1 原理

1.1 レーザーの共振原理

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (LASER, レーザー) は誘導放射により増幅された光である。放射とは励起した媒質原子が基底状態に遷移する際に電磁波を放出する過程であり、誘導放射と自発放射の2種類がある。自発放射は励起した原子がある確率で自発的に基底状態に遷移する現象であるのに対し、誘導放射は電場との相互作用により原子の状態が遷移する現象である。誘導放射により放出される電磁波は外部の電場と同位相である。したがって誘導放射が支配的な電磁波は位相が時間的、空間的に均一であり、このような電磁波をコヒーレント (coherent) 光と呼ぶ。

媒質中を進行する光は上記のように誘導放射と自発放射の成分があり、その輻射強度 I の変化は (1) のように表される.

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}x} \propto AN_u + BIN_u - BIN_l = AN_u - BI(N_l - N_u) \tag{1}$$

ここで N_u は励起状態, N_l は基底状態の原子の密度である. (1) の第 1 項は自発放射, 第 2 項は誘導放射による自発放射, 第 3 項は媒質による吸収を表す. 吸収は誘導放射の逆過程であるため同じ係数が掛かっている. (1) は非同時線形微分方程式であり, その解は以下のようになる.

$$I(x) = \frac{AN_u}{B(N_l - N_u)} + Ce^{-B(N_l - N_u)x}$$
 (2)

ここで $N_l>N_u$ のときは $x\to\infty$ で第 2 項が 0 に収束することから自発放射が支配的に, $N_u>N_l$ のときは第 2 項が発散することから誘導放射が支配的になるとわかる. レーザーでは $N_u>N_l$ なる状態を人工的に作り, 共振器を用いて媒質中での進行距離を大きくすることで誘導放射が支配的な光を生成する. また $N_u>N_l$ なる分布を反転分布と呼ぶ.

共振器は図1のような構成になっている。レーザーが実際に発振するには前述の反転分布よりも強い条件が必要になる。それは共振器から半透鏡や窓を用いて光を取り出したり、回折などにより損失が発生するためである。したがって実際に発振が起きるには $N_u-N_l>N_{th}$ なる条件が必要になる。ここで N_{th} は損失の大きさによって定まる閾値である。




図1 共振器の概略図

また実際に放射される光は図 2 のように媒質の熱運動によるドップラー効果や自発放射によりある程度の幅 $f\pm\Delta f$ を持っている.この中で共振器の内部で定在波として存在できる波長のみが選択的に増幅される.共振器の長さを L とすると周波数 ν の光が共振器内で定在波として存在する条件は

$$\nu_m = \frac{mc}{2L} \qquad (m \in \mathbb{N}) \tag{3}$$

であり ν_m が放射光の分布幅 $2\Delta f$ に収まっていれば増幅され発振する. それぞれの m に対応する 光軸方向の電磁場の分布を縦モードと呼ぶ. また電磁場は光軸に垂直な方向にも分布を持ち、これ を横モードと呼ぶ. 横モードは軸からの距離 r と軸方向 z について

$$E = E_0(z)e^{-(r/w(z))^2}$$
(4)

で表され、このようなビームをガウスビームと呼ぶ. w(z) はビーム幅に関する値でスポットサイズという.




図2 共振器のモード

1.2 ガウスビームの拡散

ガウスビームは回折によって伝搬に伴い広がりを持つようになり、やがて球面波となる。任意の位置でのガウスビームのスポットサイズ w(z) と波面の曲率半径は以下で与えられる。また図 3、図 4 に w(z)、R(z) のプロットを示す。図 3 は片対数である。ただし $w_0=1\mathrm{mm}$ 、 $\lambda=600\mathrm{nm}$ とした。図 3 から $z\simeq10\mathrm{m}$ 程度までは一定のビーム幅でその後急速に拡散しているのがわかる。

$$w(z) = \sqrt{w_0^2 + \left(\frac{\lambda z}{\pi w_0}\right)^2} \tag{5}$$

$$R(z) = z + \frac{\pi^2 w_0^4}{\lambda^2 z} \tag{6}$$




図 3 z-w(z) の関係




図 4 z-R(z) の関係

1.3 分光計について

分光計の模式図を図 5 に示す。有限の幅を持ったスリット S_1 から入射した光が回折格子で反射し S_2 から出る。このとき入射角 $\alpha=\gamma+\theta$ 、出射角 $\beta=\gamma-\theta$ であり、それぞれ $\delta\alpha$ 、 $\delta\beta$ の幅を持つ。ここで回折条件は格子定数 d として

$$\lambda \pm \delta \lambda = d|\sin(\alpha \pm \delta \alpha) - \sin(\beta \pm \delta \beta)|$$

$$\simeq d|\sin \alpha - \sin \beta \pm (\cos \alpha \delta \alpha - \cos \beta \delta \beta)|$$
(7)

となる. ここで $\delta \alpha, \delta \beta \ll 1$ として近似した. λ に関する部分を見ると

$$\pm \lambda = d(\sin \alpha - \sin \beta)$$

$$= 2d \sin \theta \cos \gamma$$
(8)

となり、回折格子を回転させることで任意の波長の光を取り出せることがわかる。 また $\delta\lambda$ に関する部分を見ると

$$\delta\lambda = d|\cos\alpha\delta\alpha - \cos\beta\delta\beta|\tag{9}$$

ここで誤差の伝搬則を用いると

$$|\delta\lambda| = d\sqrt{(\cos\alpha\delta\alpha)^2 + (\cos\beta\delta\beta)^2} \tag{10}$$

となる. ここで幾何学的に

$$F\delta\alpha \simeq x_1 \cos\gamma \tag{11}$$

なので $x_1 = x_2 = x$ のもとで

$$|\delta\lambda| = d\sqrt{\left(\frac{x\cos\gamma}{F}\cos\alpha\right)^2 + \left(\frac{x\cos\gamma}{F}\cos\beta\right)^2}$$
 (12)

さらに $\gamma, \alpha, \beta \ll 1$ と仮定すると波長の幅は以下のようになる.

$$|\delta\lambda| \simeq \frac{\sqrt{2}d}{F}x\tag{13}$$




図 5 分光計の模式図

1.4 FPI について