Representación Computacional de Números Reales

Diego Feroldi feroldi@fceia.unr.edu.ar



^{*}Actualizado 5 de septiembre de 2023 (D. Feroldi, feroldi@fceia.unr.edu.ar)

Índice

1.	Introducción	1
2.	Representación de números reales con punto fijo	1
3.	Representación de números reales con punto flotante	2
	3.1. Notación científica normalizada	2
	3.2. Redonde o de un número real	4
4.	Estándar IEEE 754 para números en punto flotante	5
	4.1. Formatos	6
	4.2. Exponente	7
	4.3. Significante	8
	4.4. Conversión de decimal a IEEE 754	9
	4.5. Conversión de IEEE 754 a decimal	10
	4.6. Características principales	
	4.7. Números denormalizados	11
	4.8. Infinitos	13
	4.9. Formato NaN	14
5.	Operaciones con números en punto flotante	16
	5.1. Suma/resta	16
	5.2. Multiplicación	17
	5.3. División	
	5.4. Densidad de los números en punto flotante	
	5.5. Precauciones al operar con números en punto flotante	
	5.6 Épsilon de máquina	22

1. Introducción

Para representar números reales es necesario utilizar una coma o punto para separar la parte entera de la parte fraccionaria, independientemente del sistema de representación con que se trabaje (decimal, binario, etc.). Existen dos formas de resolver el problema:

- Se considera la coma o punto en cierta posición fija.
- Se almacena la posición que ocupa la coma o punto en el número (posición flotante).

2. Representación de números reales con punto fijo

Este método considera que el punto está siempre en una misma posición. En los sistemas digitales se utilizan registros para almacenar los datos y entonces se adoptan dos posiciones posibles:

- 1. En el extremo izquierdo con lo cual el valor almacenado en el registro representa la parte fraccionaria del número.
- 2. En el extremo derecho del registro con lo cual el valor almacenado representa la parte entera del número.

En ninguno de los dos casos el punto o coma existe en realidad, pero su presencia se supone porque el número almacenado se trata como una fracción o un entero.

Ejemplo

Veamos un sistema simple de representación con 8 bits, de los cuales hemos fijado y reservado 5 para la parte entera y 3 para la fraccionaria:

$$(11011.011)_2 = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} = (27.375)_{10}$$

En este ejemplo se puede observar que existe una limitación en cuanto al rango de los números que se pueden representar.

- Menor número representable: $(00000.001)_2 = 2^{-3} = (0.125)_{10}$
- Mayor número representable: $(11111.111)_2 = 2^5 2^{-3} = (31.875)_{10}$

Ventajas: La aritmética de punto fijo es relativamente simple.

Desventajas: El rango de representación, es decir el número de cantidades a representar, es muy limitado.

3. Representación de números reales con punto flotante

La representación anterior tiene importantes limitaciones. En efecto, viendo el ejemplo anterior se deduce que números muy grandes y fracciones muy pequeñas no pueden ser representadas. En números decimales esta limitación puede superarse utilizando la notación científica que permite representar números muy grandes y muy pequeños utilizando relativamente pocos dígitos.

3.1. Notación científica normalizada

Sin embargo, observemos que este tipo de notación tiene cierta ambigüedad dado que un mismo número puede ser representado de diferentes maneras. En el ejemplo anterior el número 9760000000000000 también puede escribirse como 9.76×10^{14} , etc. Por lo tanto es necesario definir una normalización.

Definición 1. Todo número real no nulo se puede escribir en forma única en la **notación científica normalizada** como:

$$N = \pm (0.a_1 a_2 a_3 \dots a_t \dots) \times 10^e$$

siendo el dígito $a_1 \neq 0$ y e es el exponente.

Por lo tanto, en el ejemplo anterior la forma 0.976×10^{-15} es normalizada.

Definición 2. De forma general, todo número real no nulo puede representarse en forma única respecto a la base β de la siguiente forma:

$$N = (-1)^s \times (0.a_1 a_2 a_3 \dots a_t \dots)_{\beta} \times \beta^e,$$

donde los "dígitos" a_i son enteros positivos tales que $1 \le a_1 \le \beta - 1$, $0 \le a_i \le \beta - 1$ para $i = 2, 3, \ldots$ y constituyen la parte fraccional o **mantisa** del número, en tanto que e es el **exponente**, el cual indica la posición del punto correspondiente a la base β . Finalmente, s es el **signo** con la convención s = 0 si N es positivo y s = -1 si es negativo.

Si m es la la fracción decimal correspondiente a $(0.a_1a_2a_3...)_{\beta}$, es decir $m = a_1 \times \beta^{-1} + a_2 \times \beta^{-2} + a_3 \times \beta^{-3} + ...$, entonces el número representado corresponde al número decimal $(-1)^s \times m \times \beta^e$, siendo $\beta^{-1} \leq m < 1$.

Ejemplo

Dado el número en formato decimal $N = (3.375)_{10}$ se puede representar en binario como $(11.011)_2$. Normalizando:

$$N = 3.375 = (-1)^0 \times (0.11011)_2 \times 2^2$$

Observación

Al realizar la normalización se debe tener en cuenta la corrección del exponente.

En todo dispositivo el número de dígitos posibles para representar la mantisa es finito y el exponente también varía en un rango finito:

$$L \le e \le U$$
,

con L < 0 y U > 0. Por lo tanto, esto implica que solo un rango finito puede representado.


Sea el conjunto $\mathbb{F}(\beta, t, L, U)$ de números representables en punto flotante, donde t es la cantidad de dígitos significativos de la mantisa (número de bits):

- 1. El número de elementos del conjunto \mathbb{F} es $2(\beta-1)\beta^{t-1}(U-L+1)$.
- 2. El cero no puede ser representado como punto flotante debido a la normalización.
- 3. Si $x \in \mathbb{F}$, entonces su opuesto $-x \in \mathbb{F}$.

4. El conjunto está acotado tanto superior como inferiormente:

$$x_{min} = \beta^{L-1} \le |x| \le x_{max} = \beta^{U} (1 - \beta^{-t})$$

- 5. Hay cinco regiones excluidas para los números del conjunto F:
 - Los números negativos menores que $-x_{max}$ ("overflow" negativo).
 - Los números negativos mayores que $-x_{min}$ ("underflow" negativo).
 - El cero.
 - Los números positivos menores que x_{min} ("underflow" positivo).
 - Los números positivos mayores que x_{max} ("overflow" positivo).



- 6. Los números en punto flotante no están igualmente espaciados sobre la recta real, si no que están más próximos cerca del origen y más espaciados a medida que nos alejamos del origen (ver Sección 5.4).
- 7. Para evitar la proliferación de diversos sistemas de punto flotante se desarrolló la norma IEEE 754. Como se verá en la Sección 4.1, esta norma define tres formatos:
 - Precisión simple.
 - Precisión doble.
 - Precisión cuádruple.

3.2. Redondeo de un número real

Dado que sólo los valores del conjunto \mathbb{F} pueden ser representados, entonces los números reales deben ser aproximados a un valor perteneciente al conjunto, al cual denotaremos fl(x). La manera usual de proceder consiste en aplicar el redondeo simétrico a t dígitos a la mantisa de representación de punto flotante (de longitud infinita) de x. Esto es, a partir de

$$x = (-1)^s \times (0.a_1 a_2 \dots a_t a_{t+1} \dots)_{\beta} \times \beta^e.$$

obtenemos fl(x) como

$$fl(x) = (-1)^s \times (0.a_1a_2 \dots \tilde{a}_t)_{\beta} \times \beta^e$$

con

$$\tilde{a}_t = \begin{cases} a_t & \text{si } a_{t+1} < \beta/2 \\ a_t + 1 & \text{si } a_{t+1} \ge \beta/2 \end{cases}.$$

El error que resulta se denomina error de redondeo. El cálculo del error lo veremos en la Sección 5.6.

Ejemplos

Supongamos que queremos redondear con 5 dígitos significativos:

$$N_1 = (0.4567689010...)_{10} \rightarrow (0.45677)_{10} \rightarrow \mathbf{u} = 0.5 \times 10^{-5}$$

 $N_2 = (0.110101010...)_2 \rightarrow (0.11011)_2 \rightarrow \mathbf{u} = 0.15625 \times 10^{-1}$

4. Estándar IEEE 754 para números en punto flotante

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) creó un comité para formular una norma en 1985 (Standard IEEE 754) para números en punto flotante. Un número en formato IEEE 754 puede ser expresado a partir de la definición de notación científica normalizada de la siguiente manera:

$$N = (-1)^{S} \times 2^{e} \times significante \tag{1}$$

donde:

• s indica el signo del número con la siguiente convención:

$$s = \begin{cases} 0 & \text{si el número es positivo} \\ 1 & \text{si el número es negativo} \end{cases}$$
 (2)

- e es el exponente del número.
- El significante se forma a partir de la mantisa como veremos a continuación.


La representación a nivel bits de un número de punto flotante formato IEEE 754 se divide en tres campos de bits:



- \blacksquare El bit más a la izquierda codifica directamente el signo s con la convención expresada en (2).
- Los siguientes k bits codifican el exponente sesgado E. La norma IEEE 754 almacena un exponente E cuyo rango es $[0, 2^k 1]$ y que se relaciona con el exponente e en la ecuación (1) de la siguiente manera:

$$e = E - sesgo$$

El valor E es siempre positivo y de esta manera el exponente e puede adoptar tanto valores positivos como negativos. En la siguiente figura se muestra esta idea para el formato simple precisión:



■ Los últimos n bits codifican la mantisa m. La norma IEEE 754 modifica el concepto de mantisa y define al **significante** como un bit no visible a la izquierda con valor 1, luego un punto tampoco visible y luego los bits de la mantisa. En la Sección 4.3 veremos en detalle el concepto de significante.

4.1. Formatos

La norma IEEE 754 define 3 formatos estándar para números en punto flotante:

1. Precisión simple

Los números en precisión simple tienen 32 bits con la siguiente distribución de bits y sesgo 127:



2. Precisión doble

Los números en precisión doble tienen 64 bits con la siguiente distribución de bits y sesgo 1023:



3. Precisión cuádruple

Los números en precisión cuádruple tienen 128 bits con la siguiente distribución de bits y sesgo 16383:



4.2. Exponente


Los valores mínimos (E=0) y máximo del exponente (E=255, E=2047 y E=32767, según el formato) no se utilizan para números normalizados sino que tienen usos especiales como se verá más adelante. Por lo tanto, los valores mínimos y máximos de exponente en la ecuación (1) resultan:

- Precisión simple (sesgo 127):
 - $e_{min} = 1 127 = -126$
 - $e_{max} = 254 127 = 127$
- Precisión doble (sesgo 1023):
 - $e_{min} = 1 1023 = -1022$
 - $e_{max} = 2046 1023 = 1023$
- Precisión cuádruple (sesgo 16383):

- $e_{min} = 1 16383 = -16382$
- \bullet $e_{max} = 32766 16383 = 16383$

4.3. Significante

La definición de notación científica vista en la Sección 3.1 establece que la mantisa está formada por un punto seguido de un bit igual a uno y luego el resto de los bits de la mantisa. Entonces, ese bit igual a 1 no necesita ser almacenado ya que puede asumirse su presencia. Por lo tanto el estándar IEEE 754 define esta fracción de una manera distinta a la usual y para evitar confusiones la llama **significante**. Este significante consta de un 1 implícito seguido del punto y luego los n bits de la mantisa (23, 52 o 112 bits, según el formato). La siguiente figura muestra esta idea para el formato simple precisión:



Por lo tanto, la representación para números normalizados se puede formalizar de la siguiente manera:

$$N = (-1)^s \times (1.f) \times 2^e$$

donde (1.f) representa el significante de manera tal que:

$$(1.f) = (1.b_{n-1} \cdots b_0)_2 = 1 + b_{n-1} \times 2^{-1} + b_0 \times 2^{-n}$$

y $e_{max} \leq e \leq e_{min}$.

Si todos los bits del significante son ceros su magnitud es 1, mientras que si todos son unos resulta un valor ligeramente inferior a 2:

$$1 \le (1.f) < 2 - 2^{-n}$$

donde n es la cantidad de bits en la mantisa.

Observación

Notar que esta normalización en principio deja sin representación al cero. Sin embargo, en la Sección 4.7 veremos una excepción a esta regla y que por lo tanto el número cero se puede representar como caso especial.

4.4. Conversión de decimal a IEEE 754

A continuación mostramos el procedimiento de conversión de decimal a IEEE 754 mediante un ejemplo en simple precisión. Para otras precisiones el procedimiento es análogo con los cambios necesarios en el sesgo y el número de bits.

Ejemplo

Se quiere convertir el número decimal $N = (2.625)_{10}$ a IEEE 754 simple precisión. El procedimiento consiste en los siguientes pasos:

- 1. Convertir la parte entera a binario: $(2)_{10} = (10)_2$
- 2. Convertir la parte fraccional a binario:

$$0.625 \times 2 = 1.25 \longrightarrow b_{-1} = 1$$

 $0.25 \times 2 = 0.5 \longrightarrow b_{-2} = 0$
 $0.5 \times 2 = 1.0 \longrightarrow b_{-3} = 1$

Por lo tanto:

$$(0.625)_{10} = (0.101)_2$$

3. Ya tenemos el número convertido a binario:

$$N = (2.625)_{10} = (10.101)_2$$

- 4. Agregar exponente: $N = (10.101)_2 = (10.101)_2 \times 2^0$
- 5. Normalizar según lo visto previamente:

$$N = (10.101)_2 \times 2^0 = (1.0101)_2 \times 2^1$$

- 7. Corregir el exponente sumando el sesgo correspondiente (sesgo = 127): E=1+127=128
- 8. Convertir el exponente a binario: $E = (128)_{10} = (10000000)_2$
- 9. El número es positivo. Por lo tanto el bit de signo es $s=(0)_2$

10. Finalmente, el número $N=(2.625)_{10}$ convertido a IEEE 754 simple precisión resulta:

11. Es usual representar esta secuencia de bits en formato hexadecimal para tener una forma más comprimida de representación. Por lo tanto, N=0x40280000.

4.5. Conversión de IEEE 754 a decimal

A continuación mostramos el procedimiento de conversión de IEEE 754 a decimal mediante un ejemplo en simple precisión. Para otras precisiones el procedimiento es análogo con los cambios necesarios en el sesgo y el número de bits.

Ejemplo

1. Separar el número en sus diferentes partes:

Signo Exponente		Mantisa	
1 bit	8 bits	23 bits	
0	10000010	10110100000000000000000000	

- 2. El bit de signo es cero por lo tanto el número es positivo.
- 3. Convertir el exponente a decimal:

$$E = (10000010)_2 = (130)_{10}$$

4. Restar al exponente el sesgo correspondiente (sesgo = 127):

$$e = 130 - 127 = 3$$

5. Convertir el significante a decimal:

6. Finalmente, el número convertido a decimal resulta:

$$N = (-1)^0 \times 1.703125 \times 2^3 = (13.625)_{10}$$

4.6. Características principales

En la Tabla 1 se muestra un resumen de las características de los números en punto flotante de la norma IEEE 754 en precisión simple, doble y cuádruple. La norma IEEE 754 va más allá de la simple definición de formatos, detallando cuestiones prácticas y procedimientos para que la aritmética en punto flotante produzca resultados uniformes y predecibles independientemente de la plataforma utilizada. Con este fin, el estándar IEEE 754 agrega a los números normalizados cuatro tipos numéricos que se describen en la Tabla 2 y se describen en las siguientes secciones.

4.7. Números denormalizados

El menor número normalizado en simple precisión es 1.0×2^{-126} . Antes de la definición del estándar si se presentaban problemas de "underflow" debía redondearse a cero. Los números denormalizados del estándar tienen una mejor aproximación al problema. Estos números tienen un exponente E igual a cero (no permitido para los números normalizados) y una fracción de 23, 52 o 112 bits, según la precisión, distinta de cero. El "1" implícito del significante es cero para los números denormalizados. Por lo tanto, el significante de los números denormalizados es mayor a cero y menor a uno. Por lo tanto, la representación para números denormalizados se puede formalizar de la siguiente manera:

$$N = (-1)^s \times (0.f) \times 2^{e_{min}}$$

donde $e_{min} = -126$ para simple precisión y $e_{min} = -1022$ para doble precisión.

Tabla 1: Características de los números en punto flotante (Norma IEEE 754).

	Precisión	Precisión	Precisión
	Simple	Doble	Cuádruple
Bits de signo	1	1	1
Bits de exponente	~	11	15
Bits de fracción	23	52	112
Bits totales	32	64	128
Sesgo del exponente	+127	+1023	+16383
Rango del exponente	[-126,127]	[-1022,1023]	[-16382, 16383]
Valor más chico (normalizado)	2^{-126}	2^{-1022}	2^{-16382}
Valor más grande (normalizado)	$\approx 2^{128}$	$\approx 2^{1024}$	$\approx 2^{16382}$
Rango decimal	$[\approx 10^{-38}, \approx 10^{38}]$	$[\approx 10^{-308}, \approx 10^{308}]$	$[\approx 10^{-4932}, \approx 10^{4932}]$
Valor más chico (desnormalizado)	(desnormalizado) $2^{-126}.2^{-23} \cong 10^{-45}$	$2^{-1022} \cdot 2^{-52} \cong 10^{-324}$	$2^{-16382}.2^{-112} \cong 10^{-4966}$

Tabla 2: Tipos numéricos del standard IEEE 754

Signo	Exponente	Fracción	Representa	Denominación
	$E = (00 \dots 0)_2$	f = 0	±0	Ceros
		$f \neq 0$	$\pm (0.f) \times 2^{e_{min}}$	Núm. denormal.
$s = \{0, 1\}$	$E=(\ldots\ldots)_2$	f	$\pm (1.f) \times 2^e$ $\operatorname{con} e_{min} \le e \le e_{max}$	Núm. normal.
	$E = (11 \dots 1)_2$	f = 0	$\pm \infty$	Infinitos
		$f \neq 0$	$\pm \mathrm{NaN}$	Not a Number

De esta manera se pueden representar números más pequeños que los números normalizados. Por ejemplo, trabajando en simple precisión el rango que cubren los números desnormalizados (que se suma al rango de los números normalizados) es $[2^{-23} \times 2^{-126}, (1-2^{-23}) \times 2^{-126}]$. En la Figura 1 se observa el desbordamiento a cero gradual ("gradual underflow") introduciendo los números de punto flotante desnormalizados. Un caso especial dentro del conjunto de los números denormalizados es el número cero, el cual tiene un patrón de bits de todo ceros: el bit de signo es 0, el campo de exponente es todo ceros (lo que indica un valor denormalizado) y el campo de fracción es todo ceros. Curiosamente, cuando el bit de signo es 1, pero los demás campos son todos ceros, obtenemos el valor -0.0. Con el formato de punto flotante IEEE, los valores -0.0 y +0.0 se consideran diferentes en algunos aspectos e iguales en otros.

Observación

Notar que en la representación de los números denormalizados el exponente en la representación es $e=e_{min}$ y no $e=e_{min}-1$. Es decir, el exponente del número representado es e=-126 para simple precisión a pesar de que en el registro realmente se almacena el exponente sesgado $E=(0000\ 0000)_2$ que correspondería al exponente $e=e_{min}-1=-127$. De lo contrario quedaría un "hueco" entre 2^{-127} y 2^{-126} .

4.8. Infinitos

El estándar IEEE 754 provee una representación para los números infinitos $(\pm \infty)$. Estos números pueden ser utilizados como operador.




Figura 1: Desbordamiento a cero gradual mediante números de punto flotante denormalizados (Ejemplo con simple precisión). El rango entre 0 y 2^{-126} se divide en 2^{23} valores.

Ejemplos

A continuación se enumeran algunas operaciones que dan como resultado un valor de tipo infinito:

1.
$$N+(+\infty)=+\infty$$

2.
$$N-(+\infty)=-\infty$$

3.
$$N+(-\infty)=-\infty$$

4.
$$N-(-\infty)=+\infty$$

5.
$$(+\infty) + (+\infty) = +\infty$$

6.
$$(-\infty) + (-\infty) = -\infty$$

7.
$$(-\infty) - (+\infty) = -\infty$$

8.
$$(+\infty) - (-\infty) = +\infty$$

4.9. Formato NaN

El formato NaN (*Not a Number*) es una entidad simbólica utilizada en punto flotante. Sirve para representar valores de variables no inicializadas y tratamiento de tipo aritmético que no están contempladas en el estándar.

Ejemplos

A continuación se enumeran algunas operaciones que dan como resultado

```
un valor de tipo NaN:

1. 0/0 = NaN

2. \pm \infty / \pm \infty = NaN

3. 0 * \pm \infty = NaN

4. \infty - \infty = NaN
```

```
Ejemplo

// Ejemplo usando la cabecera math.h
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(){
    float a=NAN, b=INFINITY;
    printf("%f %f\n",a,b);
    return 0;
}
```

```
Ejemplo

// Ejemplo usando la cabecera ieee754.h
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <ieee754.h>

int main(){
    union ieee754_float c;
    c.f=INFINITY;
    printf("Signo: %x\n", c.ieee.negative);
    printf("Exponente: %x\n", c.ieee.exponent);
    printf("Mantisa: %x\n", c.ieee.mantissa);
    return 0;
```

5. Operaciones con números en punto flotante

5.1. Suma/resta

Para sumar o restar números en punto flotante hay que igualar los dos exponentes desplazando el significante. Luego, se pueden sumar o restar los significantes. Concretamente, la secuencia de acciones que debe realizarse para sumar o restar es la siguiente:

- 1. Verificar NaN: Si alguno de los operandos es NaN, el resultados es NaN.
- 2. Verificar INF-INF: En este caso el resultado es NaN.
- 3. Verificar +INF: Si alguno de los operandos es +INF, el resultado es +INF.
- 4. Verificar -INF: Si alguno de los operandos es -INF, el resultado es -INF.
- 5. Chequear por ceros: Si alguno de los operandos es 0, el resultado es el otro operando (X + 0 = X).
- 6. Verificar diferencia de exponentes: Si la diferencia entre los exponentes de los argumentos es mayor a los bits de la mantisa, el resultado es el mayor argumento ya que el argumento menor no logra afectar el resultado.
- 7. Igualar exponentes (si es necesario): Para poder realizar la suma/resta los exponentes deben ser iguales. Se debe desplazar hacia la derecha el punto del significante con menor exponente la cantidad de bits necesarios hasta igualar los exponentes.
- 8. Sumar o restar los significantes
- 9. Normalizar el resultado (si es necesario): El resultado se debe volver a normalizar teniendo en cuenta que que el significante debe tener la forma $1.b_{-1}\cdots$. En caso de tener que ajustar el punto, hay que ajustar el exponente del resultado.

Ejemplo

Como ambos números tienen diferentes exponentes lo primero que hay que hacer es igualar los exponentes (el menor hacia el mayor) ajustando al mismo tiempo los significantes. En este ejemplo tenemos que correr la coma dos lugares hacia a izquierda. Luego podemos hacer la suma de los significantes:

$$\begin{array}{c} 1.110010000000000000000000\\ + 0.0111101100000000000000000\\ \hline 10.01000011000000000000000000\end{array}$$

Una vez realizada la suma debemos ajustar la coma y el exponente para que el significante quede normalizado:

y el exponente de la suma resulta e = 9. Por lo tanto, el resultado es:

$$S = (-1)^0 \times 2^9 \times 1.130859375 = 579$$

que equivale a la secuencia de bits (0|10001000|0010000110000000000000)₂. Este resultado también lo podemos expresar usando notación hexadecimal para que quede más compacto: 0x4410c000.

5.2. Multiplicación

Para multiplicar, se multiplican los significantes y se suman los exponentes. Concretamente, la secuencia de acciones que debe realizarse para multiplicar es la siguiente:

- 1. Verificar NaN: si algunos de los operandos en NaN, el resultado es NaN.
- 2. Verificar $0 \times INF$: si un operando es 0 y el otro es INF, el resultado es NaN.

- 3. Verificar por ceros: si alguno de los operando es cero, el resultado es cero.
- 4. Sumar los exponentes.
- 5. Multiplicar los significantes.
- 6. Normalizar el producto (si es necesario).

Ejemplo

Supongamos que queremos hacer la multiplicación $M=120\times 12=1440$ en norma IEEE 754. Primero convertimos ambos números:

$$120 = 2^{6} \times 1.875 = (0|10000101|111000000000000000000000)_{2}$$

$$12 = 2^{3} \times 1.5 = (0|10000010|1000000000000000000000)_{2}$$

Luego podemos multiplicar los significantes y sumar los exponentes:

$$M = 2^9 \times 2.8125 \tag{3}$$

Como el significante en (3) no está normalizado, es necesario normalizarlo aumentando en uno el exponente y corriendo un lugar el punto del significante:

Notar que correr el punto binario un lugar hacia la izquierda equivale a dividir por dos su equivalente en decimal. Por lo tanto, el resultado de la multiplicación es:

$$M = 2^{10} \times 1.40625 = 1440$$

que equivale a la secuencia de bits $(0|10001001|0110100000000000000000)_2$ o a 0x44b40000 en notación hexadecimal.

5.3. División

Para dividir, se dividen las mantisas y se restan los exponentes. Concretamente, la secuencia de acciones que debe realizarse para dividir es la siguiente:

- 1. Verificar NaN: Si algunos de los operandos en NaN, el resultado es NaN.
- 2. Verificar 0/0: Si ambos operandos son ceros, el resultado es NaN.

- 3. Verificar INF/INF: Si ambos operandos son INF, el resultado es NaN.
- 4. Verificar INF/X: Si el operando dividendo es INF, el resultado es INF.
- 5. Verificar X/INF: Si el operando divisor es INF, el resultado es 0.
- 6. Chequear por ceros: Si el argumento divisor es 0, el resultados es INF con el signo del dividendo. Si argumento dividendo es 0, el resultado es 0 $(0/X = 0, \text{ con } X \neq 0)$.
- 7. Restar los exponentes.
- 8. Dividir los significantes.
- 9. Normalizar (si es necesario).

Ejemplo

Supongamos que queremos hacer la división $D = N_1/N_2 = 96/15 = 6.4$. Primero convertimos ambos números:

Luego podemos dividir los significantes y restar los exponentes:

$$D = 2^3 \times 0.8$$

Como el significante no está normalizado, es necesario normalizarlo disminuyendo en uno el exponente y corriendo un lugar el punto del significante. Notar que correr el punto binario un lugar hacia la derecha equivale a multiplicar por dos su equivalente en decimal. Por lo tanto, el resultado de la división es:

$$M = 2^2 \times 1.6 = 6.4$$

En realidad, el número 6.4 no tiene representación exacta y el número más cercano es 6.400000095367431640625 que equivale a la secuencia de bits $(0|10000001|10011001100110011001101)_2$ o a 0x40ccccd en notación hexadecimal.

5.4. Densidad de los números en punto flotante

Al contrario que con los números en punto fijo, en punto flotante la distribución en la recta numérica no es uniforme y a medida que nos alejamos del




Figura 2: Evolución de la separación entre dos números consecutivos en función del exponente e en punto flotante.

origen se van separando. Cómo se verá a continuación, existe un compromiso entre rango y precisión.

Supongamos que P (el número de bits de la mantisa) sea 23. En el intervalo [1, 2) (con exponente e = 0) es posible representar 2^{23} números equiespaciados y separados con una distancia $1/2^{23}$. De modo análogo, en cualquier intervalo [2^e , 2^{e+1}) habrá 2^{23} números equiespaciados pero la densidad de este caso será $2^e/2^{23}$.

Por ejemplo, entre $2^{20}=1048576$ y $2^{21}=2097152$ hay $2^{23}=8388608$ números pero el espaciado es de solo 0.125. De este modo se deriva una regla práctica que cuando es necesario comparar dos números en punto flotante relativamente grandes es preferible comparar la diferencia relativa entre esos dos números en lugar de las magnitudes absolutas de los mismos dado que la precisión es menor cuanto más grandes sean los números. En la Figura 2 se puede apreciar cómo aumenta la separación entre dos números consecutivos en función del exponente e en el rango e=[20,30].

5.5. Precauciones al operar con números en punto flotante

La alineación o ajuste se consigue desplazando a la derecha el número más pequeño (incrementando su exponente) o desplazando a la izquierda el más grande (decrementando su exponente). Dado que cualquiera de estas operaciones puede ocasionar que se pierdan dígitos, conviene desplazar el número más pequeño ya que los dígitos que se pierden tienen una importancia relativa menor.

Ejemplo

Queremos sumar $S=N_1+N_2$ con $N_1=1230.015625$ y $N_2=4.56$ en formato IEEE 754 simple precisión. Convirtiendo los números N_1 y N_2 obtenemos:

```
N_1 = (0|10001001|00110011100000010000000)_2

N_2 = (0|10000001|00100011110101110000101)_2
```

El exponente del primer número es $e_1 = 10$ mientras que el exponente del segundo número es $e_2 = 2$. Por lo tanto, tenemos que ajustar los exponentes corriendo el punto del segundo número 8 posiciones. El problema es que en este caso perdemos los 8 bits menos significativos del significante de N_2 . Como conclusión, el error cometido es $2^2 \times (2^{-16} + 2^{-21} + 2^{-23}) = 0.6342 \times 10^{-4}$. Por el contrario, si hubiéramos ajustado el exponente de N_1 hacia N_2 el error cometido hubiera sido $2^{10} \times 2^{-16} = 0.1563 \times 10^{-1}$.

Como resultado de lo anterior se pueden establecer los siguientes enunciados:

- 1. Se tiene más precisión si se suman números de magnitud similares.
- 2. Al restar dos números muy próximos el resultado que se obtendrá puede ser todo error de redondeo.
- 3. El orden de evaluación puede afectar la precisión: $A \oplus (B \oplus C)$ puede ser distinto a $(A \oplus B) \oplus C^1$.
- 4. Cuando se restan dos números del mismo signo o se suman dos números con signo opuesto, la precisión del resultado puede ser menor que la precisión disponible en el formato.

 $^{^1{\}rm La}$ notación \oplus y \otimes se emplea para notar la suma y el producto en punto flotante, respectivamente.

- 5. Cuando se realiza una cadena de cálculos tratar de realizar primero los productos y cocientes. En general: $x \otimes (y \oplus z) \neq x \otimes y \oplus x \otimes z$
- Cuando se multiplica y divide un conjunto de números, tratar de juntarlos de manera que se multipliquen números grandes y pequeños y por otro lado se dividan números de magnitud similares.
- 7. Cuando se comparan dos números en punto flotante, siempre comparar con respecto a un valor de tolerancia pequeño. Por ejemplo, en lugar de comparar x=y, realizar la evaluación IF ABS((x-y)/y)) <= tol. De todas maneras, además hay que tener precaución con los casos límites: x = y = 0, y = 0.</p>

5.6. Épsilon de máquina

Una cantidad de gran importancia es la denominada **Épsilon de máqui na** (ϵ_m) , la cual representa la distancia entre el número 1 y el número en punto flotante siguiente más próximo. Es decir, ϵ_m es el menor número tal que $1 + \epsilon_m > 1$. Por lo tanto:

$$\epsilon_m = 2^{-t}$$

donde t es la cantidad de dígitos en la parte fraccionaria del significante. A esta expresión se puede llegar teniendo en cuenta que $(1)_{10}=2^0$ y el siguiente número representables es $(1+2^{-t})\times 2^0$. Por lo tanto, para simple precisión es $\epsilon_m=2^{-23}$ y para doble precisión es $\epsilon_m=2^{-52}$.

¿Por qué es importante el Épsilon de máquina? La respuesta es porque indica la precisión para un determinando formato. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la distancia entre un número representable y el siguiente es variable a lo largo de la recta real como hemos visto en la Sección 5.4. Por lo tanto, el error por representación aumenta a medida que nos alejamos de cero. Sin embargo, el error relativo de representación (ρ_r) se mantiene constante y es igual a la mitad del Épsilon de máquina. Es decir, teniendo en cuenta que en cualquier intervalo $[2^e, 2^{e+1})$ habrá 2^t números equiespaciados cuya distancia entre un número y el siguiente es $2^{-t} \times 2^e$, si x es el número real a representar y fl(x) su valor efectivamente representado:

$$\rho_r = \left| \frac{fl(x) - x}{x} \right| \le \frac{1}{2} \left(\frac{2^{-t} \times 2^e}{2^e} \right) = \frac{1}{2} \epsilon_m$$

La Figura 3 ilustra esta idea, donde se puede observar como de manera general un número real quedará ubicado entre dos números representables




Figura 3: Error de representación de números reales.

con un error de representación acotado por la mitad de la distancia entre dichos números.

Código

Este es un código para calcular el Épsilon de máquina tanto para simple precisión como para doble precisión:

```
#include <stdio.h>
int main(){
    float x = 1.0;
    double y = 1.0;
    int n = 0;
    while ((float)1.0 + (x * (float)0.5) > (float)1.0){
        ++n;
        x *= 0.5;
    printf("Float: Épsilon de máquina en binario=2^{-\frac{n}{n}},n);
    printf("Float: Épsilon de máquina en decimal=\%G\n",x);
    n = 0;
    while (1.0 + (y * 0.5) > 1.0){
        ++n;
        y *= 0.5;
    printf("Double: Épsilon de máquina en binario=2^(-\%d)\n",n);
    printf("Double: Épsilon de máquina en decimal=\%G\n",y);
    return 0;
}
```

Referencias

- [1] Mano, M.M., Computer system architecture, Prentice-Hall, 1993.
- [2] Hyde, R., The art of assembly language, No Starch Pr, 2003.
- [3] Goldberg, D, What every computer scientist should know about floating-point arithmetic, ACM Computing Surveys (CSUR), (23), 5-48, 1991.
- [4] IEEE Computer Society, *IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic*, 2008.
- [5] Carter, P., PC Assembly Language, 2006.