# Hoja de ecuaciones Electromagnetismo I

### **Ecuaciones de Maxwell**

Ecuaciones de vinculo (o estáticas):

- $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$ , Ley de Gauss para el campo eléctrico.
- $abla \cdot \vec{B} = 0$ , Ley de Gauss para el campo magnético.

Ecuaciones de evolución (o dinámicas):

- ullet  $\nabla imes ec{E} = -rac{\partial ec{B}}{\partial t}$ , Ley de Faraday.
- ullet  $abla imes ec{H} = ec{J} + rac{\partial ec{D}}{\partial t}$ , Ley de Ampere-Maxwell.

Ecuaciones de relaciones constitutivas:

- $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$  asociado con  $\vec{P}$ .
- $\vec{H}=rac{1}{\mu}\vec{B}$  asociado con  $\vec{M}$ .

Fuerza de Lorentz

- $\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$
- Suponemos para estas ecuaciones que nos encontramos en un medio homogéneo e isótropo,, y que las ecuaciones son lineales. Por lo que se vale el principio de superposición.

Cambios de coordenadas

• Para todas las coordenadas curvilíneas vale:

$$ullet \ \ 
abla \cdot ec F = rac{1}{h_1 h_2 h_3} igg[ rac{\partial}{\partial u_1} (h_2 h_3 F_1) + rac{\partial}{\partial u_2} (h_1 h_3 F_2) + rac{\partial}{\partial u_3} (h_1 h_2 F_3) igg]$$

$$ullet \ \, 
abla imes ec{F} = rac{1}{h_1 h_2 h_3} egin{bmatrix} h_1 \hat{e_1} & h_2 \hat{e_2} & h_3 \hat{e_3} \ \partial_1 & \partial_2 & \partial_3 \ h_1 F_1 & h_2 F_2 & h_3 F_3 \ \end{bmatrix}$$

Cartesianas:

- ullet Factores de escala:  $h_i=1$
- $ullet 
  abla \cdot ec{V}(x,y,z) = \partial_i V_i$

$$ullet 
abla imes ec{V} imes ec{V}(x,y,z) = \left| egin{array}{ccc} \hat{e_1} & \hat{e_2} & \hat{e_3} \ \partial_1 & \partial_2 & \partial_3 \ V_1 & V_2 & V_3 \end{array} 
ight| = arepsilon_{ijk} \partial_j V_k \hat{e_i}$$

Cilíndricas:

• Coordenadas:

$$x = r\cos(\theta)$$

$$y=r\sin(\theta)$$

$$z = z$$

- ullet Factores de escala:  $h_r=1,\; h_ heta=r,\; h_z=1.$
- $\bullet \text{ Matriz de cambio de base de coordenadas cartesianas a cilíndricas } \mathbb{T}_c = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) & 0 \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \mathbb{T}_c \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_r \\ v_\theta \\ v_z \end{bmatrix}$
- Tanto para coordenadas esféricas como para coordenadas cilíndricas, la matriz inversa es la transpuesta.

$$\bullet \boxed{ \nabla \cdot \vec{F}(r,\theta,z) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rF_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} (F_\theta) + \frac{\partial}{\partial z} (F_z) }$$

$$\boxed{ \nabla \times \vec{F}(r,\theta,z) = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} \hat{r} & r\hat{\theta} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_r & rF_\theta & F_z \end{vmatrix} = \left[ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} (F_z) - \frac{\partial}{\partial z} (F_\theta) \right] \hat{r} + \left[ \frac{\partial}{\partial z} (F_r) - \frac{\partial}{\partial r} (F_z) \right] \hat{\theta} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (rF_\theta) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_r) \right] \hat{k}} \right]}$$

Esféricas:

Coordenadas ( $\varphi$  es el ángulo azimutal y  $\theta$  es el ángulo polar):

$$x = r\cos(\varphi)\sin(\theta)$$
$$y = r\sin(\varphi)\sin(\theta)$$
$$z = r\cos(\theta)$$

- ullet Factores de escala:  $h_r=1,\; h_arphi=r\sin( heta),\; h_ heta=r\sin( heta)$
- $\bullet \text{ Matriz de cambio de base de coordenadas cartesianas a cilíndricas } \mathbb{T}_e = \begin{bmatrix} \sin(\theta)\cos(\varphi) & \sin(\theta)\sin(\varphi) & \cos(\theta) \\ \cos(\theta)\cos(\varphi) & \cos(\theta)\sin(\varphi) & -\sin(\theta) \\ -\sin(\varphi) & \cos(\varphi) & 0 \end{bmatrix},$

$$\mathbb{T}_{e} \begin{bmatrix} v_{x} \\ v_{y} \\ v_{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{r} \\ v_{\theta} \\ v_{\varphi} \end{bmatrix} \\
\bullet \boxed{\nabla \cdot \vec{F}(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{r^{2}} \frac{\partial}{\partial r} (r^{2}F_{r}) + \frac{1}{r \sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} [\sin(\theta)F_{\theta}] + \frac{1}{r \sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \varphi} (F_{\varphi})]} \\
\bullet \boxed{\begin{vmatrix} \hat{\sigma} & \hat{r} \hat{\theta} & r \sin(\theta) \hat{\sigma} \\ 0 & \hat{\sigma} & \frac{1}{r^{2}} & \frac{\partial}{\partial r} (r^{2}F_{\varphi}) \end{vmatrix}}$$

$$\bullet \left| \nabla \times \vec{F}(r,\theta,\varphi) = \frac{1}{r^2 \sin(\theta)} \right| \left| \begin{array}{ccc} \hat{r} & r\hat{\theta} & r\sin(\theta)\hat{\varphi} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \varphi} \\ F_r & rF_{\theta} & r\sin(\theta)F_{\varphi} \end{array} \right|$$

$$\boxed{ \nabla \times \vec{F}(r,\theta,\varphi) = \frac{1}{r\sin(\theta)} \left[ \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin(\theta)F_{\varphi}) - \frac{\partial}{\partial \varphi} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{1}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \varphi} (F_{r}) - \frac{\partial}{\partial r} (rF_{\varphi}) \right] \hat{\theta} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (rF_{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_{r}) \right] \hat{\varphi} \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{1}{\sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \varphi} (F_{r}) - \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) - \frac{\partial}{\partial \theta} (F_{\theta}) \right] \hat{r} + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} (F_{\theta}) - \frac{\partial}{$$

#### Relaciones entre operadores diferenciales

• 
$$\nabla \cdot (\phi \vec{a}) = \phi (\nabla \cdot \vec{a}) + \vec{a} \cdot \nabla \phi$$

• 
$$\nabla \times (\phi \vec{a}) = \phi(\nabla \times \vec{a}) + (\nabla \phi) \times \vec{a}$$

• 
$$\nabla \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{b} \cdot (\nabla \times \vec{a}) - \vec{a} \cdot (\nabla \times \vec{b})$$

• 
$$\nabla \times (\vec{a} \times \vec{b}) = (\vec{b} \cdot \nabla)\vec{a} - (\vec{a} \cdot \nabla)\vec{b} + (\nabla \cdot \vec{b})\vec{a} - (\nabla \cdot \vec{a})\vec{b}$$
 (  $(\vec{b} \cdot \nabla)\vec{a}$  es la derivada direccional de  $\vec{a}$  en la dirección de  $\vec{b}$  )

• 
$$\nabla(\vec{a} \cdot \vec{b}) = (\vec{a} \cdot \nabla)\vec{b} + (\vec{b} \cdot \nabla)\vec{a} + \vec{a} \times (\nabla \times \vec{b}) + \vec{b} \times (\nabla \times \vec{a})$$

• 
$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$$

• 
$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$$

• 
$$\nabla \times (\nabla \times \vec{a}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{a}) - \nabla^2 \vec{a}$$

#### Delta de Kronecker

$$ullet \delta_{ij} = egin{cases} 1 & ext{si} & i=j \ 0 & ext{si} & i 
eq j \end{cases}$$

#### Símbolo de Levi-Civita

$$\bullet \; \varepsilon_{ijk} = \begin{cases} 1 & \text{si ijk es cualquier permutación par de 123} \\ 0 & \text{si se repite indice} \\ -1 & \text{si ijk es cualquir permutación impar de 123} \end{cases} \qquad (i,j,k=1,2,3)$$

ullet Se cumple:  $arepsilon_{ijk}\cdotarepsilon_{kmn}=\delta_{im}\cdot\delta_{jn}-\delta_{in}\cdot\delta_{jm}.$ 

#### Teorema de Helmholtz

ullet Dado un campo vectorial  $\vec{C}$ , puede ser escrito como la suma lineal de dos campos  $\vec{C} = \vec{C}_{\perp} + \vec{C}_{\parallel}$ ; tal que  $abla \cdot \vec{C}_{\perp} = 0$  y  $abla imes \vec{C}_{\parallel} = 0$ .  $\vec{C}$  no esta limitado. Con  $\vec{C}_{\perp} = 
abla imes \vec{F}$  y  $\vec{C}_{\parallel} = 
abla \phi \Rightarrow$ 

$$ec{F} = rac{1}{4\pi} \iiint_V rac{
abla imes ec{C}_\perp}{|ec{r} - ec{r}'|} d^3 r' \ \phi = rac{1}{4\pi} \iiint_V rac{
abla imes ec{C}_\parallel}{|ec{r} - ec{r}'|} d^3 r' \ \Rightarrow ec{C} = rac{1}{4\pi} \Big[ 
abla imes \Big( \iiint_V rac{
abla imes ec{C}_\perp}{|ec{r} - ec{r}'|} d^3 r' \Big) + 
abla \Big( \iiint_V rac{
abla imes ec{C}_\parallel}{|ec{r} - ec{r}'|} d^3 r' \Big) \Big] \ ullet \phi(ec{x}) = rac{1}{4\pi arepsilon_0} \iiint_V rac{
ho(ec{x}')}{|ec{r} - ec{r}'|} d^3 x'$$

## **Funciones generalizadas**

#### H de Heaviside

$$ullet H(x) = egin{cases} 1 & ext{si} & x \geq 0 \ 0 & ext{si} & x < 0 \end{cases}$$

$$\bullet \ H(x-x_0) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad x \ge x_0 \\ 0 & \text{si} \quad x < x_0 \end{cases}$$

- Como H se construye a partir de una serie de funciones diferenciables (funciones de soporte compacto diferenciable), por lo que se puede tener una noción de derivada de en  $x_0$ .
- ullet H es adimensional.

#### Distribución $\delta$ de Dirac

- ullet Se devine como  $\delta(x)=lim_{n o\infty}rac{n}{\sqrt{2\pi}}e^{-(x-x_0)^2n^2}$
- Cumple que:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = 1$$
  $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-a) f(x) dx = f(a)$ 

- $\bullet$   $\delta$  en vectores  $\delta(\vec{r}-\vec{r}_0)=\delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0)$   $\bullet$   $[\delta]=\frac{1}{m},\;[\delta(\vec{r})]=\frac{1}{m^3}$
- Propiedades:
  - $\delta(ax) = \frac{\delta(x)}{|a|}$
  - $\delta(g(x)) = \sum_i \frac{\delta(x-x_i)}{|g'(x_i)|} \operatorname{con} g(x_i) = 0$  y g' no se anula nunca.
  - $\delta(\vec{x} \vec{x}') = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \delta(x_1 x_1') \delta(x_2 x_2') \delta(x_3 x_3')$

## Ecuaciones de Poisson y Laplace

- $\vec{E} = -\nabla \phi$
- $\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{2}$
- Solución para una carga puntual:  $\phi(\vec{r})=rac{1}{4\piarepsilon_0}rac{q}{|ec{r}-ec{r}_0|}$ , tal que  $abla^2\phi=-rac{q}{arepsilon_0}\delta(ec{r}-ec{r}_0)$
- Pues  $abla^2 ig(rac{1}{|ec{r}-ec{r}_0|}ig) = -4\pi\delta(ec{r}-ec{r}_0)$

#### Igualdades de Green

Se usa que:

$$\nabla \cdot (\phi \nabla \psi) = \nabla \phi \cdot \nabla \psi + \phi \nabla^2 \psi \tag{1}$$

La primera identidad de Green se obtiene usando (1) y el teorema de la divergencia:

$$\iiint_{V} (\nabla \phi \cdot \nabla \psi + \phi \nabla^{2} \psi) dV = \oiint_{\partial V} \phi \nabla \psi \cdot \vec{dS} 
\iiint_{V} (\nabla \psi \cdot \nabla \phi + \psi \nabla^{2} \phi) dV = \oiint_{\partial V} \psi \nabla \phi \cdot \vec{dS} \tag{2}$$

La segunda identidad de Green se obtiene restando las ecuaciones (2):

$$\iiint_V (\phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi) dV = \iint_{\partial V} (\phi \nabla \psi - \psi \nabla \phi) \cdot \vec{dS}$$

Tomando a  $\phi$  como el potencial electrostático, por lo tanto  $abla^2\phi=-rac{
ho}{arepsilon_0}$ , y  $\psi$  como una función G(ec x,ec x') y le pedimos que  $abla^2 G = -4\pi\delta(\vec{x},\vec{x}')$ , tenemos:

$$-4\pi \iiint_{V} \phi(\vec{x}') \ \delta(\vec{x}, \vec{x}') \ dV' + \iiint_{V} \frac{\rho(\vec{x}')}{\varepsilon_{0}} G(\vec{x}, \vec{x}') dV' = \bigoplus_{\partial V} \phi(\vec{x}') \nabla' G(\vec{x}, \vec{x}') \cdot d\vec{S}' - \bigoplus_{\partial V} G(\vec{x}, \vec{x}') \nabla' \phi(\vec{x}') \cdot d\vec{S}'$$

$$\Rightarrow \phi(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi} \iiint_{V} \frac{\rho(\vec{x}')}{\varepsilon_{0}} G(\vec{x}, \vec{x}') dV' - \frac{1}{4\pi} \oiint_{\partial V} \phi(\vec{x}') \nabla' G(\vec{x}, \vec{x}') \cdot d\vec{S}' + \frac{1}{4\pi} \oiint_{\partial V} G(\vec{x}, \vec{x}') \nabla' \phi(\vec{x}') \cdot d\vec{S}'$$
(3)

G tendrá la siguiente forma  $G(\vec{x}, \vec{x}') = \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} + F(\vec{x}, \vec{x}')$  con  $\nabla^2 F = 0$ , lo que se deduce de la forma de la solución general para el potencial de una carga puntual. Si se impone la **condición de Dirichlet**  $|G_D(\vec{x}, \vec{x}')|_S = 0$ 

$$\Rightarrow \left[ \phi(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_V \rho(\vec{x}') G_D(\vec{x}, \vec{x}') dV' - \frac{1}{4\pi} \oiint_{\partial V} \phi(\vec{x}') \nabla' G_D(\vec{x}, \vec{x}') \cdot d\vec{S}' \right]$$
(4)

La ecuación (4) permite deducir el potencial dentro de la región de interés conociendo su valor en el borde.

Si se utiliza la **condición de contorno de Neumann**  $\widehat{n} \cdot \nabla' G_N(\vec{x}, \vec{x}')|_S = -\frac{4\pi}{S}$  donde S es el área del borde de la región de interés. Notar que no se puede tomar la condición  $\widehat{n} \cdot \nabla' G_N(\vec{x}, \vec{x}')|_S = 0$  pues se contradice con la primer condición puesta sobre G,  $\nabla^2 G = -4\pi \delta(\vec{x} - \vec{x}')$ . Tomando la condición de Neumann:

$$\phi(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_V \rho(\vec{x}') G_N(\vec{x}, \vec{x}') dV' + \frac{1}{S} \oiint_{\partial V} \phi(\vec{x}') dS' + \frac{1}{4\pi} \oiint_{\partial V} G_N(\vec{x}, \vec{x}') \nabla' \phi(\vec{x}') \cdot d\vec{S}'$$

$$\Rightarrow \boxed{\phi(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_V \rho(\vec{x}') G_N(\vec{x}, \vec{x}') dV' + \phi_M + \frac{1}{4\pi} \oiint_{\partial V} G_N(\vec{x}, \vec{x}') \nabla' \phi(\vec{x}') \cdot d\vec{S}'}$$
(5)

Donde  $\phi_M$  es un promedio del potencial sobre el borde. Con la ecuación (5) se puede conocer  $\phi$  a partir del valor de la derivada normal sobre S, es decir  $\left. \frac{\partial \phi}{\partial N} \right|_S = \hat{n} \cdot \nabla \phi|_S$ .

Es importante notar que la función G solo depende de la geometría del borde de la región de interés, y no de las cargas sobre el borde. También hay que observar que la función  $F(\vec{x},\vec{x}')$  esta relacionada con la distribución de cargas en el exterior de la zona de interés, cosa que se verá mas adelante en el método de imágenes.

Además, una vez encontrada una solución para un problema, con cualquiera de las dos condiciones, esta solución será única. Si suponemos que  $\exists \phi_1, \phi_2$  soluciones con las mismas condiciones de contorno (Dirichlet o Neumann), tomo  $\phi = \phi_1 - \phi_2$  entonces  $\nabla^2 \phi = \nabla^2 \phi_1 - \nabla^2 \phi_2 = \frac{1}{\varepsilon_0} (-\rho + \rho) = 0$ . Luego remplazo ambos campos escalares de la primera igualdad de Green con  $\phi$ :

$$\iiint_{V} (\phi \nabla^{2} \phi + \nabla \phi \cdot \nabla \phi) dV = \oiint_{\partial V} \phi \cdot (\hat{n} \cdot \nabla \phi) dS$$

$$\Rightarrow \iiint_{V} \nabla \phi \cdot \nabla \phi \, dV = 0$$

$$\Rightarrow \nabla \phi = 0 \Rightarrow \phi = cte = \phi_{1} - \phi_{2}$$

Por lo que las soluciones son iguales salvo por una constante. En el caso de cumplir las condiciones de Dirichlet la constante será 0.

### Energía electrostática

La energía electrostática  $U_E$  se define como el trabajo total requerido para formar una distribución de carga desde un estado inicial en el que las cargas están dispersas en el infinito. Nos imaginamos que estas cargas son traídas de forma cuasi-estática para que no ocurran efectos de disipación de energía asociados al campo magnético. Esto, además, asegura que el proceso sea reversible en términos termodinámicos.

Para una colección de N cargas puntuales se tiene que:

$$U_{E} = W = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \sum_{j=1}^{N} \sum_{i>j}^{N} \frac{q_{i}q_{j}}{|\vec{r}_{i} - \vec{r}_{j}|}$$

$$\Rightarrow U_{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j\neq i}^{N} \frac{q_{i}q_{j}}{|\vec{r}_{i} - \vec{r}_{j}|} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} q_{i}\phi(\vec{r}_{i})$$
(6)

Para una distribución de carga  $\rho(\vec{r})$  se puede deducir que el diferencial de energía es:

$$dU_E = \lambda \cdot \phi(\vec{r}) \cdot d\lambda \cdot dq = \lambda \cdot \phi(\vec{r}) \cdot d\lambda \cdot \rho(\vec{r}) \cdot dV$$

La carga total en un dado momento será  $\lambda \rho(\vec{r})$  donde  $\lambda$  es un numero real entre 0 y 1. Así  $\lambda \phi(\vec{r})$  es el potencial que se tiene,  $dq = \rho(\vec{r}) dV$  es el diferencial de carga que se trae cuasi-estáticamente y  $d\lambda$  es lo que aumenta este coeficiente al traer un diferencial de carga. Si se integra sobre todo el espacio:

$$U_{E} = \iiint_{V} dU_{E} = \int_{0}^{1} \lambda d\lambda \iiint_{V} \rho(\vec{r}) \phi(\vec{r}) dV$$

$$\Rightarrow U_{E} = \frac{1}{2} \iiint_{V} \rho(\vec{r}) \phi(\vec{r}) dV$$
(7)

Usando la ecuación de Poisson,  $\vec{E}=-\nabla\phi$  y que  $\nabla\cdot(\phi\nabla\phi)=\nabla\phi\cdot\nabla\phi+\phi\nabla^2\phi$  se obtiene que:

$$\begin{split} U_E &= -\frac{\varepsilon_0}{2} \bigg( \iiint_V \phi \; \nabla^2 \phi \; dV \bigg) = \frac{\varepsilon_0}{2} \iiint_V \nabla \phi \cdot \nabla \phi \; dV - \frac{\varepsilon_0}{2} \iiint_V \nabla \cdot (\phi \nabla \phi) \; dV \\ \Rightarrow U_E &= \frac{1}{2} \iiint_V \varepsilon_0 \vec{E} \cdot \vec{E} \; dV + \frac{\varepsilon_0}{2} \iiint_V \nabla \cdot (\phi \vec{E}) \; dV \\ \Rightarrow U_E &= \frac{1}{2} \iiint_V \varepsilon_0 \vec{E} \cdot \vec{E} \; dV + \frac{\varepsilon_0}{2} \iint_{\partial V} \phi \vec{E} \cdot \vec{dS} \end{split}$$

Como la integral es sobre todo  $\mathbb{R}^3$  y las cargas están localizadas por lo que  $\phi o 0$  y ec E o 0. Entonces,  $\iint_{\partial V} \phi ec E \cdot ec dS = 0$ :

$$U_E = \frac{1}{2} \iiint_V \vec{D} \cdot \vec{E} \, dV$$
 (8)

De la ecuación (8) se deduce que la energía electrostática es **definida positiva**. Y a partir de (8) se define la **densidad volumétrica** de energía electrostática:

$$U_E = \frac{1}{2}\vec{D} \cdot \vec{E}$$
 (9)

Para conseguir estas ecuaciones se supuso que se trataba con un medio lineal, homogéneo e isotrópico, pero valen para medios que no cumplan estas propiedades.

#### Sistema de conductores con cargas fijas

Si se tienen N conductores con cargas fijas  $Q_i$  y potencial  $\phi_i$  sobre la superficie (o el interior) , la energía del sistema es:

$$U_E = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} Q_i \phi_i \tag{10}$$

Se puede demostrar que en un sistema se mantiene la linealidad (como en los capacitores):

$$Q_{i} = \sum_{j} C_{ij}\phi_{j}$$

$$\phi_{i} = \sum_{j} P_{ij}Q_{J}$$
(11)

Donde los coeficientes  $C_{ij}$  de capacitancia, y  $P_{ij}$  coeficientes de potencial solamente dependen solamente de la geometría de cada conductor.

Las matrices  $[C_{ij}]$  y  $[P_{ij}]$  son simétricas, tienen la diagonal definida positiva (por la capacitancia propia), los demás elementos son negativos y se cumple que  $\sum_j C_{kj} \geq 0$ . Además se cumple que  $[C_{ij}]^{-1} = [P_{ij}]$ .

Usando lo obtenido en (11) y remplazando en (10) se tiene que:

$$U_E = rac{1}{2} \sum_{i}^{N} \sum_{j}^{N} P_{ij} Q_i Q_j$$

Entonces si quiero mover un conductor un  $d\vec{R}_1$  en un sistema de conductores con carga constante:

$$egin{align} dU_E &= -ec{F}_{ext}dec{R}_1 = -ec{F}_E dec{R}_1 \ \Rightarrow dU_E &= rac{1}{2}\sum_i\sum_iQ_iQ_jrac{dP_{ij}}{dR_1}dec{R}_1 \ \end{split}$$

En el caso de un sistema con potenciales constantes se debe tener en cuenta la energía dada por las cargas que deben fluir para mantener  $\phi$  constante. Por otro lado la expresión para la fuerza que el cuerpo 1 le ejerce al 2:

$$ec{F}_{12}=\iiint_{V_2}
ho_2(ec{x})ec{E}_1dV$$

## Condiciones de empalme

Se utilizarán las ecuaciones de Maxwell  $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$  y  $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$ , en electrostática, si bien esto simplifica las cuentas, no es una condición necesaria y valdrá lo mismo si  $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$  no es nulo. Se toma un cilindro sobre la interfase, suficientemente pequeño para suponer que la superficie que separa los dos medios es plana y el desplazamiento sobre el cilindro es constante.


$$\begin{array}{c|c} \varepsilon_1 & \varepsilon_2 \\ \hline \\ \Delta T_1 & & \\ \hline \\ \Delta T_1 & & \\ \hline \\ L_1 & & \\ \hline \\ \sigma & & \\ \hline \end{array}$$

Donde  $\sigma$  es la densidad de carga superficial en ambas partes de la interfase. Ahora tomo límite para el radio y longitud del cilindro, por lo que  $\Delta T_i \to 0$ ,  $\Delta S_i \to 0$  y  $\Delta V_i \to 0$ ; sabiendo que  $\vec{\Delta S} = \Delta S \hat{n}$  se obtiene:

$$\left| \hat{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) \right|_S = \sigma \tag{12}$$

De la igualdad (12) se deduce que las componentes normales a la interfase de los campos solo son continuas si no hay cargas superficiales, en caso contrario existirá una discontinuidad.

Si se realiza un proceso similar utilizando la ley de Ampere con un camino  ${\cal C}$  rectangular, se deduce:



$$egin{aligned} \oint_C ec{E} \cdot ec{d\ell} &= 0 \ \ \Rightarrow \hat{t} \cdot (ec{E}_2 - ec{E}_1) &= 0 \end{aligned}$$

Donde  $\hat{t}$  es el versor tangencial a la trayectoria, y por lo tanto tangente a la interfase. Si se escribe  $\hat{t}=\hat{N}\times\hat{n}$  con  $\hat{n}$  normal a la superficie:

$$\left[\hat{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1)\big|_S = 0\right] \tag{13}$$

Por lo que **la componente tangencial de**  $\vec{E}$  **siempre será continua**, a pesar de haber un cambio de medio.


## Método de imágenes

Se define **carga imagen** como una carga fuera de la región de interés que representa las cargas inducidas sobre el borde. La cual se relaciona con la función F de la función de Green. La idea del método es colocar cargas fuera de la región en la que se quiere resolver el problema de tal manera que las condiciones del borde se cumplan, y se resuelve el potencial para una carga puntual lo que es equivalente a calcular la función de Green. El potencial se calcula usando superposición, y una vos obtenida G puede ser utilizada par cualquier problema con la misma geometría de borde usando (4) o (5).

#### Función de Green para un plano infinito

Se toma el problema de una carga q en el semi-espacio delimitado por el plano xy, si la carga se encuentra en la posición  $\vec{x}'=(x',y',z')$ , y se le impone la condición  $\phi|_{z=0}=0$  (condición de Dirichlet sobre lo que mas adelante será G). Se puede resolver por método de imágenes suponiendo que hay una carga del otro lado del plano xy en la posición  $\vec{x}''=(x',y',-z')$ , por superposición y conociendo el potencial de una carga puntual se tiene que:

$$\phi(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left[ \frac{q}{\sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2}} - \frac{q}{\sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z+z')^2}} \right]$$



Este potencial cumple que dentro de la región de interés  $\nabla^2\phi=-\frac{q}{\varepsilon_0}\delta(\vec x-\vec x')$  lo cual es similar a lo que debe valer  $\nabla^2G=-4\pi\delta(\vec x-\vec x')$ . Si se propone que  $\frac{q}{\varepsilon_0}=4\pi$  (por lo que  $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}=1$ ) entonces se puede pensar que G con la condición de Dirichlet, es el potencial de este sistema. Entonces para un el semi-espacio z positivo (con borde igual al plano xy) la función de Green es:

$$G(\vec{x}, \vec{x}') = \left[ \frac{1}{\sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2}} - \frac{1}{\sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z+z')^2}} \right]$$
(14)

La cual cumple con:

$$abla^2 G = -4\pi\delta(\vec{x} - \vec{x}')$$
 $G|_S = 0$ 

Notar que la función  $F(ec{x},ec{x}') = -rac{1}{|ec{x}-ec{x}''|}.$ 


Esta solución para la función de Green valdrá para cualquier sistema que tenga como borde el plano xy.

Para calcular la densidad de carga que la carga induce sobre el plano se utiliza la condición de empalme (12) y se usa que el campo dentro del conductor  $\vec{D}_2=0$ :

$$\sigma = -\hat{z}\cdot(-arepsilon_0ec{E}_1) = -arepsilon_0rac{\partial\phi}{\partial z}igg|_S$$

#### Función de Green para un esfera

Si se tiene una esfera con radio a con una carga en su exterior q a una distancia del centro d, y la esfera es un conductor conectado a masa, es decir que  $\phi|_S=0$ , se puede resolver el potencial en todo el espacio fuera de la esfera usando el método de las imágenes. Se supone que hay una carga imagen  $q_i$  en el interior sobre el eje formado por el centro de la esfera y la posición de la carga q (es razonable suponer esto por la simetría del problema), y esta carga  $q_i$  esta a una distancia e < a del centro de la esfera.



Utilizando superposición se puede resolver el problema para las dos cargas y usando la condición de contorno se calcula las incógnitas  $q_i$  y e:

$$\phi = rac{1}{4\piarepsilon_0}igg[rac{q}{|ec{x}-d\hat{z}|} + rac{q_i}{|ec{x}-e\hat{z}|}igg]$$

Sobre la superficie:

$$\phi|_{S} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \left[ \frac{q}{|\vec{x} - d\hat{z}|} + \frac{q_{i}}{|\vec{x} - e\hat{z}|} \right] = 0 \tag{15}$$

Por lo tanto  $q_i < 0$  entonces escribiremos  $-q_i$ .

Usando que  $|ec{x}-d\hat{z}|^2=x^2+d^2-2dx\cos( heta)$  y despejando de (15) se tiene:

$$egin{split} q^2[a^2+e^2-2ae\cos( heta)]&=q_i^2[a^2+d^2-2ad\cos( heta)]\ &\Rightarrow egin{cases} q^2(a^2+e^2)&=q_i^2(a^2+d^2)\ 2aeq^2&=2adq_i^2 \end{cases} \end{split}$$

Del sistema de ecuaciones se calcula que:

$$e = rac{a^2}{d}$$
  $q_i = rac{a}{d}q$ 

Entonces el potencial en la zona de interés es:

$$\phi(\vec{x}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left[ \frac{1}{|\vec{x} - d\hat{z}|} - \frac{a}{d|\vec{x} - \frac{a^2}{d}\hat{z}|} \right]$$
(16)

Usando lo mismo que en el caso del plano  $rac{q}{4\piarepsilon_0}=1$ , la función de Green para la geometría esférica:

$$G(\vec{x}, \vec{x}') = \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} - \frac{a}{|\vec{x}'|} \frac{1}{|\vec{x} - \frac{a^2}{|\vec{x}'|^2} \vec{x}'|}$$
(17)

#### Ecuación de Laplace en coordenadas cartesianas

Si se tiene la ecuación de Poisson  $\nabla^2\phi=-\rho/\varepsilon_0$  con condición de contorno  $\phi|_S=\chi(\vec x)$ , se puede pensar que la solución será superposición de dos funciones  $\phi_q$  y  $\phi_p$  tal que  $\phi=\phi_q+\phi_p$ . El potencial  $\phi_q$  corresponderá a la solución del potencial para la distribución de carga  $\rho(\vec x)$  en todo el espacio y  $\phi_p$  será un **potencial de "perturbación"** que hará cumplir la C.C. Si se piensa así estos dos potenciales cumplirán que:

$$\phi_{q} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \iiint_{V} \frac{\rho(\vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|} dV'$$

$$\Rightarrow \nabla^{2} \phi_{q} = -\frac{\rho}{\varepsilon_{0}}$$
(18)

Por lo tanto:

$$\nabla^2 \phi_p = 0 \tag{19}$$

Además  $\phi_p$  debe cumplir las condiciones de contorno:

$$\phi|_{S} = \phi_{q}|_{S} + \phi_{p}|_{S}$$

$$\Rightarrow \phi_{p}|_{S} = \phi|_{S} - \phi_{q}|_{S} = \chi - \phi_{q}|_{S} = \zeta(\vec{x})$$
(20)

Por lo tanto si se quiere resolver la ecuación de Poisson con condiciones de contorno basta con resolver:

$$\nabla^2 \phi = 0$$

$$\phi|_S = \zeta(\vec{x})$$
(21)

Esta motivación para resolver la ecuación de Laplace valdrá de la misma forma si se tienen condiciones de Neumann.

#### Resolución en coordenadas cartesianas

Se tiene que:

$$\nabla^2 \phi = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = 0 \tag{22}$$

Supondremos que  $\phi$  tiene las siguiente forma (**método de separación de variables**):

$$\phi(x, y, z) = X(x)Y(y)Z(z) \tag{23}$$

$$\Rightarrow \nabla^2 \phi = X(x)Y(y)Z(z) \left[ \frac{1}{X(x)} \frac{d^2 X}{dx^2} + \frac{1}{Y(y)} \frac{d^2 Y}{dy^2} + \frac{1}{Z(z)} \frac{d^2 Z}{dz^2} \right] = 0$$
 (24)

Como cada sumando depende de una de las variables, cada uno debe ser una constante:

$$\frac{1}{X(x)} \frac{d^2 X}{dx^2} = -\alpha^2$$

$$\frac{1}{Y(y)} \frac{d^2 Y}{dy^2} = -\beta^2$$

$$\frac{1}{Z(z)} \frac{d^2 Z}{dz^2} = \gamma^2$$
(25)

Con la condición:

$$\alpha^2 + \beta^2 = \gamma^2 \tag{26}$$

Entonces hay que resolver las tres ecuaciones diferenciales con las condiciones de contorno que le correspondan al problema:

$$\frac{d^2X}{dx^2} = -\alpha^2 X(x)$$

$$\frac{d^2Y}{dy^2} = -\beta^2 Y(y)$$

$$\frac{d^2Z}{dz^2} = \gamma^2 Z(z)$$
(27)

Si bien asumir que se puede hacer separación de variable en  $\phi$  no es general nos servirá para primero obtener soluciones a cada ecuación diferencial de (27), con lo que obtendremos infinitas soluciones  $X_{\alpha}(x)$ ,  $Y_{\beta}(y)$  y  $Z_{\alpha\beta}(z)$  ( $\gamma$  depende de  $\alpha$  y  $\beta$  según (26)). A partir de estas soluciones las cuales serán ortogonales, es decir serán base del espacio de funciones en el intervalo de interés, podremos describir  $\phi$  como combinación lineal de estas.

Ahora cada ecuación diferencial es un problema de autovalores de Sturm-Liouville:

$$\mathcal{L}[\chi(x)] = -\alpha^2 \chi(x) \tag{28}$$

Para resolverlo tomaremos funciones que sean de cuadrado integrable, es decir que cumplan:

$$\int_{a}^{b} f^{*}(\xi)f(\xi)d\xi < \infty \tag{29}$$

También se necesita tener la noción de ortogonalidad entre las funciones, ya que se quiere encontrar una base a partir de los autovectores  $\{\chi_{\alpha}\}$  ortogonal con la cuál se pueda describir  $\phi$  y sea solución de la ecuación diferencial. Entonces, se define un **producto punto** y una **norma** asociada tal que:

$$f(\xi) \cdot g(\xi) = \int_a^b f^*(\xi)g(\xi)d\xi \tag{30}$$

Así puedo encontrar una base ortogonal, y dividiendo por constante una **base ortonormal** de tal forma que pueda escribir una función arbitraria f en el intervalo (a,b) de la siguiente forma:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \chi_n(x)$$
(31)

**Nota**: si bien la base de los  $\chi_{\alpha}$  tendrá infinitas autofunciones, la cantidad es numerable pues es base de las funciones en un intervalo finito. En el caso de que el intervalo fuese infinito, la base no sería discreta. Este intervalo estará dado por las condiciones de contorno del problema.

Ahora quiero encontrar los coeficientes  $a_n$  que aproximen mejor a f. Para esto se debe minimizar la diferencia entre la aproximación y la función, entonces se minimiza la expresión:

$$M_{N} = \int_{a}^{b} \left| f(\xi) - \sum_{n=1}^{N} a_{n} \chi_{n}(\xi) \right|^{2} d\xi \tag{32}$$

Derivando con respecto a cada  $a_n$ , y llevando  $N o \infty$  se obtiene que:

$$a_n = \int_a^b f(\xi) \chi_n^*(\xi) d\xi$$
 (33)

**Nota**: los coeficientes  $a_n$  son las proyecciones de f en cada autofunción base.

Así remplazando en (31) se tiene que:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{a}^{b} f(\xi) \chi_{n}^{*}(\xi) \chi_{n}(x) d\xi$$

$$f(x) = \int_{a}^{b} f(\xi) \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \chi_{n}^{*}(\xi) \chi_{n}(x) \right] d\xi$$
(34)

Para que la igualdad se cumpla entonces se debe cumplir que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \chi_n^*(\xi) \chi_n(x) = \delta(x - \xi)$$
(35)

Esta condición que encontramos para las autofunciones  $\chi_n$  es la **relación de completitud**.

Ahora si tenemos una base del espacio de funciones en el intervalo (a,b), por lo que podemos escribir cualquier función como combinación lineal de la base, cuyo elementos cumplirán condiciones de contorno tal que, junto con los coeficientes de la combinación lineal, permitan cumplir las condiciones de la función que queremos describir. Esto se hace para cada ecuación diferencial y tendremos:

$$\phi_{\alpha\beta\gamma} = X_{\alpha}(x)Y_{\beta}(y)Z_{\gamma}(z) \tag{36}$$

Así podremos escribir la solución general como combinación lineal de las soluciones de (36):

$$\phi = \sum_{\alpha\beta} \phi_{\alpha\beta\gamma} \tag{37}$$

Volviendo a las ecuaciones diferenciales de (27) las autofunciones que describirán el potencial serán:

$$X_{\alpha}(x) = A_{\alpha}e^{i\alpha x} + B_{\alpha}e^{-i\alpha x}$$


$$Y_{\beta}(y) = C_{\beta}e^{i\beta y} + D_{\beta}e^{-i\beta y}$$

$$Z_{\gamma}(z) = E_{\gamma}e^{\gamma z} + F_{\gamma}e^{-\gamma z}$$
(38)

La solución general se escribe remplazando en (37).

#### Problema: Cubo con una cara a potencial V

Si se tiene un cubo con aristas a (en la figura a=b=c), tal que todas sus caras están conectadas a tierra, excepto la superior que tiene un potencial V(x,y), y se quiere resolver el potencial dentro del cubo.



Como quiero que las autofunciones cumplan las condiciones de contorno del problema elijo la forma de cada una de ellas para que así sea:

$$X_{\alpha}(x) = D_{\alpha} \sin(\alpha x)$$

$$Y_{\beta}(y) = B_{\beta} \sin(\beta y)$$

$$Z_{\gamma}(z) = C_{\gamma} \sinh(\gamma z)$$
(39)

Y se tiene la relación  $\alpha^2 + \beta^2 = \gamma^2$ .

De las condiciones de contorno:

$$X_{\alpha}(a) = 0 \Rightarrow \alpha = \frac{m\pi}{a}, \ m \in \mathbb{N}$$

$$Y_{\beta}(a) = 0 \Rightarrow \beta = \frac{n\pi}{a}, \ n \in \mathbb{N}$$

$$(40)$$

La solución general:

$$\phi = \sum_{n,m}^{\infty} \left[ A_{mn} \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{a}y\right) \sinh(\gamma_{nm}z) \right]$$
(41)

Los coeficientes  $A_{mn}$  se obtienen imponiendo las condiciones de contorno. Utilizando las proyecciones de la función que describe a la C.C. (ecuación (33)). Las condiciones sobre todas las caras conectadas a masa ya se cumplen por la forma de las autofunciones. Ahora usando la condición sobre la cara superior:

$$\phi|_{z=a} = \sum_{m} \sum_{n} A_{mn} \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{a}y\right) \sinh(\gamma_{nm}a) = V(x,y)$$
(42)

Ahora realizo la proyección en cada componente de la base y sustituyo  ${\it V}$  usando (42):

$$\int_{0}^{a} \int_{0}^{a} V(x, y) \sin\left(\frac{q\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{p\pi}{a}y\right) dx dy =$$

$$\sum_{m} \sum_{n} A_{mn} \sinh(\gamma_{mn}a) \int_{0}^{a} \int_{0}^{a} \sin\left(\frac{q\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{p\pi}{a}y\right) \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{a}y\right) dx dy$$

$$(43)$$

Se puede comprobar que:

$$\int_{0}^{a} \sin\left(\frac{q\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) dx = \frac{a}{2}\delta_{qm}$$

$$\int_{0}^{a} \sin\left(\frac{p\pi}{a}y\right) \sin\left(\frac{n\pi}{a}y\right) dy = \frac{a}{2}\delta_{pn}$$
(44)

Usando (44) en la ecuación (43):

$$\int_{0}^{a} \int_{0}^{a} V(x, y) \sin\left(\frac{q\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{p\pi}{a}y\right) dx dy =$$

$$\sum_{m} \sum_{n} A_{mn} \sinh(\gamma_{mn}a) \left(\frac{a}{2}\right)^{2} \delta_{qm} \delta_{pn} = A_{qp} \sinh(\gamma_{qp}a) \left(\frac{a}{2}\right)^{2}$$

$$(45)$$

Entonces despejando y usando que  $\gamma=\sqrt{\alpha^2+\beta^2}=\frac{\pi}{a}\sqrt{m^2+n^2}$ :

$$A_{mn} = \frac{4}{a^2} \frac{1}{\sinh(\pi\sqrt{m^2 + n^2})} \int_0^a \int_0^a V(x, y) \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{a}y\right) dx dy \tag{46}$$

La solución final será:

$$\phi = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \left[ A_{mn} \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{a}y\right) \sinh\left(\frac{\pi}{a}\sqrt{m^2 + n^2} \cdot z\right) \right]$$
(47)

Con coeficientes  ${\cal A}_{mn}$  escritos en (46).