Clase pre parcial

Arquitectura y Organización del Computador - 2c 2024

Ejercicio 1 (segundo parcial del 1er cuatri de 2024)

En un sistema similar al que implementamos en los talleres del curso (modo protegido con paginación activada), se tienen varias tareas en ejecución. Se desea agregar al sistema una syscall que le permita a la tarea que la llama espiar la memoria de las otras tareas en ejecución. En particular queremos copiar 4 bytes de una dirección de la tarea a espiar en una dirección de la tarea llamadora (tarea espía). La syscall tendrá los siguientes parámetros:

- El selector de la tarea a espiar.
- La dirección virtual a leer de la tarea espiada.
- La dirección virtual a escribir de la tarea espía.

Si la dirección a espiar no está mapeada en el espacio de direcciones de la tarea correspondiente, la syscall deberá devolver 1 en eax, por el contrario, si se pudo hacer correctamente la operación deberá devolver 0 en eax.

Syscalls (repaso)

- Son interrupciones llamadas por el usuario (nivel 3)
- Le permiten a las tareas hacer cosas que no pueden hacer porque no tienen privilegios de nivel 0
- Por ejemplo cambiar la paginación (como en este caso)
- Usamos IDTENTRY3, y declaramos (por ejemplo)

IDTENTRY3(99);

```
#define IDT_ENTRY3(numero)
idt[numero] = (idt_entry_t) {
    .offset_31_16 = HIGH_16_BITS(&_isr##numero),
    .offset_15_0 = LOW_16_BITS(&_isr##numero),
    .segsel = GDT_CODE_0_SEL,
    .type = INTERRUPT_GATE_TYPE,
    .dpl = 3,
    .present = 1
}
```

Agregar una nueva Syscall

- Para esto tenemos que hacer una entrada de la IDT (mayor a 32 ya que están reservados, y distinto a los que usamos, en genera, entre 0x80 y 0xFF)
- Modificamos _isr.asm para agregar su rutina de interrupción
- Pasamos los parametros del modo que nos parezca, ya que para las syscall no hay una convención (en general designamos algunos registros)
- Designo para llamar a la syscall los parámetros en
 - Selector: AX
 - Dirección virtual a leer de la tarea espiada: EDI
 - Dirección virtual a escribir de la tarea espía: ESI

```
global _isr99
   _isr99:
    pushad

;codigo

mov [ESP + offset_EAX], EAX
;IMPORTANTE no pisar el resultado con el popad

popad
iret
```

```
; PushAD Order
%define offset_EAX 28
%define offset_ECX 24
%define offset_EDX 20
%define offset_EBX 16
%define offset_ESP 12
%define offset_ESP 8
%define offset_EBI 4
%define offset_EDI 0
```

Espiando

¿Que problemas nos encontramos para leer direcciones virtuales de otra tarea?

- El sistema de paginación es distinto
- No tenemos acceso a esas páginas a menos que las mapeemos

Espiando

¿Que podemos hacer para mapear?

Hint:Los datos están en la posición de memoria física apuntada por la dirección virtual de la terea a espiar

- Esto significa que si conseguimos leer esa posición física vamos a pdoer leer los datos, pero **no podemos acceder direcciones virtuales de manera directa** ya que la paginación está activada.
- Vamos a mapear esa dirección física a una dirección virtual para copiarla

Copiando la copia

- Tenemos que mapear una dirección virtual cualquiera a la dirección física que queremos acceder
- Tenemos que leer información de esa dirección virtual
- Al terminar de leer tenemos que desmapear la dirección virtual utilizada para acceder a esa dirección física
- Esto es muy similar a...

Copiando la copia

- Tenemos que mapear una dirección virtual cualquiera a la dirección física que queremos acceder
- Tenemos que leer información de esa dirección virtual
- Al terminar de leer tenemos que desmapear la dirección virtual utilizada para acceder a esa dirección física
- Esto es muy similar a... Copy Page!

Pasos para copiar

- 1. Obtener la dirección física accediendo a las estructuras de paginación de la tarea espiada a traves de su selector
- 2. Mapear la dirección física a una dirección virtual que no esté en uso
- 3. Leer 4 bytes de esa posición y guardarlos
- 4. Desmapear la página que mapeamos en el segundo paso

IMPLEMENTACIÓN

```
_isr99:
   pushad
   push ESI
   push EDI
   push EAX
   call espiar
    ;acomodo la pila
   add ESP, 12
    ;IMPORTANTE no pisar el resultado con el popad
   mov [ESP+offset_EAX], eax
   popad
   iret
```

```
uint32_t cr3_tarea_a_espiar = obtenerCR3(selector);
//Guardo el cr3 actual
uint32_t cr3_tarea_espia = rcr3();
paddr_t direccion_fisica_a_espiar = obtenerDireccionFisica(cr3_tarea_a_espiar, direccion_a_espiar);
if (direccion_fisica_a_espiar == 0) return 1;
// Falló si la dirección de memoria no era válida
mmu_map_page(cr3_tarea_espia, SRC_VIRT_PAGE, direccion_fisica_a_espiar) //TO DO
/*Nota: Acá usé SRC_VIRT_PAGE definida en copy_page()
para no pisar un mapeo válido */
//Como 4 bytes son 32 bits me alcanza con una variable :D
uint32_t dato_a_copiar = *((SRC_VIRT_PAGE & 0xFFFFFFF000) | VIRT_PAGE_OFFSET(direccion_a_espiar));
//IMPORTANTE no olvidar el offset!
mmu_unmap_page(cr3_tarea_espia, SRC_VIRT_PAGE, direccion_fisica_a_espiar);
direccion_a_escribir[0] = dato_a_copiar;
```

Terminamos

Mentira

Falta definir las funciones auxiliares

Pero es importante que en el examen no se pongan a encarar las dificultades de las funciones auxiliares desde el principio

- Si tienen la estructura de la función bien pero falta algún detalle de una función auxiliar lo principal del ejercicio va a estar
- Si se traban haciendo una función auxiliar y después al continuar con lo principal se dan cuenta que no la necesitaban / lo que necesitaban era distinto van a haber perdido tiempo.
- Traten de justificar todo con palabras y explicar con palabras y pseudocódigo si no llegan a hacer el código completo (sabemos que codear en papel no es lo más lindo)

Funciones auxiliares

```
uint32_t obtenerCR3(selector){
   // Lo vamos a ver en un rato, en el ejercicio de tareas :)
}
```

La idea es

- 1. Quedarnos con el indice del selector.
- 2. Obtener la base de la gdt.
- 3. Sumarle el indice multiplicado por el tamaño de la entrada (indexar en el índice a un puntero de structs si se hace en C).
- 4. Sumarle el offset del cr3 y retornar el valor apuntado. (Obtener el elemento cr3 del struct si se hace en C).

El punto 4 es lo único que varía respecto a lo que se va ver en el ejercicio 2.

Funciones auxiliares

```
uint32_t obtenerDireccionFisica(uint32_t cr3_tarea_a_espiar,uint32_t* direccion_a_espiar){
 pd_entry_t* pd = (pd_entry_t*)CR3_TO_PAGE_DIR(cr3_tarea_a_espiar);
 int pdi = VIRT_PAGE_DIR(direccion_a_espiar);
 if (!(pd[pdi].attrs & MMU_P)) //Si no está mapeada devuelvo 0
 pt_entry_t* pt = (pt_entry_t*)MMU_ENTRY_PADDR(pd[pdi].pt);
 int pti = VIRT_PAGE_TABLE(direccion_a_espiar);
 if (!(pt[pti].attrs & MMU_P)) //Idem al anterior
 paddr_t direccion_fisica = MMU_ENTRY_PADDR(pt[pti].page);
 return direccion_fisica //0J0 esto devuelve la BASE de la página a la que apuntaba la dirección física (sin el offset)
```

Ahora sí terminamos :D ¿Dudas?

Ejercicio 2 (segundo parcial del 1er cuatri de 2024)

Partiendo del sistema trabajado en los talleres, se pide modificar la política del scheduler. El nuevo scheduler distingue tareas *prioritarias* de *no prioritarias*. Las tareas prioritarias son aquellas que, al saltar la interrupción del reloj, tengan el valor OxOOFAFAFA en EDX. Las tareas **pausadas** y/o **no ejecutables** no pueden ser prioritarias.

La forma en la que el nuevo scheduler determina la siguiente tarea a ejecutar es la siguiente:

- 1. Si hay otra tarea prioritaria distinta se elige esa. En caso de haber más de una se hace de forma **round-robin** (como en el scheduler de los talleres).
- 2. Si no, se elige la próxima tarea como en el scheduler de los talleres.

La solución propuesta debe poder responder las siguientes preguntas:

- ¿Dónde se guarda el EDX de nivel de usuario de las tareas desalojadas por el scheduler?
- ¿Cómo determina el scheduler que una tarea es *prioritaria*?

⚠ Agreguemos la restricción de que hay que revisar la prioridad de las tareas en cada ciclo de clock.

Eligiendo la siguiente tarea

En cada ciclo de clock debemos ejecutar la tarea siguiente, que será:

- 1. De haber alguna (que no sea la actual) con prioridad, la siguiente con prioridad.
- 2. **De no haber ninguna con prioridad (descontando la actual)**, la siguiente sin prioridad.

Eligiendo la siguiente tarea

En cada ciclo de clock debemos ejecutar la tarea siguiente, que será:

- 1. De haber alguna (que no sea la actual) con prioridad, la siguiente con prioridad.
- 2. **De no haber ninguna con prioridad (descontando la actual)**, la siguiente sin prioridad.

El scheduler del TPSP, que es un scheduler round-robin sin prioridades.

- Cuándo ocurre el cambio de tareas en nuestro sistema?
- Cómo se elige cuál es la siguiente tarea a ejecutar?

Eligiendo la siguiente tarea

En cada ciclo de clock debemos ejecutar la tarea siguiente, que será:

- 1. De haber alguna (que no sea la actual) con prioridad, la siguiente con prioridad.
- 2. **De no haber ninguna con prioridad (descontando la actual)**, la siguiente sin prioridad.

El scheduler del TPSP, que es un scheduler round-robin sin prioridades.

- Cuándo ocurre el cambio de tareas en nuestro sistema?
 Durante la interrupción de reloj, _isr32
- Cómo se elige cuál es la siguiente tarea a ejecutar?
 La función sched_next_task decide cuál es la tarea siguiente.

sched.c

```
uint16_t sched_next_task(void) {
 // Buscamos la próxima tarea viva
 // (comenzando en la actual)
 int8_t i;
 for ( i = (current_task + 1);
       (i % MAX_TASKS) != current_task;
       i++) {
   // Si esta tarea está disponible la ejecutamos
   if (sched_tasks[i % MAX_TASKS].state == TASK_RUNNABLE)
     break:
 // Ajustamos i para que esté entre 0 y MAX_TASKS-1
 i = i % MAX_TASKS;
 // Si la tarea que encontramos es ejecutable entonces
 // vamos a correrla.
 if (sched_tasks[i].state == TASK_RUNNABLE) {
   current_task = i;
    return sched_tasks[i].selector;
 // En el peor de los casos no hay ninguna tarea viva.
 // Usemos la idle como selector.
 return GDT_IDX_TASK_IDLE << 3;</pre>
```

```
// Declaraciones globales relevantes
typedef enum {
 TASK_SLOT_FREE, // No existe esa tarea
 TASK_RUNNABLE, // La tarea se puede ejecutar
 TASK_PAUSED // La tarea se registró
              // al scheduler pero está pausada
} task_state_t;
typedef struct {
 int16_t selector;
  task_state_t state;
} sched_entry_t;
static sched_entry_t sched_tasks[MAX_TASKS] = {0};
int8_t current_task = 0;
```

Scheduler con prioridades

- 1. No tenemos tareas con prioridad
- 2. Tenemos una única tarea con prioridad
- 3. Tenemos dos o más tareas con prioridad

Scheduler con prioridades

- 1. **No** tenemos tareas con prioridad

 Se debe comportar como scheduler round-robin del TPSP, sobre las tareas sin prioridad
- 2. Tenemos una única tarea con prioridad
- 3. Tenemos **dos o más** tareas con prioridad *Scheduler round-robin sobre las tareas con prioridad hasta que sólo quede una o menos con prioridad (las tareas controlan su prioridad).*

Única tarea con prioridad:

Supongamos que nuestro sistema tiene 4 tareas, y la tarea con índice 1 tiene prioridad. Cómo esperamos que se comporte el sistema a lo largo de 5 interrupciones de reloj?

```
Tareas prioritarias: [1]
Tareas sin prioridad: [0, 2, 3]
```

Única tarea con prioridad:

```
Tareas prioritarias: [1]
Tareas sin prioridad: [0, 2, 3]
Con prioridad
                              Tarea 1
                                                        Tarea
Sin prioridad
                 Tarea 0
                                          Tarea 2
                                                                    Tarea 3
```

sched.c

```
static sched_entry_t sched_tasks[MAX_TASKS] = {0};
int8_t current_task = 0
int8_t last_task_priority = 0;
int8_t last_task_no_priority = 0;
uint16_t sched_next_task(void) {
 // Buscamos la próxima tarea viva con prioridad
 for ( i = (last_task_priority + 1);
      (i % MAX_TASKS) != last_task_priority;
      i++) {
   if (sched_tasks[i % MAX_TASKS].state == TASK_RUNNABLE
       && es_prioritaria(i)) {
 // A la salida:
 // - i != last_task_priority: más de una tarea prioritaria
 // - i == last_task_priority == current_task, no quiero repetir
 // - i == last_task_priority != current_task,
 // última no fue prioritaria
 // Ajustamos i para que esté entre 0 y MAX_TASKS-1
 i = i % MAX_TASKS;
 if (i != current_task && es_prioritaria(i)) {
   // Hay más de una tarea prioritaria + viva
   // o la última tarea ejecutada fue sin prioridad
   last_task_priority = i;
   current_task = i;
   return sched_tasks[i].selector;
```

```
// Si llequé acá es porque
// - La última tarea ejecutada fue
// - o no hay tareas con prioridad
// - o no hay más tareas vivas
for ( i = (last_task_no_priority + 1);
     (i % MAX_TASKS) != last_task_no_priority;
    i++) {
  // Si esta tarea está disponible la ejecutamos
 if (sched_tasks[i % MAX_TASKS].state == TASK_RUNNABLE) {
    break:
// Si la tarea que encontramos es ejecutable ,
// entonces la corremos.
if (sched_tasks[i].state == TASK_RUNNABLE) {
  // Si llegamos acá, la tarea que encontramos
  last_task_no_priority = i;
 current_task = i;
  return sched_tasks[i].selector;
// En el peor de los casos no hay ninguna tarea viva.
// Usemos la idle como selector.
return GDT_IDX_TASK_IDLE << 3;</pre>
```

Rutina de reloj

Vamos a necesitar una rutina de reloj que llame a sched_next_task, podemos usar una versión simplificada de la del TP. Escribámosla ahora:

```
_isr32:
   pushad
   call pic_finish1
   call sched next task
    ; Si la próxima tarea es 0 o la misma que corre, no saltamos
   cmp ax, 0 ; el scheduler dijo "no cambiamos de tarea"
   je .fin
   str bx ; chequeamos el TR actual
   cmp ax, bx
   je .fin
   mov word [sched_task_selector], ax
   jmp far [sched_task_offset]
    .fin:
   popad
   iret
```

Necesitamos revisar el valor de edx que tenía la tarea al momento de ser interrumpida por el clock. La tarea no está actualmente en ejecución, entonces dónde está su información?

Necesitamos revisar el valor de edx que tenía la tarea al momento de ser interrumpida por el clock. La tarea no está actualmente en ejecución, entonces dónde está su información? **En la TSS**.

Qué es la TSS? En qué momento se carga? En qué momento se actualiza?

Necesitamos revisar el valor de edx que tenía la tarea al momento de ser interrumpida por el clock. La tarea no está actualmente en ejecución, entonces dónde está su información? **En la TSS**.

Qué es la TSS? En qué momento se carga? En qué momento se actualiza?

• La TSS se actualiza cuando hacemos jmp far (jmp sel:offset), por lo que en la TSS se guardan los valores de los registros al momento del jmp.

edx es un registro no volátil, por lo que si recordamos la rutina de reloj de antes, después de los llamados a funciones de C (sched_next_task) es probable que no tenga el mismo valor que nos había llegado.

Es decir, TSS.edx no tiene el valor que buscamos.

Sin embargo, el valor de edx que nos interesa vive aún. Dónde?

Necesitamos revisar el valor de edx que tenía la tarea al momento de ser interrumpida por el clock. La tarea no está actualmente en ejecución, entonces dónde está su información? **En la TSS**.

Qué es la TSS? En qué momento se carga? En qué momento se actualiza?

• La TSS se actualiza cuando hacemos jmp far (jmp sel:offset), por lo que en la TSS se guardan los valores de los registros al momento del jmp.

edx es un registro no volátil, por lo que si recordamos la rutina de reloj de antes, después de los llamados a funciones de C (sched_next_task) es probable que no tenga el mismo valor que nos había llegado.

Es decir, TSS.edx no tiene el valor que buscamos.

Sin embargo, el valor de edx que nos interesa vive aún. Dónde? **en la pila**. *Podemos acceder al valor guardado en la pila a través de la TSS?*

Sí, usando TSS.esp

Diagramemos la pila al momento del jmp:

```
PUSHAD:
SS<sub>3</sub>
                                                    EAX
                                                           | +0x1C
ESP_3
                                                    ECX
                                                           +0x18
EFLAGS
                   Apilado por el
                                                           | +0x14 [5]
                                                    EDX
CS_3
                   cambio de nivel
                                                           +0x10 [4]
                                                    EBX
                                                           +0x0C [3]
EIP_3
                   de privilegio
                                                    ESP
Error Code
                                                           | +0x08 [2]
                                                    EBP
                                                           | +0x04 [1]
PUSHAD
                                                    ESI
                                                           | +0x00 [0] <- esp al momento
                                                    EDI
                                                                          del jmp far
```

¿De dónde sacamos la TSS?

Recordemos que tenemos los punteros a TSS guardados en la GDT, en el campo de sus correspondientes **descriptores de TSS**.

Pero para eso necesitamos el descriptor de TSS correspondiente a cada tarea. Dónde lo podemos tener?

¿De dónde sacamos la TSS?

Recordemos que tenemos los punteros a TSS guardados en la GDT, en el campo de sus correspondientes **descriptores de TSS**.

Pero para eso necesitamos el descriptor de TSS correspondiente a cada tarea. Dónde lo podemos tener?

```
typedef struct {
  int16_t selector;
  task_state_t state;
} sched_entry_t;
... Entrada de scheduler
```

15	3 2	2	1	0.	. Selector c
Index	Т	I	RPL		

Selector de segmento

Funciones obtener_TSS y es_prioritaria

```
tss_t* obtener_TSS(uint16_t segsel) {
   // COMPLETAR
}
uint8_t es_prioritaria(uint8_t idx) {
   // COMPLETAR
}
```

Funciones obtener_TSS y es_prioritaria

```
tss_t* obtener_TSS(uint16_t segsel) {
 uint16_t idx = segsel >> 3;
  // (esto en realidad se guarda de a partes en la GDT entry)
 return gdt[idx].base;
uint8_t es_prioritaria(uint8_t idx) {
  tss_t* tss_task = obtener_TSS(sched_tasks[i].selector);
  uint32_t* pila = tss_task->esp;
 uint32_t edx = pila[5];
  return edx == 0x00FAFAFA;
```

¿Dudas?