# 王道计算机组成原理笔记

王艺霖 2022 年 9 月 15 日 1 检验码 2

# 1 检验码

### 1.1 循环冗余检验码 (CRC 码)

### CRC 码的基本思想

- 1. 数据发送、接收方约定一个"除数"
- 2. K 个信息位 +R 个检验位作为"被除数",添加检验位后需保证除法的余数为 0
- 3. 收到数据后,进行除法检查余数是否为 0, 若余数非 0 说明出错,则进行重传或者纠错

#### 如何构造

模 2 除法介绍:

- 1. 被除数首位为1时, 商为1; 被除数首位为0时, 商为0;
- 2. 每一步得到的余数都要抛弃首位;
- 3. 若新的被除数首位(即已抛弃首位的余数)为0,除数为0;

#### 如何检查纠错

CRC 是一种检错方法,而 FCS 是添加在数据后面的冗余码,在检错方法上可以选用 CRC,但也可以不选用 CRC。

在接受端把接收到的数据以帧为单位进行 CRC 检验: 把收到的每一个 帧都除以同样的除数 P (模 2 运算), 然后检查得到的余数 R。

补码的真值 0, 只有一种表示形式

#### 备注

K 个信息位, R 个检验位, 若生成多项式选择得当, 且  $2^R >= K + R + 1$ , 可纠正 1 位错误。

1 检验码 3

原因为 R 位可以表示出  $2^R$  种状态,其中有  $2^R-1$  种错误的状态,而 有 K+R 位

理论上可以证明循环冗余码的检错能力有以下特点:

- 1. 可检测出所有奇数个错误
- 2. 可检测出所有双比特的错误
- 3. 可检测出所有小于等于检验位长度的连续错误

# 2 定点数

### 2.1 定点数 vs 浮点数

定点数小数: 位数固定 3.14

浮点数小数: 位数不固定 3.14 \* 102

#### 无符号数

整个机器字长的全部二进制位均为数值位,没有符号位,相当于数的绝对值

表示范围:

8 位二进制数: 2<sup>8</sup> 种不同的状态 00000000 11111111 = 100000000 - 1

n 位的无符号整数表示范围为: 0 到  $2^n - 1$ 

#### 有符号数的定点表示

定点整数: 符号位,数值部分,小数点位置 定点小数: 符号位,小数点位置,数值部分

#### 原码

原码: 用尾数表示真值的绝对值,符号位"0/1"对应"E/0" 若机器字长为 n+1 位,那么表示的数的范围为: $-2^n+1$   $2^n-1$ 

#### 反码

若符号位为 0,则反码与原码相同若符号位为 1,则**数值位**全部取反真值有 +0 和-0 两种

#### 补码

1. 正数的补码 = 原码

- 2. 负数的补码 = 反码末尾 +1
- 3. 0 的补码只有一种真值形式 00000000
- 4. 定点整数: [X] 补 = 1,0000000 表示  $X=2^7$
- 5. 若机器字长 n+1 位,补码整数的表示范围: $-2^n <= x <= 2^n 1$
- 6. 定点小数补码 [X] 补 =1.0000000 表示 X=-1
- 7. 若机器字长为 n+1 位,补码小数的表示范围:  $-1 <= x <= 1 2^{-n}$  (比原码多一个-1)

#### 移码

移码: 补码的基础上将符号位取反。注意: 移码只能用于表示整数

### 2.2 各种码的作用

#### 模运算的性质

带余除法—— $x, m \in \mathbb{Z}, m > 0$  则存在唯一决定的整数 q 和 r 使得:

x = q \* m + r

加法或者减法运算:

a+b 为 a+b 的补码

#### 移位运算

原码的算术移位——符号位保持不变, 仅对数值为进行移位

右移: 高位补 0,低位舍弃。若舍弃的位 =0,则相当于/2 若舍弃的位 不等于 0,则会舍弃精度。

左移: 地位补 0, 高位舍弃。若舍弃的位 =0, 则相当于 \*2, 否则会出现严重误差。

**反码**的算术移位——正数的反码与原码相同,因此对正数反码的移位 运算也和原码相同。

右移: 高位补 0, 低位舍弃

左移: 低位补 0, 高位舍弃

负数的移位:

右移: 高位补 1, 地位舍弃

左移: 低位补 1, 高位舍弃

补码的算术移位:

**补码**的算术移位——正数的补码与原码相同: 因此对正数反码的移位 运算也和原码相同

右移: 高位补 0, 低位舍弃左移: 低位补 0, 高位舍弃

**负数**补码 = 反码末尾 +1 导致反码最右边几个连续的 1 都因为进位而变为 0,直到进位碰到第一个 0 为止

规律: ——负数补码中,最右边的 1 及其右边同原码。最右边的 1 的 左边同反码

算术移位的应用举例: 快速幂

逻辑移位:

逻辑右移: 高位补 0, 低位舍弃逻辑左移: 低位补 0, 高位舍弃

逻辑移位的应用举例:RGB

循环移位: CF 位来存储进位: 在左移或者右移时补上。

循环移位的应用举例: 高低字节的转换

# 2.3 加减运算和溢出判断

加法器直接对原码进行加法运算, 可能出错

在这里阐述一下基本的原理是什么,首先对于一个负数取补码相当于 把它变为了自己的补数

假设我们求解 15-10,此时 15 还是 15,而-10 则会变为 256-10=246,原来的往后移动 10 位,等价于 15+246 以后移动的位置,思想和钟表差

不多,这个时候我们变回原码就可以了。

对于补码来说,无论加法还是减法,最后都会转变位加法,由加法器实现运算,符号位也参与运算。

#### 溢出判断




图 1: 溢出判断

具体判断后面再去看

### 2.4 原码的乘法运算

手动乘法的本质在于 r 进制, 具体内容不再赘述。

同理得到手动二进制乘法

设机器字长位 n+1=5 位,含有 1 位符号位,[x] 的原码为 1.1101, y 的原码为 0.1011,采用原码一位乘法求 x\*y。

#### 原码乘法

# 2.5 补码的一位乘法运算

设机器字长为 5 位 (含有 1 位符号位, n=4), x=-0.1101, y=+0.1011, 采用 Boooth 算法求 x\*y, x 的补码为 1.0011,-x 的补码为 0.1101,y 的补码为 0.1011

补码的一位乘法: 进行 n 轮加法, 移位, 最后再多来一次加法。符号位参与运算

辅助位 - MQ 中最低位 =1 时, (ACC) + x 的补码




图 2: 原码乘法

辅助位 - MQ 中最低位 =0 时, (ACC) +0 辅助位 - MQ 中最低位 =-1 时, (ACC) + -x 的补码 补码乘法 手工模拟计算




图 3: 补码乘法




图 4: 模拟计算乘法




图 5: 原码除法




图 6: 原码除法 1




图 7: 加减交替法

### 2.6 原码的除法如上图

### 2.7 数据存储与排列

多字节数据在内存里面一定是占连续的几个字节。

分为大端方式和小端方式:

大端方式-便于人类阅读从高到低

小端方式-便于机器处理从低到高

**边界对齐**现代计算机通常是按字节编址,即每个字节对应1个地址。通常也支持安字,按半字,按字节寻址。

假设存储字长为 32 位,则一个字 =32bit, 半字 =16bit。每次访存只能读/写 1 个字。

现代计算机分为边界对齐和边界不对齐的方式。

边界对齐只需要一次访存(空间换时间)

边界不对齐效率相对较低。

# 2.8 浮点数的表示和运算

定点数的局限性:

比如我的财富位-8540, 可以用 2B 定点整数 short 即可表示。

马云的财富: 100000000000000

4B 定点整数 int.... 都表示不了

定点数可表示的数字范围有限,但是我们不能无限制地增加数据。

从科学计数法理解浮点数:

普通计数法: 302657264536

科学计数法:

 $+3.026*10^{11}$  可以表示为 +11+3.026

浮点数的真值:  $N = r^E * M$ 

阶码: 常用补码或者移码表示的定点整数 尾数: 常用原码或者补码表示的定点小数

例: 阶码,尾数均用补码表示,求 a, b 的真值 a=0,-1;1.1001 b=0,10;0.001001 a: 阶码 0,01 对应真值 +1,尾数 1.1001 对应真值- $0.0111=-(2^{-2}+2^{-3}+2^{-4})$  a 的真值  $=2^1*(-0.0111)=-0.111$ 

规格化浮点数: 规定尾数的最高位数值位必须是一个有效值

左规: 当浮点数运算的结果位非规格化时要进行规格化处理。将尾数 算数左移 1 位, 阶码减 1

右规: 当浮点数运算的结果尾数出现溢出(双符号位为 01 或者 10) 时,将尾数算术右移一位,阶码 +1

规格化浮点数的特点: 1. 用原码表示的尾数进行规格化正数用 0.1\*\*\*\* 的形式,其最大值的表示为 0.111111,最小值表示为 0.10...0。尾数的表示范围为  $1/2 <= M <= (1-2^{-n})$ .

负数的表示范围为 1.1\*\*\*\*\*\* 的形式,其最大值表示为 1.100...0,最小值尾数的表示范围为  $-(1-2^{-n}) <= M <= -1/2$ 。

用补码的不再赘述。



图 8: 从科学计数法理解浮点数

### **2.9** *IEEE*754

移码:补码的基础上将符号位取反。移码只能表示整数 移码的定义:移码 = 真值 + 偏置值 这一部分也是简单了解



图 9: IEEE 标准

# 2.10 浮点数的加减运算

- 1. 对阶小阶向大阶靠齐(方便计算机对尾数处理)
- 2. 尾数加减
- 3. 规格化即左规或者右规
- 4. 舍入若规定只能保留 6 位有效数,则多余的直接砍掉(四舍五人)
- 5. 判溢出, 若规定阶码不能超过两位, 若运算后超出范围, 则溢出




图 10: 算术逻辑单元 (ALU)

### 2.11 电路的基本原理

算术逻辑单元(ALU)基本逻辑(门电路)暂时不看

回忆: 奇偶校验码

逻辑表达式是对电路的数学化描述。

一位全加器

本位和等概念,这里使用异或运算实现的。

串行加法器:只有一个全加器,数据逐位串行送入加法器进行运算。进位触发器用来寄存进位信号,以便参与下一次运算。

串行进位的并行加法器: 把 n 个全加器串接起来,就可以进行两个 n 位数的相加。每一级进位直接依赖于上一级的进位,即进位信号是逐级形成的。

# 2.12 加法器和 ALU 的改进

不用太认真看

# 2.13 分类及发展方向

电子计算机分为电子模拟计算机和电子数字计算机。

电子数字计算机分为专用计算机和通用计算机。通用计算机又分为大型机,小型机,单片机等。

指令和数据流:

1. 单指令流和单数据流: 冯诺依曼体系结构

2. 单指令流和多数据流: 陈列处理器, 向量处理器

3. 多指令流和单数据流:实际上不存在

4. 多指令流和多数据流: 多处理器, 多计算机

# 2.14 计算机系统的组成

这是计算机系统的组成 主机包括运算器和控制器 (CPU) 和主存储器,




图 11: 计算机系统的组成

这个和传统意义的主机是区别的。