Тензорный анализ

(математический анализ, 3-й семестр)

направление подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» профиль «Математическое моделирование и вычислительная математика»

 $04.11.2019\ eta$ -версия

- §1. Верхние и нижние индексы, законы преобразования
- §2. Векторы и ковекторы. Определение тензора
- §3. Тензорное произведение
- §4. Метрический тензор
- §5. Алгебраические операции над тензорами
- §6. Дифференциальные формы
- §7. Внешняя производная
- §8. Теорема Стокса
- §9. Диференциальные уравнения и формы
- §10. Пространство Минковского
- §11. Уравнения Максвелла на языке дифференциальных форм
- §12. Поливекторы
- §13. Псевдовекторы и псевдоскаляры
- §14. Многообразия. Римановы пространства

ТЕНЗОРЫ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ

§1. Верхние и нижние индексы, законы преобразования

Запишем разложение вектора \vec{x} по базису $\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n$:

$$\vec{x} = x^i \vec{e_i} = [\vec{e_1} \dots \vec{e_n}] [x^1 \dots x^n]^T.$$

Здесь базисные векторы имеют нижние индексы, а координаты – верхние. Это связано с различными законами преобразования при замене базиса. Если элементы базиса преобразуются с помощью матрицы перехода P, $[e'_1 \dots e'_n] = [e_1 \dots e_n]P$, то координаты, записываемые в столбец $X = [x^1 \dots x^n]^T$, с помощью обратной матрицы P^{-1} , $X' = P^{-1}X$.

Итак, векторы $\vec{e_i}$ с нижними индексами преобразуются с помощью матрицы P, а их координаты x^i с верхними — матрицы P^{-1} .

Раньше, в курсах линейной алгебры и дифференциальной геометрии, мы уже встречались с различными величинами, имеющими не только 1 (как координаты вектора), но и 2 индекса.

- 1. Линейный оператор $\hat{A}: R^n \to R^n$ действует на вектор \vec{x} по формуле $\hat{A}\vec{x} = \hat{A}(x^i\vec{e_i}) = x^i\hat{A}e_i = x^ia_i^ke_k$. Элементы a_i^k матрицы оператора имеют один верхний и один нижний индекс. Это связано с законом преобразования $A' = P^{-1}AP$.
- 2. Билинейная форма $A(\vec{x}, \vec{y}) = a_{ij}x^iy^j$ ставит в соответствие 2 векторам число. Элементы ее матрицы a_{ij} имеют два нижних индекса, $A' = P^T A P$.

Перечисленные выше величины представляют собой примеры тензоров первого и второго ранга. Определение тензора можно дать как с помощью закона преобразования его компонент при замене базиса, так и не прибегая к его покомпонентной записи. Ниже мы пойдем по второму пути.

§2. Векторы и ковекторы. Определение тензора

<u>О.</u> Пусть V — линейное пространство. Отображение $\phi: V \to R$ называется **линейным** функционалом (линейной формой) на V, если $\forall x_1, x_2 \in V$ и $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$:

$$\phi(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) = \lambda_1 \phi(x_1) + \lambda_2 \phi(x_2)$$

Для произвольного вектора \vec{x} получим $\phi(\vec{x}) = \phi(x^i \vec{e_i}) = x^i \phi(\vec{e_i})$. Таким образом, линейный функционал определяется своими значениями на базисных векторах; полагая $\xi_i = \phi(\vec{e_i}) \in \mathbb{R}$, получим

$$\phi(\vec{x}) = \xi_i x^i = [\xi_1 \dots \xi_n][x^1 \dots x^n]^T.$$

Из этой записи видно, что в отличие от вектора-столбца, линейный функционал естественно представлять строкой.

Линейные функционалы можно складывать и умножать на число. Прямой проверкой нетрудно убедиться, что множество всех линейных функционалов на V также является линейным пространством. Оно обозначается как V^* и называется **дуальным** к V, $\dim V^* = \dim V$. Элементы этого пространства имеют много названий – **ковекторы** (сокращение от ковариантного вектора), линейные формы, 1-формы, линейные функционалы, употребляемых разными авторами в зависимости от контекста, традиций и собственного вкуса.

Л1

Пример ковектора (линейной формы, или один-формы) – это градиент скалярного поля grad $\phi(u) = [\frac{\partial \phi(u)}{\partial u^1}, \dots, \frac{\partial \phi(u)}{\partial u^n}]$. Производная скалярного поля $\phi(u)$ по направлению сопоставляет каждому направлению (вектору) $\vec{x} = x^i \vec{e_i}$ число $\nabla_x \phi(u)$,

$$\nabla_x \phi(u) = (\operatorname{grad} \phi(u))_i x^i = \frac{\partial \phi(u)}{\partial u^i} x^i,$$

Т.о., grad $\phi(u)$ – ковектор, и закон преобразования его компонент (координат) (grad $\phi(u)$) $_i$ при замене базиса отличен от закона преобразования компонент вектора x^i – эти компоненты имеют нижний индекс.

Другой пример ковектора (1-формы) хорошо известен нам из алгебры матриц. Если считать векторами столбцы, то строки будут являться ковекторами: если их перемножить (строка на столбец), то получится число.

Пусть V — пространство столбцов, V^* — пространство строк; элементы V^* — ковекторы (ковариантные векторы), преобразуются так же, как и базис $\vec{e_i}$ в V (преобразуются с помощью P); элементы V — векторы (контравариантные векторы) (преобразуются с помощью P^{-1}).

Подчеркнем, что вектора и ковектора – это элементы различных пространств, и их нельзя, например, складывать друг с другом (как нельзя складывать столбцы со строками). Для этого надо вводить некоторое специальное правило, ставящее в соответствие каждому вектору ковектор и наоборот.

<u>О</u>. Тензором типа (p,q) называется полилинейная (т.е. линейная по каждому аргументу) функция, аргументами которой служат p ковекторов (один-форм) и q векторов, а значениями – вещественные числа.

Компоненты тензора – это его значения на базисных векторах и 1-формах. Компоненты тензора типа (p,q) имеют p верхних и q нижних индексов.

Ранг тензора типа (p, q) равен p + q.

```
скаляр (0,0) вектор (1,0) ковектор (линейная форма) (0,1) билинейная форма (0,2) линейный оператор (1,1)
```

Как геометрический объект, тензор не зависит от выбора базиса, от выбора базиса зависят его компоненты. (В этом смысле, ситуация полностью аналогична вектору – сам по себе вектор от выбора базиса не зависит, зависят его координаты.)

Тензорное поле — это отображение, которое каждой точке рассматриваемого пространства ставит в соответствие тензор.

Примеры из физики.

1. Тензор электромагнитного поля $F_{\mu\nu}=\frac{\partial A_{\mu}}{\partial x^{\nu}}-\frac{\partial A_{\nu}}{\partial x^{\mu}}$, где $A_{\mu}=[\varphi,-A_{1},-A_{2},-A_{3}]$ – потенциалы поля, $\mu,\nu=0,1,2,3$. Это антисимметричный тензор 2-го ранга,

$$F = \begin{bmatrix} 0 & -E_1 & -E_2 & -E_3 \\ E_1 & 0 & H_3 & -H_2 \\ E_2 & -H_3 & 0 & H_1 \\ E_3 & H_2 & -H_1 & 0 \end{bmatrix},$$

где E_k, H_k – компоненты напряженностей электрического и магнитного полей.

2. Тензор момента инерции твердого тела. Для N материальных точек массы m_{α} с координатами $x_{(\alpha)}^i$

$$A^{ij} = \sum_{\alpha=1}^{N} m_{\alpha} \left(\delta^{ij} |\vec{x}_{(\alpha)}|^2 - x_{(\alpha)}^i x_{(\alpha)}^j \right)$$

Тензор инерции A^{ij} – величина, связывающая момент импульса твердого тела (и кинетическую энергию его вращения) с его угловой скоростью $\vec{\omega}$ (направление вектора $\vec{\omega}$ задает ось вращения, а $|\vec{\omega}|$ – абсолютную величину угловой скорости): $L^i = A^{ij}\omega_i$, $E_{\rm kin} = \frac{1}{2}A^{ij}\omega_i\omega_i$. Это симметричный тензор, и как и любой симметричный тензор, его можно диагонализовать (т.е. перейти в систему отсчета, где матрица A^{ij} диагональна).

3. Тензоры напряжений и деформаций упругой среды. Тензор деформаций симметричен, причем его диагональные элементы T_{ij} описывают линейные деформации растяжения либо сжатия, недиагональные – деформацию сдвига.

Отметим, что понятие тензора возникло изначально в теории упругости (tension в переводе с английского – напряжение, tensor – это примерный эквивалент слова напрягающий).

 $\Pi 2$

§3. Тензорное произведение

Определение тензора может быть дано и на основе понятия тензорного произведения. **Прямое** или **декартово произведение** множеств $X \times Y$ — множество, элементами которого являются всевозможные упорядоченные пары этих множеств $(x,y), x \in X, y \in Y$.

Декартова степень множества: $X^n = X \times X \times \cdots \times X - n$ -кратное прямое произведение.

Если прямое произведение определено для произвольных множеств, то тензорное произведение — это операция над определенными множествами — линейными пространствами и их элементами.

 \underline{O} . Пусть U и V — векторные пространства над полем \mathbb{R} , dim U=n, dim V=m. Пусть $(a_1 \dots a_n)$ — базис в $U, (b_1 \dots b_m)$ — базис в V.

Декартово (прямое) произведение векторных пространств — это множество упорядоченных пар: $U \times V = \{(x, y) : x \in U, y \in V\}$

Тензорное произведение $U \otimes V$:

- 1) Базис $U \otimes V$ множество упорядоченных пар $(a_i, b_j), a_i \otimes b_j = f_{ij}, \dim(U \otimes V) = mn$.
- 2) В пространстве $U \otimes V$ паре (x,y) соответствует элемент $x \otimes y = x^i y^j (a_i \otimes b_j) = x^i y^j f_{ij}$.
- 3) Операции в $U \otimes V$: $\forall p = p^{ij}f_{ij}, q = q^{ij}f_{ij}$: $p + q = (p^{ij} + q^{ij})f_{ij}$; $\forall \lambda \in \mathbb{R}$ $\lambda p = (\lambda p^{ij})f_{ij}$.

Замена базиса в тензорных произведениях.

Если в исходных векторных пространствах $a_{i'}=a^i_{i'}a_i,\,b_{j'}=b^j_{i'}b_j,\,$ где $[a^i_{i'}]$ и $[b^j_{i'}]$ – матрицы перехода, то для базиса тензорного произведения имеем $a_{i'} \otimes b_{j'} = a^i_{i'} b^j_{i'} (a_i \otimes b_j) = a^i_{i'} b^j_{i'} f_{ij} =$ $f'_{i'i'}$.

Любой элемент $T=p^{ij}f_{ij}\in U\otimes V$ является тензором.

Компоненты, или координаты тензора p^{ij} при замене базиса преобразуются по закону $p^{i'j'}=a_i^{i'}b_j^{j'}p^{ij}$, где $a_i^{i'}$ и $b_j^{j'}$ — элементы матриц, обратных к $[a_{i'}^i]$ и $[b_j^{j'}]$. Так же как и вектор $x=x^i\vec{e_i}$, тензор $T=p^{ij}f_{ij}$ от выбора системы координат не зависит.

Тензорное произведение векторов $[a_1 \dots a_n] \in U$ и $[b_1 \dots b_m] \in V$ можно представить в виде таблицы:

$$a \otimes b = \begin{bmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_n \end{bmatrix} [b_1 \dots b_n] = \begin{bmatrix} a_1b_1 & \dots & a_1b_m \\ a_2b_1 & \dots & a_2b_m \\ \dots & \dots & \dots \\ a_nb_1 & \dots & a_nb_m \end{bmatrix}$$

Мы рассмотрели тензоры второго ранга, базисы и компоненты (координаты) которых записываются в виде матриц. Нетрудно построить и тензоры более высокого ранга; их можно себе представить как многомерную таблицу. Пусть $\dim U = \dim V = \dim W = n$; элементы базиса f_{ijk} тензорного произведения $a \otimes b \otimes c$ можно записать в виде трехмерной таблицы $n \times n \times n$; они преобразуются по формуле

$$f'_{i'j'k'} = a^i_{i'}b^j_{j'}c^k_{k'}f_{ijk}.$$

Рассмотрим тензорное произведение $T(V)=(\otimes^p V)\otimes (\otimes^q V^*)$ p экземпляров пространства V и q экземпляров пространства V^* . Тензор $T\in T(V)$ — элемент тензорного произведения T(V) — это p раз контравариантный, q раз ковариантный тензор типа (p,q) с компонентами (координатами) $T^{i_1...i_p}_{j_1...j_q}$, имеющими p верхних и q нижних индексов.

§4. Метрический тензор

Выше, давая определения ковектора и тензора, мы рассматривали линейное пространство, не требуя наличия в нем скалярного произведения. Однако, без скалярного произведения мы не сможем ни определить понятие длины (нормы) векторов и ковекторов, ни задать важнейшую операцию тензорной алгебры – подъем и опускание индексов. Последняя задает взаимнооднозначное соответствие между тензорами типа (p,q) и (q,p), в частности между векторами и ковекторами.

Метрический тензор – это симметричный тензор g_{ij} ранга (0,2), посредством которого задается скалярное произведение векторов,

$$\langle x, y \rangle = \langle x^i \vec{e_i}, y^j \vec{e_j} \rangle = \langle \vec{e_i}, \vec{e_j} \rangle x^i y^j = g_{ij} x^i y^j.$$

Компоненты тензора g_{ij} представляют собой скалярные произведения векторов базиса пространства V,

$$g_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle.$$

С его же помощью любому вектору \vec{x} с компонентами x^i мы можем сопоставить ковектор \tilde{x} с компонентами x_i :

$$x_i = q_{ij}x^j$$
.

Рассмотрим теперь матрицу [g] с элементами g_{ij} . Где должны быть индексы у элементов обратной матрицы $[g]^{-1}$? Раз [g] — матрица билинейной формы, то при замене базиса $[g]' = P^T[g]P$. Соответственно $[g]^{-1}$ преобразуется с помощью обратной матрицы P^{-1} , то есть должна иметь индексы сверху (как у компонент вектора),

$$g^{ij} = [g^{-1}]^{ij}$$
.

Произведение $[g]^{-1}$ и [g] дает единичную матрицу:

$$g^{ij}g_{jk} = \delta^i_k = \begin{cases} 1, i = k \\ 0, i \neq k \end{cases}$$

Соответственно, с помощью тензора g^{ij} типа (2,0) каждому ковектору с компонентами x_i мы можем сопоставить вектор с компонентами x^i ("поднять индекс"):

$$x^i = g^{ij}x_i$$
.

Отметим, что для ортонормированного базиса $g^{ij} = \delta^{ij}$ и $x^i = \delta^{ij}x_j = x_i$ – покомпонентная запись вектора и соответствующего ему ковектора совпадают, формулы резко упрощаются. Это в значительной мере объясняет преимущественное использование ортонормированных базисов – при работе в них мы можем особо не задумываться, вектор перед нами или ковектор.

Инварианты тензора – это величины, остающиеся неизменными при преобразованиях координат, или, иными словами, скалярные величины, которые можно построить из компонент тензора. Простейший пример – длина вектора |a|,

$$|a|^2 = \langle a, a \rangle = g_{ik} a^i a^k,$$

что при $g_{ik} = \delta_{ik}$ сводится к сумме квадратов координат, $|a|^2 = \sum (a^i)^2$.

Для тензора второго ранга с помощью метрического тензора g_{ik} можно построить следующие линейные и квадратичные по его компонентам инвариантные величины:

$$g_{ik}F^{ik},$$

$$g_{ik}g_{lm}F^{il}F^{km} = F_{km}F^{km}.$$

Формулы эти упрощаются при $g_{ik} = \delta_{ik}$:

$$g_{ik}F^{ik} = \delta_{ik}F^{ik} = \sum_{i=1}^{n} F^{ii} = F^{11} + \dots + F^{nn} = \operatorname{Tr} F,$$

$$g_{ik}g_{lm}F^{il}F^{km} = F^{il}F_{il} = \sum_{i,l=1}^{n} F_{il}F_{il} = F_{11}F_{11} + F_{12}F_{12} + F_{21}F_{21} + \dots + F_{nn}F_{nn}.$$

Первая представляет собой след – сумму диагональных элементов матрицы.

§5. Алгебраические операции над тензорами

Здесь мы рассмотрим алгебраические операции над тензорами – операции, в результате которых снова получается тензор.

- 1) Тензоры одинакового типа можно складывать, получая тензоры того же типа. Например, $a_i^i + b_i^i = c_i^i$.
- 2) Тензорное произведение: (p_1,q_1) и $(p_2,q_2) \to (p_1+p_2,q_1+q_2)$. В частности, произведение тензора на скаляр дает тензор исходного типа.
- 3) Операция свертки переводит тензор типа $(p,q) \to (p-1,q-1)$, понижая его ранг. Например, $\sum_i T_{i\,l}^{ij} = T_l^j$; $\sum_i T_i^i = {\rm Tr}\ T {\rm скаляр}$.
 4) Поднятие и опускание индексов. Осуществляется с помощью метрического тензора, то
- 4) Поднятие и опускание индексов. Осуществляется с помощью метрического тензора, то есть с помощью g_{ik} и обратного ему g^{ik} , $g^{ik} = [g^{-1}]^{ik}$.

Величинам с верхним индексом x^i отвечают величины с нижним $g_{ki}x^i=x_k$, и обратно, $g^{lk}x_k=g^{lk}g_{ki}x^i=\delta^l_ix^i=x^l$.

Можно поднимать и опускать только часть индексов, например $g_{ik}g_{ml}T^{kln}=T_{im}^{\ n}$.

 $\Pi pumeчaнue$. В ортонормированных базисах законы преобразования x_i и x^i одинаковы, как и законы преобразования матриц линейного оператора и билинейной формы.

- 5) Перестановка индексов одного типа. Например, $T_{kl}^{ij} \to T_{kl}^{ji}$.
- 6) Симметризация:

$$P_{i_1...i_q} = T_{(i_1...i_q)} = \frac{1}{q!} \sum_{(\sigma)} T_{\sigma(i_1,...,i_q)},$$

сумма по всем возможным перестановкам i_1,\ldots,i_q , соответственно q! слагаемых.

7) Антисимметризация (альтернирование):

$$P_{i_1...i_q} = T_{[i_1...i_q]} = \frac{1}{q!} \sum_{(\sigma)} (-1)^{\sigma} T_{\sigma(i_1,...,i_q)},$$

где σ — четность перестановки.

Тензор называется **симметричным**, если он не меняется при перестановке любых двух индексов одного типа. Пример: метрический тензор q_{ik} .

Тензор называется **антисимметричным** (кососимметричным), если его компоненты меняют знак при перестановке любых двух соседних индексов одного типа.

Соответственно, в результате симметризации получается симметричный тензор, антисимметризации – антисимметричный. Для тензоров второго ранга

$$T_{(ij)} = \frac{1}{2}(T_{ij} + T_{ji}), \quad T_{[ij]} = \frac{1}{2}(T_{ij} - T_{ji}).$$

Складывая, получим

$$T_{ij} = T_{(ij)} + T_{[ij]}.$$

Т.о., произвольный тензор второго ранга может быть представлен как сумма своих симметричной и антисимметричной частей, В общем случае тензор второго ранга имеет n^2 независимых компонент. Число независимых компонент симметричного тензора второго ранга $n^2/2 + n/2$, антисимметричного $-n^2/2 - n/2$.

Рассмотрим подробнее симметричные тензоры.

Если для тензора второго ранга $T_i^i, i, j = 1, 2, \dots n$ выполняется соотношение

$$T_i^i a^j = \lambda a^i, \tag{1}$$

Л3

то λ называется главным значением, а определяемая вектором a ось – главной осью тензора T.

Уравнение (1) представляет собой матричную задачу на собственные значения – однородную систему n линейных уравнений с n неизвестными $(T-\lambda I)a=0$, для существования нетривиальных решений которой ее определитель должен обращаться в ноль,

$$\det(T - \lambda I) = 0. (2)$$

Корни характеристического уравнения (2) не зависят от выбора базиса. В \mathbb{R}^3 имеем

$$\det(T - \lambda I) = -\lambda^3 + T_i^i \lambda^2 + \frac{1}{2} ((T_i^i)^2 - T_j^i T_i^j) \lambda + \det T = 0.$$

Нетрудно видеть, что коэффициенты при степенях λ представляют собой инварианты тензора.

Для симметричного тензора справедливы следующие два утверждения:

Утверждение 1. Главные значения действительны.

Доказательство. Если λ – комплексный корень характеристического уравнения, то в силу вещественности его коэффициентов $\bar{\lambda}$ также является корнем. Имеем $0 = (\bar{a})^T T a - (Ta)^T \bar{a} = (\lambda - \bar{\lambda}) a^T \bar{a}$, откуда $(\lambda - \bar{\lambda}) = 0$.

Утверждение 2. Главные оси, отвечающие различным главным значениям, ортогональны.

Доказательство. Пусть a_1 и a_2 – главные оси тензора, отвечающие двум различным главным значениям λ_1 и λ_2 . Тогда $\langle Ta_1, a_2 \rangle - \langle a_1, Ta_2 \rangle = (\lambda_1 - \lambda_2) \langle a_1, a_2 \rangle$. Для симметричного оператора $\langle Ta_1, a_2 \rangle = \langle a_1, Ta_2 \rangle$, и соответственно $\langle a_1, a_2 \rangle = 0$.

В базисе из главных осей тензор имеет диагональный вид с λ_i на главной диагонали. Нетрудно выразить инварианты тензора через λ_i :

$$\sum_{i} T_i^i = Tr T = \sum_{i} \lambda_i,$$

$$T_j^i T_i^j = \sum_{i} (\lambda_i)^2,$$

$$\det T = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n.$$

Обратимся теперь к антисимметричным тензорам.

Утвержсдение. Антисимметричный тензор $T_{i_1...i_n}$ максимального ранга n на \mathbb{R}^n определяется только одной своей компонентой. Остальные отличаются от нее только множителем $(-1)^{\sigma}$. Действительно, при совпадающих i_l и i_k компоненты равны 0, при несовпадающих $T_{i_1...i_n} = (-1)^{\sigma(i_1...i_n)} T_{1...n}$, то есть все компоненты совпадают с $T_{1...n}$ с точностью до знака.

Утвержсдение. Антисимметричный тензор типа (0,p) на n-мерном $(p \le n)$ векторном пространстве имеет не больше, чем $C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$ независимых компонент. Доказательство. Всякая ненулевая компонента определяется p различными числами, выбранными из множества $1,2,\ldots,n$. Порядок влияет только на знак. Число различных наборов из n по p равно $C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$.

Символ Леви-Чивита

$$\epsilon_{ij\dots k} = \epsilon^{ij\dots k} = \begin{cases} +1, \ i, j, \dots k \ - \ \text{четная перестановка} \ 1, 2, \dots, n \\ -1, \ i, j, \dots k \ - \ \text{нечетная перестановка} \ 1, 2, \dots, n \\ 0, \ \text{во всех остальных случаях}. \end{cases}$$

Антисимметричный тензор $T_{i_1...i_n}$ максимального ранга n на \mathbb{R}^n можно представить в виде

$$T_{ij...k} = \epsilon_{ij...k} T_{12...n}.$$

 $\Pi pumep$. Выписать компоненты антисимметричных тензоров типа (p,0) в \mathbb{R}^2 и \mathbb{R}^3 .

Скаляр a имеет одну компоненту. В \mathbb{R}^2 вектор имеет две компоненты a_i , антисимметричный тензор второго ранга – одну компоненту $a^{12}=-a^{21}$. В \mathbb{R}^3 вектор имеет три компоненты a_i , антисимметричный тензор второго ранга – три независимые компоненты $a^{12}=-a^{21},\ a^{13}=-a^{31},\ a^{23}=-a^{32}\ (a^{11}=a^{22}=a^{33}=0),\ антисимметричный тензор третьего ранга – одну независимую компоненту, <math>a^{ijk}=\epsilon^{ijk}a^{123}$.

компоненты
$$a$$
 a^i a^{ij} a^{ijk} тип тензора $(0,0)$ $(1,0)$ $(2,0)$ $(3,0)$ число компонент в \mathbb{R}^2 1 2 1 0 число компонент в \mathbb{R}^3 1 3 3 1

Тензор объема. Объем параллилепипеда в \mathbb{R}^3 , построенного на векторах $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, дается определителем, $V = \det [a \ b \ c]$, где a, b, c – столбцы координат в ортонормированном базисе (напомним, что знак V позволяет учесть ориентацию тройки $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$). Объем антисимметричен по своим аргументам — векторам $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$. Учитывая, что определитель 3×3 матрицы A с элементами a^{ij} можно записать как $\det A = \epsilon_{ijk} a^{1i} a^{2j} a^{3k}$, имеем

$$V(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \epsilon_{ijk} a^i b^j c^k.$$

где ϵ_{ijk} – антисимметричный тензор максимального ранга $3=\dim\mathbb{R}^3$. Аналогично, в \mathbb{R}^2 двумерный объем (площадь) задается формой ϵ_{ij} , а объем в \mathbb{R}^n – n-формой ϵ_{ij} ...l.

Т.о., мы имеем еще одну форму, играющую фундаментальную роль в геометрии: если симметричная 2-форма g_{ik} задает в \mathbb{R}^n скалярное произведение (и, соответственно, длины и углы), то антисимметричная n-форма $\epsilon_{i...l}$ – объем (и обобщенное векторное произведение $c_i = \epsilon_{ij...k} a^j \ldots b^k$).

Упраженения.

- 1) Найти $\epsilon_{ij}\epsilon^{ij}$, $\epsilon_{ijk}\epsilon^{ijk}$, $\epsilon_{ij...k}\epsilon^{ij...k}$ [n!], $\epsilon_{ij}\epsilon^{ik}$.
- 2) Исходя из общего определения, выписать формулы для симметризации и антисимметризации тензоров 2 и 3 ранга T_{ij} , T_{ijk} .
- 3) Компоненты T_{ij} тензора заданы матрицей. Найти $T_{[ij]}, T_{(ij)}$.
- 4) Пусть A_{ij} симметричный, B^{ij} антисимметричный тензор. Найти $A_{ij}B^{ij}$ [0]. 5) Показать, что выражение $A_{ij}B^{[ij]}$ зависит только от антисимметричной части тензора A_{ii} .
- 6) Доказать, что в общем случае тензор типа (2,0) нельзя представить в виде тензорного произведения двух векторов. (Указание: подсчитать число компонент тензора типа (2,0) и выписать координаты тензора, являющегося прямым произведением 2-х векторов.)
- 7) Посчитать число независимых компонент тензора 3-го ранга в \mathbb{R}^3 общего вида, симметричного, антисимметричного.

§6. Дифференциальные формы и внешнее произведение

О. Дифференциальная форма степени p, или p-форма – это антисимметричный тензор типа (0, p).

Дифференциальные формы были введены Эли Картаном¹ в начале XX века.

Выше мы использовали тензоры g_{ij} и g^{ij} для опускания и поднятия индексов (в частности, каждому вектору с компонентами x^i можно поставить в соответствие ковектор с компонентами $x_i = g_{ij}x^j$, причем в ортономированных базисах $g_{ij} = \delta_{ij}$ и $x^i = x_i$); с той же целью можно использовать тензоры $\epsilon_{ij...k}$ и $\epsilon^{ij...k}$. В R^n для данного антисимметричного тензора T типа (q,0) с компонентами $T^{k...j} = T^{[k...j]}$ определим тензор *T с компонентами

$$(*T)_{i\dots l} = \frac{1}{q!} \epsilon_{i\dots lk\dots j} T^{k\dots j}. \tag{3}$$

 $\Pi 4$

Тензор (дифференциальная форма) $\tilde{T}=*T$ типа (0,n-q) называется **дуальным** T относительно формы объема $\epsilon_{\underbrace{j\dots kj\dots l}}$. Звезда Ходжа $^2*-$ это линейный оператор из про-

странства антисимметричных тензоров типа типа (q,0) в пространство антисимметричных тензоров типа типа (0, n-q).

Нетрудно видеть, что дуальный тензор *T антисимметричен и имеет в общем случае $C_n^{n-q} = C_n^q$ независимых компонент – столько же, сколько T. Поэтому соответствие между T и *T взаимнооднозначно, обратное соотношение $T=*\tilde{T}$ в компонентах имеет вид

$$T^{k\dots j} = (*\tilde{T})^{k\dots j} = \frac{1}{(n-q)!} \epsilon^{i\dots lk\dots j} (\tilde{T})_{i\dots l}. \tag{4}$$

¹Эли Картан (Élie Joseph Cartan, 1869-1951) – французский математик. Один из создателей теории непрерывных групп (групп Ли), создатель теории дифференциальных (внешних) форм, теории пространств с кручением. Им дан общий метод подвижного репера, который в соединении с методом внешних форм является эффективным средством решения многих геометрических проблем.

 $^{^2}$ Вильям Ходж (William Hodge, 1903-1975) — английский математик.

Прямое (хотя и довольно длинное) вычисление показывает, что ** $T = (-1)^{q(n-q)}T$. Нетрудно видеть, что при нечетном n множитель обращается в единицу.

Введем операцию \wedge – операцию взятия **внешнего произведения**. Пусть \tilde{u} и \tilde{v} – 1-формы (ковекторы). Их внешнее произведение дает 2-форму:

$$\tilde{u} \wedge \tilde{v} = \tilde{u} \otimes \tilde{v} - \tilde{v} \otimes \tilde{u}$$

Здесь и далее 1-формы, чтобы отличать их от векторов, мы будем обозначать волной над буквой. Нетрудно заметить, что $\tilde{u} \wedge \tilde{u} = 0$.

Базис в пространстве 1-форм — пространстве V^* состоит из ковекторов $\tilde{e}^1, \dots, \tilde{e}^n$. Часто рассматриваются пространства с базисами:

в пространстве V^* : dx^1, \ldots, dx^n ;

в пространстве V: $\frac{\partial}{\partial x^1},\dots,\frac{\partial}{\partial x^n}$ (вспомним базис касательного пространства из частных производных $f'_{u^i}=\frac{\partial}{\partial u^i}f)$ В \mathbb{R}^2 2-форма $dx^i\wedge dx^j$, где i,j=1,2, в базисе $dx^i\otimes dx^j$ имеет координаты (компоненты)

В \mathbb{R}^2 2-форма $dx^i \wedge dx^j$, где i,j=1,2, в базисе $dx^i \otimes dx^j$ имеет координаты (компоненты) ϵ_{ij} . Действительно, $dx^1 \wedge dx^1 = dx^2 \wedge dx^2 = 0$; $dx^1 \wedge dx^2 = dx^1 \otimes dx^2 - dx^2 \otimes dx^1 = \epsilon_{12}dx^1 \otimes dx^2 + \epsilon_{21}dx^2 \otimes dx^1$. Произвольная 2-форма $\tilde{u} \wedge \tilde{v}$ пропорциональна $dx^1 \wedge dx^2$ и задает 2-мерный объем $V(u,v) = \epsilon^{ij}u_iv_j$ – площадь параллелограмма, построенного на ковекторах \tilde{u} и \tilde{v} :

$$\tilde{u} \wedge \tilde{v} = (u_1 dx^1 + u_2 dx^2) \wedge (v_1 dx^1 + v_2 dx^2) = (u_1 v_2 - u_2 v_1) dx^1 \wedge dx^2 = V(u, v) dx^1 \wedge dx^2$$

Аналогичным образом, в \mathbb{R}^3 получим, что компоненты 3-формы $dx^i \wedge dx^j \wedge dx^k$ — это ϵ^{ijk} (задает объем), $\tilde{u} \wedge \tilde{v} \wedge \tilde{w} = \epsilon^{ijk} u_i v_i w_k dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 = V(u, v, w) dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3$.

Рассмотрим внешнее произведение двух 1-форм в \mathbb{R}^3 :

$$\tilde{u} \wedge \tilde{v} = (u_1 dx^1 + u_2 dx^2 + u_3 dx^3) \wedge (v_1 dx^1 + v_2 dx^2 + v_3 dx^3) =$$

$$= u_1 v_1 dx^1 \wedge dx^1 + u_2 v_2 dx^2 \wedge dx^2 + u_3 v_3 dx^3 \wedge dx^3 +$$

$$+ (u_1 v_2 - u_2 v_1) dx^1 \wedge dx^2 + (u_1 v_3 - u_3 v_1) dx^1 \wedge dx^3 + (u_2 v_3 - u_3 v_2) dx^2 \wedge dx^3.$$

Первые три слагаемых равны нулю, и следовательно, 2-форма $\tilde{u} \wedge \tilde{v}$ имеет 3 независимые компоненты $T_{12} = -T_{21} = (u_1v_2 - u_2v_1)$, T_{13} , T_{23} – столько же, сколько у вектора. Используя формулу $*(dx^i \wedge dx^j) = \epsilon^{ijk} \vec{e}_k$ (см.(4)), найдем дуальный к 2-форме $\tilde{u} \wedge \tilde{v}$ тензор типа (1,0) (т.е. вектор)

$$^*(\tilde{u} \wedge \tilde{v}) = (u_1v_2 - u_2v_1)\vec{e}_3 - (u_1v_3 - u_3v_1)\vec{e}_2 + (u_2v_3 - u_3v_2)\vec{e}_1 = \epsilon^{ijk}u_iv_j\vec{e}_k.$$

Мы получили координаты векторного произведения двух ковекторов с координатами u_i и v_i ; это означает, что

$$^*(\tilde{u} \wedge \tilde{v}) = \tilde{u} \times \tilde{v}.$$

то есть векторное произведение двух ковекторов – вектор, дуальный 2-форме $\tilde{u} \wedge \tilde{v}$.

Отметим, что используя суммирование по повторяющимся индексам, сделанные выше выкладки можно записать компактно:

$${}^*(\tilde{u} \wedge \tilde{v}) = {}^*((u_i dx^i) \wedge (v_j dx^j)) = u_i v_j {}^*(dx^i \wedge dx^j) = u_i v_j (\epsilon^{ijk} \vec{e}_k) = \epsilon^{ijk} u_i v_j \vec{e}_k = \tilde{u} \times \tilde{v}.$$

Упражнения.

Показать, что в \mathbb{R}^3 произведение трех 1-форм $\tilde{u} \wedge \tilde{v} \wedge \tilde{w} = \epsilon^{ijk} u_i v_j w_k dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3$.

Интегрирование n-форм. Рассмотрим n-формы в \mathbb{R}^n . Эти формы имеют максимально возможный ранг, а следовательно, только одну независимую компоненту (остальные могут отличаться от нее только знаком, см. выше). Следовательно, любая n-форма $\tilde{\alpha} = \tilde{u} \wedge \tilde{v} \wedge \ldots \wedge \tilde{w}$ в \mathbb{R}^n пропорциональна форме $dx^1 \wedge dx^2 \wedge \ldots \wedge dx^n$,

$$\tilde{\alpha}(x) = f(x)dx^1 \wedge dx^2 \wedge \ldots \wedge dx^n$$

Определим интеграл от n-формы $\tilde{\alpha}$ по области $U \subseteq \mathbb{R}^n$ как

$$\int \tilde{\alpha}(x) = \int f(x)dx^1 \wedge dx^2 \wedge \ldots \wedge dx^n = \int_U f(x)dx^1 dx^2 \ldots dx^n$$

где в правой части стоит обычный многомерный интеграл по области U.

§7. Внешняя производная

Л5

Мы хотим определить дифференциальный оператор (дифференциал \tilde{d}) на дифференциальных формах, который бы сохранял их свойства как форм и был бы обратным к операции интегрирования в смысле формулы

$$\int_{a}^{b} df = f(b) - f(a).$$

На функциях f(x) (0-формах) – это обычный дифференциал df; он сопоставляет 0-форме f(x) 1-форму $\tilde{d}f(x)=df(x)=\frac{\partial f}{\partial x^i}dx^i$. Однако, $\tilde{d}(\tilde{d}f)$ не может совпадать с $d^2f=\frac{\partial^2 f}{\partial x^i\partial x^j}dx^idx^j$: d^2f содержит лишь симметричные компоненты $\frac{\partial^2 f}{\partial x^i\partial x^j}=\frac{\partial^2 f}{\partial x^j\partial x^i}$, и не содержит антисимметричные. Поэтому естественно считать, что $\tilde{d}(\tilde{d}f)=0$.

Итак, пусть $\tilde{\alpha} - p$ -форма, а $\tilde{\beta}$ и $\tilde{\gamma} - q$ -формы. Положим:

- 1) $\tilde{d}(\tilde{\beta} + \tilde{\gamma}) = \tilde{d}\tilde{\beta} + \tilde{d}\tilde{\gamma},$ 2) $\tilde{d}(\tilde{\alpha} \wedge \tilde{\beta}) = (\tilde{d}\tilde{\alpha}) \wedge \tilde{\beta} + (-1)^p \tilde{\alpha} \wedge \tilde{d}\tilde{\beta},$
- 3) $d(d\tilde{\alpha}) = 0$.

Свойство 1) – это требование линейности, 3) мы уже обсудили, 2) – аналог правила Лейбница дифференцирования. Множитель $(-1)^p$ необходим потому, что прежде чем подействовать оператором \tilde{d} на $\tilde{\beta}$, его надо "пронести" через p-форму $\tilde{\alpha}$, и обеспечивает согласованность операции \tilde{d} с правилом $dx^i \wedge dx^j = -dx^j \wedge dx^i$.

Используя свойства 2) и 3), получим

$$\tilde{d}(f\tilde{d}g) = \tilde{d}f \wedge \tilde{d}g. \tag{5}$$

Далее мы будем использовать сокращенные обозначения для частных производных:

$$\frac{\partial f}{\partial x^i} \equiv f_{,i}$$

Внешнее дифференцирование: градиент, ротор, дивергенция.

Внешняя производная сопоставляет функции (0-форме) f 1-форму (градиент функции) $\tilde{d}f$; в R^3 имеем:

$$\tilde{d}f = \frac{\partial f}{\partial x^1}\tilde{d}x^1 + \frac{\partial f}{\partial x^2}\tilde{d}x^2 + \frac{\partial f}{\partial x^3}\tilde{d}x^3 = f_{,i}\tilde{d}x^i = \operatorname{grad} f.$$

Для выяснения взаимосвязи ротора и внешнего дифференцирования подействуем на ковектор (1-форму) $\tilde{a} = a_i dx^i$ оператором d; согласно (5), получим 2-форму

$$\tilde{d}\tilde{a} = \tilde{d}(a_i\tilde{d}x^i) = a_{i,j}\tilde{d}x^j \wedge \tilde{d}x^i.$$

Поскольку $dx^i \wedge dx^j = -dx^j \wedge dx^i$, то

$$\tilde{d}\tilde{a} = (a_{1,2} - a_{2,1})\tilde{d}x^2 \wedge \tilde{d}x^1 + (a_{2,3} - a_{3,2})\tilde{d}x^3 \wedge \tilde{d}x^2 + (a_{3,1} - a_{1,3})\tilde{d}x^1 \wedge \tilde{d}x^3$$
(6)

Дуальная величина ${}^*\tilde{d}\tilde{a}$ – это тензор типа (1,0), т.е. вектор. Используя соотношение ${}^*(dx^i\wedge dx^j)=\epsilon^{ijk}\vec{e}_k$, получим

$$*\tilde{d}\tilde{a} = (a_{3,2} - a_{2,3})\vec{e}_1 + (a_{1,3} - a_{3,1})\vec{e}_2 + (a_{2,1} - a_{1,2})\vec{e}_3, \tag{7}$$

т.е. ${}^*\tilde{d}\tilde{a}=\mathrm{rot}\,\tilde{a}=\nabla\times\tilde{a}$. Итак, в трехмерном пространстве ротору отвечает оператор ${}^*\tilde{d}$. Дивергенции отвечает ${}^*\tilde{d}{}^*$. Действительно, возьмем вектор \vec{a} и найдем дуальную ему 2-форму:

$$*(\vec{a}) = *(a^{i}\vec{e_{i}}) = a^{i}*(\vec{e_{i}}) = \frac{1}{2}a^{i}\epsilon_{ijk}\tilde{d}x^{j} \wedge \tilde{d}x^{k} = a^{1}\tilde{d}x^{2} \wedge \tilde{d}x^{3} + a^{2}\tilde{d}x^{3} \wedge \tilde{d}x^{1} + a^{3}\tilde{d}x^{1} \wedge \tilde{d}x^{2}.$$
 (8)

Ее внешняя производная – 3-форма

$$\tilde{d}^*\vec{a} = a^1_{,j}\tilde{d}x^j \wedge \tilde{d}x^2 \wedge \tilde{d}x^3 + a^2_{,j}\tilde{d}x^j \wedge \tilde{d}x^3 \wedge \tilde{d}x^1 + a^3_{,j}\tilde{d}x^j \wedge \tilde{d}x^1 \wedge \tilde{d}x^2 = a^i_{,i}\tilde{d}x^1 \wedge \tilde{d}x^2 \wedge \tilde{d}x^3.$$

Здесь мы воспользовались тем, что при двух совпадающих индексах $\tilde{d}x^j \wedge \tilde{d}x^k \wedge \tilde{d}x^k = 0$. Таким образом,

$$\tilde{d}^* \vec{a} = \operatorname{div} \vec{a} \ \tilde{\omega} = (\nabla \cdot \vec{a}) \tilde{\omega}, \tag{9}$$

где $\tilde{\omega}=\tilde{d}x^1\wedge \tilde{d}x^2\wedge \tilde{d}x^3$ – элемент объема в декартовых координатах.

Операции, повышающие и понижающие ранг формы.

Операция внешнего дифференцирования \tilde{d} повышает ранг формы: p-форма $\tilde{\alpha} \to p+1$ -форма $\tilde{\beta} = \tilde{d}\tilde{\alpha}$.

В \mathbb{R}^3 эта операция тесно связана с нахождением ротора:

$$\underset{(0,1)}{\tilde{\alpha}} \to \underset{(0,2)}{\tilde{d}\tilde{\alpha}} \to *\tilde{d}\tilde{\alpha} = \operatorname{rot}\tilde{\alpha}.$$

Операция $*\tilde{d}*$ (дивергенция антисимметричного тензора) понижает ранг формы. Пример в \mathbb{R}^3 – из вектора получаем скаляр:

$$\vec{a} \to *\vec{a} \to \tilde{d} * \vec{a} \to *\tilde{d} * \vec{a} = \text{div } \vec{a}.$$

Точные и замкнутые формы.

Замкнутая форма: $\tilde{d}\tilde{\omega}=0$.

Точная форма: $\tilde{\omega} = d\tilde{v}$.

Точная форма является замкнутой: $\tilde{d}\tilde{\omega}=\tilde{d}(\tilde{d}\tilde{v})=0$. На вопрос, любую ли замкнутую форму можно представить как внешнюю производную $\tilde{d}\tilde{v}$, ответ дает лемма Пуанкаре.

Замкнутая форма в односвязной области конечномерного пространства является точной.

В качестве примера рассмотрим 1-форму \tilde{a} в \mathbb{R}^3 . Если rot $\tilde{a}=0$ (безвихревое поле), то \tilde{a} можно представить в виде $\tilde{a}=\operatorname{grad}\varphi=\tilde{d}\varphi$.

Упраженения.

1) Найти внешнюю производную форм $10\tilde{\alpha}$, $(x^1+x^2)\tilde{\alpha}$, $f(x^1)\tilde{\alpha}$, где $\tilde{\alpha}=a_i\tilde{d}x^i$ – 1-форма в \mathbb{R}^n , n=2,3, а a_i не зависят от x.

§8. Теорема Стокса

Интегрирование на p-мерном пространстве определено только для p-форм, которые могут быть получены как внешние производные от (p-1)-форм. Соотношение, обобщающее формулу Ньютона-Лейбница

$$\int_{a}^{b} df = f(b) - f(a), \tag{10}$$

должно связать интеграл от p-формы $\tilde{d}\tilde{\alpha}$ с интегралом от (p-1)-формы $\tilde{\alpha}$. Но p-1-форму $\tilde{\alpha}$ можно проинтегрировать только по p-1-мерной гиперповерхности, и искомая формула должна связывать интеграл от $\tilde{d}\tilde{\alpha}$ по некоторой конечной области U с интегралом от $\tilde{\alpha}$ по границе ∂U этой области.

Теорема Стокса для дифференциальной формы $\tilde{\alpha}$ записывается в виде

$$\int_{U} \tilde{d}\tilde{\alpha} = \int_{\partial U} \tilde{\alpha},$$

где в правой части стоит ограничение \tilde{a} на ∂U .

Точная формулировка теорема Стокса: Пусть на ориентируемом многообразии M размерности n заданы ориентируемое p-мерное подмногообразие U и дифференциальная форма $\tilde{\alpha}$ степени p-1 ($1\leqslant p\leqslant n$) класса C^1 . Тогда, если граница подмногообразия ∂U положительно ориентирована, то $\int\limits_U \tilde{d}\tilde{\alpha} = \int\limits_{\partial U} \tilde{\alpha}$, где $\tilde{d}\tilde{\alpha}$ обозначает внешний дифференциал формы $\tilde{\alpha}$.

Обратимся к частным случаям.

Рассмотрим кривую γ в \mathbb{R}^n и функцию (0-форму) f; df-1-форма, получим интеграл вдоль кривой

$$\int_{\gamma} df = \int_{\partial \gamma} f = f(B) - f(A), \quad \partial \gamma = B^{+} \cup A^{-}.$$

В \mathbb{R}^1 имеем формулу Ньютона-Лейбница (10).

Рассмотрим 2-мерную ориентируемую поверхность U в \mathbb{R}^n , $n \geqslant 2$, и 1-форму $\tilde{\alpha} = \alpha_i \tilde{d}x^i$; $\tilde{d}\tilde{\alpha} = \alpha_{i,k}dx^i \wedge dx^k - 2$ -форма. Получим формулу, связывающую интеграл по поверхности с криволинейным интегралом по ограничивающему ее контуру (границе):

$$\iint_{U} \alpha_{i,k} dx^{i} \wedge dx^{k} = \oint_{\partial U} \alpha_{i} dx^{i}.$$

В \mathbb{R}^2 , где $\tilde{d}\tilde{lpha}=(lpha_{1,2}-lpha_{2,1})dx^1\wedge dx^2$ – это формула Грина

$$\iint_{U} (\alpha_{1,2} - \alpha_{2,1}) dx^{1} \wedge dx^{2} = \oint_{\partial U} \alpha_{i} dx^{i}.$$

В \mathbb{R}^3 2-форма $\tilde{d}\tilde{\alpha}$ дается (6) и соответственно имеем формулу Томсона-Стокса, чаще называемую просто формулой Стокса³

$$\iint_{U}(\alpha_{2,1}-\alpha_{1,2})dx^{1}\wedge dx^{2}+(\alpha_{1,3}-\alpha_{3,1})dx^{3}\wedge dx^{1}+(\alpha_{3,2}-\alpha_{2,3})dx^{1}\wedge dx^{2}=\iint_{U}\mathrm{rot}\tilde{\alpha}\cdot d\vec{\Sigma}=\oint_{\partial U}\alpha_{i}dx^{i}.$$

³ Формулу получил в 1849 г. У.Томсон (William Thomson, он же лорд Кельвин, 1824-1907); а Дж.Стокс (George Stokes, 1819-1903) включил её в ежегодный конкурсный математический экзамен в Кембридже.

Рассмотрим теперь (n-1)-мерную гиперповерхность в \mathbb{R}^n и (n-1)-форму $\tilde{\alpha}=*\vec{a},$ $\tilde{d}\tilde{\alpha}=\tilde{d}^*\vec{a}$ – это n-форма. В частном случае \mathbb{R}^3 2-форма $*\vec{a}$ дается (8), 3-форма $\tilde{d}\tilde{\alpha}=\tilde{d}^*\vec{a}=$ div \vec{a} $dx^1\wedge dx^2\wedge dx^3$ (см. (9)), и мы получаем формулу Остроградского-Гаусса

$$\iiint_U \operatorname{div} \vec{a} \ dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 = \iint_{\partial U} \vec{a} \cdot d\vec{\Sigma}.$$

Рассматривая (n-1)-форму $\tilde{\alpha} = *\vec{a}$, отвечающую n-компонентному вектору \vec{a} , нетрудно получить аналог формулы Остроградского-Гаусса для области в \mathbb{R}^n .

Мы видим, что теорема Стокса обобщает несколько теорем анализа.

§9. Дифференциальные уравнения и формы

Условия интегрируемости систем дифференциальных уравнений в частных производных. Рассмотрим систему из двух уравнений

$$\frac{\partial f}{\partial x} = g(x, y), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = h(x, y),$$

или

$$\frac{\partial f}{\partial x^1} = a_1(x, y), \quad \frac{\partial f}{\partial x^2} = a_2(x, y),$$

Домножим уравнения на dx^i и сложим

$$rac{\partial f}{\partial x^i}dx^i=a_i(x,y)dx^i,$$
 или $ilde{d}f= ilde{a},$

где \tilde{a} – 1-форма. Если f – решение уравнения $\tilde{d}f=\tilde{a},$ то

$$\tilde{d}(\tilde{d}f) = \tilde{d}\tilde{a} = 0, \quad \tilde{d}(a_1dx^1 + a_2dx^2) = 0,$$

$$\left(\frac{\partial a_1}{\partial x^1}dx^1 + \frac{\partial a_1}{\partial x^2}dx^2\right) \wedge dx^1 + \left(\frac{\partial a_2}{\partial x^1}dx^1 + \frac{\partial a_2}{\partial x^2}dx^2\right) \wedge dx^2 = \left(\frac{\partial a_2}{\partial x^1} - \frac{\partial a_1}{\partial x^2}\right) dx^1 \wedge dx^2 = 0,$$

откуда получаем хорошо известное необходимое условие совместности системы:

$$\frac{\partial a_2}{\partial x^1} - \frac{\partial a_1}{\partial x^2} = 0.$$

Это же условие, конечно, может быть получено и другими способами, например рассмотрением вторых смешанных производных:

$$\frac{\partial a_1}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^1 \partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2 \partial x^1} = \frac{\partial a_2}{\partial x^1}.$$

Дифференциальные уравнения на языке форм.

Рассмотрим теперь дифференциальное уравнение

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y),$$
 или $dy = f(x, y)dx.$

Можно ли записать его как уравнение на 1-формы

$$\tilde{d}y - f(x,y)\tilde{d}x = 0$$

на двумерном многообразии M с координатами x,y и каков будет смысл этого уравнения? Т.к. $\tilde{d}x$ и $\tilde{d}y$ линейно независимы, то это уравнение не может быть тождеством. Это соотношение между приращениями dx и dy, выполняющееся только на решениях. Решение имеет вид y=g(x) и является одномерным подпространством в M, коэффициент наклона касательных к нему векторов равен dy/dx=f(x,y). Рассмотрим в т. (x,y) такой вектор $\vec{v}=(1,f(x,y))$; имеем $\tilde{d}y(\vec{v})=f(x,y)$, $\tilde{d}x(\vec{v})=1$ и один форма $\tilde{d}y-f(x,y)\tilde{d}x$ на нем обращается в ноль.

Таким образом, решения дифференциального уравнения задают подпространство в M, касательные векторы к которому аннулируют 1-форму $\tilde{d}y - f(x,y)\tilde{d}x$. Решение дифференциального уравнения оказывается эквивалентным нахождению подпространства, аннулирующего 1-форму или набор 1-форм для систем уравнений или уравнений высших порядков.

§10. Пространство Минковского

Ранее мы рассматривали Евклидово пространство — конечномерное вещественное векторное пространство с положительно определенным скалярным произведением.

Псевдоевклидово пространство — конечномерное вещественное векторное пространство с невырожденным индефинитным (то есть не являющимся положительно определенным, от лат. *indefinitus* - неопределённый) скалярным произведением, которое называют также индефинитной метрикой. Индефинитная метрика не является метрикой в смысле определения метрического пространства, а представляет собой частный случай метрического тензора.

Важнейший пример псевдоевклидова пространства – пространство Минковского. Это 4-мерное пространство специальной теории относительности с метрическим тензором

$$g_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Четырехвекторы

$$x^{\mu} = (x^{0} = ct, x^{1}, x^{2}, x^{3}),$$

$$x_{\mu} = g_{\mu\nu}x^{\nu} = (x^{0} = ct, -x^{1}, -x^{2}, -x^{3}),$$

$$x_{\mu}x^{\mu} = c^{2}t^{2} - (x^{1})^{2} - (x^{2})^{2}(-x^{3})^{2},$$

задают точку пространства Минковского – четырехмерного пространства-времени. Такая точка отвечает событию, происходящему в момент t в точке с пространственными координатами (x^1, x^2, x^3) .

В отличие от случая Евклидова пространства, где скалярное произведение вектороа самого на себя задает неотрицательную величину – квадрат длины вектора, величина $x_{\mu}x^{\mu}$ может также принимать отрицательные значения.

Рассмотрим два 4-вектора, отвечающие 2 точкам пространства-времени, с координатами (ct_1, x_1, y_1, z_1) и (ct_2, x_2, y_2, z_2) и построим скалярную величину, называемую интервалом:

$$S^{2} = c^{2}(t_{2} - t_{1})^{2} - (x_{2} - x_{1})^{2} - (y_{2} - y_{1})^{2} - (z_{2} - z_{1})^{2}.$$

Интервал S^2 сохраняется при вращениях, гиперболических поворотах и сдвигах. Гиперболические повороты – это преобразования вида

$$\begin{pmatrix} x_0' \\ x_1' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \operatorname{ch} \alpha & \operatorname{sh} \alpha \\ \operatorname{sh} \alpha & \operatorname{ch} \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix}$$

сохраняющие разность квадратов координат, $x_0^{\prime 2} - x_1^{\prime 2} = x_0^2 - x_1^2$.


Если $s^2 > 0$, то в некоторой системе отсчета

$$s^2 = c^2 (t_2^2 - t_1^2)^2,$$

т.е. события происходят в одной точке в разные моменты времени. Такой интервал называется времениподобным. Если $s^2 < 0$, то в некоторой системе отсчета

$$s^2 = -(x_2^2 - x_1^2)^2,$$

т.е. события происходят в разных точках в один момент времени. Такой интервал называется пространственноподобным. Наконец, если $s^2=0$, то интервал называется светоподобным. Геометрически $s^2=0$ соответствует так называемый световой конус, внутри ко-



Проекция светового конуса на плоскость Ox

торого события всегда разделены временным интервалом (абсолютное будущее и абсолютное прошлое, верхняя и нижняя полости конуса соответственно), а снаружи – пространственным (являются абсолютно удаленными).

Энергия и импульс также представляют собой компоненты 4-вектора,

$$p_{\mu} = (E/c, p_1, p_2, p_3),$$

$$p_{\mu}p^{\mu} = E^2/c^2 - p_1^2 - p_2^2 - p_3^2 = (mc)^2$$

В системе покоя $E^2/c^2=(mc)^2$, соответственно имеем $E=mc^2$. При $p/mc\ll 1$ (что отвечает случаю малых по отношению к скорости света скоростей $v/c\ll 1$) имеем

$$E = mc^2 \left(1 + \frac{p^2}{m^2c^2}\right)^{1/2} \approx mc^2 \left(1 + \frac{p^2}{2m^2c^2}\right) = mc^2 + \frac{p^2}{2m}.$$

Первое слагаемое — это энергия покоя, второе — нерелятивисткое выражение для кинетической энергии, $\frac{p^2}{2m}=\frac{mv^2}{2}$.

§11. Уравнения Максвелла на языке дифференциальных форм

Напряженности электрического и магнитного полей задаются с помощью скалярного $\varphi = A_0$ и векторного A_i потенциалов:

$$E = \operatorname{grad} A_0 - \partial A/\partial x^0, \quad H = \operatorname{rot} A.$$

Из скалярного и трехмерного векторного потенциалов можно составить ковариантный 4-вектор электромагнитного потенциала $A_{\mu}=(A_0,A_1,A_2,A_3)$. 1-форма потенциала определяется как

$$A = A_{\mu} dx^{\mu}$$
.

Из этой 1-формы при помощи операции внешнего дифференцирования \tilde{d} получается 2-форма электромагнитного поля:

$$F = \tilde{d}A = \tilde{d}(A_{\mu}dx^{\mu}) = \frac{\partial A_{\mu}}{\partial x_{\nu}}dx^{\nu} \wedge dx^{\mu} = \frac{1}{2}F_{\mu\nu}dx^{\mu} \wedge dx^{\nu},$$

$$F_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & -E_{1} & -E_{2} & -E_{3} \\ E_{1} & 0 & H_{3} & -H_{2} \\ E_{2} & -H_{3} & 0 & H_{1} \\ E_{3} & H_{2} & -H_{1} & 0 \end{bmatrix}, \qquad H_{k} = \varepsilon_{ijk}F_{ij}, \qquad E_{k} = F_{k0}.$$

В терминах дифференциальных форм уравнения Максвелла записываются в следующем виде:

$$\tilde{d}F = \tilde{d}\tilde{d}A = 0$$

$$*\tilde{d}*F = -\frac{4\pi}{c}j_{(4)}$$

Здесь $j_{(4)}$ - 4-вектор тока,

$$j_{(4)} = (\rho c, -\rho v^1, -\rho v^2, -\rho v^3) = (\rho c, -j),$$

 ρ — плотность электрического заряда в 3-мерном пространстве, v — 3-скорость. Первое уравнение в обычной записи представляет собой первую пару уравнений Максвелла, второе — вторую.

Первое уравнение $\tilde{d}F = \tilde{d}\tilde{d}A = 0$ является следствием определения F как внешней производной 1-формы A.

Подействовав \tilde{d} на второе уравнение, записанное в виде $\tilde{d}*F = -\frac{4\pi}{c}*j_{(4)}$, получаем уравнение непрерывности (закон сохранения заряда):

$$\tilde{d} * j_{(4)} = 0$$
, или $\partial_{\mu} j^{\mu} = 0$.

3-форма $\tilde{d}F$ (дуальная в R^4 4-вектору) имеет 4 компоненты, 1-форма $*\tilde{d}*F$ также имеет 4 компоненты. Всего, таким образом, получается 8 уравнений. Проделаем переход к обычной записи уравнений Максвелла. Распишем покомпонентно первое уравнение:

$$\tilde{d}F = \frac{1}{2} \frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial x^{\rho}} dx^{\rho} \wedge dx^{\mu} \wedge dx^{\nu} = 0.$$

 $\rho, \mu, \nu = 1, 2, 3$ отвечают слагаемые

$$\frac{\partial F_{12}}{\partial x^3} dx^3 \wedge dx^1 \wedge dx^2 + \frac{\partial F_{13}}{\partial x^2} dx^2 \wedge dx^1 \wedge dx^3 + \frac{\partial F_{23}}{\partial x^1} dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 =$$

$$= \left(\frac{\partial F_{12}}{\partial x^3} - \frac{\partial F_{13}}{\partial x^2} + \frac{\partial F_{23}}{\partial x^1}\right) dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 = 0.$$

Учитывая, что $F_{12}=H_3,\,F_{13}=-H_2,\,F_{23}=H_1,\,$ получим

$$\sum_{i=1}^{3} \frac{\partial H_i}{\partial x^i} = 0, \quad \text{или} \quad \text{div } H = 0.$$

Рассмотрение уравнений для компонент $F_{0\nu}$ приведет нас ко второму уравнению Максвелла

$$\operatorname{rot} E = -\frac{1}{c} \frac{\partial H}{\partial t}.$$

Обратимся теперь ко второй паре уравнений Максвелла. Если компоненты 2-формы F имеют нижние индексы, то компоненты дуального к ней 2-вектора *F – верхние. Опускание и подъем индексов осуществляется с помощью метрического тензора $g^{\mu\nu}$ пространства Минковского,

$$F^{\rho\sigma} = g^{\rho\mu}g^{\sigma\nu}F_{\mu\nu}$$

Т.к. $g^{\mu\nu}$ диагональна, то

$$F^{\mu\nu} = g^{\mu\mu}g^{\nu\nu}F_{\mu\nu} = (-1)^{(1+\delta_{\mu 0})+(1+\delta_{\nu 0})}F_{\mu\nu} = (-1)^{\delta_{\mu 0}+\delta_{\nu 0}}F_{\mu\nu}.$$

Знак меняется только у компонент, где один индекс нулевой, другой — не нулевой, т. е у компонент $F_{0\mu}$ и $F_{\mu 0}$, что отвечает замене $E \to -E$,

$$F^{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & E_1 & E_2 & E_3 \\ -E_1 & 0 & H_3 & -H_2 \\ -E_2 & -H_3 & 0 & H_1 \\ -E_3 & H_2 & -H_1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Если символически записать, что $F_{\mu\nu}=(E,B)$, то $F^{\mu\nu}=(-E,B)$. Дуальный $F_{\mu\nu}$ тензор будет иметь компоненты $\hat{F}^{\rho\sigma}=\frac{1}{2}\varepsilon^{\rho\sigma\mu\nu}F_{\mu\nu},\,\hat{F}^{\rho\sigma}=(-B,-E)$.

В покомпонентной записи второе уравнение имеет вид

$$\frac{\partial F^{\mu\nu}}{\partial x^{\nu}} = \frac{4\pi}{c} j^{\mu}_{(4)},$$

При $\mu = 0$ имеем

$$\frac{\partial F^{0k}}{\partial x^k} = \frac{\partial E_k}{\partial x^k} = 4\pi\rho, \quad \operatorname{div} \vec{E} = 4\pi\rho.$$

При $\mu = i = 1, 2, 3$:

$$\frac{\partial F^{ik}}{\partial x^k} + \frac{\partial F^{i0}}{\partial x^0} = \frac{4\pi}{c} j^i_{(4)}, \quad \frac{\partial (\varepsilon^{ikl} H_l)}{\partial x^k} + \frac{1}{c} \frac{\partial (-E_i)}{\partial t} = \frac{4\pi}{c} j^i, \quad \text{rot } \vec{H} - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{4\pi}{c} \vec{j}.$$

 $3a\partial a ua$. Выразить в терминах E и H инварианты $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}, \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}$ электромагнитного поля.

§12. Поливекторы

Л

Поливекторы

<u>О</u>. Поливектором (также широко распространено наименование *мультивектор*; от англ. "*multivector*") называется антисимметричный тензор типа (p,0).

По аналогии с p-формами, антисимметричными тензорами типа (0, p) (подробнее о них см. §4), их часто называют p-векторами. Поливекторы дуальны дифференциальным формам:

$$*(p,0) = (0, \dim V - p).$$

Примеры поливекторов:

- (0,0) 0-вектор $(c \kappa a \Lambda s p)$
- (1,0) 1-вектор (вектор)
- (2,0) 2-вектор (бивектор)
- (3,0) 3-вектор ($mpuse\kappa mop$)

Внешнее произведение поливекторов

Для конструирования поливекторов применяется внешнее произведение (\land) – линейная ассоциативная антисимметричная бинарная операция. Иначе говоря, для поливекторов u, v и w линейного пространства V, а также для чисел α и β выполняются следующие свойства:

- 1. Линейность: $u \wedge (\alpha v + \beta w) = \alpha u \wedge v + \beta u \wedge w$
- 2. Ассоциативность: $(u \wedge v) \wedge w = u \wedge (v \wedge w) = u \wedge v \wedge w$
- $3.\ u\wedge v=(-1)^{pq}v\wedge u$, где u-p-вектор, v-q-вектор. Если p и q нечетные, то $u\wedge v=-v\wedge u$ и $u\wedge u=0$.

Внешнее произведение n векторов ($n < \dim V$) дает n-вектор.

Ранее мы рассматривали внешнее произведение (для *p*-форм) как антисимметричную часть тензорного произведения. Все перечисленные свойства могут быть получены при

таком рассмотрении.

Примеры.

 $B \mathbb{R}^2$: $(1,0) \wedge (1,0) \to (2,0) \xrightarrow{*} (0,0)$

B \mathbb{R}^3 : $(2,0) \xrightarrow{*} (0,1)$

B \mathbb{R}^4 : $(2,0) \xrightarrow{*} (0,2)$

Рассмотрим некоторые частные случаи, начиная с внешнего произведения двух векторов в \mathbb{R}^2 . Пусть $u=u^ie_i$ и $v=v^je_j$. В этом случае

$$u \wedge v = (u^1 e_1 + u^2 e_2) \wedge (v^1 e_1 + v^2 e_2) = u^1 v^2 e_1 \wedge e_2 + u^2 v^1 e_2 \wedge e_1 = \begin{vmatrix} u^1 & v^1 \\ u^2 & v^2 \end{vmatrix} e_1 \wedge e_2$$

В рамках двумерного пространства прямое произведение двух векторов является элементом n n o u u d u фигуры, натянутой на эти векторы.

Аналогично внешнее произведение строится и в линейных пространствах большей размерности. Например, при умножении двух векторов в \mathbb{R}^3 каждое слагаемое результата будет элементом площади:

$$u \wedge v = \begin{vmatrix} u^1 & v^1 \\ u^2 & v^2 \end{vmatrix} e_1 \wedge e_2 + \begin{vmatrix} u^1 & v^1 \\ u^3 & v^3 \end{vmatrix} e_1 \wedge e_3 + \begin{vmatrix} u^2 & v^2 \\ u^3 & v^3 \end{vmatrix} e_2 \wedge e_3 = p^{ij} e_i \wedge e_j, \quad p^{ij} = \begin{vmatrix} u^i & v^i \\ u^j & v^j \end{vmatrix}.$$

Если положить $u = u_1$, $v = u_2$ и перейти к записи через u_k^i (верхний индекс – номер компоненты, нижний – номер вектора в произведении), то получим

$$p^{i_1i_2} = \begin{vmatrix} u_1^{i_1} & u_2^{i_1} \\ u_1^{i_2} & u_2^{i_2} \end{vmatrix} = \varepsilon^{ik} u_i^{i_1} u_k^{i_2}.$$

В \mathbb{R}^3 мы можем перемножить три вектора. Это тройное произведение даст объем натянутого на них параллелепипеда,

$$u \wedge v \wedge w = \begin{vmatrix} u^1 & v^1 & w^1 \\ u^2 & v^2 & w^2 \\ u^3 & v^3 & w^3 \end{vmatrix} e_1 \wedge e_2 \wedge e_3.$$

Компоненты поливекторов

Как и любой тензор, поливектор определяется своими компонентами. Так, компонента $p^{i_1...i_k}$ любого k-вектора, построенного на векторах $u_1...u_k$, представима в виде определителя

$$p^{i_1 \dots i_k} = \begin{vmatrix} u_1^{i_1} & u_2^{i_1} & \dots & u_k^{i_1} \\ u_1^{i_2} & u_2^{i_2} & \dots & u_k^{i_k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ u_1^{i_k} & u_2^{i_k} & \dots & u_k^{i_k} \end{vmatrix} = \varepsilon^{i \dots k} u_1^{i_1} \dots u_k^{i_k}.$$

Свёртка поливекторов

Пусть в линейном пространстве V задана метрика $G = \{g_{ij}\}$. Тогда для p-векторов можно определить операцию, аналогичную скалярному произведению обычных векторов – операцию $c \ddot{e} pm \kappa u$.

Пусть u и v-p-векторы из V. Тогда свёртка $\langle u,v \rangle$ поливекторов u и v определяется как

$$\langle u, v \rangle = g_{i_1 j_1} g_{i_1 j_2} \dots g_{i_p j_p} u^{i_1 i_2 \dots i_p} v^{j_1 j_2 \dots j_p}$$

Результатом свёртки двух поливекторов является скаляр.

Рассмотрим отдельно случай, когда матрица Грама G=I (это допущение будет оставаться в силе до конца параграфа). В этом случае формулу свёртки p-векторов можно записать короче:

$$\langle u, v \rangle = \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_p} u^{i_1 i_2 \dots i_p} v^{i_1 i_2 \dots i_p} = \frac{1}{p!} \sum_{i_1, i_2, \dots, i_p} u^{i_1 i_2 \dots i_p} v^{i_1 i_2 \dots i_p}$$

Свертку поливекторов, строящихся как внешнее произведение обычных векторов, удобнее находить как определитель матрицы из скалярных произведений. Об этом говорит следующая теорема.

$\underline{\mathbf{T}}$. О свёртке поливекторов (б/д)

Пусть u, v - k-векторы, причём $u = u_1 \wedge u_2 \wedge \cdots \wedge u_k$ и $v = v_1 \wedge v_2 \wedge \cdots \wedge v_k$. Тогда

$$\langle u, v \rangle = \begin{vmatrix} \langle u_1, v_1 \rangle & \langle u_1, v_2 \rangle & \dots & \langle u_1, v_k \rangle \\ \langle u_2, v_1 \rangle & \langle u_2, v_2 \rangle & \dots & \langle u_2, v_k \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle u_k, v_1 \rangle & \langle u_k, v_2 \rangle & \dots & \langle u_k, v_k \rangle \end{vmatrix}.$$

Поливекторы удобно использовать для нахождения площадей и объемов. Норма бивектора $|u \wedge v|$ представляет собой площадь паралллелограмма (в $R^3 |u \wedge v| = |u \times v|$), а норма тривектора $|u \wedge v \wedge w|$ – объем параллилепипеда, построенных на соответствующих векторах в R^n .

 $3a\partial a$ ча. Найти площадь параллелограмма в R^4 , построенного на векторах a(1,2,3,4) и b(0,2,1,-1).

Использование поливекторов для нахождения кривизн кривых в \mathbb{R}^n

Пусть $\alpha:I\to\mathbb{R}^n$ – некоторая кривая в n-мерном пространстве. Выпишем её уравнения Френе:

$$\dot{\alpha} = |\dot{\alpha}|E_1$$

$$\dot{E}_1 = |\dot{\alpha}|k_1E_2$$

$$\dot{E}_2 = |\dot{\alpha}|(-k_1E_1 + k_2E_3)$$

$$\cdots$$

$$\dot{E}_i = |\dot{\alpha}|(-k_{i-1}E_{i-1} + k_iE_{i+1})$$

$$\cdots$$

$$\dot{E}_n = |\dot{\alpha}|(-k_{n-1}E_{n-1})$$

Так как базис Френе является ортонормированным, $|E_i| = 1$. Для нахождения кривизн будем далее работать в терминах производных кривой $(\alpha, \dot{\alpha}, \ddot{\alpha}, \dots)$.

Найдём k_1 – первую кривизну кривой α , используя два первых уравнения

$$\dot{\alpha} = |\dot{\alpha}|E_1$$

$$\dot{E}_1 = |\dot{\alpha}|k_1E_2.$$

По формуле производной произведения:

$$\ddot{\alpha} = (\dot{\alpha})' = |\dot{\alpha}|\dot{E}_1 + |\dot{\alpha}|'E_1 = |\dot{\alpha}|^2 k_1 E_2 + |\dot{\alpha}|'E_1,$$

$$\dot{\alpha} \wedge \ddot{\alpha} = (|\dot{\alpha}|E_1) \wedge (|\dot{\alpha}|^2 k_1 E_2 + |\dot{\alpha}|'E_1) = |\dot{\alpha}|^3 k_1 E_1 \wedge E_2 + |\dot{\alpha}||\dot{\alpha}|' \underbrace{E_1 \wedge E_1}_{=0}$$

$$|\dot{\alpha} \wedge \ddot{\alpha}| = |\dot{\alpha}|^3 k_1 \underbrace{|E_1 \wedge E_2|}_{=1}.$$

Таким образом,

$$k_1 = \frac{|\dot{\alpha} \wedge \ddot{\alpha}|}{|\dot{\alpha}|^3}.$$

Если норму внешнего произведения поливекторов выразить через определитель из скалярных произведений

$$|\dot{\alpha} \wedge \ddot{\alpha}| = \begin{vmatrix} \langle \dot{\alpha}, \dot{\alpha} \rangle & \langle \ddot{\alpha}, \dot{\alpha} \rangle \\ \langle \dot{\alpha}, \ddot{\alpha} \rangle & \langle \ddot{\alpha}, \ddot{\alpha} \rangle \end{vmatrix},$$

то получим

$$k_1 = \frac{\sqrt{|\dot{\alpha}|^2 |\ddot{\alpha}|^2 - \langle \dot{\alpha}, \ddot{\alpha} \rangle^2}}{|\dot{\alpha}|^3}$$

Эту формулу мы уже получали ранее в курсе дифференциальной геометрии.

Теперь найдём k_2 – вторую кривизну кривой lpha, используя три первых уравнения Френе:

$$\dot{\alpha} = |\dot{\alpha}|E_1$$

$$\dot{E_1} = |\dot{\alpha}|k_1E_2$$

$$\dot{E_2} = |\dot{\alpha}|(-k_1E_1 + k_2E_3)$$

Дважды продифференцируем первое уравнение и подставим $\dot{E_1}$ и $\dot{E_2}$ из двух других:

$$\ddot{\alpha} = |\dot{\alpha}|^2 k_1 k_2 E_3 + c_1 E_1 + c_2 E_2,$$

$$\dot{\alpha} \wedge \ddot{\alpha} \wedge \ddot{\alpha} = |\dot{\alpha}|^6 k_1^2 k_2 E_1 \wedge E_2 \wedge E_3 + \underbrace{(c_1 E_1 \wedge E_1 \wedge \dots)}_{0}.$$

Отсюда

$$k_2 = \frac{|\dot{\alpha} \wedge \ddot{\alpha} \wedge \dddot{\alpha}|}{|\dot{\alpha}|^6 k_1^2} = \frac{|\dot{\alpha} \wedge \ddot{\alpha} \wedge \dddot{\alpha}|}{|\dot{\alpha} \wedge \ddot{\alpha}|^2}.$$

Теперь рассмотрим общий случай – найдем кривизну k_{i-1} кривой α . Начнём с нахождения нормы поливектора, построенного на производных с 1 по i:

$$\alpha^{(i)} = |\dot{\alpha}|^i k_1 k_2 \dots k_{i-1} E_i + \sum_{k=1}^{i-1} C_k E_k,$$

$$\dot{\alpha} \wedge \ddot{\alpha} \wedge \dots \wedge \alpha^{(i)} = |\dot{\alpha}| (|\dot{\alpha}|^2 k_1) (|\dot{\alpha}|^3 k_1 k_2) \dots (|\dot{\alpha}|^i k_1 k_2 \dots k_{i-1}) E_1 \wedge E_2 \wedge \dots \wedge E_i.$$

В последней формуле степень $|\dot{\alpha}|$ равна $1+2+3+\cdots+i=\frac{i(i+1)}{2},$ соответственно

$$\dot{\alpha} \wedge \ddot{\alpha} \wedge \dots \wedge \alpha^{(i)} = |\dot{\alpha}|^{\frac{i(i+1)}{2}} k_1^{i-1} k_2^{i-2} \dots k_{i-2}^2 k_{i-1} E_1 \wedge E_2 \wedge \dots \wedge E_i.$$

Обозначим $S_i = |\dot{\alpha} \wedge \ddot{\alpha} \wedge \cdots \wedge \alpha^{(i)}|$

$$S_i = |\dot{\alpha} \wedge \ddot{\alpha} \wedge \dots \wedge \alpha^{(i)}| = |\dot{\alpha}|^{\frac{i(i+1)}{2}} k_1^{i-1} k_2^{i-2} \dots k_{i-2}^2 k_{i-1} |E_1 \wedge E_2 \wedge \dots \wedge E_i|.$$

С помощью формулы свёртки получаем, что $|E_1 \wedge E_2 \wedge \cdots \wedge E_i| = 1$. Имеем:

$$S_i = |\dot{\alpha}|^{\frac{i(i+1)}{2}} k_1^{i-1} k_2^{i-2} \dots k_{i-2}^2 k_{i-1}.$$

Пусть $i-2 \ge 1$. Рассмотрим произведение $S_i S_{i-2}$.

$$S_{i}S_{i-2} = (k_{1}^{i-1} \dots k_{i-1})(k_{1}^{i-3} \dots k_{i-3})|\dot{\alpha}|^{\frac{1}{2}(i(i+1)+(i-2)(i-1))} =$$

$$= k_{i-1}(k_{1}^{i-2}k_{2}^{i-3} \dots k_{i-2})^{2}|\dot{\alpha}|^{\frac{1}{2}(i(i+1)+(i-2)(i-1))} =$$

$$= k_{i-1}S_{i-1}^{2}|\dot{\alpha}|$$

Выразим отсюда k_{i-1} :

$$k_{i-1} = \frac{S_i S_{i-2}}{|\dot{\alpha}| S_{i-1}^2}$$

Таким образом,

$$k_{i-1} = \frac{|\dot{\alpha} \wedge \ddot{\alpha} \wedge \dots \wedge \alpha^{(i)}| |\dot{\alpha} \wedge \ddot{\alpha} \wedge \dots \wedge \alpha^{(i-2)}|}{|\dot{\alpha}| |\dot{\alpha} \wedge \ddot{\alpha} \wedge \dots \wedge \alpha^{(i-1)}|^2}.$$

Отметим, что все формулы, полученные выше, дают значение модуля кривизны $|k_i|$, однако ввиду того что все кривизны (кроме последней) неотрицательны, кривизна $k_i = |k_i|$. Последнюю же кривизну k_{n-1} можно определить со знаком: для этого в полученной формуле достаточно снять модуль с n-вектора, построенного на производных $\alpha^1, \ldots, \alpha^n$ (аналога смешанного произведения в n-мерном пространстве).

§13. Псевдовекторы и псевдоскаляры

Л

В этом параграфе мы будем для простоты считать, что $g_{ij} = \delta_{ij}$.

<u>О</u>. Псевдовектором называется величина, компоненты которой преобразуются как вектор при поворотах системы координат, но меняющие свой знак противоположно тому, как ведут себя компоненты вектора при любой инверсии (обращении знака) координат. Обычные вектора также называют полярными, псевдовекторы – аксиальными (осевыми) векторами.

Псевдовектором в пространстве \mathbb{R}^n является величина, дуальная (n-1)-вектору. Пример.

В \mathbb{R}^3 : dim $\mathbb{R}^3 = 3 \Rightarrow (2,0)$ – псевдовектор. Может быть получен как величина, дуальная внешнему произведению 2 векторов:

$$*(u \land v) = u \times v$$
 – псевдовектор

Действительно, при отражении координатных осей u обратится в -u, v – в -v, в то время как псевдовектор сохранит свой знак:

$$(-u) \wedge (-v) = u \wedge v$$

В \mathbb{R}^3 псевдовектором является как векторное произведение двух обычных (полярных) векторов.

Пример псевдовектора в механике – момент импульса

$$M = r \times p$$

и угловая скорость ω . Скорость $v = \omega \times r$ является полярным вектором, как и любое векторное произведение полярного вектора на аксиальный.

 $3a\partial a$ ча. Показать, что напряженность электрического поля E является вектором, а напряженность магнитного H – псевдовектором.

Рассмотрим выражения для E и H через потенциалы,

$$E = \operatorname{grad} A^0 - \partial A/\partial x^0, \quad H = \operatorname{rot} A.$$

При отражении пространственные координаты x^i меняют знак (в отличие от временной x^0), также меняют знак пространственные компоненты потенциала. В результате при пространственном отражении знак E изменится, а знак H сохранится.

<u>О</u>. Псевдоскаляром называется величина, не изменяющаяся при переносе и повороте координатных осей, но изменяющая свой знак при замене направления одной оси на противоположное (переходе к базису другой ориентации).

В отличии от обычных скаляров, которые при отражении осей не меняют знак, псевдоскаляры его меняют при отражении нечетного числа осей.

Псевдоскаляром в пространстве \mathbb{R}^n является величина, дуальная n-вектору.

 $\Pi pumep$. В \mathbb{R}^3 смешанное произведение (u,v,w) трех векторов дает псевдоскаляр: при изменении направлений трех осей знаки векторов меняются на противоположные, и соответственно (-u,-v,-w)=-(u,v,w).

```
R^3: 0-вектор скаляр 1-вектор вектор 2-вектор бивектор \to^* псевдовектор 3-вектор \to^* псевдоскаляр
```

```
0-вектор скаляр

1-вектор вектор

2-вектор бивектор

...

n-1-вектор \to^* псевдовектор

n-вектор \to^* псевдоскаляр
```

 R^n :

§14. Многообразия. Римановы пространства

Многообразие – это пространство, локально похожее на \mathbb{R}^n . Рецепт создания – берем карты отдельных областей, затем их склеиваем.

- <u>О.</u> Дифференцируемым n-мерным многообразием называется произвольное множество точек M, в котором введена следующая структура:
 - 1. M представимо в виде конечного или счетного числа областей U_q ,
- 2. в каждой области U_q заданы координаты $x_q^{\alpha}, \, \alpha=1,\ldots,n,$ называемые локальными координатами. Сами области U_q называют при этом координатными окрестностями или картами.

Пересечение таких областей, если не пусто, само является областью с двумя системами локальных координат. Каждая из этих систем должна выражаться через другую дифференцируемым образом:

$$x_p^{\alpha} = x_p^{\alpha}(x_q^1, \dots x_q^n), \quad x_q^{\beta} = x_q^{\beta}(x_p^1, \dots x_p^n).$$

Это означает, что Якобиан перехода $\det(\partial x_p^{\alpha}/\partial x_q^{\beta})$ отличен от 0. Класс гладкости функций – это класс гладкости многообразия M.

Риманово многообразие или Риманово пространство – вещественное дифференцируемое многообразие M, в котором каждое касательное пространство снабжено скалярным произведением (метрическим тензором), меняющимся от точки к точке гладким образом.

<u>О.</u> Римановой метрикой в области пространства \mathbb{R}^n называется положительно определенная билинейная форма, заданная на касательных векторах в каждой точке и гладко зависящая от этой точки,

$$\langle x, y \rangle = g_{ik} x^i y^k.$$

Псевдориманово пространство – пространство с псевдоримановой метрикой. Для нее $\det[g_{ij}] \neq 0$, но при этом форма $g_{ik}x^iy^k$ не является положительно оапределенной. Метрика типа $(p,q),\ p+q=n$, где p и q - положительный и отрицательный индексы инерции квадратичной формы. Важнейший пример псевдориманова пространства – пространство

Минковского специальной теории относительности. Это пространство имеет метрику типа 1. 3.

Рассмотрим Римановы пространства постоянной кривизны – положительной, отрицательной и нулевой.

Пространство постоянной положительной кривизны 1/R – это сфера радиуса R,

$$g_{ik} = \begin{bmatrix} R^2 & 0\\ 0 & R^2 \sin^2 \theta \end{bmatrix}$$

Найдем длину окружности радиуса ρ на сфере. Уравнение окружности

$$\theta = \rho/R$$
, $0 < \varphi < 2\pi$,

Для круга имеем $\theta \leq \rho/R$. На окружности $\theta = \rho/R$, $d\theta = 0$

$$dl^{2} = R^{2}(d\theta^{2} + \sin^{2}\theta d\varphi^{2}) = R^{2}\sin^{2}(\rho/R)d\varphi^{2}),$$

длина окружности

$$l_{\rho} = \int_{0}^{2\pi} = R \sin(\rho/R) d\varphi = 2\pi R \sin(\rho/R).$$

Максимальная длина $2\pi R$ достигается при радиусе окружности $\rho = R\pi/2$. Для случаев $\rho = 0$ (северный полюс) и $\rho = R\pi$ (южный полюс) длина окружности равна нулю. Отношение длины окружности к радиусу всегда меньше 2π :

$$\frac{l_{\rho}}{\rho} = 2\pi \frac{\sin(\rho/R)}{\rho/R} < 2\pi.$$

Найдем теперь площадь круга на сфере. Учитывая, что $\sqrt{g} = R^2 |\sin \theta|$, получим

$$S_{\rho} = \int_{0}^{\rho/R} \int_{0}^{2\pi} R^{2} |\sin\theta| d\theta d\varphi = 2\pi R^{2} \int_{0}^{\rho/R} |\sin\theta| d\theta = 2\pi R^{2} (1 - \cos(\rho/R)), \qquad \rho \leq \pi R$$

При $\rho=\pi R$ круг совпадает со всей сферой. Если радиус ρ мал, то $\sin(\rho/R)\approx\rho/R$, $1-\cos(\rho/R)\approx\frac{1}{2}(\rho/R)^2$, и мы получаем формулы Евклидовой геометрии: $l_{\rho}=2\pi R\sin(\rho/R)\approx2\pi R\rho/R=2\pi\rho$, $S_{\rho}\approx\pi R^2\frac{1}{2}(\rho/R)^2=\pi\rho^2$. При $\rho\ll R$ геометрия близка к Евклидовой.

Большой круг – круг, делящий сферу на 2 равные части. Большие круги на поверхности сферы играют роль прямых на плоскости – кратчайший путь между двумя точками проходит по дуге большого круга. (Более точно, большие круги являются геодезическими линиями, обобщающими понятие прямой на плоскости для искривленного пространства.)

Через две точки на сфере (кроме противоположных) можно провести единственный большой круг. При этом не пересекающихся больших кругов нет. Напомним, что в плоском пространстве через данную точку можно провести единственную параллельную (не пересекающуюся с данной) прямую.

Сумма углов треугольника, составленного из аналогов прямых – дуг больших окружностей – всегда больше π .

Пространство постоянной отрицательной кривизны имеет геометрию Лобачевского. Пространство постоянной отрицательной кривизны нельзя целиком вложить в \mathbb{R}^3 , а лишь частично. Примером такого вложения является псевдосфера, получаемая вращением трактрисы.

Геодезические линии на псевдосфере соответствуют прямым геометрии Лобачевского. При этом через данную точку можно провести бесконечно много прямых, параллельных данной (то есть с ней не пересекающихся). Существуют две крайние параллельные (между которыми проходят остальные), угол между ними (угол параллельности) зависит от кривизны пространства.

Сумма углов треугольника, составленного из геодезических, всегда меньше π , а отношение длины окружности к ее радиусу

$$\frac{l_{\rho}}{\rho} > 2\pi,$$

то есть знаки противоположны знакам в аналогичных соотношениях для пространств постоянной положительной кривизны.