



Algoritmul FORD–FULKERSON

de determinare a unui flux maxim

+ a unei tăieturi minime


Algoritmul Ford-Fulkerson

Amintim din exemplele anterioare:



arc în sens invers,
putem trimite înapoi 3 unități de flux


arc în sens direct,
mai putem trimite $5-3=2$ unități



Fluxul este maxim – în mulțimea de arce evidențiată toate arcele au flux=capacitate și nu putem construi drumuri de la s la t care nu conțin arce din această mulțime (**s-t tăietură**)


Fie $N = (G, \{s\}, \{t\}, I, c)$ o rețea

- ▶ O căietură $K = (X, Y)$ în rețea este o (bi)partiție (X, Y) a mulțimii vârfurilor V astfel încât $s \in X$ și $t \in Y$



Fie $K = (X, Y)$ o tăietură


► Capacitatea tăieturii $K = (X, Y)$



$$c(K) = c(X, Y) = 5 + 3 + 4 = 12$$

Fie $K = (X, Y)$ o tăietură

- $xy \in E$ cu $x \in X, y \in Y$ = **arc direct** al lui K
- $yx \in E$ cu $x \in X, y \in Y$ = **arc invers** al lui K



- ▶ Vom demonstra că pentru orice flux f și orice tăietură K
$$val(f) \leq c(K)$$
- ▶ Dacă avem **egalitate** $\Rightarrow f$ flux maxim, K tăietură minimă
(MAX–FLOW, MIN–CUT)

Algoritmul Ford-Fulkerson

Definim noțiunile necesare descrierii și studiului algoritmului:

- **s–t lanț f–nesaturat**
 - arc direct
 - arc invers
 - capacitate reziduală arc, lanț
- Operația de revizuire a fluxului de-a lungul unui s–t lanț *f–nesaturat*

Fie $N = (G, \{s\}, \{t\}, I, c)$ o rețea

- ▶ Un **lanț** este o succesiune de vârfuri **distincte** și **arce** din G

$$P = [v_0, e_1, v_1, \dots, v_{k-1}, e_k, v_k]$$

unde arcul e_i este fie $v_{i-1}v_i$, fie v_iv_{i-1}

(P este lanț elementar în graful neorientat asociat lui G)

Fie $N = (G, \{s\}, \{t\}, I, c)$ o rețea

- ▶ Un **lanț** este o succesiune de vârfuri **distincte** și arce din G

$$P = [v_0, e_1, v_1, \dots, v_{k-1}, e_k, v_k]$$

unde arcul e_i este fie $v_{i-1}v_i$, fie v_iv_{i-1}

(P este lanț elementar în graful neorientat asociat lui G)

Dacă


- $e_i = v_{i-1}v_i \in E(G)$, e_i s.n **arc direct (înainte)** în P
- $e_i = v_iv_{i-1} \in E(G)$, e_i s.n **arc invers (înapoi)** în P



- ▶ Dacă nu există confuzii vom omite arcele în scrierea lanțului P



$$P = [v_0, v_1, \dots, v_{k-1}, v_k]$$

- ▶ Fie N rețea, f flux în N , P un lanț
- ▶ Asociem fiecărui arc e din P o pondere, numită **capacitate reziduală** în P



capacități reziduale?

- ▶ Fie N rețea, f flux în N , P un lanț
- ▶ Asociem fiecărui arc e din P o pondere, numită **capacitate reziduală** în P



- ▶ Fie N rețea, f flux în N , P un lanț
- ▶ Asociem fiecărui arc e din P o pondere, numită **capacitate reziduală** în P :

$$i_P(e) = \begin{cases} c(e) - f(e), & \text{dacă } e \text{ este arc direct în } P \\ f(e), & \text{dacă } e \text{ este arc invers în } P \end{cases}$$

= cu cât mai poate fi modificat fluxul pe arcul e , de-a lungul lanțului P

- ▶ Capacitatea reziduală a unui lanț P este

$$i(P) = \min\{i_P(e) \mid e \in E(P)\}$$

= cu cât mai poate fi modificat
fluxul de-a lungul lanțului P

- ▶ Convenție: Dacă $E(P) = \emptyset$, $i(P) = \infty$

▶ Capacitatea reziduală a lanțului P



$$i(P) = ?$$

= cu cât putem revizui maxim fluxul de-a lungul lui P

▶ Capacitatea reziduală a lanțului P




$$i(P) = \min\{6, 2, 3, 2, 4\} = 2$$

- ▶ Un s–t lanț P se numește
 - **f–nesaturat (f–drum de creștere)** **augmenting path**
dacă $i(P) \neq 0$
 - **f–saturat** dacă $i(P) = 0$

Fluxuri în rețele de transport

- ▶ Fie N - rețea, f flux în N , P un $s-t$ lanț **f-nesaturat**.
- ▶ Fluxul revizuit de-a lungul lanțului P se definește ca fiind $\mathbf{f}_P : E \rightarrow \mathbb{N}$,

$$f_P(e) = \begin{cases} f(e) + i(P), & \text{dacă } e \text{ este arc direct în } P \\ f(e) - i(P), & \text{dacă } e \text{ este arc invers în } P \\ f(e), & \text{altfel} \end{cases}$$





Considerăm s-t
lanțul P evidențiat
și revizuim fluxul



$$i(P) = 2$$







Fluxul după revizuirea de-a lungul lanțului P

▶ Proprietăți ale fluxului revizuit

▶ Proprietăți ale fluxului revizuit

Fie $N = (G, \{s\}, \{t\}, I, c)$ o rețea și f flux în N .

Fie P un s-t lanț f -nesaturat în G și f_p fluxul revizuit de-a lungul lanțului P . Atunci



- f_p este flux în G

și



- $\mathbf{val}(f_p) = \mathbf{val}(f) + i(P) \geq \mathbf{val}(f) + 1$

(Temă)



Graf rezidual




Graf rezidual




Graf rezidual



Rețeaua de transport




Graful rezidual




(Multi)graful rezidual G_f asociat fluxului f = graf orientat ponderat, cu funcția de pondere (de capacitate) c_f construit astfel:

- $V(G_f) = V(G)$
- Pentru fiecare arc $e = uv$ cu $c(e) - f(e) > 0$,
- Pentru fiecare arc $e = uv$ cu $f(e) > 0$,

Rețeaua de transport




Graful rezidual




(Multi)graful rezidual G_f asociat fluxului $f =$ graf orientat ponderat, cu funcția de pondere (de capacitate) c_f construit astfel:

- $V(G_f) = V(G)$
- Pentru fiecare arc $e = uv$ cu $c(e) - f(e) > 0$, adăugăm arcul e la G_f cu ponderea $c_f(e) = c(e) - f(e)$
- Pentru fiecare arc $e = uv$ cu $f(e) > 0$,

Rețeaua de transport




Graful rezidual





(Multi)graful rezidual G_f asociat fluxului f = graf orientat ponderat, cu funcția de pondere (de capacitate) c_f construit astfel:

- $V(G_f) = V(G)$
- Pentru fiecare arc $e = uv$ cu $c(e) - f(e) > 0$, adăugăm arcul e la G_f cu ponderea $c_f(e) = c(e) - f(e)$
- Pentru fiecare arc $e = uv$ cu $f(e) > 0$, adăugăm la G_f arcul $e^{-1} = vu$ (inversul arcului e) cu ponderea asociată $c_f(e^{-1}) = f(e)$.

Graf rezidual




$s-t$ lanț f-nesaturat




$s-t$ drum în graful rezidual

Rețeaua de transport




Graful rezidual




Capacitatea unui **drum** P în G_f :


$$c_f(P) = \min\{c_f(e) \mid e \in E(P)\}$$

Rețeaua de transport




Graful rezidual






- P este un s - t **lanț f-nesaturat** în G \Leftrightarrow P este s - t **drum** în G_f
- În plus $i(P)$ (în G) = $c_f(P)$ (în G_f)
- Un arc e este **arc invers** în lanțul P în G \Leftrightarrow
 e^{-1} este arc în drumul P din G_f


Rețeaua de transport




Graful rezidual




Rețeaua de transport




Graful rezidual



Rețeaua de transport



Graful rezidual



tăietură saturată

\Leftrightarrow nu mai există $s-t$ drum în graful rezidual

\Leftrightarrow $s-t$ flux maxim

este tăietură minimă

Algoritmul FORD–FULKERSON

Pseudocod

Algoritm generic de determinare a unui flux maxim – algoritmul FORD – FULKERSON

- Fie f un flux în N (de exemplu $f \equiv 0$ fluxul vid:
 $f(e) = 0, \forall e \in E$))

o

•

•

o

Algoritm generic de determinare a unui flux maxim – algoritmul FORD – FULKERSON

- Fie f un flux în N (de exemplu $f \equiv 0$ fluxul vid:
 $f(e) = 0, \forall e \in E$)
- Cât timp există un s-t lanț f -nesaturat P în G
 - determină un astfel de lanț P
 - revizuieste fluxul f de-a lungul lanțului P
- returnează f

Algoritm generic de determinare a unui flux maxim – algoritmul FORD – FULKERSON

- Pentru a determina și o s–t tăietură minimă, la finalul algoritmului considerăm

Algoritm generic de determinare a unui flux maxim – algoritmul FORD – FULKERSON

- Pentru a determina și o s–t tăietură minimă, la finalul algoritmului considerăm

X = multimea vârfurilor accesibile din s prin lanțuri f -nesaturate și

$$K = (X, V-X)$$

Algoritmul FORD–FULKERSON

Complexitate

Algoritmul Ford–Fulkerson



- ▶ Algoritmul se termină?
- ▶ De ce este necesară ipoteza că fluxul are valori întregi?
- ▶ Care este numărul maxim de etape?
 - Cum determinăm un lanț f-nesaturat?
 - Criteriul după care construim lanțul f-nesaturat influențează numărul de etape (iterații cât timp)?

Algoritmul Ford–Fulkerson



► Algoritmul se termină? Complexitate?

Algoritm FORD – FULKERSON

- Complexitate
 - La fiecare pas valoarea fluxului crește cu cel puțin 1 ($i(P) \geq 1$ natural)

Algoritm FORD – FULKERSON

- Complexitate
 - La fiecare pas valoarea fluxului crește cu cel puțin 1 ($i(P) \geq 1$ natural)
 - Valoare flux \leq capacitate tăietură $=>$

numărul de etape \leq capacitatea minimă a unei tăieturi

Algoritm FORD – FULKERSON

Complexitate

- $O(mL)$, unde L este capacitatea minimă a unei căi

Algoritm FORD – FULKERSON

Complexitate


- $O(mL)$, unde L este capacitatea minimă a unei căi

Avem $L \leq c^+(s) \leq nC$, unde $C = \max\{c(e) | e \in E(G)\} \Rightarrow$

- $O(nmC)$ unde

$$C = \max\{c(e) | e \in E(G)\}$$

Criteriul după care construim lanțul f-nesaturat influențează numărul de etape



- Pasul 1: [s, 1, 2, t] avem $i(P)=1$
Pasul 2: [s, 2, 1, t] avem $i(P)=1$
Pasul 3: [s, 1, 2, t] avem $i(P)=1$
Pasul 4: [s, 2, 1, t] avem $i(P)=1$

...

Algoritmul Ford–Fulkerson



▶ Cum determinăm un lanț f-nesaturat?

Algoritmul Ford–Fulkerson



Spre exemplu prin parcurgerea grafului pornind din vârful s și **considerând doar arce cu capacitatea reziduală pozitivă** (în raport cu lanțurile construite prin parcugere, memorate cu vectorul tata)
= **s–t drum în graful rezidual**

Algoritmul Ford–Fulkerson



Spre exemplu prin parcurgerea grafului pornind din vârful s și considerând doar arce cu capacitatea reziduală pozitivă (în raport cu lanțurile construite prin parcugere, memorate cu vectorul tata)

– Parcugerea BF \Rightarrow

determinăm s–t lanțuri f–nesaturate de
lungime minimă

\Rightarrow **Algoritmul EDMONDS–KARP** = Ford–Fulkerson
în care lanțul P ales la un pas are lungime minimă

Algoritmul Ford–Fulkerson



Spre exemplu prin parcurgerea grafului pornind din vârful s și considerând doar arce cu capacitatea reziduală pozitivă (în raport cu lanțurile construite prin parcuregere, memorate cu vectorul tata)

- Alte criterii de construcție lanț \Rightarrow alți algoritmi

Implementarea algoritmului FORD–FULKERSON

**Varianta cu drumuri minime
⇒ Algoritmul Edmonds–Karp**

Implementare. Algoritmul Edmonds-Karp

Schema:

initializeaza_flux_nul()

cat timp (**construieste_s-t_lant_nesat_BF()**=true) executa

revizuieste_flux_lant()

afiseaza_flux()

Implementare. Algoritmul Edmonds–Karp

Schema:

initializeaza_flux_nul()

cat timp (construieste_s-t_lant_nesat_BF()=true) executa

revizuieste_flux_lant()

afiseaza_flux()

Amintim: **a determina un s–t lanț nesaturat folosind BF în $G \Leftrightarrow$ a determina un s–t drum folosind BF în graful rezidual G_f**

Varianta 1 de implementare

revizuirea fluxului folosind
s-t lanțuri din G
(fără a folosi graful rezidual)

Implementare. Algoritmul Edmonds-Karp

construieste_s-t_lant_nesat_BF() – construiește un s–t lanț nesaturat prin parcurgerea BF din s

- sunt considerate în parcurgere doar arce pe care se poate modifica fluxul, adică având capacitate reziduală pozitivă
- Returnează **false** dacă un astfel de lanț nu există (și **true** dacă l-a putut construi)


Implementare. Algoritmul Edmonds-Karp

revizuieste_flux_lant()


- fie P s-t lanțul găsit în `construieste_s-t_lant_nesat_BF()`
- calculăm $i(P)$
- pentru fiecare arc e al lanțului P
 - creștem cu $i(P)$ fluxul pe e dacă este arc direct
 - scădem cu $i(P)$ fluxul pe e dacă este arc invers

Exemplu


Algoritmul EDMONDS-KARP




initializeaza_flux_nul






construiste_s-t_lant_nesat_BF











Capacitatea reziduală





























revizuieste_flux_lant




$$i(P) = ?$$




$$i(P) = \min \{10, 3, 5, 4\} = 3$$





$$i(P) = \min \{10, 3, 5, 4\} = 3$$







construieste_s-t_lant_nesat_BF







s





























revizuieste_flux_lant







$$i(P) = \min\{ 3, 7, 5, 1 \} = 1$$







$$i(P) = \min\{ 3, 7, 5, 1 \} = 1$$







construieste_s-t_lant_nesat_BF









































revizuieste_flux_lant







pentru arc invers
capac. reziduală=fluxul







$$i(P) = \min\{ 2, 6, 4, 3, 2, 8 \} = 2$$




$$i(P) = \min\{ 2, 6, 4, 3, 2, 8\} = 2$$







construieste_s-t_lant_nesat_BF









s









t nu este accesibil din s \Rightarrow STOP


- f este flux maxim

t nu este accesibil din $s \Rightarrow \text{STOP}$


- f este flux maxim
- tăietura determinată de vârfurile accesibile din s la ultimul pas prin lanțuri f -nesaturate este tăietură minimă (= din **vârfurile vizitate la ultimul pas**)

(vom demonstra !!!





Tăietură minimă



Sugestii de implementare

Algoritmul EDMONDS-KARP

Implementare

- ▶ Memorăm lanțurile (arborele BF) folosind vector **tata**
- ▶ Convenție – pentru arcele inverse (i,j) ținem minte tatăl cu semnul minus

tata[j] = -i

`construye_s-t_lant_nesat_BF()`

```
construieste_s-t_lant_nesat_BF()
pentru(v∈V) executa tata[v] ←0; viz[v] ←0
```

```
construieste_s-t_lant_nesat_BF()
    pentru(v∈V) executa tata[v] ←0; viz[v] ←0
    coada C ← ∅
    adauga(s, C)
    viz[s]← 1
```

```
construieste_s-t_lant_nesat_BF()
    pentru (v ∈ V) executa tata[v] ← 0; viz[v] ← 0
    coada C ← ∅
    adauga(s, C)
    viz[s] ← 1
    cat timp C ≠ ∅ executa
        i ← extrage(C)
```

```
construieste_s-t_lant_nesat_BF()
    pentru (v ∈ V) executa tata[v] ← 0; viz[v] ← 0
    coada C ← ∅
    adauga(s, C)
    viz[s] ← 1
    cat timp C ≠ ∅ executa
        i ← extrage(C)
        pentru (ij ∈ E) executa arc direct
            dacă (viz[j]=0 și c(ij)-f(ij)>0) atunci
```

```
construieste_s-t_lant_nesat_BF()
    pentru (v ∈ V) executa tata[v] ← 0; viz[v] ← 0
    coada C ← ∅
    adauga(s, C)
    viz[s] ← 1
    cat timp C ≠ ∅ executa
        i ← extrage(C)
        pentru (ij ∈ E) executa arc direct
            dacă (viz[j]=0 și c(ij)-f(ij)>0) atunci
                adauga(j, C)
                viz[j] ← 1; tata[j] ← i
```

```

construieste_s-t_lant_nesat_BF()
    pentru (v ∈ V) executa tata[v] ← 0; viz[v] ← 0
    coada C ← ∅
    adauga(s, C)
    viz[s] ← 1
    cat timp C ≠ ∅ executa
        i ← extrage(C)
        pentru (ij ∈ E) executa arc direct
            dacă (viz[j]=0 și c(ij)-f(ij)>0) atunci
                adauga(j, C)
                viz[j] ← 1; tata[j] ← i
            daca (j=t) atunci STOP și returnează true(1)

```

```

construieste_s-t_lant_nesat_BF()
    pentru (v ∈ V) executa tata[v] ← 0; viz[v] ← 0
    coada C ← ∅
    adauga(s, C)
    viz[s] ← 1
    cat timp C ≠ ∅ executa
        i ← extrage(C)
        pentru (ij ∈ E) executa arc direct
            dacă (viz[j]=0 și c(ij)-f(ij)>0) atunci
                adauga(j, C)
                viz[j] ← 1; tata[j] ← i
            daca (j=t) atunci STOP și returnează true(1)
        pentru (ji ∈ E) executa arc invers

```

```

construieste_s-t_lant_nesat_BF()
    pentru (v ∈ V) executa tata[v] ← 0; viz[v] ← 0
    coada C ← ∅
    adauga(s, C)
    viz[s] ← 1
    cat timp C ≠ ∅ executa
        i ← extrage(C)
        pentru (ij ∈ E) executa arc direct
            dacă (viz[j]=0 și c(ij)-f(ij)>0) atunci
                adauga(j, C)
                viz[j] ← 1; tata[j] ← i
            daca (j=t) atunci STOP și returnează true(1)
        pentru (ji ∈ E) executa arc invers
            daca (viz[j]=0 și f(ji)>0) atunci

```

```

construieste_s-t_lant_nesat_BF()
    pentru (v ∈ V) executa tata[v] ← 0; viz[v] ← 0
    coada C ← ∅
    adauga(s, C)
    viz[s] ← 1
    cat timp C ≠ ∅ executa
        i ← extrage(C)
        pentru (ij ∈ E) executa arc direct
            dacă (viz[j]=0 și c(ij)-f(ij)>0) atunci
                adauga(j, C)
                viz[j] ← 1; tata[j] ← i
            daca (j=t) atunci STOP și returnează true(1)
        pentru (ji ∈ E) executa arc invers
            daca (viz[j]=0 și f(ji)>0) atunci
                adauga(j, C)
                viz[j] ← 1; tata[j] ← -i

```

```

construieste_s-t_lant_nesat_BF()
    pentru (v ∈ V) executa tata[v] ← 0; viz[v] ← 0
    coada C ← ∅
    adauga(s, C)
    viz[s] ← 1
    cat timp C ≠ ∅ executa
        i ← extrage(C)
        pentru (ij ∈ E) executa arc direct
            dacă (viz[j]=0 și c(ij)-f(ij)>0) atunci
                adauga(j, C)
                viz[j] ← 1; tata[j] ← i
            daca (j=t) atunci STOP și returnează true(1)
        pentru (ji ∈ E) executa arc invers
            daca (viz[j]=0 și f(ji)>0) atunci
                adauga(j, C)
                viz[j] ← 1; tata[j] ← -i
            daca (j=t) atunci STOP și returnează true(1)
    returnează false(0)

```

Algoritmul Edmonds–Karp

► Complexitate

- Algoritm generic Ford Fulkerson $O(mL)/O(nmC)$
- Implementare Edmonds Karp $O(nm^2)$

Implementare. Algoritmul Edmonds–Karp

Amintim:

a determina un s–t lanț nesaturat folosind BF în G

↔

a determina un s–t drum folosind BF în graful rezidual G_f

Varianta 2 de implementare

revizuirea fluxului folosind
s-t drumuri în G_f
(în graful rezidual)

Algoritmul Edmonds-Karp - implementare folosind graf rezidual

Schema devine:

initializeaza_flux_nul()

cat timp (**construieste_s-t_drum_in G_f_BF()=true**) executa



revizuieste_flux_lant()

actualizeaza G_f



afiseaza_flux()

Detaliem această schemă


Graful rezidual G_f




Graful rezidual G_f





$BF(s)$ - în graful rezidual



Graful rezidual G_f




$BF(s)$ - în graful rezidual





Drumul de creștere $[s, 1, 2, t]$ – capacitate reziduală 3

Revizuim fluxul

Graful rezidual G_f





$BF(s)$ - în graful rezidual



Drumul de creștere $[s, 1, 2, t]$ – capacitate reziduală 3

Revizuim fluxul

Graful rezidual G_f



Actualizăm rețeaua reziduală

pentru $e \in E(P) \subseteq E(G_f)$



$$c_f(e) \leftarrow c_f(e) - cf_P;$$

dacă $c_f(e)=0$ elimină e din G_f (se ignora în parcursare)


$$c_f(e^{-1}) \leftarrow c_f(e^{-1}) + cf_P$$

dacă $c_f(e^{-1}) > 0$ și $e^{-1} \notin G_f$ atunci adaugă e^{-1} la G_f



Graful rezidual G_f





Graful rezidual G_f




$BF(s)$ - în graful rezidual





Graful rezidual G_f




$BF(s)$ - în graful rezidual




Graful rezidual G_f




$BF(s)$ - în graful rezidual



Drumul de creștere $[s, 1, 4, t]$ – capacitate reziduală 4






Graful rezidual G_f




actualizare G_f :

Graful rezidual G_f







Graful rezidual G_f




$BF(s)$ - în graful rezidual







Graful rezidual G_f




$BF(s)$ - în graful rezidual




Drumul de creștere $[s, 3, 2, t]$ - capacitate reziduală 2




Graful rezidual G_f







Graful rezidual G_f




$BF(s)$ - pe graful rezidual







Graful rezidual G_f




$BF(s)$ - în graful rezidual




Drumul de creștere $[s, 3, 2, 1, 4, t]$ - capacitate reziduală 1




Graful rezidual G_f




actualizare G_f :




Graful rezidual G_f







Graful rezidual G_f




$BF(s)$ - în graful rezidual






Graful rezidual G_f



$BF(s)$ - în graful rezidual



Nu mai există drumul de creștere $\Rightarrow s-t$ flux maxim (valoare 10) + $s-t$ tăietură minimă (de capacitate tot 10, determinată de vârfurile accesibile din s în G_f : $S = \{s, 1, 3, 2\}$)

Algoritmul FORD–FULKERSON

CORECTITUDINE