Essentiel de physique

2023/2024

Victor Sarrazin



Bienvenue dans l'essentiel de physique de mes cours de prépa. Ce document a pour objectif de contenir l'intégralité des cours de physique afin de les condenser et de les adapter.

Dans la dernière partie une liste de méthodes est détaillée pour faciliter notre voyage dans la physique.

Bonne lecture...

Sommaire

Optique:	
T Introduction à l'optique	4
II Lentilles minces et miroir plan	7
III Appareils optiques	10
/// ··· · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Électricité :	
↓ Introduction à l'électricité	12
Il Circuits d'ordre 1	15
III Circuits d'ordre 2, Oscillateurs	19
•	
IV Circuits en régime sinusoidal forcé	21
♦ V Filtrage	25
Ondes:	
	20
Introduction aux ondes	29
Il Diffraction/Interférences	31
🕼 III La lumière onde	33
Mácanique	
Mécanique :	2.5
I Cinématique du point	35
II Dynamique du point	38
III Énergétique du point	41
V Loi du moment cinématique	43
V Mouvement dans un champ de force newtonien	45
VI Mécanique du solide	47
Thermodynamique:	
▲ I Introduction à la thermodynamique	52
Il Premier principe	53
• •	
III Second principe	56
IV Flux thermiques	57
V Machines thermiques	59
VI Changement de phase du corps pur	6
Magnétostatique :	
Introduction à la dynamique des particules chargées	63
Il Généralités sur le champ magnétique	64
III Lois de l'induction : le cas des circuits fixes	69
■ IV Lois de l'induction : le cas des circuits mobiles	72
Mécanique quantique :	
* Introduction à la mécanique quantique	73

Fiches TP:

	I Régression linéaire	74
	Il Instruments d'optique	75
	III Auto-collimation	76
	IV Euler	76
	V Multimètre	78
	VI Pont de Wheatstone	79
	VII Oscilloscope	80
	VIII Monte-Carlo	81
Ar	nnexe:	
	I Analyse dimensionnelle	83
	II Incertitudes	85
	III Équations différentielles	87



🔭 I Introduction à l'optique

T.1 Généralités

On considère des milieux transparent homogène isotropes (THI):

- Transparent : La lumière n'est pas absorbée
- Homogène: Invariant par translation
- Isotrope: Invariant par quelque soit la direction depuis laquelle on regarde

On a la vitesse de la lumière dans le vide, $c=3.0\cdot 10^8~\mathrm{m\,s^{-1}}$

Indice optique:

On a l'**indice optique** n (ou *indice de réfraction*), usuellement n>1. On a $v=\frac{c}{n}$ la vitesse dans un THI donné.

On a
$$n_{
m vide}=1$$
, $n_{
m air}-n_{
m vide}=3\cdot 10^{-4}$ et $n_{
m eau}=1.3$

Relation de dispertion :

On a $\lambda=\frac{c}{f}$ avec f la fréquence temporelle et λ la longueur d'onde. Dans un THI on a donc $\lambda=\frac{c}{nf}$



On a $\lambda_{\mathrm{violet}} = 400 \, \mathrm{nm}$ et $\lambda_{\mathrm{rouge}} = 800 \, \mathrm{nm}$. Si $\lambda < 400 \, \mathrm{nm}$ on est dans le domaine des **ultraviolets** et si $\lambda > 800 \, \mathrm{nm}$ on est dans le domaine des **infrarouges**.

La puissance lumineuse moyenne par unité de surface est appelée **éclairement** (ξ) ou intensité lumineuse (I).

T.2 Caractérisation spectrale des sources lumineuses

Une onde lumineuse possède une décomposition spectrale. On utilise principalement un spectromètre à réseau pour déterminer cette décomposition.



On a dans le cas du laser une seule raie spectrale, on parle alors de lumière monochromatique.



On a dans le cas d'une lampe spectrale plusieurs raies, c'est un spectre des éléments qui composent la valeur dans l'ampoule. Chaque pic correspond à un 1 photon d'énergie donnée



On a dans le cas du soleil un spectre continu (corps noir) avec des "trous" liés aux absoptions sélectives des espèces chimiques présentes dans l'atmosphère.

🔭 I.3 Source lumineuse ponctuelle, rayon lumineux

Une **source lumineuse ponctuelle** est une source de lumière dont les dimesions sont négligeables devant les distances caractéristiques du problème.

On appelle **rayon lumineux** une ligne selon laquelle se propage la lumière.

Propriétés des rayons lumineux :

- Les rayons lumineux sont indépendants les uns des autres
- Les rayons lumineux se propagent de façon rectilligne uniforme dans les milieux THI

🎇 I.4 Approximation de l'optique géométrique

Approximation de l'optique géométrique :

Les systèmes rencontrés par la lumière lors de sa propagation sont de dimension grande devant la longueur d'onde.

Dans la suite on se place dans cette approximation

TI.5 Lois de Snell-Descartes



🔭 I.5.a Lois de l'optique géométrique

Principe de retour inverse :

La forme d'un rayon lumineux ne dépend pas du sens dans lequel la lumière le parcourt

Loi de Descartes pour la réflexion :

Les rayons incidents et réfléchis sont dans le même plan, et

$$\alpha = i$$

Avec α l'angle réféchi et i d'incidence

Loi de Descartes pour la réfraction :

Les rayons incidents et réfractés sont dans le même plan, et

$$n_r \sin(r) = n_i \sin(i)$$

Avec r l'angle réféchi et i d'incidence, avec n_r, n_i les indices optiques des 2 milieux

TI.5.b Réflexion totale

Si $n_1>n_2$, on dit que le milieu 1 est plus **réfringent** que le milieu 2.

Réflexion totale:

Il existe un angle d'incidence limite $i_{1, \rm lim}=\arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$ tel que si $i_1>i_{1, \rm lim}$ il n'y a plus de rayon réfracté

Preuve:

On part de la loi de Descartes pour la réfraction, $n_1\sin(i)=n_r\sin(r)$ avec r>i et $n_1>n_2$ d'où $\frac{n_1}{n_2}=\frac{\sin(r)}{\sin(i)}>1$ d'où $\sin(r)>\sin(i)$.

Ainsi $\sin(r) = \frac{n_i}{n_r} \sin(i)$ d'où si $i > \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$ on a $\sin(r) > 0$ ce qui est contradictoire.

TI Lentilles minces et miroir plan

TI.1 Vocabulaire

Un **système optique** est un système plus ou moins complexe susceptible de perturber le trajet des rayons lumineux.

On a:

Rayons incidents → Système optique → Rayons émergents

Si des rayons incidents proviennent d'un même point, on parle de **point objet**.

Si des rayons émergents proviennent d'un même point, on parle de **point image**.

On dit que A' est conjugué à A si A' est l'image de A, et on note $A \stackrel{\text{miroir}}{\sim} A'$

Un système qui conjugue à un point objet un point image est dit **stigmatique**. Seul le **miroir plan** l'est parfaitement.

On parle de **système centré** pour un système possédant un axe de symétrie appelé **axe optique** (OA)

On parle d'**aplanétisme** si 2 points objets dans le même plan orthogonal à OA sont conjugués à 2 points image dans un même plan orthogonal à OA (encore le cas du miroir plan)

Un point est **réel** si il existe, et **virtuel** si on le voit dans un instrument d'optique (ou pas du tout)

TI.2 Lentilles minces

On parle de lentille mince car l'épaisseur est petite devant les rayons de courbure.

Conditions de Gauss:

Tous les rayons sont **paraxiaux**, soit peu inclinés et peu éloigné de OA.

Dans ces conditions on a un stigmatisme approché et un applanétisme approché.

On peut aussi se placer dans l'approximation des petits angles, $\alpha\ll 1$ d'où $\tan\alpha=\sin\alpha=\alpha$ et $\cos\alpha=1$

Le **centre optique** est le point d'un système optique où les rayons ne sont pas déviés.

Le **foyer principal image** (F') est l'image conjuguée d'un point objet à l'infini dans la direction de l'axe optique.

Le **foyer principal objet** (F) est l'objet conjugé d'un point image à l'infini dans la direction de l'axe optique.

Distance focale:

On a la distance focale image : $\overline{OF'}=f'$ et on a la distance focale objet : $\overline{OF}=f$

Ces deux grandeurs sont algébriques


On a |f| = |f'|. Une lentille est très convergente/divergente quand |f'| est très petit.

On note la **vergence** d'une lentille $v=\frac{1}{f}$ en dioptrie δ avec $[\delta]=\mathrm{m}^{-1}$

On définit le **grandissement,** $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$ soit la taille de l'image sur la taille de l'objet


TI.2.a Lentille convergente

Une lentille est dite convergente si elle est à bords fins.



TI.2.b Lentille divergente


Une lentille est dite divergente si elle est à bords épais.




R II.3 Constructions

On fera toujours les constructions au crayon à papier, et on respectera les règles suivantes :

- Un rayon incident qui passe par O est non dévié
- Un rayon incident qui passe par F émerge parallèlement à OA
- Un rayon émergent qui passe par F' incide parallèlement à OA
- Deux rayons incidents parallèles entre eux émergent en se croisant en un même point du plan focal image
- Deux rayons émergents parallèles entre eux incident en se croisant en un même point du plan focal objet





🔭 II.4 Relations de conjugaison

Relations de Descartes (centre optique) :

On a:

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

Relations de Newton (foyer):

On a:

$$\overline{F'A'}\times \overline{FA} = -(f')^2$$

$$\gamma = -\frac{\overline{F'A'}}{f'} = -\frac{f}{\overline{FA}}$$

Preuve:

Cette preuve est hors programme théoriquement.



A faire (Si pas la flemme)

\Re II.5 Condition 4f'

Condition 4f':

Pour obtenir une image réelle d'un objet réel avec une lentille convergente,

$$D \geq 4f'$$

Preuve:

On pose $\overline{AA'} = D$ d'où $\overline{OA'} = D - x$ et $\overline{OA} = -x$ (grandeurs algébriques)

On utilie la relation de conjugaison, $\frac{1}{\overline{OA'}}-\frac{1}{\overline{OA}}=\frac{1}{f'}$ d'où $\frac{1}{D-x}+\frac{1}{x}=\frac{1}{f'}$

Ainsi on a $x^2-Dx+f'D$ donc $\Delta=D(D-4f')$, ainsi si $D\geq 4f'$ on a $\Delta\geq 0$ donc $x\geq 0$ donc A' est réel, sinon A' est virtuel (d'où la condition)

TII Appareils optiques

TII.1 Généralités

On parle de diamètre apparent pour l'angle sous lequel on voit un objet.


Grossissement:

On a le grossissement,

$$G = rac{lpha_{
m appareil\ optique}}{lpha_{
m oeil\ nu}}$$

La plus petite séparation angulaire que l'oeil peut distinguer est de 1' (minute d'arc) soit $\frac{1}{60}$ degré.

🔭 III.2 La lunette astronomique



La lunette astronomique est un système optique composé de deux lentilles, une **objectif** et une **oculaire**.

Le foyer principal objet de l'objectif est au foyer principal image de l'oculaire.

Ce dispositif permet d'avoir une image à l'infini d'un objet à l'infini.

Il est détaillé dans les fiches TP.

" III.3 L'oeil

L'oeil est modélisable comme un dispositif optique :

- On l'iris qui joue le role de diaphragme
- Le cristallin qui joue le role de lentille convergente
- La rétine qui joue le role d'écran

On parlera de **puctum proximum** pour la distance minimale à laquelle on peut voir distinctement ($25\,\mathrm{cm}$, et de **punctum remotum** pour la distance maximale à laquelle on peut accomoder (∞)

∮ Électricité

♣ I Introduction à l'électricité

↓ I.1 Généralités

♦ I.1.a Charge électrique

La **charge** est une propriété intrinsigue d'une particule et s'exprime en Coulomb (c) et est de dimension I.T, est algébrique, additive et conservative (un système fermé est de charge fixe).

La charge est portée par les électrons (-e) et les protons (e) avec $e=1.6\times 10^{-19}c$ la **charge** élémentaire (souvent notée q).

∮ I.1.b Courant électrique

Le courant électrique est un déplacement d'ensemble de charges

∮ I.1.c Dipôle, branche, maille, circuit

Un **dipôle** possède 2 pôles, lui permettant d'être traversé par un courant électrique. Une association de dipôles forme un **circuit**.

Un association de dipôles à la suite est appelée association série et forme une branche.

Un association de dipôles bouclant sur elle même est appelée maille.

∮ I.1.d Intensité électrique

L'intensité électrique est un débit de charge noté I, avec $I=\frac{\delta Q}{\mathrm{d}t}$ avec δQ la charge traversant la section pendant $\mathrm{d}t$.

Pour mesurer une intensité on utilise un ampèremètre avec le + sur le mA ou μA et le - sur le COM (en série).

Loi des noeuds:

Dans une maille on a:

$$\sum_{\text{entrants}} I = \sum_{\text{sortants}} I$$

∮ I.2 La tension électrique

La **tension électrique** U est une différence de potentiels en Volts (V) et est additive.

Expression de $U_{ m AB}$:

On a $U_{\mathrm{AB}} = V_A - V_B$ avec V_A et V_B deux potentiels.

Loi des mailles :

Dans une maille, on a:

$$\sum_{\text{tension maille}} \varepsilon_i U_i$$

avec $\varepsilon_i = +1$ si U_i est dans le sens du parcours et $\varepsilon_i = -1$ sinon.

La loi des mailles et la loi des noeuds s'appellent les **lois de Kirchhoff**. Elles sont variables en régime continu et en régime lentement variable.

Pour mesurer une tension on utilise un *voltmètre* avec le + sur la borne Ω et le - sur la borne COM (en dérivation).

∮ I.3 Approximation des régimes quasi stationnaires (ARQS)

Critère d'ARQS:

Si $au\gg \frac{d}{c}$ avec au le temps caractéristique, d la taille du circuit et c la longueur du vide alors on est dans l'approximation.

Si ce critère est vérifié, tous les points du circuit "voient" le changement en direct. Ce critère est tout le temps vérifié en série.

↓ I.4 Résistors

Un **résistor** est une dipôle qui conduit + ou - bien l'électricité.



Une résistance est schématisée ainsi en convention récepteur

Loi d'Ohm:

On a U=RI avec R la résistance en Ohm (Ω) en convention récepteur.

Attention, en convention générateur, on a U=-RI

On dit qu'un résistor est un dipôle passif (en l'absence de I, pas de U) et linéaire (U=f(I)).

On a $R = \frac{l}{\sigma S}$ avec l la longueur, σ la conductivité électrique et S la section.

On considère qu'un fil a une résistance négligeable.

Tension d'un fil:

La tension au bornes d'un fil est nulle.

Le voltmètre ($\approx 10 M\Omega$) est modélisée par un interrupteur ouvert, et l'ampèremètre ($\approx 0.1\Omega$) modélisée par un fil.

Puissance dissipée par un résistor :

On a
$$P=RI^2$$

Preuve:

On a
$$P_{
m reçue}=UI=U_RI_R=RI_RI_R=RI_R^2$$

On a la **masse**, un point d'un circuit de potentiel nul, $V = 0 \, \text{V}$ c'est l'origine des potentiels.

En théorie elle est choisie arbitrairement, mais en pratique elle est imposée par certails appareils reliés à la Terre.

↓ I.5 Associations des résistors



Association série de résistors :

Soit R_1 et R_2 deux résistances en série, on a $R_e = R_1 + R_2$ la résistance équivalente

Preuve:

On a
$$U_1=R_1I$$
 et $U_2=R_2I$ ainsi $U=U_1+U_2=R_1I+R_2I=(R_1+R_2)I$ ainsi $R_e=R_1+R_2$



Association parallèle de résistors :

Soit R_1 et R_2 deux résistances en parallèle, on a $\frac{1}{R_e}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}$ la résistance équivalente

Preuve:

Par loi des mailles,
$$U=U_1=U_2$$
, ainsi $U=R_1I_1=R_2I_2$, d'après la loi des noeuds, $I=I_1+I_2=\frac{U}{R_1}+\frac{U}{R_2}=U\Big(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\Big)$ ainsi $U=\frac{1}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}}I$

↓ I.6 Ponts diviseurs



Pont diviseur tension:

Soit R_1 et R_2 deux résistances en séries, $U=\frac{R_1}{R_1+R_2}I$

Preuve : On a
$$U_1=R_1I$$
 et $U=(R_1+R_2)I$ d'où $\frac{U_1}{U}=\frac{R_1I}{(R_1+R_2)I}$



Pont diviseur courant :

Soit R_1 et R_2 deux résistances en parallèle, $I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I$

On a
$$I_1=\frac{U}{R_1}$$
 et $U=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}I$ d'où $I_1=\frac{R_2}{R_1+R_2}I$


∮ I.7 Générateurs

∮ I.7.a Générateur de tension



Un **générateur de tension** est un dipole qui impose une tension entre ses bornes. La tension imposée par un générateur est aussi appelée sa force électromagnétique (f.e.m)

U est donc indépendante, c'est une dipôle actif.



Un générateur réel est un générateur de Thévenin, on a :

Générateur de Thévenin :

On a $U=U_r+E=E-R_iI$ et $P_{
m fournie}=UI=(E-R_iI)I=EI-R_iI^2$, avec R_i la résistance interne et E la f.e.m

I.7.b Générateurs de courant (HP)



Il existe des **générateurs de courant** qui fixent une intensité dans le circuit.

Il Circuits d'ordre 1

♣ II.1 Le condensateur

∮ II.1.a Généralités

Le **condensateur** est un dipôle linéaire composé de deux armatures séparées par un milieu isolant (*diélectrique*).

$$\dashv\vdash$$

On a ${\cal Q}$ la charge algébrique par l'armature de gauche et $-{\cal Q}$ par celle de droite : le condensateur est globalement neutre.

On a Q=CU avec C la capacité du condensateur en Farad (F)

Intensité aux bornes d'un condensateur :

En convention récepteur, $I = C rac{\mathrm{d} U}{\mathrm{d} t}$

Preuve:

On a
$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}=\frac{\delta Q}{\mathrm{d}t}=I$$
 et $Q=CU$ donc $I=\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}CU}{\mathrm{d}t}=c\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t}$

Énergie stockée dans un condensateur :

En convention récepteur, on a $E=\frac{1}{2}CU^2$

Preuve:

On a
$$P_{\text{reque}} = UI = U \times c \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\frac{1}{2}CU^2}{\mathrm{d}t}$$
 or $P_{\text{reque}} = \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}$ d'où $E = \frac{1}{2}CU^2$

Continuité de U au bornes d'un condensateur :

Aux bornes d'un condensateur U est continue

Preuve:

On suppose U discontinue donc E aussi, ainsi $P=\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}$ diverge donc P_{reque} infinie n'est pas possible

Comportement en régime permanant :

En régime permanent un condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert ($I=0\,\mathrm{A}$)

♣ II.1.b Associations




Association série de condensateurs :

Soit C_1 et C_2 deux condensateurs en parallèle, on a $\frac{1}{C_e}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}$ le condensateur équivalent

On a
$$U=U_1+U_2$$
 avec $i=i_1=i_2$ d'où $i=C_1rac{\mathrm{d} U_1}{\mathrm{d} t}=C_2rac{\mathrm{d} U_2}{\mathrm{d} t}.$

Preuve: On a $U=U_1+U_2$ avec $i=i_1=i_2$ d'où $i=C_1\frac{\mathrm{d}U_1}{\mathrm{d}t}=C_2\frac{\mathrm{d}U_2}{\mathrm{d}t}.$ Ainsi on a $\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}U_1}{\mathrm{d}t}+\frac{\mathrm{d}U_2}{\mathrm{d}t}$ soit $\frac{i}{C_e}=\frac{i}{C_1}+\frac{i}{C_2}$ d'où la relation cherchée.



Association parallèle de condensateurs :

Soit C_1 et C_2 deux condensateurs en série, on a $C_e = C_1 + C_2$ le condensateur équivalent

Preuve:

Loi des noeuds on a $i=i_1+i_2$ d'où on a $i_1=C_1\frac{\mathrm{d} U}{\mathrm{d} t}$ et $i_2=C_2\frac{\mathrm{d} U}{\mathrm{d} t}$ d'où $i=(C_1+C_2)\frac{\mathrm{d} U}{\mathrm{d} t}$

♣ II.2 Charge d'un condensateur

On peut étudier la charge d'un condensateur (ou sa décharge) avec une équation d'ordre 1 dans un circuit RC

Équation différentielle RC:

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{RC}U = A$$

avec $\tau=RC$ le temps caractéristique

♣ II.3 La bobine

∮ II.3.a Généralités

La bobine est un dipôle linéaire composé d'un enroulement de fils sur lui même



On associe à une bobine une **inductance** L en Henry (H), dépendant du nombre de fils et la quantités de spires (tours)

17

Victor Sarrazin

Intensité aux bornes d'une bobine :

En convention récepteur, $U = L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$

Énergie stockée dans une bobine :

En convention récepteur, on a $E=\frac{1}{2}Li^2$

On a
$$P_{
m reçue}=UI=Lrac{{
m d}i}{{
m d}t} imes i=rac{{
m d}rac12Li^2}{{
m d}t}$$
 or $P_{
m reçue}=rac{{
m d}E}{{
m d}t}$ d'où $E=rac12Li^2$

Continuité de i au bornes d'une bobine :

Aux bornes d'une bobine i est continue

Preuve:

On suppose i discontinue donc E aussi, ainsi $P=\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}$ diverge donc P_{reque} infinie n'est pas possible

Comportement en régime permanant :

En régime permanent un condensateur est équivalent à un fil ($U=0\,\mathrm{V}$)


II.3.b Associations



Association série de bobines :

Soit ${\cal L}_1$ et ${\cal L}_2$ deux bobines en série, on a ${\cal L}_e = {\cal L}_1 + {\cal L}_2$ la bobine équivalente

Preuve : On a
$$U=U_1+U_2=L_1\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+L_2\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=(L_1+L_2)\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$



Association parallèle de bobines :

Soit L_1 et L_2 deux bobines en parallèle, on a $\frac{1}{L_e}=\frac{1}{L_1}+\frac{1}{L_2}$ la résistance équivalente

Preuve:

Par loi des mailles, $U=U_1=U_2$, ainsi $U=L_1\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}=L_2\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}.$

D'après la loi des noeuds, $i=i_1+i_2$ d'où $\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}+\frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$ soit $\frac{U}{L}=\frac{U}{L_1}+\frac{U}{L_2}$ d'où la relation recherchée

★ III Circuits d'ordre 2, Oscillateurs

Les oscillateurs sont présentés dans un cas électrique, mais on les retrouve aussi en mécanique ou encore en thermodynamique.

★ III.1 Oscillateur harmonique



On considère un circuit LC, on trouve $LC rac{\mathrm{d}^2 U}{\mathrm{d}t^2} + U = E$ d'où en posant $\omega_0 = rac{1}{LC}$ on retrouve :


Oscillateur harmonique:

On a l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique :

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = B$$

avec ω_0 la **pulsation caractéristique** homogène à un $\,\mathrm{rad}\,\mathrm{s}^{-1}$ et B une constante


La forme générale est $\sup + A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)$, la résolution étant détaillée en annexe III. Elle admet la courbe suivante.



Ainsi l'oscillateur possède un comportement oscillant avec $2\pi f = \omega_0$

★ III.2 Oscillateur amorti

∮ III.2.a Généralités



On considère maintenant un circuit RLC, ainsi on trouve l'équation différentielle suivante $\frac{E}{LC}=\frac{\mathrm{d}^2 U}{\mathrm{d}t^2}+\frac{R}{L}\frac{\mathrm{d} U}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{LC}U$, en posant $\omega_0=\frac{1}{LC}$ et $Q=\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$ on a :

Oscillateur amorti:

On a l'équation différentielle de l'oscillateur armorti :

$$\ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = \omega_0^2B$$

avec ω_0 la **pulsation caractéristique** homogène à un ${\rm rad}\,{\rm s}^{-1}$, Q le **facteur de qualité** adimensionné et B une constante

Si on a beaucoup d'oscillations, Q correspond au nombre de périodes avant armortissement.


Selon la valeur de ${\it Q}$ on a un des trois types d'oscillateurs suivants :

- Si $Q < \frac{1}{2}$, on est en régime apériodique
- Si $Q = \frac{1}{2}$, on est en régime critique
- Si $Q > \frac{1}{2}$, on est en régime pseudo-périodique

★ III.2.b Régime apériodique

Dans le cas apériodique on a $\Delta>0$ d'où $U(t)={
m sp}+Ae^{-\frac{t}{\tau_1}}+Be^{-\frac{t}{\tau_2}}$, la résolution étant détaillée en annexe III.


U s'amortit donc en quelques $\max(au_1, au_2)$.



∮ III.2.c Régime critique

Dans le cas critique, on a $\Delta=0$ d'où $U(t)=\mathrm{sp}+(At+B)e^{-\frac{t}{\tau}}$, la résolution étant détaillée en annexe III.


Le cas critique est très compliqué à réaliser expérimentalement.



∮ III.2.d Régime pseudo-périodique

Dans le cas pseudo-périodique, on a $\Delta < 0$ d'où on a $U(t) = \mathrm{sp} + (A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t))e^{-\frac{t}{\tau}}$ avec ω la **pseudo-pulsation**, la résolution étant détaillée en annexe III.

Ainsi dans ce cas les oscillateurs voient leur amplitude d'oscillations diminuer avec le temps.



On définit le **décrément logarithmique** $\delta=\frac{T}{\tau}$, avec T la **pseudo-période**. Le décrément logarithmique s'obtient en prenant deux valeurs maximales et en faisant $\delta=\ln\left(\frac{v_1}{v_2}\right)$ avec $t_1< t_2$.


La durée du transitoire est de quelques τ .



Attention:

En régime pseudo-périodique il n'est pas possible de déterminer graphiquement τ comme dans les autres régimes.


- ♣ IV Circuits en régime sinusoidal forcé
- **♦** IV.1 Régime transitoire



Le circuit est en régime sinusoïdal forcé si le **générateur basse fréquence** (GBF) délivre une tension sinusoïdale. Ainsi on a l'apparition d'un déphasage aux temps longs, et l'amplitude du GBF n'est pas forcément la même que celle de U.

Ainsi le second terme dans les équations différentielles devient de la forme $A\cos(\omega t)$

♦ IV.2 Vocabulaire des signaux périodiques



On définit:

- La **période** T en s correspondant à l'écart entre deux passages au même point
- La **fréquence** f en Hz correspondant au nombre de périodes en une seconde d'où $f=rac{1}{T}$
- La valeur moyenne $\langle u \rangle = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} u \Big(\widetilde{t} \Big) \, \mathrm{d} \widetilde{t}$
- L'amplitude crête à crête (peak to peak) $\Delta = u_{
 m max} u_{
 m min}$
- La valeur efficace, $u_{ ext{eff}} = \sqrt{\langle u^2
 angle}$

Valeur efficace pour un signal sinusoïdal :

Dans le cas d'un signal de la forme $S_0\cos(\omega t)$, on a $\langle S\rangle=0$ et $S_{\rm eff}=\frac{S_0}{\sqrt{2}}$

Preuve:

En effet en intégrant sur une période, on a $\langle S \rangle = 0$

On a
$$\langle S^2 \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_t^{t+2\pi} \left(S_0 \cos\left(\omega \tilde{t}\right) \right)^2 \mathrm{d} \tilde{t} = \langle S^2 \rangle = \frac{S_0^2}{2\pi} \int_t^{t+2\pi} \frac{1+\cos\left(\omega \tilde{t}\right)}{2} \, \mathrm{d} \tilde{t} = \frac{S_0^2}{2\pi} \frac{2\pi}{2} = \frac{S_0^2}{2} \, \mathrm{d}'$$
 où en passant à la racine, $S_{\mathrm{eff}} = \frac{S_0}{\sqrt{2}}$


♦ IV.3 Déphasage entre signaux

Soit $s_1(t)=s\cos(\omega t+\varphi_1)$ et $s_2(t)=s\cos(\omega t+\varphi_2)$, on définit le **déphasage** de s_2 par rapport à s_1 par $\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1$

Le déphasage est défini modulo 2π

• Si $\varphi_1 \equiv \varphi_2 \, \mathrm{mod} \, 2\pi$ alors les deux signaux sont en **accord de phase**

- Si $\Delta \varphi = \pm \pi$, alors les deux signaux sont en **opposition de phase**
- Si $\Delta \varphi = \pm \frac{\pi}{2}$, alors les deux signaux sont en **quadrature de phase**
- Si $\varphi_2 > \varphi_1$, s_2 est en **avance de phase** sur s_1
- Si $\varphi_2 < \varphi_1$, s_2 est en **retard de phase** sur s_1



Pour mesurer le déphasage, on mesure l'écart de temps entre 2 passages au même endroit et on obtient Δt_1 et Δt_2 , ainsi on doit choisir, en connaissance du système entre 1 et 2, et $|\Delta \varphi| = \frac{\Delta t_i}{T} \times 2\pi \operatorname{mod} 2\pi$

Pour parler d'une représentation complexe en physique on utilise $\underline{s}=a+ib$, et le conjugué de \underline{s} est noté $\underline{s}^*=\overline{\underline{s}}=a-ib$

Attention:



Dans le contexte spécifique de l'électricité et pour éviter des confusions avec l'intensité i, on note j le nombre imaginaire tel que $j^2=-1$ (définition différente des mathématiques)

En posant $u=U_0\cos(\omega t+\varphi)$, on a $\underline{u}=U_0e^{j(\omega t+\varphi)}$ d'où $\underline{u}=U_0e^{j\varphi}e^{j\omega t}$ avec $U=U_0e^{j\varphi}e^{j\omega t}$

De plus on a $\varphi = \arg(U) = \arg(U_0 e^{j\varphi})$

Dériver en complexe revient à multiplier par $j\omega$

∮ IV.5 Impédances complexes

∮ IV.5.a Généralités

Impédance complexe :

En convention récepteur, on définit $\underline{z}=\frac{\underline{u}}{\underline{i}}=\frac{U_0}{I_0}e^{j(\varphi_u-\varphi_i)}$ l'impédance complexe homogène à une résistance

Cas d'une résistance :

Pour une résistance, on a $z_R=R$, d'où $\underline{z}\in\mathbb{R}_+$, on dit que le dipôle est **résistif**

Cas d'une bobine :

Pour une bobine, on a $\underline{z_L}=j\omega L$, d'où $\underline{z}\in i\mathbb{R}$ et $\varphi_u-\varphi_i=\frac{\pi}{2}$, donc u(t) est en quadrature de phase avance par rapport à i(t), on dit que le dipôle est **inductif**.

Preuve:

On a
$$u_L=Lrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$
 d'où $\underline{u_L}=Lj\omega\underline{i}$ d'où $\underline{z_L}=j\omega L$

Cas d'un condensateur :

Pour un condensateur, on a $\underline{z_C}=\frac{1}{j\omega C}$, d'où $\underline{z}\in i\mathbb{R}$ et $\varphi_u-\varphi_i=-\frac{\pi}{2}$, donc u(t) est en quadrature de phase retard par rapport à i(t), on dit que le dipôle est **capacitif**.

Preuve:

On a
$$i=C rac{\mathrm{d} u_C}{\mathrm{d} t}$$
 d'où $\underline{i}=Lj\omega u_C$ d'où $\underline{z}_C=rac{1}{j\omega C}$

On définit aussi l'**admittance complexe** comme étant $\underline{y}=\frac{1}{z}$

♦ IV.5.b Comportement basse et haute tension

Comportement basse fréquence :

En basse fréquence :

- La bobine se comporte comme un fil
- Le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert

Comportement haute fréquence :

En haute fréquence :

- La bobine se comporte comme un interrupteur ouvert
- Le condensateur se comporte comme un fil

♣ IV.6 Lois de l'électricité en RSF

Les lois de l'électricité restant valides dans l'ARQS, elles sont aussi valides si $\omega \ll \frac{2\pi c}{d}$.


Les impédances s'associent en série et en parallèle comme des résistances, et les ponts diviseurs s'appliquent aussi aux impédances.


♣ IV.7 Étude d'un circuit

Pour étudier un circuit :


- On peut établir l'équation différentielle de u, puis passer dans $\mathbb C$ et déterminer u puis U et φ
- On peut utiliser la méthode des impédances complexes (voir ci dessous), valide uniquement en RSF

On considère le circuit suivant, qu'on peut remplacer avec des impédances :





Ainsi en basse et haute fréquence on a :





Par loi des mailles on a $\underline{z_R}=R$ et $\underline{z_C}=\frac{1}{j\omega C}$ d'où le dipole équivalent est $\underline{z}=R+\frac{1}{j\omega C}$

En utilisant un pont diviseur tension on a $\underline{u_C}=\frac{\underline{z_C}}{\underline{z_R}+\underline{z_C}}E=\frac{1}{1+j\omega RC}E$

On remarque qu'on peut retrouver l'équation différentielle, on a $\underline{u}=\frac{1}{1+j\omega RC}\underline{e}$ d'où $\underline{u}+j\omega RC\underline{u}=\underline{e}$ d'où $u+RC\dot{u}=e$

♦ IV.8 Résonnance

Dans un RLC série alimeté par un générateur de tension idéal, on a : $\underline{\underline{I}} = \frac{\underline{U}}{\underline{R}} = \frac{U_0/R}{1+jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega}\right)}$ ($\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{IC}}$ et $Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$)

Si on trace la **réponse en amplitude**, l'amplitude réelle présente un maximum, alors on dit qu'il y a **résonance en intensité**. On définit $\omega_{\rm res}$ la **pulsation de résonnance**, pas toujours égale à ω_0 (notamment dans du 2nd ordre).

On définit ω_c les **pulsations de coupure** tel que $I\left(\frac{\omega_c}{\omega_0}\right)=\frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$

On a $\Delta \omega_c = \left| \omega_{c_1} - \omega_{c_2} \right|$ la largeur de résonance

De plus on a aussi $\frac{\omega_{
m res}}{\Delta\omega_c}$ l'acuité de résonance, plus elle est élevée, plus on a un pic.

On peut tracer la **réponse en phase**, $\varphi=-\arctan\left(Q\left(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega}\right)\right)$, on remarque dans le cas d'un RLC que $\varphi(\omega_{\mathrm{res}})=0$, $|\varphi(\omega_c)|=\frac{\pi}{4}$ et $\omega_{\mathrm{res}}=\omega_0$.

On a résonance en intensité peu importe le facteur de qualité, mais ça n'est pas toujours le cas (notamment en tension ou en vitesse en mécanique)

♦ V Filtrage

Les signaux dans la réalité sont complexes à analyser car souvent superposés à un bruit qu'on cherche à éliminer. Ainsi on réalise un **filtrage**, analogique (ici) ou numérique.

♦ V.1 Spectre d'un signal, décomposition de Fourier

Un signal périodique de période ${\cal T}$ peut se décomposer en une superposition de signaux sinusoïdaux de fréquences multiples.

On a
$$u(t) = E_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} E_n \cos(2\pi n f t + \varphi_n)$$
 (décomposition de Fourier)

On a E_0 la **valeur moyenne** du signal et les $E_k\cos(2\pi kft+\varphi_k)$ sont appelés les **harmoniques**. La première harmonique, $E_1\cos(2\pi ft+\varphi_1)$ est appelée **le fondamental**.

Donner le spectre en amplitude c'est fournir les valeurs des E_n

♦ V.2 Réponse fréquentielle d'un quadripole

Un **quadripôle** est un circuit électrique comportant 2 bornes d'entrée et 2 bornes de sortie. On impose dans ce cours des dipôles linéaires, d'être en sortie ouverte donc l'intensité sortante est nulle.

On a la **réponse fréquentielle**, $e(t) = E\cos(\omega t)$ et on étudie s(t) en régime établi.

Dans un quadripole linéraire, e et s sont liés par une équation différentielle, et e étant sinusoïdale, les impédances sont autorisées dans ce cadre.

Filtre:

Un **filtre** est caractérisé par la **fonction de transfert** complexe $\underline{H} = \frac{s}{e}$

On a $\underline{H} = \frac{\underline{Se^{jur}}}{\underline{Ee^{jur}}} = \frac{\underline{S}}{\underline{E}}$, et \underline{H} est adimensionné.

On a $\underline{H}=rac{P(j\omega)}{Q(j\omega)}$, avec $P,Q\in\mathbb{C}[X]$, et le filtre est de l'**ordre** du degré de Q.

Gain:

Le **gain** du filtre est défini par $|\underline{H}| = \left|\frac{\underline{S}}{\underline{E}}\right| = \frac{\underline{S}}{\underline{E}}$, et la connaissance du gain renseigne sur le rapport des amplitudes de l'entrée et de la sortie.

Déphasage:

On a $arg(\underline{H}) = \varphi_s - \varphi_e$

Preuve:

On a
$$\arg(\underline{H}) = \arg\left(\frac{\underline{S}}{\underline{E}}\right) = \arg\left(\frac{Se^{j\varphi_s}}{Ee^{j\varphi_e}}\right) = \arg\left(e^{j(\varphi_s - \varphi_e)}\right) = \varphi_s - \varphi_e$$

Donc l'argument de \underline{H} nous renseigne sur le déphasage entre la sortie et l'entrée.

♦ V.3 Filtre d'ordre 1

Filtre ordre 1:

Dans un **filtre du premier ordre**, on a
$$\underline{H}=rac{a_0+a_ij\omega}{b_0+b_ij\omega}$$

Pour trouver \underline{H} on peut faire une équation différentielle ou les impédances \mathbb{C} .

On peut ensuite mettre \underline{H} sous forme canonique, ainsi $\underline{H}=\frac{\dots}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}}$ avec ω_0 la **pulsation** caractéristique du filtre.

Pour étudier un filtre :

• On regarde d'abord son comportement BF/HF avec les dipôles équivalents pour les bobines et condensateurs. Si on a $u=\left\{egin{array}{l} 0 & \text{en BF} \\ e & \text{en HF} \end{array}\right.$ on a un **passe-haut** sinon si $u=\left\{egin{array}{l} e & \text{en BF} \\ 0 & \text{en HF} \end{array}\right.$ on a un **passe-bas**.



Attention:

On est en HF si $\omega\gg\omega_0\Longleftrightarrow 2\pi f\gg 2\pi f_0\Longleftrightarrow f\gg f_0$

• On regarde ensuite le gain $|\underline{H}|$ en BF et HF en négligeant $\frac{\omega}{\omega_0}$ ou $\frac{\omega_0}{\omega}$ selon le cas.

Gain en décibel :

On a le **gain en décibel** $G_{\mathrm{dB}} = 20 \log_{10}(\underline{H})$, l'échelle log étant plus adaptée car à chaque facteur \times 10 on a $\pm 20k$

On a la **pulsation de coupure** à $-3\,\mathrm{dB}$ telle que $G_{\,\mathrm{dB}}=-3\,\mathrm{dB}$

La bande passante du filtre à $-3~\mathrm{dB}$ sont les ω tels que $G_{\,\mathrm{dB}}(\omega) \geq G_{\,\mathrm{dB\,max}} - 3~\mathrm{dB}$

On peut retrouver ces valeurs avec $|\underline{H}|$, en effet $|\underline{H}|(\omega_c)=\frac{|\underline{H}|_{\max}}{\sqrt{2}}$

On a la largeur de la bande passante, $\Delta\omega = \max(\omega) - \min(\omega)$ avec ω dans la bande passante.

Dans un filtre du premier ordre, $\omega_c=\omega_0$ et $\Delta\omega=\omega_0$

Туре	Transmittance	Pulsation de coupure	Gain
Passe-bas (ordre 1)	$\frac{1}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}}$	ω_0	$\boxed{\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}}$
Passe-haut (ordre 1)	$\frac{j\frac{\omega}{\omega_0}}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}}$	ω_0	$\boxed{\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}}$

On peut tracer les **diagrammes de Bode** en fonction de $\frac{\omega}{\omega_0}$ pour le gain et le déphasage, et observer un comportement intégrateur ou dérivateur.

On a un comportement intégrateur dans le cas d'un passe-bas et dérivateur dans le cas d'un passe-haut.

♦ V.4 Filtre d'ordre 2

Seul le filtre passe-bande d'ordre 2 est au programme

Transmittance passe-bande:

Dans un **filtre passe-bande d'ordre 2**, on a
$$\underline{H}=\frac{1}{1+jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

On retrouve Q le facteur de qualité.

Comme son nom l'indique, le filtre passe-bande laisse passer une bande de fréquences autour de ω_0 .

Lien pulsation coupure et facteur de qualité : On a $\frac{\omega_0}{\Delta \omega_c} = Q$

On a
$$\frac{\omega_0}{\Delta\omega}=Q$$

Ainsi si ${\cal Q}$ est grand, la bande passante est étroite, et si ${\cal Q}$ est petit, la bande passante est large.

Les résultats suivants sont hors programme mais peuvent être utiles :

Туре	Transmittance	Pulsation de coupure	
Passe-bande (ordre 2)	$\boxed{\frac{1}{1+jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega}\right)}}$	ω_0	
Passe-bas (ordre 2)	$\boxed{\frac{1}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}-\left(\frac{\omega}{Q\omega_0}\right)^2}}$	ω_0	
Passe-haut (ordre 2)	$\boxed{ \frac{-\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}-\left(\frac{\omega}{Q\omega_0}\right)^2}}$	ω_0	
Réjecteur de bande	$\boxed{ \frac{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0} - \left(\frac{\omega}{Q\omega_0}\right)^2}}$	ω_0	



Attention:

On remarquera que la forme canonique a toujours un 1 au dénominateur


4 Ondes

I Introduction aux ondes


I.1 Définition et exemples

Une **onde progressive** est une perturbation du champ qui se propage de proche en proche sans transport global de matière mais avec transport global d'énergie.

Une one est dit transverse si si la perturbation est orthogonale au sens de propagation



Une onde est dite **longitudinale** si cette perturbation est dans le même sens que la direction de propagation



Onde mécanique:

Une onde mécanique est une onde qui a besoin d'un milieu matériel pour se propager


On se limitera à la description de la propagation des ondes dans un milieu illimité, non dispersif et transparent :

- Illimité : On néglige les effets de bord
- Non dispersif : La vitesse ne dépend pas de la longueur d'onde
- Transparent : Pas de perte d'énergie de l'onde vers le milieu

I.2 Célérité, couplage temps/espace

Dans les conditions d'études, une onde unidimensionnelle se propage en se translatant

On a une onde qui se déplace de la manière suivante, en bleu en t_0 et en rouge en $t_1 > t_0$



Forme de l'onde planaire :

Dans le cas d'une onde planaire on a :

$$s(x,t) = F(x \pm vt)$$

avec v la **célérité de l'onde** et F dépendant de la forme de l'onde.

Si l'onde se déplace vers les x croissants on a x-vt et si x se déplace vers les x décroissants on a x+vt

Dans le cas **sphérique isotrope** (onde émise dans toutes les directions), on a $s(d,t)=A(d)\times F(d-vt)$

I.3 Ondes planes progressives harmoniques

Une onde **plane** est une onde 3D mais ne nécessitant qu'une seule dimension pour être décrite un plan P(x,t).

Une onde est dite **harmonique** lorsque $P(x,t) = P_0 \cos(k(x \pm vt))$

Le k est appelé **vecteur d'onde** et est de dimension L^{-1} et $k=\frac{2\pi}{\lambda}$

Relations avec k:

On a
$$T=rac{\lambda}{v}$$
 , $f=rac{v}{\lambda}$ et $\omega=kv$

Une onde harmonique possède une double périodicité : spatiale de longueur d'onde λ et temporelle de périodicité de période T.

Vitesse de phase:

On a $v = \frac{\omega}{k}$, dans notre cas c'est la célérité.

La **surface d'onde** est le lieu des points qui sont dans le même état vibratoire (dans une onde harmonique c'est le lieu des points qui ont la même phase).

4 I.4 Puissance d'une onde

On définit la puissance surfacique moyenne d'une onde, $P_{
m surf}=k\langle s^2
angle$

On définit aussi la **quantité moyenne d'énergie par unité de temps** qui traverse cette surface, $P=\iint_{\rm surface} P_{\rm surf}\,{\rm d}s$

Pour une onde plane se déplaçant vers les x croissants, on a $P_{
m surf}=krac{S_0^2}{2}$

Preuve:

Soit
$$s(x,t)=\cos(\omega t-xt+\varphi)$$
, ainsi $P_{\mathrm{surf}}=k\langle S_0^2\cos^2(...)\rangle=k\frac{S_0^2}{2}$

Dans un volume d'espace, $P_{
m entrante} = P_{
m sortante}$

Preuve:

$$P_{
m entrante}=krac{S_e^2}{2}$$
 et $P_{
m sortante}=krac{S_s^2}{2}$ or $S_e=S_s$ dans ce cours d'où $P_{
m entrante}=P_{
m sortante}$

De même, dans un milieu sphérique isotrope, on a $P_{
m entrante} = P_{
m source} = P_{
m source}$

Preuve:

$$P_{
m entrante}=P_{
m source}$$
 et $P_{
m sortante}=P_{
m surf} imes 4\pi R^2$ et puisqu'il n'y a pas d'absorption et de stockage, $P_{
m entrante}=P_{
m source}=P_{
m source}$

De plus, on a $S=\frac{C}{R}$ avec R le rayon du cercle considéré

I.5 Spectre d'une onde périodique

On considère $s(0,t)=S_0+\sum_{m=1}^{+\infty}S_m\cos(m\omega t+\varphi_m)$ comme dans le cours d'optique

Principe de superposition :

Dans un milieu linéaire, l'onde totale qui résulte de plusieurs ondes est la somme des ondes


De plus on a la **relation de dispersion** entre k_ω et m_ω , $m_\omega = k_m c$

Il Diffraction/Interférences

La **diffraction** et les **interférences** sont deux principes intrinsèques aux ondes qui ne dépendent pas de leur nature.

II.1 Diffraction

La diffraction se fait selon le schéma suivant :



Critère de diffraction :

On a le **critère de diffraction** $\frac{\lambda}{a}$ (addimensionné) :

- Si $a < \frac{\lambda}{2}$ il ne se passe rien
- Si $\lambda \approx a_i$ on a une onde circulaire avec la même pulsation et la même longueur d'onde
- Si $a>\mathrm{qq}\ \lambda$ on a une onde restreinte angulairement
- Si $a \gg \lambda$ l'onde n'est pas diffractée


Si $\lambda \leq a$, l'onde est contrainte dans un secteur angulaire d'un demi angle au sommet θ tel que $\sin(\theta) \approx \frac{\lambda}{a}$

II.2 Interférences

Les interférences résultent d'une superposition de plusieurs ondes selon le principe de superposition.

Les interférences se font selon le schéma suivant :

Les zones noires sont appelées **inteférences destructives** et les zones blanches sont appelées **interférences constructives**.



L'intensité d'une onde est la puissance surfacique.

On a la représentation complexe d'une onde, $s=S\cos(\omega t+\varphi(M))$ d'où $\underline{s}=S\exp^{j(\omega t+\varphi(M))}$

Formule de Fresnel:

On a la **formule des interférences** ou **de Fresnel** en considérant 2 ondes harmoniques de même pulsation :

$$I=I_1+I_2+2\sqrt{I_1I_2}\cos(\varphi_1(M)-\varphi_2(M))$$

Preuve:

$$\begin{array}{l} \text{On a } \underline{s} = \underline{s_1} + \underline{s_2} \text{ d'où } S^2 = |\underline{u}|^2 = \left(\underline{s_1} + \underline{s_2}\right) \left(\underline{s_1}^* + \underline{s_2}^*\right) = \underline{s_1 s_1}^* + \underline{s_2 s_2}^* + \underline{s_1 s_2}^* + \underline{s_1}^* \underline{s_2}^* \\ \text{Et } S_1 e^{j(\omega t - \varphi_1)} S_2 e^{-j(\omega t - \varphi_2)} + S_1 e^{-j(\omega t - \varphi_1)} S_2 e^{j(\omega t - \varphi_2)} = S_1 S_2 \left[e^{j(\varphi_1 - \varphi_2)} + e^{-j(\varphi_1 - \varphi_2)}\right] = 2S_1 S_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) \end{array}$$

D'où
$$S^2 = S_1^2 + S_2^2 + 2S_1S_2\cos(\varphi_1 - \varphi_2)$$

Soit
$$\frac{k}{2}S^2=\frac{k}{2}S_1^2+\frac{k}{2}S_2^2+2\Big(\sqrt{\frac{k}{2}}S_1\Big)\Big(\sqrt{\frac{k}{2}}S_2\Big)\cos(\varphi_1-\varphi_2)$$

Donc on a bien $I=I_1+I_2+2\sqrt{I_1I_2}\cos(\varphi_1-\varphi_2)$

On remarque donc bien que si $I_1=I_2=I_0$, on a $I=2I_0(1+\cos(\Delta\varphi))$

Si les deux ondes sont en phase, on a $\cos(\Delta\varphi)=1$ d'où $I=I_1+I_2+2\sqrt{I_1I_2}$ ou encore $I=I_1+I_2+I_2+I_3$ $4I_0$ sous les hypothèses précédentes. On dit dans ce cas qu'on a des **inteférences** constructives.

Si les deux ondes sont opposition en phase, on a $\cos(\Delta\varphi)=-1$ d'où $I=I_1+I_2-2\sqrt{I_1I_2}$ ou encore I=0 sous les hypothèses précédentes. On dit dans ce cas qu'on a des **inteférences** destructives.

A faire (Voir pour expliciter les expressions des trous d'Young + interfrange)

邶 III La lumière onde

III.1 Généralités

Dans le point de vue ondulatoire, la lumière est une onde se déplaçant à $299\,792\,458\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

La plupart des diélectriques suivent la **loi de Cauchy**, $n(\lambda)=A+\frac{B}{\lambda^2}$, A>0 dépendant du matériau et B dépendant du diélectrique

On parle de **diélectrique dispersent** une dispersion de la lumière avec λ dans le prisme arcen-ciel.

Souvent on fera l'hypothèse que cette dispersion est négligeable.

III.2 Modèle scalaire

La lumière est une onde scalaire (\vec{E}, \vec{B}) (3D) mais on se place en 1D en disant que la lumière est de forme s(x, y, z, t)

Dans le cas d'un milieu homogène et d'une onde plane harmonique avec λ_0 la longueur d'onde dans le vide on a $\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$ et $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{\lambda_0}n$

Le milieu est linéaire, d'ou on a $\omega_{\mathrm{vide}}=\omega_{\mathrm{di\'electrique}}=\omega$ avec $\omega=ck_0=c\frac{2\pi}{\lambda_0}$ dans le vide et $\omega=\frac{c}{n}k=\frac{c}{n}\frac{2\pi}{\lambda}$

Ainsi $\frac{c}{n}\frac{2\pi}{\lambda}=c\frac{2\pi}{\lambda_0}$ d'où $n\lambda=\lambda_0$ soit $\lambda=\frac{\lambda_0}{n}$

Dans un milieu homogène, le **chemin optique** est $L_{\mathrm{AB}} = nx$

Expression générale du chemin optique :

Dans un milieu inhomogène, le chemin optique est $L_{
m AB} = \int_{_A}^{B} n \, {
m d}l$

Retard de phase:


On a le **retard de phase** entre A et B noté $\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0} L_{AB}$

On a
$$\Delta \varphi = {\Delta t \over T} imes 2\pi = {1 \over cT} imes L_{
m AB} = {2\pi \over \lambda_0} L_{
m AB}$$
 car $cT = \lambda_0$

Il est possible de retrouver la nature de l'objet diffractant avec la forme de la figure de diffraction


Pour un objet rectangulaire le caractère diffractant est d'autant plus marqué que le côté est proche de λ

On observe une **tache d'Airy** lorsque l'on fait passer un laser dans une fente




III.4 Interférences

On peut refaire l'expérience des trous de Young en lumière monochromatique :



Fentes d'Young



Trous d'Young

Il est aussi possible de la faire en lumière blanche, on observe que plus on s'éloigne du point central, plus les couleurs disparaissent car aucune longueur d'onde ne sera majoritaire



🔧 I Cinématique du point

🐪 I.1 Généralités

Un **solide indéformable** est un système matériel Σ tel que $\forall M_1, M_2 \in \Sigma$, $||\overline{M_1}\overline{M_2}||$ est constant dans le temps.

Un point matériel est un solide indéformable donc on néglige la taille et les mouvements de rotation sur lui même.

Pour un point il faut 3 infos sur sa position, et pour un solide il faut 3 infos en plus : celles sur sa rotation.

Pour décrire l'état mécanique d'un système il faut connaître 3 vitesses pour un point, et pour un solide il faut en plus connaître 3 vitesse angulaires.

La cinématique est l'étude des mouvements sans se préoccuper des causes.

🐪 I.2 Observateur, repère, référentiel

On a besoin de 3 informations spatiales et 1 information temporelle pour décrire un mouvement.

Un repère est composé d'une origine, de 3 axes et d'une unité de longueur (souvent le mètre).

Le **mètre** est défini par la distance parcourue par la lumière dans le vide en $\frac{1}{200702458}$ s

L'observateur est lui muni d'une unité de temps, souvent la seconde.

La **seconde** est définie par la durée de 919263177 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133.

Référentiel:

Un **référentiel** est un repère d'espace et de temps

On se place dans le contexte de la relativité galiléenne, le temps est absolu et l'espace est absolu (pas vrai en général).

🖔 I.3 Position, vitesse, accélération

Position:

Soit O l'origine et M un point matériel, ainsi **vecteur position** est \overline{OM}


Vitesse:

La **vitesse** est la dérivée de la position par rapport au temps, $ec{v}=rac{\mathrm{d} \overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t}$

Accélération:

L'**accélération** est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, $\vec{a}=rac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=rac{\mathrm{d}^2\overline{OM}}{\mathrm{d}t^2}$

🔧 I.3.a Coordonnées cartésiennes




Coordonnées cartésiennes :

On a:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OM} &= x \vec{e_x} + y \vec{e_y} + z \vec{e_z} \\ \mathbf{d} \overrightarrow{OM} &= \mathbf{d} x \, \vec{e_x} + \mathbf{d} y \, \vec{e_y} + \mathbf{d} z \, \vec{e_z} \\ \vec{v} &= \dot{x} \vec{e_x} + \dot{y} \vec{e_y} + \dot{z} \vec{e_z} \\ \vec{a} &= \ddot{x} \vec{e_x} + \ddot{y} \vec{e_y} + \ddot{z} \vec{e_z} \end{aligned}$$

🔧 I.3.b Coordonnées cylindriques



Coordonnées cylindriques :

On a:

$$\begin{split} \overrightarrow{OM} &= \overrightarrow{Om} + \overrightarrow{mM} = r\vec{e_r} + z\vec{e_z} \\ \\ \mathrm{d}\overrightarrow{OM} &= \mathrm{d}r\,\vec{e_r} + r\,\mathrm{d}\theta\,\vec{e_\theta} + \mathrm{d}z\,\vec{e_z} \\ \\ \vec{v} &= \dot{r}\vec{e_r} + r\dot{\theta}\vec{e_\theta} + \dot{z}\vec{e_z} \\ \\ \vec{a} &= \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\vec{e_r} + \left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right)\vec{e_\theta} + \ddot{z}\vec{e_z} \end{split}$$

On a
$$\vec{e_r} = \cos(\theta)\vec{e_x} + \sin(\theta)\vec{e_y}$$
 d'où $\frac{\mathrm{d}\vec{e_r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\cos(\theta(t))\vec{e_x}}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\sin(\theta(t))\vec{e_y}}{\mathrm{d}t} = -\sin(\theta(t))\dot{\theta}\vec{e_x} + \cos(\theta(t))\dot{\theta}\vec{e_y} = \dot{\theta}\vec{e_\theta}$

D'où
$$\frac{\mathrm{d} \overrightarrow{e_r}}{\mathrm{d} t} = \dot{ heta} \overrightarrow{e_{ heta}}$$
 et $\frac{\mathrm{d} \overrightarrow{e_{ heta}}}{\mathrm{d} t} = -\dot{ heta} \overrightarrow{e_r}$

Ainsi on a
$$\vec{v}=\frac{\mathrm{d} \overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t}=\dot{r}\vec{e_r}+r\dot{\theta}\vec{e_\theta}+\dot{z}\vec{e_z}$$


De plus on a
$$\vec{a}=rac{\mathrm{d}\left(\dot{r}\overrightarrow{e_r}+r\dot{ heta}\overrightarrow{e_{ heta}}\right)+\dot{z}\overrightarrow{e_z}}{\mathrm{d}t}$$

Avec
$$\frac{\mathrm{d}\dot{r}\overrightarrow{e_r}}{\mathrm{d}t} = \ddot{r}\overrightarrow{e_r} + \dot{r}\dot{\theta}\overrightarrow{e_{\theta}}$$
 et $\frac{\mathrm{d}r\dot{\theta}\overrightarrow{e_{\theta}}}{\mathrm{d}t} = \dot{r}\dot{\theta}\overrightarrow{e_{\theta}} + r\ddot{\theta}\overrightarrow{e_{\theta}} - r\dot{\theta}^2\overrightarrow{e_r}$

D'où
$$\vec{a}=\left(\ddot{r}-r\dot{\theta}^2\right)\vec{e_r}+\left(2\dot{r}\dot{\theta}+r\ddot{\theta}\right)\vec{e_\theta}+\ddot{z}\vec{e_z}$$

La composante $r \vec{e_r}$ est la composante radiale et $z \vec{e_z}$ est la composante axiale.

% I.3.c Coordonnées sphériques



On appelle φ la longitude et θ la colatitude

Coordonnées sphériques :

On a:

$$\overrightarrow{OM} = r\vec{e_r} + \theta\vec{e_\theta} + \varphi\vec{e_\varphi}$$

$$\mathrm{d}\overrightarrow{OM} = \mathrm{d}r\,\vec{e_r} + r\,\mathrm{d}\theta\,\vec{e_\theta} + r\sin(\theta)d(\varphi)\vec{e_\varphi}$$

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{e_r} + r\dot{\theta}\vec{e_\theta} + r\sin(\theta)\dot{\varphi}\vec{e_\varphi}$$

La formule de l'accélération n'est pas à connaître

🔧 I.3.d Base de Frenet

On a la base de Frenet pour les abscisses curvilignes.

On considère le cercle osculateur, c'est à dire le cercle qui approxime le mieux la courbe en un point.

Base de Frenet:

Avec $\vec{\tau}$ le vecteur unitaire tangent et \vec{n} le vecteur unitaire normal au cercle osculateur, on a :

$$\vec{a} = \frac{v^2}{r}\vec{n} + \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{\tau}$$

% I.4 Description de quelques mouvements

% I.4.a Mouvement uniforme 1D

On est à vitesse constante, ainsi $\vec{v}=rac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\vec{e_x}$ d'où en intégrant on a $x=\|\vec{v}\|t+x_0$

% I.4.b Mouvement circulaire uniforme

Dans un mouvement circulaire uniforme on a r fixé, donc avec $\vec{v}=\dot{r}\vec{e_r}+r\dot{\theta}\vec{e_\theta}$ d'où $\|\vec{v}\|=r\dot{\theta}$ donc $\theta(t)=\omega t+\theta_0$

🗞 II Dynamique du point

En dynamique on s'intéresse aux causes des mouvements contrairement à la cinématique.

🐪 II.1 Masse, centre de masse, quantité de mouvement

L'inertie est la résistance d'un corps à une variation de son état de mouvement.

La **masse** en physique est une mesure de l'inertie d'un corps, elle s'exprime en kilogramme (kg), est extensive et additive.

Quantité de mouvement :

La **quantité de mouvement** est le produit de la masse par la vitesse, $\vec{P}=m\vec{v}$

La vitesse d'un système de points est la vitesse du centre de masse.

Une **force** décrit une intéraction pour modifier l'état de mouvement (c'est à dire la quantité de mouvement) d'un point matériel. On note $\vec{F}_{a\to b}$ l'action de a sur b. Une force est une grandeur vectorielle, s'exprime en Newton (N), est extensive et additive.

Name of the II.2 Les lois de Newton

🖔 II.2.a 1ère loi de Newton

Un **système** isolé est un système qui n'échange pas de quantité de mouvement avec l'extérieur.

Un **système pseudo-isolé** est un système qui échange de la quantité de mouvement avec l'extérieur mais dont la somme des forces extérieures est nulle (la résultante des forces extérieures est nulle).

Principe d'intertie :

Il existe une classe de référentiels dits d'inertie ou galiléens dans lesquels un système isolé ou pseudo-isolé est à l'équilibre ou en mouvement rectiligne uniforme.

2 référentiels galiléens sont en translation rectiligne uniforme l'un par rapport à l'autre.

On a les référentiels de référence suivants :

- **Héliocentrique** : Le point fixe est le centre de masse du soleil, et les 3 axes pointent vers des étoiles fixes. Il est supposé galiléen.
- **De Copernic** : Le point fixe est le centre de masse du système solaire, et les 3 axes pointent vers des étoiles fixes. Il est supposé galiléen.
- **Géocentrique**: Le point fixe est le centre de la Terre, et les 3 axes pointent vers des étoiles fixes. Il est supposé galiléen sur des $t \ll 1$ an.
- **Terrestre**: Le point fixe est accroché à la surface terrestre et les trois axes sont fixes à la surface terrestre. Il est supposé galiléen sur des $t \ll 1$ j.

🖏 II.2.b 2ème loi de Newton

Principe fondamental de la dynamique (PFD) :

Dans un référentiel galiléen, un point matériel vérifie $\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t} = \sum \vec{F}$, ainsi la résultante des forces est égale à la dérivée de la quantité de mouvement.

A m constante, on a $m\vec{a}=\sum \vec{F}$ et dans un système isolé ou pseudo-isolé, $m\vec{a}=0$

% II.2.c 3ème loi de Newton

Principe des actions réciproques :

On a $\vec{F}_{A
ightarrow B} = - \vec{F}_{B
ightarrow A}$

🖎 II.3 Méthode de résolution des exercices

Pour résoudre un exercice on suit les étapes suivantes :

- 1. On fait un grand schéma avec le répère et la/les base(s)
- 2. On définit le système étudié, le référentiel d'étude et on précise le caractère galiléen.
- 3. On fait un **bilan des actions mécaniques externes** (BAME) et on le fait apparaître sur le schéma
- 4. On fait l'exercice

🐪 II.4 Forces à connaître

% II.4.a Poids

On considère un corps de masse m plongé dans un champ gravitationnel $ec{g}$

Poids:

On a $\vec{P} = m\vec{g}$ le **poids** s'appliquant sur le corps

🐪 II.4.b Poussée d'Archimède

On considère un corps plongé dans un fluide de masse volumique ρ_f et un champ de pesanteur \vec{g}

Poussée d'Archimède:

On a $\vec{\Pi}=-\rho_f V \vec{g}$ avec V le volume déplacé valide si et seulement si le fluide est à l'équilibre en l'absence du corps

Il ne faut pas hésiter à la négliger si $ho_{
m corps} \gg
ho_f$

% II.4.c Réaction d'un support

La réaction du support est une force au contact, avec $\overrightarrow{R_n}$ la composante normale (toujours vers l'extérieur) et $\overrightarrow{R_t}$ la composante tangentielle (Spé), nulle en l'absence de frottements solides.

On n'a pas de formule pour $\overrightarrow{R_n}$

National II.4.d Tension d'un fil inextensible

On a \vec{T} dirigé vers le fil, avec le point d'application au contact système/fil, si le fil n'est pas tendu on a $\vec{T}=0$

On n'a pas de formule pour \vec{T}

On peut retrouver l'équation différentielle d'un pendule avec cette force

🖏 II.4.e Force de rappel élastique (loi de Hooke)

Un ressort applique une force qui s'oppose à la déformation

Force de rappel élastique :

On a $\vec{F}=k(l-l_0)\vec{u}$ avec k la **constante de raideur** du ressort et l_0 sa **longueur à vide**, et \vec{u} est un vecteur unitaire à déterminer avec précision (pour garantir l'opposition à la déformation).

La constante de raideur s'exprime en ${
m N\,m^{-1}}$, plus k est grand plus il est compliqué déformer le ressort.

\$ II.4.f Force de frottement

On a 2 types de frottements

Frottements fluides linéaires:

On a $\overrightarrow{F_f} = -\alpha \overrightarrow{v}$ qui s'opposent à la vitesse

Il existe aussi les frottements quadratiques (HP)

🔧 II.5 Intéractions à connaître

🐪 II.5.a Intéraction gravitationnelle

On considère 2 points massifs

Force d'intéraction gravitationnelle :

On a $ec F=\mathcal G rac{m_1m_2}{d^2}ec u$ avec $\mathcal G=6.7\cdot 10^{-11}~{
m m^3~kg^{-1}~s^{-2}}$ la constante de pesanteur

% II.5.b Intéraction coulombienne

On considère 2 particules chargées

Force d'intéraction coulombienne :

On a $\vec{F}=rac{1}{4\piarepsilon_0}rac{q_1q_2}{d^2}\vec{u}$ avec $arepsilon_0=8.9\cdot 10^{-11}~{
m F~m^{-1}}$ la permitivité diélectrique du vide

% III Énergétique du point

% III.1 Travail et puissance d'une force

Travail élémentaire :

Soit M un point matériel se déplaçant de $\mathrm{d}OM$ en $\mathrm{d}t_i$ on a $\delta W = \vec{F}\cdot\mathrm{d}\overrightarrow{OM}$

Si $\delta W>0$, on dit que \vec{F} est **motrice**, si $\delta W<0$, on dit que \vec{F} est **résistante** et si $\delta W=0$, \vec{F} ne **travaille pas**.

Si A est un état initial et B un état final on a $W_{A \to B} = \int_{\mathrm{chemin}} \delta W$

On note que si \vec{F} est constante on a $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$

On a pour le poids $W_p = -mgh$

Preuve:

On a
$$\delta W = \vec{F} \cdot \mathrm{d} \overrightarrow{OM} = (-mg\vec{e_z}) \cdot \left(\mathrm{d}x \, \vec{e_x} + \mathrm{d}y \, \vec{e_y} \, \mathrm{d}z \, \vec{e_z}\right) = -mg\vec{e_z}$$
 D'où $W = \int_a^b \delta W = -mg(z_b - z_a)$

Puissance d'une force :

On a la puissance d'une force, $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$ d'où $\delta W = P \, \mathrm{d} t$

Preuve:

On a
$$\delta W = \vec{F} \cdot \mathrm{d} \overrightarrow{OM} = \vec{F} \cdot \frac{\mathrm{d} \overrightarrow{OM}}{\mathrm{d} t} \, \mathrm{d} t = P \, \mathrm{d} t$$

🦴 III.2 Théorème de l'énergie cinétique

Énergie cinétique :

On a l'énergie cinétique, $\mathcal{E}_c = \frac{1}{2} m v^2$

Théorème énergie cinétique :

Dans un référentiel galiléen on a :

$$\Delta \mathcal{E}_c = \sum W_{\vec{F}_{\rm ext}}$$

Preuve:

Par PFD on a $m rac{\mathrm{d} ec{v}}{\mathrm{d} t} = \sum ec{F}_{\mathrm{ext}}$ d'où $m rac{\mathrm{d} ec{v}}{\mathrm{d} t} \cdot ec{v} = \sum ec{F}_{\mathrm{ext}} \cdot ec{v}$, ainsi on a $rac{\mathrm{d} (rac{1}{2} m v^2)}{\mathrm{d} t} = \sum P_{\mathrm{ext}}$ donc on a $\mathrm{d} (rac{1}{2} m v^2) = \sum P_{\mathrm{ext}}$ d donc en intégrant $\Delta \mathcal{E}_{\sigma} = \sum W_{ec{F}_{\mathrm{ext}}}$

% III.3 Force conservative, énergie potentielle

Une force est dit conservative si son travail ne dépend pas du chemin parcouru

On a \mathcal{E}_p l'énergie potentielle, et est définie à une constante près.

Énergies potentielles à connaître :

Une force conservative admet une énergie potentielle :

- Pour le poids, $\mathcal{E}_{pp}=mgh$ (appelée **énergie potentielle de pesanteur**)
- Pour le rappel élastique, $\mathcal{E}_p = \frac{k}{2}(l-l_0)^2$
- Pour la gravitation, $\mathcal{E}_p = \mathcal{G} \frac{m_1 m_2}{d}$
- Pour la force coulombienne, $\mathcal{E}_p = \frac{q_1 q_2}{4\pi \varepsilon_0 d}$

Preuve:

On a $\delta W = \vec{F} \cdot \mathrm{d} \overrightarrow{OM} = (k(l-l_0)\vec{u}) \cdot \mathrm{d} \overrightarrow{OM}$

D'où $\vec{u} \cdot (d\overrightarrow{OM}_r + d\overrightarrow{OM}_t) = \vec{u} \cdot \vec{u} dl = dl$

Donc on a $\delta W=-k(l-l_0)\,\mathrm{d} l=-\,\mathrm{d}\left(\frac{k}{2}(l-l_0)^2\right)\,\mathrm{d}'$ où $\mathcal{E}_p=\frac{k}{2}(l-l_0)^2$

Les forces de frottement ne sont pas conservatives.

Relation $\mathrm{d}\mathcal{E}_p$ / δW :

On a $\delta W = \stackrel{{}_{\scriptscriptstyle P}}{-} \mathrm{d} \mathcal{E}_p$

Un système est dit **conservatif** si toutes les forces sont conservatives

Relation $\mathcal{E}_p \mathbf{/} \vec{F}$:

On a $ec{F}=rac{\mathrm{d}\mathcal{E}_p}{\mathrm{d}x}ec{e_x}$

% III.4 Théorème de l'énergie mécanique

Énergie mécanique :

On a l'énergie mécanique, $\mathcal{E}_m = \mathcal{E}_c + \mathcal{E}_p$

Théorème énergie mécanique :

Dans un référentiel galiléen on a :


$$\Delta {\cal E}_m = \sum W_{ec F_{
m ext\ non\ conservatives}}$$

avec \vec{F} les forces non conservatives

Preuve:
$$\begin{aligned} &\text{On a } \Delta \mathcal{E}_c = \sum W_{\vec{F}_{\text{ext non conservatives}}} + \sum W_{\vec{F}_{\text{ext conservatives}}} \\ &\text{Or } W_{\vec{F}_{\text{ext conservative}}} = \int \delta W = \int -\operatorname{d}\!\mathcal{E}_p = -\Delta \mathcal{E}_p \\ &\text{D'où } \Delta \mathcal{E}_c = \sum W_{\vec{F}_{\text{ext non conservatives}}} - \Delta \mathcal{E}_p \text{ donc on a bien } \Delta \mathcal{E}_m = \sum W_{\vec{F}_{\text{ext non conservatives}}} \end{aligned}$$

🐪 III.5 Graphe d'énergie potentielle

On se place dans des systèmes qui évoluent en 1D, on peut tracer la courbe suivante :



Un **point de rebroussement** est un point tel que $\mathcal{E}_p(x)=\mathcal{E}_m$, ainsi $\mathcal{E}_c=0$ d'où v=0, et elle change de signe

Les zones au dessus de la ligne rouge (\mathcal{E}_m) sont dites **innaccessibles** car $\mathcal{E}_p > \mathcal{E}_m$ d'où $\mathcal{E}_c < 0$ ce qui est impossible.

On a un puit de potentiel si on est coincé entre 2 points de rebroussement, ainsi on est dans un **état lié** et x ne tend pas vers ∞

Si on a un seul point de rebroussement, on est en **état libre** et x tend vers ∞

On dit que x_e est une **position d'équilibre** si $\frac{\mathrm{d}\mathcal{E}_p}{\mathrm{d}x}(x_e)=0$ et elle est **stable** si après une petite perturbation une force tend à la ramener à sa position d'équlibre (ou que la courbe est concave)

On a un **potentiel attractif** si $\frac{\mathrm{d}^2\mathcal{E}_p}{\mathrm{d}x^2}>0$ et **répulsif** si $\frac{\mathrm{d}^2\mathcal{E}_p}{\mathrm{d}x^2}<0$

🔧 IV Loi du moment cinématique

IV.1 Approche vectorielle

Moment cinétique :

Soit un point matériel de masse m avec une vitesse \vec{v} en M, on a le **moment cinétique** :

$$\overrightarrow{L_A} = \overrightarrow{AM} \wedge m \overrightarrow{v}$$

Dans le cas d'un mouvement circulaire, on a $\overrightarrow{L_A} = mr^2\dot{\theta} \vec{e_z}$

Preuve:

On a
$$\overrightarrow{AM}=r\vec{e_r}$$
 et $\vec{v}=\dot{r}\vec{e_r}+r\dot{\theta}\vec{e_\theta}$
Ainsi on a $\overrightarrow{L_A}=r\vec{e_r}\wedge mr\dot{\theta}\vec{e_\theta}=mr^2\dot{\theta}\vec{e_z}$

Le moment cinétique est extensif et additif, de plus $\left[\overrightarrow{L_A}\right]=\mathrm{m}^2~\mathrm{kg}~\mathrm{s}^{-1}$

On a ainsi $\overrightarrow{L_A} \perp \overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{L_A} \perp \overrightarrow{v}$ d'où $\overrightarrow{L_A} = 0$ si \overrightarrow{AM} et \overrightarrow{v} sont colinéaires.

Moment d'une force :

Le **moment d'une force** \vec{F} en C sur A est :

$$\overrightarrow{M_A} = \overrightarrow{AC} \wedge \overrightarrow{F}$$

Le moment d'une force modélise la capacité de \vec{F} à mettre en relation autour de A, et on a $[A]=\operatorname{Nm}$

Théorème du moment cinétique :

Dans un référentiel galiléen avec A fixe dans le référentiel d'étude, on a $\frac{\mathrm{d}\overline{L_A}}{\mathrm{d}t} = \sum \overline{M_A}(\vec{F}_{\mathrm{ext}})$

Preuve:

On a
$$\frac{\mathrm{d} \overrightarrow{L_A}}{\mathrm{d} t} = \frac{\mathrm{d} \overrightarrow{L_O}}{\mathrm{d} t} = \frac{\mathrm{d} \left(\overrightarrow{OM} \wedge m \overrightarrow{v} \right)}{\mathrm{d} t} = \frac{\mathrm{d} \overrightarrow{OM}}{\mathrm{d} t} \wedge m \overrightarrow{v} + \overrightarrow{OM} \wedge m \frac{\mathrm{d} \overrightarrow{v}}{\mathrm{d} t}$$

Donc $\frac{\mathrm{d} \overrightarrow{OM}}{\mathrm{d} t} \wedge m \overrightarrow{v} = \overrightarrow{v} \wedge m \overrightarrow{v} = 0$ et $\overrightarrow{OM} \wedge \frac{\mathrm{d} (m \overrightarrow{v})}{\mathrm{d} t} = \overrightarrow{OM} \wedge \sum \overrightarrow{F}_{\mathrm{ext}}$

D'où $\frac{\mathrm{d} \overrightarrow{L_A}}{\mathrm{d} t} = \overrightarrow{OM} \wedge \sum \overrightarrow{F}_{\mathrm{ext}} = \sum \overrightarrow{M_O} \left(\overrightarrow{F}_{\mathrm{ext}} \right)$

N.2 Approche scalaire

Notons $A_u = (A, \vec{u})$ un axe orienté avec \vec{u} un vecteur unitaire.

Moment cinétique par rapport à ${\cal A}_u$:

On a le moment cinétique par rapport à ${\cal A}_u$:

$$L_{A_u} = \overrightarrow{L_A} \cdot \vec{u}$$


Moment d'une force par rapport à ${\cal A}_u$:

On a le moment d'une force par rapport à ${\cal A}_u$:

$$M_{A_u} = \overrightarrow{M_A} \cdot \overrightarrow{u}$$

Ainsi $M_{A_u}(\vec{F})$ ne dépend que de la composante de \vec{F} dans le plan perpendiculaire à A_u , d'où la distance d sur le schéma.

On appelle **bras de levier** la distance entre A et la droite d'action de \vec{F}



Moment de force par bras de levier :

On a $M_{A_u}(\vec{F})=\pm \|\vec{F}\| imes {
m bras \ de \ levier}$, avec un + si la force entraine une rotation dans le sens, et un - sinon.

Ainsi si la droite d'action passe par A, le bras de levier est nul donc il n'y a pas de mouvement.

Théorème du moment cinétique du moment scalaire :

Dans un référentiel galiléen avec A fixe dans le référentiel d'étude, on a

$$\frac{\mathrm{d}L_{A_u}}{\mathrm{d}t} = \sum M_{A_u} (\vec{F}_{\mathrm{ext}})$$

Preuve:

Immédiat par produit scalaire

🖔 V Mouvement dans un champ de force newtonien

Une force centrale est une force qui pointe vers/depuis un point fixe du référentiel d'étude.

🖴 V.1 Statuer sur le caractère central

On considère un astéroïde (a) de masse m et un astre (A) de masse M, par principe des actions réciproques, on a $\|\vec{F}_{a \to A}\| = \|\vec{F}_{A \to a}\|$

Pour savoir qui impose une force centrale sur qui, on regarde le rapport $\frac{m}{M}$

V.2 Propriétés de mouvement dans un champ de force centrale

Conservation de $\overrightarrow{L_0}(M)$:

Dans le cas des forces centrales, $\overrightarrow{L_0}(M)$ se conserve.

Preuve:

En effet, on a d'après le TMC, $\frac{\mathrm{d}\overline{L_0}}{\mathrm{d}t} = \sum_{\sigma} \overrightarrow{M_O} \overrightarrow{F}_{\mathrm{ext}} = \overrightarrow{M_O} (\overrightarrow{F}) = \overrightarrow{OM} \wedge \overrightarrow{F}$.

Or \overrightarrow{OM} et \vec{F} sont colinéaires d'où $\frac{\mathrm{d} \overline{L_0}}{\mathrm{d} t} = 0$ donc $\overrightarrow{L_0}$ se conserve

Une première conséquence de ce résultat est que M évolue dans le plan orthogonal à $\overrightarrow{L_O}$

Preuve:

On a
$$P\perp\overrightarrow{L_O}$$
 et $O\in P$ ainsi on a $\overrightarrow{L_O}(M)=\overrightarrow{OM}\wedge m\overrightarrow{v}$ On a $\overrightarrow{OM}\perp\overrightarrow{L_O}$ d'où $M\in P$

Une autre conséquence est la **loi des aires**, l'aire balayée pendant \overrightarrow{OM} est proportionnelle à Δt

Preuve:

On a $\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}$ l'aire balayée par unité de temps avec une vitresse oréolaire.

On a
$$\overline{M(t)M(t+\mathrm{d}t)}=\mathrm{d}\overline{OM}=\frac{\mathrm{d}\overline{OM}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t=\vec{v}\,\mathrm{d}t$$

On a
$$A = \left\|\overrightarrow{OM} \wedge \overrightarrow{v} \, \mathrm{d}t \right\| \, \mathrm{d'où} \, \frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2} \frac{\left\|\overrightarrow{L_O}(M)\right\|}{m} \, \mathrm{donc} \, \mathrm{c'est} \, \mathrm{constant}$$

Constante des aires :

Pour réduire la dimension du problème on pose $\mathcal{C}=\frac{L_{Oz}}{m}=r^2\dot{\theta}$ la **constante des aires.**

Le satellite ne change pas de sens de rotation

Preuve:


En effet on a
$$\overrightarrow{L_O}(M)=mr^2\dot{\theta}\vec{e_{zI}}$$
 avec $r^2>0$, $m>0$ d'où $\dot{\theta}>0$

V.3 Approche énergétique, cas d'une force conservatrice

On a $\mathcal{C}>0$ et $\dot{\theta}>0$, de plus le système est conservatif d'où la conservation de \mathcal{E}_m

On a
$$\mathcal{E}_m=rac{1}{2}m\dot{r}^2+rac{1}{2}mrac{\mathcal{C}^2}{r^2}-\mathcal{G}rac{Mm}{r}$$
 avec $\mathcal{E}_p=rac{1}{2}mrac{\mathcal{C}^2}{r^2}-\mathcal{G}rac{Mm}{r}$

D'où on a:



Ainsi selon le rayon du satellite on a une trajectioire libre ou liée.

Lorsque l'astéroide est au plus proche de l'astre (ou au plus loin) on a $\dot{r}=0$

On parle de **périastre** quand il est au plus proche de l'astre, **périhélie** quand il est au plus près du Soleil, et **périgée** quand il est plus proche de la Terre

De même on parle de **apoastre** quand il est au plus loin de l'astre, **aphélie** quand il est au plus loin du Soleil, et **apogée** quand il est plus loin de la Terre

% V.4 Lois de Kepler

3 lois de Kepler:

Kepler a énoncé les trois lois suivantes :


- 1. Les planètes du **système solaire** décrivent des **orbites elliptiques** dont le soleil occupe l'un des foyers
- 2. Loi des aires (voir plus tôt)
- 3. Loi des périodes, le rapport $\frac{T^2}{a^3}$ est indépendant de la planète considérée dans le système solaire, avec a le demi-axe de l'ellipse



🖴 V.5 Jour solaire vs jour sidéral

Un **jour solaire** est un intervalle de temps entre 2 passage au zénith du Soleil, on a $T_s=24\,\mathrm{h}=86\,400\,\mathrm{s}$

Un **jour sidéral** est la durée pour que la Terre fasse un tour complet dans le référentiel géocentrique.




On a
$$\alpha = \frac{2\pi}{365.25 \text{ jours}}$$

% VI Mécanique du solide

% VI.1 Généralités

Le **référentiel propre** (\mathcal{R}_p) est le référentiel dans lequel le solide est immobile



Ainsi on a 2 repères : le référentiel d'étude (\mathcal{R}) et le référentiel lié (ou propre) Le repère propre n'est à priori pas galiléen

VI.2 Mouvements de translation

🖴 VI.2.a Aspect cinématique

Solide en translation:

Un solide est dit en translation dans \mathcal{R} si les axes du repère lié sont d'orientation fixe dans \mathcal{R}

Une conséquence est que \vec{u}_{e_x} et \vec{u}_{e_y} n'ont pas de dépendance temporelle, et qu'on n'a pas besoin d'angle pour décrire le mouvement : la dynamique du point s'applique

Rapport $\overrightarrow{M_1M_2}$:

Pour tout $M_1, M_2 \in \Sigma^2$, le rapport $\overrightarrow{M_1 M_2}$ est constant

Notons
$$\overrightarrow{M_1 M_2} = x \vec{u}_{e_x} + y \vec{u}_{e_y} + z \vec{u}_{e_z}$$

Vitesse dans $\mathcal R$:

Tous les points du solide ont la même vitesse dans ${\mathcal R}$

Preuve:

$$\mathsf{Et}\,\tfrac{\mathrm{d}\overline{M_1}\overline{M_2}}{\mathrm{d}t} = -\tfrac{\mathrm{d}\overline{OM_1}}{\mathrm{d}t} + \tfrac{\mathrm{d}\overline{OM_2}}{\mathrm{d}t} = -\vec{v_1} + \vec{v_2}\,\mathsf{d'où}\,\vec{v_1} = \vec{v_2}$$

% VI.2.b Grandeurs cinétiques

Barycentre:

On a G le **barycentre** du solide tel que :

$$m_{\mathrm{tot}}\overrightarrow{OG} = \iiint_{M \in \, \mathrm{solide}} \overrightarrow{OM} \, \mathrm{d}m$$

Grandeurs cinétiques :

On a dans le cas d'un solide en translation :

•
$$\vec{p} = m_{\rm tot} \vec{v}$$

$$\begin{split} \bullet & \ \vec{p} = m_{\rm tot} \vec{v} \\ \bullet & \ \overrightarrow{L_O} = \overrightarrow{OG} \wedge m_{\rm tot} \vec{v} \\ \bullet & \ \mathcal{E}_c = \frac{1}{2} m_{\rm tot} v^2 \end{split}$$

•
$$\mathcal{E}_c = \frac{1}{2} m_{\text{tot}} v^2$$

Preuve:

Ces démonstrations sont non exigibles, on les rappelle car elles permettent de se remémorer les formules

• On a
$$\vec{p}=\iiint \mathrm{d}\vec{p}(M)=\iiint \mathrm{d}m\,\vec{v}(M) \underset{\vec{v} \text{ est}}{=} \vec{v} \iiint \mathrm{d}m=m_{\mathrm{tot}}\vec{v}$$

$$\bullet \ \, \text{On a } \overline{L_O} = \iiint \mathrm{d} \overline{L_O}(M) = \iiint \overline{OM} \wedge \mathrm{d} m \, \vec{v}(M) \underset{\vec{v} \text{ cst}}{=} = \left[\iiint \overline{OM} \, \mathrm{d} m \right] \wedge \vec{v} \underset{\mathrm{barycentre}}{=} \overline{OG} \wedge m_{\mathrm{tot}} \vec{v}(M) \right] = 0$$

• On a
$$\mathcal{E}_c=\iiint \mathrm{d}\mathcal{E}_c(M)=v^2\iiint \frac{1}{2}\,\mathrm{d}m=\frac{1}{2}m_{\mathrm{tot}}v^2$$

🖴 VI.2.c Loi de la quantité de mouvement

Une loi importante n'est pas mise en défaut par un solide en translation

Loi de la quantité de mouvement :

Dans un référentiel galiléen, pour un solide soumis à des forces extérieures à m fixée on a $\frac{\mathrm{d} \vec{p}_{\mathrm{ext}}}{\mathrm{d} t} = \sum \vec{F}_{\mathrm{ext}}$ d'où :

$$m rac{\mathrm{d} ec{v}}{\mathrm{d} t} = \sum ec{F}_{\mathrm{ext}}$$

🖴 VI.3 Mouvement de rotation par rapport à un axe fixe

🔧 VI.3.a Aspect cinématique

Solide en rotation par rapport à un axe fixe :

Un solide est dit en rotation par rapport à un axe fixe si il existe un axe (Δ) fixe dans le référentiel d'étude et le référentiel propre

Distribution des vitesses :

Dans un solide en rotation la vitesse varie linéairement avec la distance au projeté de l'axe de rotation

Preuve:

On repère le point M en coordonnées cylindriques, avec ω sa vitesse de rotation, et H son projeté sur l'axe.

On a
$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HM} = z\vec{e_z} + r\vec{e_r}$$
 (\overrightarrow{OH} étant sur $\vec{e_z}$ et \overrightarrow{HM} sur $\vec{e_r}$ à une distance r fixée) et $\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t} = \dot{z}\vec{e_z} + \dot{r}\dot{\vec{e_r}} + r\dot{\theta}\vec{e_\theta}$

D'où
$$\vec{v} = r\omega\vec{e_{\theta}}$$



Attention:

La loi de quantité de mouvement n'a plus de sens ici, $rac{\mathrm{d}ec{p}}{\mathrm{d}t}=\sumec{F}_{\mathrm{ext}}
Rightarrow mrac{\mathrm{d}ec{v}}{\mathrm{d}t}=\sumec{F}_{\mathrm{ext}}$

Il ne faut aussi pas confondre mouvement circulaire, rotation et translation circulaire

Dans l'exemple d'une grande roue, les cabines sont en **translation circulaire**, tandis que la roue est en **rotation** autour d'une axe fixe

∜ VI.3.b Moment d'inertie

Moment cinétique d'un solide en rotation :

Soit Δ un axe fixe orienté par $\vec{e_z}$, on a le **moment cinétique** $L_\Delta=J_\Delta\omega$ avec J_Δ le moment d'inertie

Moment d'inertie:

Soit Δ un axe fixe orienté par $ec{e_z}$, on a le **moment d'inertie** $J_\Delta = \iiint r^2 \, \mathrm{d} m$ en $\mathrm{m}^2 \, \mathrm{kg}$

Le moment d'inertie est additif et quantifie l'inertie à la mise en rotation

On a les moments d'inertie suivants :

Forme	J_{Δ}
Tige	$rac{1}{3}mr^2$
Cerceau	mr^2
Disque homogène (HP)	$\frac{1}{2}mr^2$
Boule homogène (HP)	$rac{2}{5}mr^2$
Coquille (HP)	$\frac{2}{3}mr^2$

On note μ la **masse linéique**, on a $J_\Delta=\int_0^r r^2\mu\,\mathrm{d}r=\mu\int_0^r r^2\,\mathrm{d}r=\mu\frac{r^3}{3}$

Or dans le cas d'une tige **homogène** on a $\mu = \frac{m}{r}$ d'où $J_{\Delta} = m\frac{r^2}{3}$

Énergie cinétique :

Dans le cas d'un solide en rotation, on a $\mathcal{E}_c = \frac{1}{2}J_\Delta\dot{\theta}^2$

On a
$$\mathrm{d}\mathcal{E}_c=\frac{1}{2}\,\mathrm{d}m\,v^2(M)=\frac{1}{2}\,\mathrm{d}m\,r^2\omega^2$$

D'où
$$\mathcal{E}_c = \iiint \mathrm{d}\mathcal{E}_c = \iiint \frac{1}{2}\,\mathrm{d}m\,r^2\omega^2 = \frac{1}{2}(\iiint \mathrm{d}m\,r^2)\omega^2 = \frac{1}{2}J_\Delta\omega^2$$

🖴 VI.3.c Actions mécanique et condition d'équilibre

Une action mécanique est une contrainte appliquée par un système, c'est à dire les forces, les moments de force et les couples

Un couple est constitué de deux forces de même module, de sens opposé et de droites d'action non confondues

Un couple ne modifie pas la quantité de mouvement

Preuve : On a
$$\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = \overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} = 0$$

Moment d'un couple :

Un couple crée un moment noté $\vec{\Gamma}$ avec $\vec{\Gamma}=\pm F d\vec{e_z}$ avec d la distance entre les droites d'action

A noter que $\vec{\Gamma}$ est aussi appelé couple et s'exprime en N m

Condition d'équilibre d'un solide :

Le solide est à l'équilibre si $\sum \vec{F}_{
m ext} = 0$ (translation solide) et $\sum \overrightarrow{M_O} (\vec{F}_{
m ext}) = 0$ (rotation)

🦴 VI.3.d Théorème du moment cinétique pour un solide

Théorème du moment cinétique pour un solide :

Soit Δ un axe fixe, ainsi on a avec $\vec{F}_{\rm ext}$ les forces extérieures connues et $\vec{\Gamma}_{\rm ext}$ les couples qui ne sont pas des moments des forces extérieures :

$$J_\Delta \ddot{\theta} = \sum M_\Delta \left(\vec{F}_{\rm ext} \right) + \sum \Gamma_{\rm ext}$$

Preuve:

Par le TMC on a $\frac{\mathrm{d}L_{\Delta}}{\mathrm{d}t}=\sum M_{\Delta}\left(\vec{F}_{\mathrm{ext}}\right)$ avec $\frac{\mathrm{d}L_{\Delta}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}J_{\Delta}\dot{\theta}}{\mathrm{d}t}=J_{\Delta}\ddot{\theta}$ ce qui conclut en séparant les termes selon leur connaissance ou non

VI.4 Énergétique du solide

Dans un solide indéformable il n'y a pas de travail interne



Attention:

Cette affirmation entre en défaut lorsque l'on travaille avec un solide articulé

Théorème de la puissance cinétique pour un solide en rotation :

On a $P=M_{\Delta}ig(ec{F}ig)\dot{ heta}$ d'où on a :

$$\frac{\mathrm{d}\mathcal{E}_c}{\mathrm{d}t} = \sum P_{\mathrm{ext}} = \sum M_{\Delta} \left(\overrightarrow{F_{\mathrm{ext}}} \right) \dot{\theta}$$

Preuve:

On part du TMC solide, on a $rac{{
m d} J_\Delta \dot{ heta}}{{
m d} t} = \sum M_\Delta \left(\vec{F}_{
m ext}
ight)$ d'où en multipliant par $\dot{ heta}$, on a $rac{{
m d} rac{1}{2} J_\Delta \dot{ heta}^2}{{
m d} t} =$

Il est toujours possible d'utiliser les théorèmes d'énergétique de la dynamique du point mais il faut faire attention au domaine d'application



♦ I Introduction à la thermodynamique

▲ I.1 Généralités

On a $\mathcal{N}_A = 6.02 \times 10^{23} \, \mathrm{mol^{-1}}$ la constante d'Avogadro

Les 3 états de la matière :

- Solide: Particules assez ordonnées, proches et peu mobiles (incompressible et indéformable)
- **Liquide** : Particules très désordonnées, proches et très mobiles (incompressible et déformable)
- Gaz : Particules très désordonnées, éloignées et très mobiles (compressible et déformable)

On parle d'un **fluide** pour un gaz ou un liquide et d'une **phase condensée** pour un liquide ou un solide.

▲ I.2 Variables d'état

Une **variable d'état** est une grandeur permettant de décrire l'équilibre thermodynamique d'un système.

Une grandeur est dite **extensive** si elle dépend de la taille du système (volume par ex) et **intensive** si ce n'est pas le cas (pression par ex), à noter que le produit de 2 grandeurs extensives donne une grandeur intensive.

La **pression** est une variable d'état en Pascal (Pa) avec $1 bar = 10^5 Pa$, est intensive et est causée par des chocs particulaires sur la paroi

Force de pression:

On a $\vec{F} = PS\vec{u}$ avec \vec{u} orienté vers l'extérieur de fluide dans le cas d'une paroi plane

Si on a une paroi non plane on a $\vec{F}=\int PdS\vec{u}$ avec $\vec{F}=PS\vec{u}$ si la pression est uniforme

▲ I.2.b Température

La température s'exprime en Kelvin (K), avec T>0 K et 0 °C =273.15 K, est intensive et provient d'une agitation moléculaire.

On a $E_c=rac{3}{2}k_BT$ l'énergie thermique moléculaire avec $k_B=rac{R}{\mathcal{N}_A}$ la constante de Boltzmann.

♦ I.3 Équilibre thermodynamique

On atteint un état d'équilibre thermodynamique quand les propriétés macroscopiques du système n'évoluent plus, ainsi on a :

- Équilibre mécanique avec l'extérieur
- Équilibre thermique
- Équilibre radiatif
- Équilibre chimique

A l'équilibre thermodynamique un système voit ses variables d'état liées par une relation d'état

I.4 Modèle des gaz parfaits

Gaz parfait:

On parle d'un gaz parfait pour un gaz composé de particules ponctuelles sans intéraction entre elles.

Équation des gaz parfaits :

On a à l'équilibre thermodynamique : PV = nRT avec $R = 8.31 \, \mathrm{J \, K^{-1} \, mol^{-1}}$ la constante des gaz parfaits.

Si quelqu'un voulait la démo de l'équation des gaz parfaits j'ai pas envie désolé :)

II Premier principe

■ II.1 Énergie interne, capacité thermique à volume constant

On note U l'**énergie interne** d'un système thermique, c'est une fonction d'état additive et extensive s'exprimant en Joule.

1ère loi de Joule:

Dans le cas d'un gaz parfait, $U = A \times T$ avec A une constante

A noter qu'il y a énormément d'énergie stockée de manière interne.

On défini la **capacité thermique** à volume fixé par $C_v=\frac{\partial U}{\partial T}\Big|_V$ et dans le cas d'un GP on a $C_v = rac{\mathrm{d} U}{\mathrm{d} T}$, et est additive, extensif et s'exprime en $\,\mathrm{J}\,\mathrm{K}^{-1}$

Expression de
$$\Delta U$$
 : On a $\Delta U = \int_{T_i}^{T_f} C_v dT = C_v \Delta T$

II.2 Premier principe

Premier principe:

Dans un système fermé évoluant entre des états d'équilibre on a $\Delta \left(E_{m_{
m moore}} + U
ight) = W + 1$ Q d'où dans la plupart des cas :

$$\Delta U = W + Q$$

Dans le cas infinitésimal on a $dU = \delta W + \delta Q$

Avec W le travail reçu par le système (W>0 si récepteur et moteur sinon) et Q le transfert thermique (Q > 0 reçoit et fournit sinon).

Il faut bien penser à définir le système pour utiliser le premier principe

▲ II.3 Types de transformations

- Adiabatique : Sans transfert thermique (Q=0)
- Monobare : Au contact d'un système qui fixe la pression
- Monotherme : Au contact d'un système de température fixée (un thermostat)
- Quasi statiques : État d'équilibre au cours de toute la transformation
- Système Calorifugé : Limite les échanges de chaleur
- Isochore: V constantIsotherme: T constant
- **Isobare** : *P* constant

On a 3 types de transfert thermiques :

- Convection
- Conduction
- Rayonnement

Travail des forces de pression :

On a
$$\delta W = -P_{\mathrm{ext}} dV$$
 donc $W = \int -P_{\mathrm{ext}} dV$

Preuve:

On a
$$\overrightarrow{F_p}=-P_{\mathrm{ext}}S\overrightarrow{e_x}$$
 d'où on a $\delta W=\overrightarrow{F_p}\cdot dx\overrightarrow{e_x}=-P_{\mathrm{ext}}Sdx=-P_{\mathrm{ext}}dV$

▲ II.4.a Cas isochore

On a
$$dV = 0$$
 d'où $W = 0$

On a
$$\Delta U = 0$$
 d'où $W = -Q$

On a $P_{\rm ext}=P$ car on a toujours un état d'équilibre, d'où :

- Isobare : On a $W=-P\Delta V$
- Isotherme : On a $W = -nRT \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$

Preuve:

En effet
$$W=\int -P_{\rm ext}dV=\int -PdV=\int -nRT\frac{dV}{V}=-nRT\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

▲ II.5 Diagramme de Watt

On peut représenter l'évolution sur un graphe (V,P), ainsi le travail correspond à l'aire sous le chemin parcouru.

Si un cycle est parcouru dans le sens trigonométrique, on a un récepteur et si il est parcouru dans le sens horaire on a un moteur

On a l'**enthalpie** une fonction d'état additive et extensive telle que H=U+PV

2e loi de Joule:

Dans le cas d'un gaz parfait, $H = A \times T$ avec A une constante

Ainsi on a le second principe:

Premier principe monobare:

Dans un système fermé évoluant entre des états d'équilibre avec une transformation monobare on a $\Deltaig(E_{m_{ ext{macro}}}+Hig)=W_u+Q$ d'où dans la plupart des cas :

$$\Delta H = W_u + Q$$

Preuve:

On a $\Delta \left(E_{m_{\rm macro}}+U\right)=W_u+W_{\rm pression}+Q$ or $W_{\rm pression}=-\Delta(PV)=0$, ainsi on a la propriété recherchée

Avec W_u la puissance utile des autres forces (souvent nulles d'où $\Delta H = Q$ dans certains cas) On définit la capacité thermique à pression fixée par $C_p=\frac{\partial H}{\partial T}\big|_P$ et $C_p=\frac{\mathrm{d} H}{\mathrm{d} T}$ dans le cas d'un GP.

Expression de
$$\Delta H$$
 : On a $\Delta H = \int_{T_i}^{T_f} C_p dT = C_p \Delta T$

Dans le cas des phases condensées on a $PV \ll U$ d'où U = H ainsi $C_p = C_v = C$

Relation de Mayer:

Dans le cas d'un gaz parfait on a $C_p = C_v + nR$

On a
$$\Delta U+\Delta(PV)=C_v\Delta T+nR\Delta T$$
 d'où $C_p\Delta T=C_v\Delta T+nR\Delta T$ ce qui conclut

On pose
$$\gamma = \frac{C_p}{C_v}$$

Expression de C_v et C_p :

Dans le cas d'un gaz parfait on a
$$C_v=rac{nR}{\gamma-1}$$
 et $C_p=rac{\gamma nR}{\gamma-1}$

Preuve:

On a
$$C_p=\gamma C_v=C_v+nR$$
 d'où $C_v(\gamma-1)=nR$ ainsi $C_v=\frac{nR}{\gamma-1}$ et $C_p=\frac{nR}{\gamma-1}$

III Second principe

III.1 Entropie et second principe

On considère un système fermé avec un ou plusieurs thermostats, ainsi il existe une fonction d'état appelée **entropie** notée S, additive et extensive en JK^{-1} qui est une mesure du désordre.

Second principe:

Dans un tel système, on a $\Delta S = S_{
m cré\acute{e}e} + S_{
m \acute{e}chang\'{e}e}$ avec $S_c \geq 0$

Dans le cas infinitésimal on a donc $dS=\delta S_c+\delta S_e$ et à l'équilibre on a $\delta S_c=\delta S_e=0$

Expression de
$$S_e$$
:

Expression de
$$S_e$$
 : On a $S_e = \sum_{\rm thermostats} \frac{Q_i}{T_i}$

L'entropie d'un système isolé augmente nécessairement au cours d'une transformation thermodynamique

Preuve:

Isolé implique
$$\delta Q_i = 0$$
 d'où $S_e = 0$ ainsi $\Delta S = S_c \geq 0$

Une transformation adiabatique réversible ne modifie pas l'entropie

Preuve : On a
$$\Delta S = \sum_{\text{thermostats}} \frac{Q_i}{T_i} + S_c \operatorname{car} Q_i = 0$$
 (adiabatique) et $S_c = 0$ pour ne pas contredire le caractère réversible

■ III.2 Irréversibilité d'une transformation thermodynamique

Une transformation est dite irréversible si elle n'a lieu que dans un sens.

Une transformation est réversible si on peut en inverser le sens par changement infinitésimal des contraintes extérieures. Ces transformations extérieures sont lentes (quasi statiques) et $S_c = 0$

On a irréversibilité si :

- Inhomogéneité de température
- Gradient de pression
- · Réaction chimique
- Frottement

III.3 Identité thermodynamique (HP)

Identité thermodynamique (HP) :

Dans un système fermé avec uniquement des forces de pression on a dU = TdS - PdV

On a
$$dU=\delta Q+\delta W=\delta Q-P_{\rm ext}dV \underset{({\rm r\acute{e}v})}{=} \delta Q-PdV$$
 et $dS=\delta \mathscr{S}_{c_{({\rm r\acute{e}v})}}+\delta S_{e}=\frac{\delta Q}{T_{\rm th}}$ avec $T_{\rm th}=T$ car réversible. D'où $\delta Q=TdS$ ainsi $dU=TdS-PdV$

III.4 Entropie des gaz parfaits, lois de Laplace

Variation d'entropie :

On a:

$$\Delta S = \frac{nR}{\gamma - 1} \ln \biggl(\frac{T}{T_0} \biggr) + nR \ln \biggl(\frac{V}{V_0} \biggr)$$

$$\Delta S = \frac{nR}{\gamma - 1} \ln \biggl(\frac{P}{P_0} \biggr) + \frac{\gamma nR}{\gamma - 1} \ln \biggl(\frac{V}{V_0} \biggr)$$

$$\Delta S = \frac{\gamma nR}{\gamma - 1} \ln\!\left(\frac{T}{T_0}\right) - nR \ln\!\left(\frac{P}{P_0}\right)$$

Lois de Laplace:

Dans le cas d'une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait on a :

- $PV^{\gamma} = \operatorname{cst}$
- $TV^{\gamma-1} = \operatorname{cst}$
- $T^{\gamma}P^{1-\gamma} = \operatorname{cst}$

Preuve:

On retient la première et on retrouve avec PV = nRT

Ainsi sur un diagramme de Watt, le courbe est plus marquée pour une transformation adiabatique

III.5 Entropie des phases condensées

Entropie des phases condensées : On a
$$S(T)=S(T_0)+C\ln\Bigl(\frac{T}{T_0}\Bigr)$$
 d'où $\Delta S=C\ln\Bigl(\frac{T}{T_0}\Bigr)$

IV Flux thermiques

IV.1 Flux thermique, puissance

Flux thermique:

Un flux est un échange de chaleur par unité de temps algébrique, on a $\Phi=rac{\delta Q}{dt}$, et on peut définir $\Phi_{
m surf} = rac{\delta Q}{dt dS}$

On a Φ en W et $\Phi_{
m surf}$ en ${
m W\,m^{-2}}$

♦ IV.2 Échanges conductifs

Flux conductif:

Dans le cas d'un échange convectif (c'est à dire via une paroi) entre 2 systèmes, on a $\Phi=\frac{1}{R}\Delta T$ avec R la résistance thermique

Résistance thermique :

Une résistance thermique est homogène à KW^{-1} , et on a $R=\frac{e}{S\lambda}$ avec e l'épaisseur, S la surface et λ la conductivité thermique

La conductivité thermique s'exprime en ${\rm W}\,{\rm m}^{-1}\,{\rm K}^{-1}$, plus la conductivité est grande moins on isole.

On a $G = \frac{1}{R}$ la conductance.

Les résistances thermiques ont le même comportement qu'en électricité, ainsi en série on a $R_{\rm AB}=R_A+R_B$ et en parallèle $\frac{1}{R_{\rm AB}}=\frac{1}{R_A}+\frac{1}{R_B}$.

Preuve

- Série : On a $\Phi=\Phi_A=\Phi_B$ avec $\Phi_A=\frac{T_A-T_*}{R_A}$ et $\Phi_B=\frac{T_*-T_B}{R_B}$ Ainsi on a $T_A-T_B=T_A-T_*+T_*-T_B=R_A\Phi_A+R_B\Phi_B=(R_A+R_B)\Phi$
- Parallèle : On a $\Phi_A=\frac{1}{R_A}\Delta T$ et $\Phi_B=\frac{1}{R_B}\Delta T$, et $\Phi=\Phi_A+\Phi_B=\left(\frac{1}{R_A}+\frac{1}{R_B}\right)\Delta T$

♦ IV.3 Échanges conductovectifs

On considère un fluide et un solide et leurs échanges thermiques

Loi thermique de Newton:

On a $\Phi_{
m surf}=h(T_{
m surf}-T_{
m ext})$ avec h le coefficient de transfert en ${
m W\,m^{-2}\,K^{-1}}$, h étant plus grand pour un liquide que pour un gaz.

De manière analogue on peut définir $\frac{1}{R} = Sh$

▲ IV.4 Analogie électrique

On a l'analogie suivante :


Thermodynamique	Électricité
ΔT	U ou ΔV
Φ	I
$\Delta T = R\Phi$	U = RI

Ainsi on peut représenter des problèmes thermodynamiques avec des circuits électriques

♦ V Machines thermiques

♦ V.1 Description générale d'une machine thermique cyclique

On parle d'un système cyclique si il décrit un cycle



On représente ainsi une machine cyclique, avec $T_1,...,T_n$ les thermostats. Le système est en convention récepteur sur le schéma.

Inégalité de Carnot :

Pour un système au contact de plusieurs thermostats, on a $\sum_{\text{thermostats}} \frac{Q_i^{\text{cycle}}}{T_i} \leq 0$, et si il est réversible $\sum_{\text{thermostats}} \frac{Q_i^{\text{cycle}}}{T_i} = 0$

Preuve:

On a
$$\Delta S = S_c^{
m cycle} + S_e^{
m cycle} = 0$$
 (car S est une fonction d'état) d'où $\sum_{
m thermostats} \frac{Q_i^{
m cycle}}{T_i} = -S_c \leq 0$


♦ V.2 Les moteurs

Second principe selon Thomson:

Un système au contact avec une seule source de chaleur, ne peut au cours d'un cycle que recevoir du travail et fournir de la chaleur

Preuve:

On a moteur d'où W<0, avec l'inégalité de Carnot on a $\frac{Q}{T}\leq 0$ et le premier principe nous dit que 0=Q+W d'où $W=-Q\geq 0$ ce qui est contradictoire



Pour étudier un moteur on peut utiliser le diagramme de Raveau avec les zones suivantes :

- I : Fonctionnement moteur, $Q_c \geq 0$ et $Q_f \leq 0$ car on prélève de l'énergie à la source chaude
- II/III : Sans intêret

- IV : Fonctionnement récepteur, $Q_f \geq 0$ et $Q_c \leq 0$ car on prélève de l'énergie à la source froide

V.3 Rendement, efficacité

Rendement ou efficacité:

On définit le rendement dans le cas d'un moteur et l'efficacité dans le cas d'un récepteur de la manière suivante :

$$\eta = \frac{\text{\'e} \text{nergie valorisable}}{\text{\'e} \text{nergie couteuse}}$$

Ainsi on a le tableau suivant :

Type de machine	Transferts thermiques	Rendement/Efficacité
Moteur	$Q_c>0$ et $Q_f<0$	$\eta = -\frac{W}{Q_c}$
Réfrigirateur	$Q_c < 0 \ { m et} \ Q_f > 0$	$\eta = rac{Q_f}{W}$
Pompe à chaleur	$Q_c < 0$ et $Q_f > 0$	$\eta = -\frac{Q_c}{W}$

Rendement de Carnot:

Pour un moteur ditherme son rendement maximal est :

$$\eta_c = 1 - \frac{T_F}{T_C}$$
 avec $\eta \leq \eta_c$

On a
$$Q_F+Q_C+W=0$$
 , $\frac{Q_C}{T_C}+\frac{Q_F}{T_F}\leq 0$ et $\eta=-\frac{W}{Q_C}$

D'où
$$\eta=rac{Q_C+Q_F}{Q_C}=1+rac{Q_F}{Q_C}$$
 or $Q_F\leq -Q_Crac{T_F}{T_C}$ d'où $\eta\leq 1-rac{T_F}{T_C}$

Efficacité de Carnot (réfrigirateur) :

Pour un réfrigirateur son efficacité maximale est :

$$\eta_c = rac{T_F}{T_C - T_F}$$
 avec $\eta \leq \eta_c$

On a
$$Q_F+Q_C+W=0$$
 , $\frac{Q_C}{T_C}+\frac{Q_F}{T_F}\leq 0$ et $\eta=\frac{Q_F}{W}$

D'où
$$\eta=-rac{Q_F}{Q_C+Q_F}$$
 avec $Q_F\geq -Q_Crac{T_F}{T_C}$ d'où $\eta\leq rac{T_F}{T_C-T_F}$

Efficacité de Carnot (pompe à chaleur) :

Pour une pompe à chaleur son efficacité maximale est :

$$\eta_c = rac{T_C}{T_C - T_F}$$
 avec $\eta \leq \eta_c$


On a
$$Q_F+Q_C+W=0$$
 , $\frac{Q_C}{T_C}+\frac{Q_F}{T_F}\leq 0$ et $\eta=-\frac{Q_C}{W}$

Preuve:
$$\text{On a } Q_F + Q_C + W = 0, \ \frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_F}{T_F} \leq 0 \text{ et } \eta = -\frac{Q_C}{W}$$

$$\text{D'où } \eta = \frac{Q_C}{Q_C + Q_F} \text{ avec } Q_F \geq -Q_C \frac{T_F}{T_C} \text{ d'où } \eta \leq \frac{T_C}{T_C - T_F}$$

VI Changement de phase du corps pur

Une **phase** est une partie d'un système dont les variables intensives sont continues



VI.1 Échauffement isobare d'un corps pur


La température d'ébullition est la température d'équilibre liquide vapeur (ie les 2 coexistent)

La température de fusion est la température d'équilibre solide liquide (ie les 2 coexistent)

La pression de vapeur saturante est la pression d'équilibre liquide vapeur

Dans le cas des corps purs, on a $P_{
m vap} = f(T_{
m \'ebul})$

VI.2 Diagramme (P, T), Clapeyron



T représente le **point triple**, c'est à dire le point où on a équilibre vapeur solide liquide

C représente le **point critique**, c'est à dire au delà duquel il n'y a plus de différence entre état liquide et gazeux (on parle de fluide supercritique)

En regardant le diagramme de Clapeyron on a des informations sur l'état du système considéré, et on peut se rendre compte que de l'eau se liquéfie sous l'effet de la compression

VI.3 Diagramme (P, v), isotherme d'Andrews




Figure 46: Un isotherme d'Andrews

On voit sur le diagramme qu'au dessus de C on ne passe pas par l'équilibre liquide vapeur. De plus on appelle la courbe noire l'isotherme critique.

Théorème des moments chimiques :

On peut retrouver $x_{
m gaz}$ et $x_{
m liq}$ les titres en vapeur et en liquide (ie les pourcentages en terme de quantité de matière).

On a
$$x_{
m gaz}=rac{n_{
m gaz}}{n_{
m tot}}=rac{m_{
m gaz}}{m_{
m tot}}$$
 et $x_{
m liq}=rac{n_{
m liq}}{n_{
m tot}}=rac{m_{
m liq}}{m_{
m tot}}$

On a $x_{\mathrm{gaz}} = \frac{n_{\mathrm{gaz}}}{n_{\mathrm{tot}}} = \frac{m_{\mathrm{gaz}}}{m_{\mathrm{tot}}}$ et $x_{\mathrm{liq}} = \frac{n_{\mathrm{liq}}}{n_{\mathrm{tot}}} = \frac{m_{\mathrm{liq}}}{m_{\mathrm{tot}}}$ De plus on a $x_{\mathrm{gaz}} = \frac{v - v_{\mathrm{liq}}}{v_{\mathrm{gaz}} - v_{\mathrm{liq}}}$ et $x_{\mathrm{liq}} = \frac{v_{\mathrm{gaz}} - v}{v_{\mathrm{gaz}} - v_{\mathrm{liq}}}$ d'où $x_{\mathrm{gaz}} + x_{\mathrm{liq}} = 1$ avec $v, v_{\mathrm{gaz}}, v_{\mathrm{liq}}$ les volumes massiques lus sur un isotherme d'Andrews

On a $V=V_g+V_l=m_{\mathrm{tot}}v$ avec v le volume massique moyen, $V_g=m_gv_g$ et $V_l=m_lv_l$ D'où on a $x_l = \frac{m_l}{m_{\mathrm{tot}}}$ ainsi on a $m_g v_g + m_l v_l = m_{\mathrm{tot}} v$ d'où $v_l x_l \underline{m_{\mathrm{tot}}} + v_g (1-x_l) \underline{m_{\mathrm{tot}}} = \underline{m_{\mathrm{tot}}} v$ d'où $x_l = \frac{v_{\mathrm{gaz}} - v_{\mathrm{lio}}}{v_{\mathrm{gaz}} - v_{\mathrm{lio}}}$

Dans le cas d'un diagramme (P, H) on a aussi $x_l = rac{h_{
m gaz} - h}{h_{
m gaz} - h_{
m Lin}}$

VI.4 Enthalpie et entropie de changement d'état

Lors d'un changement d'état, l'enthalpie présente une discontinuité, ainsi on définit l'enthalpie de changement d'état (ou chaleur latente), de même il y a discontinuité de l'entropie.

Variations d'enthalpie/d'entropie :

Soit $\Delta_A h$ l'enthalpie de changement d'état A et $\Delta_A s$ l'entropie de changement d'état A. On a $\Delta_A H = m \Delta_A h$ et $\Delta_A S = \frac{\Delta_A H}{T_A}$ avec T_A la température de changement d'état.

De plus on a
$$\Delta_{
m sub}h>0$$
, $\Delta_{
m vap}h>0$ et $\Delta_{
m fus}h>0$ et $\Delta_{
m con}h=-\Delta_{
m sub}h$, $\Delta_{
m lig}h=-\Delta_{
m vap}h$ et $\Delta_{
m sol}h=0$

D'après l'expression des variations, on en déduit que $S_{\rm gaz}>S_{\rm lig}>S_{\rm sol}$ ce qui est logique d'après la définition de l'entropie



🚹 I Introduction à la dynamique des particules chargées

On considère des particules dans un champ magnétique et électrique

Force de Lorentz:

On a la **force de Lorentz**, $\vec{F}=q\vec{E}+q\vec{v}\wedge\vec{B}$ la force subie par un électron

On note \vec{E} un **champ électrique** en ${
m V\,m^{-1}}$ et une particule plongée dans un tel champ subit la composante électrique c'est à dire $\vec{F}=q\vec{E}$

Pour créer un champ homogène on utilise un condensateur, \vec{E} est homogène quand on n'est pas trop proche des bords (pas des bornes) du condensateur

Le champ \vec{E} est orienté vers l'armature de plus faible potentiel, $\|\vec{E}\| = \frac{U}{d}$ avec d la distance entre les électrodes.

La force de Lorentz électrique dérive d'un potentiel

Énergie potentielle de Lorentz électrique :

On a
$$E_p=qV$$

Preuve:

On a
$$\vec{F}=q\vec{E}=q\frac{U}{d}\vec{e_y}=-\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}g}\big(-q\frac{U}{d}y+C\big)\vec{e_y}$$
 Ainsi $E_p=-q\frac{U}{d}y+C$ d'où $V(y)=\frac{E_p}{q}=-\frac{U}{d}y+C$ '

Pour déterminer ${\cal C}$ on peut placer une masse dans le circuit

L'électron-volt (eV) correspond à l'énergie d'un électron à un potentiel de $1\,V$, ainsi $1\,eV=1.6\cdot 10^{-19}\,J$

Dans un système conservatif on a $v=\sqrt{\frac{2|q|U}{m}}$ si $v\leq 0.1c$

Preuve:

On a
$$0=\Delta\mathcal{E}_m=\Delta\mathcal{E}_c+\Delta\mathcal{E}_p=\Delta\mathcal{E}_c+q\big(V_f-V_i\big)$$
 d'où $\Delta\mathcal{E}_c=q\big(V_i-V_f\big)$

En supposant
$$v_0=0$$
 et $V_i=0$, on trouve $\frac{1}{2}mv_f^2=qU$ d'où $v=\sqrt{\frac{2|q|U}{m}}$

■ I.3 Origine magnétique

Un **champ magnétique** est un champ vectoriel noté \vec{B} en Tesla (${f T}$)

La composante magnétique de la force de Lorentz est $ec{F} = q ec{v} \wedge ec{B}$

La trajectoire dans \vec{B} s'apparente à un cercle

Preuve:

A faire (Pas prioritaire mais à faire)

La puissance est nulle, en effet $P=\left(q\vec{v}\wedge\vec{B}\right)\cdot\vec{v}=0$, de plus la force ne travaille pas donc $\Delta\mathcal{E}_c=0$

🚹 II Généralités sur le champ magnétique

II.1 Généralités

Le **champ magnétique** est un champ vectoriel $\vec{B}(M,t)$ s'exprimant en Tesla (T). On le mesure avec une sonde à effet Hall.

On a les ordres de grandeurs suivants :

- $B_{\text{Terre}} = 10^{-5} \,\text{T}$
- $B_{\text{aimant}} = (0.1 1) \,\text{T}$
- $B_{IRM} = qqs T$
- $B_{\rm LABO} = 10 \, {\rm T}$

Lignes de champ:

Les lignes de champ sont un tracé colinéaire en tout point au champ magnétique.

Leur principal intêret est la lisibilité et que la distance entre les lignes de champ varie comme l'inverse de l'intensité du champ.

Propriété HP: Les lignes de champ sont orthogonales aux lignes iso-champ.

Propriétés des lignes de champ :

- 2 lignes de champ ne se croisent pas, sauf si le champ est nul localement
- Dans le cas des lignes de champ magnétiques elles sont toujours bouclées sur ellesmême.

II.2 Dépendance courant électrique et lignes de champ

Champ magnétique créé par un circuit :

Un circuit parcouru par un courant constant (ou lentement variable) crée un champ magnétique constant (ou lentement variable) $\vec{B}(\text{pos}, I)$ proportionnel à I

Pour trouver le sens des lignes de champ on utilise la règle de la main droite : on oriente son pouce dans le sens du courant et les lignes de champ vont dans le sens de repliement des mains.

Un fil infiniment mince crée un champ magnétique $\vec{B}=\frac{\mu_0I}{2r}\vec{e_{\theta}}$ avec I orienté vers z>0 et $\mu_0=4\pi 10^{-7}\,\mathrm{H\,m^{-1}}$ la permittivité magnétique du vide.


Un **spire** est un fil circulaire.

Théorème de superposition :


Dans un milieu linéaire, le champ magnétique total est la somme (la superposition) de chaque \vec{B}_i créé par chaque source de \vec{B} prise indépendamment. On a donc :

$$\vec{B} = \sum_{\text{sources}} \vec{B}_i$$

Dans le cas d'une série de spires, on a pour chaque spire la courbe suivante :



D'où pour \vec{B} on a :



On a donc le champ magnétique dans le solenoï de infini égal à $\vec{B}=\mu_0 ni$ avec n le nombre de spires par unité de longueur et i l'intensité

• II.3 Champ magnétiques continus dans la nature

Dans la nature il est possible de trouver des champs magnétiques. Certains matériaux possèdent la propriété d'être aimantés ou magnétisables. C'est lié à une propriété magnétique des électrons, le *spin*.

La Terre en est un bon exemple, le noyau externe constitue un champ magnétique sous l'effet d'un mouvement convectif.

🖪 II.4 Moment magnétique, dipôle magnétique

Moment magnétique :

Dans le cas d'une spire parcourue par un courant I, on a :

$$\vec{\mu} = IS\vec{u}$$

avec S l'aire du disque, \vec{u} un vecteur unitaire.

On a
$$[\vec{\mu}] = A m^2$$

Le moment magnétique quantifie à quel point l'aimant est "fort"

Couple de Laplace, Energie potentielle :

Un dipôle magnétique de moment $\vec{\mu}$ subit le **couple de Laplace**, $\vec{\Gamma} = \vec{\mu} \wedge \vec{B}$.

Cette intéraction étant conservative, on a $E_p = -\vec{\mu}\cdot\vec{B}$

En champ lointant, $\vec{\mu}$ traduit l'"intensité" de cette source de champ magnétique et même si un aimant ne présente pas de courant électrique, un aimant possède un moment magnétique.



Attention:

On a $\vec{\Gamma}$ connu mais pas les forces donc on ne peut pas appliquer un PFD

On peut utiliser des bobines ou un aimant pour créer un champ magnétique.

Dans un solénoïde infini, le champ est continu par morceaux sauf si on s'approche trop près du bord.


• II.6 Lire une carte magnétique

Lecture d'une carte de champ :


Plus les lignes de champ son proches, plus $\|\vec{B}\|$ est grand.

L'orientation des lignes de champ ou des fils respectent la règle de la main droite

Dans le cas d'un aimant on a :



On a l'expérience des rails de Laplace :



Forces de Laplace:

Un barreau rectiligne conducteur de longueur l parcouru par une intensité I dans un champ magnétique \vec{B} subit une force

$$\overrightarrow{F_L} = Il\vec{u} \wedge \vec{B}$$

avec \vec{u} un vecteur unitaire orienté dans le sens du courant.

Preuve:

On se place dans un cas simple, les électrons ont tous la même vitesse \vec{v} et sont distribués de manière homogène.

On a n^* le nombre d'électrons par unité de volume.

On a $I=rac{\delta Q}{{
m d}t}$ avec $\delta Q=\delta Ne$ la charge traversant la section pendant ${
m d}t$, et δN le nombre d'électrons traversant la section pendant ${
m d}t$.

D'où $\delta N = n^* Sv \, dt$ soit $I = n^* Sve$

On a $\overrightarrow{F_L} = N \times \vec{F}_{\mathrm{Lorentz}}$ avec N le nombre d'électrons et $\vec{F}_{\mathrm{Lorentz}} = -e\vec{v} \wedge \vec{B} = (-e)(-v\vec{e_x}) \wedge \vec{B} = ev\vec{e_x} \wedge \vec{B}$.


D'où
$$\overrightarrow{F_L} = Nev\overrightarrow{e_x} \wedge \overrightarrow{B} = n^*lSev\overrightarrow{e_x} \wedge \overrightarrow{B} = Il\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{B}$$


Dans un circuit filiforme non rectiligne, $\overrightarrow{F_L} = \int I \ \mathrm{d} \overrightarrow{l} \wedge \overrightarrow{B}$

Dans le cas du schéma au dessus, les forces sur les rails de Laplace sont opposées et se compensent.

La force s'applique au baricentre du barreau.

On considère maintenant le schéma suivant :





Force et moment dans une spire carrée : Dans une spire carrée, on a $\overrightarrow{F_L}=0$ et $\overrightarrow{M_0}=\vec{\mu}\wedge\vec{B}$

Preuve:

Preuve : Pour la force : On a
$$\overrightarrow{F_L} = \overrightarrow{F_L^{MN}} + \overrightarrow{F_L^{NP}} + \overrightarrow{F_L^{PQ}} + \overrightarrow{F_L^{QM}}$$
 On a $\overrightarrow{F_L} = I\overrightarrow{MN} \wedge \overrightarrow{B}$ et $\overrightarrow{F_L^{PQ}} = I\overrightarrow{PQ} \wedge \overrightarrow{B} = -I\overrightarrow{MN} \wedge \overrightarrow{B}$ d'où $\overrightarrow{F_L^{MN}} + \overrightarrow{F_L^{PQ}} = 0$ De même pour $\overrightarrow{F_L^{NP}} + \overrightarrow{F_L^{QM}} = 0$ d'où $\overrightarrow{F_L} = 0$

Preuve:

Pour le moment :

On se place dans le second schéma, on a
$$\overrightarrow{M_0}\left(\overrightarrow{F_L}\right) = \overrightarrow{M_0}\left(\overrightarrow{F_L^{MN}}\right) + \overrightarrow{M_0}\left(\overrightarrow{F_L^{NP}}\right) + \overrightarrow{M_0}\left(\overrightarrow{F_L^{NP$$

On a
$$\overrightarrow{M_0}\left(\overrightarrow{F_L^{MN}}\right) = \overrightarrow{OC} \wedge \left(\overrightarrow{IMN} \wedge \overrightarrow{B}\right) = I\left(-\frac{a}{2}\overrightarrow{e_r}\right) \wedge \left(-a\overrightarrow{e_z} \wedge \left(-B\overrightarrow{e_y}\right)\right) = I\frac{a^2}{2}B\overrightarrow{e_r} \wedge \overrightarrow{e_x} = -I\frac{a^2}{2}B\sin(\theta)\overrightarrow{e_z}$$

On a
$$\overrightarrow{M_0}\Big(\overrightarrow{F_L^{PQ}}\Big) = \overrightarrow{OE} \wedge \Big(I\overrightarrow{PQ} \wedge \overrightarrow{B}\Big) = -\overrightarrow{OC} \wedge \Big(I\overrightarrow{MN} \wedge \overrightarrow{B}\Big) = -I\frac{a^2}{2}B\sin(\theta)\overrightarrow{e_z}$$

On a
$$\overrightarrow{M_0}\left(\overrightarrow{F_L^{NP}}\right) = \overrightarrow{OD} \wedge \left(\overrightarrow{INP} \wedge \overrightarrow{B}\right) = I\left(-\frac{a}{2}\overrightarrow{e_z}\right) \wedge \left(-a\overrightarrow{e_r} \wedge \left(-B\overrightarrow{e_y}\right)\right) = \frac{a}{2}\overrightarrow{e_z} \wedge IaB\cos(\theta)\overrightarrow{e_x} = 0$$

De même pour
$$\overrightarrow{M_0} \Big(\overrightarrow{F_L^{QM}} \Big) = 0$$

D'où
$$\overrightarrow{M_0}\left(\overrightarrow{F_L}\right) = -Ia^2B\overrightarrow{e_r}\wedge\overrightarrow{e_z} = -Ia^2B\sin(\theta)\overrightarrow{e_z} = -\mu B\sin(\theta)\overrightarrow{e_z}$$

Par ailleurs
$$\vec{\mu} \wedge \vec{B} = (-\mu \vec{e_{\theta}}) \wedge \left(-B\vec{e_{y}}\right) = -\mu B \sin(\theta) \vec{e_{z}}$$

🖪 II.8 Approche énergétique : Puissance des forces de Laplace

Puissance des forces de Laplace :

La puissance des forces de Laplace est $P = ILB\dot{x}$

Preuve:

On a
$$\overrightarrow{F_L} = I\overrightarrow{MN} \wedge \overrightarrow{B} = ILB\overrightarrow{e_x}$$
 d'où $P = \overrightarrow{F_L} \cdot \overrightarrow{v} = ILB\dot{x}$

III Lois de l'induction : le cas des circuits fixes

■ III.1 Les phénomènes d'induction

On considère des circuits **filiformes rigides fixes** :

- filiforme : On ne considère que le contour
- rigides : Ne se déforment pas

Flux:

Dans un champ magnétique \vec{B} avec S la surface on a :

$$\Phi_B = \iint_{\substack{\text{surface délimitée} \\ \text{par le contour}}} \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

avec $\mathrm{d} \vec{S}$ orienté selon le sens du courant (règle de la main droite)

Le flux est additif (par linéarité des intégrales)

On a $[\Phi_B]={
m T\,m}^2$, et dans le cas d'une spire de rayon a on a $\Phi_B=ec B\cdotec u\pi a^2$

Flux total:

Dans un champ magnétique \vec{B} on a :

$$\Phi_{\rm tot} = \sum_{\rm chaque\ spire} \Phi_{1\ \rm spire}$$

On considère un aimant qu'on approche d'une bobine, avec \vec{u} et \vec{B} de direction opposée.

Si l'aimant est loin ou immobile, $\Phi = 0$ et il n'y a pas de courant

Quand on rapproche l'aimant, Φ diminue et i>0 et u>0

Quand on éloigne l'aimant, Φ augmente et i < 0 et u < 0

Ainsi une diminution du flux induit un courant positif

Ces observations sont toujours valable lorsque la bobine bouge et non l'aimant

On remarque que le champ magnétique induit est toujours dans le sens inverse à la variation de champ magnétique extérieur

Loi de Lenz:

On a la **loi de Lenz** qui est un principe de modération : Un phénomène d'induction s'oppose par ses conséquences aux causes qui l'ont engendré

🚹 III.2 Loi de Faraday

On place dans le cadre de l'ARQS

Loi de Faraday:

Si Φ_B varie il apparaît alors dans le circuit une force électromotrice induite du même sens que la convention d'orientation du circuit.

On a:

$$e = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$$

III.3 Auto induction et couplage inductif

Flux propre et coefficient d'auto inductance :

Un circuit parcouru par un courant i crée un champ magnétique. Le flux correspondant dans le circuit est appelé **flux propre** et $\Phi_P=Li$, avec L le coefficient d'**auto inductance** ou **inductance** (en Henry)

On a $e=-\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mathrm{d}Li}{\mathrm{d}t}=-L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$ (en convention générateur) donc on retrouve une formule du chapitre d'électricité, de même que la continuité de i peut se retrouver avec la loi de Lenz : le système limite i lors de son apparition

Ainsi l'énergie stockée dans une bobine est stockée sous forme d'énergie magnétique

Dans le cas d'un circuit avec faible enroulement on néglige les auto-inductances

Puisque le flux est additif on trouve $e=-rac{\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{tot}}}{\mathrm{d}t}=-rac{\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{propre}}}{\mathrm{d}t}-rac{\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{ext}}}{\mathrm{d}t}$


Ainsi deux circuits proches l'un de l'autres peuvent présenter un couplage magnétique

Inductance mutuelle:

On a $\Phi_{1 o 2} = M i_1$ et $\Phi_{2 o 1} = M i_2$, avec M l'inductance mutuelle en Henry

En électricité on notera une impédance mutuelle par un

A faire (Faire un schéma et la puissance reçue avec le schema)



On peut guider les lignes de champs en utilisant un guide magnétique

Expression de l'auto inductance :

Pour deux bobines de même longueur l avec N_1 et N_2 spires on a :

$$L_1=\mu_0 S \frac{N_1^2}{l}$$

Preuve:

On a $B_1=\mu_0 n_i i_1=\mu_0 \frac{N_1}{l} i_1$ et $\Phi_{\mathrm{spire}}=B_1 S$ d'où $\Phi_{\mathrm{N,spire}}=N_1 \Phi_{\mathrm{spire}}=\mu_0 S \frac{N_1^2}{l} i_1$ donc on retrouve bien L_1

Expression de la mutuelle :

Pour deux bobines de même longueur l avec N_1 et N_2 spires on a :

$$M = \mu_0 S \frac{N_1 N_2}{l}$$

On a
$$\Phi_{B_1 o$$
 bobine $2}=N_2\Phi_{B_1 o$ 1 spire de 2 avec $\Phi_{B_1 o$ 1 spire de $2}=\mu_0S\frac{N_1}{l}i_1$ D'où on a $\Phi_{B_1 o$ bobine $2}=\mu_0S\frac{N_1N_2}{l}i_1$ d'où l'expression de M

On remarque aussi que $M^2 = L_1 L_2$

La mutuelle change de signe si on pivote de 90°

Dans la matière en réalité, μ_0 n'est pas constant et dépend du matériau choisi

Dans les faits on aura des pertes dans les matériaux avec $M_{
m r\acute{e}el} < M_{
m th}$

Dans le cas de l'intéraction totale on a $\left|rac{e_1}{e_2}
ight|=rac{N_1}{N_2}$ car $e_1=\pm e_2$

On utilise ce genre de dispositifs pour faire des transformateurs pour passer de basse tension à haute tension.

IV Lois de l'induction : le cas des circuits mobiles

En considérant un conducteur se déplaçant à une vitesse $\vec{v_0}$, on a $e=-\frac{\delta Q}{{
m d}t}$ avec δQ le **flux coupé** (HP)

Force électromotrice :

On a
$$e=-rac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

⋒ IV.2 Rail de Laplace générateur

En considérant un rail de Laplace, on analyse un système de la manière suivante :

- 1. On fait une mise en équation mécanique
- 2. On fait une mise en équation électrique
- 3. On fait une équation différentielle et un bilan de puissance

Ensuite on réalise un bilan de puissances :

On multiplie par \dot{x} ou i puis on obtient un bilan qui peut faire intervenir Ri^2 la puissance dissipée par effet Joule, ou encore $\frac{\mathrm{d}\mathcal{E}_c}{\mathrm{d}t}$ comme termes

Il peut aussi y avoir des termes en plus, comme la puissance fournie par l'opérateur



I Introduction à la mécanique quantique

I.1 Nature ondulatoire de la lumière

Un **corps noir** est un objet qui absorbe toute la lumière incidente, et qui émet un rayonnement thermique.

Le début de la théorie quantique est liée à l'effet photoélectrique, qui est l'émission d'électrons (arrachés) par un matériau sous l'effet de la lumière. On observe une fréquence seuil au delà de laquelle l'effet photoélectrique se produit, mais on n'arrive pas à expliquer pourquoi avec la théorie ondulatoire.

C'est là qu'entre en jeu Einstein, avec la théorie des **quanta** : on considère que la lumière n'est plus continue mais est faite de quanta d'énergie hf d'où la présence d'une fréquence seuil.

Relation de Plank-Einstein:

La lumière se compose de **photon** d'énergie E=hf avec $h=6.63\cdot 10^{-34}~\mathrm{J\,s}$ la constante de Planck et f la fréquence (parfois notée ν)

Dans le vide, la lumière se propage à la vitesse $c=3\cdot 10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

Le photon possède une quantité de mouvement $p=\frac{h}{\lambda}=\frac{hf}{c}$ avec λ la longueur d'onde



Attention:

Les expressions ci dessus ne sont vraies que pour les photons, et $\vec{p}=m\vec{v}$ n'est valable que dans le cas **non relativiste** $(v\leq 0.1c)$

I.2 Nature ondulatoire de la matière

En mécanique classique on représente un électron par un corpuscule, mais cette représentation est incompatible avec les trous de Young : en effet on observe un phénomène d'interférence avec des électrons.

Relation de de Broglie:

Pour toute particule de quantité de mouvement p on a une longueur d'onde associée $\lambda=\frac{h}{p}$ avec h la constante de Planck

On prononce "de Broglie" comme "de Broille"

Les phénomènes quantiques sont observables quand les obstacles sont de l'ordre de la longueur d'onde de de Broglie



I Régression linéaire

I.1 Explication

La régression linéaire consiste à établir une relation linéaire entre une variable dépendante yet une ou plusieurs variables indépendantes $x_1, ..., x_n$.

Pour cela, on utilise Python et les bibliothèques numpy et matplotlib.

I.2 Comment faire?

I.2.a Importer les bibliothèques

Pour importer les bibliothèques, on utilise la commande import.

```
1
     import numpy as np
     import matplotlib.pyplot as plt
```

I.2.b Créer les données

On considère les listes X et Y suivantes (ces données sont fictives et sont normalement issues d'une expérience réelle):

```
X = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
1
     Y = [1, 2.4, 3.6, 4.8, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5]
```

I.2.c Tracer le nuage de points

En physique on ne relie jamais des points expérimentaux par des segments, mais on trace un nuage de points. Pour cela, on utilise la commande plt.plot avec o comme forme.

```
1
     plt.plot(X, Y, "o")
2
     plt.label("X (unité)")
3
     plt.ylabel("Y (unité)")
4
5
     plt.show()
```

I.2.d Réaliser la régression linéaire

Pour réaliser la régression linéaire, on utilise la commande np. polyfit qui prend en argument les listes X et Y ainsi que le degré du polynôme (ici 1 car on veut une droite).

```
a, b = np.polyfit(X, Y, 1)
```

I.2.e Tracer la droite de régression

Pour tracer la droite de régression, on utilise la commande plt.plot avec -- comme forme.

Pour avoir des valeurs régulières en abscisse, on utilise la commande np.linspace qui prend en argument la valeur minimale, la valeur maximale et le nombre de valeurs voulues dans l'intervalle.

```
# Si on veut laisser les points expérimentaux on utilise la commande suivante
1
     plt.plot(X, Y, "o")
2
3
     # Tracé de la droite de régression
4
     list x = np.linspace(min(X), max(X), 100) # 100 valeurs entre min(X) et max(X)
5
     plt.plot(list_x, a * np.array(list_x) + b, "--")
6
7
     plt.xlabel("X (unité)")
8
     plt.ylabel("Y (unité)")
9
10
     plt.show()
```

Il est ensuite possible de récupérer les coefficients de la droite de régression avec a et b et de les afficher.

```
print("a = ", a)
print("b = ", b)
```

Il est bien sûr aussi possible de les récupérer de manière géométrique avec une règle.

Il Instruments d'optique


II.1 Viseur

Le viseur est un appareil optique composé de deux lentilles convergentes appelées objectif et oculaire, avec une réticule entre les deux.

L'intérêt du viseur est que tout objet que l'on voit net à travers le viseur est à une même distance, d'où on peut estimer la distance avec un objet.

II.2 Lunette Astronomique

La lunette astronomique est un appareil optique composé de deux lentilles convergentes appelées objectif et oculaire. On a le foyer image de l'objectif qui est le foyer objet de l'oculaire.



Ainsi la lunette permet d'observer une image à l'infini, en la grandissant avec un grandissement G, et de renvoyer une image réelle à l'infini.

II.3 Collimateur

Le collimateur est un appareil optique composé d'une source lumineuse et d'une lentille convergente. Il permet de rendre parallèle un faisceau lumineux.

Pour cela, on place la source lumineuse au foyer principal objet de la lentille convergente.

A III Auto-collimation

A III.1 Principe

On a une source qui éclaire, les faisceaux lumineux passent par une lentille convergente et se réfléchissent sur un miroir plan. On place un écran dans le plan de l'objet (c'est à dire le plan de la source lumineuse).

Réalisation

III.2.a Montage

On effectue donc le montage expliqué précédemment.

L'intérêt de l'auto-collimation est de déplacer la lentille pour observer différents phénomènes.

lacktriangle III.2.b Règle des 4f

Comme vu dans le chapitre d'optique géométrique, on a la règle des 4f qui donne une condition pour observer une image.

Si cette condition est respectée, on dispose de 2 positions pour observer une image nette.

IV Euler

IV.1 Présentation

La méthode d'Euler est une méthode de résolution numérique d'équations différentielles. Elle est basée sur le principe de la tangente à la courbe représentative de la solution de l'équation différentielle.

A IV.2 Principe algorithmique

On considère une équation différentielle de la forme y'=f(x,y), avec f une fonction continue. On cherche à déterminer une fonction y telle que y'=f(x,y).

On divise l'intervalle $[t_{\min}, t_{\max}]$ en n sous-intervalles de longueur Δt (appelé pas de résolution). Et on a donc t_k = $t_{\min} + k * \Delta t$.

On cherche à déterminer y_k tel que y_k = $y(t_k)$. Puisque l'on connaît y_0 (on connaît $y(t_{\min})$), on peut déterminer tous les y_k en utilisant la relation de récurrence suivante :

$$y_{k+1} = y_k + f(t_k, y_k) * \Delta t$$

IV.3 Exemple d'application

On considère la fonction euler suivante :

```
1
      def euler(F, y_0, tmin, tmax, dt):
                                                                                         2
2
          list_t = np.arange(tmin, tmax + dt, dt)
3
          N = len(list_t)
4
          y = np.zeros(N)
5
6
          y[0] = y_0
7
8
          for k in range(N - 1):
9
              y[k + 1] = y[k] + F(y[k], tmin + k * dt) * dt
10
11
          return list_t, y
```

On considère l'équation différentielle y' = y avec y(0) = 1.

On a donc f(x, y) = y et $y_0 = 1$.

On peut donc définir la fonction F suivante :

```
1 def F(y, x): return y
```

On peut alors tracer la solution de l'équation différentielle sur l'intervalle [0, 10] avec un pas de résolution de 0.1 (valeurs prises pour l'exemple) :

```
1
      import matplotlib.pyplot as plt
2
     t, y = euler(F, 1, 0, 10, 0.1)
3
 4
5
      plt.clf()
6
      plt.figure()
7
8
      plt.plot(t, y, ".") # On ne relie pas les points en physique
9
      plt.xlabel("X (unité)")
      plt.ylabel("Y (unité)")
10
11
12
      plt.legend()
13
      plt.show()
14
```

Il sera donc possible de visualiser l'allure de la solution de l'équation différentielle.

IV.4 Bonnes pratiques

Il faut toujours vérifier que le pas de résolution est suffisamment petit pour que la solution obtenue soit proche de la solution réelle.

Si le pas de résolution est trop grand, la solution obtenue sera très éloignée de la solution réelle.

Mais si le pas de résolution est trop petit, le temps de calcul sera très long.

Il faut donc trouver un compromis entre la précision de la solution et le temps de calcul.

77

V Multimètre


V.1 Présentation

Le multimètre est un appareil de mesure qui permet de mesurer des grandeurs électriques telles que la tension, l'intensité ou la résistance. On appelle voltmètre la partie du multimètre qui permet de mesurer la tension, ampèremètre la partie qui permet de mesurer l'intensité et ohmmètre la partie qui permet de mesurer la résistance.

N.2 Voltmètre

Pour mesurer la tension aux bornes d'un dipôle, il faut brancher le voltmètre en dérivation du dipôle.

Il faut brancher le + sur la borne Ω et le - sur la borne COM.



Pour avoir une mesure correcte, il faut que le voltmètre ait une résistance interne très grande devant la résistance du dipôle. (Le voltmètre est modélisé par un interrupteur ouvert.)


Il est aussi possible d'ajuster le RANGE du voltmètre pour avoir une mesure avec différents ordres de grandeur.



V.3 Ampèremètre

Pour mesurer l'intensité qui traverse un dipôle, il faut brancher l'ampèremètre en série avec le dipôle.

Il faut brancher le + sur la borne mA (ou μA) et le - sur la borne COM.



Pour avoir une mesure correcte, il faut que l'ampèremètre ait une résistance interne très faible devant la résistance du dipôle. (L'ampèremètre est modélisé par un fil.)

Il est aussi possible d'ajuster le RANGE de l'ampèremètre pour avoir une mesure avec différents ordres de grandeur.



Attention:


Il est très important de faire attention aux valeurs maximales que peut mesurer l'ampèremètre. Si le courant est trop fort, l'ampèremètre peut être endommagé.



V.4 Ohmmètre

Pour mesurer la résistance d'un dipôle, il faut brancher l'ohmmètre en série avec le dipôle. Il faut que le dipôle ne soit pas alimenté.

Il faut brancher le + sur la borne Ω et le - sur la borne COM.



Il est aussi possible d'ajuster le RANGE de l'ohmmètre pour avoir une mesure avec différents ordres de grandeur.



Attention:

Il est primordial de ne pas alimenter le dipôle pour utiliser l'ohmmètre.

NI Pont de Wheatstone

NI.1 Présentation


Le pont de Wheatstone est un montage électrique utilisé pour mesurer une résistance inconnue. Il est composé de quatre résistances, dont une inconnue, et d'une source de tension. Il est utilisé dans de nombreux domaines, notamment en physique pour mesurer la résistance d'un conducteur, ou en médecine pour mesurer la résistance de la peau.

NI.2 Principe

Le principe du pont de Wheatstone est de mesurer la valeur de la résistance inconnue en équilibrant le pont. Pour cela, on utilise un voltmètre pour arriver à l'équilibre. On peut alors déterminer la valeur de la résistance inconnue à partir des valeurs des autres résistances.

VI.3 Montage

Le montage du pont de Wheatstone est le suivant :



VI.4 Équilibre du pont de Wheatstone

Pour que le pont de Wheatstone soit équilibré, il faut que la tension aux bornes du voltmètre soit nulle. On a alors :

$$\frac{R_v}{X} = \frac{R_1}{R_2}$$

NI.5 Mesure de la résistance inconnue

On peut alors déterminer la valeur de la résistance inconnue à partir des valeurs des autres résistances :

$$X = \frac{R_2 R_v}{R_1}$$

VII Oscilloscope

VII.1 Présentation

L'oscilloscope est un appareil de mesure qui permet de visualiser des signaux électriques. Il est composé d'un écran sur lequel on peut voir le signal, de boutons pour régler les paramètres de mesure et de sondes pour connecter l'oscilloscope au circuit à mesurer.

VII.2 Montage

NII.2.a Schématisation

L'oscilloscope se schématise donc par \uparrow , \uparrow et une masse, chaque flèche représentant une voie de mesure.

Ici sur le schéma, la voie 1 mesure E et la voie 2 mesure U aux bornes du condensateur.

NII.2.b Spécificité

Le condensateur étant relié à la Terra, il est important de faire attention aux branchements notamment celui de la masse. C'est pour cette raison qu'on respectera le code couleurs des fils.

VII.3 Utilisation

NII.3.a Allumage et branchements

Quand on allume l'oscilloscope, les boutons vont clignoter. Il faut alors attendre que l'oscilloscope soit prêt, quand le bouton STOP est en vert.

Il est ensuite possible de braancher 2 voies et de les allumer ou non avec les boutons portant leur numéro.

A VII.3.b Réglage horizontal

Il est possible d'ajouter un retard à l'oscilloscope en tournat le petit bouton "horizontal" L'échelle est quand à elle changeable via le grand bouton "horizontal"

A VII.3.c Réglage vertical

L'échelle verticale (soit celle de l'amplitude des signaux) est réglable avec le bouton au dessus de celui pour activer/désactiver une voie.

De même il est possible de translater une voie avec le bouton en dessous de chaque voie.

NII.3.d Seuil

Il y a une molette seuil permettant de changer la valeur seuil, c'est à dire la valeur pour stabiliser l'oscilloscope.

NII.3.e Curseurs

Le bouton CURSOR permet d'ajouter des curseurs sur les axes X et Y afin de faire des mesures précises, c'est notamment utile pour trouver une période ou un amplitude

NII.3.f Meas

La fonction MEAS permet de traiter directement dans l'oscilloscope, elle permet de trouver un déphasage, une amplitude ou une période sans avoir à s'embêter avec des curseurs.

Cette méthode est plus simple et plus précise.

A VII.3.g Type d'acquisition

En TP on utilise normalement le mode d'acquision "normal" mais si l'oscilloscope a un comportement étrange il est possible d'utiliser la fonction de moyennage qui permet de lisser le signal.

A noter aussi que si l'oscilloscope est vraiment trop étrange, il est possible de le réinitialiser ou de le brancher sur une source externe (en utilisant un GBF par exemple).

NIII Monte-Carlo

NIII.1 Présentation

En pratique en faisant des manipulations on a des incertitudes sur les mesures. La méthode Monte-Carlo permet de propager les distributions d'incertitudes sur les mesures pour obtenir une incertitude sur une grandeur finale.

VIII.2 Procédé

VIII.2.a Étape 1

On détermine au moins une valeur et son incertitude pour chaque grandeur mesurée (plus il y a de valeurs, plus la méthode est précise).

Ainsi pour chaque valeur on va postuler la distribution de probabilité de la valeur mesurée.

VIII.2.b Étape 2

On génère un grand nombre de valeurs pour chaque grandeur mesurée en utilisant la distribution de probabilité postulée. On calcule alors la valeur de la grandeur finale pour chaque jeu de valeurs.

NIII.2.c Étape 3

La valeur finale s'obtient donc avec la valeur moyenne des valeurs obtenues et l'incertitude s'obtient avec la largeur de la distribution obtenue.

VIII.3 Et sur des régressions linéaires?

Pour une régression linéaire, on peut utiliser la méthode Monte-Carlo pour propager les incertitudes sur les valeurs mesurées et obtenir une incertitude sur les coefficients de la droite de régression.

VIII.3.a Étape 1

Dans un premier temps, on détermine les valeurs et les incertitudes pour chaque grandeur mesurée.

On réalise ensuite une régression linéaire pour obtenir les coefficients de la droite de régression.

NIII.3.b Étape 2

Par la méthode Monte-Carlo, on génère un grand nombre de valeurs pour chaque grandeur mesurée en utilisant la distribution de probabilité postulée.

De même, on génère un grand nombre de droites de régression en utilisant les valeurs générées pour chaque grandeur mesurée.

Enfin on calcule la valeur moyenne des coefficients de la droite de régression et l'incertitude sur ces coefficients.

C'est gagné!



I Analyse dimensionnelle

l.1 Système SI

La physique est dotée du système international d'unités qui permet de normaliser les unités utilisées en physique. On a ainsi les unités de base suivantes :

Grandeur	Unités SI	Symbole
Distance	Mètre (m)	L
Masse	Kilogramme (kg)	M
Temps	Seconde (s)	T
Intensité électrique	Ampère (A)	I
Température	Kelvin (K)	Θ
Quantité de matière	Mole (mol)	N
Intensité lumineuse	Candela (cd)	J

Ainsi toute grandeur physique peut être décomposée en un produit de puissances de ces unités de base.

I.2 Résoudre une équation de dimension

Avant d'écrire une équation, il est important de vérifier que les dimensions des deux membres de l'équation sont compatibles.

On ne peut pas additionner des grandeurs de dimensions différentes.



Attention:

Il est important de vérifier les dimensions des grandeurs physiques pour éviter des erreurs de calcul, notamment à la fin du calcul pour vérifier l'homogénéité

Mais on peut aussi trouver la dimension d'une grandeur en réalisant une équation de dimension.

Soit une grandeur X dépendant potentiellement de A, B et C.

On a alors $[X] = A^a B^b C^c$, or on sait que X dépend de Y et Z de dimensions $[Y] = ABC^y$ et $[Z] = A^z BC$ tel que $X = \frac{Y}{Z}$

Ainsi en identifiant les dimensions on a $[X]=A^{1-z}C^{y-1}$



l.3 Homogénéité

Unité/Grandeur	Unités SI	Dimension	Relation
Énergie ${\mathcal E}$	J	$ m kgm^2s^{-2}$	E = mgh

Puissance ${\mathcal P}$	W	$ m kgm^2s^{-3}$	$P = \frac{E}{t}$
Travail ${\cal W}$	J	$ m kgm^2s^{-2}$	W = mgh
Intensité lumineuse I	$ m Wm^{-2}$	$ m kgs^{-3}$	$I = \frac{P}{S}$
Charge électrique q	C	As	Q = It
Tension $\it U$	V	${ m kg}{ m m}^2{ m s}^{-3}{ m A}^{-1}$	$U = \frac{P}{I}$
$Capacit\'e C$	F	$ m kg^{-1}m^{-2}s^4A^2$	$C = \frac{Q}{U}$
Résistance R	Ω	${\rm kg}{\rm m}^2{\rm s}^{-3}{\rm A}^{-2}$	$R = \frac{U}{I}$
Inductance L	Н	${\rm kg}{\rm m}^2{\rm s}^{-2}{\rm A}^{-2}$	$L = rac{U}{rac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}}$
Conductivité électrique σ	$\mathrm{S}\mathrm{m}^{-1}$	$ m kg^{-1}m^{-3}s^3A^2$	$\sigma = \frac{1}{R}$
Vecteur d'onde k	m^{-1}	m^{-1}	$k = \frac{2\pi}{\lambda}$
Position x	m	m	$x = x_0 + vt$
	${ m ms^{-1}}$	${ m ms^{-1}}$	$v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$
Accélération a	$\mathrm{ms^{-2}}$	$\mathrm{ms^{-2}}$	$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$
Quantité de mouvement p	${\rm kgms^{-1}}$	${\rm kgms^{-1}}$	p = mv
Force F	N	${\rm kgms^{-2}}$	F = mg
Constante de raideur k	${ m Nm^{-1}}$	${\rm kgs^{-2}}$	$k = \frac{F}{x}$
Constante de gravitation ${\cal G}$	${ m m^3kg^{-1}s^{-2}}$	${ m m^3kg^{-1}s^{-2}}$	$F = Gm\frac{M}{r^2}$
Permittivité magné. du vide μ_0	${ m Hm^{-1}}$	${\rm kg}{\rm m}{\rm s}^{-2}{\rm A}^{-2}$	1
Permittivité élec. du vide ε_0	${ m Fm^{-1}}$	${\rm kg^{-1}m^{-3}s^4A^2}$	1
Moment cinétique ${\cal L}$	Nms	$\mathrm{kg}\mathrm{m}^2\mathrm{s}^{-1}$	L = mvr
Moment d'une force M	Nm	$\mathrm{kg}\mathrm{m}^2\mathrm{s}^{-2}$	M = rF
Moment d'inertie I	J	$ m kgm^2$	$I = mr^2$
Couple Γ	Nm	$\rm kgm^2s^{-2}$	$\Gamma = \frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}$

Champ électrique ${\cal E}$	$ m Vm^{-1}$	${\rm kg}{\rm m}{\rm s}^{-3}{\rm A}^{-1}$	$E = \frac{U}{d}$
Champ magnétique B	Т	${\rm kg}{\rm s}^{-2}{\rm A}^{-1}$	$E = \mu \cdot B$
Moment magnétique μ	$ m Am^2$	$\mathrm{A}\mathrm{m}^2$	$\mu = IS$
Constante de Planck h	Js	$ m kgm^2s^{-1}$	E = hf
Pression P	Pa	${\rm kg}{\rm m}^{-1}{\rm s}^{-2}$	$P = \frac{F}{S}$
Constante des gaz parfaits $\it R$	$ m Jmol^{-1}K^{-1}$	$ m kg m^2 s^{-2} mol^{-1} K^{-1}$	PV = nRT
Transfert thermique ${\it Q}$	J	$ m kgm^2s^{-2}$	$Q = \Delta U - W$
Capacité thermique ${\cal C}$	$ m JK^{-1}$	${ m kg}{ m m}^2{ m s}^{-2}{ m K}^{-1}$	$\Delta U = C\Delta T$
Enthalpie H	J	$ m kgm^2s^{-2}$	H = U + PV
Entropie S	$ m JK^{-1}$	${ m kg}{ m m}^2{ m s}^{-2}{ m K}^{-1}$	$S_e = \frac{Q}{T}$
Flux thermique Φ	W	$ m kgm^2s^{-3}$	$\Phi = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}$
Résistance thermique ${\cal R}$	$ m KW^{-1}$	$ m KW^{-1}$	$R = \Delta \frac{T}{\Phi}$
Conductivité thermique λ	${ m W}{ m m}^{-1}{ m K}^{-1}$	${ m kg}{ m m}{ m s}^{-3}{ m K}^{-1}$	$R = \frac{e}{\lambda S}$
Coefficient de transfert thq \boldsymbol{h}	${ m W}{ m m}^{-2}{ m K}^{-1}$	${\rm kg}{\rm s}^{-3}{\rm K}^{-1}$	$\Phi = hS\Delta T$
Enthalpie de chgt d'état Δh	$ m Jkg^{-1}$	$ m kgm^2s^{-2}$	$\Delta H = m\Delta h + \dots$
Entropie de chgt d'état ΔS	$ m Jkg^{-1}K^{-1}$	${ m kg}{ m m}^2{ m s}^{-2}{ m K}^{-1}$	$\Delta S = \frac{m\Delta h}{T}$

En physique les mesures sont souvent associées à des incertitudes sur ces dernières. Il est important de les propager pour pouvoir vérifier nos résultats et les confronter à la réalité.

On parle de mesurande pour la grandeur que l'on souhaite mesurer et de mesurage pour le processus de mesure.

Les erreurs peuvent être dues à des erreurs aléatoires (bruit des mesures) ou des erreurs systématiques (une erreur de montage par exemple)



II.1 Incertitude type A

Une incertitude de type A correspond à une multiplication de mesure dans les mêmes conditions, on note $x_1,...,x_n$ ces mesures

Ensuite on fait la moyenne $\langle x \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{n} x_i$

Mais cette moyenne varie d'un échantillon à un autre donc $\langle x \rangle$ possède aussi une incertitude :

Incertitude d'une moyenne:

On a

$$u(\langle x \rangle) = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

l'incertitude sur cette moyenne avec $\sigma=\sqrt{\frac{1}{N-1}\sum\left(x_i-\langle x\rangle\right)^2}$ l'écart type expérimental

Ainsi plus on réalise de mesures plus elle sera précise au final mais dans la pratique on ne réalise pas souvent des miliers de mesure donc on peut avoir recours à des méthodes de régression linéaires ou Monte Carlo

II.2 Incertitude type B

Dans le cas des incertitudes de type B on détermine l'incertitude à partir des propriétés de l'outil qui servent à réaliser les mesures

Pour une règle on prendra une demi graduation

Pour une horloge qui bat la seconde on prendra $0.5\,\mathrm{s}$

De manière plus générale pour avoir l'incertitude d'un outil il est intéressant de prendre la notice

II.3 Composer des incertitudes

On est souvent amenés à avoir plusieurs incertitudes sur une valeur finale ainsi il est intéressant de pouvoir composer des incertitudes

II.3.a Somme d'incertitudes

Supposons que x = a + b (ou x = a - b)

On a alors
$$u(x) = \sqrt{\left(u(a)\right)^2 + \left(u(b)\right)^2}$$

II.3.b Produit d'incertitudes

Supposons que x = ab (ou $x = \frac{a}{b}$)

On a alors
$$\frac{u(x)}{x} = \sqrt{\left(\frac{u(a)}{a}\right)^2 + \left(\frac{u(b)}{b}\right)^2}$$
 souvent réécrite $u(x) = x\sqrt{\left(\frac{u(a)}{a}\right)^2 + \left(\frac{u(b)}{b}\right)^2}$



Attention:

Il ne faut pas oublier le x dans l'expression sinon on en perd tout son sens

II.4 Chiffres significatifs

On notera un résultat de mesure par $X=(x\pm \Delta x)$ unité

On fera notamment attention à garder un nombre cohérent de chiffres significatifs avec les données de l'énoncé : on ne garde que le même nombre de chiffres significatifs que la valeur qui en a le moins dans l'énoncé.

De plus on n'arrondit jamais une incertitude à l'inférieur et on garde au maximum ou deux chiffres significatifs sur l'incertitude



Attention:

On ne met jamais plus de chiffres significatifs à l'incertitude qu'à la valeur : ça n'as pas de sens!

☑ II.5 Écart normalisé

Pour regarder la compatibilité d'une valeur on va regarder les intervalles de confiance et considérér l'écart normalisé ou z-score

Expression de l'écart normalisé :

On a

$$z = \frac{|x_1 - x_2|}{\sqrt{{u(x_1)}^2 + {u(x_2)}^2}}$$

Si |z|>1 il y a 68% de chance que les valeurs soient incompatibles Si |z|>2 il y a 95% de chance que les valeurs soient incompatibles Si |z| > 3 il y a 99% de chance que les valeurs soient incompatibles

Ainsi on comparera souvent cette valeur à 2 pour avoir un intervalle de confiance à 95%

III Équations différentielles

En physique on est souvent amené à résoudre des équations différentielles pour modéliser des phénomènes physiques. On peut les résoudre de manière analytique ou numérique.

Une résolution numérique est réalisée avec la méthode d'Euler (voir les fiches TP).

III.1 Équations linéaires d'ordre 1

Équation différentielle linéaire d'ordre 1 :

La forme générale d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1 est

$$y' + \frac{1}{\tau}y = \frac{y_{\infty}}{\tau}$$

avec y_{∞} une constante

On dit que τ est le **temps caractéristique** du système.

Forme générale de la solution :

La solution générale de cette équation est

$$y(t) = y_{\infty} + A \exp^{-\frac{t}{\tau}}$$

avec A obtenu par les conditions initiales



III.2 Équations linéaires d'ordre 2

Dans le cadre d'un oscillateur harmonique on a :

Équation différentielle linéaire d'ordre 2 :

La forme générale d'une équation différentielle linéaire d'ordre 2 est

$$y''+\omega_0^2y=\omega_0^2y_\infty$$

avec y_{∞} une constante



Attention:

On fera attention au + sans quoi l'oscillateur n'est pas harmonique

On dit que ω_0 est la **pulsation propre** du système.

Forme générale de la solution :

La solution générale de cette équation est

$$y(t) = y_{\infty} + A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)$$

avec A et B obtenus par les conditions initiales

Dans le cas d'un oscillateur amorti on a :

Équation différentielle linéaire d'ordre 2 amortie :

La forme générale d'une équation différentielle linéaire d'ordre 2 est

$$y'' + \frac{\omega_0}{Q}y' + \omega_0^2 y = \omega_0^2 y_\infty$$

avec y_{∞} une constante

On dit que Q est le **facteur de qualité** du système et ω_0 la **pulsation propre** du système.

Dans les systèmes avec beaucoup d'oscillations on a Q le nombre d'oscillations avant l'arrêt.

Selon la valeur de Q on a différents régimes :

- Si $Q < \frac{1}{2}$ on a un **régime apériodique**
- Si $Q=\frac{1}{2}$ on a un **régime critique**
- Si $Q > \frac{1}{2}$ on a un **régime pseudo-périodique**

Ces différents régimes sont en fait liés au discriminant du polynôme caractéristique de l'équation différentielle, on retrouve donc le cadre des mathématiques.



III.2.a Régime apériodique

Régime apériodique :

Pour un régime apériodique on a

$$y(t) = y_{\infty} + Ae^{-\frac{t}{\tau_1}} + Be^{-\frac{t}{\tau_2}}$$

avec A et B obtenus par les conditions initiales

On trouve τ_1 et τ_2 en résolvant le polynôme caractéristique de l'équation différentielle avec $au_1 = -\frac{1}{r_1}$ et $au_2 = -\frac{1}{r_2}$



III.2.b Régime critique

Régime critique:

Pour un régime critique on a

$$y(t) = y_{\infty} + (A + Bt)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

avec A et B obtenus par les conditions initiales

On trouve au en résolvant le polynôme caractéristique de l'équation différentielle avec $au=-rac{1}{r}$

III.2.c Régime pseudo-périodique

Régime pseudo-périodique:

Pour un régime pseudo-périodique on a

$$y(t) = y_{\infty} + (A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t))e^{-\frac{t}{\tau}}$$

avec A et B obtenus par les conditions initiales

On trouve ω et τ en résolvant le polynôme caractéristique de l'équation différentielle avec ses solutions $x = -\frac{1}{\tau} \pm i\omega$



Attention:

On ne peut plus trouver au le temps caractéristique avec les méthodes qui seront développées ensuite, mais avec le décrément logarithmique

III.3 Résolution avec les complexes

On peut résoudre une équation différentielle en se souvenant que $rac{{
m d} i}{{
m d} t}=j\omega {ar u}$

Ainsi on peut réécrire une équation différentielle sous forme complexe.


On rappelle aussi que $\cos(\omega t) = e^{j\omega t}$ et $\sin(\omega t) = -\omega e^{j\omega t}$

Ainsi on peut obtenir l'expression de l'amplitude avec le module de la solution complexe et la phase avec l'argument de la solution complexe.

| III.4 Temps caractéristique


Il existe plusieurs manières de trouver le temps caractéristique

III.4.a Méthode des tangentes



Le point d'intersection de la tangente en 0 avec la valeur finale donne le temps caractéristique

III.4.b Méthode des 63%



Il est aussi possible de trouver le temps caractéristique en regardant le temps pour atteindre 63% de la valeur finale

🗃 III.4.c Décrément logarithmique

Dans le cas d'un régime pseudo-périodique on peut aussi trouver le temps caractéristique avec le décrément logarithmique (voir chapitre sur le RSF)

III.5 Autres équations

Si on a une équation qui ne rentre pas dans ce cadre :

- On peut essayer de la linéariser pour la résoudre
- On peut intégrer des deux côtés pour essayer de la résoudre

Table des matières

🔭 I Introduction à l'optique	4	✔ II.3.a Généralités	17
🔭 I.1 Généralités	4	♦ II.3.b Associations	18
🔭 I.2 Caractérisation spectrale des		♣ III Circuits d'ordre 2, Oscillateurs	19
sources lumineuses	4	∮ III.1 Oscillateur harmonique	19
🔭 I.3 Source lumineuse ponctuelle, ray	on/	∮ III.2 Oscillateur amorti	19
lumineux	5	✔ III.2.a Généralités	19
🎇 I.4 Approximation de l'optique		III.2.b Régime apériodique	20
géométrique	6	♣ III.2.c Régime critique	20
🔭 I.5 Lois de Snell-Descartes	6	♣ III.2.d Régime pseudo-périodique	21
🔭 I.5.a Lois de l'optique géométrique	e 6	♦ IV Circuits en régime sinusoidal forcé	21
🔭 I.5.b Réflexion totale	6		21
🔭 II Lentilles minces et miroir plan	7	♦ IV.2 Vocabulaire des signaux	
🔭 II.1 Vocabulaire	7	périodiques	22
🔭 II.2 Lentilles minces	7	♣ IV.3 Déphasage entre signaux	22
TI.2.a Lentille convergente	8	♣ IV.4 Représentation complexe d'un	
TI.2.b Lentille divergente	8	signal harmonique	23
R II.3 Constructions	8	♣ IV.5 Impédances complexes	23
🎇 II.4 Relations de conjugaison	9	♦ IV.5.a Généralités	23
\Re II.5 Condition $4f'$	9	♦ IV.5.b Comportement basse et hau	ıte
TII Appareils optiques	10	tension	24
🔭 III.1 Généralités	10	♦ IV.6 Lois de l'électricité en RSF	24
🔭 III.2 La lunette astronomique	10	♦ IV.7 Étude d'un circuit	24
🔭 III.3 L'oeil	10	♦ IV.8 Résonnance	25
♣ I Introduction à l'électricité	12	♦ V Filtrage	25
♦ I.1 Généralités	12	♦ V.1 Spectre d'un signal, décomposition	on
∮ I.1.a Charge électrique	12	de Fourier	25
∮ I.1.b Courant électrique	12	♦ V.2 Réponse fréquentielle d'un	
∮ I.1.c Dipôle, branche, maille, circui	it	quadripole	26
12		♦ V.3 Filtre d'ordre 1	26
∮ I.1.d Intensité électrique	12	♦ V.4 Filtre d'ordre 2	27
♣ I.2 La tension électrique	12		29
I.3 Approximation des régimes quas	i	I.1 Définition et exemples	29
stationnaires (ARQS)	13		29
∮ I.4 Résistors	13	I.3 Ondes planes progressives	
♦ I.5 Associations des résistors	14	harmoniques	30
♦ I.6 Ponts diviseurs	14		30
∮ I.7 Générateurs	15	I.5 Spectre d'une onde périodique	31
I.7.a Générateur de tension	15		31
∮ I.7.b Générateurs de courant (HP)	15		31
♣ II Circuits d'ordre 1	15	II.2 Interférences	32
♣ II.1 Le condensateur	16	🕼 III La lumière onde	33
∮ II.1.a Généralités	16	🕼 III.1 Généralités	33
★ II.1.b Associations	16	🚺 III.2 Modèle scalaire	33
♣ II.2 Charge d'un condensateur	17		34
∮ II.3 La bobine	17	🕼 III.4 Interférences	34

🖔 l Cinématique du point	35	newtonien	45
% I.1 Généralités	35	🗞 V.1 Statuer sur le caractère central	45
🖏 I.2 Observateur, repère, référentiel	35	🗞 V.2 Propriétés de mouvement dans	un
🐪 I.3 Position, vitesse, accélération	35	champ de force centrale	45
📞 I.3.a Coordonnées cartésiennes	36	V.3 Approche énergétique, cas d'un	e
% I.3.b Coordonnées cylindriques	36	force conservatrice	46
% I.3.c Coordonnées sphériques	37	🔖 V.4 Lois de Kepler	47
I.3.d Base de Frenet	37	V.5 Jour solaire vs jour sidéral	47
% I.4 Description de quelques		🖏 VI Mécanique du solide	47
mouvements	38	∜ VI.1 Généralités	47
🖏 I.4.a Mouvement uniforme 1D	38	🔖 VI.2 Mouvements de translation	48
🐪 I.4.b Mouvement circulaire unifor	me	🗞 VI.2.a Aspect cinématique	48
38		VI.2.b Grandeurs cinétiques	48
🖏 II Dynamique du point	38	VI.2.c Loi de la quantité de	
% II.1 Masse, centre de masse, quantit	é	mouvement	49
de mouvement	38	🗞 VI.3 Mouvement de rotation par	
% II.2 Les lois de Newton	38	rapport à un axe fixe	49
🖏 II.2.a 1ère loi de Newton	38	🔧 VI.3.a Aspect cinématique	49
🗞 II.2.b 2ème loi de Newton	39	🗞 VI.3.b Moment d'inertie	50
% II.2.c 3ème loi de Newton	39	🗞 VI.3.c Actions mécanique et	
% II.3 Méthode de résolution des		condition d'équilibre	50
exercices	39	% VI.3.d Théorème du moment	
% II.4 Forces à connaître	39	cinétique pour un solide	51
📞 II.4.a Poids	39	% VI.4 Énergétique du solide	51
% II.4.b Poussée d'Archimède	39	■ I Introduction à la thermodynamique	52
% II.4.c Réaction d'un support	40	I.1 Généralités	52
% II.4.d Tension d'un fil inextensible		I.2 Variables d'état	52
40		I.2.a Pression	52
% II.4.e Force de rappel élastique (lo	oi	I.2.b Température	52
de Hooke)	40	I.3 Équilibre thermodynamique	52
🐪 II.4.f Force de frottement	40	I.4 Modèle des gaz parfaits	53
% II.5 Intéractions à connaître	40	II Premier principe	53
% II.5.a Intéraction gravitationnelle	40	II.1 Énergie interne, capacité thermi	que
🐪 II.5.b Intéraction coulombienne	41	à volume constant	53
🐪 III Énergétique du point	41	II.2 Premier principe	53
III.1 Travail et puissance d'une force		II.3 Types de transformations	54
🐪 III.2 Théorème de l'énergie cinétique	е	II.4 Travail des forces de pression	54
41		II.4.a Cas isochore	54
🐪 III.3 Force conservative, énergie		II.4.b Cas isotherme	54
potentielle	42	II.4.c Mécanique réversible	54
🐪 III.4 Théorème de l'énergie mécanic	lue	II.5 Diagramme de Watt	54
42		▲ II.6 Enthalpie	54
🐪 III.5 Graphe d'énergie potentielle	43	III Second principe	56
V Loi du moment cinématique	43	III.1 Entropie et second principe	56
V.1 Approche vectorielle	43		
V.2 Approche scalaire	44	transformation thermodynamique	56
🔧 V Mouvement dans un champ de force	9	 III.3 Identité thermodynamique (HP))

56		III.3 Auto induction et couplage	
 III.4 Entropie des gaz parfaits, lois o 	de	inductif	70
Laplace	57	🚹 III.4 Influence totale	71
 III.5 Entropie des phases condensée 	es	■ IV Lois de l'induction : le cas des circuit	ts
57		mobiles	72
IV Flux thermiques	57	🚹 IV.1 Force électromotrice d'un circui	t
IV.1 Flux thermique, puissance	57	en mouvement	72
IV.2 Échanges conductifs	58	🚹 IV.2 Rail de Laplace générateur	72
IV.3 Échanges conductovectifs	58	🥕 I Introduction à la mécanique quantiqu	ıe
IV.4 Analogie électrique	58	73	
V Machines thermiques	59	🎢 I.1 Nature ondulatoire de la lumière	73
V.1 Description générale d'une		🎢 I.2 Nature ondulatoire de la matière	73
machine thermique cyclique	59	🗟 I Régression linéaire	74
V.2 Les moteurs	59	💁 I.1 Explication	74
V.3 Rendement, efficacité	60	I.2 Comment faire?	74
♦ VI Changement de phase du corps pu	r 61	💁 I.2.a Importer les bibliothèques	74
VI.1 Échauffement isobare d'un corp	ps	💁 I.2.b Créer les données	74
pur	61	💁 I.2.c Tracer le nuage de points	74
lacktriangle VI.2 Diagramme (P , T), Clapeyron	61	🗟 I.2.d Réaliser la régression linéaire	ž
lacktriangle VI.3 Diagramme (P , v), isotherme		74	
d'Andrews	61	💁 I.2.e Tracer la droite de régression	ì
VI.4 Enthalpie et entropie de		74	
changement d'état	62	🗟 II Instruments d'optique	75
🚹 I Introduction à la dynamique des		💁 II.1 Viseur	75
particules chargées	63	🗟 II.2 Lunette Astronomique	75
🚹 I.1 Force de Lorentz	63	🚨 II.3 Collimateur	76
🚹 I.2 Origine électrique	63	💁 III Auto-collimation	76
🚹 I.3 Origine magnétique	63	🗟 III.1 Principe	76
👔 II Généralités sur le champ magnétique	ue	🗟 III.2 Réalisation	76
64		💁 III.2.a Montage	76
🚹 II.1 Généralités	64	$oldsymbol{eta}_{\!oldsymbol{s}}$ III.2.b Règle des $4f$	76
🚹 II.2 Dépendance courant électrique	et	👰 IV Euler	76
lignes de champ	64	💁 IV.1 Présentation	76
🚹 II.3 Champ magnétiques continus d	lans	🗟 IV.2 Principe algorithmique	76
la nature	65	🗟 IV.3 Exemple d'application	77
🚹 II.4 Moment magnétique, dipôle		🚨 IV.4 Bonnes pratiques	77
magnétique	66	👰 V Multimètre	78
II.5 Créer un champ magnétique	66	💁 V.1 Présentation	78
II.6 Lire une carte magnétique	66	💁 V.2 Voltmètre	78
🚹 II.7 Action mécanique d'un champ		🚨 V.3 Ampèremètre	78
magnétique sur un système physique	67	💁 V.4 Ohmmètre	78
🚹 II.8 Approche énergétique : Puissan	ice	🗟 VI Pont de Wheatstone	79
des forces de Laplace	69	🗟 VI.1 Présentation	79
🔝 III Lois de l'induction : le cas des circu	its	👰 VI.2 Principe	79
fixes	69	👰 VI.3 Montage	79
🚹 III.1 Les phénomènes d'induction	69	🗟 VI.4 Équilibre du pont de Wheatstor	ıe
🚹 III.2 Loi de Faraday	70	80	

VI.5 Mesure de la résistance inconnu	ıe	🗃 III.4.a Méthode des tangentes
80		📝 III.4.b Méthode des 63%
💁 VII Oscilloscope	80	III.4.c Décrément logarithmique
🗟 VII.1 Présentation	80	
🗟 VII.2 Montage	80	Table des matières
VII.2.a Schématisation	80	
🚨 VII.2.b Spécificité	80	
🗟 VII.3 Utilisation	80	
VII.3.a Allumage et branchements	;	
80		
🗟 VII.3.b Réglage horizontal	80	
🗟 VII.3.c Réglage vertical	81	
👰 VII.3.d Seuil	81	
👰 VII.3.e Curseurs	81	
💁 VII.3.f Meas	81	
VII.3.g Type d'acquisition	81	
👰 VIII Monte-Carlo	81	
🗟 VIII.1 Présentation	81	
🗟 VIII.2 Procédé	81	
💁 VIII.2.a Étape 1	81	
👰 VIII.2.b Étape 2	81	
👰 VIII.2.c Étape 3	81	
🚨 VIII.3 Et sur des régressions linéaire	s?	
82		
🚨 VIII.3.a Étape 1	82	
🚨 VIII.3.b Étape 2	82	
🗃 I Analyse dimensionnelle	83	
🗃 I.1 Système SI	83	
🗃 I.2 Résoudre une équation de		
dimension	83	
🗃 I.3 Homogénéité	83	
	85	
🗃 II.1 Incertitude type A	85	
🗃 II.2 Incertitude type B	86	
II.3 Composer des incertitudes	86	
II.3.a Somme d'incertitudes	86	
II.3.b Produit d'incertitudes	86	
II.4 Chiffres significatifs	86	
🗃 II.5 Écart normalisé	87	
🛃 III Équations différentielles	87	
🗃 III.1 Équations linéaires d'ordre 1	87	
III.2 Équations linéaires d'ordre 2	88	
📝 III.2.a Régime apériodique	89	
📝 III.2.b Régime critique	89	
III.2.c Régime pseudo-périodique	89	
III.3 Résolution avec les complexes	89	
📝 III.4 Temps caractéristique	89	