1添加普通用户

```
adduser user
passwd user
#输入两次user的密码
su user
```

设置user到root的sudoers目录

```
su
visudo #另外的版本vim /etc/sudoers
```

```
## Allow root to run any commands anywhere root ALL=(ALL) ALL user ALL=(ALL) ALL
```

保存即可。

2安装docker

```
yum remove docker ∖
docker-client \
docker-client-latest \
docker-common \
docker-latest \
docker-latest-logrotate \
docker-logrotate \
docker-engine
yum install -y yum-utils
yum-config-manager \
--add-repo \
https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo
yum makecache fast
yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
systemctl start docker # 启动Docker
docker version # 查看当前版本号,是否启动成功
systemctl enable docker # 设置开机自启动
```

2.1阿里云源

```
sudo mkdir -p /etc/docker

sudo tee /etc/docker/daemon.json <<-'EOF'
{
"registry-mirrors": ["https://********.mirror.aliyuncs.com"]
}
EOF

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart docker</pre>
```

2.2docker卸载

```
yum remove docker-ce docker-ce-cli containerd.io # 卸载依赖 rm -rf /var/lib/docker # 删除资源 . /var/lib/docker是docker的默认工作路径
```

3mysql

```
docker pull mysql:5.7
#创建mysql容器的命令
sudo docker run -d -p 3306:3306 -v /usr/local/mysql/conf:/etc/mysql/conf.d -v
/usr/local/mysql/data:/var/lib/mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 --name mysql
mysql:5.7
#设置容器自启动
docker update --restart=always mysql
```

配置端口映射: -p 3306:3306 --name mysql,将容器的3306端口映射到主机的3306端口 配置mysql数据卷挂载

1.-v /mydata/mysql/log:/var/log/mysql(日志文件挂载)

将容器中的日志文件夹/var/log/mysql挂载到主机对应的/mydata/mysql文件夹中

2.-v /mydata/mysql/data:/var/lib/mysql(数据文件挂载)

将容器中的数据文件夹/var/lib/mysql挂载到主机对应的/mydata/mysql/data文件夹中

3.-v /mydata/mysql/conf:/etc/mysql(配置文件挂载)


将容器的配置文件夹/etc/mysql挂载到主机对应的/mydata/mysql/conf文件夹中注(这里所提的主机指的是当前的linux主机)

配置用户

- -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 设置初始化root用户的密码为123456
- -d mysql:5.7 指定镜像资源
- -d: 以后台方式运行实例

mysql:5.7: 指定用这个镜像来创建运行实例

navicat测试成功



3.1修改mysql的root密码


```
docker exec -it 容器ID /bin/bash
mysql -uroot -p
use mysql
SET PASSWORD FOR 'root' = PASSWORD('设置的密码');
exit
docker restart 容器ID
```

4Tomcat

```
cd /opt
mkdir docker_tomcat
cd docker_tomcat
mkdir webapps
mkdir logs
mkdir conf
docker pull tomcat:8
#第一次运行拷贝出配置文件
docker run -d -p 8080:8080 --name tomcat tomcat:8
docker ps
docker exec -it id /bin/bash
docker cp 01f6adb44435:/usr/local/tomcat/conf/server.xml
/opt/docker_tomcat/conf/server.xml
docker cp 01f6adb44435:/usr/local/tomcat/conf/tomcat-users.xml
/opt/docker_tomcat/conf/tomcat-users.xml
docker stop tomcat
docker rm tomcat
#第二次运行,挂载目录
docker run --name tomcat -p 8080:8080 \
-v /opt/docker_tomcat/webapps:/usr/local/tomcat/webapps \
-v /opt/docker_tomcat/conf/server.xml:/usr/local/tomcat/conf/server.xml \
-v /opt/docker_tomcat/conf/tomcat-users.xml:/usr/local/tomcat/conf/tomcat-
users.xml \
-v /opt/docker_tomcat/logs:/usr/local/tomcat/logs \
-d tomcat:8
docker cp cb4fff249ec5:/usr/local/tomcat/webapps.dist/* /opt/docker_tomcat
#设置容器自启动
docker update --restart=always tomcat
```

```
-d:以后台方式运行
-p 8080:8080:指定端口,映射形式为:主机端口(容器外部端口): docker 容器端口(tomcat的端口)
tomcat:8:镜像名称,与上述拉取名称一致
--name tomcat1:自定义容器名称
```

如果是大写的 -P,则会给主机随机分配端口



4.1不能访问主页需要在配置文件中加入代码

```
<Host name="localhost" appBase="webapps"
    unpackWARs="true" autoDeploy="true">
<Context docBase="/usr/local/tomcat/webapps/ruoyi-boot" path="/" reloadable="true" source=""/>

vim /opt/docker_tomcat/conf/server.xml
    <Context docBase="/usr/local/tomcat/webapps/ruoyi-admin" path="/"
    reloadable="true" source=""/>
```

4.2不挂载目录的情况下



因为docker中tomcat文件夹下,webapps为空,需要将webapps.dist内容复制进去。

docker exec -it 容器名 /bin/bash

```
[user@VM-0-8-centos ~]$ sudo docker exec -it e2c20118b7f8 /bin/bash
root@e2c20118b7f8:/usr/local/tomcat# ls
BUILDING.txt
               LICENSE README.md
                                         RUNNING.txt
                                                                                     webapps.dist
                                                                            temp
CONTRIBUTING.md NOTICE
                         RELEASE-NOTES
                                                      lib
                                                            native-jni-lib
                                                                           webapps
                                        bin
                                                                                     work
root@e2c20118b7f8:/usr/local/tomcat# cd webapps
root@e2c20118b7f8:/usr/local/tomcat/webapps# ls
root@e2c20118b7f8:/usr/local/tomcat/webapps# ls -l
total 0
```

```
rm -rf webapps
mv webapps.dist webapps
```

再次测试即可。

5Redis

docker pull redis

以配置文件启动

mkdir /opt/docker_redis

cd /opt/docker_redis

wget http://download.redis.io/redis-stable/redis.conf

chmod 777 redis.conf

修改默认配置信息

vim /opt/docker_redis/redis.conf

sudo chmod 664 redis.conf

bind 127.0.0.1 通过#注释掉,解除本地连接限制



protected-mode yes 默认no,保护模式,限制为本地访问,修改后解除保护模式

```
86 # are explicitly listed using the "bind" directive.

87 protected-mode no
```

daemonize yes 默认no 为不守护进程模式,修改为yes

222 # By default Redis does not run as a daemon. Use 'yes' if you need 223 # Note that Redis will write a pid file in /var/run/redis.pid when 224 daemonize yes

设置密码 (建议设置,不设置有风险)

```
790 # requirepass foobared

791 requirepass 123456

792 # Command renaming (DEPRECATED)
```

持久化(可洗)

```
1088
1089 appendonly yes
```

docker run -p 6379:6379 --name redis -v /dockersoftware/redis/redis.conf:/etc/redis/redis.conf -v /dockersoftware/redis/data:/data -d redis redis-server /etc/redis/redis.conf -appendonly yes

命令分析

-p 6379:6379 端口映射: 前表示主机部分, : 后表示容器部分。

-name redis 指定该容器名称,查看和进行操作都比较方便。

-v 挂载文件或目录: 前表示主机部分,: 后表示容器部分。

-d redis 表示后台启动redis

redis-server /etc/redis/redis.conf 以配置文件启动redis,加载容器内的conf文件,最终找到的是挂载的目录/usr/local/docker/redis.conf

- -appendonly yes 开启redis 持久化
- -requirepass 123456 设置密码为123456

用RDM测试



#设置容器自启动 docker update --restart=always redis

6Nginx

```
docker pull nginx
#先运行一次容器(为了拷贝配置文件):
docker run -p 80:80 --name nginx -d nginx
docker exec -it nginx /bin/bash
```

将要复制出去的配置文件

```
[user@VM-0-8-centos docker_redis]$ sudo docker exec -it nginx /bin/bash root@d6fa12e96baf:/# cd /etc/nginx/ root@d6fa12e96baf:/etc/nginx# ls conf.d fastcgi_params mime.types modules root@d6fa12e96baf:/etc/nginx#
```

```
拷贝到外面
mkdir /opt/docker_nginx
mkdir /opt/docker_nginx/conf
docker cp d6fa12e96baf:/etc/nginx/nginx.conf /opt/docker_nginx/conf/

docker stop nginx
docker rm nginx

docker run --name nginx -p 80:80 \
-v /opt/docker_nginx/conf/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf \
-v /opt/docker_nginx/html:/usr/share/nginx/html \
-v /opt/docker_nginx/logs:/var/log/nginx \
-d nginx

#设置容器自启动
docker update --restart=always nginx
```

在外网访问。

403 Forbidden

nginx/1.21.5