# **IdemPotence**



## **Définition**

L'idempotence est une propriété d'une opération qui garantit qu'appliquer cette opération **une ou plusieurs fois** produit le **même** résultat. Dans un contexte de microservices, cela est particulièrement important pour éviter des actions répétées lors d'erreurs ou de re-transmissions de messages.

# Importance dans un système avec MQTT

MQTT est un protocole léger conçu pour la communication entre appareils, souvent utilisé pour des systèmes IoT. Étant donné qu'il repose sur un modèle de publication/souscription, des messages peuvent être reçus plusieurs fois. Cela nécessite que les consommateurs des messages soient capables de traiter ces derniers de manière idempotente.

▶ Quel(s) QOS(s) de MQTT impliquent obligatoirement un traitement de l'idempotence

# Idempotence avec HTTP PUT et POST pour ajouter un élément dans une base de données

Selon les spécifications HTTP, les méthodes **PUT** et **POST** ont des comportements différents en ce qui concerne l'idempotence :

## **POST: Non idempotent**

- La méthode POST est utilisée pour créer une ressource sur le serveur.
- Chaque requête POST crée une nouvelle ressource. Si la même requête est envoyée plusieurs fois, plusieurs ressources identiques peuvent être créées, sauf si des mesures spécifiques sont prises.

#### Exemple de comportement non idempotent avec POST :

1. Requête:

```
POST /api/items
Content-Type: application/json
{
    "name": "item1",
    "value": 100
}
```

2. Résultat : Chaque fois que la requête est exécutée, un nouvel élément est ajouté avec un **nouvel identifiant généré par le serveur** (ex. ID unique ou clé primaire).

## **PUT**: Idempotent

- La méthode PUT est utilisée pour créer ou remplacer une ressource à un emplacement spécifique.
- Si la même requête PUT est envoyée plusieurs fois avec les mêmes données, l'état final sur le serveur reste le même.

#### Exemple de comportement idempotent avec PUT :

1. Requête:

```
PUT /api/items/123
Content-Type: application/json
{
    "name": "item1",
    "value": 100
}
```

2. Résultat : Peu importe le nombre de fois que cette requête est envoyée, elle mettra à jour ou créera l'élément avec l'**ID 123**, sans duplication.

## Comparaison des cas pratiques

Aspect	POST	PUT
Idempotence	Non idempotent	Idempotent
Usage principal	Créer une nouvelle ressource	Créer ou remplacer une ressource spécifique
Résultat si répété	Plusieurs ressources créées	Toujours le même état de la ressource
Nécessité d'un identifiant	Généré par le serveur	Fourni par le client

# Implémentation C# dans une API REST

#### Exemple de POST pour ajouter un élément

Chaque requête POST génère un nouvel élément :

```
[HttpPost]
[Route("api/items")]
public IActionResult CreateItem([FromBody] ItemDto item)
{
    var newItem = new Item
```

```
{
    Id = Guid.NewGuid(), // Génération d'un ID unique
    Name = item.Name,
    Value = item.Value
};

_dbContext.Items.Add(newItem);
_dbContext.SaveChanges();

return CreatedAtAction(nameof(GetItem), new { id = newItem.Id }, newItem);
}
```

#### Exemple de PUT pour ajouter ou remplacer un élément

Chaque requête PUT met à jour ou crée un élément avec le même ID :

```
[HttpPut]
[Route("api/items/{id}")]
public IActionResult UpsertItem(Guid id, [FromBody] ItemDto item)
{
    var existingItem = _dbContext.Items.Find(id);
    if (existingItem == null)
    {
        // Création d'un nouvel élément si l'ID n'existe pas
        var newItem = new Item
            Id = id, // ID fourni par le client
            Name = item.Name,
           Value = item.Value
        };
        _dbContext.Items.Add(newItem);
    }
    else
        // Mise à jour de l'élément existant
        existingItem.Name = item.Name;
        existingItem.Value = item.Value;
    _dbContext.SaveChanges();
    return Ok();
}
```

## **Points importants**

- 1. Garantie d'idempotence avec PUT :
  - La méthode PUT nécessite que le client spécifie l'ID ou l'URL exacte de la ressource cible. Cela permet de garantir que la même requête n'entraîne pas de duplications.
- 2. Détection des doublons avec POST :

 Pour éviter les doublons avec POST, il est possible d'inclure un identifiant unique (par ex., un UUID) dans le corps de la requête ou comme en-tête HTTP, puis de vérifier cet identifiant côté serveur.

Exemple de vérification :

```
if (_dbContext.Items.Any(x => x.ClientRequestId == item.ClientRequestId))
{
    return Conflict("Duplicate request");
}
```

- 3. Scénarios d'usage recommandés :
  - Utilisez POST lorsque le serveur doit contrôler l'ID ou générer des ressources uniques.
  - Utilisez PUT lorsque le client doit contrôler ou mettre à jour une ressource spécifique.

En résumé, **POST** est utile pour les créations non idempotentes (par exemple, ajouter une nouvelle commande ou un utilisateur), tandis que **PUT** est préféré pour des opérations qui doivent garantir qu'il n'y a pas d'effet cumulé en cas de répétition (comme une mise à jour ou une création par ID).

## Gestion Idempotente avec Demande d'ID Avant Création

Dans cette approche, le client demande d'abord un **ID unique** au serveur via une requête dédiée. Cet ID est ensuite utilisé pour envoyer une requête **PUT** ou **POST** afin de créer une nouvelle ressource. Cette stratégie **garantit que les requêtes répétées ne créent pas de doublons**.

## Processus en Deux Étapes

- 1. Étape 1 : Le client demande un ID au service.
  - Le serveur génère un ID unique (par exemple, un GUID) et le retourne au client.
- 2. Étape 2 : Le client utilise cet ID pour envoyer la requête de création.

## Exemple : API REST en C#

#### Étape 1 : Générer un ID unique

Le service expose un point de terminaison pour générer un ID :

```
[HttpGet]
[Route("api/items/new-id")]
public IActionResult GenerateNewId()
{
   var newId = Guid.NewGuid(); // Générer un ID unique
   return Ok(newId); // Retourner l'ID au client
}
```

#### Exemple de réponse :

#### Étape 2 : Créer un nouvel élément avec un ID fourni par le client

Le client utilise l'ID pour envoyer une requête PUT ou POST.

#### **Avec PUT (Idempotent)**

```
[HttpPut]
[Route("api/items/{id}")]
public IActionResult CreateOrUpdateItem(Guid id, [FromBody] ItemDto item)
{
    var existingItem = _dbContext.Items.Find(id);
    if (existingItem == null)
        // Création d'un nouvel élément si l'ID n'existe pas
        var newItem = new Item
            Id = id, // ID fourni par le client
           Name = item.Name,
           Value = item.Value
        };
        _dbContext.Items.Add(newItem);
    }
    else
    {
        // Mise à jour de l'élément existant
        existingItem.Name = item.Name;
        existingItem.Value = item.Value;
    }
    _dbContext.SaveChanges();
   return Ok();
}
```

#### **Avec POST (Non Idempotent)**

Pour **POST**, le serveur doit vérifier si l'élément avec cet ID existe déjà avant de créer un nouvel élément. Cela rend le **POST** idempotent dans ce cas précis.

```
[HttpPost]
[Route("api/items")]
public IActionResult CreateItem([FromBody] ItemDto item)
{
    // Vérifier si l'ID existe déjà
    var existingItem = _dbContext.Items.Find(item.Id);
    if (existingItem != null)
    {
        return Conflict("Item already exists with this ID.");
```

```
var newItem = new Item
{
    Id = item.Id, // ID fourni par le client
    Name = item.Name,
    Value = item.Value
};

_dbContext.Items.Add(newItem);
_dbContext.SaveChanges();

return CreatedAtAction(nameof(GetItem), new { id = newItem.Id }, newItem);
}
```

## **Exemple Côté Client**

#### Étape 1 : Demander un nouvel ID

```
var httpClient = new HttpClient();
var response = await httpClient.GetStringAsync("https://api.example.com/api/items/new-id");
var newId = Guid.Parse(response); // Extraire l'ID unique
```

#### Étape 2 : Créer un élément avec l'ID reçu

#### Avec PUT:

```
var newItem = new
{
    Id = newId,
    Name = "item1",
    Value = 100
};

var putResponse = await httpClient.PutAsJsonAsync($"https://api.example.com/api/items/{newId}", newItem);
```

#### Avec POST:

```
var newItem = new
{
    Id = newId,
    Name = "item1",
    Value = 100
};

var postResponse = await httpClient.PostAsJsonAsync("https://api.example.com/api/items", newItem);
```

#### **Points Clés**

- 1. Pourquoi cette approche?
  - o Idempotence garantie : Le client utilise un ID unique généré par le serveur pour éviter les doublons.
  - Contrôle partagé : Le serveur conserve le contrôle sur les ID, mais le client les connaît avant de soumettre la requête.

#### 2. Validation côté serveur :

- o Toujours vérifier si un élément avec l'ID existe déjà pour éviter les duplications.
- Les requêtes répétées (PUT ou POST) avec le même ID ne doivent pas créer de nouveaux éléments.

#### 3. Flexibilité avec PUT ou POST :

- PUT convient lorsque le client contrôle explicitement l'ID et l'URL de la ressource.
- POST peut être adapté pour inclure un ID, mais nécessite des validations supplémentaires.

## **Scénarios Typiques**

- Création d'un utilisateur : Le client demande un ID pour l'utilisateur avant de le créer, garantissant que les requêtes répétées ne créent pas plusieurs comptes.
- Création de commandes ou transactions: Les clients génèrent un ID unique (ou utilisent celui fourni par le serveur) pour garantir qu'une commande répétée ne soit pas créée plusieurs fois.

# Exemple avec l'application C# et le modèle TownEnvironment

Lorsque le microservice reçoit un message décrivant l'environnement d'une ville, on doit s'assurer que :

- 1. Si un message est reçu plusieurs fois, il ne provoque pas de duplication ou de modification incorrecte de l'état dans le système.
- 2. Les messages sont bien traités même s'il y a des erreurs ou des retransmissions.

## Stratégies pour garantir l'idempotence

1. Ajout d'un identifiant unique au message

Chaque message MQTT publié doit contenir un identifiant unique ( MessageId ). Par exemple :

```
{
    "MessageId": "abc123",
    "DateTime": "2024-11-15T12:00:00Z",
    "Clouds": 50,
    "SolarEnergy": 70,
    "WindSpeed": 10,
    "WindDirection": "N"
}
```

- o Cet identifiant permet de détecter si un message a déjà été traité par le consommateur.
- 2. **Vérification de l'idempotence côté consommateur** Lors de la réception d'un message, vous pouvez utiliser une base de données ou un cache pour stocker les MessageId déjà traités. Exemple en C#:

```
private static readonly HashSet<string> ProcessedMessages = new();

public void ProcessMessage(TownEnvironment environment, string messageId)
{
    if (ProcessedMessages.Contains(messageId))
    {
        Console.WriteLine("Message déjà traité.");
        return;
    }

    // Ajouter à la liste des messages traités
    ProcessedMessages.Add(messageId);

    // Traitement du message
    Console.WriteLine($"Traitement des données : {environment.DateTime}, {environment.Clouds}% de nuages");
}
```

#### 3. Rappel des QoS dans MQTT

- o QoS 0 : Livré au plus une fois, mais peut être perdu.
- QoS 1 : Livré au moins une fois, mais peut être dupliqué.
- o QoS 2 : Livré exactement une fois.

Si possible, utiliser le QoS 2 pour minimiser les problèmes liés aux duplications.

## **Powercher**

Quel choix a été fait avec powercher par rapport à la stratégie présentée précédemment ?

## Conclusion

L'idempotence est un élément clé d'un système résilient (tolérant aux pannes) et fait partie du couteau suisse d'un réseau IOT fiable.

