

소개

랩 및 교육대상

- 리눅스를 사용하였으나, 오랫동안 리눅스 배포판 및 기술에 대해서 갱신하지 않는 사용자
- 전반적인 오픈소스 기반 운영체제에 대한 동향을 알고 싶은 사용자

강사소개

이름: 최 국현

• tang@linux.com


:)

- 리눅스를 사용하였으나, 오랫동안 리눅스 배포판 및 기술에 대해서 갱신하지 않는 사용자
- 전반적인 오픈소스 기반 운영체제에 대한 동향을 알고 싶은 사용자

- 리눅스 시스템에 대한 소개 및 기술 동향 파악
- 랩 기반으로 표준 리눅스 시스템을 직접 구성
- 새로운 서비스 기반으로 간단한 리눅스 시스템 구성
- 자동화를 통한 리눅스 시스템 표준화 구성 및 배포 방법

기본과정 랩

총 2대의 가상머신을 이용하여 랩을 수행한다.



교육 시나리오

목차



랩

가상머신 두 대 기반으로 진행을 권장 합니다. 한 대만 사용하셔도 크게 문제가 없습니다.

리눅스 배포판

- 가급적이면 CentOS-9-Steam, Rocky 9으로 권장 합니다.
- 우분투 사용 하셔도 상관 없습니다. 다만 몇몇 명령어 및 패키지는 호환이 되지 않을 수 있습니다.

가상 머신 사양

vCPU: 2개

vMEM: 4096

vDISK:

NODE1{O/S(30GiB), DATA(100GiB)} NODE2{O/S(30GiB), DATA(100GiB)}

오픈소스

리눅스와 오픈소스 관계

오픈소스


오픈소스는 리차드 스톨만이 GNU도구 및 라이선스를 선언하였음. 리눅스 토발즈는 GNU도구 중 리눅스 커널(Linux Kernel)를 만들었다. 리차드 스톨만은 Hurd라는 커널을 만들기도 하였음.

선진적인 디자인의 **마이크로 커널 디자인(Micro Kernel)**를 사용하여서, 당시 성능으로는 구현 및 사용하기가 어려운 부분이 많았음.

- GNU/Linux Kernel
- GNU/Hurd Kernel

현재 허드 커널을 사용하는 배포판은 데비안 리눅스 배포판 밖에 없다.


허드커널



2023-08-02

14

리눅스 커널



GNU/LINUX

리눅스의 대다수 소프트웨어는 GNU기반의 소프트웨어를 사용하고 있다.

GNU와 Unix소프트웨어와 큰 차이점은 없지만, 라이선스 및 커뮤니티 기반의 생태계를 좀 더 강하게 가지고 있다. 오픈소스에서 많이 비교되는 대상인 BSD소프트웨어와 제일 큰 차이점은 BSD는 유닉스 코드 기반으로 구성이 되어 있다.

리눅스는 **리눅스 토발즈**가 만든 리눅스 커널을 지칭을 하며, 리눅스 커널은 GNU소프트웨어하고 같이 사용하기 때문에 보통 GNU/Linux라고 부른다.

리눅스 커널 뒷 이야기

리눅스 커널은 현재 안드로이드 및 IoT그리고 엔터프라이즈 시스템에 많이 사용하고 있다.

한때, 리눅스 커널은 애플사의 대표인 스티브 잡스를 통해서, Mac OS의 커널로 사용이 될 뻔 하였으나, 애플에서 비공개라는 조건으로 토발즈에게 요구(?) 하였고, 이에 대해서 리누즈 토발즈는 거절 하였다.

OS X가 사용하는 커널은 4.4BSD Lite-2기반으로 구성이 되어 있다. 이 프로젝트에서 파생된 BSD, MIT라이선스 기반으로 작성된 프로그램 다윈(Darwin)으로 공개가 되고 있다. 현재 BSD에서 사용하는 커널은 XNU라고 부르고 있으며, 마이크로 커널 기반의 하이브리드 커널 구조를 가지고 있다.

라이선스

현재 리눅스는 다음과 아래와 같이 소프트웨어 구성이 되어 있다. 배포판마다 많이 다르지만, 대다수 상용 리눅스 배포판은 라이선스에 매우 민감하다.

BSD Software

버클리 소프트웨어 라이선스. 대다수 유닉스 소프트웨어는 BSD라이선스 기반으로 작성이 되어 있으며, GNU소프트웨어의 대다수는 라이선스 및 이상으로 인하여 다시 GNU라이선스 기반으로 재작성이 되었다.

오픈소스 라이선스

GNU Software(Version 2 and 3)

GNU소프트웨어는 상용 소프트웨어 및 기존 유닉스 라이선스의 단점, 예를 들어 기여코드도 상용 라이선스에 내포가 되는 불합리 및 불공정한 부분을 없애기 위해서 만든 라이선스. 현재 리눅스의 대다수 라이선스 GNU기반으로 구성이되어 있다.

MIT Software

MIT라이선스는 MIT대학교에서 만든 라이선스이다. MIT에서 배포되는 소프트웨어 및 기술은 MIT라이선스로 구성이 되어 있으며, GNU라이선스와 호환은 된다. MIT라이선스는 BSD라이선스와 매우 흡사한 구조를 가지고 있으며 둘 다 공통점은 소스코드 오픈에 대한 강제성이 없다.

리눅스 커널/쉘

USERSPACE/KERNELSPACE

커널

커널 아키텍처 및 모듈


커널 아키텍트

리눅스 커널은 초기에 x86만 지원하였다. 현재 리눅스 커널은 대다수 CPU아키텍처를 지원하고 있다. 현재 대표적인 지원하는 CPU는 다음과 같다.

- Intel
- AMD
- IBM PowerPC
- Sparc
- IBM s390

커널 아키텍트

리눅스 커널은 처음에는 **모놀릭(Monolic Kernel)** 커널 구조 기반으로 작성이 되었다. 현재는 모듈기능 지원 및 커널 핫 패치(Hot-Patch)를 지원하고 있기 때문에, 모놀릭 커널의 단점을 많이 제거 하였다.



리눅스 커널은 두 가지 형태로 현재 나누어져 있다.

LTS Release

LTS버전은 Long Term Support 버전이다. 해당 버전의 소스코드는 5년에서 최장 10년 이상 지원하기도 하다. 해당 LTS기간 부분은 리눅스 토발즈나 혹은 커뮤니티 선택에 따라서 달라진다. (거의 대다수는 리눅스 토발즈 결정에 따르지만...)

Normal Release(stable)

일반 버전은 새로운 기능 추가 혹은 특정 기능이 패치가 되면, 보통 일반 커널 버전으로 릴리즈가 된다. 해당 버전은 x.y.z형태로 계속 y/z패치가 유지가 된다.

Mainline Release

```
w = Kernel Version = 4
```

xx = Major Revision = 4

y = Minor Revision = 0

zzz = Patch number = 45

mainline:	6.4-rc7	2023-06-18	[tarball]		[patch]	[inc. patch]	[view diff]	[browse]	
stable:	6.3.9	2023-06-21	[tarball]	[pgp]	[patch]	[inc. patch]	[view diff]	[browse]	[changelog]
longterm:	6.1.35	2023-06-21	[tarball]	[pgp]	[patch]	[inc. patch]	[view diff]	[browse]	[changelog]
longterm:	5.15.118	2023-06-21	[tarball]	[pgp]	[patch]	[inc. patch]	[view diff]	[browse]	[changelog]
longterm:	5.10.185	2023-06-21	[tarball]	[pgp]	[patch]	[inc. patch]	[view diff]	[browse]	[changelog]
longterm:	5.4.248	2023-06-21	[tarball]	[pgp]	[patch]	[inc. patch]	[view diff]	[browse]	[changelog]
longterm:	4.19.287	2023-06-21	[tarball]	[pgp]	[patch]	[inc. patch]	[view diff]	[browse]	[changelog]
longterm:	4.14.319	2023-06-21	[tarball]	[pgp]	[patch]	[inc. patch]	[view diff]	[browse]	[changelog]
linux-next:	next-20230623	2023-06-23						[browse]	

대다수 리눅스 배포판은 LTS 버전을 채용 혹은 선택하는데, 이것도 각각 기업마다 입장이 조금씩 다르다. 레드햇 경우에 LTS커널을 사용하지 않으며 별도로 LTS버전을 구성 및 운영한다. 최근, 리누즈 토발즈는 리눅스 커널 릴리즈 방식을 변경 하였는데, 이유는 다음과 같다.

"내 마음에 안 들어서"

좀 더 공식적으로 풀어서 이야기 하면, 다음과 같이 발표 하였다.


"since we no longer do version numbers based on features, but based on time, just saying 'we're about to start the third decade"


아래 링크에서 넘버링 변경에 대한 이유를 확인 할 수 있다.


왜 리누즈 토발즈는 넘버링을 변경했는가?


- Linux pre-1.0 versions ran from 1991 to 1994: Three years.
- Linux 1.x ran from 1994 through mid-1996: Two and half years.
- Linux 2.0.x was the mainline stable kernel from **mid-1996** through early 1999: Less than three years.
- Linux 2.2.x was the mainline stable kernel from early 1999 through early 2001: About two years.
- Linux 2.4.x was the mainline stable kernel from early 2001 through late 2003: About three years.
- Linux 2.6.x is the mainline stable kernel since **mid-December 2003**: More than seven years.

커널 버전 6.x













커널 버전 2.x



커널 아키텍트









커널 아키텍트

리눅스 커널은 모놀릭(Monolithic Kernel) 커널 구조이다. 마이크로 커널 혹은 하이브리드 커널과 달리, 서브 시스템 기반으로 각 자원을 관리 및 사용한다.



커널 아키텍트




리눅스 시스템 콜은 다음과 같다.


- I/O
- Memory
- Process

각 서브 시스템은 스케줄러가 있으며, 커널은 스케줄러를 통해서 작업을 할당 및 처리한다.


커널 아키텍트



커널 아키텍트



dbus




dbus기반으로 프로세스 통신하는 방법. 대표적인 프로그램은 firewalld, gdisk, NetworkManager같은 도구가 있다.




freedesktop.org

39

컨테이너





리눅스 모듈

초기 리눅스는 소스코드에 빌트인 형태로 드라이버, 즉, 커널 모듈을 배포하였다. 이 방법에 문제는 새로 추가하거나 혹은 업데이트 시, 매번 커널을 다시 컴파일을 해야 하는 문제가 있었다.

초창기 커널은 이러한 기능이 없었고, "리눅스 커널 버전 1.0"이후로는 모든 커널에서 모듈 기능을 제공한다. 초창기 리눅스는 x86만 고려하여 제작이 되었기 때문에, 모듈 및 CPU를 확장 지원을 할 계획이 없었다.

리눅스 커널에 포함이 되어 있는 모듈은 대다수가 GNU GPLv2/3기반으로 되어 있다. BSD 및 MIT라이센스 모듈도 종종 있지만, 해당 모듈은 mainline module로 포함이 되지 않는다. 대표적인 모듈이 바로 Nvidia 모듈이다. 우분투 배포판을 제외하고, 대다수 GNU배포판은 Nvidia드라이버를 저장소에서 제공하지 않는다. 심지어 라이브러리링크(Idconfig)도 제공하지 않는다.

리눅스 모듈

일반적인 리눅스 커널 모듈은 전부 "akmod"모듈 기반으로 구성이 되어 있다. akmod는 일반적인 리눅스 커널 모듈이다. modprobe, insmod같은 명령어를 통해서 메모리에 커널을 상주하여 하드웨어를 초기화한다.

장점: 커널과 호환성 및 안정성이 매우 높다. 빌트인 혹은 모듈 형태로 활성화 된 모듈은 바로 사용이 가능하다.

단점: 다른 커널 버전에서 동작이 불가능하다.

리눅스 모듈

akmods, dkms는 모듈 다이나믹 커널 모듈이라고 이야기 한다. 커널 컴파일을 별도로 요구하지 않는 부분이 장점이며, 모듈만 컴파일 혹은 바이너리 설치하여 바로 모듈로 사용이 가능하다. 보통 dkms, akmod라는 이름으로 배포판에서 제공한다. 다만, 사용하기 위해서 라이브러리 링크 컴파일이 종종 필요하기 때문에 컴파일러 도구가 필요하다.

장점: kmod의 보다 사용하기 편한다.

단점: 낮은 수준의 드라이버에서는 종종 호환성이나 혹은 사용이 불가능 하다.


2023-08-02

엔비디아 리눅스 모듈



커널 라이브 패치

이전 리눅스 커널은 유닉스 커널처럼 라이브 패치 기능이 없었다. 현재, 라이브 패치 기능이 추가가 되었으며, 공식적인 이름은 "kpatch"이다. 현재 최신 리눅스 커널은 이 기능 사용이 가능하다. 사용하기 위해서는 다음과 같은 기능이 활성화가 되어 있어야 한다.



수세 kpatch 문서

커널 컴파일 혹은 리빌드

대다수 리눅스 배포판은 커널 컴파일을 더 이상 요구하지 않는다. 만약, 필요한 경우 사용자가 스스로 커널 컴파일하여 리눅스 시스템에 적용 및 제공이 가능하다. 다만, 상용 리눅스 배포판 경우에는 사용자라 리눅스 컴파일을 하여 적용한 경우, 모든 기술지원이 무효가 되기 때문에 추천하지 않는다.

참고로 uEFI에서는 더 이상 32비트 커널 이미지 부팅을 제공하지 않기 때문에, 컴파일시 64비트로만 커널 이미지를 컴파일 해야 한다.

수동으로 커널 구성 시, uEFI의 shim signed 문제가 종종 발생한다.

binary

a.out

a.elf

2023-08-02

리눅스 바이너리

초기 리눅스 바이너리는 "a.out"형태로 제공이 되었다. "a.out"형태는 이전 유닉스 및 BSD계열에서 사용하였으며, BSD 및 유닉스 시스템도 현재는 "ELF"형태로 변경하고 있다. "ELF"의 뜻은 "Executable and Linkable Format", ELF형태의 바이너리는 C++와 같은 객체 지향 바이너리에 유리하다.

a.out is a file format used in older versions of Unix-like computer operating systems for executables, object code, and, in later systems, shared libraries. This is an abbreviated form of "assembler output", the filename of the output of Ken Thompson's PDP-7 assembler. The term was subsequently applied to the format of the resulting file to contrast with other formats for object code. "a.out" remains the default output file name for executables created by certain compilers and linkers when no output name is specified, even though the created files actually are not in the a.out format. Support for the a.out format was removed in Linux kernel version 5.19.


이전에 사용하였던, 바이너리 타입. 현재는 이름만 사용하고 있으며, 실제 바이너리들은 관리 및 사용하기 편한 ELF로 전부 변경이 되었다. 커널 2.x부터는 모든 리눅스 배포판에서 ELF기반으로 바이너리를 사용한다.

"a.out"의 뜻은 "assemble output"의 약자이다.

ELF


ELF는 a.out과 같은 바이너리 이지만, 앞서 설명하였던 다이나믹 링크를 지원하기 때문에, 좀 더 수월하게 바이너리

및 라이브러리 관리가 가능하다. 현재 대다수 배포판은 ELF기반으로 구성 및 사용하고 있다.



51

ELF



확인

whereis Is

ls: /usr/bin/ls /usr/share/man/man1/ls.1.gz /usr/share/man/man1p/ls.1p.gz

file /usr/bin/ls

file /bin/ls

/bin/ls: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=cedbe8d7fb5757dd39992c1524f8d362adafcf41, for GNU/Linux 3.2.0, stripped

사용자 영역


BASH 무엇인가?

쉘은 TTY가 아니다. 많은 사용자들이 오해하고 있는게 TTY == SHELL라는 오해를 가지고 있음. PuTTY/iTerm/Xterm와 같은 터미널 도구가 아님. 터미널에 접근하기 위한 에뮬레이터 도구임.

Bash는 일반적으로 사용하는 CLI 도구와는 다름. BASH는 COMMAND LINE INTERFACE와 비슷하기는 하지만, 대화형 형태로 사용한다. 그래서, BASH쉘에서 사용할 명령어의 이름을 넣어주면, BASH는 사용자가 입력한 이름의 바이너리 파일을 찾아서 실행한다.

BASH사이트 다음과 같이 BASH를 설명하고 있다.

https://www.gnu.org/software/bash/manual/bash.txt



THE TTY

TTY는 "Teletypewriter"의 약자. 초기 유닉스 시스템은 로컬만 지원하였으며, BSD의 유닉스 프로젝트를 통해서 TCP/IP를 도입 후, 원격에서 시스템 접근이 필요.

"A Teleprinter just needed a single operator to easily convey a message. While it did not have a modern-layout keyboard, its system was later evolved by Donald Murray in 1901 to include a typewriter-like keyboard."

사진에 있는 시스템은, 과거 텔레 타이퍼 시스템이며, 현재 유닉스 및 리눅스에서 사용하고 있는 시스템도 위와 동일한 개념을 채용하고 있다.

이를 통해서 원격에서 리모트에 있는 시스템에 타이핑이 가능해짐.

현재 리눅스에서 제공하는 쉘 목록

현재 리눅스 배포판에서 제공하는 쉘은 다음과 같다. RPM저장소 기반으로 지원하는 목록이며, 다른 배포판은 더 많은 쉘을 제공할 수 있다.

- bash(sh)
- tcsh(csh)
- zsh
- fish
- ksh
- dash
- mksh
- powershell(선택사항)

모던 리눅스에서 사용하는 쉘

현재 대다수 리눅스 배포판은 더 이상 bash, tcsh, ksh를 사용하지 않는다. 대다수 사용자는 현재 다음과 같은 쉘로 환경을 변경하고 있다.

- **1**. zsh
- 2. fish
- 3. powershell

powershell, fish는 기존 bash쉘과 호환성이 떨어진다. 즉, 두 개의 쉘은 POSIX사양을 완전히 따르지 않기 때문에 기존 스크립트 사용이 어려울 수 있다. 하지만 zsh은 POSIX를 지원하기 때문에 기존 쉘에서 사용하던 스크립트 사용이 가능하다. 모던 쉘 사용을 원하면 zsh기반으로 사용을 권장한다.

모던 리눅스에서 사용하는 쉘


dnf install zsh -y

chsh -s /bin/zsh


아래 명령어는 zsh화면 꾸미기 기능 활성화. 추가적으로 플러그인 혹은 테마 설정이 가능.

sh -c "\$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)"

BASH(모든 쉘) 무엇인가?




60




2023-08-02


61



62



63




2023-08-02

64

BASH 무엇인가?

\$ ps | sort | less



거의 대다수의 리눅스는 bash가 설치되어 있음. 다른 말로 GNU/Linux는 BASH가 표준으로 사용하고 있다.

예를 들어서 FreeBSD/NetBSD/OpenBSD 그 외 다른 유닉스 들에서는 bash가 아닌 csh, tsh를 사용하기도 한다.

하지만 bash사용이 가능하며, 기존에 사용하였던 csh, tcsh에서 사용하던 스크립트는 여전히 bash에서 거의 수정 없이 사용이 가능.

	BASH	TCSH	출력	BASH	TCSH	비고
쉘 변수	x=3	set x=3	echo \$x	3	3	
	y="\$x 4"	set y="\$x 4"	echo \$y	3 4	3 4	
환경변수	export z=5 setenv z 5		echo \$z	5	5	'setenv z = 5' ?!
	export q="\$z 6"	setenv q "\$z 6"	echo \$q	5 6	5 6	

	BASH	TCSH	출력	BASH	TCSH	비고
Shell & environment variables	z=7	set z = 7	echo \$z; env grep z	7 z=7		Tcsh는 다른 환경에서 같은 이름으로 다른 값을 가질 수 있다.

	BASH	TCSH	출력	BASH	TCSH	비고
쉘 경로 변수	export PATH=/a: /b	set path=(/a /b)	echo \$path; echo \$PATH; env grep path	- /a:/b -	/a /b /a:/b -	TCHS: path PATH ?
별칭(별명)	alias ls="ls -l"	alias ls "ls -l"	ls	(same as Is -I)	(same as Is -I)	
명령 프롬프트	PS1=abc-	set prompt=abc-	[ENTER]	abc-	abc-	
재출력	prog > ofile 2> efile	(prog > ofile) >& efile	[ENTER]	(stdout data in ofile; stderr data in efile)	(stdout data in ofile; stderr data in efile)	BASH는 재출력 파일 사용 가능

69

각 쉘의 차이점

	BASH	TCSH	출력	BASH	TCSH	비고
쉘 로그인 시 사용하는 환경 파일	/etc/profile ~/.bash_profile ~/.bash_login ~/.profile	/etc/csh.cshrc /etc/csh.login ~/.tcshrc ~/.cshrc ~/.login	echo \$SHELL	bash	tcsh	set명령어 사용시, 빈 공간이 있으면 안됨.
쉘 시작파일	~/.bashrc	/etc/csh.cshrc ~/.tcshrc ~/.cshrc		set	setenv	tcsh는 'setenv'명령어 를 사용해야 됨.
로그아웃 파일	~/.bash_logout	/etc/csh.logout ~/.logout				
스크립팅						Bash혹은 sh스크립트이 제일 사용하기 편함.

프로토타입 및 오토메이션

프로토타입

bash기반으로 간단하게 스크립트 프로그램밍 가능하다. 목표 중 하나가 "hack together"

대화형 관리 시스템

bash는 borne-style쉘 스타일로 리눅스 및 유닉스 에서 손쉽게 명령어를 사용할 수 있도록 해준다. 양쪽에서 서로 사용이 가능하기 때문에 손쉽게 이식이 가능하다.

오토메이션

자주 사용하는 명령어를 스크립트 기반으로 작성하여 간단하게 실행 및 수행이 가능한 방법.

프로그램 상화작용

한 개 이상의 프로그램을 쉘 스크립트를 통해서 동시에 사용 할 수 있도록 한다.

파일이나 혹은 표준 입출력을 통해서 데이터를 서로 전달하여 프로세싱 할 수 있다. 이를 보통 **파이핑(Piping)**라고 한다.

BASH가 할 수 있는 것.

어떠한 프로그램은 동시에 데이터 처리에 대해서 고려하지 않고, 개발이 된 경우가 있다. 이러는 경우 bash는 다른 프로그램을 통해서 다시 데이터 재처리를 해준다. 예를 들어서 'awk', 'sed'같은 프로그램들을 사용하여 원하는 형태로 출력 내용을 다시 재가공하여 전달한다.

BASH 이동성

bash는 다양한 유닉스 및 리눅스 시스템에 패키징이 되어있다.

이러한 이유로 POSIX쉘 스크립트를 표준적으로 지원하며, 각기 다른 런타임 환경에서 사용하는 경우 bash는 강력한 도구가 될 수 있다. 마치, 자바처럼 쉘 프로그램이 이식 되어 있으면 손쉽게 사용이 가능하다.

도움말

bash를 사용하다가 어려운 부분이 있으면 다음과 같은 방법으로 도움을 받을 수 있다. 내부 명령어를 통해서 사용법 확인이 필요한 경우 아래처럼 실행한다.

bash\$ help printf


외부 명령어를 통해서 사용법 확인이 필요한 경우 아래처럼 실행한다.

bash\$ man printf

systemD


SYSTEM BLOCK

[•] systemd



systemd는 다음과 같은 구조로 부팅이 된다. target은 일종의 서비스 묶음, 그리고 이전의 런 레벨과 비슷한 역할을 한다.

systemd는 기존에 사용하던 system-v, up-start를 대신한다. 현재 사용중인 LSB(Linux Standard Base)에서는 systemd기반으로 구성이 되어있다. 레드햇 계열의 리눅스는 systemd를 채용하고 있다.



systemd는 PID 1번을 대체함. 기존에 사용하던 SystemV3 init, up-start는 더 이상 사용하지 않는다. 기존에 사용하던 init들은 서비스들을 스크립트 기반으로 관리하였기 때문에 작업 관리나(여기서 말하는 작업은 프로그램 시작, 마운트 같은 부분) 혹은 자원 분류가 모호하게 되었다.

예를 들어서, 기존에 사용하던 쉘 스크립트는 어떤 서비스가 어떤 파일이나 혹은 디렉터리는 **생성/삭제/제거하는지** 알 수 없다.

현재 systemd는 다음과 같은 서비스들이, 시스템 블록으로 통합 되고 있다.

hostname

호스트 이름은 hostnamectl로 통합이 되고 있다. hostnamectl은 systemd의 일부분이다. 호스트 이름 이외, 컴퓨터가 사용하는 머신 아이디 및 폼-펙터(Form Factor) 정보를 가지고 있다.

timedate

호스트의 시간 및 날짜 그리고, NTP를 담당하는 서비스. 앞으로 NTP관련된 부분은 systemd-timedated.service으로 변경될 예정이다. timedatectl명령어로 NTP 및 UTC 설정 가능.

crond(timer)

기존 crond 서비스와 비슷하게, 특정 시간에 명령어 실행을 도와주는 서비스 유닛. 기존의 crond데몬은 조만간 .timer로 대체가 될 예정이다.

localectl

시스템 로케일을 변경한다. 이전에는 수동으로 로케일 설정을 변경하였으나, 현재는 dbus 및 systemd통합으로 인하여 해당 명령어로 변경을 권장하고 있다.

Systemd 런레벨 정리

emergency.target, resuce.target경우에는 init에서 single혹은 S와 비슷함. 단, 응급복구 모드인 rd.break(ramdisk break)경우, 이전 ramdisk기반 복구 기능과 조금 다르다. 런-레벨 확인을 하기 위해서 아래와 같은 명령어로 조회가 가능하다.

- multi-user -> init 3
- graphical -> init 5

systemctl -t target list-units -all

systemctl get-defaults

systemctl list-dependencies <TARGET_NAME>

진행 전, bash completion이나 혹은 fish, zsh 쉘 기반으로 작업을 권장. bash completion를 사용하기 위해서는 다음과 같이 명령어 실행.

dnf install bash-completion

rpm -qa bash-completion

complete -r -p

다시 로그인 혹은 bash명령어 실행. 'source'명령어는 종종 오류가 발생함.

bash

source /etc/profile.d/bash_completion.sh

TARGET

systemd 대상이름	시스템 런 레벨	링크 대상	설명
	4	runlevel4.target	사용하지 않음. 본래 런레벨에서는 4번은 사용하지 않았음. 서비스를 등록하는 경우 multi-user.target를 수정하지 않는 선에서 사용이 가능하다.
multi-user.target	3	runlevel3.target	CLI(console)용 대상. 이전에는 런 레벨 3번이었다.

TARGET

systemd 대상이름	시스템 런 레벨	링크 대상	설명
halt.target			시스템 종료. 하지만 powering단계는 무시.
reboot.target	6	runlevel6.target	재시작
poweroff.target	0	runlevel0.target	시스템 종료 및 powering도 같이 적용.

아래와 같이 명령어를 사용한다.

systemctl status sshd

systemctl start sshd

systemctl restart sshd

systemctl 명령어

systemD에서 관리하는 대다수 자원은 systemctl명령어 기반으로 대다수 유닛을 제어 및 관리한다.

"systemctl"명령어는 .service를 주로 다루지만, 다른 자원 ".timer", ".mount"등에서도 사용이 가능하다. 일반적인 하위 명령어는 아래와 같다.

enable: 서비스 부트-업을 활성화 한다.

start/restart: 서비스 시작 및 재시작을 한다. restart는 stop+start가 동시에 수행이 된다.

reload: 특정 서비스가 메모리 갱신을 지원하면, reload로 설정 파일을 다시 메모리에 적용한다. 대표적인 서비스는 sshd이다. 모든 서비스에서 동작하지 않는다.

stop: 동작중인 유닛을 중지한다.

status: 동작중인 유닛 상태 정보를 확인한다. 이 정보는 유닛의 로그도 같이 출력한다.

is-active: 유닛 동작 상태를 확인한다.

is-enabled: 유닛이 부트-업이 가능한지 확인한다.

journald loggin

기존에 사용하던 syslog(rsyslog)를 대신하는 로깅 데몬 시스템. 제일 큰 차이점은 journald는 바이너리 데이터베이스 기반으로 오류 수준별로 기록을 남긴다. 아직까지는 대다수 시스템은 rsyslogd기반으로 구성이되어있지만, 곧 모든 시스템은 systemd-journald기반으로 변경될 예정이다. rsyslogd과 프로토콜 호환이 되며, 중앙로그 서버 기능도 제공하고 있다.

systemctl status systemd-journald

vi /etc/systemd/journald.conf

Storage=persistent

cp -a /run/log/journal/ /var/log/

journalctl -b

journald remote(server)

```
중앙서버 기능을 사용하기 위해서는 아래 패키지를 설치해야 한다.
# dnf install systemd-journal-remote
# mkdir -p /var/log/journal
# systemd-tmpfiles --create --prefix /var/log/journal
# mkdir -p /va/log/journal/remote
# vi /usr/lib/systemd/system/systemd-journal-remote.service
> https가 아닌 http를 사용하기 위해서는 "--listen-http"로 변경. 혹은 "drop-in"형태로 수정
# systemctl daemon-reload
# systemctl enable --now systemd-journal-remote.socket
```

journald remote(client)

중앙서버 기능을 사용하기 위해서는 아래 패키지를 설치해야 한다.

dnf install systemd-journal-remote

vi /etc/systemd/journal-upload.conf

>[upload]

>URL=http://<FQDN OR IP>:19532

systemctl enable --now journal-upload

journalctl

systemD기반에서는 더 이상 rsyslog, syslog를 사용하지 않는다. 여전히 로그는 syslog에도 남기고 있지만, 앞으로 systemd기반에서는 journald서비스로 로그 기록을 바이너리 데이터베이스로 저장한다. 이를 사용하기 위해서는 journalctl명령어로 데이터베이스를 조회하여 유닛 및 커널 관련된 메시지 확인이 가능하다.

제일 큰 장점은 기존에 어려웠던 **메시지 우선순위**를 손쉽게 조회가 가능하다. 자주 사용하는 옵션은 아래와 같다.

- -b: 부팅 시 발생한 로그를 확인한다.
- -fl: 기존에 'tail -f'명령어와 동일하다.
- -p: 메시지 우선 순위를 필터링 합니다. err, warning, info, notice, debug와 같은 옵션을 지원한다.
- -t: 확인할 유닛 형식을 선택한다. 일반적으로 .service, .timer와 같이 명시한다.
- -u: 유닛 이름을 명시한다.

SYSTMED*: systemD키워드 명령어를 통해서 자원을 조회한다. 직접 데이터베이스 필드를 선택한다.

```
# journalctl --list-boots

# journalctl -u httpd -l -f

# journalctl -b -1

# journalctl -b <BOOT_ID>

# journalctl --since "2023-04-17 12:00:00" --until "2023-04-18 12:00:00"

# journalctl --since yesterday

# journalctl --since 09:00 --until "1 hour ago"
```

```
# journalctl -u httpd.service -u nginx.service --since today
# journactl __PID=8080
# id -u www-data
33
# journalctl _UID=33 --since today
```

커널 메시지 확인하기 위해서 아래와 같이 명령어를 사용한다.

journalctl -k

journalctl -k -b -5 # 5번째 커널 로그

- 0: emerg
- 1: alert
- 2: crit
- 3: err
- 4: warning
- 5: notice
- 6: info
- 7: debug

별다른 수정없이 로그를 보고 싶은 경우, 다음과 같이 명령어 실행

journalctl --no-full

journalctl -a

출력 방법은 변경하고 싶으면 다음과 같이 실행한다.

journalctl -b -u httpd -o json

journalctl -b -u nginx -o json-pretty

```
최근 메시지를 출력하고 싶으면 다음과 같이 한다.
```

- # journalctl -n
- # journalctl -n 20
- # journalctl -f

로그 메시지가 얼마나 디스크 용량을 사용하는지 확인하려면 다음과 같이 한다.

journalctl --disk-usage

로그 사이즈를 줄이기 위해서 다음과 같이 명령어를 실행한다.

- # journalctl --vacuum-size=1G
- # journalctl --vacuum-time=1years

systemd-notify

다른 유닛의 작업이 완료가 될 때가지 대기 후, 해당 작업이 완료가 되면 나머지 작업을 수행한다. 일반적으로 사용자가 notify를 작성하는 경우는 드물다. 아래는 사용하는 예제이다.

systemd-notify

```
# vi /usr/local/bin/waldo.sh
#!/bin/bash
mkfifo /tmp/waldo
sleep 10
systemd-notify --ready --status="Waiting for data..."
while:;do
    read a < /tmp/waldo
    systemd-notify --status="Processing $a"
    sleep 10
    systemd-notify --status="Waiting for data..."
done
```

systemd-notify

vi /etc/systemd/system/waldo.service

[Unit]

Description=My Test

[Service]

Type=notify

ExecStart=/usr/local/bin/mytest.sh

[Install]

WantedBy=multi-user.target

systemctl daemon-reload

systemctl start waldo.service

systemctl status waldo.service

echo "Hello WalDo!" | tee /tmp/data

systemctl status waldo.service

analyze

systemd에서 서비스 부트 업 시간을 확인하기 위해서 다음과 같이 명령어를 사용한다.

제일 느린 서비스 순서대로 보여주는 명령어

systemd-analyze blame

느린 유닛들 위주로 트리 형태로 출력(target)

systemd-analyze critical-chain

전체 부팅 시간 확인은 다음과 같은 명령어

systemd-analyzed time

이미지 형태로 확인

systemd-analyze plot > boot.svg

cgls/cgtop

systemd에서 관리하는 유닛들의 CPU, Memory, Disk상태를 추적한다. systemd로 변경이 된 후, 모든 자원들은 cgroup를 통해서 추적 및 감시를 한다. 이전에 사용하던 cgls, cgset명령어는 사용이 가능하지만, 가급적이면 systemd기반으로 사용 및 관리 운영을 매우 권장한다.

systemd-cgls

systemd-cgtop

nspawn

systemd에서 네임스페이스 및 cgroup기반으로 컨테이너 생성하는 명령어. 현재 대다수 배포판은 flatpak, snap같은 비설치형 애플리케이션 관리자를 제공한다. 이러한 애플리케이션 관리자는 systemd-nspawn기반으로 관리 및 구성한다.

```
# dnf install systemd-container
```

dnf -y --releasever=9 --nogpg --installroot=/srv/test install systemd passwd dnf centos-release vim-minimal

setenforce 0

systemd-nspawn -D /srv/test

passwd

exit

setenforce 1

systemd-nspawn -D /srv/test/ -b

bootloader

grub2

systemd-bootloader

bootloader



systemd-bootloader

secure-bootloader

systemD

systemd-timesyncd, ntpd systemd-timers, crond

Chronyd

레드햇 계열 및 데비안 계열에서 아직까지 표준으로 사용하는 NTP표준 서버 및 클라이언트 도구이다. 현재 레드햇 계열은 Chronyd기반으로 구성이되어 있다. 설정 방법은 간단하다. 아래 설정 내용은 기본적으로 설정된 내용이다.

grep -Ev '^#|^\$' /etc/chrony.conf

pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst

sourcedir /run/chrony-dhcp

driftfile /var/lib/chrony/drift

makestep 1.0 3

rtcsync

keyfile /etc/chrony.keys

ntsdumpdir /var/lib/chrony

leapsectz right/UTC

logdir /var/log/chrony

NTP서버 정보를 변경 한다.

- pool
- server

이 둘 중 하나를 사용한다. iburst옵션은 네트워크를 통해서 초기화가 가능하면 빠르게 동기화를 시도한다.

systemd-timesyncd, ntpd

현재 대다수 리눅스 배포판은 ntpd에서 chronyd로 변경. 설정 내용은 크게 차이는 없다. chronyd를 사용하면 다음과 같은 이점이 있다.

- 1. 빠른 동기화 속도. 최소로 동기화 하면서 동기화를 한다. 보통 데스크탑 같이, 24시간 동기화가 필요하지 않는 시스템
- 2. CPU클록이 불안전한 시스템에 적합. 예를 들어서 가상머신이나 불안한 클럭 상태의 CPU
- 3. 동기화 드리프트 기능 지원. 예를 들어서 데이터베이스 같은 미들웨어
- 4. 트래픽이 포화일때 비대칭 처리를 안정적으로 가능
- 5. 대다수 배포판은 ntpd를 사용하지 않음

systemd-timesyncd, ntpd

systemd로 오면서 systemd-timesyncd를 통해서 동기화가 가능하다. 파일 위치는 다음 중 둘 중 하나를 사용해도 된다.

- /etc/systemd/timesyncd.conf
- /etc/systemd/timesyncd.conf.d/local.conf

systemd-timesyncd, ntpd

```
# dnf install systemd-timesyncd -y
```

vi /etc/systemd/timesyncd.conf

[Time]

NTP=0.arch.pool.ntp.org 1.arch.pool.ntp.org 2.arch.pool.ntp.org 3.arch.pool.ntp.org

FallbackNTP=0.pool.ntp.org 1.pool.ntp.org 0.fr.pool.ntp.org

ServerName=kr.pool.ntp.org

RootDistanceMaxUSec=5s

PollIntervalMinUSec=32s

PollIntervalMaxUSec=34min 8s

PollIntervalUSec=1min 4s

crond

시스템 작업 예약은 at, crond도구를 통해서 가능하다. at는 일시적인 서비스 그리고, 오래된 명령어라서 더 이상 사용하지 않는다. 리눅스에서는 crond, anacrond가 통합이 되면서 현재는 crond기반으로 사용한다. crond를 사용하기 위해서 다음과 같은 명령어로 조회 및 사용이 가능하다.

crontab -l

crontab -e -u

생성된 작업 리소스는 **/var/spool/cron/**에 사용자 이름으로 작업이 생성이 된다. 생성된 내용을 crond프로세스가 모니터링하여, 매 시간마다 작업을 수행한다.

023-08-02

타이머

레드햇 리눅스 기준, 앞으로 RHEL 8,9부터는 crond대신 systemd-timer기반으로 자원 구성을 권장한다. 현재, 이전에 사용하였던 예약된 시스템 작업들은 대다수가 systemd의 timer기반으로 이전이 되었다.

systemctl list-timers

Mon 2023-05-15 09:47:35 KST 59min left Mon 2023-05-15 08:16:41 KST 31min ago dnf-makecache.timer dnf-makecac>

Tue 2023-05-16 00:00:00 KST 15h left Mon 2023-05-15 00:59:36 KST 7h ago logrotate.timer logrotate.s>

Tue 2023-05-16 07:42:31 KST 22h left Mon 2023-05-15 07:42:31 KST 1h 5min ago systemd-tmpfiles-clean.timer systemd-tmp>

타이머 예제

타이머 기반으로 예약 작업을 구성하면 아래와 같이 설정 파일을 작성한다.

vi /etc/systemd/system/test.timer

[Unit]

Description=Run foo weekly and on boot

[Timer]

OnBootSec=15min


OnUnitActiveSec=1w

[Install]

WantedBy=timers.target

systemd-timers, crond

상세하게 작업일정을 설정하기 위해서 "OnCalendar"옵션 사용이 가능하다. OnCalendar에 사용이 가능한 옵션은 아래와 같다.



systemd-timers, crond

특정 명령어 및 특정 서비스를 임시적으로 스케줄링에 등록하기 위해서 아래와 같이 사용이 가능하다. 뒤에 단위가 붙어있지 않으면 보통은 초(sec)단위로 동작한다.

systemd-run --on-active=30 /bin/touch /tmp/ihatesystemd

systemd-run --on-active="30m" --unit wildfly.service

SELINUX

시스템

0

SELINUX

SELinux는 미국 NSA에서 제작 후, 오픈소스 커뮤니티에 기여. 정확히는 레드햇이 해당 소스코드를 받았으며, 이 코드 기반으로 커널 기반의 MAC보안 시스템을 구성하였음. 2000년초 리눅스는 MAC시스템이 존재하지 않았음. 이러한 이유로 NIST 가이드 라인을 따르지 못하였음.

DAC: Discretionary Access Control

MAC: Mandatory Access Control

대다수 리눅스 시스템은 MAC 둘 중 하나를 사용하고 있다.

AppArmor: 상대적으로 SELinux보다 사용하기 쉬우며, 대다수 GNU배포판은 이를 채택하고 있다.

SELinux: 레드햇 계열 및 컨테이너 시스템에서 많이 채용하고 있다. 커널 빌트인 기반으로 동작하기 때문에 사용이 복잡하다.

SELINUX

SELinux사용 상태 확인.

getenforce

Enforcing

일시적으로 SELinux 정책 적용 상태 변경. 0으로 수정하는 경우, 콜 차단은 하지 않고 감사만 수행함.

setenforce 0

1: 차단 기능 사용

0: 차단 기능 중지

SELINUX

부팅 시, SELinux적용 상태를 변경하기 위해서는 아래를 수정한다.

#vi /etc/selinux/config

SELINUX=enforcing

SELINUXTYPE=targeted

SELINUX

- enforcing: 강제로 SELinux 정책 적용.
- permissive: 감사만 하며, 정책은 적용하지 않음.

SELINUX_TYPE

- targeted: 프로세스 중심으로 정책 적용.
- mls: 다중 계층 보안으로, 각각 등급별로 접근하는 영역을 다르게 한다.
- minimum: 특정 프로세스만 검사한다. 일반적으로 컨테이너 시스템에 권장한다.

SEMANAGE

```
SELinux에서 사용하는 모든 컨텍스트에 대해서 관리 및 수정이 가능.
# semanage fcontext -l | grep httpd
# semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t '/srv/htdocs(/.*)?'
# semanage port -l
# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
# semanage boolean -m --on httpd_can_sendmail
# semanage boolean -l -C
```

SEMANAGE

일반적으로 보통 -I 옵션은 "list"이다. -C 옵션은 "Customized" 옵션이다. 사용자가 수정하거나 혹은 변경한 부분만 출력한다. -a는 "add" selinux policy파일에 정책을 추가한다.

BOOLEAN

프로그램에서 사용하는 기능을 허용 및 제한하는 기능이다. 프로그램에 기능이 활성화 되어도, Boolean으로 차단이 되면, 올바르게 사용이 불가능 하다.

getsebool: 프로그램에서 사용하는 특정 기능(콜) 목록을 확인.

getsebool xdm_write_home

xdm_write_home --> off

BOOLEAN

특정 기능을 사용 혹은 미사용 할지 수정 명령어.

setsebool -P xdm_write_home=1

setsebool xdm_write_home=1

변경된 내용에 대해서 확인하기 위해서는 다음과 같이 실행한다.


semanage boolean -IC

-I: list

-C: Customized

AUDIT

Audit는 시스템에서 발생하는 시스템 콜, 사용자, 파일 및 디렉터리 같은 자원에 대해서 감사한다.



AUDIT

특정 프로그램에서 실행하는 모든 콜 확인

auditctl -a exit, always -F arch=b64 -S all -F pid=1001

특정사용자가 파일 접근(open)확인

auditctl -a exit, always -F arch=b64 -S open -F auid=510

성공하지 않는 콜 확인하기

auditctl -a exit,always -F arch=b64 -S open -F success=0

AUDIT

```
특정 파일에 변경사항 확인하기
```

auditctl -w /etc/shadow -p wa

auditctl -a exit,always -F path=/etc/shadow -F perm=wa

디렉터리 퍼미션 확인 및 감사

auditctl -w /etc/ -p wa

auditctl -a exit,always -F dir=/etc/ -F perm=wa

디스크 관리

기본 명령어 및 개념

LVM2

STRATIS

VDO

133

Isblk

블록 장치 목록을 확인하는 명령어. -o옵션을 통해서 장치의 모델명 및 마운트 정보 확인이 가능하다.

Isblk -o PATH, SIZE, RO, TYPE, MOUNTPOINT, UUID, MODEL

blkid

슈퍼 블록에서 생성된 UUID정보를 확인한다.

fdisk

MBR형태로 디스크에 파티션을 생성한다. 프라이머리는 최대 4개까지 생성, 확장 파티션을 운영체제 별로 다르기는 하지만 보통 32개까지 가능하다.

gdisk

EFI(GPT)형태로 디스크에 파티션을 생성한다. 최대 128개까지 생성이 가능하다.

partprobe

추가된 디스크를 커널의 비트맵(bitmap)에 갱신한다. 다만, 사용 중에 갱신하는 경우, 잠깐 I/O가 중지가 될 수 있다.

kpartx

단일 디스크 혹은 파티션을 추가 및 삭제하는 명령어. Device Mapper로 연결이 필요한 경우 해당 명령어로 DM에서 파티션을 연결 및 DM장치를 구성한다.

partx

특정 파티션에 대해서 커널 정보에서 삭제 및 추가를 한다. 디스크 단위보다는 파티션 단위로 조정이 필요한 경우 사용한다.

parted

CLI기반으로 디스크의 파티션 생성 및 삭제와 같은 작업을 수행한다. 보통 자동화 시 많이 사용한다.

sfdisk

여러 디스크 정보 확인이나 혹은 조작하기 위해서 사용하는 명령어. 보통은 백업이나 정보 확인 시, 사용한다.

cfdisk

TUI기반으로 사용이 가능한 텍스트 에디터.

hwinfo

하드웨어 정보를 확인하는 명령어. 블록 장치를 확인 시 사용하는 명령어는 다음과 같다.

hwinfo --block --short

디스크 관리를 위한 명령어

디스크 관리를 위한 명령어

디스크 관리를 위해서 많이 사용하는 명령어는 다음과 같다.

- Isblk
- blkid
- fdisk/gdisk
- (k)partx, partprobe

140

block




Figure 10-22. The Linux I/O system showing one file system in detail.

Isblk

블록 장치를 확인하기 위해서는 Isblk명령어로 확인한다. Isblk는 커널에서 인식이 되어 있는 블록장치를 화면에 출력한다.

Isblk

블록장치 즉, "vda", "sda", "had" 같은 장치들은 사용이 가능한 이름으로 출력이 된다.

023-08-02

blkid

blkid

```
/dev/mapper/cs-swap: UUID="4b8975a5-a743-42cd-994f-8d3a53947ac3" TYPE="swap"
/dev/mapper/cs-home: UUID="29e33d2d-3fcb-462b-a3f0-0792fd30e444" TYPE="xfs"
/dev/mapper/cs-root: UUID="f0905739-d81a-4125-a979-3899db37bb59" TYPE="xfs"
/dev/sda2: UUID="5ba71bf0-9077-48d5-873d-0deea8f9ddcd" TYPE="xfs" PARTUUID="018ef963-eff2-4a29-bc02-31413bc4a961"
/dev/sda3: UUID="xgsInx-UnKy-EdwC-ox4g-u1o6-fGDs-bNt51T" TYPE="LVM2_member"
PARTUUID="f48a7760-a99d-4f8f-bd5f-a9c964db06b8"
/dev/sda1: UUID="A9BD-E0B5" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI System Partition" PARTUUID="55f6c500-0ffa-47e7-af6a-fd7df90ec4c5"
```

blkid

슈퍼 블록에 기록이 되어 있는 파티션 혹은 파티션 정보를 읽어와서 UUID정보를 출력한다.

여기서 말하는 UUID는 Universal Unique Identifier의 약자이며, 128비트로 구성이 되어 있는 정보이다. 참고로 UUID는 GUID(Global Unique Identifier)에서 유례가 되었다. 현재 사용중인 UUID는 버전 5이다.

df6fdea1-10c3-474c-ae62-e63def80de0b

time_mid

time_low

clock_seq_hi_and_res_clock_seq_low

time_hi_and_version

blkid

PARTUUID

part-uuid는 시스템에서 사용하고 있는 디스크 혹은 드라이브의 UUID. 이 정보는 DM(Device Mapper)로 생성이 되며, 보통 /dev/disk에서 소프트 링크로 구성이 되어 있다.

DISKUUID

disk-uuid는 일반적으로 /etc/fstab에 등록된 내용. 보통 특정 파티션에 링크가 되어 있다.

위의 심볼릭 링크는 /dev/disk에서 확인이 가능하다.

Isblk

```
NAME
            MAJ:MIN RM
                        SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda
              8:0
                         12G
                             0 disk
⊢sda1
              8:1
                              0 part /boot
                     0
                          1G
Lsda2
              8:2
                         11G
                             0 part
  -cs-root 253:0
                   0
                       9.8G
                             0 lvm /
  └cs-swap 253:1
                                    [SWAP]
                        1.2G 0 lvm
                              0 disk
sdb
              8:16
                     0
                         10G
sdc
              8:32
                         10G
                              0 disk
sr0
             11:0
                     1 1024M
                              0 rom
                              0 rom
sr1
             11:1
                        374K
```

디스크 파티셔닝

gdisk/fdisk/cfdisk/parted
parted, partprobe

.00

디스크 이름 명명

리눅스는 다음과 같은 디스크 네이밍 규칙을 가지고 있다.

- 1. virtual disk: /dev/vd?
- 2. USB/SCSI/External disk: /dev/sd?
- 3. IDE disk: /dev/hd?

파티션은 보통 다음과 같은 네이밍 규칙을 가지고 있다.

/dev/sd[a-z][a-z][1-15]

리눅스 SCSI는 최대 16개의 마이너 숫자(miner number mapped to a single disk)까지 사용이 가능하다. 메이저 숫자도 마이너와 비슷하게 최대 16개까지 가능하다. 일반적으로 디스크 넘버링은 1부터 시작하며, 파티션 넘버링은 보통 0부터 시작한다.

디스크 이름 명명

리눅스 배포판별로 블록장치 생성 개수는 다르지만, 일반적으로 128개 정도의 장치를 생성한다. 수세나 혹은 다른 배포판은 16개 혹은 30개 정도 생성하며, mknod, MAKEDEV같은 명령어로 추가적으로 생성이 가능하다. 커널에서 인식이 된 블록 장치들은 /proc/partitions, /dev/disk/에서 장치 정보들이 생성 및 공유가 된다.

디스크에 관련된 커널 파라메터는 /sys/class/scsi_host/에서 조정이 가능하다.


이 교육에서는 튜닝 및 파라메터에 대해서는 다루지 않는다.

udev


사용자 영역(userspace)에서 동작하는 소프트웨어이다. /dev/에 등록되어 있는 장치는 사용자가 사용하기 위해서는 장치를 확인 후, 블록 장치를 파일 시스템에 마운트 한다. 하지만, 점점 많은 장치가 시스템에 연결 및 구성이 되면서 시스템 사용자가 사용에 불편함을 느꼈으며, 이를 해결하기 위해서 UDEV를 구성하였다.

현재 UDEV는systemd 블록에 통합이 되어서 모든 대다수 리눅스 배포판은 Udev기반으로 구성한다. Udev의 최대 장점은 사용자가 규칙(rule)기반으로 손쉽게 작성 및 구성이 가능하다. 이 기능은 커널 2.5에 도입이 되었으며, 완성형은 2.6버전이 넘어가면서 완전히 커널 및 시스템과 통합이 이루어 졌다.

리눅스 블록 구조



VFS




2023-08-02

devicemapper

커널에서 인식된 장치를 직접적으로 사용하는 경우, 장치 이름을 손쉽게 확인이 어렵지 않다. 또한, 많은 장치를 추가하는 경우 관리 하기가 어려운 부분이 있다. 그래서 고수준 레벨(Higher Level Block Device Manager)로 장치를 관리할 수 있다. 보통 DeviceMapper는 DM이라고 부르기도 하며, LVM2/VDO/Stratis에서 블록장치 백-엔드 관리자로 사용한다.

DM는 소프트웨어 계층과 연결이 가능하기 때문에, 디스크 암호가 필요한 경우, DM를 통해서 디스크 전체나 혹은 파티션을 암호화하여 사용이 가능하다. 현재 DM에서 제공하는 기능은 다음과 같다.



devicemapper function

cache: cache를 통해서 하이브리드 디스크를 생성한다. 예를 들어서 SSD, HDD디스크를 통시에 사용한다. SSD는 캐시 디스크, HDD데이터 디스크 이러한 형태로 구성이 가능하다.

clone: 디스크에 쓰기(전송이 완료전)에 사용이 가능하도록 합니다. 보통 레이드 구성 시 많이 사용한다.

crypt: 리눅스 커널의 Crypto API를 사용하여 암호화 한다.

delay: 각각 장치에 읽기/쓰기를 다르게 설정한다. 실제 서비스에서는 사용하지 않고, 테스트 용도로 사용한다.

error: 블록 장치에 일부로 I/O장애를 발생 한다.

2023-08-02

devicemapper function

linear: DM에 블록 장치를 연결 합니다. 선형 장치를 통해서 정해진 범위 안에서 블록 장치를 구성합니다.

mirror: 논리 장치를 맵(maps)를 통해서 미러링 합니다. 이를 통해서 이중화를 구성 합니다.

multipath: 멀티패스(multipath)장치를 패스 그룹을 통해서 구성 및 맵핑 합니다.

raid: 리눅스에서 소프트웨어 레이드 기반으로 레이드 구성 시 사용할 md장치를 제공 합니다.

snapshot and snapshot-origin: LVM2에서 스냅샷을 생성 및 구성합니다. LVM2에서 사용하는 스냅샷은 COW기반으로 생성 및 구성이 됩니다.

striped: 청크 크기(chunk size)기반으로 LVM2의 물리적 장치에 데이터를 분배해서 저장 합니다.

thin: 쓰기가 발생 시, 물리적 블록 장치를 실제로 사용 합니다.

zero: "/dev/zero"와 동일한 기능. 블록 장치에서 사용하지 않는 데이터를 쓰기를 하지 않는다.

devicemapper application

현재 DM는 다음과 같은 백-엔드와 같이 사용이 가능하다.

- cryptsetup: 디스크 및 파티션에 암호화가 필요한 경우, dm-crypt를 통해서 암호화 한다.
- dm-crypt/LUKS: 암호화된 장치를 luks를 통해서 관리 및 구성한다.
- dm-cache: 하이브리드 볼륨을 구성 시 사용한다.
- dm-integrity: lukus나 혹은 레이드 같은 장치에 대한 상태 확인 시 사용한다.
- dm-log-writes: DM를 통해서 구성한 장치들의 로그를 DM를 통해서 로그를 기록한다.
- dm-verity: DM를 통해서 구성된 블록장치에 있는 암호화 정보 혹은 무결성 정보를 확인 시 사용한다.

devicemapper

- dmraid(8): DM를 통해서 가짜 RAID디스크를 구성한다. 소프트웨어 레이드하고 비슷한 구성이다
- DM Multipath: DM 기반으로 MPath(multipath)를 구성한다. 이를 통해서 채널이나 혹은 로드밸런싱을 구성하여 안전하게 시스템이 동작 할 수 있도록 한다.
- Docker/Podmam(container): COW기반으로 컨테이너 이미지 및 컨테이너 데이터를 관리한다.
- DRBD: Ceph스토리지에서 사용하는 DRBD(Distributed Replicated Block Device)를 지원한다.
- EVMS (deprecated): 더 이상 사용하지 않음.
- kpartx(8): kpartx를 통해서 DM에 추가된 장치나 혹은 파티션 정보를 추가 및 제거한다.
- LVM2: LVM2를 통해서 구성된 LV를 DM를 통해서 사용할 수 있도록 한다.
- VDO: Virtual Data Optimizer 장치를 구성. LVM2기반으로 구성 및 확장한다.

디스크 파티션

디스크에 파티션은 파일 시스템이 생성되기 전, 논리적으로 블록의 범주를 정한다. 이를 통해서 디스크 공간을 효율적으로 사용할 수 있도록 한다. 예를 들어서 10메가의 파티션을 하나 생성한다.

Device Boot Start End Sectors Size Id Type

/dev/sdb1 10240 2048 12287 5M 83 Linux


fdisk/gdisk

'fdisk', 'gdisk'는 디스크에 구역을 나누는 **파티셔닝(Partitioning)**기능을 제공한다. 'fdisk'는 MBR를 제공하며, 'gdisk'는 GPT타입을 제공한다.


그래서 사용 시 MBR, GPT타입을 구별하여 사용해야 한다. 그렇지 않는 경우 디스크 영역 정보가 손상이 되어서 올바르게 부팅이나 혹은 접근을 할 수 없다.

MBR/GPT

MBR Partition Table Scheme



GPT Partition Table Scheme



162

fdisk/gdisk

MBR: Master Boot Recode

최대 4개의 Primary 파티션 논리적 파티션으로 최대 32개 파티션.

GPT: GUID Partition Table

GUID는 globally unique identifier약자이며, 최대 128개의 파티션을 제공함. 위의 두 개 파티션 정보 영역은 벤더사에서 제공하는 기술로 조금씩 다를 수 있다.

fdisk/gdisk

일반적으로 많이 사용하는 파티션 에디터.

fdisk <DISK_DEV>

gdisk <DISK_DEV>

cfdisk/sfdisk

만약, 일반적인 에디터가 불편한 경우 cfdisk를 통해서 디스크 편집이 가능함.

cfdisk

sfdisk는 파티션 정보를 덤프 뜨거나 확인 시 많이 사용한다. 일반적으로 디스크 정보를 수정하기 전에 백업하는 용도로 많이 사용한다.

echo "label: gpt" | sudo sfdisk /dev/sdc

sudo sfdisk /dev/sda < sda-tables.txt

partprobe

partprobe는 갱신 디스크 정보를 커널에 반영한다. partprobe가 적용이 가능한 부분은 디스크 및 파티션 영역이다.

다만, 사용중인 디스크나 파티션 경우에는 partprobe가 올바르게 작업을 못하는 경우가 있어서 재시작이 필요하다. 실제 운영중인 서버에서 적용하는 경우 명령어가 실행이 되면서 잠깐 멈추는 상황이 발생하니 가급적이면 유지보수시 해당 명령어 사용을 권장 한다.

- s: 장치 및 파티션 정보 출력

-d: 실제로 반영하지 않고 적용가능한지 확인

partprobe

일반적으로 많이 사용하는 디스크 파티션 정보 업데이트 도구. 특정 디스크나 혹은 파티션을 커널에 갱신 시 사용한다.

partprobe -d

partprobe /dev/sdb

partx

'partx'는 'partprobe'와 비슷하지만, 조금 더 다양한디스크 및 파티션 인식 및 인식해제 기능을 제공한다. 다만, 올바른 사용법 및 옵션을 잘 모르는 경우에는 'partx'보다는 'partprobe'사용을 권장한다.

단, 앞에서 이야기 하였지만, 'partprobe'는 종종 사용중인 시스템에서 커널 정보을 업데이트를 못하거나 혹은 시스템콜이 중지가 되는 경우가 있다(아주 잠깐).

그래서 재부팅이 없이 실시간으로 반영이 필요한 경우는 'partx'로 반영하는 것을 권장한다.

partx

```
# partx --show - /dev/sda3
# partx -d /dev/sdb3
# partx -a /dev/sdb -n <PARITION_NUMBER>
# partprobe /dev/sdb3
```

kpartx

'kpartx'는 DM(Device Mapper)기반으로 할당 받은 장치를 커널에서 인식 시 사용한다.

이 명령어는 'partx'와 거의 동일하다. 다만, 기존의 'partx'의 기능을 사용하며, 추가적으로 "Device Mapper"와 연동이 되기 때문에 멀티 패스 설정 시, 인식이 잘 안되면 'kpartx'로 디스크 및 파티션 정보 갱신을 시도한다.

디스크 및 파티션 도구 정리

partprobe

일반적인 디스크 및 파티션 갱신 도구. 하지만, 온라인중에 인식이 안되거나 사용을 권장하지 않음.

partx

온라인 중 디스크 및 파티션을 제거 및 추가가 가능. 하지만, 디스크 및 파티션에 대한 정보가 확실하지 않으면 사용을 권장 하지 않음.

kpartx

'partx'기능에서 "Device Mapper" 및 "Multi Path"에서 사용이 가능한 도구. 기본적으로 'partx'의 기능에서 확장이 되어 있다.

영구적 블록 장치 연결

vi /etc/fstab

RHEL 7버전까지는 루트 디스크(/) 파일 시스템 2번으로 구성 장애 발생시 systemd에서 알아서 확인

<장치> <연결위치> <파일시스템> <마운트 옵션> <덤프> <파일시스템 체크>

/dev/sdb1/mnt/repo_testxfsdefaults00112

0: 미사용

1: 사용

2: 루트 파일 시스템

3: 우분투 배포판에서 종종 사용

영구적 블록 장치 연결

특정 디렉터리를 바인딩하는 경우, 아래와 같이 /etc/fstab에 작성한다.

/mnt/repo_test /var/www/html xfs defaults,bind 0 0

systemd에서 사용하는 블록장치 설정들을 systemd에서 갱신 시도.

systemctl daemon-reload

램 디스크 정보를 다시 최신 내용으로 강제로 갱신.

dracut -f

영구적 블록 장치 연결

```
# Isblk
              8:16
                                0 disk
sdb
                      0 127G
-sdb1
              8:17
                      0
                           30G
                                0 part /var/www/html
                                        /mnt/repo_test
∟sdb2
              8:18
                               0 part [SWAP]
                            1G
                      0
# vi /etc/fstab
```

스왑

SWAP within Partition and File

다중 스왑 및 파일 스왑

리눅스에서 사용하는 **스왑(SWAP)**은 보통 2가지 형태로 사용한다.

- 파티션 형태의 raw block
- 파일 형태의 file block

대다수 리눅스 배포판은 "raw block"형태를 선호한다. 하지만, 특정 상황에서 "file block"형태를 사용해야 하는 경우도 있다.

다중 스왑 및 파일 스왑

만약, "file block"형태를 사용하기 위해서는 다음과 같이 사용이 가능하다.

```
# dd if=/dev/zero of=/tmp/temp_swap.img bs=1G count=1
# mkswap /tmp/temp_swap.img
# swapon /tmp/temp_swap.img
# swapon -s
```

ZSWAP

만약, 메모리 형태의 스왑을 사용하고 싶은 경우, RHEL 및 CentOS 8에서는 **zswap**다음과 같은 명령어로 사용이 가능하다.

```
# modprobe lz4hc lz4hc_compress
```

vi /etc/dracut.conf.d/lz4hc.conf

add_drivers+="lz4hc lz4hc_compress"

ZSWAP

```
# dracut --regenerate-all --force

# echo lz4hc > /sys/module/zswap/parameters/compressor

# echo 25 > /sys/module/zswap/parameters/max_pool_percent

# echo 1 > /sys/module/zswap/parameters/enabled
```

vi /etc/default/grub

GRUB_CMDLINE_LINUX=" ... zswap.enabled=1 zswap.max_pool_percent=25 zswap.compressor=lz4hc" # grub-mkconfig -o /etc/grub2.cfg

다중 스왑 및 파일 스왑

```
# dd if=/dev/zero of=/root/temp_swap.dat bs=1G count=1
# mkswap /root/temp_swap.data /dev/sdd2
# swapon /root/temp_swap.dat /dev/sdd2
# swapon -S
# /root/temp_swap.dat
# /dev/sdd1
# nano /etc/fstab
/dev/sdd2 swap swap defaults,pri=10 0 0
/root/temp_swap.dat none swap defaults,pri=20 0 0
```

볼륨 관리하기

LVM2

VDO

Stratis

볼륨


시작하기 전에 디스크 하나를 추가한다. 랩에서 필요한 디스크는 총 3개의 디스크가 필요하다.

- 1. /dev/vdb, LVM2
- 2. /dev/vdc, vdo
- 3. /dev/vdd, Stratis

COMPRESSED STORAGE

VDO(Virtual Data Optimizer)는 이전에 독립적인 서비스로 사용 하였으나, 지금은 LVM2기반으로 VDO스토리지가 구성 및 관리가 된다. 현재 vdo는 vdo.service사용이 불필요 하다.

VDO서비스는 가상 머신 기반에서 사용을 많이 한다. 가상머신은 다량의 디스크 이미지 파일을 생성하며, 각각이미지 디스크는 동일한 블록 영역을 사용한다. 이를 vdo.ko모듈이 블록 장치에서 확인하여 중복된 부분을 압축한다. 현재는 LVM2로 통합이 되었기 때문에, 레드햇 계열 7/8버전과 사용방법이 다르다.




	물리적 장치	구성되는 장치
VDO on LVM	VDO pool LV	VDO LV
LVM thin provisioning	Thin pool	Thin volume

```
커널 모듈 서명이 올바르지 않아서 커널에 올라가지 못함. SecureBoot 끄고 수행하면 잘 됨. 최소 크기가 3기가 이상이면 동작.
# dnf install vdo kmod-kvdo -y
# In -snf ../extra/kmod-kvdo/vdo/kvdo.ko dm-vdo.ko
# depmod -a
# pvcreate /dev/sdb
# vgcreate vg-vdo /dev/sdb
# lvcreate --type vdo --name lv-vdo --size <VG_SIZE> vg-vdo
# dnf install kernel -y
# find / -name kvdo.ko -type f -print
# uname -r
# lvcreate --type vdo --name lv-vdo --size <VG_SIZE> vg-vdo
```

LVM2

LOGICAL VOLUME

LVM2



LVM2 불륨 및 논리 장치 생성

기본적인 LVM 그룹 및 논리적 장치 생성. 아래 명령어로 생성이 가능하다.

1기가 파티션 생성

fdisk /dev/sdb

pvcreate /dev/sdb1

VG에 1기가 전부 할당

vgcreate /dev/sdc test-vg

논리적 디스크 생성

lvcreate -n test-lv -l 100%Free test-vg

mkfs.xfs /dev/test-vg/test-lv

mkdir -p /mnt/test-lv

mount /dev/test-vg/test-lv /mnt/test-lv

LVM2 볼륨그룹 확장

기존에 만든 "test-vg"공간을 확장한다.

500메가를 추가한다.

fdisk /dev/sdb

추가로 만든 파티션 혹은 디스크를 test-vg에 추가한다.

vgextend test-vg /dev/sdb2

확장된 볼륨 크기만큼 논리 디스크를 확장한다.

Ivextend -r /dev/test-vg/test-lv

-r: resize to FS는 자동으로 수행한다. 예를 들어서 ext4는 'resize2fs', xfs는 'xfs_growfs'명령어를 사용한다.

XFS POOL


레드햇에서 사용하는 XFS는 POOL기능이 없다. 이러한 부분은 LVM2로 해결을 하였지만, 운영이 복잡하고 pooling기능 보다는 기존 레이드 기술과 가까운 부분이 있다.

그래서, 좀 더 쉽게 사용하기 위해서 **Stratis**라는 파일 시스템 도구를 만들었다. 이는 초창기 VDO마찬가지로, 독립적인 서비스로 구성되었다가 지금은, LVM2와 통합이 되었다.

Stratis는 기존에 사용하던 LVM2를 기반으로 백-엔드 구성이 되어있다. LVM2에서 구성하던 DeviceMapper(DM)를 Pool기능으로 구현하였다.

Stratis Layers

User View



```
# dnf install stratis-cli stratisd
# systemctl enable --now stratisd
# stratis pool create test-pool /dev/sdd
# stratis pool list
# stratis pool add-data test-pool /dev/sde
# stratis blockdev list test-pool
```


```
# stratis filesystem create test-pool testfs
# stratis filesystem list
# stratis filesystem snapshot test-pool testfs snapshot1
# lsblk --output=UUID /dev/stratis/test-pool/testfs
# nano /etc/fstab
UUID=<UUID> /mnt/stratis xfs defaults,x-systemd.requires=stratisd.service 0 0
```

nmcli

네트워크 매니저는 RHEL 7/8/9에서 지원한다. 다만, "RHEL 9"에서는 "7/8"과 다르게 더 이상 "ifcfg-*"를 지원하지 않는다.

- 1. 모든 네트워크 파일은 INI형태로 "/etc/NetworkManager/"에 저장 및 관리
- 2. 관리 파일은 'NetworkManager --print-config'명령어로 확인
- 3. NetworkManager는 "systemd-networkd"로 통합이 되었음

이전에 버전에서 사용하였던 네트워크 매니저(RHEL기존 7이후)와 현재 사용하는 네트워크 매너지와는 호환이 되지 않는다.



NETWORK MANAGER

기존에 사용하던 network configuration은 init기반의 "shell scrip(/etc/init.d/)"로 되어 있었다. 보통 유닉스 스크립트는 "/etc/sysconfig/network-scripts"와 "/etc/sysconfig/network"를 통해서 관리 하였다. 현재는 RHEL 7이후로는 "Network Manager"기반으로 변경.

RHEL 7에서는 호환성을 위해서 스크립트 플러그인을 지원하고 있다. 하지만, RHEL 8버전 이후로는 네트워크 스크립트는 선택 사항이며, RHEL 9 이후로는 더 이상 스크립트는 지원하지 않는다.

이는 모든 레드햇 리눅스 기반, 혹은 LSB를 따르는 배포판은 네트워크 설정 기능을 "Network Manager"기반으로 관리를 하게 된다.

관리 명령어

- nmtui
- nm-connection-editor
- nmcli
- /etc/sysconfig/network-scripts/

NETWORK MANAGER COMMAND

nmtui

TUI기반으로 네트워크 설정한다. 자동화 용도로 사용하기가 어렵다.

nm-connection-editor

엑스 윈도우 기반으로 네트워크 설정 변경. 일반 사용자들이 많이 사용한다.

NETWORK MANAGER COMMAND

nmcli

CLI기반으로 네트워크 인터페이스 변경. 쉽지는 않지만, 자동화나 혹은 반복적으로 수정 시 도움이 된다. 아래 내용은 RHEL 9기반에서 사용하는 NetworkManager설정 내용이다. 더 이상 "ifcfg-rh"를 사용하지 않는다.

[main] #plugins=keyfile,ifcfg-rh

/etc/sysconfig/network-scripts/

RHEL 7/8까지는 지원. RHEL 9부터는 더 이상 지원하지 않는다.

현재 레드햇 계열 및 데비안 계열의 배포판에서는 아래와 같은 네트워크 관리 시 다음과 같은 명령어를 많이 사용한다.


- 1. ip <- ifconfig
- 2. ss <- netstat
- **3**. ip r <- route
- 4. nftables

명령어 및 기능이 변경이 된 제일 큰 이유는 "**다중 자원 관리(컨테이너, 가상화)", "namespace 조회 및 관리"**

205

네트워크 관리 명령어

Linux Performance Observability Tools



ip 명령어는 이전에 사용하던 ifconfig, route명령어를 대체하는 명령어이다. 이 명령어를 통해서 네트워크 카드에 설정된 아이피 정보 확인이 가능하고 수동으로 추가가 가능하다. 사용 방법은 다음과 같다.

구성된 NIC의 아이피 정보 및 NIC상태 확인.

ip address show

여기에서 구성되는 아이피 정보는 일시적으로 시스템에서 저장. 재시작 시 해당 내용은 제거. 반드시 네트워크 설정은 NetworkManager에서 구성해야 됨.

ip addresss add <DEV>

연결이 되어 있는 NIC카드 정보.

ip link

현재 구성이 되어있는 라우팅 테이블 정보.

ip route

ip route

default via 192.168.90.250 dev eth0 proto dhcp metric 100

192.168.90.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.90.226 metric 100

ip monitor

192.168.90.91 dev eth0 lladdr 56:6f:08:c8:00:3d REACHABLE

192.168.90.91 dev eth0 lladdr 56:6f:08:c8:00:3d STALE

192.168.90.91 dev eth0 lladdr 56:6f:08:c8:00:3d REACHABLE

ss -antp

traceroute

원하는 경우, 여전히 구형 명령어는 설치 후 사용이 가능하다.

```
# ip a add 192.168.1.200/255.255.255.0 dev eth1
```

ip a s eth1

3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000

link/ether 56:6f:08:c8:03:cb brd ff:ff:ff:ff:ff

inet 192.168.1.200/24 scope global eth1

valid_lft forever preferred_lft forever

nmcli connection show eth1

nmcli device

네트워크 네이밍

네트워크 네이밍을 변경하기 위해서는 다음과 같이 설정들을 수정한다. 리눅스 커널이 3.x에 들어오면서 바이오스 혹은 펌웨어 기반으로 네트워크 장치 네이밍을 사용하였다. 기존에 리눅스에서 사용하던 장치 이름 방식은 보통 "eth1", "eth2:1"이와 같이 사용하였다.

vi /etc/default/grub

...

GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto resume=/dev/mapper/cs-swap rd.lvm.lv=cs/root rd.lvm.lv=cs/swap biosdevname=0 net.ifnames=0"

...

grub2-mkconfig -o /etc/grub2.cfg

네트워크 네이밍

혹은 아래 방법으로 전환 가능.

In -s /dev/null /etc/udev/rules.d/80-net-name-slot.rules

위와 같이 하는 경우, 더 이상 Dell Naming를 사용하지 않고 기존 방식으로 사용.

dell bios naming

'nmcli'는 스크립트 기반이나 혹은 여러 노드 구성 시 사용한다. 'nmtui'는 TUI기반으로 네트워크 설정 및 구성할 수 있다.

nmcli connection add type dummy ifname dummy0 ipv4.method manual ipv4.addresses 192.0.2.1/24 ipv6.method manual ipv6.addresses 2001:db8:2::1/64

nmcli con sh

nmtui

더미 장치 생성하는 방법

"ip"명령어 사용 방법은 다음과 같다. 아래 명령어는 예제이다. 아래 명령어를 통해서 **더미장치**를 생성한다.

ip link add dummy0 type dummy

ip link add dummy1 type dummy

ip addr add 192.168.1.100/24 dev dummy0

ip addr add 192.168.1.200/255.255.255.0 dev dummy1

ip addr add 192.168.1.255 brd + dev dummy0

네임 스페이스 장치

```
# ip netns add test
# ip netns list
test
```

Is -al /var/run/netns/

total 0

drwxr-xr-x. 2 root root 60 Sep 11 13:46.

drwxr-xr-x. 24 root root 760 Sep 11 13:46 ...

-r--r--. 1 root root 0 Sep 11 13:46 test

네임 스페이스 장치

간단하게 ip명령어 기반으로 network namespace장치 생성 및 확인을 해본다.

ip netns add port1

ip netns add port2

ip netns set port1 10

ip netns set port2 20

ip -n port1 netns set port1 10

네임 스페이스 장치

네임 스페이스 장치를 서로 연결시는 방법은 ID를 통해서 연결 및 구성된다.

ip -n switch1 netns set switch2 20

ip -n switch2 netns set switch1 30

ip -n switch2 netns set switch1 40

ip netns list-id target-nsid 12


ip netns list-id target-nsid 12 nsid 13

네임스페이스 네트워크 예

네임스페이스 장치는 컨테이너 시스템에서 많이 사용한다. 이전 컨테이너 네트워크는 탭(TAP)장치 기반으로 구성이 되었다. 탭 장치로 구성이 되는 경우, 격리 및 분리가 어렵다는 단점이 있다.

아래 그림은 탭 장치를 사용한 예제이다.

컨테이너 브리지 구조 및 구현



컨테이너 브릿지 수동 구성예

```
# ip link add br0 type bridge
# ip link add dummy0 type dummy
# ip tuntap add mode tap tap1
# ip tuntap add mode tap tap2
# ip link add veth0 type veth peer name veth1
# ip link set eth0 master br0
# ip link set tap1 master br0
# ip link set tap2 master br0
# ip link set veth1 master br0
```

방화벽 및 네트워크 설정

nftables

기존에 사용하던 iptables는 대용량의 컨테이너 및 가상머신 운영에는 적절하지 않았다. 그래서 기존에 사용하던 {ip,ip6,arp,eb}tables명령어를 새로운 "in-kernel packet farmwork"로 변경하였다.

새로운 테이블 프로그램은 기존에 사용하던 Netfilter의 정책도 호환이 가능하며, 인프라에 구성된 NAT와 그리고 사용자 영역의 큐잉(queuing)과 로그 기능을 하위 시스템으로 제공한다.


이전 iptables와 다른 부분은 JSON기반으로 정책파일을 관리한다. 그래서 이전 테이블보다 빠르게 입출력 및 검색이 가능하다.

nftables는 VM(Virtual Machine)를 가지고 있다. 자바의 JVM과 마찬가지로 nft-vm를 가지고 있다. 사용자가 선언한 내용은 바이트 코드 형태로 컴파일이 되며, 이 기반으로 netlink를 구성 및 생성한다.

nft는 Netlink API를 사용하여, 이를 기반으로 커널에 작업을 수행한다. 결론적으로는, nft는 컴파일러 및 디컴파일러가 있으며, 데이터는 JSON기반으로 되어 있다.

247

nftables



여전히 호환성 모드로 **iptables** 사용은 가능하나 가급적이면 **nftables**기반으로 작업 권장. RHEL 8/9부터는 nftables가 iptables를 대체하고 있음.

dnf search nftables

iptables-nft

iptables-nft-services

systemd iptables.service

iptables-legacy

iptables호환 명령어

iptables-services

dnf install nftables

systemctl enable --now nftables.service

정책 출력은 아래 명령어로 가능하다.

nft list tables ip

nft list tables

nft list counters

특정 아이피 드롭

nft add rule ip filter OUTPUT ip daddr 1.2.3.4 drop

정책을 추가하는 명령어는 다음과 같이 사용한다. 예를 들어서 특정 아이피 드랍을 원하는 경우, 아래와 같이 사용한다.

nft add rule ip filter OUTPUT ip daddr 1.2.3.4 drop

테이블 생성은 다음과 같이 한다. 같은 이름으로 테이블을 생성하지만, 사용하는 필터 위치가 다르기 때문에 중복이 되지 않는다.

nft add table inet base_table

nft add table arp base_table

목록 출력은 아래와 같은 명령어로 가능하다.

nft list tables

nft list tables inet

테이블 제거를 하기 위해서는 아래와 같이 명령어를 입력한다.

nft delete table inet base_table

체인을 테이블에 추가하기 위해서 다음과 같이 명령어를 입력한다.

nft add chain inet base_table input_filter "{type filter hook input priority 0;}"
nft -a list table inet base_table

80/TCP포트를 막기 위해서 다음과 같이 명령어를 사용한다.

nft add rule inet base_table input_filter tcp dport 80 drop

모든 rules내용을 확인하기 위해서는 다음과 같이 명령어를 사용한다.

nft -a list ruleset

핸들러 번호로 제거하기 위해서는 다음과 같이 명령어를 사용한다.

nft delete rule inet base_table input_filter handle 3

nftables rules

rules일괄적으로 적용하기 위해서는 JSON형태로 파일을 작성 후, nft명령어로 밀어 넣으면 된다. nft는 "#!"를 지원하기 때문에 아래와 같이 작성 및 사용이 가능하다.

```
#! /sbin/nft -f
define http_ports = {80, 443}
flush ruleset
table inet local {
 chain input {
  type filter hook input priority 0; policy drop;
  tcp dport $http_ports counter accept comment "incoming http traffic";
 chain output {
```

type filter hook output priority 0; policy drop;

nft -a list ruleset

vi httpd_service.sh

명령어는 아래와 같이 하위 명령어로 나누어져 있다.

nft

add	rule	ip	<name></name>
delete	table	ip6	
flush		inet	
insert		arp	
table		bridge	
chain		prerouting	
rule		input	
		forward	
		output	
		postrouting	

특정 아이피 드롭, 하지만 카운팅 모듈 사용

nft add rule ip filter OUTPUT ip daddr 1.2.3.4 counter drop

대소문자 구별 합니다!

특정 아이피로 나가는 아이피 대역에 대한 카운팅

nft add rule ip filter OUTPUT ip daddr 192.168.1.0/24 counter

특정 포트번호에 대한 패킷 드랍

nft add rule ip filter INPUT tcp dport 80 drop

nftables의 family(protocol)은 다음과 같다.

ip: IPv4프로토콜 정책

arp: Address Resolution Protocol 제어 체인

ip6: IPv6프로토콜 정책

bridge: Linux Bridge 및 OVS Bridge

inet: 일반적으로 많이 사용하는 애플리케이션 포트 정책

netdev: Container 및 VirtualMachine에서 사용하는 TAP(Test Access Point) 장치

명령어 사용 예제. 아래 명령어가 제일 많이 사용하는 명령어 중 하나이다.

ICMP 입력을 허용 합니다.

nft add rule filter INPUT icmp type-echo-request accept

1.2.3.4로 나가는 트래픽에 대해서 거절 합니다.

nft add rule ip filter OUTPUT ip protocol icmp ip daddr 1.2.3.4 counter drop

filter 리스트의 테이블을 확인 합니다.

nft -a list table filter

특정 rule를 제거합니다. 이때 번호를 꼭 넣어 주어야 합니다.

nft delete rule filter OUTPUT handle < NUMBER>

모든 rule를 메모리에서 비웁니다.

nft flush table filter

filter테이블에 80/tcp포트를 허용 합니다.

nft insert rule filter INPUT tcp dport 80 counter accept

handle <NUMBER>

정책(rule)의 번호

- nft add rule filter/ip <TYPE>
- rule를 "filter"에 추가한다.


firewalld

기존에 사용하는 **iptables, nftables**위에 고급 계층을 올려서 사용자가 쉽게 사용할 수 있도록 한다. 현 레드햇 계열 배포판은 더 이상 iptables를 사용하지 않는다. 또한, firewalld도 iptables를 지원하지 않는다.

firewall-cmd명령어 기반으로 **영역(zone), 서비스(service), 포트(port)**와 같은 구성 요소를 XML기반으로 선언이 가능하다. 사용자가 원하는 경우, 추가적으로 XML파일을 만들어서 추가가 가능하다.

레드햇 계열은 RHEL 8이후부터 nft/firewalld만 사용이 가능하다.

261



```
# systemctl start firewalld
# Is -I /lib/firewalld
# Is -Id /etc/firewalld/ 사용자가 별도로 선언한 xml파일은 이 위치에 저장이 된다.
# cd /lib/firewalld/services
...
http.xml
```

```
"zone"목록을 확인하는 방법
# firewall-cmd --get-zones
# firewall-cmd --list-all --zone=
사용자가 원하는 특정 지역(zone)에 아이피 등록하는 방법
# firewall-cmd --add-source=10.10.10.0/24 --zone=block --permanent
# firewall-cmd --add-service=https --zone=drop
# firewall-cmd --add-service=http
# firewall-cmd --add-port=8899/tcp
# firewall-cmd --set-default-zone=
# firewall-cmd --get-default-zone=
```

패키지 관리 방법

dnf/yum rpm/modules

dnf

dnf는 기존에 사용하던 yum명령어를 대체하는 새로운 패키지 관리자. dnf에서 제일 큰 차이점은 바로 modules라는 기능이 새로 도입이 되었음.

이를 통해서 특정 프로그램 설치 시 의존성이 필요한 경우 dnf module를 통해서 패키지 제공이 되며, 또한 이 기능은 이전에 사용하였던 SCL(Software Collection Library)와 비슷한 기능을 제공 하기도 함.

MODULE

모듈 목록을 아래에서 확인이 가능하다.

https://gitlab.com/redhat/centos-stream/modules/

모듈을 확장하기 위해서 다음과 같이 명령어를 실행한다.

dnf install https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-9.rpm -y

dnf --enablerepo=remi-modular --disablerepo=appstream module list -y

module

dnf module list

CentOS Stream 8 - AppStream

Name Stream Profiles Summary

container-tools rhel8 [d][e] common [Most recent (rolling) versions of podman, buildah, skopeo, runc, conmon, runc, conmon, CRIU, Udica, etc as well as dependencies such as container-selinux built and tested together, and updatd]ed as frequently as every 12 weeks.

container-tools 1.0 common [Stable versions of podman 1.0, buildah 1.5, skopeo 0.1, runc, conmon, CRIU, Udica, etc as well as dependencies such as container-selinux built and tested together, and supported for 24 monthd]s.

dnf기본 명령어

```
dnf는 기존에 사용하던 yum명령어와 호환이 된다.
# dnf install httpd
# dnf install --nodocs httpd --nodeps
# dnf install --repo=epel-release httpd -y
# dnf install --showduplicates
                                    httpd
# dnf search httpd
# dnf remove httpd
# dnf update
# dnf upgrade
```

upgrade vs update

이전 YUM에서는 upgrade와 update는 조금 다른 동작 방식을 가지고 있었다. upgrade는 오래된 패키지(obsolete package)를 제거, update는 시스템의 현재 버전에 맞게 특정 패키지만 업데이트 한다.

하지만 dnf으로 변경이 되면서 upgrade, update의 차이점은 사라졌으며, 현재는 패키지 관련 갱신 명령어는 upgrade만 남아 있다.

```
Upgrade Command

Command: upgrade

Aliases: up

Deprecated aliases: update, upgrade-to, update-to, localupdate
```

rollback

yum 및 dnf는 rollback기능을 제공한다.

dnf history rollback

undo

redo

list

info

yum vs dnf-3

YUM과 DNF의 제일 큰 차이점은 yum은 순수하게 파이선으로 작성이 되어 있다. 하지만, dnf는 libdnf3라는 C언어로 재-구성이 되었다. 이를 통해서 기존에 yum에서 불편했던 느린 반응 및 파이썬 라이브러리 문제 발생을 방지 할 수 있다.

현재 대다수 RPM기반의 배포판은 YUM에서 DNF-3로 변경이 된 상태이다.

RPM commands

RPM명령어는 기존에는 'rpm'이라는 하나의 명령어만 사용하였다. RPM은 기능이 확장 되면서, 명령어 분리하기 시작. 아래처럼 분리가 되었다.

rpm: 기본 설치 명령어. 일반적으로 패키지 추가/삭제/제거 및 확인.

rpm2archive: .rpm패키지를 ".tgz"로 변경한다.

rpm2cpio: .rpm에서 cpio묶여 있는 파일을 푸는 명령어.

rpmdb: RPM의 BerkelyDB 조회 시 사용하는 명령어.

rpmkeys: RPM에서 사용하는 공개키 관리.

rpmquery: RPM에서 사용하는 시그 키 관리.

rpmveryify: RPM에 등록된 패키지의 자원들에 대한 의존성 검사.

RPM commands

```
rpm -ql <PACKAGE_NAME>
rpm -qa --last <PACKAGE_NAME>
rpm -q <PACKAGE_NAME>
rpm -qf <FILENAME>
rpm -ivh <PACKAGE_NAME>
rpm -ev <PACKAGE_NAME>
```

RPM commands

```
rpm -qi <PACKAGE_NAME>
```

rpm -Vp <PACKAGE_NAME>

rpm -Va <PACKAGE_NAME>

rpm -qa gpg-pubkey*

rpm -q --scripts systemd

rpm -q --triggers systemd

프로세스 관리를 위한 명령어

process utils

- UNIX options, which may be grouped and must be preceded by a dash.
- BSD options, which may be grouped and must not be used with a dash.
- GNU long options, which are preceded by two dashes.

ps

'ps'명령어는 제일 기본적으로 사용하는 프로세스 확인 명령어. 제일 많이 사용하는 명령어는 다음과 같다.

ps -ef

위의 명령어는 AIX(Unix)에서 사용하던 유닉스 스타일 명령어

ps aux

위의 명령어는 GNU 스타일의 명령어. 일반적으로 엔지니어들이 많이 사용하는 스타일은 "dash(-)"스타일이다.

ps명령어는 어떤 옵션을 사용하느냐 따라서 시스템에 부하 수준이 다르다. 구동중인 시스템에서는 'top'명령어보다 'ps'명령어 사용을 더 권장을 하고 있다.

ps aux or ps au

위의 명령어는 BSD스타일 명령어

ps aux or ps au

"a"옵션은 BSD 스타일의 "only yourself" 옵션

"u"옵션은 EUID(effective user ID)

"x"옵션은 x BSD스타일의 "must have a tty" 옵션

[root@localhost ~]# ps -aux												
USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND		
root	1	0.0	0.7	128144	6828	?	Ss	Sep11	0:02	/usr/lib/systemd/syste		
root	2	0.0	0.0	Θ	Θ	?	S	Sep11	0:00	[kthreadd]		
root	4	0.0	0.0	Θ	Θ	?	S<	Sep11	0:00	[kworker/0:0H]		
root	5	0.0	0.0	Θ	Θ	?	S	Sep11	0:00	[kworker/u32:0]		
root	6	0.0	0.0	Θ	Θ	?	S	Sep11	0:00	[ksoftirqd/0]		
root	7	0.0	0.0	Θ	Θ	?	S	Sep11	0:00	[migration/0]		
root	8	0.0	0.0	Θ	Θ	?	S	Sep11	0:00	[rcu_bh]		
root	9	0.0	0.0	Θ	Θ	?	R	Sep11	0:36	[rcu_sched]		
root	10	0.0	0.0	Θ	Θ	?	S<	Sep11	0:00	[lru-add-drain]		
root	11	0.0	0.0	Θ	Θ	?	S	Sep11	0:00	[watchdog/0]		

279

```
# ps -ef
```

"-f" 옵션은 "full-formatting list"

"-e" 옵션은 "all processes"

위의 명령어는 Unix(AIX)스타일의 명령어

```
[root@localhost ~]# ps -ef
UID
           PID PPID C STIME TTY
                                          TIME CMD
root
                  0 0 Sep11 ?
                                      00:00:02 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --
root
                  0 0 Sep11 ?
                                      00:00:00 [kthreadd]
                                      00:00:00 [kworker/0:0H]
root
                  2 0 Sep11 ?
                  2 0 Sep11 ?
                                      00:00:00 [kworker/u32:0]
root
                  2 0 Sep11 ?
                                      00:00:00 [ksoftirqd/0]
root
                                      00:00:00 [migration/0]
root
                  2 0 Sep11 ?
                                      00:00:00 [rcu_bh]
root
                  2 0 Sep11 ?
                  2 0 Sep11 ?
                                      00:00:36 [rcu_sched]
root
                                      00:00:00 [lru-add-drain]
                  2 0 Sep11 ?
root
           10
```

ps -x

```
[tang@www ~]$ ps -x
    PID TTY
                STAT
                       TIME COMMAND
                       0:00 /usr/lib/systemd/systemd --user
  69492 ?
                Ss
                       0:00 (sd-pam)
  69496 ?
                S
  79289 ?
                       0:05 tmux
                Ss
  79290 pts/15
                       0:00 -sh
                Ss
  79320 pts/21
                Ss
                       0:00 -sh
  79350 pts/22
                       0:00 -sh
                Ss
 80825 pts/15
                       0:00 ssh root@192.168.90.171
                S+
 80828 pts/15
                       0:00 /usr/bin/sss_ssh_knownhostsproxy -p 22 192.168.90.171
                S+
  80861 pts/21
                S+
                       0:00 ssh root@192.168.90.3
  80864 pts/21
                       0:00 /usr/bin/sss_ssh_knownhostsproxy -p 22 192.168.90.3
                S+
  80865 pts/22
                S+
                       0:00 ssh root@192.168.90.168
                       0:00 /usr/bin/sss_ssh_knownhostsproxy -p 22 192.168.90.168
  80868 pts/22
                S+
```

```
# ps -fu or -fU <UID> <UNAME>
# ps -fU tang
```

```
[tang@www ~]$ ps -fU tang
                   PPID C STIME TTY
                                              TIME CMD
UID
             PID
                                          00:00:00 /usr/lib/systemd/systemd --user
tang
           69492
                      1 0 Sep06 ?
                                          00:00:00 (sd-pam)
tang
           69496
                  69492 0 Sep06 ?
           79289
                      1 0 Sep06 ?
                                          00:00:05 tmux
tang
                                          00:00:00 -sh
tang
           79290
                  79289 0 Sep06 pts/15
           79320
                  79289 0 Sep06 pts/21
                                          00:00:00 -sh
tang
           79350
                  79289 0 Sep06 pts/22
                                          00:00:00 -sh
tang
           80825
                  79290 0 Sep07 pts/15
                                          00:00:00 ssh root@192.168.90.171
tang
           80828
                   80825 0 Sep07 pts/15
                                          00:00:00 /usr/bin/sss_ssh_knownhostsproxy -p 22 192.168.90.171
tang
           80861
                  79320 0 Sep07 pts/21
                                          00:00:00 ssh root@192.168.90.3
tang
                                          00:00:00 /usr/bin/sss_ssh_knownhostsproxy -p 22 192.168.90.3
                  80861 0 Sep07 pts/21
tang
           80864
```

```
# ps -U root -u root
```

"-u" 영향 받는 사용자 아이디(RUID)

"-U" 실제 사용자 아이디(EUID)

```
[tang@www ~]$ ps -u tang -U tang
                  TIME CMD
   PID TTY
 69492 ? 00:00:00 systemd
 69496 ? 00:00:00 (sd-pam)
 79289 ?
               00:00:05 tmux: server
 79290 pts/15 00:00:00 sh
 79320 pts/21 00:00:00 sh
 79350 pts/22 00:00:00 sh
 80825 pts/15 00:00:00 ssh
 80828 pts/15 00:00:00 sss_ssh_knownho
```

283

```
# ps -Fg tang
# ps -fG 1000
```

[tang@www	~1\$ ps	-Fg tang						
UID	PID	PPID	С	sz	RSS	PSR	STIME	TTY
tang	69492	1	Θ	22388	9528	4	Sep06	?
tang	69496	69492	0	81902	3320	Θ	Sep06	?
tang	79289	1	0	7246	4528	5	Sep06	?
tang	79290	79289	Θ	6929	5140	3	Sep06	pts/15
tang	79320	79289	0	6929	5012	5	Sep06	pts/21
tang	79350	79289	0	6929	4988	3	Sep06	pts/22
tang	80825	79290	0	15448	6812	6	Sep07	pts/15
tang	80828	80825	0	24797	5588	6	Sep07	pts/15
tang	80861	79320	0	15448	6920	3	Sep07	pts/21

```
# ps -fp
```

285

```
# ps -f --ppid 1
```

```
[tang@www ~]$ sudo ps -f --ppid 1
UID
                     PPID C STIME TTY
                                                  TIME CMD
              PID
                                              00:00:11 /usr/lib/systemd/systemd-journald
root
              751
                        1 0 Sep03 ?
root
              799
                        1 0 Sep03 ?
                                              00:00:06 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
                        1 0 Sep03 ?
                                              00:00:03 /usr/bin/rpcbind -w -f
\mathbf{r}\mathsf{p}\mathsf{c}
              899
                        1 0 Sep03 ?
                                              00:00:04 /sbin/auditd
              908
root
```

kill/killall/pkill

- 1, HUP, reload a process
- 9, KILL, kill a process without page down
- **15, TERM**, gracefully stop a process

pkill은 프로세스의 이름 혹은 다른 속성을 확인하여 시그널 전달

\$ pkill <signal>

\$ pgrep -u root sshd

\$ pgrep -u tang,root,adaemon

\$ pgrep -c ssh

10

\$ pgrep -d "-" ssh

1363-30317-79439-79442-79459-79462-80023-80026-80047-80050-80051-80054-80825

\$ pgrep -u tang ssh

\$ pgrep -u tang ssh -c

12

\$ pgrep -l ssh

1363 sssd_ssh

30317 sshd

79439 ssh

79442 sss_ssh_knownho

79459 ssh

79462 sss_ssh_knownho

\$ pgrep -a ssh

79439 ssh root@192.168.90.178

79442 /usr/bin/sss_ssh_knownhostsproxy -p 22 192.168.90.178

79459 ssh root@192.168.90.187

79462 /usr/bin/sss_ssh_knownhostsproxy -p 22 192.168.90.187

80023 ssh root@192.168.90.183

80026 /usr/bin/sss_ssh_knownhostsproxy -p 22 192.168.90.183

131706 sshd: tang@pts/0

\$ pgrep -v ssh

ssh와 일치하지 않는 프로세스만 출력.

\$ pgrep -x sshd

정확하게 sshd이름과 일치하는 프로세스만 출력.

\$ pgrep -n ssh

최근에 생성된 ssh process만 출력.

\$ pgrep -o ssh

이전에 생성된 ssh process만 출력.

```
$ pkill '^ssh$'
$ pkill -9 -f "ping 8.8.8.8"
$ pkill -u mark
$ pkill -u mark gnome -9
$ pkill -9 -n screen
```

사용자 관리

coreutils

autofs

useradd, passwd

이미 알고 있는 명령어, 그리고 제일 많이 사용하는 명령어. 리눅스에는 두 가지 형식의 명령어가 존재한다.

useradd

GNU스타일 사용자 추가 명령어. 레드햇 및 대다수 리눅스 배포판은 useradd 명령어 기반으로 사용자 추가한다.

useradd, passwd

adduser

이 명령어는 **데비안 계열 및 BSD**에서 많이 사용하는 명령어. 레드햇 계열 배포판은 useradd, adduser 둘 다 가지고 있지만 실제로는 useradd를 사용한다.

```
[root@node1 NetworkManager]# ls -l /usr/sbin/adduser
lrwxrwxrwx. 1 root root 7 Nov 1 2022 /usr/sbin/adduser -> useradd
[root@node1 NetworkManager]# |
```

useradd + openssl

```
이 부분에서는 일반적으로 사용하는 사용자 및 암호 설정 과정을 다른 방식으로 다루어 본다.
# useradd -p $(openssl passwd -1 <PASSWORD>) <USERNAME>
# useradd test
# echo "<USERNAME>:<PASSWORD>" | chpasswd
# echo <PASSWORD> | passwd --stdin <USERNAME>

혹은 아래와 같이 사용자 암호생성 및 등록을 동시에 수행이 가능하다.
```

adduser --password \$(echo "helloworld" | mkpasswd --stdin) test1
adduser --password \$(mkpasswd helloworld) test1

autofs

특정 디렉터리가, 특정 프로그램 혹은 접근이 발생하였을 때, 즉시 연결하여 프로그램 혹은 사용자가 바로 사용이 가능하도록 해주는 서비스 데몬. 시스템 콜에서 디렉터리 접근을 인지하여 바로 훅 호출하여 서비스 디렉터리를 자동으로 연결 및 구성한다.

구성하는 방법은 두 가지가 있다.

- 1. 직접 연결
- 2. 간접 연결

이 두 가지 방법을 통해서 1:1로 구성하느냐 혹은 1:N으로 구성하느냐 달라진다. 많이 적용되는 부분은 사용자 홈 디렉터리 연결, 혹은 컨테이너나 혹은 가상머신의 특정 디렉터리를 autofs 기반으로 디렉터리 구성 시 사용한다.

autofs server

```
# dnf install nfs-utils
# systemctl enable --now nfs-server
# mkdir -p /srv/indirect/aufs-user1 aufs-user2
# mkdir -p /srv/direct/
# vi /etc/exports
/srv/indirect *(rw,sync)
/srv/direct *(rw,sync)
# exportfs -avrs
```

```
# dnf search autofs
```

dnf install autofs

systemctl enable --now autofs.service

autofs client

```
# vi /etc/auto.master.d/direct.conf
      /etc/auto.direct
# vi /etc/auto.direct
/direct -fstype=auto,rw,async node1.example.com:/direct
# vi /etc/auto.master.d/indirect.conf
/home/ /etc/auto.indirect
# vi /etc/auto.indirect
     -rw,soft,async node1.example.com:/indirect/&
```

```
# showmount -e node1.example.com
# ssh <u>aufs-user@node1.example.com</u>
# pwd
```

저장소 구성 및 미러링

dnf repository

yum/dnf

앞서 이야기 하였지만, YUM명령어는 DNF-3로 변경이 되었음. 저장소의 모든 RPM파일을 받고, 저장소를 구성하기 위해서는 다음과 같은 명령어로 구성이 가능함.

dnf reposync

dnf install createrepo_c

createrepo_c .

위의 명령어로 구성이 완료가 되면, Apache, Nginx기반으로 저장소를 구성하면 됨. 예제는 아래와 같이 진행한다.

미러링

저장소 미러링 받을 때 보통 다음과 같은 옵션을 자주 사용한다.

mkdir -p /srv/rpms

dnf reposync --disablerepo=nomoreuse_repo -p /srv/rpms

"nomoreuse_repo"에 있는 패키지는 내려받기를 하지 않는다.

"-p"옵션을 통해서 "/srv/rpms"위치에 파일을 내려받기 한다. 내려받기가 완료가 되면, 다음 패키지 설치 및 명령어로 저장소 캐시(cache)를 생성하여 사용자가 dnf/yum를 통해서 검색 할 수 있도록 한다.

dnf install createrepo_c -y

createrepo_c /srv/rpms

미러링

```
# mkdir -p /mnt/reposdisk/rpms
# dnf reposync -p /mnt/repodisk/rpms
# createrepos_c /mnt/repodisk/rpms .

# dnf install apache -y
# mount -obind /mnt/repodisk/rpms /var/www/html/
```

가상머신 및 컨테이너 구성 및 구현

podman

libvirtd

컨테이너

리눅스에서는 기본적으로 다음과 같은 컨테이너 런타임을 사용한다.

- Podman
- CRI-OI

podman

Podman은 기존에 사용하던 Docker대안으로 사용한다. 오픈소스 쪽에서는 Podman기반으로 자체적인 클러스터 및 Pod기반의 컨테이너 서비스 구성이 가능하다.

Podman은 다음과 같은 서비스가 있다.

- podman.service
- io.podman.service


podman

배포판 별로 다르지만 보통은 "podman.service"이름으로 운영이 된다. 레드햇 계열은 설치 시 다음과 같은 명령어로 설치한다.


dnf install podman

dnf module list containers

podman



가상머신 및 컨테이너 구성 및 구현



podman pull <IMAGE>

내려받은 이미지를 확인 합니다.

podman images

이미지를 제거 합니다.

podman rmi

이미지를 검사 합니다.

podman inspect <IMAGE>

컨테이너 조회

현재 실행중인 컨테이너를 확인 합니다.

podman container Is

podman ps

실행중인 컨테이너를 제거 및 검사 합니다.

podman rm <CONTAINER_ID>

podman inspect <CONTAINER_ID>

컨테이너 중지 및 시작

podman stop/start

pod 생성

컨테이너 생성과 비슷하게 POD구성 시 아래와 같이 명령어를 사용한다.

podman pod Is

podman pod create

podman pod Is

podman pod create --name POD_http

container 생성

생성된 Pod 및 컨테이너를 아래와 같은 명령어로 연결 혹은 새로 구성하면서 실행이 가능하다.

podman container create --name httpd --pod new:pod_http httpd

podman container Is

container runtime storage

/var/lib/containers/

컨테이너에서 사용하는 이미지 및 컨테이너 정보가 저장되는 위치. 임시적인 정보 및 메타정보가 저장이 된다.

/run/containers/

동작 시 사용되는 임시 정보만 저장이 된다. 리부팅이 되거나 재시작이 되면 해당 정보들은 삭제가 된다.

container runtime storage

/etc/containers/

OCI기반의 컨테이너 런타임 정보들은 위의 디렉터리에서 설정 및 구성이 된다. 예를 들어서 이미지를 받아오기 위한 정보인 레지스트리 서버도 이 디렉터리에서 구성이 된다.

/etc/cni/

컨테이너에서 사용하는 컨테이너 네트워크 설정이다. 사용하는 런타임 혹은 오케스트레이션 프로그램 별로 구성 및 저장이 된다.

컨테이너 서비스화

리눅스에서 사용하는 flatpak, snap같은 패키지 서비스는 호스트에 설치 되는 방식이 아니다. 컨테이너 기반으로 애플리케이션 설치 및 실행을 한다. 이와 같은 방식으로 사용자가 만든 컨테이너를 애플리케이션 형태로 사용 및 동작이 가능하다.

컨테이너 기반 서비스 만들기

```
# mkdir /root/htdocs
# echo "Hello shell training" > /root/htdocs/index.html
# podman run -d --rm -p 8080:8080 -v /root/htdocs/:/var/www/html/ --name apache
quay.io/centos7/httpd-24-centos7
# podman ps
# curl http://localhost:8080
```

libvirtd 설치

그룹 패키지로 libvirtd서비스 패키지를 설치가 필요한 경우 아래 명령어로 설치 진행.

dnf grouplist

dnf groupinstall "Virtualization Hosts"

dnf search libvirtd

dnf install libvirt-daemon -y

systemctl enable --now libvirtd

dnf provides virt-builder

guestfs-tools

dnf install guestfs-tools -y

```
# virsh list
```

virsh net-list

virsh domifaddr

virsh console

virsh destroy

virsh undefine

가상머신 등록은 보통 다음과 같은 명령어로 생성 및 구성한다.

virt-install

virsh define

libvirtd 구성

libguestfs에서 내려받기가 가능한 이미지 목록 확인

virt-builder --list

간단하게 가상머신 이미지를 빠르게 내려 받기.

\$ virt-builder --arch i686 fedora-30

가상머신 이미지를 "i686"기반으로 구성 및 생성. 이때 크기와 그리고 "root"사용자 암호를 변경한다.

\$ virt-builder --root-password=password:centos --arch i686 --size 10G -o /var/lib/libvirtd/images/i686-fedora.qcow2 --format qcow2 fedora-30

libvirtd 구성

루트에서 실행하는 경우 아래와 같이 명령어 실행.

LIBGUESTFS_BACKEND=direct virt-builder --arch i686 fedora-30

중첩모드(Nested CPU Mode)를 사용하기 위해서 윈도우 호스트에서 아래 명령어 실행. 반드시 가상머신은 종료가 되어 있어야 함.

> Set-VMProcessor -VMName nodea -ExposeVirtualizationExtensions \$true

자동화를 위한 앤서블 구성

앤서블 맛보기:)

앤서블 기본

introduce of ansible

앤서블은 본래 Ansible Community, Company에서 제작하였고 현재, 레드햇이 인수하였음. 앤서블은 총 두 가지릴리즈를 유지하고 있음.

- 1. Ansible Core
- 2. Ansible Engine

앤서블 코어

코어는 앤서블 앤서블 핵심 모듈로 구성이 되어 있으며, 그 이외 확장으로 posix, collection, community로 통해서 확장이 가능하다. 기본적으로 많이 사용하는 모듈은 core/posix 그 이외 나머지 기능들은 collection, community로 확장.

조금 혼돈 스럽기는 하지만 앤서블 **코어 =/= 엔진(engine)**이라고 표현하기도 한다. **core, engine** 둘 다 같은 기능이다. 현재 앤서블은 앤서블 **AAP(Automation Application Platform)**이라는 이름으로 프로젝트를 진행하고 있다.

또한 앤서블 코어는 두 가지 릴리즈 방식이 있다.

- ansible-core(another name is ansible-base)
 - 앤서블 코어는 앤서블 인터프리터 + 코어 모듈
- ansible-project
 - 앤서블 코어 + 추가적인 컬렉션 구성
- ansible-navigator
 - 앤서블 플레이북 실행 및 관리하는 통합 런처 도구

- ► The ansible==4.0.0 package on PyPI will depend on ansible-core>=2.11
- ansible==3.0.0 that was released today depends on ansible-base>=2.10.5,<2.11.</p>
- ansible-core doesn't become 4.0.0, the next version will be 2.12.

앤서블 사용하기 전에 준비를 해야 될 부분은 다음과 같다.

- YAML 작성 시 사용할 에디터(아무거나 좋다! 정말로!)
- YAML 문법
- ansible.cfg 및 directory work frame
- ansible, ansible-playbook명령어 사용 방법

vim editor

혹은 centos 8버전 이후를 사용한다면?

\$ sudo yum install vim-ansible vim -y

\$ touch .vimrc

리눅스 콘솔에서 작성 시 사용하는 대표적인 에디터는 vi/vim에디터가 있다. vi, vim를 사용하기 위해서는 아래와 같이 설정을 한다. 설정하지 않는 경우, 에디터 사용이 어려울 수 있다.

\$ vi .vimrc

autocmd FileType yaml setlocal et ts=2 ai sw=2 nu sts=0 set cursorline

YAML 문법


```
%YAML 1.2
YAML: YAML Ain't Markup Language™
What It Is:
 YAML is a human-friendly data serialization
  language for all programming languages.
YAML Resources:
 YAML Specifications:
 - YAML 1.2:
   - <u>Revision 1.2.2</u>
                          # Oct 1, 2021 *New*
   - Revision 1.2.1
                          # Oct 1, 2009
   - Revision 1.2.0
                          # Jul 21, 2009
  - YAML 1.1
  - YAML 1.0
  YAML Matrix Chat: '#chat:yaml.io'
                                         # Our New Group Chat Room!
  YAML IRC Channel: <u>libera.chat#yaml</u>
                                         # The old chat
  YAML News:
                      twitter.com/yam/news
  YAML Mailing List: yaml-core
                                          # Obsolete, but historical
  YAML on GitHub:
                                          # github.com/yaml/
   YAML Specs:
                       <u>yaml-spec/</u>
   YAML 1.2 Grammar:
                       <u>yaml-grammar/</u>
    YAML Test Suite:
                       yaml-test-suite/
    YAML Issues:
                        issues/
```

앤서블은 기본적으로 두 가지 접근 방식을 제공한다.

- 1. SSH 비공개/공개키 접근 방법
- 2. SSH기반으로 사용자 아이디 및 비밀번호 접근

이 둘 중 하나를 사용하면 된다. 앤서블은 키 기반으로 호스트 접근 및 관리를 권장한다. 2번은 일반적으로 권장하지 않는다.

가상머신 생성이 불가능하면, 그냥 랩톱만 있어도 상관 없다.



343

\$ ssh-keygen -t rsa -N " -f ~/.ssh/id_rsa

\$ ssh-copy-id <ID>@<HOST>

```
---
- hosts: all
tasks:
- name: send a ssh public key to each hosts from inventory
authorized_key:
    user: "{{ ansible_user }}"
    key: "{{ lookup('file', '/root/' + '.ssh/id_rsa.pub') }}"
```

앤서블에서 사용하는 문법을 작성하기 위해서는 다음과 같은 조건을 만족해야 한다.

- 최소 한 칸 이상의 띄어쓰기(권장은 2칸)
- 탭 사용시 반드시 빈 공간으로 전환
- 블록 구별은 -(대시)로 반드시 처리

- name: simple playbook

hosts: all

become: true

tasks:

- module:

args1:

args2:

앤서블 블록 구별을 보통 "-"로 구별한다. 시작 블록은 보통 다음과 같은 형식으로 많이 사용한다.

- name:
- <keyword>
 - <module>
- name:
 - <keyword>
 - <module>

그래서 YAML상단에는 다음과 같은 형태로 키워드 명령어를 사용한다.

- name: <작업이 수행 시 출력되는 이름>

hosts: all ## 대상서버 이름.

become: true ## 앤서블 내장 키워드

name: 이 플레이북은 웹 서버 설치 및 구성을 합니다. hosts: all 모듈 모듈변수 tasks: name:/install/httpd package 작업이름 package: 함수(function) name: httpd

기본 명령어 키워드

"Hosts"키워드는 다음과 같은 미리 예약된 옵션이 있다.

- 1. localhost: 127.0.0.1와 같은 자기 자신 루프 백(loopback)
- 2. all: 인벤토리에(inventory)등록된 모든 호스트
- 3. [group]: 특정 그룹에만 적용하는 명령어 키워드
- 4. inventory, group 이런 부분은 너무 깊게 들어가지 말기!

기본 명령어 키워드

맨 상단에 있는 키워드 및 옵션은 보통 전역 키워드(global keyword)라고 생각하면 된다. 여기에서 적용된 옵션 및 명령어는 모든 플레이북에 적용이 되며 기존에 적용이 되어 있는 ansible.cfg의 내용을 오버라이드(override)가 된다.

become:

remote_user:

기본 명령어 키워드

모든 작업이 시작되는 구간. tasks 구간에는 여러 모듈(module)이 모여서 하나의 작업 워크플로우(workflow)를 구성한다. 여러 개의 워크 플로우가 구성이 되면 이걸 플레이북 혹은 플레이북 작업(playbook tasking)이라고 부른다.

앤서블 문법

그래서 권장하는 방법은 작성시 각각 모듈에 "name:"키워드를 사용하여 작성 및 구성을 권장한다.

- name: this is the first module task

ping:

위와 같은 방법으로 명시한 모듈에 어떻게 사용할 것인지 명시한다.

앤서블 문법

sample-yaml.yaml 파일 참고

앤서블 모듈 및 패키지

제일 많이 사용하는 모듈 copy기반으로 기능을 구현하면 다음과 같다.

- name: copy an issue file to remote server

copy:

src: /tmp/issue

dest: /etc/issue

앤서블 모듈 및 패키지

모듈에 대한 자세한 옵션을 보기 위해서는 다음과 같은 명령어로 실행한다.

\$ ansible-doc < MODULE NAME>

사용 가능한 모듈 목록을 확인하기 위해서는 아래 명령어로 목록 확인이 가능하다.

\$ ansible-doc -I

앤서블 명령어

앤서블은 YAML형태 말고 ad-hoc방식이 있다. 이 방식은 마치 쉘 스크립트 실행하는 방식과 비슷하게 <mark>모듈+인자</mark> 형태로 구성이 되어 있다.

아래는 간단한 ad-hoc사용 방식이다.

\$ ansible <host>, -m <module> -a "arg1=<value> arg2=<value>:

앤서블 명령어

애드훅은 쉘 스크립트에서 같이 사용하거나 혹은 몇몇 쉘 스크립트 기능을 표준화 모듈 기반으로 사용하기 위해서 사용한다.

자주 사용하지는 않지만 애드훅 기반으로 구성하는 경우 아래와 같은 방식으로 구성을 한다.

앤서블 문법

```
$ ansible localhost, -m ping
```

\$ ansible localhost, -m copy -a "src=/etc/hostname dest=/root/hostname remote_src=yes"

\$ ansible localhost, -m package -a "name=vsftpd state=present"

앤서블

인벤토리

앤서블 인벤토리는 다음과 같은 형식을 가지고 있다.

[인벤토리 이름]

<<u>호스트</u>>

[인벤토리 이름:children]

<그룹이름>

인벤토리는 위의 내용을 기준으로 다음과 같은 내용을 가지고 있다.

- 호스트 이름
- 아이피 주소
- 호스트에서 사용하는 변수

인벤토리 파일은 일반적으로 inventory라는 이름으로 구성함. 다른 이름으로 변경을 원하는 경우 ansible.cfg에서 변경이 가능함.

혹은 "-i"으로 임의적으로 선택 가능.

mkdir ansible

cd ansible

nano hosts

[web]

localhost

[db]

localhost

인벤토리 파일 기반으로 실행 시 다음과 같이 실행한다.

\$ ansible-playbook < PLAYBOOK >

앤서블 설정

앤서블 설정은 보통 아래와 같이 한다. 앤서블 설정 파일은 다음과 같은 명령어로 생성이 가능하다.

\$ cat ansible.cfg

[defaults]

inventory = hosts

ansible-config init --disabled -t all > ansible.cfg

```
# vim ping.yaml
---
- hosts: all
  tasks :
  - name: ping to all hosts
  ping:
```

```
# vim copy.yaml
- hosts: all
tasks:
 - name: copy to /etc/hostsname on the remote /root/hostname.2
  copy:
   src: /etc/hostname
   dest: /root/hostname.2
  remote_src: yes
# ansible-playbook copy.yaml
# Is -I /root/hostname.2
```

ansible-doc -l

ansible-doc -l

사용이 가능한 모듈 리스트 확인

ansible-doc copy

모듈 사용 방법 및 속성 확인

rpm -qa | grep -e postfix -e httpd -e mariadb-server

```
# vi package.yaml
- hosts: all
tasks:
- name: install the postfix package
  yum:
   name:
   - postfix
    - httpd
    - mariadb-server
   state: present ## 최신 패키지가 아닌, 사용이 가능한 패키지(업데이트가 최대한 안되도록)
# ansible-playbook package.yaml
```

vi html.yaml

- hosts: all

tasks:

- name: make a text file for httpd service

copy:

content: "Hello World My Ansible Service"

dest: /var/www/html/index.html

ansible-playbook html.yaml

Is -I /var/www/html/index.html

vi service.yaml

```
- hosts: all

tasks:

- name: start and enable to a httpd, mariadb-server and postfix service
systemd:

name: "{{ item }}"

state: started

enabled: yes

loop:

- httpd

- mariadb

- postfix
```

ansible-playbook service.yaml

systemctl is-active httpd

vi hostname.yaml

- hosts: all

tasks:

- name: change to a hostname

hostname:

name: www.example.com

ansible-playbook hostname.yaml

hostnamectl