

# PA<sub>3</sub>

本次作业有三步,先设置定时器芯片,定期引发时钟中断;对应的,我们需要时钟中断处理例程;最后把它写入到中断向量表中。


## 设置定时器

; 设置8253/4定时器芯片

mov al, 00110110b ; 必要的设置指令, 详解见报告

out 0x43, al ; 将指令送入8253/4芯片的命令寄存器

#### 指令格式如下:



### 根据格式, 其含义为:

- 1. 设置计数器0
- 2. 选择Read/Load模式为Read/Load LSB then MSB
- 3. 选择模式3 Square Wave Rate Generator

### 4. frequency number采取十六进制数设置

#### 各个端口的含义如下:

40h	Channel O counter (read/write)
41h	Channel 1 counter (read/write)
42h	Channel 2 counter (read/write)
43h	Control Word (write only)

#### 于是我们将指令写入0x43端口中

 mov ax,0xE90B
 ; 设置为约50ms触发一次

 out 0x40, al
 ; 将低8位送入8253/4芯片的计数器2的数据寄存器

 mov al, ah ; 将高8位送入8253/4芯片的计数器2的数据寄存器

out 0x40, al

根据上面的设置,我们来对0号计数器(Counter)的频率进行设置 8253/4芯片的默认频率的是1,193,180Hz,为了使得50ms触发一下,需要把频率设置为 20Hz, 根据如下公式:

$$frequency = rac{1,193,180}{frequency \ number}$$

通过调节frequency number, 我们可以得到不同的频率, 经计算, 应设置为59659, 转成十六 进制为0xE90B。

因为是Read/Load LSB then MSB, 所以先写入低位, 再是高位。

### 编写中断处理例程

```
int_handler:
   mov cx,[es:0x7DA0]
                  ;中断次数加一
   inc cx
   cmp cx,0x14 ; 20次中断,约为1s的时间
   je print
   continue:
   mov [es:0x7DA0], cx
   iret
print:
   ;输出'A'
                ; BIOS功能号
   mov ah, 0x0E
                  ;要显示的字符'A'
   mov al, 'A'
   mov bh, 0x00
                  ;调用BIOS中断
   int 0x10
   mov cx,0x0
   jmp continue
```

中断处理例程的编写其实和函数类似,唯一不同的就是调用中断处理例程时,需要对标志寄存器 进行保存,对应的ret指令也变为iret。

因为中断的发生频率是50ms一次,所以累计发生20次约为1s的时间,输出一次'A'。我们通过计数中断发生次数进行控制。

这里,我没有直接使用cx寄存器,而是根据编写的512字节的MBR,在其中找了一个空白区域,对应到内存中的地址就是0x00:0x7DA0处,储存了中断发生次数。这一原因会在后面解释。

## 添加到中断向量表中

```
; 设置中断向量表
cli ; 关中断
mov ax, 0
mov es, ax
mov ax, int_handler
mov [es:0x1C*4], ax; 0x1C处为向量表中定时器有关中断处理例程的位置
mov ax,0x0 ; 分别将偏移地址(先)和段地址(后)写入对应位置
mov [es:0x1C*4+2], ax
sti ; 开中断
```

#### INT 1Ch的介绍如下:

INT 1Ch (28) User Timer Tick

Called at every timer tick (18.2 times per second, or every 55 ms) by INT 08h (System Timer).

\_\_\_\_\_

By default, the interrupt handler for this interrupt IRETs back to the caller. The user can supply his own handler so he can attain control at every timer tick.

所以我选择将中断处理例程的入口写在中断向量表的位置, 先写偏移地址, 再写段地址

但是,如上面的介绍所说,INT 1Ch是通过被INT 08h调用来调用的,而INT 08h在调用时,会把寄存器的值清零,所以之前我选择将计数的值放在内存中,每次读取。

# 实现效果

