第五章 大气静力稳定度

5.1 大气静力稳定度概念

冬日极夜几乎没有太阳辐射,但局地存在温差,局地气流上升,小尺度循环重复,产生层云,生命周 北极云 期可达数星期,可反射太阳辐射并吸收地面长波辐射,有保暖作用。

大气静力稳定度表示大气层结特性对气块铅直位移影响的趋势和程度。即气块受到轻微扰动后能否回 基本概念 <mark>到原位</mark>。气象要素垂直分布、对流强弱、云雾降水形成、污染物扩散状况等,都与大气稳定度密切相 关。其表示大气的**层结特性**。

② 不稳定 ③ 中性 情况

大气稳定度是大气层结对气块**能否产生对流的一种潜在能力**的度量。它并不是表示气层中已经存在的 详细描述 铅直运动, 而是用来描述大气层结对处于其中的气块**受到外力扰动后**产生垂直运动时**所施加的影响(加** 速度), 这种影响只有当气块受到外界扰动后, 才表现出来。

① 静力稳定度是气块与它所在的气层相互作用的综合结果 特性

② 静力稳定度只表示其**垂直运动发展的趋势与可能**

③ 稳定气层中可以存在对流运动,但不利于对流发展。不稳定气层无扰动也不存在对流,但利于产生

5.2 气块运动

气块法 判断静力稳定度的常用方法。**理想气块**在静力平衡的大气环境中**受到扰动**,根据<mark>气块的运动特征</mark>来判 断大气稳定度。在气块运动时,环境状态维持不变。

原理解释 气块运动的趋势**取决于气块与环境的热力差异**,因气块运动中的热力状态是确定的,所以气块运动最 终由环境大气的层结特征决定。

2. 气块与环境大气**不混合** 假设条件 1. 环境大气处于静力平衡状态 3. 气块的运动对环境大气的温湿参量没有影响 4. 气块做绝热垂直运动

5. 在同一高度, 气块与环境大气的压强相同

主要根据加速度来判断。气块的运动在垂直方向受到气压梯度力和重力的合力作用: 一般运动方程

垂直运动方程 $\rho \frac{dw}{dt} = -\frac{\partial p}{\partial z} - \rho g$ 由于静力平衡: $\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho_e g$ (e表示环境,环境重力=梯度力)

上式合并得 $\frac{dw}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{\rho_e - \rho}{\rho} \end{pmatrix} g = f_A$ 该式表明气块内外的<u>密度差异(净浮力 f_A)是加速度的原因</u>

由于密度ho难以测量,使用**状态方程与准静态条件**,将该式改写为: $\frac{dw}{dt} = \left(\frac{T_v - T_{ve}}{T_{ve}}\right)g \approx \left(\frac{T - T_e}{T_{ve}}\right)g$ 由此可见,气块垂直加速度取决于气块内外温度之差。

气块按**干绝热上升**,到某一位置的**温度**为 $T=T_0-\Gamma_d dz$ 而新位置**大气温度**为: $T_e=T_0-\Gamma dz$ 进步变换 已知对于确定厚度的薄气层, Γ 是确定的常量,将以上两式代入得 $\frac{dw}{dt} \approx \left(\frac{T-T_e}{T_{va}}\right)g = \left(\frac{\Gamma-\Gamma_d}{T_{va}}\right)gdz$

由此可见,对于**未饱和气块**,其稳定度取决于 $\Gamma - \Gamma_d$ 稳定度划分

① $\Gamma > \Gamma_d$ 不稳定 ② $\Gamma < \Gamma_d$ 稳定 ③ $\Gamma = \Gamma_d$ 中性 ① $\frac{\partial \theta}{\partial z} < 0$ 不稳定 ② $\frac{\partial \theta}{\partial z} > 0$ 稳定 ③ $\frac{\partial \theta}{\partial z} = 0$ 中性 位温划分

由于有 $\frac{\partial \theta}{\partial z} = \frac{\theta}{r}(\Gamma_d - \Gamma)$, 可以得知 $\frac{\partial \theta}{\partial z}$ 与 $\Gamma_d - \Gamma$ 成正比, 故可得。 推导

条件性不稳定

环境温度直减率 Γ 介于 Γ_d 与 Γ_s 之间。该气层对于**饱和湿空气块**的垂直位移来说是不稳定的,对于**未饱和湿空气块**的垂直位移来说是稳定的。可见, $\Gamma_s < \Gamma < \Gamma_d$ 的薄气层的静力稳定度视条件而定,称为条件性不稳定。

5.3 气层的不稳定的能量与条件性不稳定

5.3.1 能量情况

长波辐射冷却 吸收地面热量: $F_{base} = \sigma(T_{s \pm k, lig}^4 - T_{base \pm k, lig}^4)$



发射能量: $F_{top} = \sigma(T_{top \le \bar{m} ! leg}^4 - a_{lw} T_{\alpha \perp \bar{n} + \bar{n} + \bar{n}}^4)$



净能量: $F^{net} = F_{base} - F_{top}$ 减温率 $\frac{dT}{dt} = \frac{F^{net}}{C_p \rho \Delta z} \approx -4.2 K/day$ 为每日变化温度(取 $\Delta z = 1$)




观测发现:温度变化最大位置在于云顶区域。向下辐射远小于向上的长波辐射。(空气的长波辐射发射率很小),导致云顶附近不断放出能量。实际上能量交换在云顶附近的薄薄一层,理论结果为云顶—200*K/day*,会导致下沉气流,说明云理想条件下无法维持,会始终发生变化。

5.3.2 不稳定能量

定义 根据**能量守恒和转化定律**,如果环境大气对一上升气块作正功,那么<mark>气块垂直上升运动的动能</mark>增加,可以 认为气块这种动能的增加是由<mark>气层所储藏的一部分能量</mark>转化而来的,这部分能量称为**气层的不稳定能量**。

推导 将一般运动方程 $\frac{dw}{dt} = \left(\frac{T-T_e}{T_{ve}}\right)g$ 两边乘以dz,有 $\frac{dw}{dt}dz = \left(\frac{T-T_e}{T_{ve}}\right)gdz$ 由于 $dz = w_{速度}dt_{\text{Hil}}$ $\Rightarrow \frac{dw}{dt}wdt = d\left(\frac{1}{2}w^2\right) = \left(\frac{T-T_e}{T_{ve}}\right)gdz$ 积分得: $\frac{1}{2}(w^2 - w_0^2) = \Delta E = \int_{z_0}^z \left(\frac{T-T_e}{T_{ve}}\right)gdz$



条件性不稳定示意

公式 利用静力学方程 $(-dp = \frac{p}{R_d T_{po}} g dz)$: $\Delta E = R_d \int_{p_0}^p (T - T_e)_{\exists g \notin Z} d(-\ln p)_{\exists g \notin X}$

概念 在**埃玛图**中不稳定能量就是由**气块状态曲线**(虚线)、**大气层结曲线**(实线)和**等压线** $p_0 \sim p$ <mark>所包围的面积,</mark> 这个面积的大小与不稳定能量的多少成正比。

5.3.3 高度参数

自由对流高度 LFC Level of Free Convective p_F 其上方气块会在浮力作用下发生对流


夹卷混合与降水可能导致云体不沿湿绝热线上升,导致 ΔE 减小, p_E 降低

对流上限 p_E 云一般最高能达到的高度。

对流有效势能 CAPE Convective Available Potential Energy= $R_d \int_{n_p}^{p_E} (T - T_e) d(-\ln p)$

最大垂直速度 $w_0 = 0$, $w_{max} = \sqrt{2 \cdot \text{CAPE}}$ 出现在E点

对流抑制能 CIN Convective Inhibition = $-R_d \int_{p_1}^{p_F} (T - T_e) d(-\ln p)$



垂直发展由于雨滴拖曳作用不易向上发展,在风作用下斜向发展更利于向上(过强则切断)

波斯湾:全球增温对陆地上 CAPE 影响不大 (黑线右移,水汽不变),但海洋上 CPAE 显著提升 (水汽增长,黑线右移)

5.3.4 潜在不稳定

真潜不稳定 若CAPE > CIN,则是真潜不稳定。有利于对流发展;

假潜不稳定 若CAPE < CIN,则是假潜不稳定,即便外力抬升很强,气块达到LFC后,仍很难发展成强对流


注意 ① 若大气低层湿度大,与低层湿度小的情况相比较,更易出现真潜不稳定型

② 不稳定能量及潜在不稳定类型与湿度条件密切相关。湿度越大,越有利于对流发展

绝对稳定 气块温度**T总小于**气层温度**T。** 这种气层底部扰动不论强弱,气层对受扰气块起抑制作用,不利于受扰动气块的上升运动。但需要注意:底部的气块并不是绝对不能上升

绝对不稳定 气块温度**T总是大于**气层温度**T**。此时,低层大气是一个干绝热气层,其底部只要有一点微小的扰动, 气块就能上升,该气层会释放不稳定能量并转化为气块上升的动能,加速上升发展

对流凝结高度 CCL Convective Condensation Level 即为<mark>温度层结曲线与低层实际比湿线 q_0 的交点.</mark>可用于预测热雷雨 到达 T_4 时,气块向上发展全过程比环境温度高,不存在SIN,此时的云底高度为 CCL **夏天小的积云高度一般为 CCL,而地形云常为 LCL**



5.4 薄层法

介绍 薄层法考虑了这种补偿的下沉运动。原先**静止的薄气层**,若受到外界铅直扰动,则**上升气流及其附近环境的下沉气流同时产生**,上升气流与下沉气流**通过这一薄层的不同水平区域**,从而可以得到静止薄气层的静力稳定度判据。

假定条件 1. 上升与下沉气块均服从气块假说


- 2. 当气块垂直运动时, 伴随有环境大气的垂直补偿运动
- 3. 薄气层中, 通过任一水平高度的上升空气质量与下沉空气质量相等
- 4. 气层水平均一 $(\rho = \rho_e)$
- 5. 上升气流和下沉气流都是可逆绝热的

6. 薄气层的温度直减率水平均一且不受外界扰动的影响,即温度的改变只与垂直运动有关(没有水平方向的冷暖平流)

特点 薄层法判据比气块法有所改进,提供了一个在给定高度上分析微小虚拟位移的稳定度的方法。 但在实际工作中,由于上升气块和下沉环境大气面积无法测定,也很难得到垂直速度,所以难以在实际中应用,但它仍能得到一些在气块法中无法得到的正确的定性结论。

5.5 夹卷过程对静力稳定度的影响

夹卷过程 夹卷过程是指上升云体周围的空气进入云体并与云体混合的过程 特点 实际大气中,气块与环境大气有质量交换 积云内部强大的上升气流,水平卷入未饱和的环境空气 导致云内温度递减率增大,抑制对流云继续发展



夹卷导致往下偏离湿绝热线

有饱和湿空气 BV 频率: $N_m^2 = \frac{1}{1+w_t} \left\{ \Gamma_m \frac{\partial}{\partial z} \left[\left(C_p + C_l w_t \right) \ln \theta_e \right] - \left(C_l \Gamma_m \ln T + g \right) \frac{\partial w_t}{\partial z} \right\}$

① $N_m^2 < 0$ 不稳定 ② N_m^2 越大,气层越稳定