逻辑图使用说明

目录

- 1. 使用说明
 - 1. 逻辑图
 - 1. 创建逻辑图
 - 2. 打开逻辑图
 - 3. 刷新逻辑图
 - 4. 修改逻辑图名字
 - 5. 自定义逻辑图
 - 6. 另存逻辑图
 - 7. 导出逻辑图
 - 2. 节点
 - 1. 添加节点
 - 2. 修改节点名
 - 3. <u>连接节点</u>
 - 4. <u>断开节点</u>
 - 5. 查看节点代码
 - 6. 自定义节点
 - 3. 组
 - 1. 添加组
 - 2. 修改组名
 - 3. 节点添加到组
 - 4. 从组中移除节点
 - 5. 自定义组
 - 6. 修改自定义组
 - 7. 删除自定义组
 - 4. 快捷键
 - 1. 选中节点
 - 2. 选中组
 - 3. 其他
- 2. 常用API
 - 1. 运行时API
 - 1. LogicRuntime.cs(逻辑图运行)

- 2. <u>LogicGraphBase.cs(逻辑图基类)</u>
- 3. LogicGraphAttribute.cs(逻辑图特性)
- 4. LogicNodeBase.cs(逻辑图节点基类)
- 5. LogicNodeAttribute.cs(逻辑图节点特性,推荐在编辑时使用)
- 6. ILogicFormat.cs(逻辑图导出接口,推荐在编辑时使用)
- 7. LogicFormatAttribute.cs(逻辑图导出特性,推荐在编辑时使用)
- 2. 编辑时API
 - 1. LogicNodeBaseView.cs(逻辑图节点视图)
- 3. 更多功能


一.使用说明

第一次导入插件时,请先刷新逻辑图

下载路径:逻辑图文件

逻辑图

1.创建逻辑图



打开逻辑图窗口后点击右键选择创建逻辑图选项



此处会列出所有类型的逻辑图


逻辑图创建后会自动添加一个开始节点,即当前逻辑图的入口所在,如下图所示象色节点



该节点无法删除和被连接

2.打开逻辑图

1.点击菜单栏中的 Framework->逻辑图->打开逻辑图



打开逻辑图窗口后点击右键选择打开逻辑图选项



项目中所有的逻辑图会按照逻辑图类型分类显示

2.选中逻辑图的自选文件,在Inspector视图中点击打开

3.刷新逻辑图

点击菜单栏中的 Framework->逻辑图->刷新逻辑图



4.修改逻辑图名字

```
双击逻辑图窗口左上角,即下图所示红色区域进入名称编辑模式
LogicGraph
逻辑图: LogicGraph
```

5.自定义逻辑图

6.另存逻辑图


当打开逻辑图后,在逻辑图空白处点击鼠标右键,即出现另存为菜单<mark>另存为文件路径不能与当前文件路径相同</mark>

7.导出逻辑图

将逻辑图导出成目标文件,自定义格式规范是针对于具体的逻辑图定制的

- 1.首先自定义导出格式规范,新建C# Script文件使其实现ILogicFormat接口
- 2.添加特性LogicFormat(格式名,适用逻辑图,文件后缀=txt)


完胜上述步骤,在逻辑图空白处点击鼠标右键则会看到该规则,如下图



范克


<u>1.添加节点</u>

在逻辑图空白处点击鼠标右键选择创建节点菜单,及弹出节点选择窗口 用户选定节点后会在右键时的鼠标位置创建当前节点



2.修改节点名

双击现有的标题即变成编辑模式




3.连接节点




<u>4.断开节点</u>

第一种:选中连线按下Delete按键

第二种:右键节点进行断开或者移除连接操作



5.查看节点代码




6.自定义节点

```
1.点击Assets->Create->LogicGraph->Node C# Script创建新的逻辑节点
 # 节点
 # 节点View
2.将新建出来的<mark>节点View.cs</mark>移动至Editor文件夹下
3.将<mark>节点View.cs</mark>取消注释
4.在节点View.cs中添加LogicNode(节点类型,菜单名,适用逻辑图)特性
        □using System;
         using System.Collections.Generic;
         using System.Linq;
         using System.Text;
         using System.Threading.Tasks;
         using UnityEngine.UIElements;
        using static Logic.LogicGraphData;
        □namespace Logic.Editor
             [LogicNode(typeof(节点Node), "系统/节点", typeof(DefaultLogicGraph))]
             0 个引用
             public class 节点View: LogicNodeBaseView
```

组

1.添加组

在新建节点中可以看到组的页签 点击后选择想要创建的预设组



2.修改组名

双击现有的组名即变成编辑模式
DefaultGroup

DefaultGroup

3.节点添加到组

拖动需要添加到组的节点置于组节点上即可


4.从组中移除节点

5.自定义组


1.添加一个默认组

DefaultGroup

2.将需要编组的节点添加到刚才创建的组



3.右键组->另存为新组



自定义的组会在组的标签内显示,自定义组的名称为唯一的

6.修改自定义组

- 1.当前组不是默认组
- 2.右键组->保存当前组

7.删除自定义组

- 1.当前组不是默认组
- 2.右键组->删除当前组

快捷键

1.选中节点

1.Ctrl+D → 创建一个选中节点的副本

2.Delete —— 删除山中节点

2.选中组

- 1.Ctrl+D → 创建一个选中组的副本
- 2.Delete —— 删除选中组

3.其他

1.Ctrl+S → 保存当前逻辑图

二.常用API

以下是常用API说明,非常用或者内部的自行看源码

<u>运行时API</u>

1.LogicRuntime.cs

逻辑图默认启动器,此文件仅供参考,不可作为生产代码应用

Constructors

Name	Des	Params	Return
LogicRuntime	单例类构造函数		

Static Variables

Name	Des	Params	Return

Name	Des	Params	Return
LogicRuntime	单例类构造函数		

Public Functions

Name	Des	Params	Return
Begin	开始一个逻辑图	LogicGraphBase	逻辑图执行ld
Begin	开始一个逻辑图	LogicGraphBase,Action	逻辑图执行ld
Stop	停止一个逻辑图	int	
StopAll	停止全部逻辑图		

2.LogicGraphBase.cs

逻辑图基类,不同的子类可用于区分不同的逻辑图节点及数据

Public Variables

Name	Des	Params	Return
LogicNodeList	所有节点集合		
DefaultNode	默认开始节点		

Public Functions

Name	Des	Params	Return
Begin	开始逻辑图		
Begin	开始逻辑图	Action	
Update	逻辑图更新方法(需要在外面Update中调用)		
Stop	停止一个逻辑图		

Example

```
#if UNITY_EDITOR
[LogicGraph("默认逻辑图")]
#endif
public class DefaultLogicGraph : LogicGraphBase
{
}
```

3.LogicGraphAttribute.cs

逻辑图特性,需要添加到继承LogicGraphBase子类中

Constructors

Name	Des	Params	Return
LogicGraphAttribute	构造函数	String	

Example

```
#if UNITY_EDITOR
[LogicGraph("默认逻辑图")]
#endif
public class DefaultLogicGraph : LogicGraphBase
{
}
```

4.LogicNodeBase.cs

逻辑图节点基类,所有需要用到的节点都需要继承此类型

Public Variables

Name	Des	Params	Return
Onlyld	当前节点唯一ld		

Name	Des	Params	Return
Parents	当前节点所有父节点		
Childs	当前节点所有子节点		
IsComplete	当前节点是否执行完成,默认为False		
IsSkip	是否跳过子节点,默认False		

Public Functions

Name	Des	Params	Return
Init	初始化当前节点		Boolean
OnEnter	开始执行节点之前调用	Action	Boolean
OnExecute	执行逻辑节点		Boolean
OnStop	当逻辑图停止时且节点正在执行时调用		Boolean

Example

```
public class DebugNode : LogicNodeBase
{
    /// <summary>
    /// 日志
    /// </summary>
    public string Log = "";

    public override bool OnExecute()
    {
        Debug.LogError(Log);
        return base.OnExecute();
    }
}
```

<u>5.LogicNodeAttribute.cs</u>

Constructors

Name	Des	Params	Return
LogicNodeAttribute	构造函数	Type,String,Type[]	

Example

```
[LogicNode(typeof(DebugNode), "系统/日志")]
public class DebugNodeView : LogicNodeBaseView
{
    private DebugNode node;

    public override void OnCreate()
    {
        Width = 200;
        node = Target as DebugNode;
    }
    public override void ShowUI()
    {
        var text = GetTextField("日志:", node.Log);
        text.RegisterCallback<InputEvent>(onInputEvent);
        this.AddUI(text);
    }
    private void onInputEvent(InputEvent evt)
    {
        node.Log = evt.newData;
    }
}
```

6.ILogicFormat.cs

逻辑图导出接口,推荐在编辑器中使用

Public Functions

Name	Des	Params	Return
ToFormat	格式化节点	LogicGraphBase,String	Boolean

Example

```
[LogicFormat("文本", typeof(DefaultLogicGraph),"txt")]
public class TextFormat : ILogicFormat
{

   public bool ToFormat(LogicGraphBase graph, string path)
   {
      Debug.LogError("导出成功");
      return true;
   }
}
```

7.LogicFormatAttribute.cs

逻辑图导出特性,推荐在编辑器中使用

Constructors

Name	Des	Params	Return
LogicFormatAttribute	构造函数	String,Type,String	

Example

```
[LogicFormat("文本", typeof(DefaultLogicGraph),"txt")]
public class TextFormat : ILogicFormat
{

   public bool ToFormat(LogicGraphBase graph, string path)
   {
      Debug.LogError("导出成功");
      return true;
   }
}
```

<u>编辑时API</u>

1.LogicNodeBaseView.cs

Public Variables

Name	Des	Params	Return
Onlyld	当前视图唯一Id与节点一致		
NodeData	当前视图的缓存视图数据		
Target	当前视图对应的节点对象		
Input	进端口		
Output	出端口		
Width	当前视图的宽		
m_content	当前视图自定义元素的父节点		

Public Functions

Name	Des	Params	Return
Initialize	初始化,底层自动调用	LogicPanelData,LogicNodeData	
AddParent	添加当前节点的父节点	LogicNodeBaseView	
RemoveParent	移除当前节点的父节点	LogicNodeBaseView	
AddChild	添加当前节点的子节点	LogicNodeBaseView	
RemoveChild	移除当前节点的子节点	LogicNodeBaseView	
OnCreate	当前视图被创建时调用 (可重写)		
CanAcceptLink	是否可以被连接 当有节点需要接入时调用 (可重写)	LogicNodeBaseView	Boolean
ShowUI	绘制UI(可重写)		
BuildContextualMenu	绑定右键菜单(可重写)	ContextualMenuPopulateEvent	

Protected Functions

Name	Des	Params	Return
GetPortConfig	获取到端口配置(可重写)		PortConfig
AddUI	添加一个UI视图	VisualElement	
SetBaseFieldStyle	设置字段组件的默认样式	BaseField	
GetLabel	获取一个标签	String	
GetTextField	获取一个文本输入框	String,String	
GetIntergerField	获取一个整形输入框	String,Int32	

Example

```
[LogicNode(typeof(DebugNode), "系统/日志")]
public class DebugNodeView : LogicNodeBaseView
{
    private DebugNode node;

    public override void OnCreate()
    {
        Width = 200;
        node = Target as DebugNode;
    }
    public override void ShowUI()
    {
        var text = GetTextField("日志:", node.Log);
        text.RegisterCallback<InputEvent>(onInputEvent);
        this.AddUI(text);
    }
    private void onInputEvent(InputEvent evt)
    {
        node.Log = evt.newData;
    }
}
```

三.更多功能

