
Bölüm 9: Sanal Bellek (Virtual Memory)





Bölüm 9: Sanal Bellek

- Arka plan
- Talep/İstek Sayfalama
- Copy-on-Write
- Sayfa Değiştirme
- Çerçevelerin Tahsisi
- Boşuna çalışma (Thrashing)
- Bellek Haritalı Dosyalar
- Çekirdek Belleğini Tahsis etme
- İşletim Sistemi Örnekleri





Hedefler

- Sanal belleğin tanımı ve faydaları
- İstek/Talep sayfalama kullanarak sayfaların belleğe nasıl yüklendiğinin gösterilmesi.
- FIFO, optimal ve LRU sayfa değiştirme algoritmalarının uygulanması.
- Bir prosesin çalışma kümesinin tanımı ve bunun programın yerleşimi ile nasıl ilişkili olduğunu açıklanması.
- Linux, Windows 10 ve Solaris'in sanal belleği nasıl yönettiğini açıklamak
- C programlama dilinde sanal bir bellek yöneticisi simülasyonu tasarımı





Background

- Kodun yürütülebilmesi için bellekte olması gerekir, ancak programın tamamı nadiren kullanılır
 - Hata kodu, olağandışı rutinler, büyük veri yapıları
- Tüm program kodu aynı anda gerekli değil
- Kısmen-yüklü programı yürütme yeteneğini göz önünde bulundurun
 - Program artık fiziksel hafızanın sınırlarıyla sınırlandırılmıyor
 - Her program çalışırken daha az hafıza alır -> aynı anda çalışan daha fazla program
 - Tepki süresinde veya tamamlanma süresinde bir artış olmadan artan CPU kullanımı ve iş hacmi
 - Programları belleğe yüklemek veya değiştirmek için daha az
 G/Ç gerekli -> her kullanıcı programı daha hızlı çalışır






Virtual memory

- Sanal Bellek–kullanıcı mantıksal belleğinin fiziksel bellekten ayrılması
 - Programın sadece bir bölümünün yürütme için bellekte olması gerekiyor
 - Mantıksal adres alanı bu nedenle fiziksel adres alanından çok daha büyük olabilir
 - Adres alanlarının birkaç proses tarafından paylaşılmasını sağlar
 - Daha verimli proses oluşturmaya izin verir
 - Aynı anda çalışan daha fazla program
 - Prosesleri yüklemek veya takas için daha az G / Ç gerekli






Virtual memory (Cont.)

- Sanal Adres Alanı- işlemin bellekte nasıl saklandığına dair mantıksal görünüm
 - Genellikle 0 adresinden başlar, alanın sonuna kadar bitişik adresler
 - Bu arada, fiziksel hafıza sayfa çerçeveleri/ page frames ile düzenlenmiş
 - MMU mantıksal alan ile fiziksel alanı eşlemelidir.
- Sanal bellek şu şekilde gerçekleştirilebilir:
 - Talep sayfalama
 - Talep segmentasyonu





Virtual Memory That is Larger Than Physical Memory








Virtual-address Space


- Genellikle yığın mantıksal adres alanında max'dan başlar ve yığıt-heap "yukarı" büyürken yığın-stack "aşağı" büyür şekilde mantıksal adres alanı tasarlanır
 - Adres alanı kullanımını maksimize eder
 - İkisi arasındaki kullanılmayan adres alanı deliktir (hole)
 - Yığın veya yığıt belirli bir yeni sayfaya büyüyene kadar fiziksel belleğe gerek yoktur
- Büyüme, dinamik olarak bağlanmış kütüphaneler, vb. için boşluk bırakılmış seyrek (sparse) adres boşlukları sağlar
- Sanal adres alanına eşleme yoluyla paylaşılan sistem kütüphaneleri
- Sayfaları okuma-yazma ile sanal adres alanına eşleştirerek, paylaşılan hafıza
- Sayfalar fork() sırasında paylaşılabilir, hızlı proses oluşturma








Shared Library Using Virtual Memory








Talep Sayfalama

- Yükleme sırasında tüm proses belleğe getirilebilir
- Veya bir sayfayı yalnızca gerektiğinde belleğe getirin
 - Daha az G / Ç gerekli, gereksiz G / Ç yok
 - Daha az hafıza gerekli
 - Hızlı tepki
 - Daha fazla kullanıcı
- Takas işlemi ile sayfalama gibi (sonraki slayt diyagram)
- Sayfaya ihtiyaç oldu ⇒ referans ver
 - Geçersiz referans ⇒ iptal
 - Bellekte değilse ⇒ belleğe getir
- Lazy swapper (Tembel Takascı) Gerekmedikçe bir sayfayı asla belleğe takas etmez.
 - Swapper that deals with pages is a pager(sayfalayıcı)





Demand Paging








Basic Concepts

- Takas işlemi ile, Sayfalayıcı/pager tekrar değiştirmeden önce hangi sayfaların kullanılacağını tahmin eder.
- Bunun yerine, sayfalayıcı yalnızca bu sayfaları belleğe getirir
- Bu sayfa kümesini nasıl belirleyebilirim?
 - Talep sayfalamayı uygulamak için yeni MMU işlevselliğine ihtiyacınız var
- Gerektiğinde sayfalar zaten bellekte bulunursa
 - Talep-sayfalama yok gibi
- Sayfa gerekirse ve bellekte saklanmıyorsa
 - Sayfayı algılayıp depodan belleğe yüklemeniz gerekir
 - Program davranışını değiştirmeden
 - Programcının kod değiştirmesine gerek kalmadan





Valid-Invalid Bit

- Her sayfa tablosu girişilere geçerli / geçersiz biti ilişkilendirir
 (v ⇒ in-memory memory resident/ var, i ⇒ not-in-memory/yok)
- Initially valid– geçerlilik biti bütün girdiler için i'ye ayarlanmıştır
- Sayfa tablosu örneği görünümü:


F	rame #	valid-i	invalid bit
a		V	
.s	9	V	
		V	
		i	
		i	
		i	
page table			


■ MMU adres dönüşümü boyunca, eğer geçerli/geçersiz biti sayfa tablosunda i ise ⇒ sayfa hatası





Page Table When Some Pages Are Not in Main Memory










Steps in Handling Page Fault

- Bir sayfaya referans varsa, o sayfaya yapılan ilk referans işletim sistemini hataya düşürebilir.
 - Sayfa hatası
- İşletim sistemi karar vermek için başka bir tabloya bakar:
 - Geçersiz referans ⇒ iptal
 - Şu an bellekte değil
- 3. Boş bir çerçeve bul
- 4. Çizelgelenmiş disk işlemi yerine sayfayı çerçeve ile takas et
- Sayfayı şimdi bellekte olduğunu belirtmek için tabloları sıfırla Geçerlilik bitini ayarla = v
- 6. Sayfa hatasına neden olan komutu yeniden başlatın






Steps in Handling a Page Fault (Cont.)





Steps in Handling a Page Fault (Cont.)





Aspects of Demand Paging


- Ekstrem durum hafızada sayfa olmadan işlemi başlat
 - İşletim sistemi, komut işaretçisini ilk proses komutuna ayarlar. bellekte yerleşik değil -> sayfa hatası
 - Ve ilk erişimdeki diğer tüm proses sayfaları için
 - Pure demand paging/saf talep sayfalama
- Aslında, verilen bir komut birden fazla sayfaya erişebilir -> birden fazla sayfa hatası
 - Bellekten 2 sayı ekleyen ve sonucu belleğe geri kaydeden komutun kodunu almayı ve çözmeyi düşünün
 - referansın yerleşimi sebebiyle hata azalabilir
- Talep sayfalama için gerekli donanım desteği
 - Geçerli / geçersiz bit içeren sayfa tablosu
 - İkincil Bellek (takas alanı ile takas aygıtı)
 - Komutları yeniden başlatma/restart





Instruction Restart

- Birkaç farklı yere erişebilecek bir komut düşünün
 - Blok hareketi



- Otomatik artış / azalış yeri
- Tüm işlem yeniden başlatılsın mı?
 - Kaynak ve hedef üst üste binerse ne olur?





Free-Frame List

- Bir sayfa hatası oluştuğunda, işletim sistemi istenen sayfayı ikincil bellekten ana belleğe getirmelidir.
- Çoğu işletim sistemi, bu tür talepleri yerine getirmek için bir boş çerçeve havuzu - bir boş çerçeve listesi/ free-frame list tutar.

head
$$\longrightarrow$$
 7 \longrightarrow 97 \longrightarrow 15 \longrightarrow 126 \cdots \longrightarrow 75

- İşletim sistemi tipik olarak talep-üzerine-sıfır-dolu/ zero-fillon-demand olarak bilinen bir teknik kullanarak serbest kareleri tahsis eder - çerçevelerin içeriği tahsis edilmeden önce sıfırlanır.
- Bir sistem başlatıldığında, mevcut tüm hafıza boş çerçeve listesine yerleştirilir.





Stages in Demand Paging – Worse Case

- 1. İşletim sistemi hata verir
- 2. Kullanıcı kayıtlarını ve proses durumunu kaydedin
- Kesmenin bir sayfa hatası olduğunu belirleyin.
- Sayfa referansının geçerli olduğunu kontrol edin ve sayfanın diskteki yerini belirleyin.
- 5. Diskten bir boş çerçeveye okuma yapın:
 - Okuma isteği hizmet verilene kadar bu cihaz için kuyrukta bekleyin.
 - Cihaz arama ve / veya gecikme süresi için bekleyin.
 - 3. Sayfanın bir boş çerçeveye aktarımını başlatın





Stages in Demand Paging (Cont.)

- 6. Beklerken, CPU'yu başka bir kullanıcıya tahsis edin
- 7. Disk G/Ç alt sisteminden bir kesme al (G / Ç tamamlandı)
- 8. Diğer kullanıcı için kayıtları ve işlem durumunu kaydet
- 9. Kesmenin diskten olduğunu belirleyin.
- 10. Sayfanın artık bellekte olduğunu göstermek için sayfa tablosunu ve diğer tabloları düzeltin
- 11. CPU'nun tekrar bu işleme tahsis edilmesini bekleyin.
- 12. Kullanıcı kayıtlarını, işlem durumunu ve yeni sayfa tablosunu geri yükleyin ve ardından kesilen komutu devam ettirin





Performance of Demand Paging

- Üç ana faaliyet
 - Kesmeye hizmet ver Dikkatli kodlama demek sadece birkaç yüz komut gerekli demektir
 - Sayfayı oku çok fazla zaman
 - Prosesi yeniden başlatın tekrar az miktarda zaman
- Sayfa hata oranı $0 \le p \le 1$
 - Eğer p = 0 sayfa hatası yok
 - Eğer p = 1, her referans hatalı
- Effective Access Time (EAT)

$$EAT = (1 - p) \times bellek erişimi$$

- + p (sayfa hatası ek yükü)
- + sayfayı dışarı takas
- + sayfayı içeri takas)





Demand Paging Example

- Bellek Erişim Zamanı= 200 nanoseconds
- Ortalama sayfa-hatası servis süresi = 8 milliseconds
- EAT = $(1 p) \times 200 + p$ (8 milliseconds) = $(1 - p) \times 200 + p \times 8,000,000$ = $200 + p \times 7,999,800$
- Eğer 1000'de bir erişim bir sayfa hatasına neden oluyorsa;
 EAT = 8.2 microseconds.
 (8,2 mikrosaniye / 200 nanosaniye = 41 kat yavaşlar)
- Performans düşüşü oranı < % 10 isteniyorsa
 - 220 > 200 + 7,999,800 x p
 20 > 7,999,800 x p
 - p < .0000025
 - <her 400.000 belleğe erişimde bir sayfa hatası





Demand Paging Optimizations

- Aynı aygıtta olsa bile, takas alanı G/Ç'si dosya sistemi G/Ç'den daha hızlıdır.
 - Daha büyük parçalara ayrılan takas, dosya sisteminden daha az yönetime ihtiyaç var
- Proses yükleme zamanında alanını takas etmek için proses görüntüsünün tamamını kopyalayın
 - Takas alanını içeri ve dışarı takas yaparak gerçekleştirin
 - Eski BSD Unix'te kullanılırdı
- Diskteki ikili program dosyasından sayfa isteyin, ancak çerçeveyi boşaltırken dışarı sayfalama yerine discard edin (atın).
- Solaris'te ve mevcut BSD'de kullanılır
 - Hala takas etmek için yazmanız gerekiyor
 - Bir dosyayla ilişkilendirilmemiş sayfalar (yığın ve yığıt gibi)
 — anonymous memory
 - Bellekte değiştirilen ancak henüz dosya sistemine geri yazılmayan sayfalar
- Mobil sistemler
 - Genelde takas yapmayı desteklemez
 - Bunun yerine, dosya sisteminden sayfa isteyin ve salt okunur sayfaları geri alın (kod gibi)




Copy-on-Write

- Copy-on-Write (COW) hem ebeveynlerin hem de çocuk proseslerin başlangıçta aynı sayfaları bellekte paylaşmasına izin verir
 - Proseslerden herhangi biri paylaşılan bir sayfayı değiştirirse, ancak o zaman sayfa kopyalanır
- COW, yalnızca değiştirilmiş sayfalar kopyalandığından daha verimli proses oluşturma
- Genel olarak, boş sayfalar talep üzerine zero-fill-on-demand oluşan bir havuzdan/ pool dağıtılır
 - Havuz, hızlı talep sayfası yürütme için her zaman boş çerçevelere sahip olmalıdır
 - Ayrılmadan önce neden bir sayfa sıfırlanıyor?
- vfork() bir çeşit fork() sistem çağrısı ebeveyni askıya alır ve ebeveyn üzerine yazılan adres alanını kullanan çocuğa sahiptir.
 - Cocuk prosesin exec()çağrısını yürütmek için
 - Verimli






Before Process 1 Modifies Page C







After Process 1 Modifies Page C







What Happens if There is no Free Frame?

- Boş çerçeveler Proses sayfaları tarafından kullanılmış
- Ayrıca çekirdekden talep, G/Ç tamponları, vb.
- Her birine ne kadar tahsis edilmeli?
- Sayfa değiştirme bellekte bir sayfa bulun, ancak gerçekte kullanımda değil
 - Algoritma sonlandırmak? takas etmek? sayfa değiştirilsin mi?
 - Performans en az sayfa hatasıyla sonuçlanacak bir algoritma isteriz
- Aynı sayfa birkaç kez belleğe getirilebilir






Page Replacement

- Sayfa yer değiştirmesini içerecek şekilde sayfa hatası servis yordamını değiştirerek fazla bellek ayırmayı/ over-allocation önleyin
- Sayfa aktarımlarının ek yükünü azaltmak için modify (dirty) bit kullanın - yalnızca değiştirilen sayfalar diske yazılır
- Sayfa değiştirme, mantıksal bellek ile fiziksel bellek arasındaki ayrımı tamamlar; daha küçük bir fiziksel bellekte büyük sanal bellek sağlanabilir





Need For Page Replacement







Basic Page Replacement

- Diskte istediğiniz sayfanın yerini bulun
- 2. Boş bir çerçeve bulun:
 - Boş bir çerçeve varsa kullanın
 - Boş bir çerçeve yoksa, kurban çerçevesi/victim frame seçmek için sayfa değiştirme algoritması kullanın
 - eğer dirty/modifiye edilmiş ise kurban çerçeveyi diske yazın
- İstediğiniz sayfayı (yeni) boş çerçeveye getirin; sayfa ve çerçeve tablolarını güncelle
- Tuzağa/hataya neden olan komutu yeniden başlatarak işleme devam edin


sayfa hatası için potansiyel olarak 2 sayfa aktarımı


- "artan EAT"





Page Replacement





memory







Page and Frame Replacement Algorithms

- Frame-allocation algorithm/Çerçeve tahsis algoritması belirler;
 - Her proses için kaç tane çerçeve verilecek
 - Değiştirilecek çerçeveler
- Page-replacement algorithm/Sayfa değiştirme algoritması
 - Hem ilk erişimde hem de yeniden erişimde en düşük sayfa hata oranı istenir
- Algoritmayı, belirli bir bellek başvurusu dizesinde (başvuru dizesi) çalıştırarak ve bu dizgede sayfa hatası sayısını hesaplayarak değerlendirin
 - Dize, tam adres değil, yalnızca sayfa numaralarıdır
 - Aynı sayfaya tekrar tekrar erişim, sayfa hatasına neden olmaz
 - Sonuçlar mevcut çerçevelerin sayısına bağlıdır.
- Tüm örneklerimizde, referans verilen sayfa numaralarının referans dizesi/ reference string
- **■** 7,0,1,2,0,3,0,4,2,3,0,3,0,3,2,1,2,0,1,7,0,1






Graph of Page Faults Versus The Number of Frames








First-In-First-Out (FIFO) Algorithm

- Reference string: 7,0,1,2,0,3,0,4,2,3,0,3,0,3,2,1,2,0,1,7,0,1
- 3 çerçeve (proses başına bir anda 3 sayfa bellekte olabilir)




15 sayfa hatası\

- Referans dizesine göre değişebilir: 1,2,3,4,1,2,5,1,2,3,4,5
 - Daha fazla çerçeve eklemek, daha fazla sayfa hatasına neden olabilir!
 - Belady's Anomaly





FIFO Illustrating Belady's Anomaly








Optimal Algorithm


- En uzun süre kullanılmayacak sayfayı değiştirin
 - 9 örnek için en uygunudur
- Nasıl Bilinebilir?
 - Geleceği okuyamayız
- Algoritmanızın ne kadar iyi performans gösterdiğini ölçmek için kullanılır

page frames



Least Recently Used (En eski kullanılan) Algorithm

- Gelecekten ziyade geçmiş bilgiyi kullanın
- En çok kullanılmayan sayfayı değiştirin
- Her sayfayla son kullanım süresini ilişkilendirme



- 12 hata FIFO'dan daha iyi, ancak OPT'den daha kötü
- Genellikle iyi bir algoritma ve sık kullanılır
- Ama nasıl uygulanır?





LRU Algorithm (Cont.)

- Sayaç uygulaması
 - Her sayfa girişinin bir sayacı vardır; Her sayfaya bu girişte referans verildiğinde, saati sayaca kopyalayın.
 - Bir sayfanın değiştirilmesi gerektiğinde, en küçük değeri bulmak için sayaçlara bakın
 - Gerekli tabloyu ara
- Yığın uygulaması
 - Sayfa numaraları yığınını çift bağlantı biçiminde tutun:
 - Başvuru yapılan sayfa:
 - En üste getir
 - 6 işaretçinin değiştirilmesini gerektirir
 - Ancak her güncelleme daha masraflı
 - Yer Değiştirime için arama yok
- LRU ve OPT, Belady'nin Anomalisine sahip olmayan yığın algoritmaları/ stack algorithms durumlarıdır







Use Of A Stack to Record Most Recent Page References

reference string





stack before a



stack after b






LRU Approximation Algorithms

- LRU özel bir donanıma ihtiyaç duyuyor ve hala yavaş
- Reference bit
 - Her sayfa bir bit ile ilişkilendirilir, başlangıçta = 0
 - Sayfa referans edildiğinde bit 1 olarak ayarlanır
 - reference bit = 0 olan birisi ile değiştirin (varsa)
 - Fakat sırayı bilmiyoruz
- Second-chance algorithm
 - Genellikle FIFO, ayrıca donanım tarafından sağlanan referans biti
 - Clock/saat değiştirme
 - Değiştirilecek sayfa varsa
 - Reference bit = 0 -> değiştir
 - reference bit = 1 ise sonra:
 - referans biti 0'ı ayarlayın, sayfayı belleğe bırakın
 - sonraki sayfayı değiştir, aynı kurallara tabi





Second-Chance (clock) Page-Replacement Algorithm









Second-Chance (clock) Page-Replacement Algorithm






Initial state


Page request summary: 0 4 1 4 2 4 3 4 2 4 0 4 1 4 2 4 3 4



Page request summary: 0 4 1 4 2 4 3 4 2 4 0 4 1 4 2 4 3 4







Enhanced Second-Chance Algorithm

- Referans bitini kullanarak algoritmayı geliştirin ve bit'i (varsa) değiştirin
- Sipariş edilen çifti al (referans, değiştir):
 - (0, 0) son zamanlarda hiçbiri değiştirilmedi değiştirilecek en iyi sayfa
 - (0, 1) son zamanlarda kullanılmamış ancak değiştirilmemiş çok iyi değil, değiştirmeden önce yazmalı
 - (1, 0) son zamanlarda kullanılmış, ancak temiz muhtemelen kısa süre sonra tekrar kullanılacak
 - (1, 1) son zamanlarda kullanılmış ve değiştirilmiş muhtemelen kısa süre sonra tekrar kullanılacak ve değiştirilmeden önce yazmanız gerekecek
- Sayfa değiştirme çağrıldığında, saat(clock) şemasını kullanın, ancak boş olmayan en düşük sınıftaki dört sınıf değiştirme sayfasını kullanın
- Dairesel kuyruğu birkaç kez aramanız gerekebilir





Counting Algorithms


- Her sayfaya yapılan referans sayısının bir sayacını saklayın
 - Yaygın değil
- Lease Frequently Used (LFU) Algorithm: Sayfayı en küçük sayıyla değiştirir
- Most Frequently Used (MFU) Algorithm: en küçük sayıma sahip sayfanın muhtemelen henüz kullanılmaya başlandığı ve henüz kullanılmamış olduğu argümanına dayanarak





Page-Buffering Algorithms

- Her zaman boş çerçeveleri bir havuzda tutun
 - Ardından gerektiğinde çerçeve kullanılabilir, hata anında bulunmaz
 - boş çerçeveden sayfayı okuyun ve kurban seç ve boş havuza ekle
 - Uygun olduğunda, kurbanı serbest bırak
- Bir ihtimalle, değiştirilen sayfaların listesini tut
 - Depolama birimi boşsa, sayfayı oraya yaz ve nondirty/kullanılmamış olarak ayarla
 - Bir ihtimalle, boş çerçeve içeriklerini sağlam tutun ve içlerinde ne olduğunu not edin.
 - Tekrar kullanmadan önce tekrar başvuruda bulunulursa, içeriği tekrar diskten yüklemeye gerek yoktur
 - Yanlış kurban çerçevesi seçildiğinde cezayı azaltmak için genellikle yararlı



Applications and Page Replacement

- Bu algoritmaların tümü gelecekteki sayfa erişimi hakkında işletim sistemi tahminine sahiptir.
- Bazı uygulamalar daha iyi bilgiye sahiptir yani veritabanları
- Hafıza yoğun uygulamalar çift tamponlamaya neden olabilir.
 - İşletim sistemi sayfanın kopyasını G/Ç tamponu olarak bellekte tutar
 - Uygulama, kendi çalışması için sayfayı bellekte tutar
- İşletim sistemi, uygulamaların dışına çıkarak diske doğrudan erişim sağlayabilir
 - Raw disk modu
- Bypasses buffering, locking, etc





Allocation of Frames

- Her proses minimum çerçeve sayısına ihtiyaç duyar
- Örnek: IBM 370 SS MOVE komutunu işlemek için 6 sayfa:
 - Komut6 bayttır, 2 sayfaya kadar yayılabilir
 - 2 pages to handle from
 - 2 pages to handle to
- Tabii maksimum sistemdeki toplam çerçevelerdir
- İki ana tahsis şeması
 - sabit tahsis
 - öncelikli tahsisi





Fixed Allocation/Sabit Tahsis

- Eşit tahsisi Örneğin, 100 çerçeve (işletim sistemi için çerçeveler ayırıldıktan sonra) ve 5 proses varsa, her işlem için 20 çerçeve verin
 - Bazılarını boş çerçeve tampon havuzu olarak sakla
- Oransal tahsis Proses büyüklüğüne göre tahsis
 - Çoklu programlama derecesine göre dinamik, proses boyutları değişgen

$$-s_i = \text{size of process } p_i$$

$$-S = \sum s_i$$

-m = total number of frames

$$-a_i = \text{allocation for } p_i = \frac{s_i}{S} \times m$$

$$m = 64$$

$$s_{1} = 10$$

$$s_{2} = 127$$

$$a_{1} = \frac{10}{137} \cdot 62 \gg 4$$

$$a_{2} = \frac{127}{137} \cdot 62 \gg 57$$



Global vs. Local Allocation

- Global replacement Global değiştirme proses, tüm çerçeve kümesinden bir değiştirme çerçevesi seçer; bir proses diğerinden bir çerçeve alabilir
 - Ancak proses yürütme süresi büyük ölçüde değişebilir
 - Fakat daha büyük iş hacmi çok daha yaygın
- Local replacement Yerel değiştirme her işlem yalnızca kendine ayrılmış çerçeve setinden seçebilir
 - Proses başına daha tutarlı performans
 - Ancak muhtemelen yetersiz bellek






Reclaiming Pages/Sayfaları geri almak

- Global sayfa değiştirme politikasını uygulama stratejisi
- Tüm bellek istekleri, değiştirilecek sayfaları seçmeye başlamadan önce listenin sıfıra düşmesini beklemek yerine serbest çerçeve listesinden yerine getirilir.
- Sayfa değiştirme, liste belirli bir eşiğin altına düştüğünde tetiklenir.
- Bu strateji, yeni istekleri karşılamak için her zaman yeterli boş hafıza olduğundan emin olmaya çalışır.





Reclaiming Pages Example








Non-Uniform Memory Access

- Şimdiye kadar tüm hafızalara erişim eşitti
- Birçok sistem NUMA 'dır belleğe erişim hızı değişir
 - Sistem veriyolu üzerinden birbirine bağlı CPU ve bellek içeren sistem kartlarını göz önünde bulundurun
- NUMA çokişlemli/ multiprocessing mimarisi







Non-Uniform Memory Access (Cont.)

- En iyi performans, iş parçacığının programlandığı CPU'ya "yakın" bir bellek tahsisi ile olur
 - Ve iş parçacığı, mümkün olduğunda aynı sistem kartındaki iş parçacığını çizelgeleyicisi ile çizelgelenmeli
 - Solaris tarafından Igroups oluşturarak çözüldü.
 - Structure to track CPU / Memory low latency groups
 - Used my schedule and pager
 - When possible schedule all threads of a process and allocate all memory for that process within the Igroup





Thrashing/Boşuna çalışma


- Bir proses "yeterli" sayfalara sahip değilse, sayfa-hata oranı çok yüksektir
 - Sayfa almak için sayfa hatası
 - Mevcut çerçeveyi değiştir
 - Ancak çabucak değiştirilen çerçeveyi geri almak gerekir
 - This leads to:
 - Düşük CPU kullanımı
 - İşletim sistemi, çoklu programlama derecesini arttırması gerektiğini düşünür
 - Sisteme bir başka proses eklenir






Thrashing (Cont.)

■ Thrashing. Bir proses, sayfaları içeri ve dışarı takasla meşgul







Demand Paging and Thrashing

Neden talep sayfalama çalışır?

Locality model

- Proses bir konumdan diğerine geçiş yapıyor
- Yerler üst üste gelebilir
- Thrashing neden oluyor?


 Σ size of locality > total memory size

Yerel veya öncelikli sayfa değiştirmeyi kullanarak etkisini sınırlandırın






Locality In A Memory-Reference Pattern







Working-Set Model


- Δ = working-set window = a fixed number of page references Example: 10,000 instructions
- WSS_i (working set of Process P_i) = total number of pages referenced in the most recent Δ (varies in time)
 - if Δ too small will not encompass entire locality
 - if Δ too large will encompass several localities
 - if $\Delta = \infty \Rightarrow$ will encompass entire program
- $D = \Sigma WSS_i \equiv \text{total demand frames}$
 - Approximation of locality






Working-Set Model (Cont.)

- if $D > m \Rightarrow$ Thrashing
- Policy if D > m, then suspend or swap out one of the processes







Keeping Track of the Working Set


- Approximate with interval timer + a reference bit
- Example: $\Delta = 10,000$
 - Timer interrupts after every 5000 time units
 - Keep in memory 2 bits for each page
 - Whenever a timer interrupts copy and sets the values of all reference bits to 0
 - If one of the bits in memory = $1 \Rightarrow$ page in working set
- Why is this not completely accurate?
- Improvement = 10 bits and interrupt every 1000 time units





Page-Fault Frequency

- More direct approach than WSS
- Establish "acceptable" page-fault frequency (PFF) rate and use local replacement policy
 - If actual rate too low, process loses frame
 - If actual rate too high, process gains frame








Working Sets and Page Fault Rates

- Direct relationship between working set of a process and its page-fault rate
- Working set changes over time
- Peaks and valleys over time








Allocating Kernel Memory

- Treated differently from user memory
- Often allocated from a free-memory pool
 - Kernel requests memory for structures of varying sizes
 - Some kernel memory needs to be contiguous
 - ▶ I.e. for device I/O





Buddy System


- Allocates memory from fixed-size segment consisting of physicallycontiguous pages
- Memory allocated using power-of-2 allocator
 - Satisfies requests in units sized as power of 2
 - Request rounded up to next highest power of 2
 - When smaller allocation needed than is available, current chunk split into two buddies of next-lower power of 2
 - Continue until appropriate sized chunk available
- For example, assume 256KB chunk available, kernel requests 21KB
 - Split into A_{L and} A_R of 128KB each
 - One further divided into B_L and B_R of 64KB
 - One further into C_L and C_R of 32KB each one used to satisfy request
- Advantage quickly coalesce unused chunks into larger chunk
- Disadvantage fragmentation





Buddy System Allocator

physically contiguous pages








Slab Allocator

- Alternate strategy
- Slab is one or more physically contiguous pages
- Cache consists of one or more slabs
- Single cache for each unique kernel data structure
 - Each cache filled with objects instantiations of the data structure
- When cache created, filled with objects marked as free
- When structures stored, objects marked as used
- If slab is full of used objects, next object allocated from empty slab
 - If no empty slabs, new slab allocated
- Benefits include no fragmentation, fast memory request satisfaction






Slab Allocation







Slab Allocator in Linux

- For example process descriptor is of type struct task_struct
- Approx 1.7KB of memory
- New task -> allocate new struct from cache
 - Will use existing free struct task struct
- Slab can be in three possible states
 - 1. Full all used
 - 2. Empty all free
 - Partial mix of free and used
- Upon request, slab allocator
 - 1. Uses free struct in partial slab
 - 2. If none, takes one from empty slab
 - 3. If no empty slab, create new empty





Slab Allocator in Linux (Cont.)

- Slab started in Solaris, now wide-spread for both kernel mode and user memory in various OSes
- Linux 2.2 had SLAB, now has both SLOB and SLUB allocators
 - SLOB for systems with limited memory
 - Simple List of Blocks maintains 3 list objects for small, medium, large objects
 - SLUB is performance-optimized SLAB removes per-CPU queues, metadata stored in page structure





Other Considerations

- Prepaging
- Page size
- TLB reach
- Inverted page table
- Program structure
- I/O interlock and page locking





Prepaging

- To reduce the large number of page faults that occurs at process startup
- Prepage all or some of the pages a process will need, before they are referenced
- But if prepaged pages are unused, I/O and memory was wasted
- \blacksquare Assume s pages are prepaged and α of the pages is used
 - Is cost of s * α save pages faults > or < than the cost of prepaging
 - s * (1- α) unnecessary pages?
 - a near zero ⇒ prepaging loses






Page Size

- Sometimes OS designers have a choice
 - Especially if running on custom-built CPU
- Page size selection must take into consideration:
 - Fragmentation
 - Page table size
 - Resolution
 - I/O overhead
 - Number of page faults
 - Locality
 - TLB size and effectiveness
- Always power of 2, usually in the range 2¹² (4,096 bytes) to 2²² (4,194,304 bytes)
- On average, growing over time





TLB Reach

- TLB Reach The amount of memory accessible from the TLB
- TLB Reach = (TLB Size) X (Page Size)
- Ideally, the working set of each process is stored in the TLB
 - Otherwise there is a high degree of page faults
- Increase the Page Size
 - This may lead to an increase in fragmentation as not all applications require a large page size
- Provide Multiple Page Sizes
 - This allows applications that require larger page sizes the opportunity to use them without an increase in fragmentation





Program Structure

- Program structure
 - int[128,128] data;
 - Each row is stored in one page
 - Program 1

for
$$(j = 0; j < 128; j++)$$

for $(i = 0; i < 128; i++)$
data $[i,j] = 0;$

 $128 \times 128 = 16,384$ page faults

Program 2


128 page faults





I/O interlock

- I/O Interlock Pages must sometimes be locked into memory
- Consider I/O Pages that are used for copying a file from a device must be locked from being selected for eviction by a page replacement algorithm
- Pinning of pages to lock into memory







Operating System Examples

- Windows
- Solaris





Windows

- Uses demand paging with clustering. Clustering brings in pages surrounding the faulting page
- Processes are assigned working set minimum and working set maximum
- Working set minimum is the minimum number of pages the process is guaranteed to have in memory
- A process may be assigned as many pages up to its working set maximum
- When the amount of free memory in the system falls below a threshold, automatic working set trimming is performed to restore the amount of free memory
- Working set trimming removes pages from processes that have pages in excess of their working set minimum






Solaris

- Maintains a list of free pages to assign faulting processes
- Lotsfree threshold parameter (amount of free memory) to begin paging
- Desfree threshold parameter to increasing paging
- Minfree threshold parameter to being swapping
- Paging is performed by pageout process
- Pageout scans pages using modified clock algorithm
- Scanrate is the rate at which pages are scanned. This ranges from slowscan to fastscan
- Pageout is called more frequently depending upon the amount of free memory available
- Priority paging gives priority to process code pages





Solaris 2 Page Scanner





End of Chapter 10







Performance of Demand Paging


- Stages in Demand Paging (worse case)
- Trap to the operating system
- 2. Save the user registers and process state
- 3. Determine that the interrupt was a page fault
- 4. Check that the page reference was legal and determine the location of the page on the disk
- 5. Issue a read from the disk to a free frame:
 - Wait in a queue for this device until the read request is serviced
 - Wait for the device seek and/or latency time
 - 3. Begin the transfer of the page to a free frame
- 6. While waiting, allocate the CPU to some other user
- 7. Receive an interrupt from the disk I/O subsystem (I/O completed)
- 8. Save the registers and process state for the other user
- 9. Determine that the interrupt was from the disk
- 10. Correct the page table and other tables to show page is now in memory
- 11. Wait for the CPU to be allocated to this process again
- 12. Restore the user registers, process state, and new page table, and then resume the interrupted instruction




Need For Page Replacement













Priority Allocation


- Use a proportional allocation scheme using priorities rather than size
- If process P_i generates a page fault,
 - select for replacement one of its frames
 - select for replacement a frame from a process with lower priority number





Memory Compression

- **Memory compression** -- rather than paging out modified frames to swap space, we compress several frames into a single frame, enabling the system to reduce memory usage without resorting to swapping pages.
- Consider the following free-frame-list consisting of 6 frames



Assume that this number of free frames falls below a certain threshold that triggers page replacement. The replacement algorithm (say, an LRU approximation algorithm) selects four frames -- 15, 3, 35, and 26 to place on the free-frame list. It first places these frames on a modified-frame list. Typically, the modified-frame list would next be written to swap space, making the frames available to the free-frame list. An alternative strategy is to compress a number of frames{\mdash}say, three{\mdash}and store their compressed versions n a single page frame.

Silberschatz, Galvin and Gagne ©2018



Memory Compression (Cont.)

- An alternative to paging is memory compression.
- Rather than paging out modified frames to swap space, we compress several frames into a single frame, enabling the system to reduce memory usage without resorting to swapping pages.

