# Administration et sécurité des réseaux

**Chapitre 2** 

Les protocole DHCP, DNS, FTP et SMTP fonctionnement, mise en place et sécurisation



### Partie 1:

### **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)**

- Objectifs
- □ Fonctionnement
- Configuration et options
- Attaques
- Sécurisation

### Rôle d'un service DHCP



### □ Rôle:

- □ Distribue d'une façon dynamique des adresses IP à des clients pour une durée déterminée.
- □ Evite l'affectation manuelle à chaque hôte d'une adresse IP statique, ainsi que tous les paramètres dont il a besoin pour utiliser le réseau

### **■** Exemple d'utilisation: chez les FAI.

☐ Le fournisseur d'accès alloue une adresse IP de son réseau le temps de la liaison. Cette adresse est libérée, donc de nouveau disponible, lors de la fermeture de la session.

#### Contraintes:

□ Tous les nœuds critiques du réseau (serveur de nom, passerelle par défaut, serveur de mail...etc) ont une adresse IP statique sinon problèmes de gestion

# **Avantage de DHCP**



- Configuration fiable et simple de réseaux TCP/IP
- **■** Minimisation du risque de conflits d'adresses
- ☐ Les postes itinérants sont plus faciles à gérer (PC portable)
- L'économie des adresses IP:
  - Exemple: Les FAI disposent d'un nombre d'adresses limité.
  - Avec DHCP, seules les machines connectées en ligne ont une adresse IP.
- Contrôle centralisé de l'utilisation des adresses IP.
- Le changement de la valeur d'un paramètre au niveau du serveur DHCP (exemple: passerelle par défaut) est pris en compte par tous les clients du serveur → changement facile
  - □ Dans le cas de l'adressage statique, il faudrait reconfigurer toutes les machines manuellement.


# Le protocole DHCP



- □ RFC 1533 et 1534
- Extension de BootP
- Se base sur les protocoles UDP et IP
- □ Fonctionne en mode client serveur
  - ☐ Le client demande une adresse IP (une configuration automatique)
  - ☐ Le serveur dispose d'une pool d'adresses à louer
  - ☐ Le serveur fournit/loue l'adresse IP (configuration) pendant un temps limité appelé bail (lease)

# Attribution de configuration IP


Le client émet un message de demande de bail IP (DHCPDISCOVER) envoyé par diffusion sur le réseau avec adresse IP source 0.0.0.0, adresse IP destination 255.255.255.255 et son adresse MAC.








Les serveurs DHCP répondent en proposant une adresse IP avec une durée de bail et l'adresse IP du serveur DHCP (DHCOFFER)



### **Attribution d'adresse IP**




Le client sélectionne la première adresse IP reçue (s'il y a plusieurs serveurs DHCP) et envoie une demande d'utilisation de cette adresse au serveur DHCP (DHCPREQUEST). Son message envoyé par diffusion comporte l'identification du serveur sélectionné qui est informé que son offre a été retenue ; tous les autres serveurs DHCP retirent leur offre et les adresses proposées redeviennent disponibles.




### **Attribution d'adresse IP**



Le serveur DHCP accuse réception de la demande et accorde l'adresse en bail (DHCPACK), les autres serveurs retirent leur proposition.



## L'automate de DHCP




### Renouvellement de bail IP



- Lorsqu'un client redémarre, il tente d'obtenir un bail pour la même adresse avec le serveur DHCP d'origine, en émettant un DHCPREQUEST.
- En cas d'échec, le client continue à utiliser la même adresse IP s'i le bail n'a pas encore expiré.
- Les clients DHCP d'un serveur DHCP Windows (NT/2000) tentent de renouveler leur bail lorsqu'ils ont atteint 50% de sa durée par un DHCPREQUEST. Si le serveur DHCP est disponible il envoie un DHCPACK avec la nouvelle durée et éventuellement les mises à jour des paramètres de configuration.
- Si à 50% le bail n'a pu être renouvelé, le client tente de contacter l'ensemble des serveurs DHCP (diffusion) lorsqu'il atteint 87,5% de son bail, avec un DHCPREQUEST, les serveurs répondent soit par DHCPACK soit par DHCPNACK (adresse inutilisable, étendue désactivée...).
- Lorsque le bail expire ou qu'un message DHCPNACK est reçu le client doit cesser d'utiliser l'adresse IP et demander un nouveau bail (retour au processus de souscription). Lorsque le bail expire et que le client n'obtient pas d'autre adresse la communication TCP/IP s'interrompt.
- Remarque : Si la demande n'aboutit pas et que le bail n'est pas expiré, le client continue à utiliser ses paramètres IP.


# Echange de messages DHCP





**12** 

# Format du message DHCP



# Format du message DHCP




- op : vaut 1 pour BOOTREQUEST (requête client), 2 pour BOOTREPLY (réponse serveur)
- htype: type de l'adresse hardware (adresse MAC, par exemple. Voir Rfc 1340)
- hlen: longueur de l'adresse hardware (en octet). C'est 6 pour une adresse MAC
- hops : peut être utilisé par des relais DHCP
- xid : nombre aléatoire choisi par le client et qui est utilisé pour reconnaître le client
- secs : le temps écoulé (en secondes) depuis que le client a commencé sa requête
- ☐ flags : flags divers



# Format du message DHCP

- ciaddr : adresse IP du client, lorsqu'il en a déjà une
- □ yiaddr : la (future ?) adresse IP du client
- □ siaddr : adresse IP du (prochain) serveur à utiliser
- giaddr : adresse IP du relais (passerelle par exemple) lorsque le serveur n'est pas dans le même réseau physique
- chaddr : adresse hardware du client
- sname : champ optionnel. Nom du serveur
- file : nom du fichier à utiliser pour le boot
- options: Champ réservé pour les options (RFC 2132).

### Le relais DHCP



- □ Lorsque le serveur DHCP n'est pas sur le même réseau physique que les clients: nécessité d'un relais DHCP
- Le relais fait passer les messages DHCP d'un réseau à un autre
- Un routeur doit être configuré pour jouer le rôle d'un relais DHCP

16

# Les options du protocole



- ☐ Le passage de paramètres (nom de la machine...) se fait par l'intermédiaire d'options.
- Les options sont documentées dans la RFC 2132.
- Chaque option porte un numéro qui l'identifie.
- Il est possible d'envoyer plusieurs options dans le même message DHCP.
- □ Dans tous les cas, on doit toujours finir la zone d'options par une option 255 (end).
- Le format des options est le suivant :

Octet 1	Octet 2	Données
Code de l'option	Longueur champ de données	•••

# **Quelques options utiles**



- □ 1 Masque
- 3 Routeur
- 4 Serveur de temps
- □ 5 serveur de noms
- □ 6 serveur du domaine
- □ 10 serveur d'impression
- □ 15 nom du domaine
- □ 28 adresse de diffusion
- □ 66 serveur TFTP
- 255 end

### Inconvénients de DHCP



- Les trames de diffusion pour obtenir les adresses chargent le réseau.
- □ Risque de graves goulots d'étranglement sur le réseau lors des démarrages synchronisés.
  - → L'administrateur doit donc réfléchir à l'organisation de son réseau.
- Nécessité d'un équipement serveur pour chaque zone de diffusion
  - → Compromis nombre de serveurs/ zone de diffusion



# Config. d'un réseau en DHCP

- □ Attribuer aux serveurs des adresses IP statiques
- Organiser les clients en catégories
- Affecter à chaque catégorie une pool d'adresses dynamiques
- Configurer le maximum d'options dans le serveur
- □ Bien dimensionner la durée du bail pour un compromis charge réseau/validité
- ☐ Faire le choix entre utiliser un relais ou plusieurs serveurs distincts



### **Analyse d'une capture DHCP avec wireshark**

M&K. ELHDHILI

# DHCP: mise en ouevre (sous linux Fedora)

# Mise en œuvre DHCP (linux Fedora)

### Identité :

- Type : service standalone
- Ports : 67 (serveur), 68 (client)
- Démon : /etc/init.d/dhcpd
- Fichier de configuration : /etc/dhcpd.conf
- Fichiers gérés par dhcpd(dans /etc ou /var/state/dhcp):
- □ dhcpd.leases → contenant les baux en cours
- □ dhcpd.leases~ → contenant les baux précédant .
- Remarque: Pour certaines versions, ces fichiers ne sont pas créées lors de l'installation > executer:

touch /var/state/dhcp/dhcpd.leases

### Mise en œuvre DHCP




```
# Sample dhcpd.conf
     Sample configuration file for ISC dhcpd
   ddns-update-style ad-hoc;
   # option definitions common to all supported networks...
   option domain-name "linuxhelp.ca";
   # Your name servers. You can normally find these in
   # your /etc/resolv.conf file. These will be distributed to all DHCP
   # clients.
   option domain-name-servers 10.1.1.1, 65.39.196.215, 65.39.192.130;
   default-lease-time 600;
   max-lease-time 7200:
   # If this DHCP server is the official DHCP server for the local
   # network, the authoritative directive should be uncommented.
   authoritative:
   # Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
   # have to hack syslog.conf to complete the redirection).
   log-facility local7;
   # Configuration for an internal subnet.
   subnet 10.1.1.0 netmask 255.255.255.0 {
     range 10.1.1.2 10.1.1.25;
     option domain-name-servers 10.1.1.1, 65.39.196.215, 65.39.192.130;
     option domain-name "linuxhelp.ca";
     option routers 10.1.1.1;
     option broadcast-address 10.1.1.255;
     default-lease-time 600:
     max-lease-time 7200;
M&K. ELHDHILI
```

### Mise en œuvre DHCP

- max-lease-time : durée maximale du bail que dhcp peut fournir (max une semaine) selon la durée demandée par le client
- default-lease-time: durée du bail utilisé (1 jour) si le client ne spécifie pas une durée dans sa demande
- option subnet-mask : definie le net mask.
- option domain-name-servers : liste des adresse IP des serveurs DNS
- option domain : le domaine par défaut
- option lpr-servers : liste les adresses des serveurs d'impression
- option routers : liste les routeurs du sous réseau du client
- range : Definie la plage d'addresses

### Mise en œuvre DHCP

 Invoquer le démon /usr/sbin/dhcpd par la commande dhcpd



### Commande démon dhcpd

# dhcpd [interfce] [ -p port ] [ -f ] [ -d ] [ -q ] [ -cf config-file ] [ -lf lease-file ]

### Options

- -p: specifier le port udp sur lequel le processus reste en écoute des demandes.
- -f : le processus dhcpd sera lancer en avant plan.
- -d: pour lancer le processus en mode deboguage (plus d'information sur le traffic dhcp).
- -cf :specifier le fichier de configuration.
- -q: les information d'entete sera omise lors du démarrage du démon(version ,copyright...)
- -lf :spécifier un fichier .lease



□ Pour <u>lancer automatiquement le service dhcp lors de</u> <u>démarage</u> ajouter /etc/sbin/dhcpd dans :

/etc/rc.d/rc.local

☐ Lancer avec le script dhcpd sous /etc/rc.d/init.d

dhcpd [start|stop|status.....]

### **DHCP CLIENT sous linux**



# Configurer le client

- configurer l'interface eth0 comme client dhcp (version red hat)
- Modifier:/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
- Relancer les service réseau /etc/rc.d/init.d/network start

### **Avant**


**NETWORK=10.0.0.0** 

**ONBOOT=yes** 

### DEVICE=eth0 BOOTPROTO=static BROADCAST=10.255.255.255 IPADDR=10.0.8.4 NETMASK=255.0.0.0

### **Aprés**

DEVICE=eth0
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes



### Démon client dhcpcd



- Permet d'intéragir avec le serveur dhcpd
- invoquer le démon /usr/sbin/dhcpcd par la commande dhcpcd

```
Fichier Sessions Configuration Aide

[root@localhost root] # dhcpcd -dDH eth0
dhcpcd: your IP address = 10.0.8.66
dhcpcd: your hostname = Poste04
dhcpcd: your domainname = Etudiant.ensi.rnu.tn
[root@localhost root] # | |
```

31

## Commande client dhcpcd



```
dhcpcd [-dknrBCDHRT] [-t timeout]
```

[-c filename] [-h hostname] [-l leasetime]

[-s [ipaddr]] [interface]

### Options

-k: mettre à fin le bail.

-n: renouvellement.

-B : demander une réponse par le serveur en broadcast

-t timeout : temps d'attente d'une réponse du serveur (par défaut 60 seconde ).

# Commande client dhcpcd (suite)



- -c filename : pour que dhcpcd exécute le fichier après avoir configurer l'interface .
- -H: forcer dhcpcd à affecter au hostname celui reçu par le serveur.
- -D: forcer dhcpcd à affecter à domainename celui reçu par le serveur.
- -l leasetime : la durée du bail recommandée par le client .

# Démon client dhcpcd (suite)



- ✓ var/run/dhcpcd-eth0.pid :\_ image mémoire contient le pid du processus dhcpcd .
- ✓/etc/dhcp/dhcpcd-eth0.info:\_contient les information obtenus par le serveur dhcp (avec eth0 est l'interface cliente dhcp).





✓ **/etc/resolv.conf**:\_ce fichier est crée par dhcpcd quand le client reçoit **dns** et **domainename options**, l'ancien fichier renommé en **/etc/resolv.con.sv** pour restauration en cas de problème dû à dhcpcd.

✓/etc/dhcp:contient les fichiers que crées le démon dhcpcd.

## **DHCP-** attaques

- Deux principale attaques:
  - Épuisement d'adresse IP (DHCP starvation)
  - Faux serveurs DHCP


# **DHCP-** attaques

# Epuisement d'adresse IP (DHCP starvation)

- Vulnérabilité:
  - •Les requêtes DHCP ne sont pas authentifiées.
- Attaque:
  - •L'attaquant inonde le serveur avec des messages **DHCPREQUEST** afin de réserver toutes les adresses IP disponibles. L'attaquant doit utiliser une nouvelle adresses MAC pour chaque requête.
- •Risque: Dénis de service.
- •Contre mesures:
  - •Limiter le nombre d'adresses MAC permises sur un port donné.
  - Authentification

# Faux serveurs DHCP

- Vulnérabilité: Les requêtes DHCP ne sont pas authentifiées.
- Attaque: L'attaquant prend le rôle d'un serveur DCHP.
  - L'attaquant répond avec un DHCPOFFER en donnant de fausses paramètres <u>IP à l'utilisateur</u>
    - Fausses adresses IP et réseau
    - Faux routeur par défaut
      - □ L'adresse de l'attaquant si celui veut voir tout le trafic de la victime.
  - L'attaquant peut effectuer un déni de service sur le serveur légitime afin qu'il n'interfère pas avec cette attaque.



## Faux serveurs DHCP

#### Risque:

- Dénis de service.
- Divulgation d'informations sensibles (p.ex. mots de passe) qui ne devraient pas être envoyées sur un port.

#### Contre mesures:

- DHCP snooping : Défense contre le DHCP spoofing
  - Implémenté dans certains commutateurs CISCO
  - Mettre en place une liste de ports sur le commutateur sur lequel se trouvent les "trusted dhcp server".
  - → Limite l'impact de l'attaque



# Chapitre 2 : Mise en place et sécurisation de services réseau

#### Partie 2:

# **DNS (Domain name service)**

- Objectifs
- Fonctionnement
- Configuration et options
- Attaques
- Sécurisation


## **DNS:** fonctionnalités



 Assurer la conversion entre les noms d'hôtes et les adresses IP.

#### machine.domaine.xz

résolution



résolution inverse

192.127.10.2


- Exemple:
  - Le nom www.yahoo.fr correspond à l'adresse IP 192.95.93.20 de la machine www sur le réseau yahoo.fr

# Plan



- Fonctionnalités du DNS
- Résolutions de noms et résolution inverse
- Types de serveurs de noms
- Entête DNS
- Analyse de datagrammes DNS
- Mise en œuvre de DNS
- Attaques et sécurisation


# DNS: résolution de noms




# DNS: Résolution de noms inverse

- Trouver le nom à partir de l'adresse
- Même principe que pour les noms
- Chaque octet de l'adresse IP est vue comme un sous domaine.
- Un domaine particulier : arpa
- Sous domaines
  - □ *in-addr* pour les adresses IPV4
  - □ *ip6* pour les adresses IPV6

Exemple: paros.imag.fr 229.38.88.129.in-addr.arpa



# **Terminologies**




- Domaine : sous arbre de l'espace 

  nom de domaine »
- Zone : contient les données propres à une partie de l'espace « nom de domaine » sous l'autorité d'un serveur de noms (SOA: start of a zone of authority ou sphere of authority).
- Délégation: Transfert de la responsabilité d'une zone à une ou plusieurs de ses sous-zones.

45

# Sémantique des noms

- Le nom qualifié ou complet (FQDN) d'une machine se lit en partant de la feuille et en remontant dans l'arbre.
- Chaque niveau est séparé par un "."
- Le domaine racine n'a pas de nom et par convention est appelé "."
- Chaque niveau de l'arborescence garantie que les noms de ses fils soient uniques.
- Un nom de domaine est constitué par une suite de noms séparés par des points.



→ www.inria.fr

## Les Serveurs de noms



## □Un serveur de noms

- □ Enregistre les données propres à une partie de l'espace nom de domaine dans une zone.
- □ Possède l'autorité administrative sur cette zone.
- Peut avoir autorité sur plusieurs zones.

## Les Serveurs de noms

# Types de serveurs de noms:

- □ Serveur primaire (maître):
  - contient l'original des données sur la zone dont il a l'autorité administrative
- **□** Serveur cache (forwarding) :
  - □ Relaye des requêtes vers d'autres serveurs
  - Garde en cache les résultats les plus récents pour un temps de réponse meilleur
- □ Serveur secondaire (esclave) :
  - Seconde automatiquement le serveur de noms maître
  - Interroge périodiquement le serveur de nom primaire et met à jour les données

# Serveurs de Noms (suite)



- La redondance permet la défaillance éventuelle du primaire et du (des) secondaire(s).
- ☐ Il y a un serveur primaire et généralement plusieurs secondaires
- □ Un serveur de nom peut être primaire pour une (des) zone(s) et secondaire pour d'autre(s).
- □ Serveurs racine (décrits dans /var/named/named.ca)
  - Environ 15 serveurs de nom répartis dans le monde
  - □ Connaissent tous les serveurs de premier niveau : .tn , .fr, .com, ...
  - □ Serveur origine (ou primaire, ou maitre) géré **par IANA/ICANN** (*IANA* Internet Assigned Numbers Authority, ICANN-Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
  - □ Serveurs MIROIRS (ou secondaire, ou esclave)

## **Entête DNS**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
identificateur de la requête (recopié dans la réponse)															
qr	qr opcode			aa	tc	rd	ra	Z			rcode				
QDCOUNT nombre d'entrées dans la section question															
ANCOUNT nombre d'entrées (RR) dans la se						sect	ion r	épon	se						
NCOUNT nombre d'entrées (NS) dans la section répe						épons	se								
AR	ARCOUNT nombr											•			


**qr**: question (0) ou réponse (1)

#### **Opcode:**

- 0 Requête standard (Query)
- 1 Requête inverse (Iquery)
- 2 Status d'une requête serveur (Status)
- □ 3-15 Réservé pour des utilisations futurs

- aa : réponse d'une autorité
- tc : message tronqué
- □ **rd** : récursion désiré
- ra : récursion acceptée
- Z: utilisation futur
- □ **rcode**: type de répor**5**@

# Entête DNS (suite)



- **rcode:** indique le type de réponse.
  - □ 0 Pas d'erreur
  - 1 Erreur de format dans la requête
  - 2 Problème sur serveur

- 3 Le nom n'existe pas
- 4 Non implémenté
- □ 5 Refus
- □ 6-15 Réservés

# Les RR (Resource Records)

- La base de données des serveurs de noms = ensemble de RR répartis en classes
- La seule classe implémenté: Internet (IN)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Nom: Nom du domaine où se trouve le RR

Type (2octets): type de donnée utilisées dans le RR

Classe ((2octets): famille de protocoles ou un protocole (IN: Internet)

**TTL(4octets):** durée de vie des RRs (utilisé lorsque les RR sont en cache)

longueur: longueur des données suivantes

Données: Données identifiant la ressource

M. E. ELHDHILI

# Les RR (champs type)

Entrée	Valeur	Désignation
А	01	Adresse de l'hôte
NS 	02	Nom du serveur de noms pour ce domaine
MD	03	Messagerie (obselete par l'entrée MX)
MF	04	Messagerie (obselete par l'entrée MX)
CNAME	05	Nom canonique (Nom pointant sur un autre nom)
SOA	06	Début d'une zone d'autorité (informations générales sur la zone)
МВ	07	Une boite à lette du nom de domaine (expérimentale)
MG	08	Membre d'un groupe de mail (expérimentale)
MR	09	Alias pour un site (expérimentale)
NULL	10	Enregistrement à 0 (expérimentale)
WKS	11	Services Internet connus sur la machine
PTR	12	Pointeur vers un autre espace du domaine (résolution inverse)
HINFO	13	Description de la machine
MINFO	14	Groupe de boite à lettres
MX	15	Mail exchange (Indique le serveur de messagerie. Voir [Rfc-974] pour plus de détails
TXT	16	Chaîne de caractère

## Le DNS Côté Client


- Le client demande une adresse IP ou la résolution d'un nom par une requête UDP (ou TCP) sur le port 53 ("domain")
- □ Liste des serveurs de noms à contacter : /etc/resolv.conf :

search <nom\_domaine>
nameserver <@\_IP du serveur>


- □ Peut être mis à jour lors de la configuration dynamique de l'interface (DHCP)
  - □ Indiquer **PEERDNS=no** dans le fichier de configuration de l'interface pour empêcher les modifications automatiques de /etc/resolv.conf

## Le Serveur DNS

- Le serveur reçoit la requête
- Mode récursif: Si le serveur n'a pas de réponse, il demande au serveur racine ou fait suivre la requête (pour le cas d'un serveur cache)
- □ Mode itératif: Le serveur sollicité prend le rôle de résolveur



Mode itératif



Mode Récursif

source des figures: www.frameip.com



## **Analyse de datagrammes DNS**

# **DNS:** mise en ouevre



## **Profil du Service DNS**



- ☐ Implémentation la plus courante : Bind
- □ Paquetages: bind, bind-utils, caching-nameserver
- □ Démons : /etc/ini.d/named
- Ports: 53 udp, 53 tcp
- Configurations : /etc/named.conf et /var/named/\*

# **Configuration de BIND**



- ☐ Le fichier de configuration par défaut est /etc/named.conf
  - ☐ Lu par named (le démon de BIND) au démarrage
  - Directives de configuration :
    - □ déclaration de zones, options, listes de contrôle d'accès, etc.
  - ☐ Les commentaires peuvent être de type C, C++ ou shell
  - On peut spécifier des réseaux avec la notation réseau/masque
  - Les directives de configuration de BIND se terminent toujours par un point-virgule

# /etc/named.conf : Options Globales



□ Se déclarent avec la directive « options » :

## Déclaration des zones

- □ Se déclarent avec la directive « zone »
- Les fichiers de zones sont placés par défaut dans /var/named/.
- Les noms de fichiers sont arbitraires.
- Chaque zone directe doit avoir une zone de résolution inverse sauf la zone racine.
- □ Zone racine: "."

  zone "." {

  type hint; //relative a internet

  file "named.ca"; }; //fichier zone

## Déclaration des zones



Zones Maîtres (primaires)

Zones Esclaves (secondaires)

```
zone " infcom.rnu.tn " {
type slave;
masters { 192.100.100.1; };
file " infcom.rnu.tn.zone"; };
```

## Déclaration des zones



Le nom de zones se termine par un domaine spécial : .in-addr.arpa

```
zone "10.100.172.in-addr.arpa" {
type slave;
masters { 172.100.10.1; };
file "172.100.10.zone"; };
```

#### **Zones Spéciales**

- Zone racine : pas de résolution inverse
- □ Zone de *loopback* : "0.0.127.in-addr.arpa »

```
zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "0.0.127"; }; //fichier zone
```

## Fichiers de Zones

#### fichiers de zones = Base de données du services DNS

- contiennent la déclaration des machines appartenant à la zone.
- □ se trouvent généralement dans /var/named/
- □ Commencent par \$TTL (*time to live* ou durée de vie)
- La première *définition de ressource* est le *début d'autorité* (SOA) de la zone
- ☐ Définitions de Ressource (*Resource Record* ou RR)

#### Syntaxe : [domain] [ttl] [class] <type> <rdata>

- [domain] spécifier le domaine ou utiliser le domaine courant
- [ttl] temps de conservation en cache
- [class] classification de définition (généralement IN)
- <type> type de définition (SOA, MX, A, etc)
- <rdata> données spécifiques à la définition

# **SOA (Start Of Authority)**

#### Tout fichier de zone doit avoir un SOA

```
@ IN SOA ns.redhat.com. root.redhat.com. (
2001042501; //numéro de série
300; //rafraîchissement
60; //nouvelle tentative
1209600; //expiration
43200; //durée de vie minimale pour les réponses négatives )
```

☐ Les valeurs ne s'expriment pas obligatoirement en secondes

#### **Autres ressources**



- NS (name server ou serveur de noms)
- Il doit y avoir une définition NS pour chaque serveur de noms maître ou esclave d'une zone
- ☐ Les définitions NS pointent sur tout serveur esclave qui doit être consulté par le serveur de noms du client si le serveur maître est indisponible
  - □ @ IN NS ns.redhat.com.
  - □ redhat.com. IN NS ns1.redhat.com.

#### **Autres ressources**



- □ mail IN A 192.100.100.3
- □ login.redhat.com. IN A 192.100.100.4
- ☐ Les définitions CNAME fournissent des alias d'adresses
  - pop IN CNAME mail
  - □ ssh IN CNAME login.redhat.com.
- Les définitions PTR associent une adresse IP à un nom de machine
  - □ 3.100.100.192.in-addr.arpa IN PTR mail.redhat.com.
- MX associe un domaine à une machine chargée de gérer le courrier de ce domaine
  - □ redhat.com. IN MX 5 mail.redhat.com.
- HINFO fournit des informations supplémentaires sur les machines
  - □ mail IN HINFO i686 Linux-2.0.36



# Exemple complet : déclaration d'un serveur maitre pour une zone

#### □ Scénario:

□ Poste3 est une machine du réseau qui veut se déclarer maitre pour une zone regroupant les machines poste5 et poste6.

#### ☐ Seront crées :

- ☐ Déclaration de la zone directe et inverse pour la nouvelle zone (exemple : zone3)
- ☐ Fichier de résolution directe : /var/named/poste3.zone
- ☐ Fichier de résolution inverse : /var/named/0.0.10.5.in-addr.arpa

/etc/named.conf :

```
/*les options globales par défauts sont conservées*/
         /* les 3 zones suivantes sont existantes et à ne pas modifier */
zone "." in {
    type hint;
    file "named.ca";
 };
 zone "localhost" in {
    type master;
    file "localhost.zone";
 };
 zone "0.0.127.in-addr.arpa" in {
    type master;
    file "named.local";
 };
 /* les 2 zones suivantes servent à déclarer poste3 maitre pour « zone3 » */
  // zone directe :
       zone "zone3" in {
      type master;
      file "poste3.zone";
 };
 // zone inverse :
       zone "0.0.10.in-addr.arpa" in {
      type master;
      file "0.0.10.5.in-addr.arpa";
       };
```

#### /var/named/poste3.zone : fichier de zone directe

```
$TTL 1W
  IN SOA poste3.zone3. root.poste3.zone3. (
            42
                     ; serial
            2D
                     ; refresh
            4H
                     ; retry
            6W
                     ; expiry
            1W)
                     ; minimum
zone3.
            IN
                NS
                         poste3.zone3.
poste3.zone3.
                     IN
                                   10.0.0.5
poste5.zone3.
                                   10.7.7.8
                     IN
                                   10.10.10.15
poste6.zone3.
                     IN
```

# M

#### <u>/var/named/0.0.10.5.in-addr.arpa : fichier de zone inverse</u>

```
@ IN SOA
               poste3.zone3. root.poste3.zone3. (
           42
                   ; serial
           2D
                   ; refresh
           4H
                   ; retry
           6W
                   ; expiry
                       ; minimum
           1W)
0.0.10.in-addr.arpa.
                          NS
                       IN
                                   poste3.zone3.
5.0.0.10.in-addr.arpa.
                       IN
                           PTR
                                       poste3.zone3.
8.7.7.10.in-addr.arpa.
                       IN
                          PTR
                                       poste5.zone3.
15.10.10.10.in-addr.arpa.
                           IN
                              PTR
                                            poste6.zone3.
```

M&K. ELHDHILI

**\$TTL 1W** 

# **Utilitaires BIND**



- On trouve dans le paquetage bind-utils plusieurs utilitaires pratiques, dont :
  - host: pour recueillir des informations sur une machine ou un domaine host
     -a ns.redhat.com
    - host -al redhat.com
  - dig : pour envoyer des requêtes directement au serveur de noms dig @ns redhat.com any
- □ BIND échouera au lancement dans le cas d'erreurs de syntaxe
- named-checkconf : vérifie la syntaxe de /etc/named.conf
- named-checkzone : vérifie un fichier de zone spécifique

# Outils de résolution de noms



- ☐ Dig: remplace la commande nslookup
  - □ Syntaxe:


dig hosname

dig -i @IP

- Requiert un nom de domaine qualifié (FQDN)
- □ host
  - □ Non-interactif seulement
  - L'IP de serveur n'a pas besoin d'être résolvable
- nslookup (déconseillé)

# Attaque DNS spoofing

- Serveurs DNS envoient régulièrement des requêtes du type :
  - DNS Query (Quelle est l'adresse de www.abc.tn?)
- Serveurs DNS reçoivent alors des réponses du type
  - $\square$  DNS Answer (www.abc.tn  $\rightarrow$   $\rightarrow$  195.93.66.41)
- Ces réponses ne sont pas authentifiées (pas de cryptographie)
- Bien que:
  - L'entête DNS contient un numéro permettant d'associer une réponse à une question (16 bits). Mais, ce numéro peut être deviné!
  - □ <u>Port UDP du client DNS (16 bits)</u> <u>Mais, le client peut être amené à toujours utiliser le même port pour faciliter la configuration du pare-feu.</u>
- Il est simple de forger une réponse malicieuse à une question légitime
  - DNS spoofing (cache poisoning)



- cette attaque nécessite que attack contrôle le serveur DNS ns.attack.com
   et qu'il sait prédire les numéros de séquence DNS de dns.cible.com
- 1. **attack** envoie une requête DNS pour le nom www.attack.com au serveur DNS du domaine **cible.com**
- 2. le serveur DNS relaie la demande au DNS du domaine attack.com;
- ==> ainsi attack peut sniffer la requête pour récupérer l'ID
- 3. attack falsifie @ IP associée à un nom de machine, www.spoofed.com,et émet ensuite une requête de résolution pour www.spoofed.com vers ns.cible.com;
- ==> **ns.cible.com** relaie la requête en l'envoyant à **ns.spoofed.com**
- 4. attack envoie réponses DNS falsifiées à sa propre requête en se faisant passer pour **ns.spoofed.com** (plusieurs réponses pour avoir plus de chances de tomber sur le bon ID)
- =>le cache DNS de **cible.com** est donc corrompu

- Vulnérabilité:
  - Les messages DNS ne sont pas authentifiés.
- Attaque:
  - L'attaquant envoie de faux messages à un serveur DNS local.
    - Réponse qui spécifie un nom de domaine différent que celui demandé 

       à ignorer
    - Réponse qui spécifie un serveur DNS appartenant à un domaine différent de celui demandé → douteux
    - Réponse contenant une adresse suspecte (frauduleuse)
- Risque:
  - Redirection du trafic légitime

#### Sécurisation:

- Configuration du serveur DNS pour qu'il ne résolve directement que les noms de machine du réseau sur lequel il a autorité.
- Autorisez seulement machines internes à demander la résolution de noms de domaines distants.
- Mise à jour des logiciels assurant le service DNS