#### Grupo ARCOS

### uc3m Universidad Carlos III de Madrid

### Tema 4 (II) El procesador

Estructura de Computadores Grado en Ingeniería Informática




### Contenidos

- Elementos de un computador
- 2. Organización del procesador
- 3. La unidad de control
- 4. Ejecución de instrucciones
- 5. Diseño de la unidad de control
  - a) Tareas en el diseño de una unidad de control
  - b) Unidad de control almacenada
  - Unidad de control en WepSIM
  - d) Ejemplo de juego de instrucciones microprogramado
- 6. Modos de ejecución
- Interrupciones
- 8. Arranque de un computador
- 9. Prestaciones y paralelismo


# Recordatorio

### Señales de control




# Recordatorio

### Unidad de control



#### Unidad de control





- ▶ Cada una de las señales de control es función del valor de:
  - El contenido del RI
  - ▶ El contenido de RE
  - ► El momento del tiempo

### Diseño de la unidad de control

- Para cada instrucción máquina:
  - Definir el comportamiento en lenguaje de transferencia de registro (RT) en cada ciclo de reloj
  - Traducir el comportamiento a valores de cada señal de control en cada ciclo de reloj
  - Diseñar un circuito que genere el valor de cada señal de control en cada ciclo de reloj

#### Instrucción




Secuencia de **operaciones elementales** 



- 1. RI <- [PC]
- 2. PC++
- 3. decodificación
- 4. R0 <- R1




Secuencia de **señales de control** por cada operación elemental






Circuito que genera señales:

- a) Control cableado
- b) Control microprogramado





### Ejemplo

Diseño de una unidad de control para un juego de 4 instrucciones máquina:

Instrucciones a considerar:

```
> add Rd, Rf: Rd <- Rd + Rf
> lw Rd, dir: Rd <- MP[dir]
> sw Rf, dir: MP[dir] <- Rf
> bz R, dir: if (R==0) PC<- dir</pre>
```

### Diseño de la unidad de control

- Para cada instrucción máquina:
  - Definir el comportamiento en lenguaje de transferencia de registro (RT) en cada ciclo de reloj
  - Traducir el comportamiento a valores de cada señal de control en cada ciclo de reloj
  - Diseñar un circuito que genere el valor de cada señal de control en cada ciclo de reloj

#### Instrucción




Secuencia de **operaciones elementales** 



- 1. RI <- [PC]
- 2. PC++
- 3. decodificación
- 4. R0 <- R1




Secuencia de **señales de control** por cada operación elemental






Circuito que genera señales:


- a) Control cableado
- b) Control microprogramado





### Máquina de estados para ejemplo

add rd, rf
lw rd, dir
sw Rf, dir
bz R, dir



### Diseño de la unidad de control

- Para cada instrucción máquina:
  - Definir el comportamiento en lenguaje de transferencia de registro (RT) en cada ciclo de reloj






Secuencia de **operaciones elementales** 

- mv R0 R1
- 1. RI <- [PC]
- 2. PC++
- 3. decodificación
- 4. *R0* <- *R1*

- Traducir el comportamiento a valores de cada señal de control en cada ciclo de reloj
- Diseñar un circuito que genere el valor de cada señal de control en cada ciclo de reloj




Secuencia de **señales de control** por cada operación elemental






Circuito que genera señales:


- a) Control cableado
- b) Control microprogramado






#### Técnicas de control

- **Dos técnicas** de diseñar y construir una unidad de control:
  - a) Lógica cableada
  - b) Lógica almacenada (microprogramación)



### Unidad de control cableada

- Construcción mediante puertas lógicas, siguiendo los métodos de diseño lógico.
- Características:
  - Laborioso y costoso el diseño y puesta a punto del circuito
  - Difícil de modificar:
    - rediseño completo.
  - Muy rápida (usado en computadores RISC)




### Unidad de control almacenada. Microprogramación

Idea básica:

Emplear una memoria (memoria de control) donde almacenar las señales de cada ciclo de cada instrucción.


- Características:
  - Fácil modificación
    - Actualización, ampliación, etc..
    - Ej.: Ciertas consolas, routers, etc.
  - Fácil tener instrucciones complejas
    - EJ.: Rutinas de diagnóstico, etc.
  - Fácil tener varios juegos de instrucciones
    - ▶ Se pueden emular otros computadores.
  - ► HW simple ⇒ difícil microcódigo




### Contenidos

- Elementos de un computador
- 2. Organización del procesador
- La unidad de control
- 4. Ejecución de instrucciones
- 5. Diseño de la unidad de control
  - a) Tareas en el diseño de una unidad de control
  - b) Unidad de control almacenada
  - Unidad de control en WepSIM
  - d) Ejemplo de juego de instrucciones microprogramado
- 6. Modos de ejecución
- 7. Interrupciones
- 8. Arranque de un computador
- 9. Prestaciones y paralelismo

## Estructura general de una unidad de control microprogramada



## Estructura general de una unidad de control microprogramada




### Formato de las microinstrucciones

Formato de la microinstrucción: especifica el n° de bits y el significado de cada uno de ellos.




- Las señales se agrupan por campos:
  - Señales triestado de acceso a bus
  - Señales de gobierno de la ALU
  - Señales de gobierno del banco de registros
  - Señales de gobierno de la memoria
  - Señales de control de los multiplexores

## Estructura general de una unidad de control microprogramada



### Unidad de control almacenada.


#### Microinstrucciones



- Microinstrucción: A cada palabra que define el valor de cada señal de control en un ciclo de una instrucción/fetch/CRI
- Las microinstrucciones
  - tienen un bit por cada señal de control.
  - cadena de l's y 0's que representa el estado de cada señal de control durante un período de una instrucción.

### Unidad de control almacenada.


### Microprograma y microcódigo



- Microprograma: conjunto ordenado de microinstrucciones, que representan el cronograma de una instrucción máquina.
- Microcódigo: conjunto de los microprogramas de una máquina.


### Ejemplo: Máquina de estados

Ejemplo para un computador con solo 4 instruc. máquina



### Ejemplo: microinstrucciones asociadas

Ejemplo para un computador con solo 4 instruc. máquina




### Ejemplo: Microcódigo

add r1, r2
lw r1, dir
bz dir
sw r1

	C0	Cl	C2	C3	C4	C5	92	C2	T1	T2	Т3	T4	T5	9L	T7	8L	T9	T10	LE	MA	MB1	MB0	M1	M2	M7	R	≽	Та	Ld	
ufetch0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
ufetch1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	fetcl
ufetch2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
µadd0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	add
µlw0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
μw1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	lw
µlw2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
μsw0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
usw1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	sw
usw3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
μbz0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	bz
μbz1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02

### Estructura general de una unidad de control microprogramada



### Contenido de la memoria de control



- FETCH: traer sig. Instrucción
  - Ciclo Reconocimiento Int.
  - ▶ IR<- Mem[PC], PC++, salto-a-C.O.
- Microprograma:
   uno por instrucción de ensamblador
  - Traer resto de operandos (si hay)
    - Actualizar PC en caso de más operandos
  - Realizar la instrucción
  - Salto a FETCH

## Estructura de la unidad de control microprogramada


#### Tres condiciones básicas:

- I. Memoria de control suficiente para almacenar todos los microprogramas correspondientes a todas las instrucciones.
- Procedimiento para asociar a cada instrucción su microprograma
  - Procedimiento que convierta el código de operación de la instrucción en la dirección de la memoria de control donde empieza su microprograma.
- 3. Mecanismo de secuenciación para ir leyendo las sucesivas microinstrucciones, y para bifurcar a otro microprograma cuando termina el que se está ejecutando.

#### Dos alternativas:


- 1. Secuenciamiento explícito.
- 2. Secuenciamiento implícito.

## Estructura de UC microprogramada con secuenciamiento **explícito**




- Memoria de control guarda todos los μprogramas, donde cada μinstrucción proporciona la μdirección de la μinstrucción siguiente
- El CO representa la μDirección de la primera μinstrucción asociado a la instrucción máquina

## Estructura de UC microprogramada con secuenciamiento **explícito**




- Memoria de control guarda todos los μprogramas, donde cada μinstrucción proporciona la μdirección de la μinstrucción siguiente
- Problema: gran cantidad de memoria de control para el secuenciamiento de instrucciones, necesario almacena la µdirección siguiente


## Estructura de U.C. microprogramada con secuenciamiento **implícito**




- Memoria de control guarda todos los microprogramas de forma consecutiva en la memoria de control
- La ROM/PLA asocia a cada instrucción su microprograma (primera µdirección
- Siguiente μinstrucción (+1), µbifurcaciones condicionales ο µbucles





**Control Memory** 







**Control Memory** 









En el Registro de Instrucción el CO



**Control Memory** 




**Control Memory** 




Ejemplo de funcionamiento de una UC con secuenciación **implícito** 


ROM (co2µAddr) μAddr for 1st μI of μP 0 μAddr for 1<sup>st</sup> μI of μP 1 N μAddr for 1<sup>st</sup> μI of μP N





#### Contenidos


- Elementos de un computador
- 2. Organización del procesador
- La unidad de control
- 4. Ejecución de instrucciones
- 5. Diseño de la unidad de control
  - a) Tareas en el diseño de una unidad de control
  - b) Unidad de control almacenada
  - c) Unidad de control en WepSIM
  - d) Ejemplo de juego de instrucciones microprogramado
- 6. Modos de ejecución
- Interrupciones
- 8. Arranque de un computador
- 9. Prestaciones y paralelismo











# Ejemplos de saltos más frecuentes operaciones elementales con la UC

Salto a la dirección 000100011100 (12 bits) si Z = 1. En caso contrario se salta a la siguiente.

O. Elemental	Señales
Si (Z) μPC=000100011100	A0=0, B=0, C=0110 <sub>2</sub> , mADDR=000100011100 <sub>2</sub>

Salto incondicional a la dirección 000100011111

O. Elemental	Señales
μPC=000100011111	A0=0, B=1, C=0000 <sub>2</sub> , mADDR=000100011111 <sub>2</sub>


Salto a la primera μdirección del μprograma asociado al CO

O. Elemental	Señales
Salto a CO	A0=1, B=0, C=0000 <sub>2</sub>


A0	В	C3	C2	СІ	C0	Acción
0	0	0	0	0	0	Siguiente µDirección
0	I	0	0	0	0	Salto incondicional a MADDR
0	0	0	0	0	I	Salto condicional a MADDR si INT = I (*)
0	I	0	0	I	0	Salto condicional a MADDR si IORdy = 0 (*)
0	I	0	0	I	I	Salto condicional a MADDR si MRdy = 0 (*)
0	0	0	I	0	0	Salto condicional a MADDR si U = I (*)
0	0	0	I	0	I	Salto condicional a MADDR si I = I (*)
0	0	0	I	I	0	Salto condicional a MADDR si $Z = I$ (*)
0	0	0	I	- 1	I	Salto condicional a MADDR si N = I (*)
0	0	I	0	0	0	Salto condicional a MADDR si O = I (*)
I	0	0	0	0	0	Salto a μProg. (ROM c02μaddr)
	I	0	0	0	0	Salto a fetch (µDir = 0)


- (\*) Si no se cumple la condición  $\rightarrow$  Siguiente  $\mu$ Dirección
- ▶ Resto de entradas → funcionamiento indefinido

#### Formato de la microinstrucción





C0 C7	Carga en registros
Ta,Td	Triestados a buses
TITI0	Puertas triestado
M1,M2, M7, MA, MB	Multiplexores
SelP	Selector Registro estado
LC	Carga en Register File
SE	Extensión de signo
Size, Offset	Selector del registro IR
BW	Tamaño de operación en memoria
R,W	Operación de memoria
IOR, IOW	Operación de E/S
INTA	Reconocimiento INT
I	Habilitar interrupciones
U	Usuario/núcleo







Output






RI:  $D_{31}D_{30}D_{29}D_{28}D_{27}D_{26}D_{25}.....D_{4}D_{3}D_{2}D_{1}D_{0}$ Si Displ = 11011  $\rightarrow$  Output =  $D_{31}D_{30}D_{29}D_{28}D_{27}$ Si Displ = 00000  $\rightarrow$  Output =  $D_{4}D_{3}D_{2}D_{1}D_{0}$ Si Displ = 10011  $\rightarrow$  Output =  $D_{23}D_{22}D_{21}D_{20}D_{19}$ Si Displ = 01011  $\rightarrow$  Output =  $D_{15}D_{14}D_{13}D_{12}D_{11}$ 









- Si MR = 1, RA se obtiene directamente de la μInstrucción
- Si MR = 0, RA se obtiene de un campo de la instrucción (en IR)

Si el formato de una instrucción almacenada en IR es:




- Si se quiere seleccionar el campo con el Reg 2 en la puerta B del banco de registros  $\rightarrow$  SelB = 10000 (RB se obtiene de los bits 20...16 del IR)
- Si se quiere seleccionar el campo con el Reg 3 en la puerta A del banco de registros  $\rightarrow$  SelA = 01011 (RA se obtiene de los bits 15...11 del 1R)
- Si se quiere seleccionar el campo con el Reg I en la puerta C del banco de registros  $\rightarrow$  SelC = 10101 (RC se obtiene de los bits 25...21 del IR)

#### Selección del código de operación de la ALU



- Si MC = I, el código de operación de la ALU se obtiene directamente de la microinstrucción (SelCop)
- Si MC = 0, el código de operación de la ALU se obtiene de los 4 últimos bits almacenados en el registro de instrucción

## Código de excepción



#### ExCode:

- Permite tener un valor inmediato cualquiera de 4 bits,
- Especialmente útil para generar el vector de interrupción a utilizar cuando se produce una excepción en la instrucción.

#### Contenidos

- Elementos de un computador
- 2. Organización del procesador
- La unidad de control
- 4. Ejecución de instrucciones
- 5. Diseño de la unidad de control
  - a) Tareas en el diseño de una unidad de control
  - b) Unidad de control almacenada
  - Unidad de control en WepSIM
  - d) Ejemplo de juego de instrucciones microprogramado
- 6. Modos de ejecución
- 7. Interrupciones
- 8. Arranque de un computador
- 9. Prestaciones y paralelismo

# Ejemplo

▶ Instrucciones a microprogramar con WepSIM\*:

Instrucción	Cód. Oper.	Significado
ADD Rd, Rf1, Rf2	000000	Rd ← RfI+ Rf2
LI R, valor	000001	R ← valor
LW R, dir	000010	R ← MP[dir]
SW R, dir	000011	MP[dir] ← R
BEQ Rf1, Rf2, despl	000100	if (RfI == Rf2) PC ← PC +desp
J dir	000101	PC ← dir
HALT	000110	Parada, bucle infinito

<sup>\*</sup> Memoria de un ciclo

## Diseño con la U.C. de WepSIM

- Para cada instrucción máquina (y fetch):
  - Definir el comportamiento en lenguaje de transferencia de registro (RT) en cada ciclo de reloj






Secuencia de **operaciones elementales** 

- mv R0 R1
- 1. RI <- [PC]
- 2. PC++
- 3. decodificación
- 4. R0 <- R1

- Traducir el comportamiento a valores de cada señal de control en cada ciclo de reloj
- Se indica el contenido de la memoria de control en cada ciclo de reloj




Secuencia de **señales de control** por cada operación elemental





**Circuito** que genera señales: Control microprogramado. Cargar microprogramación.



#### ▶ FETCH

Ciclo	Op. Elemental	
0	MAR ← PC	
1	MBR ← MP	
	PC ← PC + 4	
2	IR ← MBR	
3	Decodificación	

## Diseño con la U.C. de WepSIM

- Para cada instrucción máquina (y fetch):
  - Definir el comportamiento en lenguaje de transferencia de registro (RT) en cada ciclo de reloj


Instrucción

Secuencia de **operaciones elementales** 


- mv R0 R1
- 1. RI <- [PC]
- 2. PC++
- 3. decodificación
- 4. *R0* <- *R1*

- Traducir el comportamiento a valores de cada señal de control en cada ciclo de reloj
- Se indica el contenido de la memoria de control en cada ciclo de reloj

Secuencia de **señales de control** por cada operación elemental



**Circuito** que genera señales: Control microprogramado. Cargar microprogramación.



#### ▶ FETCH

Ciclo	Op. Elemental	Señales activadas (resto a 0)	С	В	A0
0	MAR ← PC	T2, C0	0000	0	0
1	MBR ← MP	Ta, R, BW=11, C1, M1	0000	0	0
	PC ← PC + 4	M2, C2	0000	0	0
2	IR ← MBR	TI, C3	0000	0	0
3	Decodificación		0000	0	I

# Diseño con la U.C. de WepSIM

- Para cada instrucción máquina (y fetch):
  - Definir el comportamiento en lenguaje de transferencia de registro (RT) en cada ciclo de reloj
  - Traducir el comportamiento a valores de cada señal de control en cada ciclo de reloj
  - Se indica el contenido de la memoria de control en cada ciclo de reloj

Instrucción




Secuencia de **operaciones elementales** 




- 1. RI <- [PC]
- 2. PC++
- 3. decodificación
- 4. R0 <- R1



Secuencia de **señales de control** por cada operación elemental



**Circuito** que genera señales: Control microprogramado. Cargar microprogramación.



#### Microprogramas en WepSIM

C.	O.E.	Señales activadas
0	MAR ← PC	T2, C0
	MBR ← MP, PC ← PC + 4	Ta, R, BW=11, C1, M1, M2, C2
2	IR ← MBR	TI, C3
3	Decod.	A0=1, B=0, C=0

#### Esqueleto

<Lista de microcódigos>

<Especificación de registros>

<Pseudoinstruciones>

```
begin
  fetch: (T2, C0=1),
          (Ta, R, BW=II, CI, MI),
          (M2, C2, T1, C3),
          (A0, B=0, C=0)
registers {
      0=(zero, x0), I=(ra, xI), 2=(sp, x2)(stack\_pointer),
      3=(gp, \times 3), 4=(tp, \times 4), 5=(t0, \times 5),
      6=(t1, x6), 7=(t2, x7), 8=(s0, x8),
      9=(s1, x9), 10=(a0, x10), 11=(a1, x11),
      12=(a2, \times 12), 13=(a3, \times 13), 14=(a4, \times 14),
      15=(a5, \times 15), 16=(a6, \times 16), 17=(a7, \times 17),
      18=(s2, \times 18), 19=(s3, \times 19), 20=(s4, \times 20),
      21=(s5, \times 21), 22=(s6, \times 22), 23=(s7, \times 23),
      24=(s8, \times 24), 25=(s9, \times 25), 26=(s10, \times 26),
      27=(s11, x27), 28=(t3, x28), 29=(t4, x29),
      30=(t5, \times 30), 31=(t6, \times 31)
```

#### ▶ ADD Rd, Rf1, Rf2

Ciclo	Op. Elemental	Señales activadas (resto a 0)	U	B A0
0	Rd ← RfI + Rf2	SelA=10000 (16), SelB=01011 (11), MC=0,T6, SelP=11, C7,M7, SelC=10101 (21),LC	0000	1 1

	6 bits	5 bits	5 bits	5 bits 7 bi	ts 4 bits	
	000000	Rd	Rf1	Rf2	sin usar	1010
31	26 2	25 21	1 20 16	15 11	10	13 0

#### ▶ ADD Rd, Rf1, Rf2

Ciclo	Op. Elemental	Señales activadas (resto a 0)	С	В	A0
0	Rd ← RfI + Rf2	SelA=10000 (16), SelB=01011 (11), SelCop=1010, MC=1, SelP=11, C7, M7, T6, SelC=10101 (21), LC	0000	I	I

6 bits	5 bits	5 b	its 5 bits	11 b	its
СО	Rd	R	f Rf.	2 si	n usar
31	26 25	21 20	16 15	11 10	0

#### Especificación de microprogramas en WepSIM

```
ADD R1,R2, R3{
       co = 100000,
       nwords=1,
       RI = reg(25,21),
       R2 = reg(20, 16),
       R3 = reg(15, 11),
           (SelA=01011, SelB=10000,
            SelCop=1010, MC, T6, SelP=11, M7, C7,
            SelC=10101, LC, A0=1, B=1, C=0)
```

#### ▶ LI R, valor

Ciclo	Op. Elemental	Señales activadas (resto a 0)	C	В	A0
0	R ← IR (valor)	LC SelC = 10101 (21) T3, Size = 10000 Offset= 00000 SE=1	0000	I	I

6 bits		5 bits		5 bits		16 bits	
СО		R		sin usar		número de 16 bits	
31	26	25	21	20	16 15		0

#### LW R dir, con memoria síncrona de un ciclo

Ciclo	Op. Elemental	Señales activadas (resto a 0)	C	B A0
0	MAR ← IR (dir)	T3, C0 Size = 10000, Offset= 00000	0000	0 0
I	MBR ← MP[MAR]	Ta, R, BW = II, CI, MI	0000	0 0
2	R ← MBR	TI, LC, SelC = 10101	0000	1 1

6 bits	5 bits	5 bits	16 b	its
СО	R	sin usar	d:	irección de 16 bits
31	26 25	21 20	16 15	0

▶ LW R dir, con memoria asíncrona (MRdy=1 indica el fin)

Ciclo	Op. Elemental	Señales activadas (resto a 0)	С	В АО
0	MAR ← IR (dir)	T3, C0 Size = 10000, Offset= 00000	0000	0 0
I	while (!MRdy) MBR ← MP[MAR]	Ta, R, BW = 11, C1, M1, MADDR=µAdd de esta µinstrucción	0011	1 0
2	R ← MBR	TI, LC, SelC = 10101	0000	1 1

Se ejecuta esta microinstrucción mientras MRdy==0

#### > SW R dir, con memoria síncrona de un ciclo

Ciclo	Op. Elemental	Señales activadas (resto a 0)	U	В	A0
0	MBR ← R	T9, C1, SelA=10101	0000	0	0
l	MAR ← IR(dir)	T3, C0, Size = 10000, offset= 00000	0000	0	0
2	MP[dir] ← MBR	Td,Ta, BW = 11,W	0000		I

6 bits	5 bits	5 bits		16 bits	
СО	R	sin u	ısar	dirección de 16 bits	
31	26 25	21 20	16 15		0

#### ▶ BEQ RfI, Rf2, desp

Ciclo	Op. Elemental	Señales activadas (resto a 0)	C B A0
0	RfI- Rf2	SelA=10101, SelB=10000, SelCop=1011, MC, C7, M7, SelP=11	0000 0 0
П	If (Z == 0) goto fetch else next	MADDR = 0	0110 1 0
2	RTI ←PC	T2, C4	0000 0 0
3	RT2 ← IR (dir)	Size = 10000, Offset = 00000, T3,C5	0000 0 0
4	PC ← RTI +RT2	MA, MB=01, SelCop=1010, MC, T6, C2	0000 I I

6 bits	5 bits	5 bits		16 bits	
СО	Rf1	R	Rf2	desplazamiento	
31	26.25	21 20	16 15		0

# Especificación de los microprogramas en WepSIM

```
BEQ RI, R2, desp {
                                                 etiqueta, representa
        co = 000100.
                                                 µdirección de salto
        nwords=1,
        RI = reg(25,21),
        R2 = reg(20, 16),
        desp=address(15,0)rel,
           (T8, C5),
           (SELA=10101, SELB=10000, MC=1, SELCOP=1011, SELP=11, M7, C7),
           (A0=0, B=I C=II0, MADDR=bck2ftch),
           (T5, M7 \leq 0, C7),
           (T2, C4),
           (SE=1, OFFSET=0, SIZE=10000, T3, C5),
           (MA=1, MB=1, MC=1, SELCOP=1010, T6, C2, A0=1, B=1, C=0),
 bck2ftch: (T5, M7=0, C7),
           (A0=I, B=I, C=0)
```

#### J dir

Ciclo	Op. Elemental	Señales activadas (resto a 0)	C B A0
0	PC ← IR (dir)	C2,T3, size = 10000, offset= 00000	0000 I I

6 bits		10 bits	16 bits	
СО		sin usar	dirección de 16 bits	
31	26 25		16 15	0

#### Contenido

- 1. Elementos de un computador
- 2. Organización del procesador
- La unidad de control
- 4. Ejecución de instrucciones
- Diseño de la unidad de control
- 6. Modos de ejecución
- 7. Interrupciones
- 8. Arranque de un computador
- 9. Prestaciones y paralelismo


#### Modos de ejecución

- Se indica con un bit situado en el registro de estado (U)
- Al menos 2 modos:
  - Modo usuario
    - El procesador no puede ejecutar instrucciones privilegiadas (ejemplo: instrucciones de E/S, de habilitación de interrupciones, ...)
    - Si un proceso de usuario ejecuta una instrucción privilegiada se produce una interrupción
  - Modo núcleo
    - Reservado al sistema operativo
    - ▶ El procesador puede ejecutar todo el repertorio de instrucciones

### Contenido

- Elementos de un computador
- 2. Organización del procesador
- 3. La unidad de control
- 4. Ejecución de instrucciones
- 5. Diseño de la unidad de control
- 6. Modos de ejecución
- 7. Interrupciones
- 8. Arranque de un computador
- 9. Prestaciones y paralelismo

# Idea de interrupción



- Señal que llega a la U.C. y que rompe la secuencia normal de ejecución:
  - Se pausa la ejecución del programa actual y se transfiere la ejecución a otro programa que atiende la interrupción llamado ISR<sub>en</sub> / RTI<sub>es</sub>
  - Al terminar el ISR la ejecución del programa se reanuda.
- Ejemplo de causas:
  - Cuando un periférico solicita la atención del procesador,
  - Cuando ocurre un error en la ejecución de la instrucción,
  - Etc.

## Clasificación de las interrupciones


#### Asíncronas

- Excepciones hardware asíncronas
  - Errores en el hardware no relacionados con la instrucción en curso: impresora sin papel, etc.
- Interrupciones externas
  - Cuando un periférico precisa de atención por parte de la CPU: periféricos, interrupción del reloj, etc.

#### Síncronas


- Excepciones hardware síncronas
  - Cuando un error ocurre en la ejecución de la instrucción en curso:
     División por cero, acceso a una posición de memoria ilegal, etc.
- Llamadas al sistema
  - Instrucciones máquina especiales que generan una interrupción para activar al sistema operativo (petición de servicio del sistema operativo)

## Excepciones hardware asíncronas e Interrupciones externas



- Originan una ruptura de secuencia no programada
  - Antes del ciclo de fetch de instrucción siguiente, ver si hay interrupción pendiente (CRI), y si la hay...
  - ...Bifurcación a subrutina del S.O. que la trata (RTI)
- Posteriormente, restituye el estado y devuelve el control al programa interrumpido.
- Causa asíncrona a la ejecución del programa en curso
  - Atención a periférico
  - Etc.

## Excepciones hardware síncronas



- Originan una ruptura de secuencia no programada
  - Dentro del microprograma de la instrucción en curso...
  - ...Bifurcación a subrutina del S.O. que la trata (RTI)
- Posteriormente, restituye el estado y devuelve el control al programa interrumpido o finaliza su ejecución
- Causa síncrona a la ejecución del programa en curso
  - División entre cero
  - ▶ Etc.


## Ciclo de reconocimiento de la interrupción (CRI)

- Forma parte del microcódigo antes del ciclo de fetch
  - Trata especialmente las interrupciones asíncronas
- Estructura general del CRI:
- 1. Comprueba se hay activada una señal de interrupción.
- 2. Si está activada:
  - 1. Salva PC y RE (el contador de programa y el registro de estado)
    - □ Equivalent to "push PC, push RE"
  - 2. Pasa de modo usuario a modo núcleo
    - □ Equivalent to "SR.U = 0"
  - 3. Obtiene la dirección de la rutina de tratamiento de la interrupción
    - □ Equivalent to "isr\_addr = Vector\_interrupts[id\_interrupt]"
  - 4. Almacena en el contador de programa la dirección obtenida (de esta forma la siguiente instrucción será la de la rutina de tratamiento)
    - Equivalent to "PC = isr\_addr"

## Rutina de tratamiento de la interrupción (RTI)

- Forma parte del código del sistema operativo
  - Hay una RTI por cada interrupción que pueda darse
- Estructura general de las RTI:
- 1. Salva el resto de registros del procesador (que precise)
- 2. Atiende la interrupción
- 3. Restaura los registros del procesador guardados en (1)
- 4. Ejecuta una instrucción máquina especial: RETI
  - Restaura el RE (registro de estado) del programa interrumpido (fijando de nuevo el modo del procesador a modo usuario)
  - 2. Restaura el PC (contador de programa) de forma que la siguiente instrucción es la del programa interrumpido.
  - 3. Pasa de modo núcleo a modo usuario ("SR.U = I")

# Interrupciones vectorizadas



## Interrupciones vectorizadas

- Se usa una tabla de direcciones de memoria de las rutinas de tratamiento asociadas a cada interrupción:
  - El elemento que interrumpe suministra el vector de interrupción
  - Este vector de interrupción es un índice en una tabla que contiene la dirección de la rutina de tratamiento asociada a la interrupción.
- Cada sistema operativo rellena esta tabla con las direcciones de las rutinas de tratamiento (son dependientes de cada sistema operativo) durante el proceso de arranque.

## Interrupciones en un PC


#### Windows



#### Linux


```
cloud9@lab.inf:~$ cat /proc/interrupts
           CPU0
 0:
             33
                 IO-APIC
                                        timer
                            2-edge
 1:
                  IO-APIC
                            1-edge
                                        i8042
  6:
                  IO-APIC
                            6-edge
                                        floppy
  8:
              1
                 IO-APIC
                            8-edge
                                        rtc0
  9:
                  IO-APIC
                            9-fasteoi
                                        acpi
                 IO-APIC 11-fasteoi
11:
                                        virtio3, uhci_hcd:usb1
12:
                 IO-APIC 12-edge
                                        i8042
14:
                  IO-APIC 14-edge
                                        ata piix
15:
         289039
                  IO-APIC 15-edge
                                        ata piix
NMI:
                  Non-maskable interrupts
LOC:
        5397142
                 Local timer interrupts
SPU:
                  Spurious interrupts
PMT:
                  Performance monitoring interrupts
IWI:
                  IRQ work interrupts
```

### Activación de interrupción en el registro de estado



Se indica con un bit situado en el registro de estado (I)

#### Activación de interrupción en el registro de estado



#### Operación de SELEC:

```
if (SelP1 = 1 AND SelP0 == 1)
  Output = C' V' N' Z' I U


if (SelP1 == 1 AND SelP0 == 0)
  Output = C V N Z I' U

if (SelP1 == 0 AND SelP0 == 1)
  Output = C V N Z I U'
```

# Interrupciones por software. Llamadas al sistema y sistemas operativos

- El mecanismo de llamadas al sistema es el que permite que los programas de usuario puedan solicitar los servicios que ofrece el sistema operativo
  - Cargar programas en memoria para su ejecución
  - Acceso a los dispositivos periféricos
  - Etc.
- Similar a las llamadas al sistema que ofrece el simulador CREATOR
  - Hay ejemplos en WepSIM que muestran cómo internamente se puede implementar las llamadas al sistema

# Interrupciones software Llamadas al sistema (ejemplo: Linux)



# Interrupciones del reloj y sistemas operativos

- La señal que gobierna la ejecución de las instrucciones máquina se divide mediante un divisor de frecuencia para generar una interrupción externa cada cierto intervalo de tiempo (pocos milisegundos)
- Estas interrupciones de reloj o tics son interrupciones periódicas que permite que el sistema operativo entre a ejecutar de forma periódica evitando que un programa de usuario monopolice la CPU
  - Permite alternar la ejecución de diversos programas en un sistema dado la apariencia de ejecución simultánea
  - Cada vez que llega una interrupción de reloj se suspende al programa y se salta al sistema operativo que ejecuta el planificador para decidir el siguiente programa a ejecutar

### Contenido

- 1. Elementos de un computador
- 2. Organización del procesador
- La unidad de control
- 4. Ejecución de instrucciones
- 5. Diseño de la unidad de control
- 6. Modos de ejecución
- 7. Interrupciones
- 8. Arranque de un computador
- 9. Prestaciones y paralelismo

- ▶ El Reset carga en los registros sus valores predefinidos
  - PC ← dirección de arranque del programa iniciador (en memoria ROM)




- El Reset carga en los registros sus valores predefinidos
  - PC ← dirección de arranque del programa iniciador (en memoria ROM)
- Se ejecuta el programa iniciador
  - Test del sistema (POST)




```
Award Modular BIOS v6.00PG, An Energy Star Ally
  Copyright (C) 1984-2007, Award Software, Inc.
Intel X38 BIOS for X38-DQ6 F4
Main Processor : Intel(R) Core(TM)Z Extreme CPU X9650 @ 4.00GHz(333x1Z
CPUID:0676 Patch ID:0000>
Menory Testing : 2096064K OK
Memory Runs at Dual Channel Interleaved
IDE Channel 0 Slave ; WDC WD3200AAJS-00RYA0 12.01801
IDE Channel 1 Slave : WDC WD3Z00AAJS-00RYA0 12.01B01
Detecting IDE drives ...
IDE Channel 4 Master : Mone
IDE Channel 4 Slave : Mone
IDE Channel 5 Master : Mone
IDE Channel 5 Slave : None
<DEL>:BIOS Setup <F9>:XpressRecoveryZ <F1Z>:Boot Menu <End>:Qflash
 9/19/2007-X38-ICH9-6A790G0QC-00
```

- ▶ El Reset carga en los registros sus valores predefinidos
  - PC ← dirección de arranque del programa iniciador (en memoria ROM)
- Se ejecuta el programa iniciador
  - Test del sistema (POST)
  - Carga en memoria el cargador del sistema operativo (MBR)




- ▶ El Reset carga en los registros sus valores predefinidos
  - PC ← dirección de arranque del programa iniciador (en memoria ROM)
- Se ejecuta el programa iniciador
  - Test del sistema (POST)
  - Carga en memoria el cargador del sistema operativo (MBR)
- Se ejecuta el cargador del sistema operativo
  - Establece opciones de arranque








- El Reset carga en los registros sus valores predefinidos
  - PC ← dirección de arranque del programa iniciador (en memoria ROM)
- Se ejecuta el programa iniciador
  - Test del sistema (POST)
  - Carga en memoria el cargador del sistema operativo (MBR)
- Se ejecuta el cargador del sistema operativo
  - Establece opciones de arranque
  - Carga el programa de carga




- ▶ El Reset carga en los registros sus valores predefinidos
  - PC ← dirección de arranque del programa iniciador (en memoria ROM)
- Se ejecuta el programa iniciador
  - Test del sistema (POST)
  - Carga en memoria el cargador del sistema ope
- Se ejecuta el cargador del s
  - Establece opciones de ai
  - Carga el programa de ca
- Se ejecuta el programa de carga
  - Establece estado inicial para el S.O.
  - Carga el sistema operativo y lo ejecuta



```
tting sustem time from the hardware clock (localtime).
      etc/random-seed to initialize /dev/urandom.
nitializing basic system settings ...
dating shared libraries
etting hostname: engpc23.murdoch.edu.au
IIT: Entering runlevel: 4
.M ==> Going multiuser..
nitialising advanced hardware
nitialising network
etting up localhost ...
etting up inet1 ...
etting up route ...
etting up fancy console and GUI
pading fc-cache
colinit ==> Going to runlevel 4
tarting services of runlevel 4
 ree86 Display Manager
  mebuffer /dev/fb0 is 307200 bytes
```

#### resumen

- ▶ El Reset carga en los registros sus valores predefinidos
  - PC ← dirección de arranque del programa iniciador (en memoria ROM)
- Se ejecuta el programa iniciador
  - Test del sistema (POST)
  - Carga en memoria el cargador del sistema operativo (MBR)
- Se ejecuta el cargador del sistema operativo
  - Establece opciones de arranque
  - Carga el programa de carga
- Se ejecuta el programa de carga
  - Establece estado inicial para el S.O.
  - Carga el sistema operativo y lo ejecuta



### Contenido

- 1. Elementos de un computador
- 2. Organización del procesador
- La unidad de control
- 4. Ejecución de instrucciones
- 5. Diseño de la unidad de control
- 6. Modos de ejecución
- 7. Interrupciones
- 8. Arranque de un computador
- 9. Prestaciones y paralelismo

## Tiempo de ejecución de un programa

Iron law of processor performance

$$Tiempo_{ejecución} = NI \times CPI \times t_{ciclo\_CPU} + NI \times AMI \times t_{ciclo\_mem}$$

- NI es el número de instrucciones máquina del programa
- es el número medio de ciclos de reloj necesario para ejecutar una instrucción
- t<sub>ciclo CPI</sub> es el tiempo que dura el ciclo de reloj del procesador
- AMI es el número medio de accesos a memoria por instrucción
- t<sub>ciclo mem</sub> es el tiempo de un acceso a memoria

## Factores que afecta al tiempo de ejecución

	NI	СРІ	t <sub>ciclo_CPI</sub>	AMI	t <sub>ciclo_mem</sub>
Programa	<b>✓</b>			<b>✓</b>	
Compilador	<b>✓</b>	<b>√</b>		<b>√</b>	
Juego de instrucciones (ISA)	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	
Organización		<b>√</b>	<b>✓</b>		<b>✓</b>
Tecnología			<b>√</b>		<b>✓</b>

## Paralelismo a nivel de instrucción


- Procesamiento concurrente de varias instrucciones
- ▶ Combinación de elementos que trabajan en paralelo:
  - Procesadores segmentados: utilizan técnicas de pipeline para procesar varias instrucciones simultáneamente
  - Procesadores superescalares: procesador segmentado que puede ejecutar varias instrucciones en paralelo cada una de ellas en una unidad segmentada diferente
  - Procesadores multicore: procesador que combina dos o más procesadores independientes en un solo empaquetado

## Segmentación de instrucciones




- Etapas de ejecución de una instrucción:
  - LI: Lectura de la instrucción e incremento del PC
  - D: Decodificación
  - ▶ LO: Lectura de Operandos
  - EJ: Ejecución de la instrucción
  - **EO**: Escritura de Operandos

# Modelo de procesador basado en camino de datos (sin bus interno)




# Segmentación de instrucciones sin pipeline



### Etapas de ejecución de una instrucción:


- LI: Lectura de la instrucción e incremento del PC
- D: Decodificación
- ▶ LO: Lectura de Operandos
- EJ: Ejecución de la instrucción
- **EO**: Escritura de Operandos

# Segmentación de instrucciones sin pipeline




- Si cada fase dura N ciclos de reloj, entonces
  - Una instrucción se ejecuta en 5\*N ciclos de reloj
  - ▶ Se ejecuta 1/5 de instrucción cada N ciclos de reloj

# Segmentación de instrucciones con pipeline



- Si cada fase dura N ciclos de reloj, entonces
  - ▶ Una instrucción se ejecuta en 5\*N ciclos de reloj
  - Cada N ciclos de reloj termina I de instrucción


# Superescalar




Pipeline con varias unidades funcionales en paralelo

## Multicore

Múltiples procesadores en el mismo encapsulado





#### Grupo ARCOS

## uc3m Universidad Carlos III de Madrid

# Tema 4 (II) El procesador

Estructura de Computadores Grado en Ingeniería Informática

