

Escrito por **Adrián Quiroga Linares**. # 5.1 Introducción La **capa de enlace** es la segunda capa del modelo OSI y se encarga de gestionar la transmisión de datos entre nodos directamente conectados en una red. Su propósito principal es asegurar que los datos se transfieran de forma confiable a través de un enlace físico entre los extremos de una conexión. - **Nodos**: hosts origen y destino y los routers - **Enlaces**: LANs o redes punto a punto




Figure 1: archivos/imagenes/Pasted image 20241125103956.png

El objetivo principal de esta capa es transmitir bloques de bits de un lado a otro. La capa de enlace organiza los datos en unidades manejables llamadas *tramas* (*frames* o *marcos*), las cuales encapsulan información del nivel superior junto con metadatos para su correcta transmisión y recepción.

La unidad de medida o *PDU* (*Protocol Data Unit*) de la capa de enlace es la **trama**. Esta incluye:

- Cabecera (*header*): contiene información de control, como direcciones físicas y mecanismos de detección de errores.
- Datos (*payload*): la información útil.
- Cola (*trailer*): bits adicionales usados para la detección y corrección de errores.

La capa de enlace se implementa generalmente en la **tarjeta de red** del dispositivo. El sistema operativo transfiere los datos al adaptador de red. Este adaptador añade la cabecera y envía las tramas al medio físico.

Encontramos **dos tipos de enlaces**:

- Punto a Punto**: Enlace directo entre un emisor y un receptor (un único par de dispositivos).
- Difusión**: Un medio compartido donde múltiples emisores y receptores pueden comunicarse (ejemplo: redes Ethernet).

Los protocolos en esta capa definen el **formato de las tramas** y las acciones a realizar cuando un nodo envía o recibe tramas. La **capa de red** encapsula los datos de las capas superiores en tramas, delimitando dónde empieza y termina cada trama.

**Controla el acceso al medio físico** mediante protocolos de acceso múltiple (MAC), esenciales en medios compartidos. Asegura que las tramas lleguen al receptor mediante confirmaciones y retransmisiones si es necesario. **Regula la velocidad de envío** para evitar saturar al receptor. Utiliza técnicas avanzadas para **identificar errores** en los datos causados por interferencias electromagnéticas o ruido en la señal. **Repara errores** detectados mediante mecanismos integrados en hardware o software. **Especifica el modo de Transmisión**:

- Half-Duplex**: Transmisión en un solo sentido a




Figure 2: archivos/imagenes/Pasted image 20241125103825.png





Figure 3: archivos/imagenes/Pasted image 20241125103656.png

la vez. - **Full-Duplex:** Transmisión simultánea en ambos sentidos.



## 5.2 Modelo IEEE 802

El **modelo IEEE 802** define estándares para **redes de área local (LANs)** y **redes de área metropolitana (MANs)**. Este modelo organiza la **capa de enlace** en dos





Figure 4: archivos/imagenes/Pasted image 20241125104106.png

subcapas principales para manejar la comunicación y garantizar la interoperabilidad entre dispositivos de diferentes fabricantes.



## 5.2.1 LLC (Control de Enlace Lógico) La **capa LLC** actúa como una interfaz entre las capas superiores (como la capa de red) y la subcapa MAC. Se encarga del **control de errores y de flujo**.

**Sin conexión ni confirmaciones:** - No verifica que los datos lleguen correctamente.  
 - No hay control de flujo ni control de errores. - Las capas superiores son responsables de gestionar problemas como retransmisiones. **Sin conexión con confirmaciones:**  
 - Confirma la recepción de las tramas individuales. - No establece una conexión previa (es decir, no asegura que haya una sesión de comunicación predefinida). **Con conexión y confirmaciones:** - Establece una conexión lógica antes de la transmisión. - Asegura el control de flujo y la detección/corrección de errores.

### 5.2.2 MAC (Control de Acceso al Medio)

La **capa MAC** es responsable de **ensamblar** los datos en *tramas* (frames) y **gestionar el acceso al medio físico compartido**. Especifica cómo los dispositivos en una red **comparten el medio de transmisión** y garantiza que las tramas lleguen al destino correcto.

**Maneja la transmisión en medios compartidos**, controlando quién puede enviar en cada momento (evita colisiones). **Detecta y corrige errores** en las tramas cuando sea posible. **Desensambla** las tramas en el receptor, verificando las direcciones y detectando errores.




Figure 5: archivos/imagenes/Pasted image 20241125104909.png

### 5.2.3 Relación Entre LLC y MAC

La subcapa **LLC** es **independiente de la tecnología del medio físico**. Esto significa que los **mismos mecanismos de control de flujo y errores pueden usarse sobre cualquier tecnología subyacente**. La subcapa **MAC**, en cambio, está **directamente relacionada con el medio de transmisión** y varía según el tipo de red:  
- Ethernet tiene sus propias reglas para el acceso al medio, diferentes de las usadas en Token Ring o Wi-Fi. **Un LLC puede trabajar con múltiples MACs**, lo que hace al modelo IEEE 802 modular y flexible.

## 5.3 Direcciones MAC Ethernet

La arquitectura de redes combina diferentes tipos de direcciones para identificar dispositivos y facilitar la comunicación. En este contexto, las **direcciones MAC** y las **direcciones IP** desempeñan roles complementarios. La **dirección MAC (Media Access Control)** es un **identificador único asignado a cada adaptador de red o interfaz de red**. Es una dirección física, grabada generalmente en la memoria ROM del adaptador Ethernet durante su fabricación.

Tiene una longitud de **6 bytes** expresados en hexadecimal. Ejemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E. Para garantizar que las direcciones no se repitan: - Los primeros 3 bytes (24 bits) representan un **OUI (Organizationally Unique Identifier)**, asignado al fabricante por la IEEE. - Los últimos 3 bytes (24 bits) son asignados por el fabricante para identificar de forma única cada dispositivo.

Se puede pensar que la **IP** indica la dirección física de un dispositivo (*la cual puede cambiar*) y la **MAC** es como su DNI (*no cambia*). **Direcciones especiales:** - **Unicast:** Se usa para identificar un único dispositivo en la red. Una trama con una dirección





Figure 6: archivos/imagenes/Pasted image 20241125105005.png

unicast de destino es **procesada solo por el dispositivo cuyo adaptador tiene esa dirección MAC**.

- **Broadcast:** Direcciones con **todos los bits en 1** (FF:FF:FF:FF:FF:FF). Se utilizan para enviar tramas a **todos los dispositivos** de una red local.
- **Multicast:** Direcciones en las que el **bit menos significativo del primer byte** es 1. Permite enviar tramas a un **grupo específico de dispositivos** en la red.
- **Modo promiscuo:** En este modo, un adaptador puede aceptar **todas las tramas**, independientemente de su dirección de destino. Útil para herramientas de diagnóstico y análisis de redes, como los analizadores de paquetes (sniffers). Puede activarse manualmente con comandos como ifconfig eth0 promisc.




> [!Importante] > Podemos ver que la IP no cambia a lo largo del recorrido, pero la MAC address sí.

### 5.3.1 Protocolo ARP (Address Resolution Protocol)

El protocolo **ARP** es esencial para traducir las direcciones IP, que son lógicas y funcionan en la capa de red, a direcciones MAC, necesarias en la capa de enlace para la transmisión física de datos.

Cuando un dispositivo necesita enviar datos a una dirección IP, primero consulta la **tabla de caché ARP** para verificar si ya tiene la dirección MAC correspondiente. Si la entrada existe, se utiliza directamente. **Si la dirección IP no está en la tabla**, se envía una **solicitud ARP** a través de la red local usando una **trama de broadcast**. Ejemplo: “¿Quién tiene la dirección IP 192.168.1.10?”. **Después viene la respuesta ARP donde el dispositivo con la dirección IP indicada responde con su dirección MAC en una trama\*\***. Ejemplo: “192.168.1.10 está en la dirección

MAC 00:1A:2B:3C:4D:5E. **Finalmente actualiza la tabla**, la dirección MAC recibida se almacena en la **tabla de caché ARP** para uso futuro. Las entradas en la caché tienen una **duración limitada** (por defecto, 15 minutos).



# 5.4 Ethernet Ethernet es un estándar ampliamente utilizado para redes LAN (Local Area Network). Su simplicidad y versatilidad lo han convertido en el tipo de red más común. Se caracteriza por ser una red **de difusión** y proporcionar un servicio **no fiable**, lo que significa que no garantiza la entrega de datos, dejando el control de errores a capas superiores (como TCP). ## 5.4.1 Formato de la trama Ethernet




Figure 7: archivos/imagenes/Pasted image 20241125111045.png

**Cabecera** tiene **7 bytes** con el patrón 10101010 repetido. Permite sincronizar al receptor con el emisor. Además tiene el **SFD (Start of Frame Delimiter) 1 byte** con el

patrón 10101011. Indica el inicio de la trama.

**Longitud del campo de datos** (2 bytes) (*En Ethernet DIX, campo de Tipo, indica el protocolo de red usado (IP o ARP)*) **Relleno**: para que la trama tenga un **tamaño mínimo**. Tamaño mínimo (sin cabecera ni SFD): **64 bytes** = 512 bits Tamaño máximo: **1518 bytes** = 12144 bits. **FCS** (Frame Check Sequence): código CRC de 4 bytes

### 5.4.2 Difusión y control de acceso: CSMA/CD

Ethernet utiliza el protocolo **CSMA/CD** (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*), un método para gestionar el acceso al medio compartido.

Todos los adaptadores conectados a la red están **constantemente escuchando el medio**. Antes de transmitir, el adaptador **verifica si el medio está ocupado**. Si el medio está **libre**, comienza a transmitir y si el medio está **ocupado**, espera a que quede libre y **deja un intervalo de seguridad** antes de intentar transmitir.

Se pueden producir **colisiones en el medio**. Una **colisión** ocurre cuando dos nodos transmiten al mismo tiempo y sus señales se superponen en el medio. Ethernet, al ser una red de difusión, es susceptible a estas colisiones.

El nodo transmisor escucha el medio mientras transmite. **Si detecta una colisión** (señal alterada), **detiene la transmisión**. Existe un período en el que un nodo puede creer que el medio está libre mientras otra señal está en tránsito. Para evitar esto:

[!Nota] *Tiempo mnimo de la trama = Tiempo de transmisin de la trama*  
Así nos aseguramos de que tarde más en escribir la trama en el enlace que lo que tarda en propagarse la info 2 veces.

*Tiempo mnimo de la trama > 2 · Tiempo de propagacin (tamprop)*

Cuando se detecta una **colisión** termina de transmitir la cabecera de la trama. Al detectar una colisión, el nodo transmite una secuencia de **32 bits** conocida como **secuencia de interferencia** (*jamming sequence*), para garantizar que todos los nodos detecten la colisión. Detiene la transmisión y usa el algoritmo de **espera exponencial binaria**:

Divide el tiempo en ranuras de longitud proporcional a  $T = 2 \cdot t_{\text{propMáx}}$  **Primera colisión**: - El nodo espera un tiempo aleatorio de 0 o  $T$  antes de reintentar. **Colisiones subsecuentes**: - El tiempo de espera aumenta exponencialmente: - Segunda colisión:  $0, T, 2T, 3T$ . - Hasta 10 colisiones: 0 hasta  $1023T$ . >[!Nota] >El intervalo es  $[0, (2^n - 1) * T]$

**Límite de reintentos**: - Tras **16 colisiones consecutivas**, el nodo desiste e informa del fallo. Y las capas superiores se encargan de recuperar el fallo.

### 5.4.3 Ventajas y desventajas de Ethernet

Ventajas	Desventajas
Es <b>sencillo y económico</b> de implementar.	No garantiza la entrega de datos (no fiable).
Ofrece <b>alta velocidad</b> y escalabilidad.	Sensible a colisiones en entornos congestionados.
Es compatible con múltiples medios físicos.	El rendimiento decrece con un gran número de nodos.

Ethernet ha evolucionado desde sus primeras versiones para soportar redes más rápidas, confiables y eficientes, adaptándose a entornos modernos gracias a tecnologías como Ethernet full-duplex y switches que eliminan las colisiones.

## 5.5 Tecnologías Ethernet

### 5.5.1 Repetidores

Los repetidores son dispositivos de la **capa física** del modelo OSI que trabajan exclusivamente a nivel de **bits individuales**. Su función principal es **extender la distancia de transmisión copiando y regenerando los bits** que reciben por una interfaz y enviándolos al resto de interfaces conectadas. Se usan en transmisiones largas.




Figure 8: archivos/imagenes/Pasted image 20241125113116.png

### 5.6.2 Topología Bus (Obsoleta)

Esta fue una de las primeras configuraciones utilizadas en redes Ethernet.

Consiste en un **bus único** de cable coaxial al que se conectan los adaptadores mediante conectores **T**. En cada extremo del bus, hay **terminadores** para evitar reflexiones de señal. Los adaptadores transmiten y reciben señales eléctricas a través del cable.

Soporta un número limitado de adaptadores por segmento. No permite más de **4 repetidores** entre extremos. La **distancia máxima** está definida por la especificación del estándar utilizado.

**Nomenclatura:** El formato de las denominaciones sigue este patrón: **Mbps, tipo de transmisión, centenas de metros:** 10Base2: - Velocidad de 10 Mbps. - Banda base (sin modulación). - Segmentos de hasta 200 metros.




Figure 9: archivos/imagenes/Pasted image 20241125113137.png

### 5.6.3 Topología Estrella

Es la **configuración predominante en redes Ethernet modernas**. Cada nodo está conectado mediante un **par trenzado** o **fibra óptica** a un dispositivo central (*hub* o *conmutador* | *switch*). La comunicación entre nodos siempre pasa a través de este dispositivo central.

Cada nodo usa **par trenzado** (*limitado a 100m*) o **fibra óptica**. Para velocidades superiores a **1000 Mbps**, requiere **4 pares trenzados**.

Nomenclatura: **T**: Par trenzado. **F, S, L, E**: Fibra óptica.

### 5.6.4 Hubs (Concentradores)

Un **hub** es un dispositivo simple que también opera en la **capa física** del modelo OSI. **Regenera y retransmite los bits** que recibe por una interfaz a **todas las demás interfaces**. No distingue entre las tramas que transmite, lo que puede generar **colisiones** si dos adaptadores transmiten simultáneamente. Han quedado obsoletos y han sido reemplazados por dispositivos más avanzados como **switches**.

### 5.6.5 Bridges (Puentes) y Switches (Conmutadores)

Los bridges y switches operan en las capas **física y de enlace**. Su objetivo principal es **procesar tramas Ethernet, filtrar tráfico y evitar colisiones**.

Los **bridges** tienen pocas interfaces (generalmente 2 o 4). Ya no se utilizan en redes modernas. Los **Switches** soportan **decenas de interfaces**. Reemplazaron a los bridges debido a su mayor capacidad.

Inspeccionan campos como la **dirección destino** para decidir el reenvío. Detectan y descartan tramas con **errores**. Gestionan el tráfico en interfaces ocupadas almacenando tramas temporalmente.

Construyen una **tabla de reenvío** dinámica. La tabla almacena la **dirección MAC**, la **interfaz asociada** y el **tiempo de última actualización**. Inicialmente, la tabla está vacía, y el dispositivo recurre a **difusión**.

Si la dirección de destino está en la tabla, **la trama se reenvía únicamente por la interfaz correspondiente, evitando colisiones y mejorando la eficiencia**. Si la interfaz origen coincide con la de destino, se filtra la trama (se elimina). Si no está en la tabla el switch utiliza **difusión** para localizar al adaptador.



Figure 10: archivos/imagenes/Pasted image 20241125113156.png




Figure 11: archivos/imagenes/Pasted image 20241125113215.png




Figure 12: archivos/imagenes/Pasted image 20241125113235.png




Figure 13: archivos/imagenes/Pasted image 20241125113359.png

#### Construcción gradual de la tabla

Dirección	Puerto
a. Original	
71:2B:13:45:61:41	1
b. Después de que A envía una trama a D	
71:2B:13:45:61:41	1
64:2B:13:45:61:13	4
c. Después de que D envía una trama a B	
71:2B:13:45:61:41	1
64:2B:13:45:61:13	4
71:2B:13:45:61:42	2
d. Después de que B envía una trama a A	
71:2B:13:45:61:41	1
64:2B:13:45:61:13	4
71:2B:13:45:61:42	2
64:2B:13:45:61:12	3
e. Después de que C envía una trama a D	
71:2B:13:45:61:41	1
64:2B:13:45:61:13	4
71:2B:13:45:61:42	2
64:2B:13:45:61:12	3




Figure 14: archivos/imagenes/Pasted image 20241125113314.png

## 5.7 VLANs (Redes de Área Local Virtuales)

Anteriormente las redes institucionales, cada **switch** formaba una red **LAN propia**, pero esto tenía varios inconvenientes: - Si un usuario se cambia físicamente de departamento, no podía seguir conectado al anterior. Solo hay un dominio de broadcast único (*para tramas de mensajes ARP o DHCP*). - Solo hay un dominio de broadcast único (*para tramas de mensajes ARP o DHCP*). - Uso inefficiente de los switches (*cada uno solo tenía unos pocos puertos*).

Por lo que si en una empresa la red va **aumentando** vamos a tener que comprar más y más **switches** y es prácticamente imposible aprovechar todos los **puertos** de esta forma, por lo que además de **añadir complejidad innecesaria a la red** se añade un **costo económico inasumible** (*tener en cuenta que cada switch se va a conectar a un router y pasar ese cable de ethernet de un piso a otro del edificio es caro*).

Estos problemas se abordan con **switches** compatibles con VLANs, que soporten el estándar IEEE 802.1Q (*añade unos campos a la cabecera*). **Estos switches permiten definir múltiples LANs virtuales sobre una única red fija**. Los host de una VLAN se comunican entre sí como si solo ellos (y *ningún otro host*) estuvieran conectados al switch.




Figure 15: archivos/imagenes/Pasted image 20241231130321.png

En una **VLAN basada en puertos**, el administrador de la red **divide los puertos (interfaces) del switch en grupos**. **Cada grupo constituye una VLAN**. Se mantienen una tabla de puertos - VLAN. Solo se entregan tramas **entre puertos de la misma VLAN**.

Si se produce el caso anterior de que un usuario cambia físicamente e departamento, solo hay que actualizar la tabla de puertos para que ahora otro puerto pase a formar

parte del VLAN de ese departamento.

Conseguimos: - **Aislamiento del tráfico**: solo se entregan tramas entre puertos de la misma VLAN. - **Pertenencia dinámica**: asignación dinámica de puertos a VLANs (*se establece en que VLAN se sitúa automáticamente*). Por ejemplo, un empleado que se conecta al puerto de red en el área de finanzas podría ser asignado automáticamente a la VLAN de finanzas, mientras que un invitado conectado a la red Wi-Fi se podría asignar a una VLAN aislada para invitados. - **Reenvío entre VLANs mediante encaminamiento**: en la práctica se combinan routers y switches.

## 5.8 Conmutación de etiquetas multiprotocolo (MPLS)

La conmutación de etiquetas multiprotocolo es un mecanismo de transporte de datos. Opera entre la **capa de enlace de datos** y la **capa de red** del modelo OSI. **Fue diseñado para unificar el servicio de transporte de datos** para las redes basadas en **circuitos virtuales** y en **redes de datagramas**. Puede ser utilizado para transportar diferentes tipos de tráfico.

[!Recodatorio] Las redes de circuitos virtuales son un modelo de transmisión de datos, en las cuales se establece un camino lógico entre el emisor y el receptor antes de que los datos se transfieran.

**MPLS** busca un enfoque diferente intentando juntar la **red de circuitos virtuales** cuando sea posible (*etiquetando selectivamente los datagramas y permitiendo a los routers el reenvío de estos datagramas en base a etiquetas de longitud fija*), pero también utilizando los datagramas (*direcciónamiento y encaminamiento IP*)

Así se logró mezclar de forma efectiva las técnicas de **circuitos virtuales de una red de datagramas enrutados**.




Figure 16: archivos/imagenes/Pasted image 20241125114410.png

**Exp**: bits experimentales, relacionados con la QoS. **S**: stack, vale 1 si es la última etiqueta de la jerarquía.

Una trama ampliada MPLS solo se puede intercambiar entre routers **compatibles con MPLS**.

### 5.8.1 Routers de conmutación de etiquetas

Los routers compatibles con MPLS cuando reciben una trama: - Analiza la etiqueta MPLS en vez de revisar toda la dirección IP - Consultan una tabla de conmutación de etiquetas para decidir como reenviar el paquete. - No tocan para nada la cabecera IP.




Figure 17: archivos/imagenes/Pasted image 20241125114437.png

### 5.8.2 Cálculo de rutas entre routers compatibles con MPLS

Para calcular este tipo de rutas se utiliza una extensión de algoritmos como OSPF(open shortest path first). Cada fabricante utiliza el algoritmo que quiera.

### 5.8.3 Cálculo de rutas entre routers compatibles con MPLS

- Ingeniería de tráfico:** El direccionamiento IP siempre nos intenta dar la ruta más corta, en cambio **MPLS proporciona la capacidad de reenviar paquetes a través de rutas** que no serían posibles utilizando los protocolos de enrutamiento IP estándar. **Se puede anular en enrutamiento IP normal y forzar a que aparte del tráfico dirigido hacia un cierto destino tome una determinada ruta**, mientras que el resto del tráfico dirigido siga **rutas distintas**.
- Establecer VPNs**

- Aislar tanto los recursos como el direccionamiento empleados por la **VPN** del cliente con respecto a los de otros usuarios que también tenga que atravesar la red del ISP.

## 5.9 WLAN

WLAN significa **red de área local inalámbrica** y se basa en el estándar IEEE 802.11, que define cómo se comunican los dispositivos inalámbricos (como routers, móviles, laptops, etc.) usando Wi-Fi.

El estándar 802.11 tiene varias versiones (b, a, g, n, etc.), y cada una mejora aspectos como la velocidad, el alcance, y la resistencia a interferencias. ## 5.9.1 Redes Ad-hoc  
Se crean directamente entre dispositivos sin necesidad de un punto de acceso (Access Point, AP). Son redes **temporales** y de **igual a igual** (peer-to-peer). Solo funcionan mientras los dispositivos están **dentro del radio de alcance**.




Figure 18: archivos/imagenes/Pasted image 20241125115936.png

### 5.9.2 Redes distribuidas (Managed)

Utilizan puntos de acceso (**Access Points, AP**) conectados a una **LAN cableada**. AP conecta a los dispositivos inalámbricos dentro de su radio y los comunica con la LAN troncal. Se usan en redes Wi-Fi gestionadas, como en **oficinas o en casa** con routers Wi-Fi.




Figure 19: archivos/imagenes/Pasted image 20241125120007.png

### 5.9.3 Protocolo de Acceso al Medio (MACA)

MACA (**M**ultiple **A**ccess with **C**ollision **A**voidance) o **CSMA/CA** es el protocolo que evita colisiones en redes inalámbricas (donde no se pueden detectar colisiones como en Ethernet). Así funciona:

Un dispositivo que quiere transmitir verifica si el canal está libre. Si el canal está libre, espera un intervalo llamado **DIFS** (Distributed Inter Frame Space) para asegurarse de que sigue libre. Si aún está libre, comienza a transmitir. Si el canal está ocupado, sigue esperando y usa un mecanismo de **backoff exponencial** donde el dispositivo espera un tiempo aleatorio creciente antes de intentarlo de nuevo.

No puede detectar colisiones directamente, así que confía en los **ACKs**, después de transmitir, el emisor espera un **ACK** (acuse de recibo) del receptor. Si no recibe el ACK, supone que hubo un problema y **MACA / CSMA/CA (Protocolo de acceso al medio)**.

## Protocolo de acceso al medio

- Uso de tramas de control para asegurar la transmisión
  - Se envía primero una trama de petición de envío (RTS)
  - El destino responde con una trama de reserva del canal (CTS)
  - Los demás hosts deben esperar a que la transmisión se complete




Figure 20: archivos/imagenes/Pasted image 20241231143106.png




Figure 21: archivos/imagenes/Pasted image 20241125120115.png

#### 5.9.4 Ejemplo Práctico

Supón que tienes un router Wi-Fi en casa y dispositivos como una ordenador y un móvil:

1. **El móvil quiere enviar datos:** - Verifica si el canal está libre. Si lo está, envía los datos tras el intervalo DIFS. - Si el canal está ocupado, espera y reintenta según el algoritmo de backoff.

2. **El router confirma la recepción:**

- Responde con un **ACK** si recibió los datos correctamente.
- Si el móvil no recibe el ACK, reintenta.

3. **Otros dispositivos respetan las tramas RTS/CTS:**

- Si el móvil y el router están transmitiendo, los demás dispositivos en la red esperan hasta que acaben.

## 5.10 Redes ATM

Es un tipo de red con el que **trabajan las compañías telefónicas**. Fue diseñada para operar a **alta velocidad**. Pueden transmitir **datos, voz y video**. Los **conmutadores** pueden operar a velocidades de **terabit por segundo**. El modelo ATM cubre las **tres capas inferiores**: - Capa física - Capa de enlace - Capa de red

Se integra en la **arquitectura TCP/IP**. Se usaba en **redes telefónicas y en las troncales de Internet**.

### 5.10.1 Tipos de servicio en ATM

**CBR (Constant Bit Rate)**: Se reserva y garantiza una cierta **tasa de transmisión**. Los **retardos y las pérdidas** están bajo ciertos límites garantizados. Adecuado para transmitir **audio y vídeo**.

**ABR (Available Bit Rate)**: La **tasa de transmisión varía** según los recursos disponibles, pero se garantiza un mínimo. NO se garantiza un mínimo en las **pérdidas o el retardo**.

**UBR (Unspecified Bit Rate)**: Solo se transmiten paquetes cuando el resto de los servicios dejan recursos libres.

**VBR (Variable Bit Rate)**: Se usa para aplicaciones en tiempo real (*VBR-rt*) o no en tiempo real (*VBR-nrt*).

### 5.10.2 Características de las redes ATM

Paquetes **muy pequeños y sencillos** (*celdas*) para garantizar su **conmutación a altas velocidades**. Tamaño de celda de **53 bytes** (5 de cabecera y 48 de datos).

Red de **circuitos virtuales** orientada a conexión. Antes de la transmisión, hay **una solicitud de conexión**. Se planifica la **ruta**. Las celdas llevan el **número de canal virtual**. El **conmutador ATM** consulta la tabla de canales virtuales y selecciona la línea de salida. Todas las celdas siguen **el mismo camino** y llegan **en orden**. Al finalizar hay una fase de **desconexión** donde se elimina los canales virtuales.

No hay ACKs ni **retransmisiones**, pero las celdas tienen **control de errores de la cabecera** ## 5.10.3 Capas de ATM

**ATM** puede funcionar sobre **cualquier capa física**. La **capa de adaptación a ATM** (AAL) permite que otros protocolos usen la red ATM. Diferentes AAL dependiendo del tipo de servicio: - **TCP/IP**: Los datagramas se fragmentan para que quepan en las celdas y se reensamblan a la salida. - **Audio y vídeo**: se agrupan los datos hasta llenar una celda. ## 5.10.4 Identificación de circuitos virtuales\*\*

En ATM hay dos niveles de conexión: - **VCC**(Virtual Channel Connection): Canal virtual. - **VPC**(Virtual Patch Connection): Camino virtual. - Conjunto de **VCCs** con los mismos extremos. - Facilitan la gestión de los **VCCs**.

El identificador de circuito virtual permite distinguir entre caminos virtuales, y dentro de cada camino virtual entre canales. ## 5.10.5 Estructura de las celdas ATM

Dos formatos: - **Interfaz usuario-red - Interfaz red-red**

**Control de Flujo Genérico (GFC)**: solo en las interfaz usuario-red para la QoS. **Identificador de canal virtual**: VPI y VCI **Tipo de carga útil**: si la celda es de **datos** o de **control Bit de prioridad**: de la celda (*CLP*) **Byte de control de error** de la cabecera. ## 5.10.6 Ejemplo práctico de ATM

Imagina que un proveedor de servicios de Internet (ISP) usa ATM para transmitir tráfico de red:

1. Un cliente envía datos desde su casa.

aplicacion  
transporte  
red  
enlace  
y fisica




Figure 22: archivos/imagenes/Pasted image 20241125120225.png




Figure 23: archivos/imagenes/Pasted image 20241125120441.png




Figure 24: archivos/imagenes/Pasted image 20241125120455.png

2. El ISP utiliza ATM para dividir esos datos en celdas pequeñas (53 bytes) y las envía a través de su red troncal.
3. Las celdas siguen un circuito virtual preestablecido, identificado por VPI y VCI.
4. Cuando llegan al destino, las celdas se reensamblan para reconstruir los datos originales.