


Виды модулей

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Виды модулей	4
Базовые модули	
Клиентские модули	
Создать стандартный модуль	7
1. Создать визуальный модуль	7
2. Проверить визуальный модуль	8
Создать утилитный модуль	g
1. Создать утилитный модуль	10
2. Создать визуальный модуль	11
3. Проверить визуальный модуль	12

Виды модулей



Базовые модули

В Creatio реализованы базовые модули:

- ext-base реализует функциональность фреймворка ExtJs.
- terrasoft пространства имен и объектов Terrasoft реализует доступ к системным операциям, переменным ядра и т. д.
- sandbox реализует механизм обмена сообщениями между модулями.

```
Доступ к модулям ext-base, terrasoft и sandbox

// Определение модуля и получение ссылок на модули-зависимости.

define("ExampleModule", ["ext-base", "terrasoft", "sandbox"],

// Ext — ссылка на объект, дающий доступ к возможностям фреймворка ExtJs.

// Terrasoft — ссылка на объект, дающий доступ к системным переменным, переменным ядра и т.д.

// sandbox — используется для обмена сообщениями между модулями.

function (Ext, Terrasoft, sandbox) {
});
```


Базовые модули используются в большинстве клиентских модулей. Указывать базовые модули в зависимостях ["ext-base", "terrasoft", "sandbox"] не обязательно. После создания объекта класса модуля объекты Ext, Terrasoft и sandbox будут доступны как свойства объекта this.Ext, this.Terrasoft, this.sandrenderbox.

Клиентские модули

Виды клиентских модулей

- Невизуальный модуль (схема модуля).
- Визуальный модуль (схема модели представления).
- Модуль расширения и замещающий клиентский модуль (схема замещающей модели представления).

Иерархия клиентских модулей представлена на рисунке ниже.



Разработка клиентских модулей описана в статье Разработка конфигурационных элементов.

Невизуальный модуль

Назначение невизуального модуля — реализация функциональности системы, которая, как правило, не сопряжена с привязкой данных и отображением их в интерфейсе. Примерами невизуальных модулей в системе являются модули бизнес-правил (

ВиsinessRuleModule) и утилитные модули, которые реализуют служебные функции.

Разработка невизуального модуля описана в статье Схема модуля.

Визуальный модуль

К визуальным относятся модули, которые реализуют в системе модели представления (ViewModel) согласно шаблону MVVM.

Назначение визуального модуля — инкапсуляция данных, которые отображаются в элементах управления графического интерфейса, и методов работы с данными. Примерами визуальных модулей в системе являются модули разделов, деталей, страниц.

Разработка визуального модуля описана в статье Схема модели представления.

Модуль расширения и замещающий клиентский модуль

Назначение модулей расширения и замещающих клиентских модулей — расширение функциональности базовых модулей.

Разработка модуля расширения и замещающего клиентского модуля описана в статье <u>Схема</u> замещающей модели представления.

Особенности клиентских модулей

Методы клиентских модулей

- init() метод реализует логику, выполняемую при загрузке модуля. При загрузке модуля клиентское ядро автоматически вызывает этот метод первым. Как правило, в методе init() выполняется подписка на события других модулей и инициализация значений.
- render(renderTo) метод реализует логику визуализации модуля. При загрузке модуля и наличии метода клиентское ядро автоматически его вызывает. Для корректного отображения данных перед их визуализацией должен отработать механизм связывания представления (view) и модели представления (viewModel). Поэтому, как правило, в методе render() выполняется запуск механизма вызов у объекта представления метода bind(). Если модуль загружается в контейнер, то в качестве аргумента метода render() будет передана ссылка на этот контейнер. Метод render() в обязательном порядке должен реализовываться визуальными модулями.

Вызов одного модуля из другого. Утилитные модули

Несмотря на то что модуль является изолированной программной единицей, он может использовать функциональность других модулей. Для этого достаточно в качестве зависимости импортировать тот модуль, функциональность которого предполагается использовать. Доступ к экземпляру модулязависимости осуществляется через аргумент фабричной функции.

Так, в процессе разработки вспомогательные и служебные методы общего назначения можно группировать в отдельные **утилитные модули** и затем импортировать их в те модули, в которых необходима эта функциональность.

Работа с ресурсами

Ресурсы — дополнительные свойства схемы. Ресурсы добавляются в клиентскую схему на панели свойств дизайнера (кнопка __). Чаще всего используемые ресурсы — локализуемые строки (свойство [*Локализуемые строки*] ([*Localizable strings*])) и изображения (свойство [*Изображения*] ([*Images*])). Ресурсы содержатся в специальном модуле с именем [ИмяКлиентскогоМодуля]Resources , который автоматически генерирует ядро приложения для каждого клиентского модуля.

Чтобы получить доступ к модулю ресурсов из клиентского модуля, необходимо в качестве зависимости импортировать модуль ресурсов в клиентский модуль. В коде модуля необходимо использовать локализуемые ресурсы, а не строковые литералы или константы.

Использование модулей расширения

Модули расширения базовой функциональности не поддерживают наследование в традиционном его представлении.

Особенности создания расширяющего модуля:

- 1. Скопировать программный код расширяемого модуля.
- 2. Внести изменения в функциональность.

В замещающем модуле нельзя использовать ресурсы замещаемого модуля — все ресурсы должны

заново создаваться в замещающей схеме.


Создать стандартный модуль




Пример. Создать стандартный модуль, который содержит методы init() и render(). Каждый метод должен отображать информационное сообщение. При загрузке модуля на клиент ядро сначала вызовет метод init(), а затем — метод render(), о чем должны оповестить соответствующие информационные сообщения.

1. Создать визуальный модуль

- 1. <u>Перейдите в раздел [Конфигурация]</u> ([Configuration]) и выберите пользовательский <u>пакет</u>, в который будет добавлена схема.
- 2. На панели инструментов реестра раздела нажмите [Добавить] —> [Модуль] ([Add] —> [Module]).



- 3. В дизайнере схем заполните свойства схемы:
 - [Код] ([Code]) "UsrExampleStandardModule".
 - [Заголовок] ([Title]) "ExampleStandardModule".



Для применения заданных свойств нажмите [Применить] ([Apply]).

4. В дизайнере схем добавьте исходный код.

```
Исходный код модуля
// Объявление модуля с именем UsrExampleStandartModule. Модуль не имеет никаких зависимостей,
// поэтому в качестве второго параметра передается пустой массив.
define("UsrExampleStandardModule", [],
   // Функция-фабрика возвращает объект модуля с двумя методами.
   function () {
       return {
           // Метод будет вызван ядром самым первым, сразу после загрузки на клиент.
           init: function () {
                alert("Calling the init() method of the UsrExampleStandardModule module");
           },
           // Метод будет вызван ядром при загрузке модуля в контейнер. Ссылка на контейнер
           // в качестве параметра renderTo. В информационном сообщении будет выведен id эле
           // в котором должны отображаться визуальные данные модуля. По умолчанию - centerP
            render: function (renderTo) {
                alert("Calling the render() method of the UsrExampleStandardModule module. Th
            }
       };
   });
```

5. На панели инструментов дизайнера нажмите [Сохранить] ([Save]).

2. Проверить визуальный модуль

Базовая версия Creatio позволяет проверить визуальный модуль, выполнить его загрузку на клиент и

визуализацию. Для этого сформируйте адресную строку запроса.

Адресная строка запроса

[АдресПриложения]/[НомерКонфигурации]/0/NUI/ViewModule.aspx#[ИмяМодуля]

Пример адресной строки запроса


http://myserver.com/CreatioWebApp/0/NUI/ViewModule.aspx#UsrExampleStandardModule

На клиент будет возвращен модуль UsrExampleStandardModule.

Вызов метода init() модуля UsrExampleStandardModule



Вызов метода render() модуля UsrExampleStandardModule




Создать утилитный модуль




Пример. Создать стандартный модуль, который содержит методы init() и render(). Каждый метод должен отображать информационное сообщение. При загрузке модуля на клиент ядро сначала вызовет метод init(), а затем — метод render(), о чем должны оповестить соответствующие информационные сообщения. Метод отображения информационного окна

1. Создать утилитный модуль

- 1. <u>Перейдите в раздел [Конфигурация]</u> ([Configuration]) и выберите пользовательский <u>пакет</u>, в который будет добавлена схема.
- 2. На панели инструментов реестра раздела нажмите [Добавить] —> [Модуль] ([Add] —> [Module]).



- 3. В дизайнере схем заполните свойства схемы:
 - [Код] ([Code]) "UsrExampleUtilsModule".
 - [Заголовок]([Title]) "ExampleUtilsModule".




Для применения заданных свойств нажмите [Применить] ([Apply]).

4. В дизайнере схем добавьте исходный код.


5. На панели инструментов дизайнера нажмите [Сохранить] ([Save]).

2. Создать визуальный модуль

- 1. <u>Перейдите в раздел [Конфигурация]</u> ([Configuration]) и выберите пользовательский <u>пакет</u>, в который будет добавлена схема.
- 2. На панели инструментов реестра раздела нажмите [Добавить] —> [Модуль] ([Add] —> [Module]).



- 3. В дизайнере схем заполните свойства схемы:
 - [Код] ([Code]) "UsrExampleUtilsStandardModule".
 - [Заголовок]([Title]) "ExampleUtilsStandardModule".



Для применения заданных свойств нажмите [Применить] ([Apply]).

4. В дизайнере схем добавьте исходный код.

```
Исходный код модуля
// В модуль импортируется модуль-зависимость UsrExampleUtilsModule для доступа к утилитному м
// Аргумент функции-фабрики — ссылка на загруженный утилитный модуль.
define("UsrExampleUtilsStandardModule", ["UsrExampleUtilsModule"],
    function (UsrExampleUtilsModule) {
        return {
            // B функциях init() и render() вызывается утилитный метод для отображения информ
            // с сообщением, которое передается в качестве аргумента утилитному методу.
            init: function () {
                UsrExampleUtilsModule.showInformation("Calling the init() method of the UsrEx
            },
            render: function (renderTo) {
                UsrExampleUtilsModule.showInformation("Calling the render() method of the Usr
            }
        };
   });
```

5. На панели инструментов дизайнера нажмите [Сохранить] ([Save]).

3. Проверить визуальный модуль

Базовая версия Creatio позволяет проверить визуальный модуль, выполнить его загрузку на клиент и визуализацию. Для этого сформируйте адресную строку запроса.

Адресная строка запроса

[АдресПриложения]/[НомерКонфигурации]/0/NUI/ViewModule.aspx#[ИмяМодуля]

Пример адресной строки запроса

http://myserver.com/CreatioWebApp/0/NUI/ViewModule.aspx#UsrExampleUtilsStandardModule

На клиент будет возвращен модуль UsrExampleUtilsStandardModule.

Вызов метода init() модуля UsrExampleUtilsStandardModule

myserver.com says

Calling the init() method of the UsrExampleUtilsStandardModule module

OK

Вызов метода render() модуля UsrExampleUtilsStandardModule

myserver.com says

Calling the render() method of the UsrExampleUtilsStandardModule module. The module is uploaded to the container centerPanel

OK