# Práctica 1: Timer sleep

David Flores Peñaloza (dflorespenaloza@gmail.com)
José Nieves Morán (nieves@ciencias.unam.mx)
Angel Renato Zamudio Malagón (renatiux@gmail.com)

Fecha de entrega: Domingo 17 de febrero de 2019

## 1. Procesos

En un sistema de computo, el procesador (CPU) es considerado el recurso mas importante, por lo cual, una de las principales tareas del sistema operativo consiste en administrar el uso del procesador. Existen muchas formas de administrar uso del procesador, sin embargo la más utilizada para la mayoría de las arquitecturas se apoya del concepto de proceso. En términos simplistas un proceso es la unidad mínima de procesamiento que el sistema operativo puede gestionar. Silberschatz[1] define a un proceso como:

Informalmente, un proceso es un programa en ejecución. Un proceso es más que el código de un programa, el cual es conocido como la sección text. Un proceso también incluye la actividad actual, representada por el valor del program counter y los registros de procesador. Un proceso generalmente incluye la pila de ejecución (process stack), la cual contiene datos temporales.

# 1.1. Bloque de control de proceso (PCB)

El primer paso es definir de forma puntual cuáles son las características que debe tener un proceso. En términos generales podemos decir que un proceso consta de un código y un conjunto de datos. Los sistemas operativos utilizan una estructura llamada Bloque de Control de Proceso (process control block), que sirve para definir las características de un proceso. En el caso de Pintos el Bloque de Control de Proceso (PCB) se encuentra definido en el archivo src/threads/thread.h de la siguiente forma:

```
1
  struct thread
2
3
                                       /* Identificador del thread */
 4
       enum thread_status status;
                                       /* Estado del thread. */
5
       char name[16];
                                       /* Nombre */
6
       uint8_t *stack;
                                       /* Stack pointer. */
7
       int priority;
                                       /* Prioridad. */
8
       struct list_elem allelem;
                                       /* Nodo para all_list */
9
10
                                       /* Nodo para ready_list */
       struct list_elem elem;
11
12 #ifdef USERPROG
13
       uint32_t *pagedir;
                                       /* Tabla de paginacion. */
14 #endif
15
16
       unsigned magic;
                                       /* Para detectar stack overflow. */
17 };
```


Podemos observar que en Pintos el PCB se llama *thread*, haciendo referencia a un hilo de ejecución y no a un proceso. Hay diferencias claras entre un proceso y un hilo, a partir de este punto nos referiremos a hilos de ejecución en lugar de procesos y al llegar a procesos de usuario veremos las diferencias entre ambos conceptos.

Otra observación que podemos hacer es que en el PCB de Pintos no hay una referencia directa al

código que el hilo debe ejecutar. Lo anterior se debe a que los hilos en Pintos comparten el mismo código y que un hilo, cuando termina de ejecutarse, siempre se bloquea en el mismo punto del código.

La otra parte importante que se mencionó en la definición de proceso es el conjunto de los datos. En este caso el PCB de Pintos hace referencia explicita de los datos locales y lo hace mediante el apuntador stack, que hace referencia a la pila de ejecución. La pila de ejecución de un proceso o hilo sirve para almacenar variables locales y los saltos que realizan entre las funciones invocadas. En cuanto a las variables globales, no hay una referencia explicita en el PCB pues dichas variables se colocan en la memoria en tiempo de carga, ya que sus referencias son estáticas y se definen por el enlazador (linker).

El siguiente paso consiste en definir en que lugar de la memoria se va a almacenar un hilo y cuanto espacio debe ocupar. En el caso particular de Pintos, cada thread se aloja en un segmento de memoria de 4KB en el cual se almacena el PCB y la pila de ejecución. El siguiente diagrama muestra a grandes rasgos la estructura del segmento.



El bloque de control de proceso (struct thread) se coloca al inicio del bloque, el resto del espacio es utilizado para almacenar la pila de ejecución del hilo. El PCB se coloca en forma inversa a como se definió, de tal forma que el campo tid se almacena en el fondo del bloque (la posición cero) y el campo magic se almacena en el límite del área correspondiente a la pila de ejecución. Por lo anterior, el campo magic sirve para detectar cuando la pila de ejecución se desborda, la idea es que se inicialice el campo magic con un valor constante, si dicho valor cambia significa que la pila de ejecución se desbordó.

#### 1.2. El primer hilo

Como se mencionó anteriormente, el concepto de hilo o proceso tiene el objetivo de enmascarar la arquitectura específica de hardware en una estructura más manejable para el propio sistema operativo. Cuando el equipo de computo se enciende, no existe ningún proceso o hilo, si consideramos que incluso el sistema operativo consta de uno o varios hilos, entonces es necesario que el mismo sistema sea el encargado de crear el primer hilo del sistema.

El proceso de crear un primer hilo a partir del hardware nativo implica un amplio conocimiento de

la arquitectura específica, muy particularmente del conjunto de instrucciones del procesador. La tarea implica crear una primer estructura de hilo, pero además, dejar el sistema en condiciones para que ese hilo se comience a ejecutar. Usualmente a este proceso se le conoce como boot process, en Pintos comienza en el archivo src/threads/loader.S. El objetivo del archivo es cargar en memoria principal el código del Kernel y transferir el control, a continuación se muestra la parte que transfiere el control al código del Kernel:

```
1
     sub
         %ax, %ax
2
     mov
         %ax, %ds
3
         %ax, %ss
         $0xf000,
4
                   %esp
5
6
     mov $0x2000, %ax
7
        %ax, %es
8
         %es:0x18, %dx
9
        %dx, start
10
     movw $0x2000, start + 2
11
    ljmp *start
```

Primero se inicializan los registros DS y SS en cero (líneas 1 a 3). Luego, el registro ESP (stack pointer) en la líneas 4, de esta forma se define que la pila de ejecución inicia en la dirección 0xf000. Después saltamos a la dirección 0x2000, que es donde comienza el código del Kernel (líneas 6 a 11). El código que se invoca se encuentra definido en el archivo src/threads/start.S. El archivo contiene en su mayor parte una inicialización de la memoria virtual y al final salta a la función main, la cual está programada en lenguaje de alto nivel. A partir de aquí, la inicialización de Pintos se realiza en lenguaje C. La función main está definida en el archivo src/threads/init.c y se encarga de inicializar la mayor parte del Kernel. La parte que nos concierne en este momento se realiza mediante la función thread\_init, definida en el archivo src/threads/thread.c:

```
void
2
  thread_init (void)
3
4
    ASSERT (intr_get_level () == INTR_OFF);
5
6
    lock_init (&tid_lock);
7
    list_init (&ready_list);
8
    list_init (&all_list);
9
10
    initial_thread = running_thread ();
11
    init_thread (initial_thread, "main", PRI_DEFAULT);
12
    initial_thread->status = THREAD_RUNNING;
    initial_thread->tid = allocate_tid ();
13
14 }
```

La primer parte importante ocurre en la línea 10, mediante la función running\_thread obtenemos el apuntador al PCB del hilo inicial. Podemos observar que en realidad no existe aun una estructura PCB en la memoria principal, revisemos la función running\_thread:

```
1 struct thread *
2 running_thread (void)
3 {
4   uint32_t *esp;
5   asm ("mov %%esp, %0" : "=g" (esp));
7   return pg_round_down (esp);
8 }
```

Lo que ocurre es que se copia el valor de registro ESP en una variable local, recordemos que el registro ESP contiene el valor de apuntador de la pila de ejecución (*stack pointer*. También debemos recordar que el registro se inicializó en la dirección 0xf000, y que cada que se declara una variable local o se invoca una función, el valor se incrementa o decrementa. El punto clave ocurre en la línea 7, lo que hacemos es redondear el valor del registro ESP tomando como referencia el tamaño de una página (4KB). La razón de hacer esto es que estamos tomando un bloque de 4KB a partir del valor del registro ESP, y lo utilizaremos para almacenar el primer hilo.

### 1.3. Crear hilos de ejecución

El siguiente paso una vez que definimos concretamente un hilo de ejecución, es crear uno. Lo anterior implica apartar memoria suficiente para el bloque anteriormente descrito e inicializar la estructura. En Pintos, crear un hilo se hace por medio de la función thread\_create, que se encuentra en el archivo src/threads/thread.c y se muestra a continuación:

```
1 \; \mathtt{tid}_{\mathtt{t}}
2
  thread_create (const char *name, int priority, thread_func *function, void
       *aux)
3 {
4
     struct thread *t;
5
     struct kernel_thread_frame *kf;
6
     struct switch_entry_frame *ef;
7
     struct switch_threads_frame *sf;
8
     tid_t tid;
9
     enum intr_level old_level;
10
11
     ASSERT (function != NULL);
12
13
     t = palloc_get_page (PAL_ZERO);
     if (t == NULL)
14
15
       return TID_ERROR;
16
17
     init_thread (t, name, priority);
18
     tid = t->tid = allocate_tid ();
19
20
     old_level = intr_disable ();
21
22
     kf = alloc_frame (t, sizeof *kf);
23
     kf \rightarrow eip = NULL;
24
     kf->function = function;
25
     kf \rightarrow aux = aux;
26
27
     ef = alloc_frame (t, sizeof *ef);
28
     ef->eip = (void (*) (void)) kernel_thread;
29
30
     sf = alloc_frame (t, sizeof *sf);
31
     sf->eip = switch_entry;
32
     sf \rightarrow ebp = 0;
33
34
     intr_set_level (old_level);
35
36
     thread_unblock (t);
37
38
     return tid;
39 }
```

En la línea 13 apartamos la memoria para almacenar el bloque del hilo, la función *init\_thread* se encarga de inicializar los campos del bloque de control de proceso (línea 17). En la línea 18 obtenemos el identificador del proceso y en la línea 24 especificamos la función que el hilo debe ejecutar. El último paso es desbloquear el proceso (línea 36), mas adelante se explicará con detenimiento que significa desbloquear un proceso.

#### 1.4. El dispositivo timer

El dispositivo timer tiene la función de interrumpir al procesador en intervalos de tiempo regulares. El controlador del dispositivo se implementa en el archivo src/devices/timer.c. El controlador a parte de manejar las interrupciones realiza otras tareas, un caso particular es la función  $timer\_sleep$  la cual hace que el hilo que la invoca espere un número específico de ticks. Recordemos que un tick es el intervalo de tiempo que tarda el timer en interrumpir al procesador. A continuación se muestra la función:

```
1 void timer_sleep (int64_t ticks)
2 {
3    int64_t start = timer_ticks ();
4
5    ASSERT (intr_get_level () == INTR_ON);
6    while (timer_elapsed (start) < ticks)
7    thread_yield ();
8 }</pre>
```

Lo que hace la función es guardar registro del *tick* en el que se invocó (línea 3), después, entra en un ciclo para revisar si ha pasado el tiempo necesario. En cada ejecución de ciclo se invoca a la función *thread\_yield*, esta función agrega al hilo actual en la *ready\_list* y pone en ejecución a otro hilo. Eventualmente el hilo que cedió el procesador se volverá a ejecutar por la acción del calendarizador, en ese momento el hilo volverá a revisar si el tiempo que pasó es igual al que necesitaba esperar. Si esto sucedió, el ciclo se rompe y el hilo continua su ejecución, en caso contrario el hilo vuelve a invocar *thread\_yield*.

El procedimiento anterior es una forma muy sencilla de simular el bloqueo de un hilo durante un determinado tiempo. A las estrategias de este tipo se les conoce como espera ocupada (busy wait), pues lo que hacen es utilizar un ciclo para detener al hilo hasta que se cumpla una condición. Aunque esta estrategia es muy sencilla tiene varios inconvenientes:

- 1. Desde el punto de vista teórico el hilo nunca se bloquea.
- 2. El hilo desperdicia tiempo de procesador solamente en preguntar si la condición se cumple.
- 3. Si hay muchos hilos en la ready\_list la activación del hilo puede tardar mucho.

#### 1.5. Requerimientos

Para esta práctica debes cambiar la implementación de timer\_sleep para que no se utilice una espera ocupada. Es decir, es necesario bloquear realmente al thread en lugar de volver a formarlo.

#### 1.5.1. Pruebas

- 1. alarm-single
- 2. alarm-multiple
- 3. alarm-simultaneous
- 4. alarm-zero
- 5. alarm-negative

# 1.5.2. Preguntas

- 1. ¿Por qué en Pintos los procesos de kernel se llaman threads en lugar de procesos?
- 2. ¿Para qué sirve el stack de un proceso?
- 3. En Pintos cada thread utiliza un bloque de 4KB, en el cual se almacena su *PCB* y el *stack* del thread. ¿Dónde se almacenan las variables globales?
- 4. Si suponemos que solamente existe un thread en ejecución y dicho thread se bloquea (utilizando la función *thread\_block*). ¿De que forma se podrá despertar el thread si el único en ejecución?

#### 1.5.3. Consejos

Es necesario reemplazar el ciclo que invoca a la función thread\_yield por una única invocación a la función thread\_block, la función thread\_block funciona de forma similar a la función thread\_yield, pues también invoca al calendarizador pero a diferencia de thread\_yield el thread que invoca al calendarizador ya no ser forma en la ready\_list, con lo cual se garantiza que el thread no volverá a ejecutarse hasta invocar thread\_unblock.

Para poder despertar a cada thread en el momento adecuado es necesario tener acceso a su bloque de control de proceso (struct thread) y también es necesario conocer el tiempo que lleva dormido o que aun le falta por despertar. Para tener acceso a los threads que se duermen en la función timer\_sleep podemos utilizar una lista la cual debemos declarar en el archivo timer.c e inicializar en timer\_init, después, se debe agregar el bloque de control de proceso a la lista justo antes de invocar thread\_block. Para conocer el tiempo que le falta a cada thread para despertarse podemos modificar el bloque de control de proceso (struct thread) agregando un campo para guardar el tiempo, éste valor se debe asignar justo antes de bloquear el thread.

Una vez que tenemos a los threads dormidos en una lista y que conocemos el tiempo que se desean dormir, necesitamos despertar en el momento oportuno a cada uno de ellos. Necesitamos una sección de código que se ejecute cada *tick*, por ello debemos modificar la función *timer\_interrupt*. En ésta función debemos recorrer la lista de threads dormidos y hacer lo siguiente:

- 1. Decrementar en uno la variable que guarda el tiempo que necesita dormir el thread.
- 2. Si el tiempo que necesita dormir el thread es cero, entonces debemos despertar al thread utilizando la función *thread\_unblock*. También necesitamos eliminar al thread de la lista de dormidos.
- 3. Si el tiempo que necesita dormir el thread no es cero, continuamos con el siguiente thread.

Las listas en pintos se implementan en el archivo src/lib/kernel/list.c, en el archivo también podemos encontrar ejemplos de como utilizar una lista. Al momento de dormir al thread utilizando  $thread\_block$  puede ocurrir un error pues es necesario ejecutar la función con las interrupciones apagadas. A continuación un ejemplo de como garantizar que las interrupciones están apagadas:

```
1 int old = intr_set_level(INTR_OFF);
2 thread_block();
3 intr_set_level(old);
```

#### 1.5.4. Puntos extras

La implementación que se propone en la sección de consejos se puede mejorar en dos formas. En la primera, en vez de almacenar el tiempo que a cada thread le queda por dormir, almacenamos el tick exacto donde el thread se va a despertar e insertamos de forma ordenada, en función del tick donde se debe despertar el thread, en la lista de dormidos. De ésta forma los threads que se despertarán primero son aquellos que están al frente de la lista, por lo que no es necesario iterar sobre toda la lista de threads, únicamente revisamos hasta que haya un thread que no se deba despertar en el tick actual.

La segunda forma de mejorar tiene que ver con no utilizar el bloque de control de proceso para almacenar el valor con el que determinamos si cada thread debe despertarse, para ello es necesario crear una nueva estructura que contenga dicho valor y un apuntador al bloque de control de proceso, ésta nueva estructura es la que se va a insertar en la lista de dormidos. Para poder apartar espacio para cada una de las estructuras sin necesidad de utilizar memoria dinámica (malloc), podemos declarar una variable del tipo de la estructura directamente en la función timer\_sleep pues aunque se quede guardada localmente en el stack sabemos que no se borrará pues al bloquear el thread no habrá ningún salto a otra función hasta que se despierte el thread.

# 1.6. Entregables

La práctica se debe enviar al correo **renatiux@gmail.com** con el asunto **PRÁCTICA 1**, se debe de enviar un archivo comprimido tar.gz el cual debe contener los archivos que se modificaron y un archivo README.txt. Por ejemplo si modificaron los archivos *timer.c* y *thread.h* la estructura del archivo debe ser:



El archivo README. <br/>txt debe contener el nombre completo de los integrantes del equip<br/>o ${\bf y}$ las respuestas de las preguntas.

# Referencias

[1] Abraham Silberschatz. Operating System Concepts Essentials. 2011.