# AppEmit 说明书

程序名称	AppEmit.exe	
程序版本	v1. 0. 11	
说明书版本	v1. 0. 11	
网址	http://www.appemit.com	
Email	appemit@appemit.com	
修改时间	2020年9月23日	
修订	v1. 0. 11	

#### 版权所有 AppEmit, 保留一切权利。

本文档的任何部分,包括文字、图片、图形等均归属于 AppEmit。未经书面许可,任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定, AppEmit 不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

#### 责任声明

在法律允许的最大范围内,本文档是"按照现状"提供,可能存在瑕疵或错误。AppEmit不对本文档提供任何形式的明示或默示保证,包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证;亦不对使用或是分发本文档导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿,包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。

## 目录

		HA	
1	概述		
	1. 1	具体功能 1	
	1.2	使用条件 2	2
		1.2.1 系统2	2
		1.2.2 用法2	2
	1.3	技术实现 3	3
		1.3.1 技术依赖3	3
		1.3.2 步骤	3
		1.3.3 demo	1
	1.4	联系4	1
2	解决	方案	1
	2. 1	Flash4	1
	2.2	Vedio 错误!未定义书签。	
	2.3	Office	1
	2.4	DLL	5
3	示例	参数	5
	3. 1	连接5	5
		3.1.1 wss 协议	5
	3. 2	初始化数据 5	5
		3. 2. 1 OTP	3
		3.2.2 在 server 端生成 OTP 规则 7	7
		3.2.3 验证 OTP 算法是否一致7	7
		3.2.4 不同语言 AES 算法参考7	
	3.3	通用命令格式11	1
	3. 4	硬件	2
		3.4.1 硬件信息	3
		3.4.2 串口 Pcomm	3
		3.4.3 串口 mscommm32 控件	7
		3.4.4 USB Hid 通信接口信息19	)
		3.4.5 热拔事件	
	3. 5	用户间通话 20	)
	3.6	打开 APP21	1
		3.6.1 打开文件	2
		3. 6. 2 flash	3
		3.6.3 打开网页31	1
		3.6.4 打开媒体文件39	)
		3.6.5 打开 PDF 文件41	1
		3. 6. 6 Office	2
		3. 6. 7 WPS	)
		3. 6. 8 Office javaScript 50	)
		3. 6. 9 Office DsoFramer 52	
		3.6.10 第三方 DLL\组件调用 56	3
		3. 6. 11 第三方 dll 调用	
		3.6.12 自行 D11 开发调用	
	3. 7	关闭 APP	

	3.7.1 关闭 cid 对应 APP	72
	3.7.2 关闭 cid 所有 APP	73
	3.8 控制 APP 窗口	
	3.8.1 显示	73
	3.8.2 隐藏	74
	3.8.3 移动	74
	3.9 获得参数	74
	3.10 设置参数	
	3.11 appemit 操作	75
	3.11.1 错误信息	
	3.11.2 重启	
	3.11.3 更新	76
	3.11.4 关于	77
	3.11.5 版本信息	77
	3.12 插件部署	
4	问题	78

### 1 概述

AppEmit 是应用程序(尤其是浏览器)与本地程序间互相通信的易扩展的轻量级中间件。 AppEmit is an extensible lightweight middleware for communication between applications (especially browsers) and local programs.

主要采用了HTML5 国际标准的 Web Socket 进行通话,默认为异步, JSON 格式传递参数。

### ▶ 主要功能:

- 1) 在几乎所有浏览器播放含有 flash 的网页或 Flash 文件,包括 swf 交互动画、flv 影视等
- 2) 在浏览器打开、操作本地文件,比如阅读 PDF; 创建、阅读、编辑 Office 文件,且支持 JavaScript 代码操作
- 3) 在浏览器中调用第三方 DLL、OCX 等 ActiveX 组件以及系统 winApi 函数, tcc、python、lua 等
- 4) 开发本地硬件 DLL 的插件,实现在网页中操作控制本地的读卡器、打印机、扫描仪、高 拍仪、U 盾等各种硬件设备
- 5) 各个应用程序之间通信,比如聊天
- 6) 在 Chrome 里嵌入 IE 内核网页,保护源码,可以不修改原有的 ActiveX 读取 html,同时 支持开源内核 wke 和 blink

### ▶ 解决问题

- 1) 国际市场份额 68%以上的 chrome 浏览器 (数据来源 Netmarketshare; 国内 25%以上) 在 2020 年 12 月后不再支持 flash, 而微软的 edge 也不支持 ActiveX。
- 2) 客户习惯使用浏览器来处理各种业务。
- 3) 游戏商、银行、医院、电力、硬件等企业客户在各种浏览器中开发调用 dll、ocx、ActiveX、com 组件、flash 等文件的场景需要。

### ▶ 相关链接

程序名称 AppEmit.exe

网址 http://www.appemit.com

测试地址 http://www.appemit.com/demo/index.html

Github <a href="https://github.com/appemit/appemit">https://github.com/appemit/appemit</a>

Email 联系 appemit(at)appemit.com

内容分发下载地址:

https://appemit.coding.net/api/share/download/f4d6edfb-69af-48b4-878a-

#### edfad556d3e9

github 下载地址

https://raw.githubusercontent.com/appemit/appemit/master/dist/AppEmit.zip

### 1.1 具体功能

支持同步、异步 (默认) 处理消息或者消息组

支持一个页面打开多个 APP

支持本地文件和网络文件访问

支持获取硬件信息,包括系统、CPU、主板、显卡、内存、硬盘、网络等

支持 USB 监控

支持 pcomm 串口异步多线程调用

支持用户间通信、发送接收消息

支持使用 IE、webkit、blink 内核打开, 互动网页

支持打开、互动 flash,包括 ActiveX flash 和 NPflash

支持多媒体播放

支持打开、编辑、代码互动 microsoft office、金山 office 的 world、excel、ppt, 支持本地文档和网络文档处理

支持打开 PDF

支持调用第三方 dll、com等链接库

支持开发 dll 等

### 1.2 使用条件

#### 1.2.1 系统

Windows 系统, 支持 XP 以上。

软件/插件	功能/方式	依赖条件	说明
AppEmit		Windows 系统 XP 以	32 位,可以运行在 x64、
		上	x86 上
flash	调用本地 flash AcitveX 控	本地安装 flash	
	件,打开 swf 文件	AcitveX 控件	
	打开网络中含有 swf 的网页	自动安装插件	或者下载完全插件版本
	打开网络中的文件 swf		可局域网使用。后续同。
IE	打开网络中含有 swf 的网页	_	
	采用不同内核 IE\webkit 打		
	开网络或者本地网页		
PDF	阅读网络或者本地 PDF 文件	_	
Office	打开、编辑 Office 文档	本地安装 Office	
媒体文件	打开网络中的文件	_	
	视频格式: mp4、flv、m3u8、		
	rtmp		
	视频编码: H. 264		
	音频编码: AAC、MP3		
	音频格式: MP3 等文件		

#### 1.2.2 用法

在 windows 系统中,下载免安装程序 AppEmit (不含插件小于 6M), 运行 AppEmit. exe 即可。 设置了开机自启动,应避免被杀毒软件关闭。



同时只能开启一个 AppEmit. exe 进程。

### 1.3 技术实现

#### 1.3.1 技术依赖

采用开源或公共控件,安全可靠。


▶ Web Socket 采用开源控件 HPSocket (<a href="https://github.com/ldcsaa/HP-Socket">https://github.com/ldcsaa/HP-Socket</a>), 支持 ssl。

D11 文件开放了 C 接口,可以在此基础二次开发控件,主要调用

- HPSocket4C U.dl1
- HPSocket4C-SSL U. dll
- ▶ IE 内核调用 flash Active 控件
- ▶ 非 IE 内核调用 flash NPAPI 控件
- > webkit 内核采用开源软件 wke 控件
- ▶ blink 内核采用开源软件 miniblink 控件

#### 1.3.2 步骤

1. 网页注册后获得设置 cid, clientKey, 获得连接授权。或者使用临时账户 cid=00000-1 测试。









- 一个账户 cid 目前最多 15 个,设置 cid 后不要任意修改,更新数据有 1-2 小时延迟。
- 2. 连接 Appemit 服务 AE initAppWs("ws://localhost:80/appemit?cid=00000-1&sid=1&flag=1")
- 3. 设置 clientKey 授权, (clientKey 为私有,发布后需要保密混淆加密 js) 初始化数据以

及授权等

```
var AE initSet = {
                  "emit": "init",
                    "clientKey": "temp-000000000", //
                  "clientInfo":clientInfo,
                    "wsUrl": wsUrl,
                    // "flag":0,
                                      // 用户 session 或者用户名
                    // "sid":"123456",
   ID, 唯一可以准确通话
                    "gid": "[1,2]", //用户群 ID, 一个用户可以加入多个群
                  // "utf_escape":false,
                                               //默认 false,反馈的 data
   编码转义
                 };
    AE EmitReq PIP(AE initSet);
4. 发送命令
   AE OpenApp('{"emit":"hardWare", "Obj":"pc", "par0":{"dev":["os", "base"]}}')
```

#### 1.3.3 demo

在 demo 下主要是 html 的举例,

- ▶ 包括获取 pc 信息,实现通话的 index. html
- ▶ 以及播放 flash 的 AppEmbed. html

### 1.4 联系

邮件: appemit@appemit.com

### 2 解决方案

### 2.1 浏览器

支持 IE webkit blink 内核

### 2.2 Flash

支持 swf flv

- 1 支持网络本地文件读取播放
- 2 支持 activeX 或者 NPAPI 网页 flash

### 2.3 多媒体

支持 mp4 swf flv rtmp rtsp 可以使用插件播放或者转换格式播放。

### 2.4 Office

支持打开 编辑 微软\金山 word excel ppt

### 2.5 DLL

支持 com ActiceX dll

- 1 使用 IE 或者 webkit 内核打开 activeX 或者 NPAPI 网页
- 2 通过 AppEmit 读取接口,调用 dll

### 3 参数示例

### 3.1 连接

ws://localhost:80/appemit?cid=00000-1&sid=1&flag=1

名称	设置	含义	说明
协议	WS	ws	wss://local.appemit.c
		SSL 为 wss	om:443/appemit?cid=00
			000-1&sid=1&flag=1
网址	Localhost		
	127. 0. 0. 1		
port	[80, 8617, 8	数值或者数组,默认80。	依次尝试打开端口。若所
	618, 8619, 9		有端口被占用 尝试关闭
	780]		最后一个 port 的进程,
			打开最后一个端口
			都可以在 config. in 修改
	[443, 5124,	ssl 默认 443。	同上。
	5125, 5126,		
	43100]		
path	appemit	必需	
para	cid	必需。00000-1 为免费账号。	
	sid	字符串,通常情况可选。唯一	测试后最好在 js 中实现
		session 或者用户名 ID	隐藏。如果需要调用私有
			APP,则必须有,否则无法
			互相通话。
	flag	可选。默认 0, 非调试。	
		1 调试	

#### 3.1.1 wss 协议

需要申请 ssl 认证,为指定域名提供证书,指向 127.0.0.1。 wss://local.appemit.com:443/appemit?cid=00000-1&sid=1&flag=1

### 3.2 初始化数据

设置授权信息等 {"emit":"init",…} var AE\_initSet = {

};

名称	设置	含义	说明
emit	init	必需。初始化请求。	
clientKey	temp-	必需,客户端,与cid对应。	保密, js 应该混淆加密。
	0000000000		授权成功反馈1
OTP		One-time password	使用服务器 des 算法,对
			clientKey 的安全保护
			授权成功反馈 2
clientInfo	对象	必需。使用浏览器。 默认	
flag	标识	默认为整体情况	同时可以在具体的一条
		0 生产环境	命令中增加 flag 标识,
		1 调试	只处理本消息情况。比如
		2 压缩生产环境	在整体 flag=0 时, 发送带
		3 调试压缩	有 flag=1 的命令则此条
			命令的提示信息也会反
			馈,但是压缩解压只能整
			体设置。
wsUrl	wsUrl	必需。默认	可以在 config. in 修改
sid	字母数字下	必需。用户或者 session,唯一	生产环境,同一设置于
	划线短线	才可以正常通话。	此。
gid	数组	非必需。 群	一个 sid 可有不同 gid
utf_escape	false	默认 false	反馈的 data 编码转义

#### 3. 2. 1 OTP

企业用户以上可以使用更安全的加密方法 OTP (One-time password)。OTP 是 AppEmit 对 clientKey 的安全保护措施,安全可靠,简单易用。将会有效杜绝他人通过在页面上获取 clientKey 的方式,进行非法操作。

当在代码中 AppEmit 初始化时候,传入一个新参数 OTP,以 OTP 为验证,clientKey 此时可以不传递。

0TP 是一个在服务器端按 0TP 的算法规则来生成的加密字符串,AppEmit 将会对 0TP 进行合法性验证,因为每个 0TP 只可以使用一次,即使他人从页面代码中获得了 clientKey,也无法推送或接收消息。

登录主页注册,可以获得 clientKey 和 cryptKey。在服务器端 cryptKey 用于在生成 OTP 时,作为加密的秘钥。

#### 3. 2. 2 在 server 端生成 OTP 规则

1. 声明一个字符串,内容为"000"+网络 UTC 时间(不是本地时间)毫秒数。

也可以使用下面命令

```
{"emit":"getPar", "Obj":"appemit", "par":"utcNum"}
反馈 data: {utcNum: 1599706089}来确保一致。
```

注意: appemit 的使用 ntp 获得网络时间,若果局域网或者网络不通,则使用客户端时间转化为 UTC 时间。

- 2. 将 cryptKey 作为秘钥,用 AES(CBC)算法对字符串进行加密,工作模式 CBC,填充模式 PKCS5,加密向量统一设为与密钥相同,编码为 UTF-8
- 3. 使用 Base64 对加密结果进行编码,考虑 URL 传递,在此基础上做下一步变换

```
+ => -
/ => _
去除尾部的 =
其结果就是 OTP。
```

#### 3. 2. 3 验证 OTP 算法是否一致

cryptKey: 83AA400AF464C76D UTC 毫秒数: 0001599193983184

OTP: cRwkend-1a00fBhEk0q2oDxADnN89uwqswaFR-Z6fHw

#### 3.2.4 不同语言 AES 算法参考

不同编程语言中 AES 加解密结果要保持一致要注意以下一些要点:

- 1、工作模式 CBC,填充模式 PKCS5,不同语言要保持一致。
- 2、在下面的示例中,加密向量统一设为与密钥相同。
- 3、不同编程语言使用的文本编码要一致,同一个字符串,使用 UTF8 或 GBK 编码在内存中存储的实际数据可能是不一样的。默认编码为 UTF-8。
- 4、如果加密后返回的密文用了 BASE64 或 16 进制编码,那么在解密时同样也先做对应的逆向解码。

#### 3.2.4.1C#实现的 AES 加密、解密(CBC/PKCS5Padding)

```
Console.WriteLine(encryptData);
             String dstr = Aes.Decrypt("xL1eEwu9WCDRiscUbPPPSA==",
"83AA400AF464C76D", "83AA400AF464C76D");
             Console.WriteLine(dstr);
             Console.ReadKey();
         }
         public static string Encrypt(string toEncrypt, string key, string iv)
             byte[] keyArray = UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(key);
             byte[] ivArray = UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(iv);
             byte[] toEncryptArray = UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(toEncrypt);
             RijndaelManaged rm = new RijndaelManaged();
             rm.Key = keyArray;
             rm.IV = ivArray;
             rm.Mode = CipherMode.CBC;
             rm.Padding = PaddingMode.PKCS7;
             ICryptoTransform cTransform = rm.CreateEncryptor();
             byte[] resultArray = cTransform.TransformFinalBlock(toEncryptArray, 0,
toEncryptArray.Length);
             return Convert.ToBase64String(resultArray, 0, resultArray.Length);
         }
         public static string Decrypt(string toDecrypt, string key, string iv)
             byte[] keyArray = UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(key);
             byte[] ivArray = UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(iv);
             byte[] toEncryptArray = Convert.FromBase64String(toDecrypt);
             RijndaelManaged rm = new RijndaelManaged();
             rm.Key = keyArray;
             rm.IV = ivArray;
             rm.Mode = CipherMode.CBC;
             rm.Padding = PaddingMode.PKCS7;
             ICryptoTransform cTransform = rm.CreateDecryptor();
             byte[] resultArray = cTransform.TransformFinalBlock(toEncryptArray, 0,
toEncryptArray.Length);
             return UTF8Encoding.UTF8.GetString(resultArray);
         }
    }
}
```

#### 3.2.4.2PHP 实现 AES 加密、解密(CBC/PKCS5Padding)

```
//AES 加密
function aes_encrypt($encryptKey,$encryptStr) {
    $localIV = $encryptKey;
    $encryptKey = $encryptKey;
    $module = mcrypt_module_open(MCRYPT_RIJNDAEL_128, ", MCRYPT_MODE_CBC,
$localIV);
    mcrypt_generic_init($module, $encryptKey, $localIV);
    $block = mcrypt_get_block_size(MCRYPT_RIJNDAEL_128, MCRYPT_MODE_CBC);
    $pad = $block - (strlen($encryptStr) % $block);
    $encryptStr .= str_repeat(chr($pad), $pad);
    $encrypted = mcrypt_generic($module, $encryptStr);
    mcrypt_generic_deinit($module);
    mcrypt_module_close($module);
    return base64_encode($encrypted);
}
//AES 解密
function aes_decrypt($encryptKey,$encryptStr) {
    $localIV = $encryptKey;
    $encryptKey = $encryptKey;
    $module = mcrypt_module_open(MCRYPT_RIJNDAEL_128, ", MCRYPT_MODE_CBC,
$localIV);
    mcrypt_generic_init($module, $encryptKey, $localIV);
    $encryptedData = base64_decode($encryptStr);
    $encryptedData = mdecrypt_generic($module, $encryptedData);
    $e = ord($encryptedData[strlen($encryptedData)-1]);
    if($e<=16)$encryptedData=substr($encryptedData, 0,strlen($encryptedData)-$e);
    return $encryptedData;
}
$result = aes_encrypt("83AA400AF464C76D",'0001599193983184');
$decryptString = aes_decrypt("83AA400AF464C76D",$result);
echo $result;
echo $decryptString;
```

### 3.2.4.3PHP7.1 实现 AES 加密、解密(CBC/PKCS5Padding)

```
<?php
//AES 加密
function aes_encrypt($key,$str)
    return base64_encode( openssl_encrypt($str, 'AES-128-
CBC',$key,OPENSSL_RAW_DATA,$key));;
}
//AES 解密
function aes_decrypt($key,$str)
{
    return openssl_decrypt(base64_decode($str), 'AES-128-CBC', $key, OPENSSL_RAW_DATA,
$key);
}
$result = aes_encrypt("83AA400AF464C76D","0001599193983184");
$str = aes_decrypt("83AA400AF464C76D",$result);
echo $result." <br/>;
echo $str;
?>
3.2.4.4 Java 实现的 AES 加密、解密代码(CBC/PKCS5Padding)
import javax.crypto.spec.IvParameterSpec;
import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.KeyGenerator;
import javax.crypto.SecretKey;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import sun.misc.BASE64Decoder;
import sun.misc.BASE64Encoder;
public class AESCrypt {
    public static String encrypt(String source, String key) throws Exception {
         byte[] sourceBytes = source.getBytes("UTF-8");
        byte[] keyBytes = key.getBytes("UTF-8");
```

```
Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS5Padding");
        IvParameterSpec ivParameterSpec = new IvParameterSpec(keyBytes);
        cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, new SecretKeySpec(keyBytes,
"AES"), ivParameterSpec);
        byte[] decrypted = cipher.doFinal(sourceBytes);
        return new sun.misc.BASE64Encoder().encode(decrypted);
    }
    public static String decrypt(String encryptStr, String key) throws Exception {
         byte[] sourceBytes = new sun.misc.BASE64Decoder().decodeBuffer(encryptStr);
        byte[] keyBytes = key.getBytes("UTF-8");
        Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS5Padding");
        IvParameterSpec ivParameterSpec = new IvParameterSpec(keyBytes);
        cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, new SecretKeySpec(keyBytes,
"AES"), ivParameterSpec);
        byte[] decoded = cipher.doFinal(sourceBytes);
        return new String(decoded, "UTF-8");
    }
}
```

### 3.3 通用命令格式

说明, 参数分组为{a, par: {b}, par0: {c}} abc 里面的字段名称都要不同。


#### 参数形式如下

名称	设置	含义	说明
emit		init 初始化	open 反馈
		open 打开 App	AppStatus 接收的数据
		runCmd 互动调用 App 运行命令	1/0 系统自动反馈
		close closeAll 美闭App	1 打开
		msg 发送消息	0 关闭
		hardware 获取硬件信息	
		lasterr	
0bj		рс	
AppId	1	1, 2, 3	一个页面一个 APP, 默认
		autoAdd	为1。
			open 方法自动增加 1,再

		1.0.2.4	次 open 默认关闭以前的 AppId=1 的窗口,重新设置为 1。 如果不要关闭则设置为 AppId="autoAdd",累计新开。 最好自行设定。
АррТуре	1, -1	1, 2, 3, 4··· -1, -2, -3, -4	正数嵌入 负数浮动
pos	1, -1 [left, top, width, height]	位置 1 更新位置 -1 删除位置数据 [left, top, width, height] 保留	
data			
src			
AppShow		必需。 true App 可见 false App 不可见	通常空时默认为 true 调用 comm 为 false
AppFollow		必需。空时默认为 true 1 跟随变化 0 不变化	AppShow 为 true 时, App 随浏览器移动变形隐藏 显示等事件
par		必填参数	
plugins		字符串或者数组。	引入调用的插件,如果没有则会自动下载已经上 传插件库的插件 常用的插件已经默认加 入。私有或者第三方的插 件需要引入。
objName			
•••			
par0		可填参数	
header			
userAgent			
crossDomain			
•••			

### 3.4 硬件

使用浏览器打开 demo 下的 index.html。授权连接后,发送获取 PC 信息命令。 AE\_initAppWs("ws://localhost:80/appemit?cid=00000-1&sid=1&flag=1") AE\_OpenApp('{"emit":"hardWare","Obj":"pc","par0":{"dev":["os","base"]}}')



#### 3.4.1 硬件信息

{"emit": "hardWare", "Obj": "pc", "par0": {"dev": ["device", "os", "display", "cpu", "net ", "memory", "storage", "base"]}}

名称	设置	含义	说明
emit	hardWare	必需。通信请求。	
0bj	рс	必需。目标对象。	
par0			
dev	字符串	非必需	"base"可获取多个设备,
	"base"	["device","os","display","cpu"	但是对于 windows 精简版
	或者数组	,"net","memory","storage","bas	本可能无法获取信息。
	["device"]	e"],取某个值都即可。	其它字段获取为第一个
		为空时默认设置为"base"	设备。
			免费版本仅支持"base"
rid	整数	必需。表示本次具体请求标号。	如果没有设置,则每次发
			送命令自动加1。
			后续省略描述。

#### 3.4.2 串口 Pcomm

方法 1 使用 IE 控件打开网页最简单

方法2调用接口直接访问串口。下面为方法2的示例。

#### 3. 4. 2. 1 串口控件 Pcomm

在网页中调用 Pcomm. dl1 的串口控件,支持多窗口同时异步跨线程调用串口。

{"emit":"open", "Obj":"comm", "AppType":1, "AppShow":true, "pos":1, "par":{"objName":"Pcomm1", "Port":"com1", "BaudRate":"9600", "ByteSize":"8", "Parity":"none", "StopBits":"1"}, "par0":{"Send\_AsciiHex":"Ascii", "Recv\_AsciiHex":"Ascii", "BaudRate\_list":["50", "75", "110", "134", "150", "300", "600", "1200", "1800", "2400", "4800", "7200", "9600", "19200", "38400", "57600", "115200", "230400", "460800", "921600"], "ByteSize\_list":["5", "6", "7", "8"], "Parity\_list":["none", "even", "odd", "spc", "mrk"], "StopBits\_list":["1", "1.5", "2"]}}

名称	设置	含义	说明
emit	open	必需。打开串口事件请求。	
0bj	comm	必需。	
AppId	键值	必需。未定义时默认为1	一个页面打开多个应用,应用的 AppId 必须不同。
АррТуре	1	必需。 1 Pcomm 2 comm	有默认的右键菜单。 若为负数-1,则是浮动窗口
pos	1	0 无界面不需要 1 有界面,位置自动识别	
data		非必需。	启动后发送给串口的数据
AppShow	false	必需。空时默认窗口不可见。 有界面必需设置 true。	
AppStatus	1/0	系统自动反馈 1 打开 0 关闭	接收的数据
par			
objName	Pcomm1 字符串	字符串变量, 字母开头、数字、下划线、	用来在 js 调用变量
Port	com1/1		
par0			
Send_AsciiH ex	Ascii/Hex	Ascii Hex	全局写入方式
Recv_AsciiH ex	Ascii/Hex	Ascii Hex	全局接收格式
toFormat	Ascii/Hex	Ascii Hex	对本次发送的 data 转换格式。
BaudRate	9600		
ByteSize	8		
Parity	none		
StopBits	1		

#### 3.4.2.2串口发送接收数据

自动开启 COM1 隐藏界面接收数据

{"emit":"open", "Obj":"comm", "AppType":1, "AppShow":0, "pos":1, "par": {"objName":"P comm1", "Port":"COM1", "BaudRate":"9600", "ByteSize":"8", "Parity":"none", "StopBits":"1"}, "par0": {"AppMethod":"POST", "Send AsciiHex":"Ascii", "Recv AsciiHex":"Ascii"}}

#### 对 COM1 端口发送数据

{"emit":"send","Obj":"comm","AppType":1,"AppId":1,"data":"可以,第 1, from com1 ","par0":{"Send\_AsciiHex":"Hex","toFormat":"Hex"}}

名称	设置	含义	说明
emit	send	必需。串口发送事件请求。	
0bj	comm	必需。	
AppId	键值	必需。未定义时默认为1	一个页面打开多个应用,应用的
			AppId 必须不同。
AppType	1	必需。	有默认的右键菜单。
		1 Pcomm	若为负数-1,则是浮动窗口
		2 comm	
pos	1	0 无界面不需要	
		1 有界面,位置自动识别	
data		非必需。	启动后发送给串口的数据
AppShow	false	必需。空时默认窗口不可见。	
		有界面必需设置 true。	
data		必需。发送数据内容	
par			
objName	字符串	字符串变量, 字母开头、数字、	用来在 js 调用变量
		下划线、	
par0			
Send_AsciiH	Ascii/Hex	Ascii	本次写入方式。此次 send 命令
ex		Hex	为空则默认为 open 事件中的
			Send_AsciiHex
toFormat	Ascii/Hex	Ascii	对发送的 data 转换格式。此次
		Hex	send 命令为空则默认为 open 事
			件中的 toFormat

#### 3.4.2.3互动调用串口其它命令

调用 runCmd 命令来操作 App 对象。

{"emit":"runCmd", "Obj":"comm", "AppType":1, "AppId":1, "codeStr":"AppJsObject.Pcomm1.write('动态写入ascii 数据1')"}

下面是调用的接口函数,和原含有略有调整。

open(\_\_) = 修改端口号并打开端口,成功返回 true, \n 失败返回 null,错误信息,错误代码

close() = 关闭串口\n 这个函数不会被析构函数自动调用,\n 应在确认不再使用时调用此函数关闭串口

getch() = 读取一个字节码\n 失败返回 null, 错误信息

putch() = 发送一个节节码\n 成功返回长度, 失败返回 null, 错误信息

read() = 读取数据,可选指定读取缓冲区长度\n 成功返回数据,失败返回 null,错误信息\n 如果没有指定长度且没有接收到数据返回 null

readBuffer(.(缓冲区,读取长度) = 读取数据到 buffer 缓冲区,读取长度可省略\n 成功返回读取长度,失败返回 null,错误信息

readHex() = 读取数据并以十六进制编码显示\n 成功返回数据,失败返回 null,错误信息write(.(数据,长度) = 写入数据\n 不指定长度时自动获取数据长度\n 成功返回写入长度,

失败返回 null, 错误信息

writeHex(.(数据) = 写入十六进制编码数据

getBaudRate() = 返回串口波特率\n 失败返回 null, 错误信息

setBaudRate(.(波特率) = 设置串口波特率\n 失败返回 null,错误信息

getMode() = 返回串口的工作模式\n 返回值为三个,分别为:数据位,停止位,校验位\n 失败返回 null,错误信息

ioctl(.(波特率,数据位,停止位,校验位) = 设置串口的工作模式\n 波特率为数值,省略时使用默认值 9600\n 数据位为数值,可选值为 5, 6, 7, 8,省略时默认值为 8\n 停止位可选值为 1, 2,不指定时默认为 1\n 校验位使用字符串值指定,可选值为"even","odd","spc","mrk",可省略以设置空校验位

 $flush(.(接收缓冲区, 发送缓冲区) = 清除接收、发送缓冲区<math>\n$  对应参数为 true 清除该缓冲区 $\n$  无参数时清除接收缓冲区

lctrl(.(dtr, rts) = 设置串口 RTS/DTS, 参数使用布尔值

iqueue() = 返回输入缓冲区字符长度\n 失败返回 null, 错误信息

oqueue() = 返回发送缓冲区中剩余的数据长度

getLineStatus() = 获取串口的 CTS, DST, DCD, RI 线的状态

setFlow(. (CTS 硬流控, RTS 硬流控, TX 软流控, RX 软流控) = 串口流控

getFlow() = 返回 4 个值, 分别表示 CTS 硬流控, RTS 硬流控, TX 软流控, RX 软流控是否开启 dataStatus() = 检查接收数据时是否遇到错误\n0 表示无错误, 小于 0 表示函数执行错误, 大于 0 时各二进制位作用:\nbit 0 on - parity error\nbit 1 on - framing error\nbit 2 on - overrun error\nbit 3 on - overflow error

abortRead() = 强制中止 read, getch 等读数据函数

getReadTimeouts() = 返回读数据总超时,间隔超时两个值,单位毫秒

setReadTimeouts(.(总超时,间隔超时) = 设置读数据超时,单位毫秒

abortWrite() = 强制中止Write, putch 等写数据函数

getWriteTimeouts() = 返回写数据总超时,间隔超时两个值,单位毫秒

setWriteTimeouts(.(总超时,间隔超时) = 设置写数据超时,单位毫秒

termIrqThread(指定字节码,回调函数,owner 对象) = @. termIrqThread(\_\_/\*线程接收到指定字节码时响应事件\*/,function(port) {\n var sport = sio.port(port); \n})

termCntIrqThread(指定长度,回调函数,owner 对象) = @.termCntIrqThread(\_\_/\*接收到指定个字节时响应事件\*/,function(port) {\n var sport = sio.port(port); \n})

modemIrqThread(回调函数, owner 对象) = @. modemIrqThread(function(port) {\n var sport = sio.port(port);\_\_/\*当硬件线路(CTS, DSR, CD, RI)的电压发生变化时触发时件\*/\n})

breakIrqThread(回调函数, owner 对象) = @. breakIrqThread(function(port) {\n var sport = sio.port(port);\_\_/\*接收到中断信号时触发时件\*/\n})

txEmptyIrqThread(回调函数,owner 对象) = @.txEmptyIrqThread(function(port){\n var sport = sio.port(port);\_\_/\*输出缓冲区最后一个字符发送后触发此事件\*/\n}) transmitAscii(文件路径,进度回调函数)= @.transmitAscii("文件路径",\n function(length,bufferSize,buffer,totalLength){\n \_\_/\* 传输文件协

- 议:ASCII\nlength 为当前传输大小, totalLength 为总大小, 其他参数仅用于调试\*/\n }\n\receiveAscii(超时秒数, 文件路径, 进度回调函数)= @. transmitAscii("文件路径", \nfunction(length, bufferSize, buffer, totalLength) {\n \_\_/\* 接 收 文 件 协
- 议:ASCII\nlength 为当前传输大小, totalLength 为总大小, 其他参数仅用于调试\*/\n }\n\transmitKermit(文件路径,进度回调函数)= @. transmitKermit("文件路径",\n

function(length, bufferSize, buffer, totalLength) {\n /\* 传输文件协 议:Kermit\nlength 为当前传输大小, totalLength 为总大小, 其他参数仅用于调试\*/\n }\n) receiveKermit(超时秒数,文件路径,进度回调函数)= @.receiveKermit("文件路径",\n function(length, bufferSize, buffer, totalLength) {\n /\* 接 收 文 议:Kermit\nlength 为当前传输大小, totalLength 为总大小, 其他参数仅用于调试\*/\n }\n) transmitYmodem(文件路径,进度回调函数)= @.transmitYmodem("文件路径",\n function(length, bufferSize, buffer, totalLength) {\n /\* 传输文 议:Ymodem\nlength 为当前传输大小, totalLength 为总大小, 其他参数仅用于调试\*/\n }\n) receiveYmodem(超时秒数,文件路径,进度回调函数)= @.receiveYmodem("文件路径",\n function(length, bufferSize, buffer, totalLength) {\n /\* 接 收 文 议:Ymodem\nlength 为当前传输大小, totalLength 为总大小, 其他参数仅用于调试\*/\n }\n) transmitZmodem(文件路径,进度回调函数)= @.transmitZmodem("文件路径",\n function(length, bufferSize, buffer, totalLength) {\n /\* 传输 文件协 议:Zmodem\nlength 为当前传输大小, totalLength 为总大小, 其他参数仅用于调试\*/\n receiveZmodem(超时秒数,文件路径,进度回调函数)= @.receiveZmodem("文件路径",\n function(length, bufferSize, buffer, totalLength) {\n \_\_/\* 接 收 文 件 协 议:Zmodem\nlength 为当前传输大小, totalLength 为总大小, 其他参数仅用于调试\*/\n }\n) transmitXmodem1kCrc(文件路径,进度回调函数)= @.transmitXmodem1kCrc("文件路径",\n function(length, bufferSize, buffer, totalLength) {\n /\*传输文件协议:XMODEM, 1K block size, 16 bit CRC\nlength 为当前传输大小, totalLength 为总大小, 其他参数仅用于 调试\*/\n }\n) receiveXmodem1kCrc(超时秒数,文件路径,进度回调函数)= @.receiveXmodem1kCrc("文件 function(length, bufferSize, buffer, totalLength) {\n 议:XMODEM, 1K block size, 16 bit CRC\nlength 为当前传输大小, totalLength 为总大小, 其 他参数仅用于调试\*/\n }\n) transmitXmodemCheckSum(文件路径,进度回调函数)= @.transmitXmodemCheckSum("文件路 径", \n function(length, bufferSize, buffer, totalLength) {\n /\* 传 输 文 件 协 议:XMODEM, CHECKSUM\nlength 为当前传输大小, totalLength 为总大小, 其他参数仅用于调试 \*/\n }\n) 数 , 文 件 路 径 , receiveXmodemCheckSum(超时秒 进度 回调 @.receiveXmodemCheckSum(" 文 件 路 径 function(length, bufferSize, buffer, totalLength) {\n /\* 接收 议:XMODEM, CHECKSUM\nlength 为当前传输大小, totalLength 为总大小, 其他参数仅用于调试 \*/\n }\n) transmitXmodemCrc(文件路径,进度回调函数)= @.transmitXmodemCrc("文件路径",\n function(length, bufferSize, buffer, totalLength) {\n /\*传输文件协议:XMODEM, 16 bit CRC\nlength 为当前传输大小, totalLength 为总大小, 其他参数仅用于调试\*/\n \\n) receiveXmodemCrc(超时秒数,文件路径,进度回调函数)= @.receiveXmodemCrc("文件路径 function(length, bufferSize, buffer, totalLength) {\n /\* 接 收 文 件 协 议:XMODEM, 16 bit CRC\nlength 为当前传输大小, totalLength 为总大小, 其他参数仅用于调试

#### 3.4.3 串口 mscommm32 控件

}\n)

\*/\n

commm32 效能略低,新版的 MSComm32.0CX 中存在一个影响传输二进制数据的 Bug。使用 IE 控件打开网页最简单。

```
{"emit":"open", "Obj":"comm", "AppType":2, "AppShow":false, "par":{"objName":"mscomm1", "Port":"COM1", "Settings":"9600, N, 8, 1"}, "par0":{"Recv_AsciiHex":"Ascii"}} 发送数据
{"emit":"send", "Obj":"comm", "AppType":2, "AppId":1, "data":"from mscomm1"}
{"emit":"runCmd", "Obj":"comm", "AppType":2, "AppId":1, "codeStr":"AppJsObject.mscomm1.output='mscomm1 write ascii'"}
```

名称	设置	含义	说明
emit	open	必需。打开串口事件请求。	
0bj	comm	必需。	
AppId	键值	必需。未定义时默认为1	一个页面打开多个应用,应用的 AppId 必须不同。
АррТуре	2	必需。 1 Pcomm 2 comm	有默认的右键菜单。 若为负数-1,则是浮动窗口
pos	1	0 无界面不需要 1 有界面,位置自动识别	
data		非必需。	启动后发送给串口的数据
AppShow	false	必需。空时默认窗口不可见。 有界面必需设置 true。	
AppStatus	1/0	系统自动反馈 1 打开 0 关闭	接收的数据
par			
objName	mscomm1	字符串变量, 字母开头、数字、下划线、	用来在 js 调用变量
CommPort	com1/1	设置串口	
Settings	"9600, N, 8,	设置波特率等参 波特率,校验位,数据位,停止位	
InBufferSiz e	1024	设置输入缓冲区大小	
OutBufferSi ze	1024	设置输出缓冲区大小	
RThreshold	1	设置收到多少个字符后触发 OnComm事件	
InputMode	1	设置输入方式 二进制方式 1 文本模式 0	
InputLen	0	设置当前接收长度为0	
DataBits	8		
StopBits	1		
BaudRate	9600		
DTREnable	1		
Handshaking	0		

NullDiscard	0		
ParityRepla	"?"		
ce			
RTSEnable	1		
SThreshold	2		
E0FEnable	0		
par0			
tostring	true/false	默认 true	反馈的数据默认由 buffer 转为
		false 反馈为buffer	string
Send_AsciiH	Ascii/Hex	Ascii	全局写入方式
ex		Hex	
Recv_AsciiH	Ascii/Hex	Ascii	全局接收格式
ex		Hex	
toFormat	Ascii/Hex	Ascii	对本次发送的 data 转换格式。
		Hex	
backNoJson	true/false	默认 false, 反馈为 json	runCmd 命令反馈的数据处理
		true,调用的 dll 或者 ocx 反馈	
		的数据直接发送, 不处理编码或	
		者 json 转换	

### 3.4.4 USB Hid 通信接口信息

{"emit":"hid"}

名称	设置	含义	说明
emit	hid	必需。获得 hid 通信接口信息。	

### 3.4.5 USB 热拔事件

{"emit":"open", "Obj":"driveNotify", "AppId":"notifyAppId1", "AppType":2, "AppShow":false, "par0":{"trayInsert":{"msg":"U盘打开", "title":"监控设备", "timeOut":3000}}}

名称	设置	含义	说明
emit	open	必需。监控热拔请求。	
0bj	driveNotif		
	У		
AppId	notifyAppI	键值。最好设置为特殊的	
	d1		
AppType	数值或者数	1 DRIVE_NO_ROOT_DIR 说明无	
	组2,	效的	
	[1, 2],	2 DRIVE_REMOVABLE 可移动磁盘	
		3 DRIVE_FIXED 固定磁盘	
		4 DRIVE_REMOTE 网络磁盘	
		5 DRIVE_CDROM 光驱	
		6 DRIVE_RAMDISK 为 RAM 磁盘	

AppShow	false	无界面	
par0			
tray	true	默认托盘提示	
		flase 关闭托盘提示	
trayInsert	U 盘打开提	默认 {"msg":"U 盘打开	
	示设置	","title":"监控设备	
		","timeOut":3000}	
trayRemove	U 盘关闭提	默认 {"msg":"U 盘关闭	
	示设置	","title":"监控设备	
		","timeOut":3000}	


```
插入U盘
   Obj: "driveNotify"
   data: {deviceName: "\Device\HarddiskVolume16\", drive: "G:", driveType: 2, eventType:
"insert", flags: 0}
   eventType: "insert"
   insertCnt: 1
   rep: 0
   sid: "1"
 拔出U盘反馈
   Obj: "driveNotify"
   data: {drive: "G:", driveType: 1, eventType: "remove", flags: 0}
   eventType: "remove"
   removeCnt: 1
   rep: 0
   sid: "1"
 关闭
 {"emit":"close", "Obj":"driveNotify", "AppId":"notifyAppId1"}
```

### 3.5 用户间通话

打开 demo 下的 index. html,模拟不同 sid 打开浏览器。

连接 Appemit 授权后,在 sid=1 下发送命令。

{"emit":"msg", "Obj":"sid", "toSids":["2"], "toGids":[1,2], "data":"hi, I am Tom."} 在客户 cid 全集下,通过唯一的 sid 对话,可以一对一,或者一对多通话。



图为1对2和3通话。

另外还可以设置不同群 gid,一个 sid 可以加入不同的 gid。

发送消息时,在 cid 全集下,所有的 toSids 和 toGids 取对应的 sid 交集剔重,并排除自身。

{"emit": "msg", "Obj": "sid", "toSids": ["2"], "toGids": [1, 2], "data": "hi, I am Tom."}

名称	设置	含义	说明
emit	msg	必需。通信事件请求。	
Obj	sid	用户自行设定的 sid	
. 0:1	ル彦亜ナ		A11 11 10 11
toSids	必需要有一	非必需。可以是数组。	All sids=cid, self_sid
toGids	个	非必需。可以是数组。	emit msg to(distinct
			(toSids ∪ toSids)-
			self_sid) 发送的全集
			是:发送的用户和发送所
			在的群(频道、小组)的
			用户的全集剔重后,排除
			自身
data		必需。	

### 3.6 打开 APP

#### 参数格式如下

名称	设置	含义	说明
emit	open	必需。打开控件 APP 通信事件请求。	
0bj		必需。	

АррТуре	$\begin{array}{c} \pm 1 \pm 2 \pm 3 \\ \pm 4 \end{array}$	flash 默认 word 后续支持 excel 后续支持 CAD 后续支持 正数 表示嵌入 负数 浮动窗口 在 Obj 不同时,AppType 的含义不	当 AppType 负数浮动窗口时,默认 APP 为置顶。取消置顶
		一样。	{"emit":"setPar"," Obj":"flash","topMost ":false}
AppShow		必需。 true App 可见 false App 不可见	通常空时默认为 true 调用 comm 为 false
AppFollow		必需。空时默认为 true 1 跟随变化 0 不变化	AppShow 为 true 时, App 随浏览器移动变形隐藏 显示等事件
par0			注意不同 APP 可能不同
attach	1	附着 APP 方式	wps 最好采用此方式. 如果程序出现未知错误, 可采用此方式
header		头部	
userAgent		代理	只写属性,不可读。
crossDomain	bool	默认 true Ture false	是否跨域
rightMenu	右键菜单	-1 不处理,控件原有状态 0/null 禁用菜单 1 自定义简单菜单	
show_Update Tool	显示下载插 件等待窗口	默认 true false 不显示	需要下载更新包显示。可以直接在 https://github.com/ap pemit/appemit/plugins 下载全集的插件

### 3.6.1 打开文件

以系统默认的程序, 打开文件。

为了安全,不支持直接打开的文件类型包括

"exe";"msi";"cmd";"js";"jar";"inf";"com";"scr";"reg";"bat";"vbs";"py" 发送命令打开文件,以独立的方式打开,和浏览器进程独立,没有联系。 {"emit": "open",

"Obj": "file", "AppShow": false, "src": ["/demo/htmlDemo/file/d1.docx", null]}

src: EXE 文件路径, 启动参数="", 操作类型 = "open", 显示属性 \_SW\_, 工作目录=""

名称	设置	含义	说明
emit	open	必需。打开控件 APP 通信事件请求。	
0bj	file	必需。	
AppId	1	必需。	
src		必需。	[file,参数,startInfo]
pos	-1		
AppShow	false	必需。	不发送 pos 位置等数据
par0			
UWP	1, 0, null	null 默认。以传统方式打开可执行	
		文件, 若失败尝试 UWP 文件打开	
		0 只以传统方式打开可执行文件	
		1 只打开 UWP 文件	

#### 3.6.2 flash

两种方法,主要四种形式实现场景

- 1、使用客户端本地安装的 Flash Player ActiveX 控件,要是客户端没有,需要自行下载。 下载地址: http://www.adobe.com/go/getflashplayer
- 2、使用 Appemit 程序自带的插件 plugins/NPSWF32. dll




#### 3. 6. 2. 1NPApi 打开 flash 网页 webkit 内核

能打开常用网页,目前的插件不支持 html5 的媒体特性。如有需要,可以使用 node 或者 electron 插件。

使用 webkit 内核使用 Appemit 程序自带的插件 NPSWF32.dll, 能打开嵌有 flash 的网页,不默认具有右键菜单。

连接授权后,发送命令"AppType":1的形式。

 $\label{lem:composition} $$ \end{subarray} $$ \$ 



{"emit":"open", "Obj":"flash", "AppType":1, "src":"http://sxiao.4399.com/4399swf/upload\_swf/ftp14/yzg/20140328/bombit7/zx\_game7.htm", "pos":1, "par0": {"header":null, "userAgent":null, "crossDomain":true}}


userngent .nu	iii, ciobbbon	all tolder	
名称	设置	含义	说明
emit	open	必需。打开控件 APP 通信事件请求。	
Obj	flash	必需。	
AppType	1	必需。	若为负数-1,则是浮动窗
		1 web	口
		2 web flash 文件	
		3 web 媒体文件	
		4 ActiveX	
src		必需。	
pos	{"left":37	必需。	对不同的浏览器,自动识
	2, "top":20	1 默认使用代码自动识别的位置。	别的位置需要优化
	3, "width":		
	606, "heigh		
	t":406}		
AppShow		必需。	通常空时默认为 true
		true App 可见	调用 comm 为 false
		false App 不可见	
AppFollow		必需。空时默认为 true	AppShow 为 true 时,App
		1 跟随变化	随浏览器移动变形隐藏
		0 不变化	显示等事件

Par0		可选。	
header		头部	
userAgent		代理	只写属性,不可读。
crossDomain	bool	默认 true	是否跨域
		Ture	
		false	
show_UpdateT	0	在配置文件设置默认值 0	
ool		1显示更新文件下载窗口	
		0 不显示	

#### 3. 6. 2. 2NPAPI 打开网络 flash

使用 Appemit 程序自带的插件 NPSWF32. dl1, 打开网络 flash 文件。 连接授权后,发送命令"AppType": 2 的形式。

{"emit":"open","Obj":"flash","AppType":2,"src":"http://sxiao.4399.com/4399swf/upload\_swf/ftp18/liuxy/20160130/17801/game.swf","pos":1,"par0":{"autoPlay":true,"loop":true,"quality":"high","wmode":"Transparent"}}



{"emit":"open", "Obj":"flash", "AppType":2, "src":"http://sxiao.4399.com/4399swf/upload\_swf/ftp18/liuxy/20160130/17801/game.swf", "pos":1, "par0": {"autoPlay":true, "loop":true, "quality":"high", "wmode":"Transparent", "header":null, "userAgent":null, "crossDomain":true}}


名称	设置	含义	说明
emit	open	必需。打开控件 APP 通信事件请	
		求。	
0bj	flash	必需。	

АррТуре	2	必需。 1 web 2 web flash 文件 3 web 媒体文件 4 ActiveX	使用 webkit 内核打开,没有默认的右键菜单。 若为负数-2,则是浮动窗口
src		必需。	
pos	{"left":37 2, "top":20 3, "width": 606, "heigh t":406}	必需。 1 默认使用代码自动识别的位 置。	对不同的浏览器,自动识别的位置需要优化
AppShow		必需。 true App 可见 false App 不可见	通常空时默认为 true 调用 comm 为 false
AppFollow		必需。空时默认为 true 1 跟随变化 0 不变化	AppShow 为 true 时, App 随 浏览器移动变形隐藏显示等 事件
par0	autoPlay	可选。默认 true	参考 flash 官方默认参数。
	loop	可选。默认 true	参考 flash 官方默认参数。
	quality	可选。默认 high	参考 flash 官方默认参数。
	wmode	可选。默认 Transparent	参考 flash 官方默认参数。
header		头部	
userAgent		代理	只写属性,不可读。
crossDomain	bool	默认 true Ture false	是否跨域
show_UpdateT	0	在配置文件设置默认值 0	
ool		1显示更新文件下载窗口 0不显示	

### 3. 6. 2. 3NPAPI 打开 flash rtmp 等媒体文件

使用 Appemit 程序自带的插件 NPSWF32. dl1, 打开网络媒体文件,包括 flv, mp4, rtmp 等。连接授权后,发送命令"AppType":3 的形式。

 $\label{lem:condition} $$ {\tt "emit":"open","Obj":"flash","AppType":3,"src":"https://media.html5media.info/video.mp4","pos":1,"par0":{\tt "autoPlay":1,"loop":1}} $$ \label{lem:condition} $$ \label{lem:condition} $$ {\tt "emit":"open","Obj":"flash","AppType":3,"src":"https://media.html5media.info/video.mp4","pos":1,"par0":{\tt "autoPlay":1,"loop":1}} $$ \label{lem:condition} $$ \label{lem:condition}$ 



{"emit":"open", "Obj":"flash", "AppType":3, "src":"https://cdn.jsdelivr.net/gh/appemit/appemit/docs/vedio/x1.flv", "pos":1, "par0": {"autoPlay":1, "loop":1, "header":nul1, "userAgent":nul1, "crossDomain":true}}

, ,,	i, decingent india, orosponani idae)				
名称	设置	含义	说明		
emit	open	必需。打开控件 APP 通信事件请求。			
Obj	flash	必需。			
AppType	3	必需。	若为负数-3,则是浮动窗		
		1 web	口		
		2 web flash 文件			
		3 web 媒体文件			
		4 ActiveX			
src		必需。	视频格式: mp4、flv、		
			m3u8, rtmp		
			视频编码: H. 264		
			音频编码: AAC、MP3		
			音频格式: MP3		
			19X11124. M. 0		
pos	{"left":37	必需。	对不同的浏览器,自动识		
P	2, "top":20	1 默认使用代码自动识别的位置。	别的位置需要优化		
	3, "width":	**************************************	777		
	606, "heigh				
	t":406}				
AppShow	. 100)	必需。	通常空时默认为 true		

		true App 可见	调用 comm 为 false
		false App 不可见	
AppFollow		必需。空时默认为 true	AppShow 为 true 时, App
		1 跟随变化	随浏览器移动变形隐藏
		0 不变化	显示等事件
Par0	autoPlay	可选。默认1	参考
			https://player.alicdn
			<pre>.com/aliplayer/settin</pre>
			g/setting.html
	loop	可选。默认1	
header		头部	
userAgent		代理	只写属性,不可读。
crossDomain	bool	默认 true	是否跨域
		Ture	
		false	
show_UpdateT	0	在配置文件设置默认值 0	
ool		1显示更新文件下载窗口	
		0 不显示	

#### 3. 6. 2. 4ActiveX 打开 flash 文件

1) 打开网络 flash 文件

打开 demo 下的 AppEmbed. html, 连接授权后,发送使用 ActiveX("AppType":4) 打开网络 flash 文件命令,参数如下。

{"emit":"open", "Obj":"flash", "AppType":4, "src":"http://img1.yo4399.com/swf/00/0 ff035e0e96584c07df65ab3636f72.swf", "pos":1, "par0": {"autoPlay":1, "toolbar":0, "right Menu":0, "hitCaption":0, "hideStop":0, "loop":1, "volumeMute":0, "flashVars":"a=0&b=0&c =SetInSrc"}}

注意事项:

在客户端需要下载安装 flash player ActiveX。

#### 路径是 / 或许 \\

flashVars 可以设置在 src 中


AppType 正数为嵌入 APP, 负数为浮动窗口, 后同。



#### 刷新即可关闭 flash

2) 打开本地 flash 文件

可以是绝对或者相对路径,相对于 AppEmit. exe 的路径: "demo/htmlDemo/test1. swf"。 {"emit":"open", "Obj":"flash", "AppType":4, "src":"demo/htmlDemo/test1. swf", "pos":1, "par0":{"autoPlay":1, "toolbar":0, "rightMenu":0, "hitCaption":0, "hideStop":0, "loop":1, "volumeMute":0, "flashVars":"a=0&b=0&c=SetInSrc"}}



{"emit":"open", "Obj":"flash", "AppType":4, "src":"http://img1.yo4399.com/swf/00/0 ff035e0e96584c07df65ab3636f72.swf", "pos":1, "par0": {"autoPlay":1, "toolbar":0, "right Menu":0, "hitCaption":0, "hideStop":0, "loop":1, "volumeMute":0, "flashVars":"a=0&b=0&c =SetInSrc"}}

			T
名称	设置	含义	说明
emit	open	必需。打开控件 APP 通信事件请求。	
0bj	flash	必需。	
		flash 默认	
		word 后续支持	
		excel 后续支持	
		CAD 后续支持	
AppType	4	必需。	设为4时,如何本地没有
		1 web	安装 ActiveX 则默认使用
		2 web flash 文件	方式2打开
		3 web 媒体文件	若为负数-4,则是浮动窗
		4 ActiveX	口
src		必需。	
pos	{"left":37	必需。	
	2, "top":20	1 默认使用代码自动识别的位置。	
	3, "width":		
	606, "heigh		
	t":406}		

AppShow		必需。	通常空时默认为 true
		true App 可见	调用 comm 为 false
		false App 不可见	
AppFollow		必需。空时默认为 true	AppShow 为 true 时, App
		1 跟随变化	随浏览器移动变形隐藏
		0 不变化	显示等事件
par0	autoPlay	可选。	
		0 不自动播放	
		1自动播放,默认	
	toolbar	可选。	
		0 没有控制条,默认	
		1 有控制条	
	rightMenu	可选。	
		0	
		1	
	hitCaption	可选。	
		0 左按鼠标不能拖动,默认	
		1 左按鼠标能拖动	
	hideStop	可选。	
		0 隐藏不见时不停止播放,默认	
		1 隐藏不见时停止播放	
	loop	可选。	
		0 不自动循环播放,	
		1 循环播放,默认	
	volumeMute	可选。	
		0 不静音,默认	
		1 静音	
	flashVars	可选。	可以设置在 src 里面
show_UpdateT	0	在配置文件设置默认值 0	
ool		1显示更新文件下载窗口	
		0 不显示	

### 3.6.3 打开网页

### 3. 6. 3. 1 IE 内核打开网页

{"emit":"open", "Obj":"web", "AppType":1, "pos":1, "par": {"htmlStr":null, "HttpServe r\_startUrl":null, "URL":"http://www.appemit.com"}, "par0": {"header":null, "noScriptEr r":true, "UIFLAG":null, "DLCTL":null, "userAgent":null, "crossDomain":true, "rightMenu":null}}

名称	设置	含义	说明
emit	open	必需。打开网页事件请求。	
0bj	web	必需。	

АррТуре	1	必需。 1 IE 内核 2 webkit 内核 3 blink 内核	有默认的右键菜单。 若为负数-1,则是浮动窗 口
pos	{"left":37 2, "top":20 3, "width": 606, "heigh t":406}	必需。 1 默认使用代码自动识别的位置。	对不同的浏览器,自动识别的位置需要优化
AppShow		必需。 true App 可见 false App 不可见	通常空时默认为 true 调用 comm 为 false
AppFollow		必需。空时默认为 true 1 跟随变化 0 不变化	AppShow 为 true 时, App 随浏览器移动变形隐藏 显示等事件
par		必需。优先级别依次下降	三个参数必须有一个不
htmlStr		Html 代码	是空。
HttpServer_ startUrl		以服务器形式打开本地 html 文件 路径,可以是绝对或者相对路径。 /为分隔符。	
URL	http://www	支持网页地址或者本地 html 文件	
	<u>.appemit.c</u>	路径。	
	om 或者		
	/demo/html Demo/html.		
	html		
Par0		可选。	
emulation	若不指定,默	11001 页面始终以 IE11 模式显示,	参考
emutation	人不相定,私 认最新的 IE 兼容版本	而不考虑〈!DOCTYPE〉指令 11000 包含基于标准的〈!DOCTYPE〉 指令的页面将以 IE11 模式显示 10001 页面始终以 IE10 模式显示, 而不考虑〈!DOCTYPE〉指令 10000 包含基于标准的〈!DOCTYPE〉 指令的页面将以 IE10 模式显示 9999 页面始终以 IE9 模式显示, 不考虑〈!DOCTYPE〉指令 9000 包含基于标准的〈!DOCTYPE〉 指令的页面将以 IE8 模式显示 8888 页面始终以 IE8 模式显示, 不考虑〈!DOCTYPE〉指令 8000 包含基于标准的〈!DOCTYPE〉 指令的页面将以 IE8 模式显示 7000 包含基于标准的〈!DOCTYPE〉 指令的页面将以 IE8 模式显示 7000 包含基于标准的〈!DOCTYPE〉 指令的页面将以 IE7 模式显示	https://www.csdn.net/article/2012-10-22/2811049

noScriptErr	bool	默认 true	
		Ture	
		false	
UIFLAG		_UIFLAG_DIALOG=@0x1/*_UIFLAG_D	可以使用一个或多个
		IALOG*/	_UIFLAG_ 前缀的常量自定
		_UIFLAG_DISABLE_HELP_MENU=@0x2	义外观,多个常量之间用位
		/*_UIFLAG_DISABLE_HELP_MENU*/	或操作符(   ) 连接。
		_UIFLAG_NO3DBORDER=@0x4/*_UIFL	LOG 禁止选中文本(用于
		AG_NO3DBORDER*/	web ui )
		_UIFLAG_SCROLL_NO=@0x8/*_UIFLA	_UIFLAG_SCROLL_NO 禁用
		G_SCROLL_NO*/	滚动条
		UIFLAG_DISABLE_SCRIPT_INACTIV	_UIFLAG_NO3DBORDER 禁用
		E=@0x10/* UIFLAG DISABLE SCRIP	所有窗口 3D 边框
		T INACTIVE*/	FLAG NO3DOUTERBORDER
		UIFLAG OPENNEWWIN=@0x20/* UIF	- 禁用顶层窗口 3D 边框
		LAG_OPENNEWWIN*/	_UIFLAG_DISABLE_HELP_MEN
		UIFLAG DISABLE OFFSCREEN=@0x4	U 在菜单中移除帮助菜单
		0/*_UIFLAG_DISABLE_OFFSCREEN*/	_UIFLAG_DISABLE_SCRIPT_I
		_UIFLAG_FLAT_SCROLLBAR=@0x80/*	NACTIVE 窗口激活以前不运
		_UIFLAG_FLAT_SCROLLBAR*/	行网页脚本
		_UIFLAG_DIV_BLOCKDEFAULT=@0x10	_UIFLAG_OPENNEWWIN 在新
		0/*_UIFLAG_DIV_BLOCKDEFAULT*/	窗口打开链接
		_UIFLAG_ACTIVATE_CLIENTHIT_ONL	_UIFLAG_FLAT_SCROLLBAR
		Y=@0x200/*_UIFLAG_ACTIVATE_CLI	显示平面滚动条
		ENTHIT_ONLY*/	_UIFLAG_ACTIVATE_CLIENTH
		_UIFLAG_OVERRIDEBEHAVIORFACTOR	IT_ONLY 仅在用户点击客户
		Y=@0x400/*_UIFLAG_OVERRIDEBEHA	区时激活(非客户区指滚动
		VIORFACTORY*/	条等位置)
		_UIFLAG_CODEPAGELINKEDFONTS=@0	_UIFLAG_URL_ENCODING_DIS
		x800/*_UIFLAG_CODEPAGELINKEDFO	ABLE_UTF8 禁用 UTF8 发
		NTS*/	送 URL
		_UIFLAG_URL_ENCODING_DISABLE_U	_UIFLAG_URL_ENCODING_ENA
		TF8=@0x1000/*_UIFLAG_URL_ENCOD	BLE_UTF8 使用 UTF8 发
		ING_DISABLE_UTF8*/	送URL
		_UIFLAG_URL_ENCODING_ENABLE_UT	_UIFLAG_ENABLE_FORMS_AUT
		F8=@0x2000/*_UIFLAG_URL_ENCODI	OCOMPLETE 允许表单自动
		NG_ENABLE_UTF8*/	完成
		_UIFLAG_ENABLE_FORMS_AUTOCOMPL	_UIFLAG_ENABLE_INPLACE_N
		ETE=@0x4000/*_UIFLAG_ENABLE_F0	AVIGATION 在点击邮件等
		RMS_AUTOCOMPLETE*/	链接时,打开相关应用程
		_UIFLAG_ENABLE_INPLACE_NAVIGAT	序,而不是新开窗口
		ION=@0x10000/*_UIFLAG_ENABLE_I	_UIFLAG_NOTHEME 使用主题
		NPLACE_NAVIGATION*/	_UIFLAG_THEME 禁用主题
		_UIFLAG_IME_ENABLE_RECONVERSIO	_UIFLAG_NOPICS 禁用内容
		N=@0x20000/*_UIFLAG_IME_ENABLE	分级

RECONVERSION\*/ \_UIFLAG\_DIV\_BLOCKDEFAULT \_UIFLAG\_THEME=@0x40000/\* UIFLA 编辑模式回车输入 div G THEME\*/ \_UIFLAG\_DISABLE\_EDIT\_NS\_ UIFLAG NOTHEME=@0x80000/\* UIF FIXUP 编辑模式禁用名字 LAG NOTHEME\*/ 空间修正 \_UIFLAG\_NOPICS=@0x100000/\*\_UIF \_UIFLAG\_LOCAL\_MACHINE\_AC LAG NOPICS\*/ CESS\_CHECK 防止远程网页 UIFLAG NO3DOUTERBORDER=@0x200 导航到本地计算机 000/\* UIFLAG NO3DOUTERBORDER\*/ UIFLAG DISABLE UNTRUSTE \_UIFLAG\_DISABLE\_EDIT\_NS\_FIXUP= DPROTOCOL 禁止非信任协 @0x400000/\* UIFLAG DISABLE EDI 议,包含 ms-its, ms-itss, T NS FIXUP\*/ its, mk:@msitstore UIFLAG LOCAL MACHINE ACCESS C HECK=@0x800000/\*\_UIFLAG\_LOCAL\_ MACHINE ACCESS CHECK\*/ UIFLAG DISABLE UNTRUSTEDPROTO COL=@0x1000000/\*\_UIFLAG\_DISABL E UNTRUSTEDPROTOCOL\*/ UIFLAG HOST NAVIGATES=@0x2000 000/\* UIFLAG HOST NAVIGATES\*/ UIFLAG ENABLE REDIRECT NOTIFI CATION=@0x4000000/\*\_UIFLAG\_ENA BLE REDIRECT NOTIFICATION\*/ \_UIFLAG\_USE\_WINDOWLESS SELECTC ONTROL=@0x8000000/\* UIFLAG USE WINDOWLESS SELECTCONTROL\*/ UIFLAG USE WINDOWED SELECTCON TROL=@0x10000000/\* UIFLAG USE WINDOWED SELECTCONTROL\*/ UIFLAG ENABLE ACTIVEX INACTIV ATE MODE=@0x20000000/\* UIFLAG ENABLE ACTIVEX INACTIVATE MODE \*/ \_UIFLAG\_DPI\_AWARE=@0x4000000/ \* UIFLAG DPI AWARE\*/ DLCTL DLCTL DLIMAGES=@0x10/\* DLCTL DLCTL\_前缀的常量以控制下 DLIMAGES\*/ 载行为,多个常量之间用位或 DLCTL VIDEOS=@0x20/\* DLCTL VI 操作符(|) 连接。 DEOS\*/ \_DLCTL\_DLIMAGES 允许从服 DLCTL BGSOUNDS=@0x40/\* DLCTL 务器下载图片,如果指定了 BGSOUNDS\*/ 第三个参数,未指定此标志, DLCTL NO SCRIPTS=@0x80/\* DLCT 则网页不下载任何图片. L NO SCRIPTS\*/ DLCTL VIDEOS 允许从服 务器下载视频片断,如果指 \_DLCTL\_NO\_JAVA=@0x100/\*\_DLCTL\_ NO JAVA\*/ 定了第三个参数,未指定此

DLCTL NO RUNACTIVEXCTLS=@0x20 0/\*\_DLCTL\_NO\_RUNACTIVEXCTLS\*/ DLCTL NO DLACTIVEXCTLS=@0x400 /\* DLCTL NO DLACTIVEXCTLS\*/ DLCTL DOWNLOADONLY=@0x800/\* D LCTL DOWNLOADONLY\*/ DLCTL NO FRAMEDOWNLOAD=@0x100 0/\* DLCTL NO FRAMEDOWNLOAD\*/ DLCTL RESYNCHRONIZE=@0x2000/\* \_DLCTL\_RESYNCHRONIZE\*/ DLCTL PRAGMA NO CACHE=@0x4000 /\* DLCTL PRAGMA NO CACHE\*/ DLCTL NO BEHAVIORS=@0x8000/\* DLCTL NO BEHAVIORS\*/ DLCTL NO METACHARSET=@0x10000 /\* DLCTL NO METACHARSET\*/ DLCTL URL ENCODING DISABLE UT F8=@0x20000/\*\_DLCTL URL ENCODI NG DISABLE UTF8\*/ DLCTL URL ENCODING ENABLE UTF 8=@0x40000/\* DLCTL URL ENCODIN G ENABLE UTF8\*/ DLCTL NOFRAMES=@0x80000/\* DLC TL NOFRAMES\*/ DLCTL FORCEOFFLINE=@0x1000000 0/\* DLCTL FORCEOFFLINE\*/ DLCTL NO CLIENTPULL=@0x200000 00/\* DLCTL NO CLIENTPULL\*/ DLCTL SILENT=@0x40000000/\* DL CTL SILENT\*/ DLCTL OFFLINEIFNOTCONNECTED=@ 0x80000000/\* DLCTL OFFLINEIFNO TCONNECTED\*/ \_DLCTL\_OFFLINE=@0x80000000/\*\_D LCTL OFFLINE\*/

标志,则网页不下载任何视 频片断. DLCTL BGSOUNDS 允许播放 文档指定的背景声音 DLCTL NO SCRIPTS 窗体不执行任何页面脚本 (指 javascript 等) \_DLCTL\_NO\_JAVA web 窗体 不执行任何 Java applet \_DLCTL\_NO\_RUNACTIVEXCTLS web 窗体不执行文档中 的任何 ActiveX 控件; DLCTL NO DLACTIVEXCTLS web 窗体不下载文档中 的任何 ActiveX 控件; \_DLCTL\_DOWNLOADONLY web 窗体下载网页, 但不显示 DLCTL NO FRAMEDOWNLOAD web 窗体对包含框架的 页面进行语法分析但不下载 任何帧, 同时忽略框架, DLCTL RESYNCHRONIZE web 窗体忽略缓存中的 数据并向服务器请求更新 DLCTL PRAGMA NO CACHE 迫使请求发送给服务器 并忽略代理(这里一般指服 务端缓存),即使代理指明 数据是最新的也是如此. DLCTL NO METACHARSET 隐藏文档中的 META 元 素指示的字符集; DLCTL URL ENCODING DISA BLE UTF8 禁止 UTF-8 编码 DLCTL URL ENCODING ENAB LE UTF8 允许 UTF-8 编码 DLCTL NOFRAMES 禁止框架 DLCTL FORCEOFFLINE web 窗体工作在脱机方式 DLCTL NO CLIENTPULL web 窗体不执行任何客 户端的 pull 操作 DLCTL SILENT 组件对话

框、脚本错误对话框静默模

			式 DLCTL_OFFLINEIFNOTCONNE CTED 如果未连接互联 网,浏览器组件将以脱机方 式工作
header		头部	
userAgent		代理	默认 null
crossDomain	bool	默认 true Ture false	
rightMenu	右键菜单	-1 不处理,控件原有状态 0/null 禁用菜单 1 自定义简单菜单	各个含义不同,请注意。 -1 不处理。默认有详细菜单。通常需要使用flash右键使用此值。 对于flash右键功能请测试。
show_UpdateT	0	在配置文件设置默认值 0 1显示更新文件下载窗口 0不显示	

### 3. 6. 3. 2 webkit 内核打开网页

{"emit":"open", "Obj":"web", "AppType":2, "pos":1, "par": {"htmlStr":null, "HttpServe r\_startUrl":null, "URL":"http://www.appemit.com"}, "par0": {"header":null, "userAgent":null, "crossDomain":true, "rightMenu":1, "downLoad":1}}

名称	设置	含义	说明
emit	open	必需。打开网页事件请求。	
0bj	web	必需。	
AppType	2	必需。	有默认的右键菜单。
		1 IE 内核	若为负数-2,则是浮动窗
		2 webkit 内核	口
		3 blink 内核	
pos	{"left":37	必需。	对不同的浏览器,自动识
	2, "top":20	1 默认使用代码自动识别的位置。	别的位置需要优化
	3, "width":		
	606, "heigh		
	t":406}		
AppShow		必需。	通常空时默认为 true
		true App 可见	调用 comm 为 false
		false App 不可见	
AppFollow		必需。空时默认为 true	AppShow 为 true 时,App
		1 跟随变化	随浏览器移动变形隐藏
		0 不变化	显示等事件
par		必需。优先级别依次下降	三个参数必须有一个不
htmlStr		Html 代码	是空。

HttpServer		以服务器形式打开本地 html 文件	
startUrl		路径,可以是绝对或者相对路径。	
Starturi		游位,可以定绝对或有相对避位。  /为分隔符。	
IIDI	1 / /		
URL	http://www	支持网页地址或者本地 html 文件	
	<u>.appemit.c</u>	路径。	
	<u>om</u> 或者		
	/demo/html		
	Demo/html.		
	html		
Par0		可选。	
header		头部	
userAgent		代理	只写属性,不可读。
crossDomain	bool	默认 true	是否跨域
		Ture	
		false	
rightMenu	右键菜单	-1 不处理,控件原有状态	各个含义不同,请注意。
		0/null 禁用菜单	-1 不处理。默认没有菜
		1 自定义简单菜单	単。通常需要使用 flash
			右键使用此值。
			对于 flash 右键功能请测
			试。
show_UpdateT	0	在配置文件设置默认值 0	- V-
ool	_	1 显示更新文件下载窗口	
		0 不显示	
downLoad	1	默认 true	
downLoad	1	true	大四年以下   秋勿此
		false	
		Taise	

### 3. 6. 3. 3 blink 内核打开网页

{"emit":"open", "Obj":"web", "AppType":3, "pos":1, "par":{"htmlStr":null, "HttpServe r\_startUrl":null, "URL":"http://www.appemit.com"}, "par0":{"header":null, "userAgent":null, "crossDomain":true, "rightMenu":1, "downLoad":1}}

名称	设置	含义	说明
emit	open	必需。打开网页事件请求。	
0bj	web	必需。	
AppType	3	必需。	有默认的右键菜单。
		1 IE 内核	若为负数-3,则是浮动窗
		2 webkit 内核	口
		3 blink 内核	
pos	{"left":37 2, "top":20 3, "width": 606, "heigh t":406}	必需。 1 默认使用代码自动识别的位置。	对不同的浏览器,自动识别的位置需要优化

AppShow		必需。	通常空时默认为 true
		true App 可见	调用 comm 为 false
		false App 不可见	
AppFollow		必需。空时默认为 true	AppShow 为 true 时, App
		1 跟随变化	随浏览器移动变形隐藏
		0 不变化	显示等事件
par		必需。优先级别依次下降	三个参数必须有一个不
htmlStr		Html 代码	是空。
HttpServer_		以服务器形式打开本地 html 文件	
startUrl		路径,可以是绝对或者相对路径。	
		/为分隔符。	
URL	http://www	支持网页地址或者本地 html 文件	
	.appemit.c	路径。	
	om 或者		
	/demo/html		
	Demo/html.		
	html		
Par0		可选。	
header		头部	
userAgent		代理	可读写。默认
			Mozilla/5.0 (Windows
			NT 10.0; Win64; x64)
			AppleWebKit/537.36
			(KHTML, like Gecko)
			Chrome/60.0.3729.169
			Safari/537.36
crossDomain	bool	默认 true	
		true	
		false	
rightMenu	右键菜单	-1 不处理,控件原有状态	各个含义不同,请注意。
		0/null 禁用菜单	-1 不处理。默认有菜单。
		1 自定义简单菜单	通常需要使用 flash 右键
			使用此值。
			对于 flash 右键功能请测
			试。
show_UpdateT	0	在配置文件设置默认值 0	
ool		1显示更新文件下载窗口	
		0 不显示	
downLoad	1	默认 true	支持连接下载功能
		true	
		false	

#### 3. 6. 4 打开媒体文件

#### 3. 6. 4. 1视频

```
//https://github.com/videojs/video.js
支持下列格式。其中 swf 格式见 flash 章节。
视频格式: mp4、flv、m3u8、rtmp
视频编码: H. 264
音频编码: AAC、MP3
音频格式: MP3
{"emit":"open","Obj":"flash","AppType":3,"src":"https://media.html5media.info/video.mp4","pos":1,"par0":{"autoPlay":1,"loop":1}}
```

#### 3. 6. 4. 2 RTMP

rtmp

{"emit":"open", "Obj":"flash", "AppType":3, "src":"rtmp://202.69.69.180:443/webcas t/bshdlive-pc", "pos":1, "par0": {"autoPlay":1}}

#### 3. 6. 4. 3 RTSP

可采用 vlc 插件播放 RTSP 和 rtsp 转化为 ogg 浏览器直接播放。

#### 3.6.4.3.1 vlc 插件播放 RTSP

使用 vlc 插件直接打开 Rtsp 流,可以使用 npvlc. dll 即 NPAPI 技术 或者 axvlc. dll 插件直接播放

```
{"emit":"open","Obj":"media","AppType":1,"pos":1,"AppId":1,
"par":{ "mrl":"rtsp://@202.69.69.180:443/webcast/bshdlive-
pc","htmlStr":null,"kernel":2},"par0":{ "fullscreen":true,"volume":70,"autoplay":true,"controls":true }
}
```

更多参考 https://wiki.videolan.org/Documentation:WebPlugin/

### 3.6.4.3.1.1 转码直接播放

```
 \label{lem:continuous} $$ \{"emit":"open","Obj":"media","AppType":1,"pos":1, "par":{"gui":0,"cmds":"-vvv \"file:///${dir_Cur}/demo/htmlDemo/file/h1.mp4\" --loop --sout \"#transcode{vcodec=h264,acodec=mpga,ab=128,channels=2,samplerate=44100}:rtp{sdp=rtsp://:8554/vlc\"", "mrl":"rtsp://:8554/vlc\","htmlStr":null,"kernel":2},"par0":{ "fullscreen":true,"volume":70,"autoplay":true,"controls":true} $$
```

#### 3.6.4.3.1.2 转码等服务

启动服务,可以多开,执行转码等服务,可再播放,最好使用命令组发送,确保前一条命令执行完。

```
[{"emit":"open","Obj":"media","AppType":1,"AppId":"AppId_lvcSvr1","AppShow":0,"par":{"gui":0, "cmds":"-vvv \"file:///${dir Cur}/demo/htmlDemo/file/h1.mp4\" --loop --sout
```

```
\"#transcode{vcodec=h264,acodec=mpga,ab=128,channels=2,samplerate=44100}:rtp{sdp=<u>rtsp://:8554/vlc}\" "}},
{"emit":"open","Obj":"media","AppType":1,"pos":1,"AppId":1,
"par":{ "mrl":"<u>rtsp://:8554/vlc</u>","htmlStr":null,"kernel":2},"par0":{</u>
```

### 3.6.4.3.1.3 其它说明

可用的替换路径变量

```
    $ {dir_AppData_Local}: "C:/Users/*/AppData/Local"
    $ {dir_AppData_Roaming}: "C:/Users/*/AppData/Roaming"
    $ {dir_DESKTOP}: "F:/Users/desk"
    $ {dir_DOCUMENTS}: "C:/Users/Public/Documents"
    $ {dir_FAVORITES}: "C:/Users/*/Favorites"
    $ {dir_Temp}: "C:/Users/*/AppData/Local/Temp/"
    $ {dir_Cur}: "D:/*/AppEmit"
```

"fullscreen":true,"volume":70,"autoplay":true,"controls":true }}]

#### 3.6.4.3.2 rtsp 转化为 ogg 浏览器直接播放

使用 V1c 提供服务,转化编码,有延迟,适用精度要求不高的场所,这样只是使用了后台服务而没有插件。

举例:将 avi 转化为 rtsp(如果有 rtsp 直接使用),在将 rtsp 转化为 ogg,在 html5 的播放器播放

```
{"emit":"open", "Obj":"media", "AppType":1, "AppId":"AppId lvcSvr1", "AppShow":0, "p
ar":{"gui":0,"cmds":["-vvv \"file:///${dir_Cur}/demo/htmlDemo/file/h1.mp4\"
"#transcode {vcodec=h264, acodec=mpga, ab=128, channels=2, samplerate=44100}:rtp {sdp=r
tsp://:8554/v1c}\"
                          ", "-vvv
                                                \"rtsp://:8554/vlc\"
100p :sout=#transcode {vcodec=theo, vb=800, acodec=vorb, ab=128, channels=2, samplerate
=44100}:http{mux=ogg, dst=:8080/stream} :sout-all :sout-keep\""]}}
{"emit":"getPar", "Obj":"appemit", "par":["intranetIP"]} 获得内网 IP 192.168.1.105
示例如下
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
      <meta charset="UTF-8">
      <title></title>
   </head>
   <body>
```

<video src="http://192.168.1.105:8080/stream" type="video/ogg" width="600"</p>

height="450" autoplay="autoplay" controls="controls" loop="loop">

Your browser does not support the video tag.

### 3. 6. 4. 4 其它格式

使用 V1c 作为后台服务,直接转码需要的格式。

### 3. 6. 5 打开 PDF 文件

打开阅读 PDF 文件,支持本地和网络 PDF

{"emit":"open", "Obj":"web", "AppType":4, "pos":1, "par":{"URL":"

https://cdn.jsdelivr.net/gh/appemit/AppEmitWeb@master/docs/demo/AppEmit\_help.pdf
"}, "par0":{"rightMenu":1}}

名称	设置	含义	说明
emit	open	必需。打开 PDF 事件请求。	
0bj	web	必需。	
AppType	4	必需。	有默认的右键菜单。
		1 IE 内核	若为负数-4,则是浮动窗
		2 webkit 内核	口
		3 blink 内核	
		4 PDF 文件	
pos	{"left":37	必需。	对不同的浏览器,自动识
	2, "top":20	1 默认使用代码自动识别的位置。	别的位置需要优化
	3, "width":		
	606, "heigh		
	t":406}		
AppShow		必需。	通常空时默认为 true
		true App 可见	调用 comm 为 false
		false App 不可见	
AppFollow		必需。空时默认为 true	AppShow 为 true 时,App
		1 跟随变化	随浏览器移动变形隐藏
		0 不变化	显示等事件
par		必需。	
URL	https://cd	支持网页 pdf 地址,或本地文件绝	
	n.jsdelivr	对或相对路径。	
	.net/gh/ap		
	pemit/AppE		
	mitWeb@mas		
	ter/docs/d		
	emo/AppEmi		

	t_help.pdf 或者 /demo/AppE mit_help.p df		
Par0		可选。	
rightMenu	右键菜单	-1 不处理,控件原有状态 0/null 禁用菜单 1 自定义简单菜单	各个含义不同,请注意。
rightMenu	右键菜单	-1 不处理,控件原有状态 0/null 禁用菜单 1 自定义简单菜单	各个含义不同,请注意。 -1 不处理。默认有菜单。 通常需要使用 flash 右键 使用此值。 对于 flash 右键功能请测 试。
show_UpdateT ool	0	在配置文件设置默认值 0 1显示更新文件下载窗口 0不显示	

#### 3.6.6 Office

创建、打开阅读、编辑 Office 文件,支持本地和网络文件,包括 word\excel\PPT 文件 更多 VBA 官方参考 <a href="https://docs.microsoft.com/zh-cn/office/vba/api/overview/word">https://docs.microsoft.com/zh-cn/office/vba/api/overview/word</a> 或者录制宏,编辑参考代码。

#### 3. 6. 6. 1msOffice

{"emit":"open", "Obj":"office", "AppType":1, "src":"/demo/htmlDemo/file/d1.docx", "pos":1, "par0":{"Titlebar":0, "ProtectDoc":0, "Menubar":0, "Toolbars":0, "btnFile":0, "HttpPost":{"URL":"http://eu.httpbin.org/post", "valid":0, "fileName":"s1.docx"}, "MNU\_NEWBLANK":0, "MNU\_NEW":0, "MNU\_OPEN":0, "MNU\_CLOSE":0, "MNU\_SAVE":0, "MNU\_SAVEAS":0, "MNU\_SAVEAS":0, "MNU\_PGSETUP":0, "MNU\_PRINT":0, "MNU\_PROPS":0, "show\_UpdateToo1":true}}

名称	设置	含义	说明
emit	open	必需。打开 office 事件请求。	
Obj	office	必需。	
AppType	1	必需。	有默认的右键菜单。
		1 word	若为负数-1,则是浮动窗
		2 excel	口
		3 powerpoint	对于特殊 wps, 通常采用
			attach 方式打开。
src	字符串;	path 为必需,字符串网址或者本	Word 系列文件
	path 为	地相对或者绝对路径	Excel 系列文件
	[path,	,或者数组(防止网页 src 里面没有	PPT 系列文件
	openPar]	文件名称或者后缀名称需要修改,	不同应用的 openPar 不
		则使用 fileType	同,详细见后
		)。	
		openPar: 具体不同。	

		<pre>"/demo/htmlDemo/file/x1.xls" ["/demo/htmlDemo/file/x1.xls" , openPar] [[http:///demo/htmlDemo/fil e/x1.xls, "x2.xlsx"], openPar]</pre>	
pos	{"left":37 2, "top":20 3, "width": 606, "heigh t":406}	必需。 1 默认使用代码自动识别的位置。	对不同的浏览器,自动识 别的位置需要优化
AppShow		必需。 true App 可见 false App 不可见	通常空时默认为 true 调用 comm 为 false
AppFollow		必需。空时默认为 true 1 跟随变化 0 不变化	AppShow 为 true 时,App 随浏览器移动变形隐藏 显示等事件
Par0 progId		可选。 默认为 MS office ["Word.Application", "Kwps.Appl ication", "WPS.Application"] ["Excel.Application", "Ket.Appl ication", "ET.Application"] ["PowerPoint.Application", "WPP .Application"]	采用不同自动化服务器 打开文档、表格、幻灯片, 按顺序依次尝试。 默认打开微软 office\金 山 wps
attach	1	附着 APP 方式	wps 最好采用此方式. 如果程序出现未知错误, 可采用此方式
noClose	true	默认 true 屏蔽关闭功能 false 不屏蔽关闭功能	
noMinMax	1	1 禁用关闭 最小 最大化按钮 0/null 可最大小化 关闭	遮盖关闭 最小 最大化 按钮
openPar			不同应用不一样,详细见 后
Titlebar	0	默认 0 不显示标题栏 1 显示标题栏 0 不显示	
Menubar	1	默认 1 显示菜单栏 1 显示标题栏 0 不显示	
Statusbar	1	默认 1 显示状态栏 1 显示状态栏 0 不显示	
Protect	1		不同应用不一样,详细见 后
Toolbars	1	默认 1 ,显示工具栏	需要手动点击

		1 显示	
btnFile	1	0 不显示 工具栏的文件 File 按钮 1 /true 默认显示 0	Toolbars 为真时有效
ViewType	1		不同应用不一样,详细见 后
HttpPost	{"URL":"ur 1", "valid":1, "method":" POST" "username" :"name" "username" :"*" "cookie":n	URL 上传的地址,必需 method 上传的方法 POST\GET, 默 认 POST cookie	如果上传,URL 必需, valid=1设为有效。
header		头部	以下参数用于下载上传 使用
userAgent		代理	默认 nu11
cookies			
proxy			
proxyBypass			
flags			
crossDomain	bool	默认 true Ture false	
MNU_UPLOAD	0	默认 0 , 工具栏上传命令菜单 1 显示上传提交 0 不显示	Toolbars 、 btnFile 、 HttpPost["URL"] 同时为 真时有效
MNU_NEWBLANK	0	默认 0 , 工具栏 FILE 命令菜单 1 显示新建空白 0 不显示	Toolbars、btnFile 同时 为真时有效
MNU_NEW	0	默认 0 , 工具栏 FILE 命令菜单 1 显示新建 0 不显示	Toolbars、btnFile 同时 为真时有效
MNU_OPEN	0	默认 0 , 工具栏 FILE 命令菜单 1 显示打开 0 不显示	Toolbars、btnFile 同时 为真时有效
MNU_CLOSE	0	默认 0 , 工具栏 FILE 命令菜单 1 显示关闭 0 不显示	Toolbars、btnFile 同时 为真时有效
MNU_SAVE	0	默认 0 , 工具栏 FILE 命令菜单 1 显示保存	Toolbars、btnFile 同时 为真时有效

		0 不显示	
MNU_SAVEAS	0	默认 0 ,工具栏 FILE 命令菜单	Toolbars、btnFile 同时
		1 显示另存	为真时有效
		0 不显示	
MNU_PGSETUP	0	默认 0 , 工具栏 FILE 命令菜单	Toolbars、btnFile 同时
		1 显示页面设置	为真时有效
		0 不显示	
MNU_PRINT	0	默认 0 , 工具栏 FILE 命令菜单	Toolbars、btnFile 同时
		1 显示打印	为真时有效
		0 不显示	
MNU_PROPS	0	默认 0 , 工具栏 FILE 命令菜单	Toolbars、btnFile 同时
		1 显示属性	为真时有效
		0 不显示	
show_UpdateT	0	在配置文件设置默认值 0	
ool		1显示更新文件下载窗口	
		0 不显示	

# 3. 6. 6. 2Word 其它参数

更多 https://docs.microsoft.com/zh-cn/office/vba/api/overview/word

名称	设置	含义	说明
Par0		可选。	
src	[path, 0, 1,	ConfirmConversions=false, _	按顺序
	0]	ReadOnly=false,	
		AddToRecentFiles=false,	
		PasswordDocument="", _	
		PasswordTemplate="",	
		Revert=false,	
		WritePasswordDocument="", _	
		WritePasswordTemplate="",	
		Format=wdOpenFormatAuto,	
		XMLTransform=""	
ViewType	1	wdMasterView 5 主控视图。	
		wdNormalView 1 普通视图。	
		wdOutlineView 2 大纲视图。	
		wdPrintPreview 4 打印预览	
		视图。	
		wdPrintView 3 页面视图。	
		wdReadingView 7 阅读视图。	
		wdWebView 6 Web 视图。	
Protect	[Type,NoRe	Type 必需	更改为自行在 officeJs
	set,Passwor		中控制。后面同
	d,UseIRM, E	wdAllowOnlyComments=1 只允许将	
	nforceStyle	批注添加到文档中。	对非保护的文档保护。
	Lock]	wdAllowOnlyFormFields=2 只允许	网络文件,不设置则默认

		通过窗体域将内容添加到文档中。 wdAllowOnlyReading=3 允许对文档进行只读访问。 wdAllowOnlyRevisions=0 只允许对现有内容进行修订。 wdNoProtection=-1 不对文档应用保护。 《密》 必需》 必需》 透過 成	为保护文档, [3, null, "random"], 产生随机密码,密码不可获取,请慎重处理。 不保护设置为[-1] 对本地文件不默认处理
Unprotect	pwd	文档解锁密码	对保护的文档(type!=-1) 输入解锁密码Unprotect不保护。

# 3. 6. 6. 3Excel 其它参数

更多  $\underline{\texttt{https://docs.microsoft.com/zh-cn/office/vba/api/overview/excel}}$ 

名称	设置	含义	说明
Par0		可选。	
src	[path, openPar]	( UpdateLinks 、 ReadOnly 、 Form	["/demo/htmlDemo/file/x1.xlsx", null, 1]
		at 、 Password 、 WriteResPasswor	[[https://cdn.jsdelivr.net/gh/appemit/AppE
		d 、 IgnoreReadOnlyRecommende	mitWeb@master/docs/de mo/file/x1.tmp, "x11.x
		d、原产地、定界符、可编辑、通知、	lsx"]]
		转	https://docs.microsof
		器、 AddToMru、 Local、 Corrupt	t.com/zh- cn/office/vba/api/exc
		Load)	el.workbooks.open
ViewType	1	xlNormalView 1 正常。 xlPageBreakPreview 双面 分页预览。 xlPageLayoutView 第三章 页 面视图	
Protect	数组[]	(Password、 DrawingObjects、内	对所有已经已存工作表 保护
		容、场	注意 AllowFiltering 参 数

		景、 UserInterfaceOnly 、 AllowFo	https://docs.microsof t.com/zh-
		rmattingCells 、 AllowFormattingC	<pre>cn/office/vba/api/exc el.worksheet.protect</pre>
		olumns 、 AllowFormattingRows 、	
		AllowInsertingColumns 、 AllowIn	
		sertingRows 、 AllowInsertingHype	
		rlinks 、 AllowDeletingColumns 、	
		AllowDeletingRows \ AllowSorting	
		、 AllowFiltering 、 AllowUsingPiv	
		otTables)	
Unprotect	pwd	文档解锁密码	输入解锁密码 Unprotect 不保护。
Activate_ID	1,数值或者 字符串	工作表的序号(左边第一为 1),或者名称. 默认打开的第几个工作表,或者为该名称的工作表	暂未启用

# 3. 6. 6. 4PowerPoint 其它参数

更多  $\underline{\texttt{https://docs.microsoft.com/zh-cn/office/vba/api/overview/powerpoint}}$ 

名称	设置	含义	说明
Par0		可选。	
src	[path,	( <i>ReadOnly</i> 、Untitled 无标	https://docs.microsof
	openPar]	题、 WithWindow)	<u>t. com/zh-</u>
			cn/office/vba/api/pow
			erpoint.presentations
			<u>. open</u>
ViewType	1	ppViewHandoutMaster '讲义母版 4	ppt ppViewType 类型
		ppViewMasterThumbnails '缩略图母版	
		12	
		ppViewNormal '普通视图 9	
		ppViewNotesMaster '备注母版 5	
		ppViewNotesPage '备注页 3	
		ppViewOutline '大纲视图 6	
		ppViewPrintPreview '打印预览 10	
		ppViewSlide '幻灯片视图 1	
		ppViewSlideMaster'幻灯片母版2	
		ppViewSlideSorter '幻灯片浏览 7	
		ppViewThumbnails '缩略图视图11	

	ppViewTitleMaster '标题母版 8	

#### 3. 6. 6. 5更多示例

1. 打开本地 txt, 只读, 不显示标题栏, 显示工具栏, 不上传

{"emit":"open", "Obj":"office", "AppType":1, "src":"/demo/htmlDemo/file/t1.txt", "pos":1, "par0":{"openPar":[null, true], "Titlebar":0, "ProtectDoc":0, "Menubar":0, "Toolbars":0, "btnFile":0, "HttpPost":{"URL":"http://eu.httpbin.org/post", "valid":0, "file Name":"s1.docx"}, "MNU\_NEWBLANK":0, "MNU\_NEW":0, "MNU\_OPEN":0, "MNU\_CLOSE":0, "MNU\_SAVE":0, "MNU\_SAVEAS":0, "MNU\_PGSETUP":0, "MNU\_PRINT":0, "MNU\_PROPS":0, "show\_UpdateTool":true}}

2. 打开网络 excel, 重命名, 不显示标题栏, 显示工具栏, 不上传

{"emit":"open", "Obj":"office", "AppType":2, "src":["https://cdn.jsdelivr.net/gh/appemit/AppEmitWeb@master/docs/demo/file/x1.tmp", "a1.xlsx"], "pos":1, "par0":{"Titlebar":0, "Menubar":1, "Toolbars":1, "btnFile":0, "HttpPost":{"URL":"http://eu.httpbin.org/post", "valid":0}, "MNU\_NEWBLANK":0, "MNU\_NEW":0, "MNU\_OPEN":0, "MNU\_CLOSE":0, "MNU\_SAVE":0, "MNU\_SAVE":0, "MNU\_PGSETUP":0, "MNU\_PRINT":0, "MNU\_PROPS":0, "show\_UpdateTool":true}}

3. 打开网络 ppt, 重命名, 幻灯片视图, 不显示标题栏, 显示工具栏, 不上传

{"emit":"open", "Obj":"office", "AppType":3, "src":["https://cdn.jsdelivr.net/gh/appemit/AppEmitWeb@master/docs/demo/file/p1.tmp", "p1.pptx"], "pos":1, "par0":{"ViewType":1, "Titlebar":0, "Menubar":1, "Toolbars":1, "btnFile":0, "HttpPost":{"URL":"http://eu.httpbin.org/post", "valid":0}, "MNU\_NEWBLANK":0, "MNU\_NEW":0, "MNU\_OPEN":0, "MNU\_CLOSE":0, "MNU\_SAVE":0, "MNU\_SAVEAS":0, "MNU\_PGSETUP":0, "MNU\_PRINT":0, "MNU\_PROPS":0, "show UpdateTool":true}}

#### 3.6.6.6疑难

- 1. 要确保单独使用 word 打开, 文件格式不报错, 否则打不开。
- 2. 比如文档格式不对,需要重新另存打开,否则会出现等未知报错。
- 3. 选择保存时如果时间过长,会出现服务器正在运行中,需要在任务管理器关闭对应的word\execel\ppt的进程,重新启动。
- 4. Office 自动化初始化

Office 服务器 CLSID 项

Access. Application {73A4C9C1-D68D-11D0-98BF-00A0C90DC8D9}

Excel. Application {00024500-0000-0000-C000-00000000046}

FrontPage. Application {04DF1015-7007-11D1-83BC-006097ABE675}

Outlook. Application {0006F03A-0000-0000-C000-00000000046}

Application. Application {91493441-5A91-11CF-8700-00AA0060263B}

 $Word. \ Application \ \{000209FF-0000-0000-C000-000000000046\}$ 

在运行中

D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office15\WINWORD.EXE /RegServer 检查HKEY\_CLASSES\_ROOT\CLSID CLSID 项的 LocalServer32 D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office15\EXCEL.EXE /automation D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office15\WINWORD.EXE /Automation D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office15\POWERPNT.EXE /AUTOMATION

#### 3. 6. 7 WPS

创建、打开阅读、编辑金山 Office 文件,支持本地和网络文件,包括 wps\et\wpp 文件 更多 VBA 官方参考 <a href="https://open.wps.cn/docs/office">https://open.wps.cn/docs/office</a> wps 客户端开发 和 office 基本一致,主要设置 progId 参数和增加了 attach 参数 或者录制宏,编辑参考代码。

{"emit":"open", "Obj":"office", "AppType":1, "src":"/demo/htmlDemo/file/dl.docx", "pos":1, "par0":{"attach":1, "progId":

"KWPS. Application", "noMinMax":1, "ViewType":1, "Titlebar":0, "Menubar":1, "Toolbars":1, "btnFile":0}}

名称	设置	含义	说明
emit	open	必需。打开 office 事件请求。	
0bj	office	必需。	
AppType	1	必需。	有默认的右键菜单。
		4 word	若为负数-1,则是浮动窗
		5 excel	П
		6 powerpoint	
src	字符串;	path 为必需,字符串网址或者本	Word 系列文件
	path 为	地相对或者绝对路径	Excel 系列文件
	[path,	,或者数组(防止网页 src 里面没有	PPT 系列文件
	openPar]	文件名称或者后缀名称需要修改,	不同应用的 openPar 不
		则使用 fileType	同,详细见后
		)。	
		openPar: 具体不同。	
		"/demo/htmlDemo/file/x1.xls"	
		["/demo/htmlDemo/file/x1.xls"	
		,openPar]	
		[[http:///demo/htmlDemo/fil	
	(// 2 // 0 // 0 =	e/x1.x1s, "x2.x1sx"], openPar]	
pos	{"left":37	必需。	对不同的浏览器,自动识
	2, "top":20	1 默认使用代码自动识别的位置。	别的位置需要优化
	3, "width":		
	606, "heigh t":406}		
AppShow	t .400}	必需。	通常空时默认为 true
пррыном		true App 可见	调用 comm 为 false
		false App 不可见	7.4/14 COMM / J TUTO
AppFollow		必需。空时默认为 true	AppShow 为 true 时, App
		1 跟随变化	随浏览器移动变形隐藏
		0 不变化	显示等事件
Par0		可选。	
progId	"KWPS. Appl	默认为MS office	采用不同自动化服务器

	ication"	["KWPS.Application","WPS.Appli	打开文档、表格、幻灯片,
	或者[]	cation"]	按顺序依次尝试。
		["KET. Application", "ET. Applica	
		tion"]	
		["WPP. Application", "WPP. Applic	
		ation"]	
attach	1	附着 APP 方式	wps 最好采用此方式
noMinMax	1	1 禁用关闭 最小 最大化按钮	遮盖
		0/null 可最大小化 关闭	

其它参数见 Office 章节,注意金山 wps 的 VBA 代码和微软的不一定相同。

#### 3.6.8 Office javaScript

#### 3. 6. 8. 1嵌入网页 JS 控制

在前章节的基础上,增加一个 javaScipt 文件或者 html 文件,在 officeJs 中添加代码控制 office,支持 word excel ppt。更多参考 VBA 和宏录制。

更多 https://docs.microsoft.com/zh-cn/office/vba/api/overview/word

{"emit":"open", "Obj":"office", "AppType":1, "src":"/demo/htmlDemo/file/d1.docx", "pos":1, "par":{"htmlStr":null, "HttpServer\_startUrl":null, "URL":"/demo/htmlDemo/js/officeJs.html", "webJs":1}, "par0":{"Titlebar":0, "Menubar":0, "Toolbars":0, "btnFile":0, "Statusbar":0}}

在 websocket 中打开 d1. docx, 实际在 par 的文件/demo/htmlDemo/ officeJs. html 中的 js 修改打开 d2. doc, 并且增加输入文字功能。

廖以17月 u2. u0c, 开且增加相入关于功能。					
名称	设置	含义	说明		
emit	open	必需。打开 office 事件请求。			
0bj	office	必需。			
AppType	1	必需。	有默认的右键菜单。		
		1 word	若为负数-1,则是浮动窗口		
		2 excel			
		3 powerpoint			
src	字符串;	path 为必需,字符串网址或者	Word 系列文件		
	path 为	本地相对或者绝对路径	Excel 系列文件		
	[path,	,或者数组(防止网页 src 里面	PPT 系列文件		
	openPar]	没有文件名称或者后缀名称需	不同应用的 openPar 不同,详细		
		要修改,则使用 fileType	见后		
		)。			
		openPar: 具体不同。			
		"/demo/htmlDemo/file/x1.xls			
		"			
		["/demo/htmlDemo/file/x1.x1			
		s", openPar]			
		[[http:///demo/htmlDemo/			

		file/x1.xls,"x2.xlsx"],open	
		Par]	
par			下面三个参数必须有一个。
htmlStr		Html 代码	
HttpServer_		以服务器形式打开本地 html 文	
startUrl		件路径,可以是绝对或者相对路	
		径。/为分隔符。	
URL	http://www	支持网页地址或者本地 html 文	
	.appemit.c	件路径。	
	<u>om/</u>		
	officeJs.h		
	tml 或者		
	/demo/html		
	Demo/js/of		
	ficeJs.htm		
	1		
webJs	1	启用 par 的设置的嵌入网页 JS	或者设置为 0, 把 officeJs 的
		1 IE	src 参数设置在 src 里面。
		2 webkit	使用 runCmd 执行输入命令。
		3 blink	
		0 关闭	

在 officeJs. html 中也可以设置 src 参数。

webJs0	0	0 关闭本 js 的控制 , 即使	系统默认执行了4个过程接口
		webJs 大于 0	AppJs_init
		注释后启用。	AppJs_loaded
			AppJs_destroy
			AppJs_closed

➤ AppJs\_init=function(AppType)

如果在浏览器网页中没有设置 src, 可以在这里设置。

webJs0,0 关闭本 js 的控制

objName: "word" 为程序对象名称,可不设置,自动根据 AppType 判断。如果修改了为 word1 , 则 后 面 的 AppJsObject.word. Selection , 应 该 修 改 为 AppJsObject.word1. Selection

> AppJs\_loaded=function(AppType) {

//系统启动 APP,产生 AppJs0bject. objName 对象后执行

定义了全局变量 AppJsObject. word

Selection=AppJsObject.word.Selection;Application=AppJsObject.word.Application;' //注意 结尾一定要有; 或者\r\n

➤ AppJs\_destroy=function() { //AppJsObject.objName 销毁前执行

➤ AppJs\_closed=function(status) { //AppJsObject.objName 关闭后执行。已经没有 AppJsObject.objName 对象了

#### 3. 6. 8. 2浏览器网页执行代码命令控制

```
Var Req={"emit":"runCmd","Obj":"office","codeStr":
"Selection.TypeParagraph();Selection.TypeText("控制插入一句话-runCmd"); } "
EmitReq(Req);
```

通过前面 officeJs.html 定义的 AppJsObject.objName,可以直接控制 office。当然也可以不需要 officeJs.html 定义,能在浏览器网页中 websocket 发送使用"emit":"runCmd"命令发送 AppJs\_init、AppJs\_loaded,代码也可以。

可以添加 js 文件或者 html, 在 html 还能动态控制 office, 更多功能请联系我们。

#### 3. 6. 9 Office DsoFramer

```
创建、打开阅读、编辑 Office 文件,支持本地和网络文件,包括 word\excel\PPT 文件 {"emit":"open",
```

```
"Obj": "office",
"AppType": 8,
```

"src":"/demo/htmlDemo/file/x1.xls",

"pos":1,

"btnFile":true,

"MNU\_NEWBLANK":0,

"MNU\_NEW":0,
"MNU\_OPEN":0,

"MNU CLOSE":0,

"MNU SAVE":0,

"MNU\_SAVEAS":0,

"MNU\_PGSETUP":0,

"MNU\_PRINT":0,

"MNU\_PROPS":0,

"show\_UpdateTool":true}

名称	设置	含义	说明
emit	open	必需。打开 office 事件请求。	
0bj	office	必需。	
AppType	8	必需。	有默认的右键菜单。
		8 DsoFramer	若为负数-1,则是浮动窗
			口
src	字符串 src	src 为必需。	Word 系列文件
	网址或者本		Excel 系列文件
	地相对或者	flag:true/false	PPT 系列文件
	绝对路径	ProgId:	fileType

	或者数组 [src,flag, ProgId,us ername,pwd ,fileType]	Word. Document Excel. Sheet PowerPoint. Show Visio.Drawing filename: temp. doc 等防止 src 里面没有文件名称或者后缀名称不对,则使用fileType;	
pos	{"left":37 2, "top":20 3, "width": 606, "heigh t":406}	{"/demo/htmlDemo/file/x1.xls", true, "Excel.Sheet","name","PWD"} 必需。 1 默认使用代码自动识别的位置。	对不同的浏览器,自动识 别的位置需要优化
Par0		可选。	
Caption	0	默认 false True 显示路径 string 显示具体 string 0/false/null	AppType 为负数时候显示标题栏
ProtectDoc	0	默认 0 ,保护文档 1 肯定,解锁密码为 随机字符串, 不可获得。 String,解锁密码为具体 String 0 可编辑文档	
Toolbars	1	默认 1 , 显示工具栏 1 显示 0 不显示	
btnFile	1	工具栏的文件 File 按钮 1 /true 默认显示 0	Toolbars 为真时有效
ShowView	1	wdNormalView = 1, wdOutlineView = 2, wdPrintView = 3, wdPrintPreview = 4, wdMasterView = 5, //这个是 大纲 wdWebView = 6	
HttpPost	{"URL":"ur 1", "method":" POST" "username" :"name"	URL 上传的地址,必需 method 上传的方法 POST\GET, 默 认 POST cookie	如果上传,URL 必需。

	"username"		
	:"*"		
	"cookie":n		
MILL LIDE OVE	ull}		T 11 1 1 D'1
MNU_UPLOAD	0	默认 0 ,工具栏上传命令菜单	Toolbars , btnFile ,
		1 显示上传提交	HttpPost["URL"] 同时为
MAILL MEWDL AND	0	0 不显示	真时有效
MNU_NEWBLANK	0	默认 0 ,工具栏 FILE 命令菜单	Toolbars、btnFile 同时
		1 显示新建空白   0 不显示	为真时有效
MNIT NEW	0	默认 0 ,工具栏 FILE 命令菜单	Toolbars、btnFile 同时
MNU_NEW	0		为真时有效
		1 並	/V共时有 XX
MNU_OPEN	0	默认 0 ,工具栏 FILE 命令菜单	Toolbars、btnFile 同时
MIVO_OI LIV		1 显示打开	为真时有效
		0 不显示	\1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
MNU_CLOSE	0	默认 0 ,工具栏 FILE 命令菜单	Toolbars、btnFile 同时
		1 显示关闭	为真时有效
		0 不显示	
MNU_SAVE	0	默认 0 , 工具栏 FILE 命令菜单	Toolbars、btnFile 同时
		1 显示保存	为真时有效
		0 不显示	
MNU_SAVEAS	0	默认 0 ,工具栏 FILE 命令菜单	Toolbars、btnFile 同时
		1 显示另存	为真时有效
		0 不显示	
MNU_PGSETUP	0	默认 0 , 工具栏 FILE 命令菜单	Toolbars、btnFile 同时
		1 显示页面设置	为真时有效
		0 不显示	
MNU_PRINT	0	默认 0 ,工具栏 FILE 命令菜单	Toolbars、btnFile 同时
		1 显示打印	为真时有效
		0 不显示	
MNU_PROPS	0	默认 0 ,工具栏 FILE 命令菜单	Toolbars、btnFile 同时
		1 显示属性	为真时有效
		0 不显示	
show_UpdateT	0	在配置文件设置默认值 0	
ool		1显示更新文件下载窗口	
		0 不显示	

#### 3. 6. 9. 1更多示例

4. 打开网络 docx, 不显示工具栏,保护文档

{"emit":"open", "Obj":"office", "AppType":8, "src":["https://cdn.jsdelivr.net/gh/appemit/AppEmitWeb@master/docs/demo/file/d1.tmp", false,

"Word. Document", "userName", "PWD", "tmp.docx"], "pos":1, "par0": {"Caption":true, "ProtectDoc":0, "Too1bars":0, "btnFile":true, "MNU\_NEWBLANK":0, "MNU\_NEW":0, "MNU\_OPEN":0, "MNU\_CLOSE":0, "MNU\_SAVE":0, "MNU\_SAVEAS":0, "MNU\_PGSETUP":0, "MNU\_PRINT":0, "MNU\_PROPS":

#### 0, "show UpdateTool":true}}

5. 打开网络 xlsx, 显示工具栏,显示文件按钮,上传文件(提交地址需要修改)

{"emit":"open", "Obj":"office", "AppType":8, "src":["https://cdn.jsdelivr.net/gh/a ppemit/AppEmitWeb@master/docs/demo/file/x1.tmp", false, "Excel.Sheet", "userName", "PW D", "al.xlsx"], "pos":1, "par0": {"Caption":true, "ProtectDoc":0, "Toolbars":1, "btnFile":true, "HttpPost": {"URL":"http://eu.httpbin.org/post", "fileName":"sl.xlsx"}, "MNU\_UP LOAD":1, "MNU\_NEWBLANK":1, "MNU\_NEW":0, "MNU\_OPEN":0, "MNU\_CLOSE":0, "MNU\_SAVE":0, "MNU\_SAVE":0, "MNU\_SAVE":0, "MNU\_PROPS":0, "show\_UpdateTool":true}}

#### 6. 打开本地 pptx, 显示工具栏, 不显示文件按钮

{"emit":"open", "Obj":"office", "AppType":8, "src":["/demo/htmlDemo/file/p1.pptx", false, "PowerPoint. Show", "name", "PWD"], "pos":1, "par0": {"Caption":0, "ProtectDoc":1, "Toolbars":1, "btnFile":0, "MNU\_NEWBLANK":0, "MNU\_NEW":0, "MNU\_OPEN":0, "MNU\_CLOSE":0, "MNU\_SAVE":0, "MNU\_SAVEAS":0, "MNU\_PGSETUP":0, "MNU\_PRINT":0, "MNU\_PROPS":0, "show\_UpdateTool":true}}

#### 3. 6. 9. 2其它参数

文档另存为

HRESULT SaveAs([in] VARIANT strFileName, [in] VARIANT dwFileFormat, [out,retval]
long\* pbool);

#### 参数:

strFileName: 文件本地路径,如 c:\\11.doc

dwFileFormat: 文件格式

	UWITTETOT Mat. 文件作以				
Excel: Type	Word: Type	PPT:			
enum XIFileFormat	enum WdSaveFormat	enum PpSaveAsFileType			
x1AddIn = 18	wdFormatDocument = 0	ppSaveAsPresentation = 1			
x1CSV = 6	wdFormatTemplate = 1	ppSaveAsPowerPoint7 = 2			
x1CSVMac = 22	wdFormatText = 2	ppSaveAsPowerPoint4 = 3			
x1CSVMSDOS = 24	wdFormatTextLineBreaks =	ppSaveAsPowerPoint3 = 4			
x1CSVWindows = 23	3	ppSaveAsTemplate = 5			
x1DBF2 = 7	wdFormatDOSText = 4	ppSaveAsRTF = 6			
x1DBF3 = 8	wdFormatDOSTextLineBreaks	ppSaveAsShow = 7			
x1DBF4 = 11	= 5	ppSaveAsAddIn = 8			
x1DIF = 9	wdFormatRTF = 6	ppSaveAsPowerPoint4FarEast			
x1Exce12 = 16	wdFormatUnicodeText = 7	= 10			
x1Exce12FarEast = 27	wdFormatEncodedText = 7	ppSaveAsDefault = 11			
x1Exce13 = 29	wdFormatHTML = 8	ppSaveAsHTML = 12			
x1Exce14 = 33		ppSaveAsHTMLv3 = 13			
x1Exce15 = 39		ppSaveAsHTMLDual = 14			
x1Exce17 = 39		ppSaveAsMetaFile = 15			
x1Exce19795 = 43		ppSaveAsGIF = 16			
x1Exce14Workbook = 35		ppSaveAsJPG = 17			
x1Int1AddIn = 26		ppSaveAsPNG = 18			
xlIntlMacro = 25		ppSaveAsBMP = 19			
xlWorkbookNormal = -4143					
x1SYLK = 2					

xlTemplate = 17xlCurrentPlatformText = -4158x1TextMac = 19x1TextMSDOS = 21x1TextPrinter = 36x1TextWindows = 20x1WJ2WD1 = 14x1WK1 = 5x1WK1ALL = 31x1WK1FMT = 30x1WK3 = 15x1WK4 = 38x1WK3FM3 = 32x1WKS = 4x1Works2FarEast = 28x1WQ1 = 34x1WJ3 = 40x1WJ3FJ3 = 41x1UnicodeText = 42x1Htm1 = 44

#### 3. 6. 9. 3疑难

DsoFramer 是微软的开源控件,现在已经不更新,容易出现 bug。

比如文档格式不对,需要重新保存在打开,否则会出现两个窗口等未知报错。


选择保存时如果时间过长,会出现服务器正在运行中,需要在任务管理器关闭对应的word\execel\ppt的进程,重新启动。

#### 3. 6. 10 第三方 DLL\组件调用

主要有两种方法来实现。

- 1、通过打开 IE 内核,来 createObject 调用 ActiveX, 一般调用 ActiveX 需要已经注册
- 2、JS 控制 AppEmit 调用 DLL 接口, 互动信息, 有些 ActiveX 可以免注册。

可以调用标准的 COM 组件、ActiveX 以及 DLL,支持可视化 ocx,同时可以开发互动的 d11,能在浏览器中控制调用的组件或者程序。



#### 3. 6. 10. 1 使用 IE 内核打开 ActiveX

使用 IE 内核打开网页, 在非 IE 浏览器中调用 activeX 控件, 及使用原有的 html 的代码即可。这种方法通常需要注册对应的 activeX

{"emit":"open", "Obj":"web", "AppType":1, "pos":1, "par": {"htmlStr":null, "HttpServe r\_startUrl":null, "URL":"http://www.baidu.com"}, "par0": {"header":null, "noScriptErr":true, "UIFLAG":null, "DLCTL":null, "userAgent":null, "crossDomain":true}}

#### 3. 6. 10. 2 可视化 Flash ocx 调用

能在网页中执行命令,控制 flash,举例见 demo/htmlDemo/dll.html

{"emit":"open", "Obj":"dll", "AppType":1, "src":[], "pos":1, "par":{"htmlStr":null, "HttpServer\_startUrl":null, "URL":"/demo/htmlDemo/js/dllJs.html", "webJs":1}

调用 C:/Windows/SysWOW64/Macromed/Flash/Flash32\_32\_0\_0\_403.ocx 控件,需要自行安装flash.

可以在 dllJs. html 进一步设置参数 AppType==1 情况,和过程调用代码。同时也能通过浏览器网页发布命令。

名称	设置	含义	说明
emit	open	必需。打开 dll 事件请求。	
Obj	d11	必需。	
AppType	1	必需。	有默认的右键菜单。
		根据自己的代码确定。	若为负数-1,则是浮动窗口
src	字符串数组	打开多个 DLL,只能一个可视化	
par			下面三个参数必须有一个。
plugins		Flash 默认自动	引入调用的插件,如果没有则会
			自动下载已经上传插件库的插
			件
htmlStr		Html 代码	

	以服务器形式打开本地 html 文	
http://www		
	11 24 170	
1	启用 par 的设置的嵌入网页 JS	或者设置为 0,把 dllJs 的 src
	1 IE	参数设置在 src 里面。
	2 webkit	使用 runCmd 执行输入命令。
	3 blink	
	0 关闭	
nul1	默认非必需。	
	POST。同步呼叫的控件,应该设	
	置为 POST,采取 websocket 相同	
	的异步通话	
		.appemit. c om/ dllJs.html 或者 /demo/html Demo/js/ dllJs.html件路径。1启用 par 的设置的嵌入网页 JS 1 IE 2 webkit 3 blink 0 关闭null默认非必需。 POST。同步呼叫的控件,应该设置为 POST,采取 websocket 相同

在dllJs.html 中也可以设置 src 参数。

webJs0	0	0 关闭本 js 的控制 , 即	使 系统默认执行了4个过程接口
		webJs 大于 0	AppJs_init
		注释后启用。	AppJs_loaded
			AppJs_destroy
			AppJs_closed

#### 3.6.10.2.1 嵌入网页 JS 控制

➤ AppJs\_init=function(AppType)
如果在浏览器网页中没有设置 src,可以在这里设置。
webJs0,0 关闭本 js 的控制
createType:"createEmbed" // 可

,libName:"flash"

```
, ob jName: "shockwave"
//, comCarrier: "custom"
```

//

createEmbed 可视化 picture(图片控件设置)、static 、 winform 默认推荐 custom //不同类型组件采取不要载体

, clsId

444553540000" //guid

, iid:null
, itface:null
, embedObject:null

➤ AppJs\_loaded=function(AppType) {
 //系统启动 APP ,产生 AppJsObject. shockwave 对象后执行
 AppJsObject. shockwave. Movie = "/demo/htmlDemo/file/test1.swf"
 ➤ AppJs destroy=function() { //AppJsObject. shockwave 销毁前执行

➤ AppJs\_closed=function(status){ //AppJs0bject.shockwave 关闭后执行。已经 没有 AppJs0bject.shockwave 对象了

#### 3.6.10.2.2 浏览器网页执行代码命令控制

Var Req={"emit":"runCmd", "Obj":"dll", "codeStr": codeStr}
EmitReq(Req);

通过前面 dllJs.html 定义的 AppJsObject.shockwave,可以直接控制 flash。当然也可以不需要 dllJs.html 定义,能在浏览器网页中 websocket 发送使用"emit":"runCmd"命令发送 AppJs\_init、AppJs\_loaded,代码也可以。

#### 3. 6. 10. 3 报表控件 reportX 调用

能在网页中执行命令,控制 reportX,举例见 demo/htmlDemo/dll.html

{"emit":"open", "Obj":"dll", "AppType":2, "src":[], "pos":1, "par":{"htmlStr":null, "HttpServer\_startUrl":null, "URL":"/demo/htmlDemo/js/dllJs.html", "webJs":1}, "par0":{
"AppMethod":"msg Synchronization component need set: POST" }}

调用"/plugins/thirdparty/report/ReportX.ocx" 控件

可以在 dllJs. html 进一步设置参数 AppType==2 情况,和过程调用代码。

同时也能通过浏览器网页发布命令。

名称	设置	含义	说明
emit	open	必需。打开 dll 事件请求。	

0bj	d11	必需。	
AppType	2	必需。	有默认的右键菜单。
		根据自己的代码确定。	若为负数-1,则是浮动窗口
src	字符串数组	打开多个 DLL, 只能一个可视化	
par			下面三个参数必须有一个。
plugins	["ReportX"	字符串或者数组	引入调用的插件,如果没有则会
	]		自动下载已经上传插件库的插
			件
htmlStr		Html 代码	
HttpServer_		以服务器形式打开本地 html 文	
startUrl		件路径,可以是绝对或者相对路	
		径。/为分隔符。	
URL	http://www	支持网页地址或者本地 html 文	
	<u>.appemit.c</u>	件路径。	
	<u>om/</u>		
	dllJs.html		
	或者		
	/demo/html		
	Demo/js/		
	dllJs.html		
webJs	1	启用 par 的设置的嵌入网页 JS	或者设置为 0, 把 dllJs 的 src
		1 IE	参数设置在 src 里面。
		2 webkit	使用 runCmd 执行输入命令。
		3 blink	
		0 关闭	
par0			
AppMethod	nul1	默认非必需。	
		POST。同步呼叫的控件,应该设	
		置为 POST,采取 websocket 相同	
		的异步通话	

在dllJs.html中也可以设置src参数。

webJs0	0	0 关闭本 js 的控制 , 即	使	系统默认执行了4个过程接口
		webJs 大于 0		AppJs_init
		注释后启用。		AppJs_loaded
				AppJs_destroy
				AppJs_closed

#### 3.6.10.3.1 嵌入网页 JS 控制

➤ AppJs\_init=function(AppType) 如果在浏览器网页中没有设置 src,可以在这里设置。

src:[ {

//只能

```
设置为0
             关闭本 is 的控制 ;
                                或者注释 为默认打开控制
                                    createType:"createEmbed"
                                                                 //可视化的控
   件
         createEmbed(comCarrier, clsId, iid)
                                                       createObject(clsId, iid)
   createInstance(clsId, itface)
                                createUnknown(clsId, iid)
                                   ,libName:"reportXOCX"
                                   ,objName:"reportX"
                                   // , comCarrier: "custom"
                                                                          //
   createEmbed 可视化
                    picture(图片控件设置)、static 、winform
                                                             默认 推荐 custom
   //不同类型组件采取不要载体
      , dllFile: "/plugins/thirdparty/report/ReportX.ocx"
                                   , clsId
                                                    :"A5DA6E97-1D4C-4708-B705-
   84A45716B4DD" //guid
                                   , iid:null
                                   , itface:null
                                   ,embedObject:null
                                     //暂时支持一个控件
                             ]
       AppJs_loaded=function(AppType) {
       //系统启动 APP,产生 AppJsObject. reportX 对象后执行
           AppJs destroy=function() { //AppJs0bject.reportX 销毁前执行
       ▶ AppJs closed=function(status) { //AppJsObject.reportX 关闭后执行。已经没
          有 App.JsOb ject. reportX 对象了
3.6.10.3.2 浏览器网页执行代码命令控制
if (cmdId=="reportX open") {
           codeStr = txt2code(function() {/*
//AppJsObject.reportX.OpenReport(..io.fullpath("/demo/htmlDemo/file/repl.rpxe"))
var reportXPath=AppJs.dlgOpen('rpxe|*.rpxe|所有文件|*.*||')
AppJsVar_reportXPath=reportXPath;
                                    //全局变量 ,没有 var
if reportXPath {AppJsObject.reportX.OpenReport(reportXPath)
    return {status="open reportX"; path=reportXPath}
}else {
  return null;
*/});
      }else if(cmdId=="reportX save"){
          //方案 1 通过 websocket 交互信息.
         /*
               (!reportXPath) return;
          if
           codeStr = 'AppJsObject.reportX.SaveReport("'+reportXPath+'") \
//通过 websocket 交互信息,或者直接采取全局变量
```

### // 方案 2 直接采取全局变量

#### // 方案3 另存为

// codeStr = "var savePath=AppJs.dlgSave('rpxe|\*.rpxe|所有文件|\*.\*||','另存为') if (savePath) AppJsObject.reportX.SaveReport(savePath);"

```
} Var Req={"emit":"runCmd", "Obj":"dll", "codeStr": codeStr}
EmitReq(Req);
```

通过前面 dllJs.html 定义的 AppJsObject.reportX,可以直接控制 reportX。当然也可以不需要 dllJs.html 定义,能在浏览器网页中 websocket 发送使用"emit":"runCmd"命令发送 AppJs\_init、AppJs\_loaded,代码也可以。

#### 3. 6. 11 第三方 dll 调用

1. dll\_demo1.dll 安装在/plugins/thirdparty/dll\_demo1.dll 能在网页中执行命令,控制 dll\_demo1, 举例见 demo/htmlDemo/dll.html

{"emit":"open","Obj":"dll","AppType":4,"src":[],"AppShow":false,"par":{"htmlStr":null,"HttpServer\_startUrl":null,"URL":"/demo/htmlDemo/js/dllJs.html","webJs":1 },"par0":{"AppMethod":"msg Synchronization component need set: POST" }}可以在dllJs.html进一步设置参数AppType==4情况,和过程调用代码。

同时也能通过浏览器网页发布命令。

名称	设置	含义	说明
emit	open	必需。打开 dll 事件请求。	
0bj	d11	必需。	
АррТуре	4	必需。	有默认的右键菜单。
		根据自己的代码确定。	若为负数-1,则是浮动窗口
src	字符串数组	打开多个 DLL,只能一个可视化	
pos	0	无界面不需要	
AppShow	false	必需。窗口不可见。	
		无界面必需设置 false。	
par			
plugins		字符串或者数组	引入调用的插件, 如果没有则会
			自动下载已经上传插件库的插

			件
htmlStr		Html 代码	下面三个参数必须有一个。
HttpServer		以服务器形式打开本地 html 文	
startUrl		件路径,可以是绝对或者相对路	
		径。/为分隔符。	
URL	http://www	支持网页地址或者本地 html 文	
	<u>.appemit.c</u>	件路径。	
	<u>om/</u>		
	dllJs.html		
	或者		
	/demo/html		
	Demo/js/		
	dllJs.html		
webJs	1	启用 par 的设置的嵌入网页 JS	或者设置为 0, 把 dllJs 的 src
		1 IE	参数设置在 src 里面。
		2 webkit	使用 runCmd 执行输入命令。
		3 blink	
		0 关闭	
par0			
AppMethod	null	默认非必需。	
		POST。同步呼叫的控件,应该设	
		置为 POST, 采取 websocket 相同	
		的异步通话	
backNoJson	true/false	默认 false, 反馈为 json	反馈的数据处理
		true, 调用的 dll 或者 ocx 反馈	
		的数据直接发送,不处理编码或	
1.5	25001	者 json 转换	F 44 44 44 49 77 BN 1 0 7 0 0 0
codePage	65001	65001 utf8	反馈的数据编码,默认 65001
		1200 UCS-2LE	
		1201 UCS-2BE	
		0 不处理	

在dllJs.html中也可以设置src参数。

webJs0	0	0 关闭本 js 的控制 , 即使	系统默认执行了4个过程接口
		webJs 大于 0	AppJs_init
		注释后启用。	AppJs_loaded
			AppJs_destroy
			AppJs_closed

### 3. 6. 11. 1 嵌入网页 JS 控制

演示调用 dll 的 add 方法,主要是初始化后,声明 dll.api( "Add","int(int a,int b)", "cdecl"); //必须是 cdecl 声明

➤ AppJs\_init=function(AppType) 如果在浏览器网页中没有设置 src,可以在这里设置。

```
src:[ {
                                 // webJs0:0,
                                                                    // 只能
   设置为0
            关闭本 js 的控制;
                               或者注释 为默认打开控制
                                   createType:"createD11"
                                                                        //
   d11 调用
                                   , objName:"dll_demo1"
                                  , dllFile:"/plugins/private/50FCF891-1B93-
   4AE5-8A66-AB26A3C03378/dll demol.dll"
                                              //
                                                    必 须
                                                           //
                                                                   / 放在
   /plugins/private/clsId/文件夹下面
                                                   :"50FCF891-1B93-4AE5-8A66-
                                  , clsId
                         发送给 dll 信息
   AB26A3C03378" //guid
                                  , iid:null
                                  , data:' {"msg":"init
                                                             JS", "info":1}'
                                                      from
   //发送给 d11
               数据
                                     //暂时支持一个控件
                            7
                          , AppShow:false
                                                         //整体不可见 必须设
   置,默认可见
    dll 接口 declspec(dllexport) int Add(int a, int b)
//自行声明接口,再调用。
AppJsObject.dll_demol.myAdd =AppJsObject.dll_demol.dll.api( "Add", "int(int a, int
b)", "cdec1");
              //必须是 cdecl 声明
var sum=AppJsObject.dll demo1.myAdd(3,5);
//AppJs.log(sum);
App. Is. msgbox (sum);
                                        //结果在 external.out 中
return {data=sum};
3. 6. 11. 2
         浏览器网页执行代码命令控制
          //或者浏览器网页 发布命令 runCmd, 执行 AppD11_RevMsg 方法
         codeStr= txt2code(function() {/
    var sum=AppJsObject.dll_demo1.myAdd(3,5);
   return sum;
        /}):
          var Req={"emit":"runCmd", "Obj":"dll", "codeStr":codeStr }
          EmitReq(Req);
通过前面 dllJs. html 定义的 AppJsObject. dll demol, 可以直接控制 dll demol。当然也可以
不需要 dllJs.html 定义,能在浏览器网页中 websocket 发送使用"emit":"runCmd"命令发送
AppJs init、AppJs loaded,代码也可以。
```

# 3. 6. 12 自行 DII 开发调用

可以通过2种方法来实现

1. 开发的 DLL 可以和 AppEmit 保持接口一致,有些 ActiveX 可以免注册。完成通信调用。

2. 注册开发的 DLL, 在非 IE 浏览器打开 IE 内核来调用, 过打开 IE 内核,来 createObject 调用 ActiveX ,需要注册 ActiveX 见 web IE 内核章节。

下面介绍第一种方法,自有开发的私人 DLL 或者组件,需要申请 Pid 后开发 dll,安装在/plugins/private/目录下,需要双方验证成功后才能调用

参考 demo/htmlDemo/dl1/dl1\_demo1.c,提供了接口规范。 使用最新版本 TCC 开发的 dl1。

#### 3. 6. 12. 1 开发

自有开发的私人 DLL 或者组件,需要申请 Pid (pid>=guid=clsId)可使用 GUID 工具自行生成后开发 dll,安装在/plugins/private/目录下,需要双方验证成功后才能调用参考 demo/htmlDemo/dll/dll demol.c,提供了接口规范。使用最新版本 TCC 开发的 dll。

主要是 5 个函数接口, App 开头的函数和变量名称不要改变

AppDll\_init dll 初始化,用户输入参数 认证

AppDll\_loaded dll 启动后执行

AppDll destroy dll 退出前执行

AppDll\_RevMsg 互动时 接收 消息

AppD11\_SendMsg 互动时 反馈 消息

模板如下,使用了cJSON开源库。

#include <windows.h>

// #include <string.h>

#include "cJSON.h" ////需要下载开源库 cJSON

#include "cJSON.c"

// 开发可以互动信息的动态链接库 D11

// http://www.appemit.com

///生成 DLL 必须使用最新版 tcc 扩展库才能支持 UTF8, UTF16 字符串

/\*

入口函数,该函数可以有也可以没有。

入口函数会自动加锁以保证线性调用,要避免在D11Main内调用下列函数:

- 1、调用 LoadLibrary 或其他可能加载 DLL 的 API 函数(CreateProcess 等)
- 2、可能再次触发 DllMain 的函数,例如 CreateThread, ExitThread
- 3、GetModuleFileName, GetModuleHandle 等其他可能触发系统锁的 API 函数 总之在 DllMain 最好不要调用 API 函数.

\*/

/\*

主要是 5 个函数接口, App 开头的函数和变量名称不要改变

AppD11 init dl1 初始化,用户输入参数 认证

AppD11 loaded d11 启动后执行

AppD11 destroy dll 退出前执行

AppD11\_RevMsg 互动时 接收 消息

AppD11 SendMsg 互动时 反馈 消息

\*/

```
char *mycid ="00000-1"; //申请的公司产品 cid , 需要修改
      char *clsId="50FCF891-1B93-4AE5-8A66-AB26A3C03378"; // pid>=guid=clsId 可使
用GUID工具自行生成
      int dllThid;
                         //本进程 ID
      // sid;
                        //websocket 里面设置的, 一般为用户 ID 或者 sessionID, 唯一
                      //第 rid 次调用
      // rid ;
      int AppAuth=0;
                         //
      //测试
      char* joinStr(char *s1, char *s2, char *s3)
          char *result = malloc(strlen(s1)+strlen(s2)+strlen(s3)+1); //+1 for the
zero-terminator
          if (result == NULL) exit (1);
          strcpy(result, s1);
          strcat(result, s2);
          strcat(result, s3);
          return result;
      }
      int __stdcall DllMain(void * hinstDLL, unsigned long fdwReason, void *
1pvReserved) {
          if (fdwReason == 1/*DLL PROCESS ATTACH*/ ) {
          return 1;
      }
      // declspec(dllexport) 声明导出函数
      __declspec(dllexport) int AppDll_RevMsg(HWND hwnd, char *ids,char *msg)
        AppD11 SendMsg(hwnd, ids, msg);
          return 0;
        _declspec(dllexport) int AppDll_SendMsg(HWND hwnd, char *ids,char *msg)
          //检查是否有 clsId
          cJSON * ids json= cJSON Parse(ids);
           if (!ids json) {ids json=cJSON CreateObject();}
           if (!cJSON_GetObjectItem(ids_json, "clsId")) {
              cJSON AddStringToObject(ids json, "clsId", clsId); //必需字段
            }
```

```
ids=cJSON PrintUnformatted(ids json);
         cJSON Delete(ids json);
         struct {char * ids;char * msg; } callBackMsg = {
            .ids=ids,
                                      // 只会反馈 msg 里面 data 字段到 websocket
            .msg =msg,
         };
         SendMessage(
            hwnd, 0xACCE,
            "AppOnMsg({string ids; string msg;})", //要调用的窗体函数名(结构体原
型声明 ): 结构体原型声明应使用 API 语法
            &callBackMsg //将前面定义的结构体作为调用参数
         );
         return 0;
         /*
         OxACCE=_WM_THREAD_CALLBACK 使所有回调安全的转发到 UI 线程。
         WM THREAD CALLBACK 可以跨线程跨语言并且不需要创建回调线程,适用任何普通
winform 对象。
         */
        _declspec(dllexport) int AppDll_init(HWND hwnd, char *ids,char *msg)
        //判断获得 AppEmit 提供 ids(格式 json) 里面 cid sid pid AuthKey 等数据
        //和 websocket 的自行 web 提供的 Json 里面的 data, 判断验证来源是否正确
                                                         ="{\"cid\":\"00000-
                         ids
1\",\"sid\":\"f1s\",\"rid\":2333,\"AuthKey\":\"000\",\"c1sId\":\"50FCF891-1B93-
4AE5-8A66-AB26A3C03378\"}";
         //具体数据和判断需要修改
          cJSON * ids_json= cJSON_Parse(ids);
         // char * ids3= cJSON_PrintUnformatted(ids_json); //如果解析报错尝试使
用 cJSON
          // cJSON * ids json2= cJSON Parse(ids3);
                                       (!cJSON GetObjectItem(ids json, "clsId")
| !cJSON GetObjectItem(ids json, "cid") | !cJSON GetObjectItem(ids json, "AuthKey"))
{ cJSON_Delete(ids_json);return -1;}
          dllThid = GetCurrentThreadId();
```

```
cJSON_AddNumberToObject(ids_json, "dllThid", dllThid); //必需
           cJSON AddStringToObject(ids json, "more", NULL);
          //必须反馈验证
             if (strcmp(cJSON_GetObjectItem(ids_json, "cid")->valuestring, mycid)==0
      strcmp(cJSON_GetObjectItem(ids_json, "AuthKey")->valuestring, "000")==0
&&
strcmp(cJSON_GetObjectItem(ids_json, "clsId") ->valuestring, clsId) ==0) {
              //msg 若反馈必须有 \"clsId\" \"AppAuth\"。AppAuth 为 1 clsId 一致 才
继续 // 支持\"或者;
                                 joinStr("{\"data\":{\"code\":200,\"cid\":\"00000-
              msg
1\",\"sid\":\"123\",\"rid\":-1,\"rec\":",msg,",\"AppStep\":\"init\"}}");
              cJSON AddNumberToObject(ids json, "AppAuth", 1);
              char *ids2=cJSON PrintUnformatted(ids json);
             //必须反馈验证
             AppD11 SendMsg(hwnd, ids2, msg);
           }else{
               cJSON AddNumberToObject(ids json, "AppAuth",
              char *ids2=cJSON PrintUnformatted(ids json);
             // 反馈验证
             AppD11_SendMsg(hwnd, ids2, NULL);
          }
           cJSON_Delete(ids_json);
          return 0;
      }
        _declspec(dllexport) int AppDll_loaded(HWND hwnd, char *ids,char *msg)
         //处理业务 //msg 若反馈必须有 data
                                joinStr("{\"data\": {\"code\":200, \"cid\":\"00000-
                   msg
1\",\"sid\":\"123\",\"rid\":-1,\"rec\":", msg, ",\"AppStep\":\"loaded\"}}");
           //若反馈则
            AppD11 SendMsg(hwnd, ids, msg); //如果 msg 中没有 data,则不反馈到浏览器
中
          return 0;
      }
        declspec(dllexport) int AppDll destroy(HWND hwnd, char *ids, char *msg)
       {
```

```
//处理业务 msg 若反馈必须有 data
                                joinStr("{\"data\":{\"code\":200,\"cid\":\"00000-
1\",\"sid\":\"123\",\"rid\":-1,\"rec\":",msg,",\"AppStep\":\"destroy\"}}");
          //若反馈则
           AppD11 SendMsg(hwnd, ids, msg);
          return 0;
      }
      //测试
       declspec(dllexport) int Add(int a, int b )
          return a+b;
        declspec(dllexport) int AppDll init(HWND hwnd, char *ids, char *Json)
         //判断获得 AppEmit 提供 ids(格式 json) 里面 cid sid pid Auth 等数据
         //和 websocket 的自行 web 提供的 Json 里面的 data,判断验证来源是否正确
           //msg 若反馈必须有 \"AppStep\", \"clsId\" \"AppAuth\"。AppAuth 为 true
clsId 一致 才继续
           // 支持\"或者' 如果有 data,只发送 data 字段到浏览器 websock 接收
           char *msg = joinStr(joinStr("{\''data\'': {\''code\'': 200, \''cid\'': \''00000-}
1\",\"sid\":\"123\",\"rid\":-
1, \"rec\":", Json, ", \"AppStep\":\"init\"}, \"AppStep\":\"init\", \"AppAuth\":true, \"c
lsId\":\""), clsId, "\"}");
           dllThid = GetCurrentThreadId();
          //必须反馈验证
           AppD11 OnMsg(hwnd, ids, msg);
          return 0;
      }
      declspec(dllexport) int AppDll loaded(HWND hwnd, char *ids, char *Json)
         //处理业务 //msg 若反馈必须有 \"clsId\". 如果有 data,只发送 data 到浏览器
websock 接收
           char *msg = joinStr(joinStr("{\''data\'': {\''code\'': 200, \''cid\'': \''00000-}
1\",\"sid\":\"123\",\"rid\":-
1, \"rec\":", Json, ", \"AppStep\":\"loaded\"}, \"AppStep\":\"loaded\", \"clsId\":\""), c
1sId, "\"\}");
           //若反馈则 OnMsg
            AppD11_OnMsg(hwnd, ids, msg);
          return 0;
```

```
}
        declspec(dllexport) int AppDll destroy(HWND hwnd, char *ids, char *Json)
         //处理业务 msg 若反馈必须有 \"clsId\" .如果有 data, 只发送 data 到浏览器
websock 接收
            char *msg = joinStr(joinStr("{\"data\":{\"code\":200, \"cid\":\"00000-
1\",\"sid\":\"123\",\"rid\":-
1, \"rec\":", Json, ", \"AppStep\":\"destroy\"}, \"AppStep\":\"destroy\", \"clsId\":\"")
, clsId, "\"}");
          //若反馈则 0nMsg
           AppD11 OnMsg(hwnd, ids, msg);
          return 0;
      }
      //测试
       declspec(dllexport) int Add(int a, int b )
          return a+b;
      }
```

### 3. 6. 12. 2 嵌入网页 JS 控制

调用 dll\_demo1.dll, 能在嵌入网页中执行命令, 控制 dll\_demo1, 举例见 demo/htmlDemo/dll.html

{"emit":"open", "Obj":"dll", "AppType":3, "src":[], "AppShow":false, "par":{"htmlStr":null, "HttpServer\_startUrl":null, "URL":"/demo/htmlDemo/js/dllJs.html", "webJs":1 }, "par0":{"AppMethod":"msg Synchronization component need set: POST"}} 调用/plugins/private/50FCF891-1B93-4AE5-8A66-AB26A3C03378/dll\_demo1.dll可以在dllJs.html进一步设置参数AppType==3情况,和过程调用代码。同时也能通过浏览器网页发布命令runCmd。

下面为 dll\_demo1.dll 安装在 /plugins/private/50FCF891-1B93-4AE5-8A66-AB26A3C03378/dll demo1.dll"

```
能在网页中执行命令,控制 dll_demo1,举例见 demo/htmlDemo/dll.html {"emit":"open","Obj":"dll","AppType":3,"src":[],,"AppShow":false
"pos":0,"par":{"htmlStr":null,"HttpServer_startUrl":null,"URL":"/demo/htmlDemo/js/dllJs.html","webJs":1 },"par0":{"AppMethod":"msg Synchronization component need set: POST"}}
```

可以在 dllJs. html 进一步设置参数 AppType==3 情况,和过程调用代码。

同时也能通过浏览器网页发布命令。

名称	设置	含义	说明
emit	open	必需。打开 dll 事件请求。	

0bj	d11	必需。	
AppType	3	必需。	有默认的右键菜单。
		根据自己的代码确定。	若为负数-1,则是浮动窗口
src	字符串数组	打开多个 DLL, 只能一个可视化	
pos	0	无界面不需要	
AppShow	false	必需。窗口不可见。	
		无界面必需设置 false。	
par		<b>今</b> 勿由式之粉如	引入调用的特殊 加用奶去刚人
plugins		字符串或者数组	引入调用的插件,如果没有则会 自动下载已经上传插件库的插
			件
htmlStr		Html 代码	 下面三个参数必须有一个。
HttpServer_		以服务器形式打开本地 html 文	
startUrl		件路径,可以是绝对或者相对路	
		径。/为分隔符。	
URL	http://www	支持网页地址或者本地 html 文	
	<u>.appemit.c</u>	件路径。	
	<u>om/</u>		
	dllJs.html		
	或者		
	/demo/html		
	Demo/js/		
webJs	dllJs.html	启用 par 的设置的嵌入网页 JS	或者设置为 0,把 dllJs 的 src
webjs	1	旧用 par 可以且可飲八門贝 JS	参数设置在 src 里面。
		2 webkit	使用 runCmd 执行输入命令。
		3 blink	2/13 2 0110 1110 2 11111 2 11111 2 1111 2 1111 2 11111 2 1111 2 1111 2 1111 2 1111 2 11
		0 关闭	
par0			
AppMethod	nul1	默认非必需。	
		POST。同步呼叫的控件,应该设	
		置为 POST, 采取 websocket 相同	
		的异步通话	
codePage	65001	65001 utf8	反馈的数据编码,默认 65001
		1200 UCS-2LE	
		1201 UCS-2BE 0 不处理	
backNoJson	true/false	默认 false, 反馈为 json	
Dackiojson	orac/rarse	true,调用的 dll 或者 ocx 反馈	人员以外以外,
		的数据直接发送,不处理编码或	
		者 json 转换	
	l .	<u> </u>	

在dllJs.html 中也可以设置 src 参数。

webJs 大于 0 注释后启用。	AppJs_init AppJs_loaded AppJs_destroy AppJs_closed	
----------------------	--	--

```
➤ AppJs init=function(AppType)
      如果在浏览器网页中没有设置 src, 可以在这里设置。
      src:[ {
                                // web.Js0:0,
                                                                   // 只能
   设置为0
            关闭本 js 的控制; 或者注释 为默认打开控制
                                  createType:"createD11"
                                                                       //
   d11 调用
                                  , objName:"dll demo1"
                                  , dllFile: "/plugins/private/50FCF891-1B93-
   4AE5-8A66-AB26A3C03378/dll demol.dll"
                                             // 必须 \\
                                                                  / 放在
   /plugins/private/clsId/文件夹下面
                                                  : "50FCF891-1B93-4AE5-8A66-
                                  , clsId
   AB26A3C03378" //guid
                        发送给 dl1 信息
                                  , iid:null
                                  , data: '{ "msg": "init from JS", "info": 1}'
   //发送给 dll 数据
                                     //暂时支持一个控件
                            7
                         , AppShow:false
                                                        //整体不可见 必须设
   置,默认可见
      ➤ AppJs loaded=function(AppType) {
       //系统启动 APP,产生 App.JsObject. shockwave 对象后执行
      AppJsObject.dll_demo1.AppDll_loaded(AppDll_hwnd, "", {"msg":"loaded from
         JS", "info":2}');
      ➤ AppJs destroy=function() { //AppJs0bject.shockwave 销毁前执行
   AppJsObject. dll demol. AppDll destroy (AppDll hwnd, "", '{"msg": "destroy
                                                                     from
JS", "info":3}');
      ➤ AppJs_closed=function(status){ //AppJsObject 关闭后执行。已
3. 6. 12. 3 浏览器网页执行代码命令控制
```

```
codeStr= txt2code(function(){/*
    AppJsObject.dll demol.AppDll RevMsg(AppDll hwnd,'', '{"data":"send
                                                                                 from
JS", "info":3}');
    * /});
            var Req={"emit":"runCmd", "Obj":"dll", "codeStr":codeStr }
           EmitReq(Req);
```

通过前面 dllJs.html 定义的 AppJsObject.dll\_demo1,可以直接控制 dll\_demo1。当然也可以不需要 dllJs.html 定义,能在浏览器网页中 websocket 发送使用"emit":"runCmd"命令发送 AppJs\_init、AppJs\_loaded,代码也可以。

### 3.7 关闭 APP

刷新即可关闭 APP

{"emit":"close","AppId":1} //空时默认追加AppId 1

{"emit":"closeAll"}

### 3.7.1 关闭 cid 下对应的 APP

{"emit":"close", "AppId ":1}

名称	设置	含义	说明
emit	close	必需。关闭控件 APP 通信事件请求。	
AppId	1, 2	必需。具体的可调整。	
0bj	flash	非必需。	

#### 3.7.2 关闭 cid 下所有 APP

{"emit":"closeAll"}

名称	设置	含义	说明
emit	closeAll	必需。关闭所有控件 APP 通信事件	关闭在cid下运行的所有
		请求。	控件 APP

### 3.8 控制 APP 窗口

#### 3.8.1 显示

{"emit": "show", "0bj": "flash"}

•	, 3	,	
名称	设置	含义	说明
emit	show	必需。显示窗口请求。	
0bj	flash	必需。	
AppShow	true/null	默认 null 可视化	
		false 不可见	
pos		可选	

par0			
debounce	300	默认 300 毫秒	防抖函数,在限定的延时
			内仅保留最后一次调用,
			延时默认 300 毫秒

#### 3.8.2 隐藏

{"emit":"hide","0bj":"flash"}

名称	设置	含义	说明
emit	hide	必需。隐藏窗口请求。	
0bj	flash	必需。	

#### 3.8.3 移动

{"emit":"move", "0bj":"flash", "pos": {"left":10, "top":6, "width":206, "height":106}}

名称	设置	含义	说明
emit	move	必需。移动窗口请求。	
0bj	flash	必需。	
pos	屏幕绝对位	必需。	
	置		
par0			
debounce	300	默认 300 毫秒	防抖函数,在限定的延时
			内仅保留最后一次调用,
			延时默认 300 毫秒

# 3.9 获得参数

获得常用参数和状态数据,比如端口是否被占用。

{"emit":"getPar", "Obj":"appemit", "par":["clientAuth", "utcNum", "other…"]}

{"emit":"getPar", "Obj":"appemit", "par":["All"]}

名称	设置	含义	说明
emit	getPar	必需。获得参数请求。	
0bj	appemit		
par	字符串或者	["port"	"A11" 反馈所有
	数组	,"protocol"	"port"
		,"clientAuth"	, "protocol"
		,"clientInfo"	,"clientAuth"
		,"sid"	,"clientInfo"
		,"cid"	,"sid"
		,"gid"	,"cid"
		,"rid"	, "gid"
		,"flag"	,"rid"
		,"utf_escape"	,"flag"
		,"utcNum"	, "utf_escape"

		<pre>,"intranetIP" ,"dir_Cur" ,"dir_AppData_Roaming" ,"dir_AppData_Local" ,"dir_Temp"]</pre>	,"utcNum" UTC 时间 ,"intranetIP"内网 IP ,"dir_Cur" ,"dir_AppData_Roaming " ,"dir_AppData_Local" ,"dir_Temp"
par0			
portEnable	端口数字或 者数组	[123, 80, 3423, 3, "342"]	反馈端口是否没有被占用 portEnable: 3: true 80: false 123: true 342: true 3423: true

# 3. 10设置参数

{"emit":"setPar","Obj":"appemit","par":{"sid":2}}

名称	设置	含义	说明
emit	getPar	必需。获得参数请求。	
0bj	appemit		
par	对象	{"sid":2}	只能再次修改可修改的
		"clientInfo","sid",;"gid","	参数.即初始化的参
		flag", "utf_escape",	数,"cid"\ clientAuth
			等不能设置修改

# 3. 11appemit 操作

## 3.11.1 文件 config. ini

config.ini 只能设置 userSet 节 [userSet] excludePorts=[2049] wss=[443,7131,7132,7133,7366] ws=[80,8617,8618,8619,8811] autoUpdate =1 URLProtocol=1 autoRun=1

名称	设置	含义	说明
userSet			

WS	[80, 8617, 8 618, 8619, 8 811]	数值或者数组	
WSS	[443, 7131, 7132, 7133, 7366]	数值或者数组	
excludePorts	[2049]	数值或者数组,大于 2000 的 chrome 不支持 websocket 的端 口	
autoUpdate	1	1 默认更新 0	
URLProtocol	1	1/null 默认支持 web 端访问 protocol 0	需要管理员权限
autoRun	1	1/null 默认自动运行 0	最好不要更改,需要作为 后台服务一直运行。

### 3.11.2 错误信息

{"emit":"lasterr"}

名称	设置	含义	说明
emit	lasterr	必需。获得最近错误请求。	"

# 3.11.3 重启

{"emit":"restart", "0bj":"appemit"} 只有一个用户使用的时候才能重启程序。

名称	设置	含义	说明
emit	restart	必需。appemit 重启请求。	重启后 client 需要重新 连接。
Obj	appemit	必需。	

### 3.11.4 更新

{"emit":"update", "Obj": "appemit"}

名称	设置	含义	说明
emit	update	必需。询问 appemit 是否更新程	默认强制更新。如果
		序请求。	config.ini 里面设置
			autoUpdate=0,则询问更
			新。
0bj	appemit	必需。	

### 3.11.5 关于

{"emit": "about", "Obj": "appemit"}

名称	设置	含义	说明
emit	about	必需。获得关于请求。	返回
			{"data":{"appName":"A
			ppEmit", "url":"http:/
			/www.appemit.com/","v
			erDesc":"\u516C\u5171
			\u514D\u8D39\u7248 (Pu
			blic free
			<pre>Version)","verType":0</pre>
			, "version": "0.3.5"}, "
			}
0bj	appemit	必需。	

### 3.11.6 版本信息

{"emit":"version", "Obj": "appemit"}

名称	设置	含义	说明
emit	version	必需。获得版本请求。	{"data":{"verDesc":"\
			u516C\u5171\u514D\u8D
			39\u7248(Public free
			<pre>Version)","verType":0</pre>
			, "version": "0.3.5"}, "
0bj	appemit	必需。	

# 4 发布

# 4.1 插件部署

在发布时,也可以把此 AppEmit 插件目录文件和 AppEmit. exe 一起打包后发布,不用单独分发。

不使用的插件可以删除。

插件支持 zip、7z、1zma 格式打包。

名称	路径	作用
blink	/plugins/lib/web/blink/.dll/node.d	浏览器内核
	11	
	/plugins/lib/web/blink/.dll/wkex.d	
	11	
flash_NP	/plugins/NPSWF32.d11"	NP 版本 flash
	/plugins/plugin.vch	
aliplayer	/plugins/common/aliplayer	Aliplayer 播放器支持
		视频格式: mp4、flv、m3u8、rtmp

		视频编码: H. 264 音频编码: AAC、MP3 音频格式: MP3
PDF	/plugins/common/pdfjs	浏览 PDF 文件
1 DI	/ prugriis/ common/ purjs	初见口广文厅

### 4.2 发布

发布必须包含的目录和文件

**-**bin

lplugins (可以按需配置)

-AppEmit.exe

Fconfig. ini (可以按需配置)

Luninstall. exe

插件 plugins 可以按需配置。

文件 config. ini 只能修改 userSet 节。

[userSet]

ws=[80, 8617, 8618, 8619, 8811];

wss=[443, 7131, 7132, 7133, 7366]

excludePorts=[2049]

autoRun=1;开机自动运行

autoUpdate=1;自动更新,确保业务逻辑接口也要更新

URLProtocol=1 ; 以管理员方式运行,支持浏览器打开 appemit 程序

### 5 问题

1. 支持 linux mac?

目前版本不支持,使用在 windows 系统上。

2. 免费版本有何限制条件?

初始时和每80次消息发送时有弹窗。

收费版本没有限制,包括支持局域网。

版本分为免费版、基础版、企业版、旗舰版,支持的功能不同。

3. 测试点击连接,为何没有反应?

首先要打开 AppEmit. exe 服务,可以 F12 查看报错情况。重启系统后, AppEmit. exe 进程自动开启,没有被关闭。