

Prof. Dr. Christoph Scholl Dr. Tim Welschehold Alexander Konrad Niklas Wetzel

Freiburg, 04.11.2022

## Betriebssysteme Übungsblatt 3

## Aufgabe 1 (14 Punkte)

In der Vorlesung haben Sie eine UART als Beispiel für ein I/O-Gerät kennengelernt. Zur Erinnerung:

- Die UART hat 8 Register mit jeweils 8 Bit.
- Am Datenausgang der UART (verbunden mit dem Datenbus), werden die 8-Bit Worte mit 24 Nullen zu 32-Bit Worten aufgefüllt.
- Wenn eine Adresse  $(a_{31}, a_{30}, ..., a_0)$  mit 01 beginnt, dann wird die UART angesprochen (Memory Map).
- Die Register werden mit den drei niederwertigsten Bits  $(a_2, a_1, a_0)$  vom Adressbus adressiert.

Wir nehmen an, dass die acht Register R0 - R7 der UART aufsteigend adressiert sind, d.h. R0 wird adressiert mit  $010^{27}000$ , R1 mit  $010^{27}001$ , usw..

Wir gehen jetzt von folgendem vereinfachten Kommunikationsprotokoll aus:

Wir betrachten die Register R0, R1 und R2 näher. Hierbei sei (aus CPU/ReTI-Sicht) R0 zum Senden von Daten an das Peripheriegerät, R1 zum Empfangen und R2 zum Lesen bzw. Schreiben von Statusmeldungen. In R2 hat jedes der acht Bit eine Statusfunktion. Der Einfachheit halber nehmen wir an, dass nur die beiden niederwertigsten Bits für uns relevant sind. Das niederwertigste Bit b0 von R2 wird wie folgt verwendet:

- b0 = 0 wenn das Senderegister (R0) von der CPU vollgeschrieben wurde. Die UART akzeptiert keine weiteren Daten mehr bis die aktuellen versendet wurden.
- b0 = 1 wenn das Senderegister von der CPU befüllt werden darf.

Das darauffolgende Bit b1 von R2 wird folgendermaßen verwendet:

• b1 = 0 wenn keine Daten im Empfangsregister (R1) sind bzw. diese schon von der CPU gelesen wurden.

• b1 = 1 wenn alle Daten von der Peripherie kommend im Empfangsregister (R1) bereit stehen.

**Versenden:** Wir nehmen an, dass beim Versenden von Daten von der CPU an das Peripheriegerät die CPU zuerst prüft, ob b0 = 1. Falls b0 noch 0 ist, ist die UART mit dem bitweisen Versenden der Daten in R0 beschäftigt und die CPU darf keine neuen Daten in R0 schreiben. Wenn b0 = 1, dann kann die CPU R0 mit neuen Daten beschreiben und setzt dann b0 auf b0. Dadurch wird die UART veranlasst, die Daten bitweise zu versenden und quittiert das Versenden durch Setzen von b0 auf b0.

**Empfangen:** Umgekehrt wartet beim Empfangen von Daten die CPU bis das Register R1 mit Daten gefüllt wurde. Die UART zeigt dies durch Setzen des Bits b1=1 an. In diesem Fall liest die CPU die Daten von R1 und setzt b1=0. Dadurch wird es der UART ermöglicht, wieder empfangene Daten im Empfangsregister R1 abzuspeichern. Nachdem die UART 8 weitere Bit in R1 geschrieben hat, setzt sie b1 wiederum auf 1.

Wir möchten nun ein ReTI-Programm schreiben, dass auf dem EPROM ausgeführt wird und über die UART ein Benutzerprogramm einliest. Dieses Benutzerprogramm (kleiner als  $2^{16} - a$  Befehle) soll anschließend in den SRAM (Hauptspeicher) ab Adresse a abgelegt werden.

Die UART erhält ihrerseits die Daten bitweise von einem Peripheriegerät, das beispielsweise mit einem anderen Rechner verbunden ist, der die Befehle des Benutzerprogramms liefert. Wir nehmen an, dass im EPROM ab Adresse 0 schon ein Programmstück steht, das die Kommunikation mit diesem Peripheriegerät (dem anderen Rechner) initiiert, dabei u.a. die Übertragungsgeschwindigkeit aushandelt etc.. Unser Programm folgt nach dem Ende dieses Programmstücks ab Adresse m

In Abb. 1 ist die Architektur schematisch dargestellt.

## Hinweis: Bitte kommentieren Sie Ihren Code ausführlich!

a) Schreiben Sie zunächst ein ReTI-Programm, dass in einer Schleife läuft und ständig überprüft ob b1 im Statusregister R2 auf 1 gesetzt wurde, d.h. ob der CPU vom Peripheriegerät Daten in R1 bereitgestellt wurden. Wenn Daten (8-Bit) bereitgestellt wurden, soll ihr Programm diese in das Register IN1 der ReTI laden und b1 wieder auf 0 setzen (sodass die UART wieder neue Daten in R1 schreiben darf). Beachten Sie, dass Sie vor Zugriffen auf die UART im Datensegmentregister DS das entsprechende Präfix 01 benötigen. Sie können annehmen, dass im EPROM (Präfix 00) an Adresse r die Konstante 010<sup>30</sup> liegt. Beginnen Sie Ihr Programm also mit folgenden Zeilen:

```
LOADI IN1 0 // IN1 auf 0 setzen (hier kann spaeter Inhalt aus R1 addiert werden).

LOADI DS 0 // Zugriff auf Daten im EPROM

LOAD DS r // Konstante 010...0 in DS laden --> Zugriff auf UART

LOAD ACC 2 // Statusregister R2 in Akkumulator laden.

. // ab hier folgt Ihr Programm.

.
```

b) Nun ist ihr Programm dazu in der Lage Daten abzuholen. Die Daten liegen allerdings als 8 Bit Worte vor. Ein ReTI Befehl ist aber 32 Bit breit, deshalb müssen sie einen Befehl aus vier 8-Bit Worten kombinieren. Lassen sie ihre Schleife aus a) immer viermal laufen und schieben Präfix für Memory Map:

UART: 01 EEPROM: 00 SRAM: 1\*




Abbildung 1: Architektur I/0.

sie den aktuellen Inhalt von IN1 (das sie mit den Daten aus R1 befüllen) bei jedem Abholen von Daten aus R1 um acht Stellen nach links (Linksshift). Den Programmcode aus a) dürfen Sie mit POLLING-LOOP oder ähnlichen Abkürzungen referenzieren.

```
LOADI IN2 4 // Benutze IN2 als Schleifenzaehler
POLLING-LOOP // Code aus Teil a)
.
.
```

c) Nun kann Ihr Programm einen 32-Bit Befehl im Register IN1 abspeichern. Erweitern sie das Programm nun, sodass es den aktuellen Befehl aus IN1 an der entsprechenden Stelle im Hauptspeicher abspeichert (beginnend ab Adresse a). Beachten Sie hierbei, dass sie im Datensegmentregister DS das ensprechende Präfix benötigen (1). Sie können annehmen, dass im EPROM (Präfix 00) an Adresse s die Konstante 10<sup>31</sup> liegt. Ihr Programm soll dazu in der Lage sein, alle obigen Schritte aus Teil a) und b) zu wiederholen bis schließlich von der UART der letzte Programmbefehl LOADI PC 0 gelesen wird. Sie können zur Abfrage auf das Ende des Programms annehmen, dass im EPROM an der Adresse t die Konstante 01110000000...0 (Kodierung des Befehls LOADI PC 0) liegt. Nach der Übertragung des kompletten Programms springen Sie einfach an Speicherstelle a, ab der Sie das Benutzerprogramm abgelegt haben. Um Code, der die Kommunikation mit dem Peripheriegerät evtl. beendet, müssen Sie sich nicht kümmern.

(Der Einfachheit halber nehmen wir an, dass jedes Benutzerprogramm mit dem Befehl LOADI PC 0 endet, so dass nach Abarbeiten des Programms wieder in Ihr EPROM-Programm gesprungen wird, das das nächste Benutzerprogramm über die UART lädt.)"

## Aufgabe 2 (6 Punkte)

In Aufgabe 1 haben Sie unter Verwendung von LOAD- und STORE-Befehlen abwechselnd mit einem Programm auf dem EPROM auf Adressen im Adressraum des UART (01) und des SRAM (1\*) zugegriffen und daher das Datensegmentregister DS immer wieder neu belegen müssen (für die Ergänzung der 22-Bit Adressen mit einem Präfix).

Welche Befehle können Sie anstatt LOAD und STORE verwenden, um ohne diese abwechselnde Neubelegung von DS auszukommen? Begründen Sie Ihre Antwort.

Hinweis: Falls Sie für Ihre Implementierung große Konstanten verwenden wollen, dann können Sie annehmen, dass diese an geeigneten Speicherstellen im EPROM stehen und von dort geladen werden können.

Abgabe: als PDF im Übungsportal bis 11.11.2022 um 12:00