Espace affine

Barycentre et repères

Sous-espaces affines

Applications affine

## M53 - Cours 1

septembre 2015

# La définition d'un espace affine

pace anni

Définition

Opération

Premières propr

Barycentre et repèr

Sous-espaces affine

Applications affin

Convexe

## Définition (heuristique)

«Un espace affine est un espace vectoriel dont on a oublié l'origine.»

# La définition d'un espace affine

Espace affine

Définition

Exemples

Opérations

Premières propriétés

Barycentre et repère

Sous-espaces affi

Applications affine

Convexes

#### Définition

Soit  $\overrightarrow{\mathcal{E}}$  un espace vectoriel (si non précisé, sur  $\mathbb{R}$ ). Un ensemble (non vide)  $\mathcal{E}$  est muni de la structure d'espace affine de direction  $\overrightarrow{\mathcal{E}}$  par la donnée d'une application

$$\mathcal{E} \times \mathcal{E} \longrightarrow \overrightarrow{\mathcal{E}}$$
$$(A, B) \mapsto \overrightarrow{AB}$$

qui satisfait les deux conditions :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$
 (relation de Chasles)

$$\mathbf{Z} \ \forall A \in \mathcal{E}, \ \overrightarrow{v} \in \overrightarrow{\mathcal{E}}, \ \exists ! B \in \mathcal{E} \ \text{t.q.} \ \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{v} \ (B = A + \overrightarrow{v})$$

# La dimension d'un espace affine

pace affir

Définition

Opération

Premières propr

Barycentre et reper

Sous-espaces affin

Applications affin

Convexe

### Définition

L'espace affine  $\mathcal E$  est de dimension n si sa direction, l'espace vectoriel  $\overline{\mathcal E}$ , est de dimension n.

## Les espaces vectoriels

Espace affine
Définition
Exemples
Opérations
Premières propriétés

Tout espace vectoriel  $\overrightarrow{\mathcal{E}}$  peut être muni naturellement d'une structure d'espace affine, avec direction lui-même, via l'application :

$$\overrightarrow{\mathcal{E}} \times \overrightarrow{\mathcal{E}} \longrightarrow \overrightarrow{\mathcal{E}}$$
$$(\overrightarrow{A}, \overrightarrow{B}) \mapsto \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{B} - \overrightarrow{A}$$

### Convention

Dans la suite, tous les espaces vectoriels vont être considérés munis de cette structure naturelle d'espace affine.

# Les droites (sous-espaces) affines

Espace affine
Définition
Exemples
Opérations
Premières propriétés

Barycentre et repère

Sous-espaces affine Applications affines

C-----

Le sous-ensemble de  $\mathbb{R}^2$ ,  $\mathcal{E} = \{(x,y) \mid x+y=1\}$  est un espace affine de direction  $\overrightarrow{\mathcal{E}} = \{(x,y) \mid x+y=0\}$ , via l'application

$$\mathcal{E} \times \mathcal{E} \longrightarrow \overrightarrow{\mathcal{E}}$$
$$(A, B) \mapsto \overrightarrow{AB} = B - A$$

#### Question

Comment peut-on généraliser cet exemple?

# Les solutions des équations différentiels linéaires

Espace affine
Définition
Exemples
Opérations
Premières propriétés

Barycentre et repèr Sous-espaces affine

L'ensemble des solutions S de l'équation différentielle  $y'+y=\sin(x)$  est un espace affine avec direction  $S^*$ , l'ensemble des solutions de l'équation homogène (y'+y=0) via :

$$S \times S \longrightarrow S^*$$
  
 $(f_1, f_2) \mapsto f_2 - f_1$ 

#### Question

Comment peut-on généraliser cet exemple?

# Vectorialisé d'un espace affine

Espace affine
Définition
Exemples
Opérations
Premières propriétés

En fixant un point  $\Omega$  d'un espace affine  $\mathcal{E}$ , on peut définir sur celui-ci une structure d'espace vectoriel via la bijection :

$$\mathcal{E} \longrightarrow \overrightarrow{\mathcal{E}}$$
$$B \mapsto \overrightarrow{\Omega B}$$

Cet espace vectoriel est noté  $\mathcal{E}_{\Omega}$  et est isomorphe (par définition) à  $\overrightarrow{\mathcal{E}}$ .

- L'origine de  $\mathcal{E}_{\Omega}$  est le point  $\Omega$ .
- Avec l'écriture  $\Omega + \vec{v}$ , les opérations sont :

$$(\Omega + \overrightarrow{v}) + (\Omega + \overrightarrow{w}) = (\Omega + \overrightarrow{v} + \overrightarrow{w}).$$

$$\lambda(\Omega + \vec{v}) = \Omega + \lambda \vec{v}.$$

# Produit d'espaces affines

Soient  $\mathcal{E}$  et  $\mathcal{F}$  deux espaces affines, sur le même corps, de directions respectives  $\vec{\mathcal{E}}$  et  $\vec{\mathcal{F}}$ .

On définit la structure d'espace affine *produit* sur  $\mathcal{E} \times \mathcal{F}$  de direction  $\overrightarrow{\mathcal{E}} imes \overrightarrow{\mathcal{F}}$  par :

$$\overrightarrow{(A,B)(C,D)} := (\overrightarrow{AC},\overrightarrow{BD}).$$

## Propriétés calculatoires

Espace affine
Définition
Exemples
Opérations

Barycentre et repère

Sous-espaces affine

Convexes

Soit  $\mathcal E$  un  $\mathbb K$ -espace affine de direction  $\overrightarrow{\mathcal E}$ .

$$\blacksquare A \in \mathcal{E} \implies \overrightarrow{AA} = \overrightarrow{0} \text{ et } A + \overrightarrow{0} = A.$$

$$\blacksquare$$
  $A, B \in \mathcal{E} \Rightarrow \overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$ .

$$A + \overrightarrow{v} = B \quad \Leftrightarrow \quad \forall (\exists) \, C \in \mathcal{E}, \, \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{v} = \overrightarrow{CB}.$$

$$(A + \overrightarrow{v}) + \overrightarrow{w} = A + (\overrightarrow{v} + \overrightarrow{w}) (\overrightarrow{\mathcal{E}} \text{ agit sur } \mathcal{E}).$$

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$$
 (ABCD est un parallélogramme).

$$(\overrightarrow{A+\overrightarrow{v})}(\overrightarrow{B+\overrightarrow{w}}) = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{v} + \overrightarrow{w}.$$

■ Soient 
$$A_1, \ldots, A_k \in \mathcal{E}$$
 et  $\lambda_1, \ldots, \lambda_k \in \mathbb{K}$ 

■ Si 
$$\sum_{i=1}^k \lambda_i = 0$$
 alors  $\sum_{i=1}^k \lambda_i A_i \in \overrightarrow{\mathcal{E}}$  est bien définie  $(\overrightarrow{AB} = B - A)$ .

■ Si 
$$\sum_{i=1}^k \lambda_i = 1$$
 alors  $\sum_{i=1}^k \lambda_i A_i \in \mathcal{E}$  est bien définie.

■ Si 
$$\sum_{i=1}^k \lambda_i \notin \{0,1\}$$
 alors  $\sum_{i=1}^k \lambda_i A_i$  n'est pas bien définie.

## Définition du barycentre

Espace affine

Barycentre et repères

Sous-espaces affin

Applications affine

### Définition-Proposition

Soient  $A_1, \ldots, A_k \in \mathcal{E}$  et  $\mu_1, \ldots, \mu_k \in \mathbb{K}$  tels que  $\sum_{i=1}^k \mu_i \neq 0$ , alors il existe un unique point G qui satisfait une des conditions équivalentes :

$$\mathbf{I} G = \sum_{i=1}^{k} \frac{\mu_i}{\sum_{i=1}^{k} \mu_i} A_i.$$

$$\sum_{i=1}^k \mu_i \overrightarrow{GA_i} = 0.$$

Le point G est le barycentre des des points pondérées  $\{(A_1, \mu_1), \dots, (A_k, \mu_k)\}$ , et les  $\{\mu_i\}$  sont appelés les poids.

#### Définition

Soient  $A_1, \ldots, A_k \in \mathcal{E}$ , leur isobarycentre est le barycentre de ces points pondérés du même poids non nul (qui peut être pris égal à  $\frac{1}{k}$ , ou à 1).

## Propriétés des barycentres

Espace affine

Barycentre et repères

Barycentre

Propriétés

Applications affines

- Si on remplace les poids  $\mu_i$  par  $\lambda \mu_i$  pour  $\lambda \neq 0$ , le barycentre ne change pas.
- Si on rajoute un point pondéré par un poids nul, le barycentre ne change pas.
- Soit  $\mathcal{E} \times \mathcal{F}$  un espace affine produit. Le barycentre des points pondérés  $\{((A_1, B_1), \mu_1), \dots, ((A_k, B_k), \mu_k)\}$  est  $G = (G_A, G_B)$ , où  $G_A$  est le barycentre de  $\{(A_1, \mu_1), \dots, (A_k, \mu_k)\}$  dans  $\mathcal{E}$ , et  $G_B$  est le barycentre de  $\{(B_1, \mu_1), \dots, (B_k, \mu_k)\}$  dans  $\mathcal{F}$ .

# Associativité du barycentre

Espace affine

Barycentre et repères Barycentre Propriétés

Sous-espaces affine

Applications affi

Convexes

Soient  $\{A_i\}_{i\in I}$  des points de  $\mathcal{E}$  et  $\{\mu_i\}_{i\in I}$  des scalaires de somme non nulle, indexés par un ensemble I.

Soit une partition  $I = J_1 \sqcup \cdots \sqcup J_r$ , telle que  $\nu_k := \sum_{i \in J_k} \mu_i \neq 0$  pour chaque  $k \in \{1, \ldots, r\}$ .

On note  $G_k$  le barycentre de  $\{(A_i, \mu_i)\}_{i \in J_k}$ .

### Proposition

Le barycentre G des points pondérés  $\{(A_i, \mu_i)\}_{i \in I}$  est aussi le barycentre des  $\{(G_k, \nu_k)\}_{k \in \{1, ..., r\}}$ .

# Définition d'un repère

Espace affine

Barycentre et repères
Barycentre
Propriétés
Proèm

Sous-espaces affine

Applications affine

Convexes

Soit  $(A_0, \ldots, A_n)$  un (n+1)-uplet de l'espace affine  $\mathcal{E}$ .

### Définition-Proposition

On dit que  $(A_0, \ldots, A_n)$  est un repère affine de  $\mathcal{E}$  s'il satisfait une des conditions équivalentes :

- 2 Pour tout point B de  $\mathcal{E}$  il existe un unique (n+1)-uplet de poids  $(\mu_0, \dots, \mu_n)$ , avec  $\sum_{i=0}^n \mu_i = 1$  et  $B = \sum_{i=1}^n \mu_i A_i$ .

## Coordonnées affines

Espace affine

Barycentre et repère:
Barycentre
Propriétés

Sous-espaces affine

Soit  $A = (A_0, \dots, A_n)$  un repère affine de  $\mathcal{E}$ .

### Définition

Pour  $B \in \mathcal{E}$ , on dit que  $(x_1, \dots, x_n)_{\mathcal{A}}$  sont les coordonnées cartésiennes de B dans le repère  $\mathcal{A}$ , si  $\overrightarrow{A_0B} = \sum_{i=1}^n x_i \overrightarrow{A_0A_i}$ .

#### Définition

Pour  $B \in \mathcal{E}$ , on dit que  $[\mu_0, \dots, \mu_n]_{\mathcal{A}}$  sont les coordonnées barycentriques de B dans le repère  $\mathcal{A}$ , si  $\sum_{i=0}^n \mu_i = 1$  et  $B = \sum_{i=0}^n \mu_i A_i$ .

La relation entre ces deux systèmes de coordonnées est :  $\mu_i = x_i, \forall i = 1, \dots, n$  et  $\mu_0 = 1 - \sum_{i=1}^n x_i$ .

# Définition d'un sous-espace affine

Espace affine

Barycentre et repères

Sous-espaces affine

Définition

Exemples

Applications affin

Soit  ${\mathcal E}$  un espace affine.

### Définition-Proposition

Un sous-ensemble non vide  $\mathcal{F}\subset\mathcal{E}$  est dit sous-espace affine s'il satisfait une des conditions équivalentes :

- 1 Il existe un sous-espace vectoriel  $\overrightarrow{\mathcal{F}}$  de  $\overrightarrow{\mathcal{E}}$  et  $\Omega \in \mathcal{E}$  tels que  $\mathcal{F} = \Omega + \overrightarrow{\mathcal{F}}$ .
- $\exists (\forall) \Omega \in \mathcal{F}$ ,  $\mathcal{F}$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{E}_{\Omega}$ .
- ${f 3}$   ${\cal F}$  est stable par barycentres.

Un sous-espace affine  $\mathcal{F} = \Omega + \overrightarrow{\mathcal{F}}$  est un espace affine de direction  $\overrightarrow{\mathcal{F}}$ , via la restriction de l'application  $(A, B) \mapsto \overrightarrow{AB}$ .

## Sous-espaces affines et dimensions

Sarycentre et repère Sous-espaces affines Définition Exemples

Applications affine Convexes

Soit  $\mathcal{E}$  un espace affine de dimension n.

- Les sous-espaces affines de dimension 0 sont les points  $\{M\}$  de  $\mathcal{E}$ .
- Les sous-espaces affines de dimension 1 sont appelés des droites affines.
- Les sous-espaces affines de dimension 2 sont appelés des plans affines.
- Les sous-espaces affines de dimension n-1 sont appelés des hyperplans affines.

Soient A et B deux points distincts de  $\mathcal{E}$ . On note AB ou  $\langle A, B \rangle$  la droite affine qui passe par A et B.

# Les sous-espaces affines d'un espace vectoriel

Soient  $\vec{\mathcal{E}}$  et  $\vec{\mathcal{F}}$  deux espaces vectoriels, et  $\vec{\phi} \in \mathcal{L}(\vec{\mathcal{E}}, \vec{\mathcal{F}})$  une application linéaire.

**Proposition** 

Pour tout  $\vec{v} \in \text{Im } \vec{\phi} \subset \vec{\mathcal{F}}$ , l'image réciproque  $\vec{\phi}^{-1}(\vec{v})$  est un sous-espace affine de  $\vec{\mathcal{E}}$  de direction Ker  $\vec{\phi}$ .

- En particulier, en prenant  $\overrightarrow{\phi}(x,y) = x + y$  de  $\mathbb{R}^2$  dans  $\mathbb{R}$  et  $\overrightarrow{v} = 1$ , on retrouve le sous-espace affine  $\mathcal{E} = \{(x, y) \mid x + y = 1\}$  de direction  $\vec{\mathcal{E}} = \{(x, y) \mid x + y = 0\}.$
- L'ensemble S des solutions d'un système linéaire AX = B est vide ou est un sous-espace affine de direction l'ensemble  $\mathcal{S}^*$  des solutions homogènes AX = 0. Et  $S = X_0 + S'$ , où  $X_0$  est une solution particulière.

## Les sous-espaces affines d'un espace vectoriel

Espace affine

Barvcentre et repères

Sous-espaces affine
Définition
Exemples

Applications affine Convexes Soient  $\overrightarrow{\mathcal{E}}$  un espace vectoriel et  $\mathcal{F}$  un sous-espace affine de  $\overrightarrow{\mathcal{E}}$ .

- lacksquare est un sous-espace vectoriel ssi  $0 \in \mathcal{F}$ .
- $\mathcal{F}$  est un hyperplan affine ssi il existe une forme linéaire non nulle  $\overrightarrow{\phi} \in \overrightarrow{\mathcal{E}}^*$  et  $a \in \mathbb{R}$ , tels que  $\mathcal{F} = \overrightarrow{\phi}^{-1}(a)$ .
- Tous les sous-espaces affines de  $\mathbb{R}^n$  sont des ensembles de solutions de systèmes linéaires.

## **Parallélisme**

Espace affine

Barycentre et repères

Sous-espaces affine

Propriétés

Applications affine

#### Définition

On dit que deux (plusieurs) sous-espaces affines d'un même espace affine sont parallèles s'ils ont la même direction. (C'est une relation d'équivalence.)

### Proposition

- Deux sous-espaces parallèles sont disjoints ou confondus.
- Par tout point d'un espace affine, il passe une unique droite (sous-espace) parallèle à une droite (sous-espace) donnée.

## Intersection de sous-espaces affines

Espace affine

Barvcentre et repères

Sous-espaces affines

Exemples

Propriétés

Applications affine Convexes

### Proposition

L'intersection de deux sous-espaces affines  ${\mathcal F}$  et  ${\mathcal G}$  est :

- vide, ou
- lacksquare un sous-espace affine de direction  $\overrightarrow{\mathcal{F}} \cap \overrightarrow{\mathcal{G}}$  .

### **Proposition**

L'intersection de deux sous-espaces affines  $\mathcal{F}$  et  $\mathcal{G}$  est vide si et seulement si  $\exists (\forall) A \in \mathcal{F}, B \in \mathcal{G}$ ,

$$\overrightarrow{AB} \notin \overrightarrow{\mathcal{F}} + \overrightarrow{\mathcal{G}}$$
.

## Sous-espace engendré

Espace affine

Barvcentre et repère

Sous-espaces affine
Définition

Propriétés

Applications affin Convexes

### Définition-Proposition

Soit  $\mathcal A$  un sous-ensemble non vide d'un espace affine  $\mathcal E$ . Le sous-espace affine  $\langle \mathcal A \rangle$  engendré par  $\mathcal A$  est défini par une des conditions équivalentes :

- $(\mathcal{A})$  est le plus petit sous-espace affine contenant  $\mathcal{A}$ .
- (A) est l'intersection de tous les sous-espaces affines contenant A.
- $\langle \mathcal{A} \rangle$  est l'ensemble des barycentres de points de  $\mathcal{A}$ .

# Somme de sous-espaces affines

Espace affine

Barvoentre et renères

Sous-espaces affines

Définition

Exemples

Propriétés

Applications affine Convexes

### Proposition

Soient  $\mathcal{F}$  et  $\mathcal{G}$  deux sous-espaces affines du même espace affine, et  $\langle \mathcal{F}, \mathcal{G} \rangle$  le sous-espace affine engendré par  $\mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ .

- Si  $\mathcal{F} \cap \mathcal{G} \neq \emptyset$ , alors  $\langle \mathcal{F}, \mathcal{G} \rangle$  est de direction  $\overrightarrow{\mathcal{F}} + \overrightarrow{\mathcal{G}}$ , et dim  $\langle \mathcal{F}, \mathcal{G} \rangle = \dim \left( \overrightarrow{\mathcal{F}} + \overrightarrow{\mathcal{G}} \right)$ .
- Si  $\mathcal{F} \cap \mathcal{G} = \emptyset$ , alors  $\langle \mathcal{F}, \mathcal{G} \rangle$  est de direction  $\overrightarrow{\mathcal{F}} + \overrightarrow{\mathcal{G}} + \overrightarrow{D}$ , où  $\overrightarrow{D}$  est une droite engendrée par  $\overrightarrow{AB}$  avec  $A \in \mathcal{F}$  et  $B \in \mathcal{G}$ , et  $\dim \langle \mathcal{F}, \mathcal{G} \rangle = \dim \left( \overrightarrow{\mathcal{F}} + \overrightarrow{\mathcal{G}} \right) + 1.$

# Familles affinement libres et génératrices

Espace affine

Barvcentre et repères

Sous-espaces affine

Propriétés

Applications affine

Soit  ${\mathcal F}$  un sous-espace affine d'un espace affine  ${\mathcal E}.$ 

#### Définition

Soient  $\{A_0, \ldots, A_k\}$  des points de  $\mathcal{F}$ . On dit que cette famille est affinement génératrice pour  $\mathcal{F}$  si  $\langle A_0, \ldots, A_k \rangle = \mathcal{F}$ .

#### Définition

Soient (k+1) points  $\{A_0, \ldots, A_k\}$  de  $\mathcal{E}$ . On dit que cette famille est affinement libre si dim  $(A_0, \ldots, A_k) = k$ .

## Caractérisation d'un repère

Espace affine

Barycentre et repère

Sous-espaces affine

Propriétés

Applications affine Convexes Soit  ${\mathcal F}$  un sous-espace affine d'un espace affine  ${\mathcal E}.$ 

### Proposition

Le (k+1)-uplet  $(A_0, \ldots, A_k)$  est un repère affine pour  $\mathcal F$  si il satisfait une des trois conditions équivalentes :

- **1**  $\{A_0, \ldots, A_k\}$  est affinement libre et génératrice pour  $\mathcal{F}$ .
- $\{A_0,\ldots,A_k\}$  est une famille génératrice minimale pour  $\mathcal{F}$ .
- $\{A_0,\ldots,A_k\}$  est une famille libre maximale de  $\mathcal{F}$ .

# Définition d'une application affine

Espace affine

Barycentre et repères

Sous-espaces affine

Applications af

Définitio Exemple

Convexe

Soient  $\mathcal{E}$  et  $\mathcal{F}$  deux espaces affines de directions  $\overrightarrow{\mathcal{E}}$  et  $\overrightarrow{\mathcal{F}}$ .

### Définition-Proposition

Une application  $\phi: \mathcal{E} \to \mathcal{F}$  est dite affine si elle satisfait une des trois conditions équivalentes :

- $\exists (\forall) \Omega \in \mathcal{E}, \ \phi \in \mathcal{L}(\mathcal{E}_{\Omega}, \mathcal{F}_{\phi(\Omega)}).$
- $\exists \overrightarrow{\phi} \in \mathcal{L}(\overrightarrow{\mathcal{E}}, \overrightarrow{\mathcal{F}}) \text{ telle que } \forall A, B \in \mathcal{E},$

$$\overrightarrow{\phi}(\overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{\phi(A)\phi(B)}.$$

 $(\overrightarrow{\phi}$  est unique et est appelée partie linéaire de  $\phi$ .)

 $\bullet$  préserve les barycentres, c.-à.-d. pour  $\sum_{i=1}^{n} \mu_i = 1$ 

$$\phi(\sum_{i=1}^n \mu_i A_i) = \sum_{i=1}^n \mu_i \phi(A_i).$$

L'ensemble des applications affines est noté  $\mathsf{Aff}(\mathcal{E},\mathcal{F})$ .

# Exemples d'applications affines

Espace affine

Barvoentre et renères

Sous-espaces affine

Définition Exemples Propriété

Convexe

- **1** Les applications constantes sont affines, de partie vectorielle 0.
- **2** Les applications affines de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  sont de la forme  $x \mapsto ax + b$ .
- Les applications affines de  $\mathbb{R}^n$  dans  $\mathbb{R}^m$  sont de la forme  $X \mapsto AX + B$ , où  $M \in \mathcal{M}_{m,n}$  et  $B \in \mathbb{R}^m$ .
- Les translations  $T_{\vec{v}}: M \mapsto M + \vec{v}$  (où  $\vec{v} \in \vec{E}$ ) sont des automorphismes affines de E.
- 5 Soient  $\overrightarrow{\mathcal{E}}$  et  $\overrightarrow{\mathcal{F}}$  deux espaces vectoriels. Les applications affines sont toutes de la forme  $\overrightarrow{x} \mapsto \overrightarrow{\phi}(\overrightarrow{x}) + \overrightarrow{v} = T_{\overrightarrow{v}} \circ \overrightarrow{\phi}(\overrightarrow{x})$ , où  $\overrightarrow{\phi}$  est linéaire.

## Premières propriétés

Espace affine

Barycentre et repères

Sous-espaces affines

Applications affin

Définition

Exemples

Propriétés

Convexe

### Proposition

Soit  $\phi \in \mathsf{Aff}(\mathcal{E}, \mathcal{F})$  et  $\psi \in \mathsf{Aff}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ , alors  $\psi \circ \phi \in \mathsf{Aff}(\mathcal{E}, \mathcal{G})$  et a pour partie linéaire  $\psi \circ \phi$ .

### Proposition

Les images directes et inverses de sous-espaces affines par une application affine sont des sous-espaces affines ou vides. Ainsi les images de trois points alignés sont alignées.

### Proposition

Pour donner une application affine il suffit de donner :

- 1 la partie linéaire et l'image d'un point,
- 2 ou l'image d'un repère.

#### Espace affine

Barvcentre et renères

Sous-espaces affine

#### Applications affi

Définitio Exemple Propriéte

Convexe

#### Définition

Une application affine de  $\mathcal{E}$  est dite translation si elle est de la forme  $T_{\overrightarrow{v}}: M \mapsto M + \overrightarrow{v}$  avec  $\overrightarrow{v} \in \overrightarrow{E}$ .

- 1 Une translation qui fixe un point est l'identité.
- 2 Une application  $\phi \in \mathsf{Aff}(\mathcal{E})$  est une translation ssi sa partie linéaire est  $\mathrm{Id} \in \mathcal{L}(\mathcal{E})$ .
- 3  $T_{\vec{u}} \circ T_{\vec{v}} = T_{\vec{v}+\vec{v}}$ : les translations forment un groupe abélien isomorphe à  $\vec{\mathcal{E}}$ .
- 4 Soit  $\phi \in Aut(\mathcal{E})$  un automorphisme affine de  $\mathcal{E}$  et  $\overrightarrow{v} \in \overline{\mathcal{E}}$ , alors  $\phi \circ T_{\overrightarrow{v}} \circ \phi^{-1} = T_{\overrightarrow{\phi}(\overrightarrow{v})}$ .

Espace affine

Barycentre et repères

Sous-espaces affine

Applications affine

Convexe

#### Définition

Une application affine de  $\mathcal{E}$  est dite homothétie affine de rapport  $\lambda$  et de centre  $\Omega \in \mathcal{E}$  si elle est une homothétie vectorielle de  $\mathcal{E}_{\Omega}$  de rapport  $\lambda$ .

- Une homothétie qui fixe deux points est l'identité.
- 2 Une application affine est une homothétie affine différente de l'identité ssi sa partie vectorielle est une homothétie vectorielle différente de l'identité.
- ${\bf 3}$  La composée de deux homothéties, l'une de rapport  $\lambda$  et l'autre de rapport  $\mu,$  est :
  - **1** Une homothétie de rapport  $\lambda \mu$ , si  $\lambda \mu \neq 1$ .
  - **2** Une translation, si  $\lambda \mu = 1$ .
- 4 Soit  $\phi \in Aut(\mathcal{E})$  un automorphisme affine de  $\mathcal{E}$  et  $h_{\Omega,\lambda}$  une homothétie de centre  $\Omega$  et de rapport  $\lambda$ , alors  $\phi \circ h_{\Omega,\lambda} \circ \phi^{-1} = h_{\phi(\Omega),\lambda}$ .

## Les points fixes

Espace affine

Barycentre et repères

Sous-espaces affines

Applications a

Définition Exemples

Convexe

### Proposition

Soit  $\phi \in \mathsf{Aff}(\mathcal{E})$ , alors  $\phi$  possède un unique point fixe ssi  $\overrightarrow{\phi}$  possède un unique point fixe (forcément  $0 \in \overrightarrow{\mathcal{E}}$ ), autrement dit, ssi  $1 \notin \mathsf{Sp}(\overrightarrow{\phi})$ .

### Proposition

Soit  $\vec{\mathcal{E}}_1 \neq 0$  l'ensemble de points fixes de  $\vec{\phi}$ , alors

- **1** si  $\phi$  possède un point fixe  $\Omega$ , l'ensemble de points fixes de  $\phi$  est  $\Omega + \overrightarrow{\mathcal{E}}_1$ ;
- $\mathbf{2}$  si  $\phi$  n'a pas de points fixes, et

$$\operatorname{\mathsf{Ker}}(\overrightarrow{\phi}-\operatorname{Id})\oplus\operatorname{\mathsf{Im}}(\overrightarrow{\phi}-\operatorname{Id})=\overrightarrow{\mathcal{E}}$$

alors il existe un unique  $\vec{v} \in \vec{\mathcal{E}}_1$  tel que  $T_{\vec{v}} \circ \phi$  possède un point fixe. Par ailleurs  $T_{\vec{v}} \circ \phi = \phi \circ T_{\vec{v}}$ .

Espace affine

Barycentre et repères

Sous-espaces affine

Applications offine

Définition Exemples

Propriét

Convexes

### Proposition

Soit  $\phi \in \mathsf{Aff}(\mathcal{E})$ , alors  $\phi$  est une bijection ssi  $\overrightarrow{\phi}$  l'est, et dans ce cas  $\phi^{-1}$  est une application affine avec partie linéaire  $\overrightarrow{\phi}^{-1}$ .

### Proposition

Les bijections affines de  $\mathcal{E}$  dans lui-même forment un groupe, le groupe affine  $GA(\mathcal{E})$ . Et l'application  $\phi \mapsto \overrightarrow{\phi}$  est un morphisme surjectif de groupes  $GA(\mathcal{E}) \twoheadrightarrow GL(\overrightarrow{\mathcal{E}})$ , de noyau le sous-groupe abélien des translations de  $\mathcal{E}$ .

## Définition d'un convexe

Espace affine
Barycentre et repères
Bous-espaces affines

Définition
Propriétés
Enveloppe conve

#### Définition

Soient A et B deux points d'un espace affine. On note  $[AB] = \{\lambda A + (1-\lambda)B \mid \lambda \in [0,1]\}$  l'ensemble des barycentres à poids positifs, appelé le segment [AB].

#### Définition

On dit que C est un ensemble *convexe*, si pour tous deux points  $A, B \in C$  le segment [AB] est entièrement contenu dans C.

### Proposition

Un ensemble C est convexe ssi tout barycentre de points de C à poids **positifs** est dans C.

# Propriétés

Espace affine

Barycentre et repères

Sous-espaces affine

Applications affine

Définition
Propriétés
Enveloppe conv

- 1 L'intersection d'ensembles convexes est convexe.
- 2 L'ensemble vide et les ensembles à un point sont convexes.
- **3** Un sous-espace affine est convexe.
- 4 Les demi-espaces (ouverts, fermés) sont convexes.
- **5** L'image d'un convexe par une application affine est convexe.
- **6** L'image réciproque d'un convexe par une application affine est convexe.

## Enveloppe convexe

Espace affine

Barvcentre et repère

Sous-espaces affine

Applications affine

Convexe

Enveloppe convexe

### Définition-Proposition

Soit A une partie d'un espace affine. L'enveloppe convexe, noté [A], est :

- **11** Le plus petit convexe contenant A.
- **2** L'intersection de tous les convexes contenant A.
- **3** L'ensemble de barycentres de points de A de poids positifs.

Ainsi par exemple le segment [AB] est l'enveloppe convexe de  $\{A, B\}$ .