Моделирование центрального процессора с помощью интерпретации

Курс «Программное моделирование вычислительных систем»

Григорий Речистов grigory.rechistov@phystech.edu

13 марта 2016 г.



- 1 Конвейер процессора
- 2 Fetch
- 3 Decode
- 4 Execute
- 5 Write Back
- 6 Исключения
- 7 Advance PC
- 8 Улучшенные схемы



На прошлой лекции

Требования к симуляторам:

- точность,
- скорость,
- совместимость/расширяемость



■ В чём измеряется скорость симуляции?



- В чём измеряется скорость симуляции?
- Как соотносятся скорости функционального и потактового симуляторов?




- В чём измеряется скорость симуляции?
- Как соотносятся скорости функционального и потактового симуляторов?
- Для чего необходимо предоставлять API симулятора?



- В чём измеряется скорость симуляции?
- Как соотносятся скорости функционального и потактового симуляторов?
- Для чего необходимо предоставлять API симулятора?
 Чтобы пользователи могли с ним поиграть.



Моделируемая система





Конвейер процессора





нвейер процессора Fetch Decode Execute Write Back Исключения Advance PC Улучшенные схемь

Переключаемый интерпретатор (switched)

```
while (run) {
    raw_code = fetch(PC);
    (opcode, operands) = decode(raw_code);
    switch (opcode) {
    case opcode1:
        func1(operands); PC++; break;
    case opcode2:
        func2(operands); PC++; break;
    /*...*/
}
```



Чтение инструкции из памяти

```
data = mem[pc];
```



Чтение инструкции из памяти

```
data = mem[pc];
Cκopee,
data = read_mem(pc);
```



Чтение инструкции из памяти

```
data = mem[pc];
Cкорее,
data = read_mem(pc);
И не забыть про преобразование адресов:
paddr = v2p(pc); // pc - vaddr
data = mem[paddr];
```




Декодирование

Перевод данных об инструкции из машинного представления (последовательность байт) во внутреннее (высокоуровневое), удобное для последующего использования



Пример: MIPS



MIPS Technologies Inc. MIPS32 4K™ Processor Core Family Software User's Manual - 2002



Пример: код 1

```
#define BITS(v, s, e) (v >> s) & ((1 << (e-s+1)) - 1)
typedef struct decode {
    uint32_t op;
    uint32_t rs;
    uint32_t rt;
    int32_t imm;
    int32_t tgt;
    /* ... */
} decode_t;
static inline
int32_t sign_extend(uint32_t v, int width)
    {/* ... */}:
```




онвейер процессора Fetch Decode Execute Write Back Исключения Advance PC Улучшенные схемь

Пример: код 2

```
decode_t decode(uint32_t raw) {
   uint32_t op = BITS(raw, 26, 31);
   uint32_t rs = BITS(raw, 21, 25);
   uint32_t rt = BITS(raw, 16, 20);
    int32_t imm = sign_extend(BITS(raw, 0, 15));
    int32_t tgt = sign_extend(BITS(raw, 0, 25));
   /* ... */
   uint32_t funct = BITS(raw, 0, 5);
    return (decode_t){op, rs, rt, /* ... */, funct};
```



Более сложный пример: Intel IA-64 2.3




Intel Corporation. Intel® Itanium® Architecture Software Developer's Manual, p 3:296



Конвейер процессора Fetch <mark>Decode</mark> Execute Write Back Исключения Advance PC Улучшенные схемы

Пример посложнее: Intel IA-32




J.C.S. Adrian et al. Systems, Apparatuses, and Methods for Blending Two Source Operands into a Single Destination
Using a Writemask. US Patent Application Publication. № 2012/0254588 A1



Конвейер процессора Fetch Decode Execute Write Back Исключения Advance PC Улучшенные схемы

Что извлекать из машинного кода инструкции



На выходе декодера:

- Успех, неуспех, недостаточно данных
- Для успеха: длина инструкции
- Для успеха: эмулирующая процедура



Декодирование

- Код декодера редко пишется вручную, чаще он генерируется по описанию
- A5 YX OZ OO \Rightarrow MOD RX, RY, RZ
- В общем случае: классическая задача построения синтаксического анализатора
- На практике: специализированные инструменты и языки



Декодирование: суровая реальность

- Переменная длина инструкций. IA-32: от 8 до 120 бит. Сколько байт пытаться декодировать за один раз?
- Зависимость смысла от префикса, режима работы процессора. Пример: 0x40–0x4f в IA-32/Intel 64/AMD64
- Полное несоответствие какому-либо здравому смыслу



Дизассемблирование

- Дизассемблирование перевод инструкций из машинного представление в понятный человеку вид (мнемонику)
- (За)кодирование (encoding) перевод инструкций из мнемонической записи в машинный код



Дизассемблирование

- Дизассемблирование перевод инструкций из машинного представление в понятный человеку вид (мнемонику)
- (За)кодирование (encoding) перевод инструкций из мнемонической записи в машинный код

Вопрос: однозначны ли операции: декодирования, дизассемблирования, кодирования?



Исполнение

- Базовая единица функция-эмулятор одной инструкции (service routine)
- Функция-эмуляторы пишутся на языке высокого уровня переносимость кода между хозяйскими платформами, компиляторами



Симулируемое состояние

```
typedef struct {
    uint32_t regs[16];
    bool z_flag;
    bool n_flag;
    bool o_flag;
    bool c_flag;
    uint32_t pc;
} cpu_t;
```



Пример: ADD reg reg reg

```
void add32_rrr(cpu_t *cpu, int src1, int src2, int dst) {
   cpu->regs[dst] = cpu->regs[src1] + cpu->regs[src2];
```




онвейер процессора Fetch Decode Execute Write Back Исключения Advance PC Улучшенные схемь

Пример: ADD reg reg reg



Конвейер процессора Fetch Decode <mark>Execute</mark> Write Back Исключения Advance PC Улучшенные схемы

Пример посложнее: IA-32 CALL





Запись результата в память

```
write_mem(cpu, dst_addr, data, size);
```



Запись результата в память


write_mem(cpu, dst_addr, data, size);

- Невыровненный адрес
- Граница страниц
- Запись в память «только для чтения»
- Исключения для всей или части записи/чтения



Конвейер процессора Fetch Decode Execute Write Back Исключения Advance PC Улучшенные схемы

Уточнённый цикл работы процессора





Классификация

- Interruptions (термин из документации IA-64) вмешательство, перерыв, приостановка
- Exception синхронное исключение, без повторения текущей инструкции
- Fault синхронное, с повторением текущей инструкции
- Trap синхронное, без повторения, намеренно вызванное
- Interrupt внешнее асинхронное прерывание
- Abort внешние асинхронное с отсутствием информации о точке возврата



Продвижение РС

 Для большинства команд: увеличение счетчика на длину обработанной инструкции cpu->pc += instr_length;



Продвижение РС

- Для большинства команд: увеличение счетчика на длину обработанной инструкции cpu->pc += instr_length;
- Бывают исключения: REP MOVS в IA-32



Продвижение РС

- Для большинства команд: увеличение счетчика на длину обработанной инструкции
 cpu->pc += instr_length;
- Бывают исключения: REP MOVS в IA-32
- Явное изменение РС команды управления исполнением:
 - (Без)условный (не)прямой прыжок/переход
 - Вызов/возврат из процедуры
 - Системный вызов



Преимущества и недостатки интерпретации

- Пишется на языках высокого уровня: код переносим
- Простая структура: надёжность, расширяемость, переиспользование



Преимущества и недостатки интерпретации

- Пишется на языках высокого уровня: код переносим
- Простая структура: надёжность, расширяемость, переиспользование
- (Очень) низкая скорость работы



онвейер процессора Fetch Decode Execute Write Back Исключения Advance PC Улучшенные схемь

Куда тратится время?

```
start: interruption = false;
while (!interruption) {
    raw_code = fetch(PC);
   (opcode, operands) = decode(raw_code); // <-- здесь
    switch (opcode) { // <-- здесь
    case opcode1:
        func1(operands); PC++; break;
    case opcode2:
        func2(operands); PC++; break;
    /*...*/
handle_interruption();
goto start;
```



онвейер процессора Fetch Decode Execute Write Back Исключения Advance PC Улучшенные схемь

Шитая интерпретация (threaded interpretation)

Вместо возвращения к началу цикла «прыгаем» прямо на исполнение следующей инструкции

```
func0: /* simulate instr0 */; PC++;
  next_opcode = decode(fetch(PC));
  goto func_ptr[next_opcode];
func1: /* simulate instr1 */; PC++;
  next_opcode = decode(fetch(PC));
  goto func_ptr[next_opcode];
func2: /* simulate instr2 */; PC++;
  next_opcode = decode(fetch(PC));
  goto func_ptr[next_opcode];
```

http://stackoverflow.com/questions/11227809/

why-is-processing-a-sorted-array-faster-than-an-unsorted-array



Кэширующая интерпретация

- В большинстве случаев в код гостевого приложения неизменен
- Велика вероятность того, что инструкции с некоторыми
 РС будут исполнены много раз (задача)
- Зачем каждый раз их декодировать?
- Заводим таблицу соответствия «адрес инструкции \to декодированный результат»



онвейер процессора Fetch Decode Execute Write Back Исключения Advance PC Улучшенные схемь

Кэширующая интерпретация

```
while (!interruption) {
  if (operation = cache[PC]); // короткий путь
  else { // не в кэше, длинный путь
  operation = decode(fetch(PC));
  cache[PC] = operation; // на будущее
  }
  switch (operation) {
    /* ... */
  }
}
```



Кэширующая интерпретация

- Ёмкость любого кэша ограничена, старые данные надо выбрасывать
- Необходимо следить за неизменностью исходного кода, иначе сохранённое соответствие будет неверным



Итоги

- Фазы исполнения: F, D, E, W, A
- Decoder, disassembler, encoder
- Переключаемый (switched) И.
- Шитый (threaded) И.
- Кэшируюший И.
- Ситуации: interrupt, trap, exception, fault, abort



Литература I

- Семь видов интерпретаторов виртуальной машины. В поисках самого быстрого http://habrahabr.ru/company/intel/blog/261665/
- D. Mihoka, S. Shwartsman. Virtualization Without Direct Execution or Jitting: Designing a Portable Virtual Machine Infrastructure http://bochs.sourceforge.net/
- Fredrik Larsson, Peter Magnusson, Bengt Werner. SimGen:
 Development of Efficient Instruction Set Simulators
 ftp://ftp.sics.se/pub/SICS-reports/Reports/
 SICS-R--97-03--SE.ps.Z



Литература II







На следующей лекции

Моделирование архитектурного состояния



Спасибо за внимание!

Слайды и материалы курса доступны по адресу http://is.gd/ivuboc

Замечание: все торговые марки и логотипы, использованные в данном материале, являются собственностью их владельцев. Представленная здесь точка зрения отражает личное мнение автора, не выступающего от лица какой-либо организации.

