1 Einführung

Schwabl Kapitel 1.1

Makroskopische Systeme aus $N\gg 1$ Teilchen.

Mikrozustand und mikroskopische Gesetze

• Klassische Physik:

Punkt
$$(\vec{r}, \vec{p}) \in \text{Phasenraum} \simeq \mathbb{R}^{6N}$$

 $m_1 \ddot{\vec{r}} = \vec{F}_1$

• Quantenmechanik:

Wellenfunktion
$$\Psi(\vec{r},t)\in\mathcal{L}_2(\mathbb{R}^{3N})$$

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=H\Psi$$

Makrozustand und Makroskopische Gesetze

 \bullet Temperatur T, Volumen V, Druck P, \dots

• $PV = nk_BT$, U = RI

Mikroskopische Gesetze \implies makroskopische Gesetze.

 $Makrozustand \iff Zeitmittelung$

• Klassische Physik:

$$\bar{A}(t) = \frac{1}{\Delta t} \int_{t}^{\Delta t + t} dt' \, A(\vec{r}(t'), \vec{p}(t'))$$

• Quantenmechanik:

$$\bar{B}(t) = \frac{1}{\Delta t} \int_{t}^{\Delta t + t} dt' \left\langle \Psi(t) \left| \, \hat{B} \, \right| \Psi(t) \right\rangle$$

Mikroskopische Zeitskala $\ll \Delta t \ll$ makroskopische Zeitskala

Statistische Mittelung

• Klassische Physik

$$\bar{A} = \int d^3r \, d^3p \, A(\vec{r}, \vec{p}) P(\vec{r}, \vec{p}),$$
 Wahrscheinlichkeitsdichte $P(\vec{r}, \vec{p})$

• Quantenmechanik:

$$\bar{B} = \operatorname{tr}(\hat{B}\hat{\rho})$$
 Dichteoperator $\hat{\rho}$

1

Statistische Physik

- Bestimmung von P und $\hat{\rho}$
- Berechnung der Ensemblemittelung

• Anwendung auf physikalische Probleme

Reduktionismus

$$System = \{Einzelteile\}$$

Elementarteilchen
physik \to Festkörperphysik, Chemie \to Biologie \to Medizi
n \to Psychologie \to Soziologie

"More is different" P.W. Anderson

2 Wahrscheinlichkeitstheorie

Schwabl Kapitel 1.2, 1.5.1

Einige Definitionen

Zufallsvariable x Wert von x hängt von einem Zufallsereignis ab Beispiel Messung: $x = X_{\text{exakt}} + \text{Messfehler}$

Häufigkeit N identische Versuche, $N_x = \text{Anzahl der Werte } x \implies \frac{N_x}{N}$

Empirische Wahrscheinlichkeit $P_x = \lim_{N \to \infty} \frac{N_x}{N}$.

$$\sum_{x} P_x = 1, \quad 1 \ge P_x \ge 0$$

Wahrscheinlichkeitsdichte w(x) $x \in \mathbb{R}$.

 $w(x)\Delta x = \text{Wahrscheinlichkeit für einen Wert } \in [x, x + \Delta x]$

$$\int dx \, w(x) = 1, \quad w(x) \ge 0$$

Beziehung mit diskreter Warscheinlichkeit:

$$w(x) = \sum_{i} P_i \delta(x - x_i)$$

Mittelwert/Erwartungswert

$$\langle f(x) \rangle = \sum_{x} f(x) P_x$$
 beziehungsweise $\int dx \, w(x) f(x)$

Schwankungsquadrat

$$\Delta X^2 = \left\langle (x - \langle X \rangle)^2 \right\rangle = \left\langle X^2 \right\rangle - \left\langle X \right\rangle^2 \quad \Delta x \Delta p \geq \hbar/2$$

2.1 Zentraler Grenzwertsatz

Es gibt N unabhängige aber identische Zufallsvariablen $x_i, i = 1, \dots, N$.

$$P(x_1, \dots, x_N) = P(x_1)P(x_2)\dots P(x_N)$$

Außerdem existieren $\langle x \rangle$, Δx von P(x).

Mittelwert $Y = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i$ ist eine Zufallsvariable mit Wahrscheinlichkeit $Q_N(Y)$

$$Q_N(Y) \xrightarrow{N \to \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(Y-a)^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$a = \langle x \rangle, \quad \sigma = \frac{\Delta x}{\sqrt{N}}$$

Abbildung 1: Normalverteilung,
$$Y = \langle X \rangle \pm \frac{\Delta X}{\sqrt{N}}$$

3 Klassische Physik

N Teilchen Mikrozustand $(q, P) \in$ Phasenraum $\simeq \mathbb{R}^{6n}$

Kanonische Gleichungen

$$\dot{q}_j = \frac{\partial H}{\partial P_j} \quad \dot{P}_j = \frac{\partial H}{\partial \dot{q}_j}, \quad j = 1, ..., 3N$$

Anfangsbedingung

$$(q_0, P_0) = (q_0(t_0), P(t_0)) \implies \text{Bahn } (q(t|q_0, P_0), P(t|q_0, P_0))$$

Kanonische Transformation

$$(q(t), P(t)) \iff (q(t'), P(t'))$$

Ziel

$$\bar{A} = \int d^{3N} q \, d^{3N} p \, A(q, P) P_G(q, P)$$

Gleichgewichtsverteilung $P_G(q, P) = ?$

Unscharfe Angangsbedingung

$$P(q, P, t_0) = P_0(q, P)$$

Scharfe Anfangsbedingung: $P_0(q, P) = \delta(q - q_0)\delta(P - P_0)$. Differentialgleichung für P(q, P, t): Liouville-Gleichung.

$$P(t) = P(q, P, t) d^{3N}q d^{3N}p = P(t') = P(q, P, t') d^{3N}q' d^{3N}p'$$

Liouville-Satz

$$d^{3N} q \, d^{3N} p = d^{3N} q' \, d^{3N} p' \quad \left[\text{ Jacobi-Matrix } \frac{d^{3N} q' \, d^{3N} p'}{d^{3N} q \, d^{3N} p} = 1 \right]$$

$$\implies P(q(t), P(t), t) = P(q(t'), P(t'), t'), \quad \text{Erhalungsgröße } \frac{dP}{dt} = 0$$

Kettenregel

$$\frac{dP(q(t), P(t), t)}{dt} = \frac{\partial P}{\partial t} + \{H, P\}$$

Liouville-Gleichung

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \{P, H\}$$

Bedingungen für $P_G(q, P)$ (im Gleichgewicht)

- $\{P_G, H\} = 0$
- $P_G \ge 0$
- $\int d^{3N}q \, d^{3N}p \, P_G(q, P) = 1.$

Superpositionsprinzip: Lösungen $P_1, P_2 \implies P = a_1P_1 + a_2P_2$ mit $a_1, a_2 \ge 0$, $a_1 + a_2 = 1$. Makrozustand: $T, V, P, \dots \implies P_0$ oder P_g ?

4 Quantenmechanik

Schwabl Kapitel 1.4,1.5.2

N Teilchen, Mikrozustand $|\Psi\rangle \in \mathcal{H} \simeq \mathcal{L}_2(\mathbb{R}^{3N})$

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\Psi(t)\rangle = H |\Psi(t)\rangle$$

Anfangsbedingung $|\Psi_0\rangle \rightarrow |\Psi(t)\rangle$ (eindeutig)

Erwartungswert
$$A(t) = \left\langle \Psi(t) \middle| \hat{A} \middle| \Psi(t) \right\rangle = \left\langle \hat{A} \right\rangle$$

Ziel:

Statistische Mittelung
$$\langle \hat{A} \rangle = \operatorname{tr}(\hat{A}\hat{\rho}_G), \quad \hat{\rho}_G = ?$$

Definition

Statistischer Operator, Dichteoperator, Dichtematrix, ...

$$\hat{\rho}: \mathcal{H} \to \mathcal{H}$$
, linear

$$\hat{\rho} = \hat{\rho}^{\dagger} \dagger$$

positiv-semidefinit $\langle \varphi \mid \hat{\rho} \mid \varphi \rangle \geq 0 \,\forall \, |\varphi\rangle \in \mathcal{H}$

$$\hat{\rho} = \sum_{n} p_n |n\rangle \langle n|$$
 tr $\hat{\rho} = 1$ Spektrale Zerlegung
$$= \int d\lambda |\lambda\rangle \langle \lambda| w(\lambda)$$

Dichteoperator
$$\Rightarrow \sum_{n} p_{n} = 1$$
 $p_{n} \in \mathbb{R}$ $w(\lambda) \geq 0$ $\int d\lambda w(\lambda) = 1$ $\psi(\lambda) \in \mathbb{R}$

$$\langle \hat{A} \rangle = \sum_{n} p_n \langle n \mid \hat{A} \mid n \rangle.$$

Reiner Zustand:

$$p_{n_0} = 1, p_n = 0 \,\forall \, n \neq n_0, \quad \hat{\rho} = |n_0\rangle \,\langle n_0| \implies \hat{\rho}^2 = \hat{\rho}$$

Gemisch : $p_n \neq 0$ für 2 oder mehr n.

- Verschränkte Zustände
- Statistisches Gemisch

Spektrale Zerlegung

$$\begin{split} \hat{A} &= \sum_{\alpha} a_{\alpha} \left| \alpha \right\rangle \left\langle \alpha \right| \\ \left\langle A \right\rangle &= \sum_{n} p_{n} \sum_{\alpha} a_{\alpha} \left| \left\langle n \mid \alpha \right\rangle \right|^{2} = \sum_{n} \sum_{\alpha} p_{n} \left| \left\langle n \mid \alpha \right\rangle \right|^{2} a_{\alpha} \\ \text{Gemisch: 2 Quellen: } I_{1}, \theta_{1}, \quad I_{2}, \theta_{2} \implies I' = I_{1} (\cos \theta_{1})^{2} + I_{2} (\cos \theta_{2})^{2} \\ p_{1} &= \frac{I_{1}}{I_{1} + I_{2}}, \quad p_{2} = \frac{I_{2}}{I_{1} + I_{2}} \end{split}$$

Von Neumann Gleichung

$$i\hbar \frac{d\hat{\rho}}{dt} = [H, \hat{\rho}]$$

- Anfangsbedingung $\hat{\rho}_0 \to \hat{\rho}(t)$
- Gleichgewicht:

$$\frac{d\hat{\rho}}{dt} = 0 \implies [H, \hat{\rho}] = 0$$

- Superpositionsprinzip $\rho = a_1\rho_1 + a_2\rho_2$ mit $a_1, a_2 \ge 0$, und $a_1 + a_2 = 1$
- Im Gleichgewicht:

$$\hat{\rho}_G = \sum_n p_n |E_n\rangle \langle E_n| = \int dE \, w(E) |E\rangle \langle E| \quad \text{mit } H |E\rangle = E |E\rangle$$

• Isoliertes System:

$$p_n = \frac{1}{Z_n}$$
 für $E_n = E_0$, $Z_n =$ Entartung des Niveaus E_0

• Geschlossenes System:

$$p_n = \frac{1}{Z}e^{-\beta E_n} \text{ mit } \beta = \frac{1}{k_B T}, \quad Z = \sum_n e^{-\beta E_n}$$

Entropie und Ensemble

Schwabl Kapitel 2.1-2.5

Definition Entropie (Quantenstatistik)

$$S = -k_B \operatorname{tr}(\hat{\rho} \ln \hat{\rho})$$
 $k_B = k = \text{Boltzmann-Konstante} \approx 1.38 \times 10^{-23} \,\text{J K}^{-1}$

Eigenschaften

$$\hat{\rho} = \sum_{n} p_n |n\rangle \langle n| \qquad p_n \ge 0 \qquad \sum_{n} p_n = 1$$

$$S(\{p_n\}) = -k_B \sum_{n} p_n \ln p_n$$

Hinweise:

$$\operatorname{tr} \hat{A} = \sum_{n} \left\langle n \mid \hat{A} \mid n \right\rangle \qquad f(\hat{\rho}) = \sum_{n} f(p_n) \mid n \rangle \left\langle n \mid e^{\hat{A}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \hat{A}^n \right\rangle$$

Die Entropie ist also über die Diagonalemente der Dichtematrix in diagonalisierter Form berechenbar. Dies ist wohldefiniert, da jede Dichtematrix diagonalisiert werden kann.

Extrema mit Nebenbedingung $\sum_{n} p_n = 1$

- Minimum S=0 für einen reinen Zustand $(p_{n_0}=1,p_n=0 \quad \forall n \neq n_0)$
- Maximum $S = k_B \ln M$ für $p_n = \frac{1}{M} \quad \forall 1, ..., M$.

Die Entropie ist maximal für Unkenntnis über den Zustand des Systems (Auch maß für Unordnung).

Extensivität

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B, \quad \hat{\rho} = \hat{\rho}_A \otimes \hat{\rho}_B$$
$$\hat{\rho}_A \to \hat{\rho}_A \otimes \hat{I}_B$$
$$\hat{\rho}_{\hat{B}} \to \hat{I}_A \otimes \hat{\rho}_B$$
$$\Longrightarrow [\hat{\rho}_A, \hat{\rho}_B] = 0$$

$$S = -k_B \operatorname{tr}(\hat{\rho} \ln \hat{\rho})$$

$$= -k_B \operatorname{tr}\left[(\hat{\rho}_A \otimes \hat{\rho}_B) \ln (\hat{\rho}_A \otimes \hat{\rho}_B)\right]$$

$$= -k_B \operatorname{tr}(\hat{\rho}_A \ln \hat{\rho}_A) - k_B \operatorname{tr}(\hat{\rho}_B \ln \hat{\rho}_B) = S_A + S_B$$

Nebenbedingung

$$S \leq S_A + S_B$$

(z.B. verschränkte Systeme)

Beispiel System von N Spins S ($\vec{S}^2 = S(S+1)$). Hilbert-Raum für einen Spin = $\mathcal{H}_1 = \mathbb{C}^{2S+1}$. Gesamter Hilbert-Raum

$$\mathcal{H} = \bigotimes_{i=1}^{N} \mathcal{H}_{i}$$
$$\dim \mathcal{H} = (2S+1)^{N} = M$$

• Minimum
$$S = 0$$
 z.B. für $|\Psi\rangle = |\uparrow, \uparrow, \uparrow, \dots, \uparrow\rangle$.

- Maximum $S = k_B \ln M$ für $\hat{\rho} = \frac{1}{n} \hat{I} = k_B n \ln (2S + 1)$
- Gleichgewicht

$$0 = \frac{d\rho}{dt} \iff [H, \hat{\rho}] = 0 \implies \rho = \sum_{m} p_{n} |E_{n}\rangle \langle E_{n}|$$

$$\implies E = \langle \hat{H} \rangle = \operatorname{tr}(\hat{\rho}\hat{H}) = \sum_{n} p_{n} E_{n}$$

$$\rho |E_{n}\rangle = p_{n} |E_{n}\rangle$$

 $H|E_n\rangle = E_n|E_n\rangle$

Definition Statistisches Ensemble oder Gesamtheit

Sie ist eine Gewichtete Menge der Mikrozustände, die einen Makrozustand entsprechen.

$$\{(|N\rangle, p_n)\} \equiv \hat{\rho} = \sum_n p_n |n\rangle \langle n|$$

Zentrales Postulat der statistischen Physik

System mit $N \to \infty$ Freiheitsgraden im Gleichgewicht.

- S ist maximal für einen gegebenen Makrozustand. Das erlaubt uns eine eindeutige bestimmung des statistischen Operators $\hat{\rho}$.
- Statistische Mittelungen der Observablen erfüllen die Makroskopischen Gesetze der Thermodynamik.

$$S = -k_B \operatorname{tr} \hat{\rho}_B = -k_B \langle \ln \hat{\rho}_G \rangle$$

$$\left\langle \hat{\mathcal{O}} \right\rangle = \operatorname{tr}(\hat{\rho}_G \mathcal{O})$$
 $U = \left\langle \hat{H} \right\rangle$

Definition Entropie (Thermodynamik)

Wir betrachten ein System in einem Bad, mit welchem es Energie austauschen kann. Eine ideelle Situation, in welcher alle Prozesse die wir betrachten reversibel sind.

$$dS = \frac{\delta Q}{T}$$

Zustandsfunktion oder Thermodynaische Variable.

- Extensiv
- monoton steigend $\frac{\partial S}{\partial E} > 0$
- $\lim_{T\to 0} \frac{S}{N} = 0$.

Nebenbedingung Für bestimmte Modelle statistische Entropie nicht gleich der thermodynamischen Entropie, das bedeutet das Modell ist nicht physikalisch. Eigentlich hat man in den letzten 100 Jahren in denen man Forschung betreibt kein Problem gefunden, das man nicht lösen konnte. Es gibt verschiedene Situationen in derr Praxis, in denen man die Makrozustände beschreibt.

Mikrokanonisches Ensemble

Es beschreibt ein isoliertes System.

Freie thermodynamische Variablen

- \bullet Teilchenzahl N
- \bullet Volumen V
- \bullet Magnetisierung M
- \bullet Energie E

Zustandsfunktion Druck P(N, V, E)

Maximierung der Entropie

$$\hat{\rho} = \subset P_E P_N \dots$$

 $\hat{\rho} \ \delta(\hat{H} - E) \delta(\hat{N} - N)$

Kanonisches Ensemble

Beschreibt ein geschlossenes System.

Freie thermodynamische Variablen

- \bullet Temperatur T
- *N*, *V*, *M*

Zustandsfunktionen E(T, N, V)

Maximum der Entropie Für feste T, N, V, \dots

$$\hat{\rho} = \frac{1}{Z} e^{-\beta \hat{H}} \hat{P}_N \dots \qquad \beta = \frac{1}{k_B T}$$

Zustandsumme

$$Z = \operatorname{tr} e^{-\beta \hat{H}}$$

Großkanonisches Ensemble

Beschreibt ein offenes System

Freie Thermodynamische Variablen

- Chemisches Potential μ
- \bullet T, V, \dots

 ${\bf Zustandsfunktionen}\ N(T,\mu,V)$

Maximum der Entropie für feste T, μ, V falls

$$\hat{\rho}_G = \frac{1}{Z_{GK}} e^{-\beta(\hat{H} - \mu \hat{N})} P$$

Großkanonische Zustandssumme $Z_{GK}\operatorname{tr} e^{-\beta(\hat{H}-\mu\hat{N})}$

Viele weitere Ensembles

Zu jeder intensiven Variable gibt es eine Extensive Variable (Observable).

Äußeres Feld Intensive Variable	Observable Extensive Variable
y	x
$\hat{\rho}_G e^{-\beta y \hat{x}}$	$\hat{\rho}_G P_x \delta(\hat{x} - x)$
Beispiele	
M	N
P	V
H	M
Magnetfeld	${\bf Magnetisierung}$

Mikrokanonisches Ensemble

Wir betrachten ein isoliertes System. Zum beispiel ein Gas in einem Behälter welcher isoliert ist. Energie und Teilchenzahl sind fest. Genauso das Volumen. Eine Ähnliche Situation wäre auch ein magnetisches Material. Die isolation wäre hier ein Material welches keine magnetischen Felder durchlässt. Typisch für das isolierte System ist, dass die Energie eine kontrollierbare Variable ist. Es gibt also eine Freie thermodynamische Variable E. Die erlaubten Mikrozustände sind die Eigenzustände des Hamilton-Operators H zur Energie E. Das Ziel ist nun die mikrozustände zu beschreiben und die makroskopischen Variablen zu berechnen. Man braucht dazu den statistischen Operator.

Diskretes Eigenspektrum

$$\hat{\rho} = \sum_{n} p_{n} |n\rangle \langle n| : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$$

$$p_{n} = 0 \quad \forall n \text{ mit } E_{n} \neq E$$

$$\hat{\rho} = \sum_{n=1}^{w(E)} p_{n} |n\rangle \langle n| \qquad w(E) = \text{ Entartung der Eigenergie } E$$

Wir verwenden das Postulat der maximierung der Entropie:

$$S(E) = -k_B \sum_{n=1}^{w(E)} p_n \ln p_n,$$

$$\sum_{n=1}^{w(E)} p_n = 1$$

$$0 = \frac{\partial S}{\partial p_n} - \lambda \frac{\partial}{\partial p_n} \left(\sum_{n=1}^{w(E)} p_m - 1 \right)$$

$$= -k_B (\ln p_n + 1) - \lambda \quad \forall 1, \dots, w(E)$$

Extrema für
$$\implies p_n = e^{-\frac{\lambda}{k_B}-1} \implies p_n = \frac{1}{w(E)}$$

 $\implies S(E) = k_B \ln (w(E))$ ist auch ein Maximum

Dichteoperator im Gleichgewicht

$$\hat{\rho}_G = \sum_{n=1}^{w(E)} \frac{1}{w(E)} |n\rangle \langle n| = \frac{1}{w(E)} P_E = \frac{1}{w(E)} \delta(H - E)$$

$$\operatorname{tr} \hat{\rho}_G = 1$$
 $\operatorname{tr} P_E = w(E)$

Kontinuierliches Spektrum

$$\hat{\rho} = \int d\lambda \ |\lambda\rangle \, \langle\lambda| \, p(\lambda)$$

$$N(E) = \text{ Anzahl der Zustände mit einer Eigenenergie} \ \leq E$$

Hinweis: Für ein diskretes System von Eigenzuständen für ein kontinuerliches Spektrum kann man die Anzahl der Eigenzustände kleiner Als w definieren.

$$w(E) = \frac{dN}{dE} = \text{Zustandsdichte}$$

$$\implies w(E)\Delta E = \text{Anzahl der Eigenzustände in } [E, E + \Delta E]$$
 $S(E) = k_B \ln{(w(E)\Delta E)}$

$$\hat{\rho} = \frac{1}{w(E)}\delta(H - E)$$

Thermodynamische Variablen

Man macht eine Statistische Mittelung

$$\langle \hat{\mathcal{O}} \rangle = \operatorname{tr}(\hat{\rho}_G \hat{\mathcal{O}})$$

Beispiele

Innere Energie:
$$U = \langle H \rangle = E$$

Magnetisierung: $M_z = \langle S_z \rangle$

Thermodynamischer Limes $(N \to \infty)$

Definition Temperatur

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_x$$

Definition Konjugierte Variablen

Beispiele:

$$x = \begin{cases} M &\longleftrightarrow H \\ N &\longleftrightarrow M \\ V &\longleftrightarrow P \end{cases} y$$

$$S(E, X) \qquad y = \pm T \left(\frac{\partial S}{\partial X} \right)_{F}$$

Statistische Physik

Extensive Observable
$$\hat{x}$$
, $[\hat{x}, \hat{H}] \xrightarrow{N \gg 1} N^0, n^{-1}$
 $\implies \langle \hat{x} \rangle = x$ $S(E, X) = k_B \ln w(E, X)$

Beispiel: System von nicht-wechselwirkenden Spins

N Spins
$$s = 1$$
, $H = \sum_{i=1}^{N} H_i = J \sum_{i=1}^{N} S_{iz}^z \quad (J > 0)$

Eigenzustände:

1 Teilchen
$$\begin{cases} H_{i} | M_{j} \rangle = J S_{jz}^{z} | m_{j} \rangle = J \hbar^{2} m_{j}^{2} \\ S_{zj} | m_{j} \rangle = \hbar m_{j} | m_{j} \rangle & m_{j} = -1, 0, 1 \end{cases}$$

$$N \text{ Teilchen } \begin{cases} \text{Dim } \mathcal{H} = 3^{N} \\ |\{m_{j}\}\rangle = |m_{j}\rangle \otimes |m_{j}\rangle \otimes \ldots \otimes |m_{N}\rangle \\ E(\{M_{j}\}) = J \sum_{j=1}^{N} m_{j}^{2} \\ S_{z} |\{m_{j}\}\rangle = \sum_{j} m_{j} & M = \sum_{j} m_{j} |\{m_{j}\}\rangle \\ H |\{m_{j}\}\rangle = E(\{m_{j}\}) |\{m_{j}\}\rangle \end{cases}$$

Problem Entartung w(E, M)

$$N_{+} = \text{Anzahl der Spins mit } m_{j} = +1 \text{ in } \{m_{j}\}$$

 $N_{0} = \text{Anzahl der Spins mit } m_{j} = +0 \text{ in } \{m_{j}\}$
 $N_{-} = \text{Anzahl der Spins mit } m_{j} = -1 \text{ in } \{m_{j}\}$

$$\implies \begin{cases} E = J(N_{+} + N_{-}) \\ M = N_{+} - N_{-} \\ N = N_{+} + N_{-} + N_{0} \end{cases} \implies \begin{cases} N_{+} = \frac{R + M}{L} = \frac{r + m}{L} N \\ N_{-} = \frac{R - M}{L} = \frac{r - m}{L} N \\ N_{0} = N - R = (1 - r) N \end{cases}$$

Energie pro Spin ist
$$r=\frac{R}{N}=\frac{E}{NJ}$$
 $\in [0,1]$ Magnetisierung pro Spin $m=\frac{M}{N}$ $\in [-1,1]$

Problem: N_+ unterscheidbare Zustände $m_j = +1$ auf N Spins verteilen.

$$\implies \binom{N}{N_+} = \frac{N!}{N_+!(N-N_+)!} \text{ M\"{o}glichkeiten}$$

Danach: N_- unterscheidbare Zustände auf $N-N_+$ Spins mit $m_j=-1$ verteilen.

$$\implies \binom{N-N_+}{N_-}$$
 Moeglichkeiten

Also insgesamt:

$$\begin{split} w(E,M) &= w(N_+,N_-) \\ &= \binom{N}{N_+} \binom{N-N_+}{N_-} \\ &= \frac{N!}{N_+!N_-!N_0!} \end{split}$$

Damit folgt die Entropie:

$$S(E, M) = S(N_+, N_-)$$

= $k_B \ln \left(\frac{N!}{N_+! N_-! N_0!} \right)$

Annahme: $N, N_+, N_0, N_- \gg 1$ aber

$$\begin{split} \frac{N_+}{N}, \frac{N_-}{N}, \frac{N_0}{N} \text{ fest und endlich} \\ &\iff m, n \text{ fest und endlich} \\ &\iff M, E \text{ sind extensiv } (M, E \propto N) \end{split}$$

Stirling Formel

$$\ln N! \approx N \ln N - N$$

$$\implies S(E, M) = k_B N f(r, m)$$

$$f(r, m) = -\left[\frac{r+m}{2} \ln (r+m) + \frac{r-m}{2} \ln \frac{(r-m)}{2} + (1-r) \ln (1-r)\right]$$

Temperatur

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_M = \frac{k_B}{J} \ln \left(\frac{2(1-r)}{\sqrt{r^2 - m^2}}\right)$$

Ohne Magnetisierung M = 0 genau dann, wenn m = 0.

$$S(E) = -kN[r \ln \frac{r}{2} + (1-r) \ln (1-r)]$$

$$\frac{1}{T} = \frac{k_B}{J} \ln \left(\frac{2(1-r)}{r} \right) \begin{cases} > 0 & \text{falls } 0 < r < \frac{2}{3} \\ < 0 & \text{falls } \frac{2}{3} < r < 1 \end{cases}$$

$$\implies r(T) = \frac{2}{e^{\beta J} + 2}, \quad \beta = \frac{1}{k_B T}$$

$$E(T) = NJ \frac{2}{e^{\beta J}} \frac{2}{e^{\beta J} + 2}$$

$$S(T) = kN \left[\frac{2}{e^{\beta J} + 2} \ln \left(e^{\beta J} + 2 \right) - \frac{1}{e^{-\beta J} + 2} \ln \left(1 + 2e^{-\beta J} \right) \right]$$

Diskussion

Tiefe Temperaturen

$$k_BT \ll J \iff \beta J \longrightarrow \infty \implies \begin{cases} E \longrightarrow 0 \\ S \longrightarrow 0 \end{cases}$$

Nebenbedingung für J < 0:

$$\implies \begin{cases} E = NJ \\ S = k_B N \ln{(z)} \end{cases}$$

Hohe Temperatur $k_B T \gg J$

$$\iff \beta J \longrightarrow 0 \implies \begin{cases} E = \frac{2}{3}NJ \\ S = \frac{1}{3}k_BN\ln(3) \end{cases}$$

Kanonisches Ensemble

Schwabl Kapitel 2.6

Schwabl nimmt an, dass man das gesamte System mikrokanonisch behandeln kann. $\hat{\rho} \propto \delta(\hat{H} - E)$. Das innere Teilsystem 2 ist viel kleiner als das äußere Teilsystem 1. Also ist auch die änderung der Energie des Systems 1 $\Delta E_1 \gg \Delta E_2$. Man benutzt dann das Prinzip der maximierung der Entropie S woraus folgt, dass

$$\hat{\rho}_2 = e^{-\hat{H}_2/(k_B T_2)}$$

Quantenmechanik Anmerkung:

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{1} \otimes \mathcal{H}_{2} \qquad \text{Basis } \{|n_{1}\rangle \otimes |n_{2}\rangle\} \text{ von } H$$

$$\operatorname{tr} \hat{A} = \sum_{n} \left\langle n \, \middle| \, \hat{A} \, \middle| \, n \right\rangle = \sum_{n_{1}} \sum_{n_{2}} \left\langle n_{1} n_{2} \, \middle| \, \hat{A} \, \middle| \, n_{1} n_{2} \right\rangle$$

$$\hat{A}_{1} = \operatorname{tr}_{\mathcal{H}_{1}} \hat{A} = \sum_{n_{2}} \left\langle n_{2} \, \middle| \, \hat{A} \, \middle| \, n_{2} \right\rangle$$

$$= \sum_{n_{2}} \sum_{n_{1}} \sum_{n_{1}'} \left\langle n_{1} n_{2} \, \middle| \, \hat{A} \, \middle| \, n_{1}' n_{2} \right\rangle |n_{1}\rangle \left\langle n_{1}' \, \middle|$$

$$\hat{\rho}_{1} = \operatorname{tr}_{\mathcal{H}_{1}} \hat{\rho} \implies S_{1}(E_{1}) = \frac{1}{T_{1}} = \left(\frac{\partial S_{1}}{\partial E_{1}}\right) = \frac{1}{T}.$$

Wir betrachten ein geschlossenes System im Gleichgewicht mit Wärmebad der Temperatur T. Was ist der statistische Operator $\hat{\rho}$?

Definition Freie Energie (Thermodynamik, makroskopisch)

$$F(T) = U(S(T)) - TS(T)$$

Legendre-Transformation

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_X \iff T_X = \left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_X$$
$$\implies S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_X$$

Postulat Im thermischen Gleichgewicht ist die Entropie maximal. Dies gilt genau dann wenn die freie Energie minimal ist.

Definition Funktional der freien Energie In der mikroskopischen statistischen Physik.

$$\begin{split} F[\hat{\rho}] &= E[\hat{\rho}] - TS[\hat{\rho}] \\ &\text{mit } E[\hat{\rho}] = \left\langle \hat{\mathcal{H}} \right\rangle = \operatorname{tr}(\hat{\rho}\hat{\mathcal{H}}) \end{split}$$

Minimierung von $F[\hat{\rho}]$

Variationsrechnung $\delta F = 0 \quad \forall \, \delta \hat{\rho}$

1.

$$\begin{split} \delta F &= F \left(\hat{\rho} + \delta \hat{\rho} \right) - F \left(\hat{\rho} \right) \\ &= \operatorname{tr}(H \delta \hat{\rho}) + k_B T \operatorname{tr}(\delta \hat{\rho} \ln \hat{\rho}) + k_B T \operatorname{tr} \delta \hat{\rho} \\ &= \operatorname{tr}((H + k_B T \ln \hat{\rho}) \delta \hat{\rho}) \end{split}$$

Wir verwenden, dass man kompakte operatoren in der Spur vertauschen kann.

$$\operatorname{tr}(\hat{A}\hat{B}) = \operatorname{tr}(\hat{B}\hat{A})$$
$$\operatorname{tr}\hat{\rho} = 1 \implies \operatorname{tr}\delta\hat{\rho} = 0$$

2.

$$\delta F = 0 \quad \forall \, \delta \hat{\rho} \implies H + k_B \ln \hat{\rho} = c \iff \hat{\rho} = e^{\frac{\hat{H}}{k_B T}} e^{\frac{c}{k_B T}}$$

Die folgenden drei Formeln sollte man sich merken:

$$\implies \hat{\rho} = \frac{1}{Z} e^{-\beta \hat{H}} \qquad \beta = \frac{1}{k_B T}$$

 $Kanonische\ Zustandsumme$

$$Z = \operatorname{tr} e^{-\beta \hat{H}}$$

Minimum von $F[\hat{\rho}] \equiv$ Freie Energie.

$$F = -k_B T \ln Z$$

Bemerkung: $\hat{\rho} = e^{-\beta \hat{H}} P_N$

Weitere thermodynamische Variablen

$$x = \operatorname{tr}(\hat{\rho}\hat{x})$$
 z.B. M, N

Thermodynamik
$$y=\pm\left(\frac{\partial F}{\partial X}\right)_T$$
, z.B $P=-\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T$, $B=\left(\frac{\partial F}{\partial M}\right)_T$

Statistische Bedeutung der Wärme

$$dE = d \operatorname{tr} \left(\hat{\rho} \hat{H} \right) = \operatorname{tr} \left(d \hat{\rho} \hat{H} \right) + \operatorname{tr} \left(\hat{\rho} d \hat{H} \right)$$

$$dS = -k_B d \operatorname{tr} \left(\hat{\rho} \ln \hat{\rho} \right) = -k_B \operatorname{tr} \left(d \hat{\rho} \ln \hat{\rho} \right) - k_B \operatorname{tr} d \hat{\rho}$$

$$= \frac{1}{\hat{\rho} = \frac{1}{z} e^{-\beta \hat{H}}} \operatorname{Tr} \left(d \hat{\rho} \hat{H} \right)$$

$$\Longrightarrow dE = T dS + \operatorname{tr} \left(\hat{\rho} d \hat{H} \right).$$

1. Hauptsatz der Thermodynamik

$$dV = \delta Q + \delta A$$

• Reversibler Prozess

$$\delta Q = TdS = \operatorname{tr}\left(d\hat{\rho}\hat{H}\right)$$

$$\delta A = \operatorname{tr}\left(\hat{\rho}d\hat{H}\right) \Longrightarrow$$

 $\delta A = \operatorname{tr}\left(\hat{\rho}d\hat{H}\right) \implies$ Änderung der Wärme \equiv Änderung der Wahrscheinlichkeit der Mikrozustände

Energiefluktuationen

Wahrscheinlichkeit für Mikrozustand mit Energie E. Diskretes Spektrum

$$P(E) = \begin{cases} \frac{1}{Z}e^{-\beta E} & \text{Falls Eigenenergie } E \text{ existiert} \\ 0 & \text{Falls Eigenenergie } E \text{ nicht existiert} \end{cases}$$

Kontinuerliches Spektrum

$$P(E) = W(E)\Delta E$$

$$W(E) = w(E)\frac{1}{Z}e^{-\beta E}$$

Definition einiger Größen

• Mittelwert

$$\bar{E} = \int dE \, w(E) E = \left\langle \hat{H} \right\rangle = U$$

Nebenbedingung

$$\langle H \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z$$

• Schwankungsquadrat

$$\Delta E^{2} = \int dE W(E) (E - \bar{E})^{2} = \langle \hat{H}^{2} \rangle - \langle \hat{H} \rangle^{2}$$

Nebenbedingung

$$\Delta E^2 = -\frac{\partial \bar{E}}{\partial \beta} = -\frac{\partial \left\langle \hat{H} \right\rangle}{\partial \beta}$$

• Wärmekapazität

$$C_x = \left(\frac{dU}{dT}\right)_T = \frac{1}{k_B T^2} \Delta E^2 \qquad \beta = \frac{1}{k_B T}$$

3. Hauptsatz

$$\lim_{T \to 0} C_x = 0 \implies \lim_{T \to 0} \Delta E^2 = 0$$

Relation mit dem mikrokanonischen Ensemble

Experiment: U und C_x sind extensiv. Das bedeutete mathematisch, dass U und C_x proportional zur Teilchenzahl N sind. Das bedeutet auch, dass der Mittelwert \bar{E} und das Schwankungsquadrat ΔE proportional zur Teilchenzahl sind. Das bedeutet für die relative Breite:

$$\frac{\Delta E}{\bar{E}} \propto \frac{1}{\sqrt{N}} \xrightarrow{\text{Thermodynamischer Limes}} 0$$

$$P(\bar{E}) = W(\bar{E})\Delta E \xrightarrow{n\to\infty} 1$$

oder $W(E) \to \delta(E - \bar{E})$

Äquivalenz der mikrokanonischen und kanonischen Ensembles im thr
modynamischen Limes ($\frac{\Delta E}{N} \rightarrow 0$).

Beispiel: Spin System

$$\hat{H} = J \sum_{i=1}^{N} S_{iz}^{z} - B \sum_{i=1}^{N} S_{iz} = \sum_{i=1}^{N} H_{i}$$

$$\hat{\rho} = \frac{1}{z} e^{-\beta \hat{H}} \qquad [H_{j}, H_{l}] = 0 \quad \forall j, l = 1, \dots, N$$

$$Z = \operatorname{tr}_{\mathcal{H}} e^{-\beta \hat{H}} = \operatorname{tr}_{\mathcal{H}_{1}} e^{-\beta \hat{H}_{1}} \operatorname{tr} e^{-\beta \hat{H}_{2}} \dots \operatorname{tr}_{\mathcal{H}_{N}} e^{-\beta \hat{H}_{N}}$$

$$Z_{1} = \operatorname{tr}_{\mathcal{H}_{1}} e^{-\beta \hat{H}_{1}} = \sum_{m_{1}=1,0,1} \left\langle m_{1} \mid e^{-\beta \hat{H}_{1}} \mid m_{1} \right\rangle$$

$$\hat{H}_{1} \mid m_{1} \rangle = \left(J m_{1}^{2} - \beta m_{1} \right) \mid m_{1} \rangle$$

$$\Rightarrow Z_1 = 1 + e^{-\beta(J+B)} + e^{-\beta(J-B)}$$

$$\Rightarrow Z = \left(1 + e^{-\beta(J+B)} + e^{-\beta(J-B)}\right)^N = \left(1 + 2e^{-\beta J}\cosh(\beta B)\right)^N$$

$$Z = \left(1 + Ze^{-\beta J}\cosh(\beta B)\right)^N$$

Freie Energie

$$F(T,X) = -k_B T \ln Z(T,X) \qquad X = V, M$$

 $Freie\ Enthalpie$

$$G(T,Y) = -k_B T \ln Z(T,X) \qquad \qquad y = P, B$$

Legendre Transformation

$$G(T,B) = F(T, M(T,B)) - M(T,B)B$$

$$B = \left(\frac{\partial F}{\partial M}\right)_T \qquad \qquad M = -\left(\frac{\partial G}{\partial B}\right)_T$$

$$\implies G(T,B) = -k_B T N \ln \left(1 + 2e^{-\beta J} \cosh \beta B\right)$$

Magnetisierung

$$M = \langle S_z \rangle = \frac{1}{Z} \operatorname{tr}(e^{-\beta \hat{H}} \hat{S}_z)$$
$$= \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$$
$$= N \frac{2e^{-\beta J} \sinh(\beta B)}{1 + 2e^{-\beta J} \cosh(\beta B)}$$

anmerkung:

$$Z = \operatorname{tr} e^{-\beta H} \qquad H = J \sum_{i} \hat{S}_{iz}^{z} - B \sum_{i} S_{iz}$$

- Tiefe Temperatur $kT \ll J, |B|$
 - Falls |B| < J so geht $M \to 0$
 - Falls |B| < J so geht $M \to \tanh(\beta B) \to N \operatorname{sign}(B)$ Im Grundzustand $|m_1 = \operatorname{sign} B\rangle$.
- Hohe Temperatur $kT \gg J, |B|$

Curie-Gesetz

$$M = N \frac{2}{3} \frac{B}{k_B T}$$

Großkanonisches Ensemble

Schwabl Kapitel 2.7

Wir haben einen offenen Behälter, in dem sich ein Untersystem befindet. Man kontrolliert nicht die Teilchenzahl und die Energie, sondern nur die TEmperatur und das chemische Potential. Es handelt sich also um ein offenses System im Gleichgewicht mit

- \bullet Einem Wärmebad bei Temperatur T.
- Einem Teilchenreservoir mit chemischem Potential μ .

Beispiel. Wasserspiegel

Definition. Großkanonisches Potential der Thermodynamik

$$\Phi(T, \mu) = U(S(T, \mu), N(T, \mu)) - TS(T, \mu) - \mu N(T, \mu)$$

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{X,N} \qquad \qquad \mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{X,T}$$

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{X,\mu} \qquad \qquad N = -\left(\frac{\partial \Phi}{\partial \mu}\right)_{X,T}$$

Postulat. Thermodynamisches Gleichgewicht besteht genau dann, wenn die Entropie S maximal ist. Oder Äquivalent, das großkanonische Potential Φ minimal ist.

Definition. Funktional des großkanonischen Potentials (Statistische Physik)

$$\Phi[\hat{\rho}] = E\left[\hat{\rho}\right] - TS[\hat{\rho}] - \mu N[\hat{\rho}]$$

wobei

$$N[\hat{\rho}]=\mathrm{tr}(\hat{\rho}\hat{N})$$

Wir minimieren nun $\Phi[\hat{\rho}]$ unter $\hat{\rho}$ mit tr $\hat{\rho} = 1$. Daraus folgt der statistische Operator.

Statistischer Operator	$\hat{\rho} = \frac{1}{Z} e^{-\beta(\hat{H} - \mu\hat{N})}$
Zustandsumme	$Z = \operatorname{tr} e^{-\beta(\hat{H} - \mu \hat{N})}$
Großkanonisches Potential	$\Phi(T,\mu) = -k_B T \ln Z$

Kanonisch und Großkanonisch

• Kanonisch

Hilbert-Raum für N-Teilchen \mathcal{H}_N .

Hamilton-Operator $H_N: \mathcal{H}_N \to \mathcal{H}_N$.

Statistischer Operator $\hat{\rho}_{K,N} = \frac{1}{Z_K(N)} e^{-\beta \hat{H}_N} : \mathcal{H}_N \to \mathcal{H}_N$ Zustandsumme $Z_K(N) = \operatorname{tr}_{\mathcal{H}_N} e^{-\beta \hat{H}_N}$

• Großkanonisch

Hilbert-Raum für beliebige Teilchenzahl $\mathcal{H} = \bigoplus_{N=0}^{\infty} \mathcal{H}_N$ Projektor $\hat{P}_N : \mathcal{H} \to \mathcal{H}_N$ Hamilton-Operator $\hat{H} : \mathcal{H} \to \mathcal{H}, \quad \hat{H}_N = \hat{P}_N \hat{H} \hat{P}_N$ Statistischer-Operator $\hat{\rho}_{GK} = \frac{1}{Z_{GK}} e^{-\beta(\hat{H} - \mu \hat{N})} : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ Teilchenzahl-Operator $\hat{N} = \sum_{N=0}^{\infty} N \hat{P}_N \text{ oder } \hat{N} |\Psi\rangle = N |\Psi\rangle \quad \forall |\Psi\rangle \in \mathcal{H}_N$ Zustandsumme $Z_{GK} = \operatorname{tr}_{\mathcal{H}} e^{-\beta(\hat{H} - \mu \hat{N})}$

$$\hat{\rho}_{N,K} = \hat{P}_N \hat{\rho}_{GK} \hat{P}_N e^{-\beta \mu N} \frac{Z_{GK}}{Z_{K,N}}$$

$$\hat{\rho}_{GK} = \frac{1}{Z_{GK}} \sum_{N=0}^{\infty} Z_K(N) \hat{\rho}_{K,N} e^{\beta \mu N}$$

$$Z_{GK}(\mu) = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta \mu N} Z_k(N) = \operatorname{tr}_{\mathcal{H}} \left(e^{-\beta(\hat{H} - \mu \hat{N})} \right)$$

$$= \sum_{N=0}^{\infty} \operatorname{tr}_{\mathcal{H}_N} \left(e^{-\beta(\hat{H} - \mu \hat{N})} \right)$$

$$= \sum_{N=0}^{\infty} \operatorname{tr}_{\mathcal{H}} \left(e^{-\beta \hat{H}_N} \right) e^{\beta \mu N}$$

$$Z_K(N)$$

Fluktuation der Teilchenzahl

Wahrscheinlichkeit dafür, dass das System sich in einem Mikrozustand mit N Teilchen befindet.

$$P(N) = \left\langle \hat{P}_N \right\rangle = \left\langle \delta(\hat{N} - N) \right\rangle = \frac{1}{Z_{\text{GK}}} \operatorname{tr}_{\mathcal{H}} = \hat{P}_N e^{-\beta(\hat{H} - \mu \hat{N})}$$
$$= \frac{Z_K(N)}{Z_{\text{GK}}} e^{\beta MN}$$

Mittlere Teilchenzahl

$$\bar{N} = \left\langle \hat{N} \right\rangle = \sum_{N=0}^{\infty} NP(N)$$

Nebenbedingung

$$\left\langle \hat{N} \right\rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \hat{P}}{\partial \mu}$$

Fluktuationen

$$\Delta N^2 = \left\langle \left(\hat{N} - \left\langle \hat{N} \right\rangle \right)^2 \right\rangle$$
$$= \sum_{N=0}^{\infty} P(N)(N - \bar{N})^2 \propto \bar{N}$$

$$P(N) \xrightarrow{N\gg 1} \delta(N-\bar{N})$$

Das bedeutet die Äquivalenz zwischen kanonischem und großkanonischem Ensemble.

Ensemble	mikrokanonisch	ı	kanonisch		großkanonisch	
Physikalisches System	isoliert		geschlossen		offen	
Thermodynamische Varia-	N, E		T, N		T, μ	
blen						
Thermodynamische Funk-	T, μ		E, μ		E, N	
tionnen						
Zustandsumme	w(E,N)	=	$Z_K(T,N)$	=	$Z_{\text{GK}}(T,\mu)$ $\operatorname{tr}_{\mathcal{H}} e^{-\beta(\hat{H}-\mu\hat{N})}$	=
	$\begin{array}{c c} w(E,N) \\ \operatorname{tr}_{\mathcal{H}_{E,N}} \hat{I} \end{array}$	=	$\begin{array}{c} Z_K(T,N) \\ \operatorname{tr}_{\mathcal{H}_N} e^{-\beta \hat{H}} \end{array}$	=	$\operatorname{tr}_{\mathcal{H}} e^{-\beta(\hat{H}-\mu\hat{N})}$	
	$\operatorname{tr}_{\mathcal{H}} \hat{P}_E \hat{P}_N$		$\operatorname{tr}_{\mathcal{H}} e^{-\beta \hat{H}} \hat{P}_N$			
Statistischer Operator	$\hat{\rho} = \frac{1}{w}\hat{\rho}_E\hat{\rho}_N$		$\hat{ ho}_K$	=	$\frac{\hat{\rho}_{\text{GK}}}{\frac{1}{Z_{\text{GK}}}} e^{-\beta(\hat{H} - \mu \hat{N})}$	=
			$\frac{1}{Z_K}e^{-\beta \hat{H}_N}$	=	$\frac{1}{Z_{GK}}e^{-\beta(\hat{H}-\mu\hat{N})}$	
			$\begin{vmatrix} \frac{1}{Z_K} e^{-\beta \hat{H}_N} \\ \frac{1}{Z_K} \hat{\rho}_N e^{-\beta H} \hat{\rho}_N \end{vmatrix}$		-GK	
Thermodynamische Poten-	S(E,N)	=	F(T,N)	=	Φ	=
tiale	$k_B \ln w(E, N)$		$-k_BT \ln Z_K$		$-k_BT \ln Z_{\rm GK}$	

Tabelle 1: Übersicht der Ensembles der statistischen Physik

Klassische Statistische Physik

 $Schwabl\ Kapitel\ 2,\ Nolting\ Band\ 6\ Kapitel\ 1$ Das Problem besteht aus Mikrozuständen eines Systems von N-Teilchen.

Problem

Mikrozustände
$$(q,p)\in\mathbb{R}^{6\mathbb{N}}$$
 Zeitmittelung
$$A_z=\frac{1}{T_z}\int_0^{T_z}dt\,A(q(t),p(t))$$
 Ensemblemittelung
$$A_E=\int\,dq\,\,dp\,A(q,p)\rho(q,p)$$

Ergodenhypothese

$$A_E = \lim_{T_z \to \infty} \lim_{N \to \infty} A_Z$$

Klassische Physik und das Postulat der statistischen Physik bestimmen $\rho(q,p)$ nicht. Deshalb benutzt man die Quantentheorie und das Postulat der klassischen statistischen Physik. Auf diese Art und Weise erhält man die Quantenstatistik. Diese ergibt im klassischen Grenzfall wieder die klassische Statistische Physik.

Klassischer Grenzfall Beispiel: Fermi-Gas mit Fermi-Temperatur T_F

 $T < T_F$: Fermi-Dirac-Verteilung $f(\varepsilon) = \frac{1}{1 + e^{\beta(\varepsilon - \mu)}}$

 $T \gg T_F$: Maxwell-Boltzmann-Verteilung $f(\varepsilon) = ce^{-\beta \varepsilon}$

Elektronen im Metall: $T_F\approx 10\times 10^3\,\mathrm{K}$ bis $10\times 10^4\,\mathrm{K}$

$$H_e^3$$
 : $T_F \approx 3 \, \mathrm{K}$

Mikrokanonisches Ensemble $(q, p) \in \mathbb{R}^{6N}$

$$\begin{split} \rho(q,p) &= \frac{1}{w(E)} \delta \left(H(q,p) - E \right) \frac{1}{N!} \frac{1}{h^{3N}} \\ w(E,N) &= \frac{1}{N!} \frac{1}{h^{3N}} \int \, dq \, \, dp \, \delta(H(q,p) - E) \\ \text{Entropie } S(E,N) &= k_B \ln w(E,N) \end{split}$$

 $w(t)\Delta E$ entspricht dem Phasenraumvolumen der Mikrozustände mit Energie $m[E,E+\Delta E]$.

Kanonisches Ensemble

$$\rho(q,p) = \frac{1}{Z_K} e^{-\beta H(q,p)} \frac{1}{N!} \frac{1}{h^{3N}}$$

$$Z_K = \frac{1}{N!} \frac{1}{h^{3N}} \int dq \, dp \, e^{-\beta H(q,p)}$$

Die freie Energie Schreibt sich als

$$F(T, N) = -k_B T \ln Z_K(T, N)$$

Großkanonisches Ensemble

$$Z_{GK}(T,\mu) = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta \mu} Z_K(T,N)$$

$$\implies \Phi(T,\mu) = -k_B T \ln Z_{GK}(T,\mu)$$

$$\rho(q, p) = \frac{1}{Z_{GK}} \sum_{N=0}^{\infty} e^{-\beta(H_N(q_N, p_N) - \mu N)} \frac{1}{Nh^{3N}} \delta(q - q_N) \delta(p - p_N)$$

$$0 = \{H, P\} = \{H, H\} \frac{dp}{dH}$$

• Entropie

$$S \neq -k_B \int dq \, dp \, \rho(q, p) \ln \rho(q, p)$$
$$= -k_B \int dq \, dp \, \rho(q, p) \ln \left(\rho(q, p) N! h^{3N} \right)$$

- Mit Z Zwangsbedingungen wird 6N zu 6N 2Z und 3N zu 3N Z.
- Vorfaktor h^{-3N}
- Erwartungswert

$$\langle A \rangle \propto \frac{h^{3N}}{h^{3N}} = 1$$

 \bullet Die Entropie S und die Freie Energie F sind von der Form

$$S(h) = S + cN \ln h$$
$$F(h) = F + c'N \ln h$$

Als Schlussfolgerung sind diese Werte nicht experimentell messbar. Bemerkung: die Konstante c' wiederspricht dem 3. Hauptsatz der Thermodynamik, aber das ist wegen des klassischen Limits kein Problem.

Vorfakor N! In der Quantentheorie gibt es austauschsymmetrie zwischen identischen Teilchen.

• Erwartungswert

$$\langle A \rangle \propto \frac{N!}{N!} = 1$$

• $S, F, \Phi \propto N$, also sind sie extensive Größen.

Gibbs-Paradoxon Wir haben zwei ursprünglich getrennte Systeme die addiert werden. Es gibt ein Gleichgewicht, also

$$T_1 = T_2 P_1 = P_2$$

Für eine Mischung von 2 Gasen

$$N! \rightarrow N_1!N_2!$$

Mit N unterscheidbare Teilchen.

Beispiel Klassisches ideales Gas.

N Teilchen im Potential V.

$$H(\vec{r}, \vec{p}) = \sum_{i=1}^{N} \frac{\vec{P}_i^2}{2m} + \sum_{j=1}^{N} V(\vec{r}_j)$$
$$V(\vec{r}) = \begin{cases} 0 & \text{für } \vec{r} \in V \\ \infty & \text{für } \vec{r} \notin V \end{cases}$$

Mikrokanonisches Ensemble

$$\Omega(E) = \frac{1}{N!} \frac{1}{h^{3N}} \int d^{3N}r \int d^{3N}p \quad \Theta(E - H(\vec{r}, \vec{p}))$$

Wobei

$$\Theta(x) = \begin{cases} 1 & x > 1 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

Die Heaviside Theta Funktion ist. Die Integrale stellen ein Phasenraumvolumen der Energie < E dar. Wir werden nun diese Größe berechnen. In diesem Integral können wir anstatt über R^{3N} nur über das Volumen integrieren.

$$\Omega(E) = \frac{1}{N!} \frac{1}{h^{3N}} \underbrace{\int_{V^N} d^{3N} r}_{V^N} \int_{\mathbb{R}^{3N}} d^{3N} p \,\Theta(E - \sum_{i=1}^N \frac{\vec{P}_1}{2M})$$
$$= \frac{V^N}{N!h^{3N}} C_{3N} R^{3N}$$

 $_{
m mit}$

$$R = \sqrt{2mE}$$
 $C_{3N} = \frac{\pi^{\frac{3N}{2}}}{(\frac{3N}{2})!}$

Damit folgt

$$\Omega(E) = \frac{V^N}{N!h^{3N}} \frac{\pi^{\frac{3N}{2}}}{(\frac{3N}{2})!} (2mE)^{\frac{3N}{2}}$$

und

$$w(E) = \frac{d\Omega}{dE} = \frac{V^N}{N!h^{3N}} \frac{\pi^{3n/2}}{(\frac{3N}{2} - 1)!} (2m)^{3N/2} E^{3N/2 - 1}$$
$$S = -k_B \ln w(E) = k_B N \left[\ln V - \ln h^3 - \ln N + 1 + \frac{3}{2} \ln (\pi) + \frac{3}{2} \ln (2m) + \frac{3}{2} \ln E - \frac{3}{2} \ln (\frac{3}{2}N) + \frac{3}{2} \right]$$

Wobei die Stirling Formel benutzt wurde für

$$N \gg 1 \quad \left(\frac{E}{N}, \frac{V}{N} \text{ endlich}\right)$$

$$S(E, N, V) = k_B N \left\{ \ln \left[\frac{V}{N} \left(\frac{E}{N} \right)^{3/2} \left(\frac{4\pi m}{h^2 3} \right)^{3/2} \right] + \frac{5}{2} \right\}$$

Ideales klassisches Gas im kanonisches Ensemble

$$Z_K = \frac{1}{N!_{\bar{1}}} h^{3n} \int_{\mathbb{R}^{3n}} d^{3N} r \int_{\mathbb{R}^{3N}} d^{3N} r e^{-\beta H(\vec{r}, \vec{p})}$$

$$H(\vec{r}, \vec{p}) = \sum_{i=1}^{N} \frac{\vec{r}_{i}^{2}}{2m} + \sum_{i=1}^{N} V(\vec{r}_{1})$$

$$V(\vec{r}) = \begin{cases} 0 & \vec{r} \in V \\ \infty & \vec{r} \notin V \end{cases}$$

$$= \sum_{i=1}^{N} H(\vec{r}_{i}, \vec{r}_{2})$$

Also folgt

$$Z_{k} = \frac{1}{N!} \frac{1}{h^{3N}} \underbrace{\left(\int_{\mathbb{R}^{3N}} d^{3N} r \, e^{-\beta \sum_{i=1}^{N} V(\vec{r_{i}})} \right)}_{= \left(\int d^{3} r \cdot 1 \right)^{N}} \underbrace{\left(\int_{\mathbb{R}^{3N}} d^{3N} p \, e^{-\beta \sum_{i=1}^{N} \frac{\vec{p_{i}}^{2}}{2m}} \right)}_{= \left(\int_{\mathbb{R}} dp \, e^{-\beta \frac{p^{2}}{2m}} \right)^{3N}}_{= \left(\int_{\mathbb{R}} dp \, e^{-\beta \frac{p^{2}}{2m}} \right)^{3N}}$$

$$Z_{K} = \frac{1}{N!} \frac{1}{h^{3N}} V^{N} \left(\sqrt{2\pi} \sqrt{mkT} \right)^{3N}$$

$$F(T, N, V) = -k_{B} T \ln Z_{K} = -k_{B} T N \left\{ \ln \left[\frac{V}{N} \left(\frac{2\pi m k_{B} T}{h^{2}} \right)^{\frac{3}{2}} \right] + 1 \right\}$$

Wobei die Stirling-Formel benutzt wurde für $N \gg 1$.

$$S(T, N, V) = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{N, V}$$
$$= kNf(T, V, N) + \frac{3}{2}k_BN$$

Die Nebenbedingung lautet, dass

$$\lim_{T \to 0} S(T) \neq 0$$

Für die Innere Energie gilt

$$U(T, V, N) = F + TS = \frac{3}{2}Nk_BT \tag{1}$$

Der Druck ist

$$P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N} = k_B T N \frac{1}{V} \tag{2}$$

$$\iff PV = Nk_BT$$
 (3)

A und B sind Zustandsgleichungen des idealen Gases.

$$C_V = (\frac{\partial U}{\partial T}) = \frac{3}{2}Nk_B$$
 Gleichverteilungssatz

Maxwell-Geschwindigkeitsverteilung

$$dN = m(\vec{v}) \, d^3v$$

Dies Entspricht der Anzahl der Teilchen mit Geschwindigkeiten in einem Volumen d^3v um \vec{v} . $m(\vec{v})$ ist die Geschwindigkeitsverteilung.

$$\begin{split} n(\vec{v}) &= \left\langle \sum_{i=1}^{N} \delta(\vec{v} - \vec{v}_i) \right\rangle = \frac{1}{Z_K} \frac{1}{N'} \frac{1}{h^{3N}} \int_{\mathbb{R}^{3N}} d^{3N}r \int_{\mathbb{R}^{3N}} d^{3N}p \sum_{i=1}^{N} \delta(\vec{v} - \vec{v}_i) e^{-\beta H(\vec{r}, \vec{p})} \\ &= \frac{1}{Z_k} \frac{1}{N!} \frac{1}{h^{3N}} V^N \left(\sum_{i=1}^{N} \int_{\mathbb{R}^{3N}} d^{3N}v \, \delta(\vec{v} - \vec{v}_i) e^{-\beta \sum_{i=1}^{N}} \right) \\ &= \frac{1}{Z_k} \frac{1}{N!} \frac{1}{h^{3N}} V^N \left(\sum_{i=1}^{N} e^{-\beta \frac{m}{2} \vec{v}^2} \left(\sqrt{2\pi} \sqrt{\frac{kT}{M}} \right)^{3(N-1)} \delta(\vec{v} - \vec{v}_i) e^{-\beta \sum_{i=1}^{N}} \right) \\ &\implies N(\vec{v}) = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\beta \frac{m}{2} \vec{v}^2} d^3v = \sum_{i=1}^{N} v^2 dv \, \frac{m}{2} \vec{v}_i^2 \end{split}$$

Wir schreiben für die Delta-Funktion $\delta(\vec{r}) = \delta(x)\delta(y)\delta(z)$.

Großkanonisches Ensemble

$$\begin{split} Z_{\text{GK}} &= \sum_{n=0}^{\infty} Z_k(N) e^{\beta MN} = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{V^N}{N!} \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3\frac{N}{2}} e^{\beta \mu N} \\ &= \exp \left[V e^{b\mu} \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}} \right]. \end{split}$$

$$\Phi_{GK}(T,\mu,V) = -k_B T \ln Z_{GK} = -k_B T V e^{\beta \mu} \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{\frac{3}{2}}$$

Thermodynamik

$$N(T, \mu, V) = -\left(\frac{\partial \Phi}{\partial \mu}\right)_{T, V} = -\beta \Phi$$

$$P(T, \mu, V) = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T, \mu} = -\frac{\Phi}{V}$$

$$\implies PV = Nk_B T$$

Die Teilchenzahlfluktuationen werden klein. In unserem Fall können wir die mittlere Teilchenzahl berechnen, das haben wir schon gemacht. Aber auch das Schwankungsquadrat.

Flukuationen der Teilchenzahl

$$\bar{N} = \sum_{N=1}^{\infty} P(N)N = \langle N \rangle = N(T, \mu, V) = -\beta \Phi$$

$$\Delta N^2 = \sum_{N=0}^{\infty} P(N) \left(N - \bar{N} \right)^2 = \left\langle (\hat{N} - \bar{N})^2 \right\rangle = kT \frac{\partial \left\langle \hat{N} \right\rangle}{\partial \mu}$$

$$= k_B T \frac{\partial N}{\partial \mu}$$

Die Relativen Fluktuationen sind von der Ordnung

$$\frac{\Delta N}{\bar{N}} \propto \frac{1}{\sqrt{N}} \xrightarrow{\text{Thermodynamischer Limes}} 0$$

$$\text{oder } P(N) \to \delta(N - \bar{N})$$

Thermodynamik I

Therie der Wärme. Sie ist eine rein Makroskopische Theorie. Das bedeutet die Theorie ist selbst dann gültig, wenn die Materie nicht aus Atome bestünde. Das ist zuerst einmal eine phaänomenologische Theorie, das bedeutet sie ist basiert auf beobachtungen. Man hat später auch versucht sie mathematisch kompakt zu beschreiben. Es geht hier um Systeme im Gleichgewicht und deren Quasi-Statische-Transformation. Was genau das bedeutet werden wir genauer auch in der nächsten Vorlesung diskutieren. Die Theorie der Systeme die sich schnell ändern ist nicht die Theorie der thermodynamik, sondern eine andere. Wir beginnen mit den Grundlagen, den 4 Hauptsätzen, oder auch die 3 Hauptsätze der Thermodynamik mit dem "nullten" Hauptsatz. Beginnen wir mit den Grundbegriffen.

Thermodynamische Variablen Temperatur, Druck Voumen, Magnetisierung und so weiter. Es gibt in dieser Theorie zwei größen, welche man variieren kann, die Temperatur und die Entropie. Wichtig ist auch der begriff:

Thermodynamischer Zustand (Makrozustand) Er ist eine charackterisierung des Makroskopischen Systems durch thermodynamische Variablen. Zum Beispiel Temperatur, Druck für ein ideales Gas.

Zustandsgleichungen

$$PV = Nk_BT M = \frac{\Theta}{T}B$$

Wir haben damit außerdem

Zustandsfunktionen

$$\rho(T, P) = \frac{N}{V} = \frac{P}{k_B T}$$

Sie können sehen, dass wir hier 4 Variablen haben, die Gleichungen eliminieren 2 Davon. Wir brauchen also noch eine Gleichung.

Keine Zustandsgrößen Dazu zählen die Wärme und Arbeit

 δQ

Zustandsgrößen Volumen V, Innere Energie U werden zu dV und dU. Physikalisch gesehen beschreiben die Zustandsgrößen den echten Zustand. In einem Gleichgewichtszustand sind die anderen größen fest gegeben.

In einem Gedankenexperiment haben wir zwei systeme mit einer undurchlässigen Wand. Es gibt dann Variablen der Folgenden Form

• Extensive Variablen

$$X_{AB} = X_A + X_B \iff X \propto N, V,$$

Zum Beispiel für X = V, N, M, U, F.

• Intensive Variablen

$$X_{AB} = X_A = X_B \qquad \iff \qquad X \propto N^0, V^0$$

zum Beispiel für X = T, P, B.

Die obigen Gleichungen gelten im Gleichgewicht. Wenn man nicht im Gleichgewicht ist, so kann es sein dass einer der VAriablen nicht mehr extensiv ist. Wir fangen nun mit dem nullten Hauptsatz an.

Der nullte Hauptsatz

Es gibt für jeden Hauptsatz formulierungen, welche äquivalent sind. Wir brauchen für die Temperatur ein zusätzliches Postulat, da wir die Temperatur nicht nur aus den mikroskopischen Postulaten ableiten können.

- I) Die Temperatur ist eine messbare charakteristische Eigenschaft eines thermodynamischen Systems.
- II) Im thermodynamischen Gleichgewicht ohne zeitliche änderung. Wir können dann eine Notation einführen $A \stackrel{T}{\simeq} B$

Satz.

$$A \stackrel{T}{\sim} B \text{ und } B \stackrel{T}{\sim} c \implies A \stackrel{T}{\sim} c$$

Der beweis bleibt dem Leser als Hausaufgabe überlassen. Mathematisch gesehen ist $\overset{T}{\simeq}$ eine Äquivalenzrelation

reflexiv
$$A \overset{T}{\simeq} A$$
 symmetrisch $A \overset{T}{\simeq} B \iff B \overset{T}{\simeq} A$ transitiv 0. Hauptsatz

- Die Äquivalenzklassen sind alle thermodynamischen Systeme, die miteinander im thermodynamischen Gleichgewicht stehen.
- Thermometer
 - Referenz System mit messbarer Eigenschaft Θ , die verschieden für jede Klasse ist.
- Empirische Temperatur Θ
- Schlussfolgerung: Alle Systeme in einer Klasse haben die gleiche Temperatur Θ. Zwei Systeme in vershiedenen Klassen haben immer zwei verschiedene Temperaturen. Sie müssen die Temperatur als eine Zahl mit index verstehen, die charakterisiert welche Systeme im Gleichgewicht sind.

Man kann dasselbe auch mit der Masse eines Körpers vergleichen. $A \stackrel{M}{\simeq} B$. Wir werden sehen, dass man die empirische Temperatur durch eine Absolute Temperatur ersetzen kann. Aber das muss man schritt für Schritt konstruieren.

Thermodynamik II

Schwabl Kapitel 3; Nolting Band 4 Teil 2 Wir wollen zuerst Änderung der Energie eines makroskopischen Systems diskutieren. Es gibt im wesentlichen 3 Arten von Energien in der analytischen Mechanik.

• Mechanische Energie (Arbeit)

$$\delta W = -P \, dV \text{ (Gas Expansion)}$$

= $-\vec{B} \, d\vec{M}$

Das Vorzeichen von P ist eine Konvention. Wenn d
s System Arbeit leistet, dann ist die Energie negativ. Es gibt keine Einheitliche bezeichnung der Energie. Man kann also W oder E schreiben.

• Chemische Energie. Dies ist die Energie die man gewinnt oder verliert wenn man die Anzahl der Teilchen ändert.

$$\delta C = \sum_{j} \mu_{j} \, dN_{j}$$

Wenn $dN_1 > 0$ dann wird Materie hinzugeführt.

• Wärme. In der Thermodynamik benutzt man die mikrostruktur der Systeme nicht, deshalb die folgende Definition: Die Wärme ist die Energieänderung unter änderung der Temperatur

$$dT > 0 \to \delta Q > 0$$
$$dT < 0 \to \delta Q < 0$$

1. Hauptsatz Es gibt eine Zustandsgröße U (Innere Energie).

$$dU = \delta Q + \delta W + \delta C$$

Die Bedeutung ist, dass Wärme eine Form der Energie darstellt, und dass die Energieerhaltung gilt.

Eine kurze wiederholung über mathematische Konzepte bezüglich der Differentiale.

Mathematische Grundlagen

Wir betrachten eine Funktion mit mehreren Variablen

$$f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$
, Totales Differential df (Differential form)

$$df = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_j} dx_j \quad df(\vec{x}) \vec{v} = \vec{\Delta} f(\vec{x}) \cdot \vec{v}$$

Definition. Eine Differentialform w ist geschlossen, wenn

$$\oint_{\gamma} w = 0 \quad \forall \ \ geschlossene \ Integrations we ge \ \gamma$$

Eine Differentialform ist geschlossen, genau dann wenn alle Integrale über eien Weg eindeutig sind.

$$w \ geschlossen \iff \int_A^B \omega \ ist \ eindeutig \ f\"ur \ alle \ Wege \ zwischen \ A \ und \ B$$

$$\iff \omega \ ist \ exakt \ (auch \ totale \ Differential form)$$

$$\iff Es \ existiert \ eine \ Stammfunktion \ f \ mit \ df = \omega$$

Umgekehrt, wenn eine Form nicht geschlossen ist, dann hängt das Integral vom Weg ab. Da bedeutet für uns in der Thermodynamik: Es gibt Größen, welche Zustandsgrößen sind

$$dV$$
, dS , dv

Sie sind Exakte differentialformen und U, S, V sind Zustandsgrößen. Allerdings sind

$$\delta Q, \delta W, \delta C$$

nicht geschlossen.

Beispiel. Wir betrachten ein System, in dem die thermodynamischen VAriablen Temperatur und Volumen sind.

$$U = U(T, V)$$

$$\int_{\gamma_1} dU = \int_{\gamma_2} dV = \int_A^B dU = U(B) - U(A)$$

$$Q \neq Q(T, V)$$

$$\int_{\gamma_1} \delta Q \neq \int_{\gamma_2} \delta Q$$

Anmerkung:

Konvservative Kraft

$$\int_{\gamma} \vec{F} \, d\vec{r} = \int_{A}^{B} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Dies bedeutet, es existiert eine Potentielle Energie $V(\vec{r})$ und

$$\vec{F} = -\vec{\Delta}V(\vec{r})$$

Wir haben jetzt die Möglichkeit, eine erste theoretische Maschine zu definieren, die Carnotsche-Maschine. Wir werden die Maschine zuerst abstrakt einführen, und dann ein Beispiel für die Arbeit der Maschine für ein ideales Gas sehen.

Carnot-Maschine Sie ist eine theoreitsche Maschine, deren Arbeitssubstanz ein Thermodynamisches System ist. Es gibt zwei Wärmebäder mit Temperaturen $\Theta_{1,2}, \Theta_{3,4}$. Die Maschine durchläuft einen Kreisprozess mit 4 reversiblen thermodynamischen Transformationen. Reversibel bedeutet, dass das System Quasistatisch ist. Man nimmt also immer thermodynamisches Gleichgewicht an, trotzdem ändert sich der Zustand des Systems langsam. Das System ist Umkehrbar, falls $\delta Q = T \, dS$.

I) $1 \rightarrow 2$

Isotherme Absorption der Wärmemenge $Q_{1,2} > 0$ aus dem warmen Wärmebad. Dies ist Isotherm, also das Wärmebad hat immer diesselbe Temperatur.

II) $2 \rightarrow 3$

Adiabatische Abkühlung von $\Theta_{1,2}$ zu $\Theta_{3,4}$. Das bedeutet, dass arbeit geleistet wird $W_{2,3} < 0$.

III) $3 \rightarrow 4$

Isotherme Abgabe der Wärmemenge $Q_{3,4} < 0$ an das kalte Wärmebad.

IV) $4 \rightarrow 1$

Adiabatische Erwärmung von $\Theta_{3,4}$. Es wird arbeit am System geleistet $W_{4,1} > 0$.

Wir haben es hier mit einem Kreisprozess zu tun. Das bedeutet wenn man die totale Änderung der Energie übre einem Zyklus betrachtet, so sollte sich nichts ändern.

$$0 = \oint dU \qquad dU = \delta W + \delta Q$$

$$\Delta W = \oint \delta W = -\oint \delta Q$$

$$\Delta W = \int_1^2 \delta W + \int_2^3 \delta W + \int_3^4 \delta W + \int_4^1 \delta W = W_{1,2} + W_{2,3} + W_{3,4} + W_{4,1}$$

$$\Delta Q = Q_{1,2} + Q_{2,3} + Q_{3,4} + Q_{4,1}$$

 $Q_{2,3}$ und $Q_{4,1}$ kann man hierbei vergessen. Die geleistete Arbeit ist $\Delta W < 0$. Wir können somit einen Wirkungsgrad definieren:

$$\eta = \frac{-\Delta W}{Q_{1,2}} = \frac{Q_{1,2} + Q_{3,4}}{Q_{1,2}} = 1 + \frac{Q_{3,4}}{Q_{1,2}} \le 1$$

Ideales Gas als Arbeitssubstanz I) Isotherme Expansion

- II) Adiabatische Expansion
- III) Isotherme Kompression. Wir wollen, dass das System Energie abgibt.
- IV) Adiabatische Kompression

Zustandsgleichungen des idealen Gases. Wir benutzen die empirische Temperatur θ .

$$PV = nk_B f(\theta)$$
$$V = \frac{3}{2} Nk_B f(\theta)$$

Wir haben als Variablen Druck und Volumen. Man kann also ein PV-Diagramm erstellen, um einen Zyklus zu visualisieren. Eine isotherme Transformation führt zu einem konstanten θ und damit auch zu konstanten dU sowie $\delta W = -\delta Q$.

$$Q_{1,2} = \int_{1}^{2} \delta Q = -\int_{1}^{2} \delta W = \int_{1}^{2} P \, dV = \int_{1}^{2} \frac{N k_{B} f(\theta_{1,2})}{V} \, dV = N k_{B} f(\theta_{1,2}) \ln \left(\frac{V_{2}}{V_{1}}\right)$$

$$Q_{3,4} = N k_{B} f(\theta_{3,4}) = \ln \left(\frac{V_{1}}{V_{2}}\right)$$

Eine Adiabatische Transformation ist gleichbedeutend mit

$$dU = \delta W$$

$$\implies \frac{3}{2}Nk_B df = -P dV = -Nk_B f(\theta) \frac{1}{V} dV \implies \frac{3}{2} \frac{df}{df} = -\frac{dV}{V}$$

$$\implies f^{\frac{3}{2}}(\theta) \cdot V = \text{Konstant}$$

Dies bedeutet

$$f(\theta_{1,2})V_2 = f(\theta_{3,4})V_3$$

$$f(\theta_{3,4})V_4 = f(\theta_{1,2})V_1$$

Daraus folgt

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

Wir können nun den Wirkungsgrad ausschreiben

$$\eta = 1 + \frac{Q_{3,4}}{Q_{1,2}} = 1 + \frac{Nk_B f(\theta_{3,4}) \ln\left(\frac{V_4}{V_3}\right)}{Nk_B f(\theta_{1,2}) \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)} = 1 - \frac{f(\theta_{3,4})}{f(\theta_{1,2})}$$

Man kann damit eine absolute Temperaturskala definieren über

$$\eta = 1 - \frac{T_{3,4}}{T_{1,2}} \qquad \qquad \eta = 1 - \frac{T}{T_0}$$