Formelsammlung - ET/TI

Marc Ludwig

12. November 2011

Inhaltsverzeichnis

T	IVI	atnem	atik	O
1	Alg	ebra		7
	1.1		nregeln fuer Potenzen	7
	1.2		menhang zwischen Wurzeln und Potenzen	7
	1.3		zen und Logarithmen	8
		1.3.1	Der natuerliche Logarithmus	8
		1.3.2	Rechnen mit Logarithmen	8
	1.4	Der Bi	nomische Lehrsatz	8
	1.5		Kosinus, Tangens und Kotangens	9
		$1.5.1^{'}$	Beziehungen zwischen Sinus, Kosinus, Tangens und Kotangens	9
		1.5.2	Additions theoreme	9
		1.5.3	Funktionen des doppelten und halben Winkels	10
		1.5.4	Umformungen	10
	1.6	Kompl	lexe Zahlen	11
		1.6.1	Umrechnungen zwischen den Darstellungsformen	11
		1.6.2	Rechnen mit Komplexen Zahlen	12
2	Fun	ktione	n	13
	2.1	Gleich	ungen	13
		2.1.1	Gleichungen n-ten Grades	13
		2.1.2	Lineare Gleichungen	13
		2.1.3	Quadratische Gleichungen	14
		2.1.4	Biquadratische Gleichungen	14
		2.1.5	Gleichungen höheren Grades	14
		2.1.6	Wurzelgleichung	14
		2.1.7	Ungleichungen	15
		2.1.8	Betragsgleichungen	15
3	Vek	torrecl	anung	16
	3.1		rechnung	16
			Grundlagen	16

		3.1.2 3.1.3 3.1.4	Vektoroperationen	17 18 18
4	Diff	erentia	alrechnung	20
_	4.1		ntialrechnung	20
		4.1.1	Erste Ableitungen der elementaren Funktionen	20
		4.1.2	Rechenregeln	21
		4.1.3	Fehlerrechnung	22
		4.1.4	Linearisierung und Taylor-Polynom	22
		4.1.5	Grenzwertregel von Bernoulli und de l'Hospital	23
		4.1.6	Differentielle Kurvenuntersuchung	23
	4.2		entialgleichungen	25
		4.2.1	DG 1. Ordnung	$\frac{-5}{25}$
		4.2.2	Lineare DG 2. Ordnung	$\frac{-5}{25}$
	4.3	Differe	ential- und Integralrechnung mit mehreren Variablen	27
	1.0	4.3.1	Differentialrechnung	27
		4.3.2	Mehrfachintegral	28
5	Folo	ren 1111	d Reihen	31
0	5.1	-	1	31
	0.1	5.1.1	Geometrische Folge	31
		5.1.2	Harmonische Reihe	31
		5.1.3	Konvergenz	32
		5.1.4	Bekannte konvergente Reihen	32
	5.2		ionenreihen	33
	٠٠_	5.2.1	Potenzreihen	33
		5.2.2	Bekannte Potenzreihen	33
		5.2.3	spezielle Reihen	34
		5.2.4	Fourier Reihen	34
6	Inte	rpolat	ion	36
	6.1		olationspolynome	36
II	P	hysik		38
7	Kin	ematil	s c	39
	7.1	Analog	gietabelle	39
		7.1.1	Translation	40
		7.1.2	Rotation	40
	7.2	Dynan		41
		7.2.1	Geradlinig (Translation)	41

		7.2.2 Drehbewegung(Rotation)	41
		7.2.3 Geneigte Ebene	42
			42
			43
			43
			43
	- 0	0 1	44
	7.3	T	45
	7.4	0	$\frac{46}{47}$
	$7.5 \\ 7.6$		41 48
	7.0	3- 0- 0-	48 48
		0 1 0 0	40 50
		7.0.2 Gedaempite schwingungen	50
8	Flui	iddynamik	51
	8.1		51
	8.2	Laminare Reibung	52
•	C	*11*	۲.
9	Gra	vitation	53
10	Elel	ktrostatik	54
	an i	1 1	-0
11			56 56
		8	56
			56
		1	56
			56
			57
		11.6.1 Wärmeübertragung	57 57
		11.6.1 Wärmeübertragung	57
		11.6.1 Wärmeübertragung 11.6.2 Wärmestrahlung 11.6.3 Zustandsänderung des idealen Gases	57 57 57
12	2 Opt	11.6.1 Wärmeübertragung	57 57 57 60
12	12.1	11.6.1 Wärmeübertragung	57 57 57 60 60
12	$12.1 \\ 12.2$	11.6.1 Wärmeübertragung 11.6.2 Wärmestrahlung	57 57 57 60 60
12	12.1 12.2 12.3	11.6.1 Wärmeübertragung 11.6.2 Wärmestrahlung 11.6.3 Zustandsänderung des idealen Gases ik Brechung Totalreflexion Hohlspiegel	57 57 57 60 60 60
12	12.1 12.2 12.3 12.4	11.6.1 Wärmeübertragung 11.6.2 Wärmestrahlung 11.6.3 Zustandsänderung des idealen Gases Sik Brechung Totalreflexion Hohlspiegel Linse	57 57 57 60 60

III	Elektrotechnik	63
13 (Gleichstromtechnik	64
	3.1 Grundgrößen	64
	3.2 Lineare Quellen	65
1	3.3 Kirchhoffsche Gesetze	65
	Vechselstromtechnik	67
	4.1 Anteile und Formfaktoren	68
1	4.2 Leistung und Leistungsfaktoren	68
	14.2.1 Wirkleistung	68
	14.2.2 Mittlere Leistung	68
	14.2.3 Scheinleistung	68
	14.2.4 Leistungsfaktor	68
1	4.3 Sinusförmige Größen	70
	14.3.1 Sinusschwingung	70
	14.3.2 Kosinusschwingung	70
	14.3.3 Nullphasenzeit	70
	14.3.4 Addition zweier Sinusgrößen gleicher Frequenz	70
	14.3.5 Wechsel zwischen Sinus und Kosinus	71
	14.3.6 Differentiation und Integration von Sinusgrößen	73
	14.3.7 R, L und C im kompl. Zeigerbereich	73
	14.3.8 Widerstands und Leitwertoperator	73
	14.3.9 Resultierende Operatoren	74
	14.3.10 Anteile am komplexen Widerstand (Impedanz)	74
	14.3.11 Anteile am komplexen Leiwert (Admitanz)	74
	14.3.12 komplexer Widerstand / komplexer Leitwert	74
	$14.3.13\mathrm{Momentanleistung}$ / Augenblicksleistung	75
	14.3.14 Blindleistung	75
	14.3.15 Mittlere Leistung / Wirkleistung	75
	14.3.16 Definition von Blind- und Scheinleistung	76
	$14.3.17\mathrm{Beziehungen}$ zwischen Wirk- Blind- und Scheinleistung	76
	14.3.18 Die komplexe Leistung	76
15 S	ignal- und Systemtheorie	78
1	5.1 Einfache Impulse	78
	15.1.1 Rechteckimpuls/-funktion $rect_T(t)$	78
	15.1.2 Dreiecksimpuls/-funktion $\Lambda_T(t)$	78
1	5.2 Elementare Operationen auf zeitliche Verläufe	79
	15.2.1 Beeinflußung der Ordinate	79
	15.2.2 Beeinflußung der Abszisse	79
	15.2.3 Einheitssprungfunktion / Deltaimpuls	80

IV	Messtechnik	82
16 G	rundlagen	83
16	.1 Begriffe	83
	.2 Messabweichung e	
	16.2.1 relative Messabweichung	83
	16.2.2 Messabweichung e_y	
	16.2.3 Fortpflanzung systematischer Messabweichungen	
16	.3 Statistische Größen	
	.4 Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung	
	16.4.1 Erwartungswert μ	
	16.4.2 wahrer Wert X	
	16.4.3 Varianz σ^2	
	16.4.4 Standardabweichung	
16	.5 Verteilungsfunktionen	
10	16.5.1 Normalverteilung	
	16.5.2 Gleichverteilung	
16.	~	
10	16.6.1 Mittelwert \overline{x}	
	16.6.2 empirische Varianz s^2	
16	.7 Vertrauensbereich für den Erwartungswert	
10	16.7.1 Studentverteilung	
16		
	.8 Fortpflanzung zufälliger Abweichungen	
16	.9 Fortpflanzung von Messunsicherheiten	88

${\bf Teil~I}$ ${\bf Mathematik}$

Kapitel 1

Algebra

Why waste time learning when ignorance is instantaneous?
- Hobbes

1.1 Rechenregeln fuer Potenzen

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \qquad (a^m)^n = (a^n)^m = a^{m \cdot n}$$
$$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n \qquad \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n \qquad \text{(fuer a > 0) } a^b = e^{b \cdot \ln a}$$

1.2 Zusammenhang zwischen Wurzeln und Potenzen

Im Folgenden wird vorausgesetzt, dass alle Potenzen und Wurzeln existieren.

$$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$
 $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$ $\left(\sqrt[n]{a}\right)^m = a^{\frac{m}{n}}$

1.3 Potenzen und Logarithmen

Schreibweise: $x = \log_a(b)$ mit $a > 0, a \neq 1$ und b > 0.

Es gillt: $\log_a(1) = 0$, $\log_a(a) = 1$.

1.3.1 Der natuerliche Logarithmus

Der Logarithmus zur Basis e mit $e = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2,71828...$

$$\log_e(b) = \ln(b) \qquad \qquad \ln\left(\frac{1}{e}\right) = -1; \text{ da } e^{-1} = \frac{1}{e}$$

Man beachte: $x^a = e^{\ln(x) \cdot a}$

1.3.2 Rechnen mit Logarithmen

Es gillt:	Weitere Beziehungen:
$\log_a(u \cdot v) = \log_a(u) + \log_a(v)$	$\log_a\left(\sqrt[n]{u}\right) = \frac{1}{n}\log_a\left(u\right)$
$\log_a\left(\frac{u}{v}\right) = \log_a\left(u\right) - \log_a\left(v\right)$	$a^{\log_a(u)} = \log_a^n(a^u) = u$
$\log_a(u^p) = p \cdot \log_a(u)$	$\log_a(u) = \frac{\log_c(u)}{\log_c(a)}$

1.4 Der Binomische Lehrsatz

Die Potenzen eines Binoms a+b lassen sich nach dem Binomischen Lehrsatz wie folgt entwickeln $(n \in \mathbb{N}^*)$:

$$(a+b)^n = a^n + \binom{n}{1}a^{n-1} \cdot b^1 + \binom{n}{2}a^{n-2} \cdot b^2 + \binom{n}{3}a^{n-3} \cdot b^3 + \ldots + \binom{n}{n-1}a^1 \cdot b^{n-1} + b^n$$

Die Koeffizienten $\binom{n}{k}$ heißen Binominalkoeffizienten, ihr Bildungsgesetz lautet:

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)(n-2)...[n-(k-1)]}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Einige Eigenschaften der Binominalkoeffizienten

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1 \qquad \binom{n}{k} = 0 \text{ fuer } k > n \qquad \binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \qquad \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

1.5 Sinus, Kosinus, Tangens und Kotangens

1.5.1 Beziehungen zwischen Sinus, Kosinus, Tangens und Kotangens

$$\sin^{2}(\alpha) + \cos^{2}(\alpha) = 1$$

$$\tan(\alpha) \cdot \cot(\alpha) = 1$$

$$\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$$

$$\cot(\alpha) = \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)}$$

$$1 + \tan^{2}(\alpha) = \frac{1}{\cos^{2}(\alpha)}$$

$$1 + \cot^{2}(\alpha) = \frac{1}{\sin^{2}(\alpha)}$$

1.5.2 Additions theoreme

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) \pm \cos(\alpha)\sin(\beta)$$
$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) \mp \sin(\alpha)\sin(\beta)$$
$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan(\alpha) \pm \tan(\beta)}{1 \mp \tan(\alpha)\tan(\beta)}$$

1.5.3 Funktionen des doppelten und halben Winkels

$$\sin(2\alpha) = 2\sin(\alpha)\cos(\alpha)$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha) = 2\cos^2(\alpha) - 1 = 1 - 2\sin^2(\alpha)$$

$$\tan(2\alpha) = \frac{2\tan(\alpha)}{1 - \tan^2(\alpha)}$$

$$\sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1}{2}(1 - \cos(\alpha))$$

$$\cos^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1}{2}(1 + \cos(\alpha))$$

$$\tan^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1 - \cos(\alpha)}{1 + \cos(\alpha)}$$

1.5.4 Umformungen

Summe oder Differenz in ein Produkt

$$\sin(\alpha) + \sin(\beta) = 2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$$
$$\sin(\alpha) - \sin(\beta) = 2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$$
$$\cos(\alpha) + \cos(\beta) = 2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$$
$$\cos(\alpha) - \cos(\beta) = -2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$$

Produkt in eine Summe oder Differenz

$$2\sin(\alpha)\sin(\beta) = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$$

$$2\cos(\alpha)\cos(\beta) = \cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)$$

$$2\sin(\alpha)\cos(\beta) = \sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)$$

1.6 Komplexe Zahlen

Für die Menge aller komplexen Zahlen schreibt man:

$$\mathbb{C} = \{z | z = a + bj, a \in \mathbb{R} \land b \in \mathbb{R}\}\$$

a-Realteil b-Imaginaerteil j-imaginaere Einheit

kartesiche Form	trigonometrische Form	exponentialform	
z = a + bj	$z = z (\cos \varphi + j \cdot \sin \varphi)$	$z = z \cdot e^{j\varphi}$	
$z^* = (a+bj)^* = a-bj$	$z^* = z (\cos \varphi - j \cdot \sin \varphi)$	$z^* = z \cdot e^{-j\varphi}$	

|z| = Betrag von z

 $\varphi = \text{Argument (Winkel) von z}$

 $z^* = \text{Konjugiert komplexe Zahl}$

1.6.1 Umrechnungen zwischen den Darstellungsformen

$\textbf{Polarform} \rightarrow \textbf{Kartesiche Form}$

$$z = |z| \cdot e^{j\varphi} = |z| \left(\cos\varphi + j \cdot \sin\varphi\right) = \underbrace{|z| \cdot \cos\varphi}_a + j \cdot \underbrace{|z| \cdot \sin\varphi}_b = a + bj$$

$Kartesische\ Form\ \rightarrow\ Polarform$

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \tan \varphi = \frac{b}{a}$$

1.6.2 Rechnen mit Komplexen Zahlen

Multiplikation

In kartesischer Form:

$$z_1 \cdot z_2 = (a_1 + jb_1) \cdot (a_2 + jb_2) = (a_1a_2 - b_1b_2) + j \cdot (a_1b_2 + a_2b_1)$$

In der Polarform:

$$z_{1} \cdot z_{2} = [|z_{1}| (\cos \varphi_{1} + j \cdot \sin \varphi_{1})] \cdot [|z_{2}| (\cos \varphi_{2} + j \cdot \sin \varphi_{2})]$$

$$= (|z_{1}| |z_{2}|) \cdot [\cos (\varphi_{1} + \varphi_{2}) + j \cdot \sin (\varphi_{1} + \varphi_{2})]$$

$$= (|z_{1}| \cdot e^{j\varphi_{1}}) \cdot (|z_{2}| \cdot e^{j\varphi_{2}}) = (|z_{1}| |z_{2}|) \cdot e^{j(\varphi_{1} + \varphi_{2})}$$

Division

In kartesischer Form

In der Polarform

Kapitel 2

Funktionen

2.1 Gleichungen

2.1.1 Gleichungen n-ten Grades

$$a_n \cdot x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \ldots + a_1 \cdot x + a_0 = 0 \quad (a_n \neq 0, a_k \in \mathbb{R})$$

Eigenschafften

- \bullet Die Gleichung besitzen maximal n reelle Lösungen.
- $\bullet\,$ Es gibt genau n komplexe Lösungen.
- $\bullet\,$ Für ungerades n gibt es mindestens eine reelle Lösung.
- Komplexe Lösungen treten immer Paarweise auf.
- Es existieren nur Lösungsformeln bis $n \le 4$. Für n > 4 gibt es nur noch grafische oder numerische Lösungswege.
- Wenn eine Nullstelle bekannt ist kann man die Gleichung um einen Grad verringern, indem man denn zugehörigen Linearfaktor $x-x_1$ abspaltet(Polynome Division).

2.1.2 Lineare Gleichungen

$$a_1 \cdot x + a_0 = 0 \Rightarrow x_1 = -\frac{a_0}{a_1} \quad (a_1 \neq 0)$$

2.1.3 Quadratische Gleichungen

$$a_2 \cdot x^2 + a_1 \cdot x + a_0 = 0 \quad (a_2 \neq 0)$$

Normalform mit Lösung

$$x^{2} + p \cdot x + q = 0 \Rightarrow x_{1/2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^{2} - q}$$

Überprüfung (Vietascher Wurzelsatz)

$$x_1 + x_2 = -p \qquad \qquad x_1 \cdot x_2 = q$$

 x_1, x_2 : Lösung der quadratischen Gleichung.

2.1.4 Biquadratische Gleichungen

Diese Gleichungen lassen sich mithilfe der Substitution lösen.

$$a \cdot x^4 + b \cdot x^2 + c = 0$$

$$a \cdot u^2 + b \cdot u + c = 0$$

$$u = x^2$$

$$x = \pm \sqrt{u}$$

Das u kann mithilfe der Lösungsformel einer quadratischen Gleichung gelöst werden.

2.1.5 Gleichungen höheren Grades

Gleichungen höheren Grades kann man durch graphische oder numerische Ansätze lösen. Hilfreich ist das finden einer Lösung und das abspalten eines Linearfaktor , mithilfe der Polynomdivision oder dem Hornor Schema,von der ursprünglichen Gleichung.

Polynomdivision

$$\frac{f(x)}{x - x_0} = \frac{a_3 \cdot x^3 + a_2 \cdot x^2 + a_1 \cdot x + a_0}{x - x_0} = b_2 \cdot x^2 + b_1 \cdot x + b_0 + r(x)$$

 x_0 ist dabei die erste gefunden Nullstelle. r(x) verschwindet wenn x_0 ein Nullstellen oder eine Lösung von f(x) ist.

$$r(x) = \frac{a_3 \cdot x_0^3 + a_2 \cdot x_0^2 + a_1 \cdot x_0 + a_0}{x - x_0} = \frac{f(x_0)}{x - x_0}$$

2.1.6 Wurzelgleichung

Wurzelgleichungen löst man durch quadrieren oder mit hilfe von Substitution. Bei Wurzelgleichung ist zu beachten das quadrieren keine Aquivalente Umformung ist und das Ergebniss überprüft werden muss.

2.1.7 Ungleichungen

- Beidseitiges Subtrahieren oder Addieren ist möglich
- Die Ungleichung darf mit einer beliebige positiven Zahl multipliziert oder dividiert werden
- Die Ungleichung darf mit einer beliebige negativen Zahl multipliziert oder dividiert werden, wenn man gleichzeitig das Relationszeichen umdreht.

2.1.8 Betragsgleichungen

Betragsgleichungen löst man mithilfe der Fallunterscheidung. Dabei wird einmal davon ausgegangen das der Term inerhalb des Betrags einmal positiv und einmal negativen sein kann.

$$y = |x| = \begin{cases} x & \text{für } x \ge 0 \\ -x & \text{für } x < 0 \end{cases}$$

Kapitel 3

Vektorrechnung

3.1 Vektorrechnung

3.1.1 Grundlagen

Darstellung

$$\vec{a} = \vec{a}_x + \vec{a}_y + \vec{a}_z$$

$$= a_x \vec{e}_x + a_y \vec{e}_y + a_y \vec{e}_y$$

$$= \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix}$$

Betrag

$$\begin{aligned} |\vec{a}| &= a \\ &= \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \\ &= \sqrt{\vec{a} \circ \vec{a}} \end{aligned}$$

2 Punkt Vektor

$$\vec{P_1P_2} = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \end{pmatrix}$$

Richtungswinkel

$$\cos \alpha = \frac{a_x}{|\vec{a}|}$$

$$\cos \beta = \frac{a_y}{|\vec{a}|}$$

$$\cos \gamma = \frac{a_z}{|\vec{a}|}$$

$$1 = \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma$$

3.1.2 Vektoroperationen

Addition und Subtraktion

$\vec{a} \pm \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x \pm b_x \\ a_y \pm b_y \\ a_z \pm b_z \end{pmatrix}$

Skalarprodukt

$$\vec{a} \circ \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix}$$
$$= a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$
$$= |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \angle (\vec{a} \cdot \vec{b})$$

Kreuzprodukt

 $|\vec{a} \times \vec{b}|$ Fläche des Parallelograms \vec{a}, \vec{b} $\vec{a} \times \vec{b} \perp \vec{a} \wedge \vec{a} \times \vec{b} \perp \vec{b}$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{pmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

Schnittwinkel

$$\cos \angle (\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \circ \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

Multiplikation mit einem Skalar

$$a \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} ab_x \\ ab_y \\ ab_z \end{pmatrix}$$

Einheitsvektor

$$\vec{e}_a = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \begin{pmatrix} a_x/|\vec{a}| \\ a_y/|\vec{a}| \\ a_z/|\vec{a}| \end{pmatrix}$$

Spatprodukt

 $\vec{a} \circ (\vec{b} \times \vec{c})$ Volumen des Parallelpiped $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$

$$\begin{aligned} [\vec{a}\vec{b}\vec{c}] &= \vec{a} \circ (\vec{b} \times \vec{c}) \\ &= a_x (b_y c_z - b_z c_y) \\ &+ a_y (b_z c_x - b_x c_z) \\ &+ a_z (b_x c_y - b_y c_x) \\ &= \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Projektion

$$\vec{a}_b = \left(\frac{\vec{a} \circ \vec{b}}{|\vec{a}|^2}\right) \vec{a} = (\vec{b} \circ \vec{e}_a) \vec{e}_a$$

3.1.3 Geraden

Geradegleichung

Geraden

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_1 + t\vec{a}$$

= $\vec{r}_1 + t(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_1 + t\vec{a}$$

$$d = \frac{|\vec{a} \times (\vec{OP} - \vec{r}_1)|}{\vec{a}}$$

Abstand zweier paralleler Geraden

Abstand zweier windschiefen Geraden

Abstand eines Punktes von einer

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_1 + t\vec{a}_1$$

$$\vec{g}(t) = \vec{r}_2 + t\vec{a}_1$$

$$d = \frac{|\vec{a}_1 \times (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)|}{\vec{a}_1}$$

$$\begin{split} \vec{r}(t) &= \vec{r}_1 + t\vec{a}_1 \\ \vec{g}(t) &= \vec{r}_2 + t\vec{a}_2 \\ d &= \frac{|\vec{a}_1 \circ (\vec{a}_2 \times (\vec{r}_2 - \vec{r}_1))|}{\vec{a}_1 \times \vec{a}_2} \end{split}$$

3.1.4 Ebenen

Ebenengleichung

Parameterfreie Darstellung

$$\begin{split} \vec{r}(t,s) &= \vec{r}_1 + t \vec{a}_1 + s \vec{a}_2 \\ &= \vec{r}_1 + t (\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \\ &+ s (\vec{r}_3 - \vec{r}_1) \end{split}$$

$$\begin{split} \vec{r}(t,s) &= \vec{r}_1 + t \vec{a}_1 + s \vec{a}_2 \\ \vec{r} \circ (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2) &= \vec{r}_1 \circ (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2) \\ &+ t \vec{a}_1 \circ (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2) \\ &+ s \vec{a}_2 \circ (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2) \\ \vec{r} \circ \vec{n} &= \vec{r}_1 \circ \vec{n} + 0 + 0 \\ \vec{n} \circ (\vec{r} - \vec{r}_1) &= 0 \end{split}$$

Normalenvektor

Normierter Normalenvektor

$$\vec{n} = \vec{a}_1 \times \vec{a}_2$$

$$\vec{e}_n = \frac{\vec{a}_1 \times \vec{a}_2}{|\vec{a}_1 \times \vec{a}_2|}$$

Hessesche Normalform

Abstand eines Punktes von einer Ebene

$$0 = \frac{Ax + By + Cz + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$d = \frac{|\vec{n} \times \left(\vec{OP} - \vec{r_1} \right)|}{\vec{n}}$$

$$d = \frac{Ap_1 + Bp_2 + Cp_3 + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Abstand eines Geraden von einer Abstand zweier paralleler Ebenen Ebene

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_G + t\vec{a}_1$$

$$d = \frac{|\vec{n} \times (\vec{r}_G - \vec{r}_1)|}{\vec{n}}$$

$$d = \frac{Ar_{G1} + Br_{G2} + Cr_{G3} + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$\vec{r}(t,s) = \vec{r}_1 + t\vec{a}_1 + s\vec{a}_2$$

$$\vec{g}(t,s) = \vec{r}_2 + t\vec{a}_3 + s\vec{a}_4$$

$$d = \frac{|\vec{n} \times (\vec{r}_1 - \vec{r}_2)|}{\vec{n}}$$

Schnittwinkel zweier Ebenen

Durchstoßpunkt

$$\cos\angle(\vec{n}_1,\vec{n}_2) = \frac{\vec{n}_1 \circ \vec{n}_2}{|\vec{n}_1|\cdot|\vec{n}_2|}$$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_G + t\vec{a}$$

$$\vec{r}_s = \vec{r}_G + \frac{\vec{n} \circ (\vec{r}_1 - \vec{r}_G)}{\vec{n} \circ \vec{a}} \vec{a}$$

$$\varphi = \arcsin\left(\frac{|\vec{n} \circ \vec{a}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{a}|}\right)$$

Kapitel 4

Differentialrechnung

4.1 Differntialrechnung

4.1.1 Erste Ableitungen der elementaren Funktionen

Potenzfunktion

$x^n \iff n \cdot x^{n-1}$

$x^n \iff n \cdot x^{n-1}$

Logarithmusfunktionen

$$\ln x \qquad \iff \qquad \frac{1}{x} \\
\log_a x \qquad \iff \qquad \frac{1}{(\ln a) \cdot x}$$

Exponentialfunktionen

$$\begin{array}{ccc}
e^x & \iff & e^x \\
a^x & \iff & \ln a \cdot a^x
\end{array}$$

Trigonometrische Funktionen

$$\begin{array}{ccc}
\sin x & \iff & \cos x \\
\cos x & \iff & -\sin x \\
\tan x & \iff & \frac{1}{\cos^2 x} \\
\tan x & \iff & 1 + \tan^2 x
\end{array}$$

Arcusfunktionen

Hyperbolische Funktionen

4.1.2 Rechenregeln

Faktorregel

Summenregel

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left(C \cdot f(x) \right) = C \cdot f'(x)$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left(g(x) + f(x) \right) = g'(x) + f'(x)$$

Produktregel

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} (g(x) \cdot f(x)) = g'(x) \cdot f(x) + g(x) \cdot f'(x)$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} (h(x) \cdot g(x) \cdot f(x)) = h' \cdot g \cdot f + h \cdot g' \cdot f + h \cdot g \cdot f'$$

Quotientenregel

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left(\frac{g(x)}{f(x)} \right) = \frac{g'(x) \cdot f(x) - g(x) \cdot f'(x)}{f(x)^2}$$

Kettenregel

Logarithmische Ableitungen

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} (g(f(x))) = g'(f) \cdot f'(x)$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} y = f(x)$$

$$\frac{1}{y} y' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \ln f(x)$$

4.1.3 Fehlerrechnung

Absoluter Fehler

 Δx Absoluter Fehler der Eingangsgröße Δy Absoluter Fehler der Ausgangsgröße

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$$

Relativer Fehler

 δx Relativer Fehler der Eingangsgröße in % δy Relativer Fehler der Ausgangsgröße in %

$$\delta x = \frac{\Delta x}{x}$$

$$\delta y = \frac{\Delta y}{y}$$

$$\Delta y = f'(x) \cdot \Delta x$$

$$\delta y = \frac{x \cdot f'(x)}{f(x)} \delta x$$

4.1.4 Linearisierung und Taylor-Polynom

Tangentengleichung

 x_0 Punkt an dem das Polynom entwickelt wird

$$y_T(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Taylor Polynom

 x_0 Punkt an dem das Polynom entwickelt wird ${\cal R}_n$ Restglied

$$y(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x)$$
$$y(x) = \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}}{i!}(x - x_0)^i + R_n(x)$$

Restglied

 x_0 Punkt an dem das Polynom entwickelt wird

 $x_0 < c < x$, wenn $x_0 < x$

 $x_0 > c > x$, wenn $x_0 > x$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

4.1.5 Grenzwertregel von Bernoulli und de l'Hospital de l'Hospital

Gilt nur wenn $\lim_{x\to x_0} f(x)$ gleich $\frac{0}{0}$ oder $\frac{\infty}{\infty}$ ist

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

4.1.6 Differentielle Kurvenuntersuchung

Normale der Kurve

$$y_N(x) = f(x_0) - \frac{1}{f'(x)} (x - x_0)$$

Monotonie-Verhalten

$f'(x) = \begin{cases} > 0 \text{ Monoton wachsend} \\ < 0 \text{ Monoton fallend} \end{cases}$

Ableitung in Polarkordinaten

 \dot{r} Ableitung nach φ

 \ddot{r} Zweite Ableitung nach φ

$$y(\varphi) = r(\varphi)\sin\varphi$$

$$x(\varphi) = r(\varphi)\cos\varphi$$

$$y' = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{r'\sin\varphi + r\cos\varphi}{r'\cos\varphi - r\sin\varphi}$$

$$y'' = \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{2(r')^2 - r\cdot r'' + r^2}{(r'\cos\varphi - r\sin\varphi)^3}$$

Krümmungs-Verhalten

$$f''(x) = \begin{cases} > 0 \text{ Linkskr.(konvex)} \\ < 0 \text{ Rechtskr.(konkav)} \end{cases}$$

Ableitung in Parameterform

 \dot{x} Ableitung nach t \dot{y} Ableitung nach t

$$y = y(t)$$

$$x = x(t)$$

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}}$$

$$y'' = \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}}{\dot{x}^3}$$

Bogendifferential

"Wegelement" einer Funktion

$$ds = \sqrt{1 + (f'(x))^2} \cdot dx$$
$$ds = \sqrt{(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2} \cdot dt$$
$$ds = \sqrt{r^2 + (r')^2} \cdot d\varphi$$

Krümmungskreis

$$\rho = \frac{1}{|\kappa|}$$

$$x_K = x_P - y' \frac{1 + (y')^2}{|y''|}$$

$$y_K = y_P + \frac{1 + (y')^2}{|y''|}$$

$$\rho : \text{Radius}$$

 (x_K, y_K) : Kreismittelpunkt

 (x_P, y_P) : Kurvenpunkt

Winkeländerung

$$\tau = \arctan y'$$
$$d\tau = \frac{y''}{1 + (y')^2} \cdot dx$$

Kurvenkrümmung

$$\kappa = \frac{d\tau}{ds}$$

$$= \frac{y''}{\sqrt{(1 + (y')^2)^3}}$$

$$= \frac{\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}}{\sqrt{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^3}}$$

$$= \frac{2(r')^2 - r \cdot r'' + r^2}{\sqrt{(r^2 + (r')^2)^3}}$$

4.2 Differentialgleichungen

Anfangswertproblem: Werte nur an einer Stelle vorgegeben Randwertproblem: Werte an mehreren Stellen vorgegeben

Lineare DG

$$y_{all} = y_h + y_p$$

4.2.1 DG 1. Ordnung

Trennung der variablen

$y'(x) = f(x) \cdot g(y)$ $\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx$

Lineare DG

$$y'+f(x)\cdot g(y) = g(x)g(x) = 0 \Rightarrow \text{homogen}$$

$$y_{all} = e^{-F(x)} \cdot \left(\int g(x) \cdot e^{F(x)} \, dx + C \right)$$

4.2.2 Lineare DG 2. Ordnung

Darstellung

$$a(x) \cdot y'' + b(x) \cdot y' + c(x) \cdot y = g(x)$$

 $g(x) = 0 \Rightarrow \text{homogen}$

Fundamental Lösungen

 $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$

$$\lambda_{1/2} = \alpha \pm \beta \cdot j$$

$$y_h = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} \quad \lambda_1 \neq \lambda_2$$

$$y_h = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 x e^{\lambda_2 x} \quad \lambda_1 = \lambda_2$$

$$y_h = C_1 e^{\alpha x} \cdot \cos(\beta x)$$

$$+ C_2 e^{\alpha x} \cdot \sin(\beta x)$$

In Folgenden Aufzählungen gillt:

- \bullet G(x) Ansatz
- g(x) Störglied
- \bullet r Anzahl der Resonanzfälle

Partikuläre Lösungen(Polynom)

$$a\lambda^{2} + b\lambda + c = 0$$

$$g(x) = b_{0} + b_{1}x + b_{2}x^{2} + \dots + b_{n}x^{n}$$

$$G(x) = B_{0} + B_{1}x + B_{2}x^{2} + \dots + B_{n}x^{n} \qquad \lambda \neq 0$$

$$G(x) = (B_{0} + B_{1}x + B_{2}x^{2} + \dots + B_{n}x^{n}) \cdot x^{r} \qquad \lambda = 0$$

Partikuläre Lösungen(Polynom und e-Funktion)

$$a\lambda^{2} + b\lambda + c = 0$$

$$g(x) = (b_{0} + b_{1}x + b_{2}x^{2} + \dots + b_{n}x^{n}) e^{mx}$$

$$G(x) = (B_{0} + B_{1}x + B_{2}x^{2} + \dots + B_{n}x^{n}) e^{mx} \qquad \lambda \neq m$$

$$G(x) = (B_{0} + B_{1}x + B_{2}x^{2} + \dots + B_{n}x^{n}) e^{mx} \cdot x^{r} \qquad \lambda = m$$

Partikuläre Lösungen(sin- und cos Funktion)

$$a\lambda^{2} + b\lambda + c = 0$$

$$g(x) = a\cos(kx) + b\sin(kx)$$

$$G(x) = A\cos(kx) + B\sin(kx)$$

$$\lambda \neq \pm kj$$

$$G(x) = A\cos(kx) + B\sin(kx) \cdot x^{T}$$

$$\lambda = \pm kj$$

Partikuläre Lösungen(e-, sin- und cos Funktion)

$$0 = a\lambda^{2} + b\lambda + c$$

$$g(x) = (b_{0} + b_{1}x + b_{2}x^{2} + \dots + b_{n}x^{n}) e^{mx} \cdot (c\cos(kx) + d\sin(kx))$$

$$G(x) = (B_{0} + B_{1}x + B_{2}x^{2} + \dots + B_{n}x^{n}) e^{mx} \cdot (C\cos(kx) + D\sin(kx))$$

$$\lambda \neq m \pm kj$$

$$G(x) = (B_{0} + B_{1}x + B_{2}x^{2} + \dots + B_{n}x^{n}) e^{mx} \cdot (C\cos(kx) + D\sin(kx)) \cdot x^{r}$$

$$\lambda = m \pm kj$$

4.3 Differential- und Integralrechnung mit mehreren Variablen

4.3.1 Differential rechnung

Aleitung

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_3)$$

$$\frac{\partial y}{\partial x_1} = y_{x_1}$$
Alles bis auf x_1 ist konstant beim ableiten
$$\frac{\partial y}{\partial x_n} = y_{x_n}$$
Alles bis auf x_n ist konstant beim ableiten
$$\frac{\partial^2 y}{\partial x_1^2} = y_{x_1 x_1}$$
Alles bis auf x_1 ist konstant beim ableiten
$$y_{x_1 x_2} = y_{x_2 x_1}$$

Tangentialebene

 (x_0, y_0) Entwicklungspunkte der Ebene

$$z - z_0 = f_x(x_0; y_0) \cdot (x - x_0) + f_y(x_0; y_0) \cdot (y - y_0)$$

Totales Differential

$$dz = f_x \cdot dx + f_y \cdot dy$$

Extrema

$$\begin{split} f_x(x_0,y_0) &= 0 & f_y(x_0,y_0) = 0 \\ f_{xx}(x_0;y_0) &< 0 & \text{Maximum} \\ f_{xx}(x_0;y_0) &> 0 & \text{Minimum} \\ \left| f_{xx}(x_0;y_0) & f_{xy}(x_0;y_0) \right| &> 0 \end{split}$$

Sattelpunkt

$$\begin{aligned} f_x(x_0, y_0) &= 0 & f_y(x_0, y_0) &= 0 \\ \begin{vmatrix} f_{xx}(x_0; y_0) & f_{xy}(x_0; y_0) \\ f_{xy}(x_0; y_0) & f_{yy}(x_0; y_0) \end{vmatrix} &< 0 \end{aligned}$$

Richtungsableitung

$$\frac{\partial z}{\partial \vec{a}} = \frac{1}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2}} \cdot (a_x z_x + a_y z_y)$$
$$\frac{\partial z}{\partial \alpha} = z_x \cos \alpha + z_y \sin \alpha$$
$$\frac{\partial z}{\partial \alpha} = \vec{e_a} \cdot \text{grad}(z)$$

4.3.2 Mehrfachintegral

Polarkordinaten

$$x = x_0 + r\cos\varphi \qquad \qquad y = y_0 + r\sin\varphi$$

Volumen

$$\iiint_{V} dV = \int_{x} \int_{y} \int_{z} dz \, dy \, dx$$

$$\iiint_{V} dV = \int_{r} \int_{\varphi} \int_{z} r \, dz \, dr \, d\varphi \qquad A = \iint_{(A)} dA$$

Fläche

Masse

$$m = \iint_{(A)} \rho(x, y) \, dx \, dy$$
$$= \iint_{(A)} \rho(r, \varphi) r \, dr \, d\varphi$$
$$= \iiint_{(V)} \rho(x, y) \, dz \, dx \, dy$$
$$= \iiint_{(V)} \rho(r, \varphi) r \, dz \, dr \, d\varphi$$

Statisches Moment

 $y_s = \frac{M_x}{m}$

$$(M_x, M_y) \text{ Achsmomente}$$

$$M_x :$$

$$= \iint_{(A)} y \rho(x, y) \, dx \, dy$$

$$= \iint_{(A)} y_0 + r \sin \varphi \rho(r, \varphi) r \, dr \, d\varphi$$

$$M_y :$$

$$= \iint_{(A)} x \rho(x, y) \, dx \, dy$$

$$= \iint_{(A)} x \rho(r, \varphi) r \, dr \, d\varphi$$

Schwerpunkt

$$x_s = \frac{M_y}{m}$$

Trägheitsmoment

$$I_x = \iint_{(A)} y^2 \rho(x, y) \, dx \, dy$$

$$I_x = \iint_{(A)} (y_0 + r \sin \varphi)^2 \rho(r, \varphi) r \, dr \, d\varphi$$

$$I_y = \iint_{(A)} x^2 \rho(x, y) \, dx \, dy$$

$$I_y = \iint_{(A)} (x_0 + r \cos \varphi)^2 \rho(r, \varphi) r \, dr \, d\varphi$$

Polares Trägheitsmoment

$$I_x = \iint_{(A)} (y^2 + x^2) \rho(x, y) dx dy$$
$$I_x = \iint_{(A)} ((y_0 + r \sin \varphi)^2 + (x_0 + r \cos \varphi)^2) \rho(r, \varphi) r dr d\varphi$$

${\bf Kugelkoordinaten}$

$$V = \int_r \int_{\vartheta} \int_{\varphi} r^2 \sin \vartheta \, \mathrm{d}\varphi \, \mathrm{d}\vartheta \, \mathrm{d}r$$

Kapitel 5

Folgen und Reihen

5.1 Reihen

5.1.1 Geometrische Folge

Darstellung

$$a_n = a \cdot q^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a \cdot q^n = \frac{a}{1-q}$$

Konvergent für |q| < 1

5.1.2 Harmonische Reihe

Darstellung

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

Konvergent für $s>1\,$

Konvergenz 5.1.3

Majorantenkriterium

Minorantenkriterium

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \le \sum_{n=0}^{\infty} b_n$$

 b_n bekannte konvergente Reihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \ge \sum_{n=0}^{\infty} b_n$$

 b_n bekannte divergente Reihe

Wurzelkriterium

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = q \begin{cases} q>1 \text{ ist die Reihe divergent} \\ q<1 \text{ ist die Reihe konvergent} \\ q=1 \text{ ist keine Aussage möglich} \end{cases}$$

Quotientenkriterium

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=q\begin{cases}q>1\text{ ist die Reihe divergent}\\q<1\text{ ist die Reihe konvergent}\\q=1\text{ ist keine Aussage möglich}\end{cases}$$

Leibnizkriterium

Nur bei alternierenden Reihen

$$\lim_{n \to \infty} (-1)^n a_n$$

$$\lim_{n \to \infty} a_n = q$$

$$\lim_{n \to \infty} (-1)^n a_n = \lim_{n \to \infty} a_n$$

q=0 ist die Reihe divergent

Absolut Konvergent

Bekannte konvergente Reihen

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e \qquad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} = \frac{1}{e} \qquad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 2$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 2$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n} = \frac{2}{3} \qquad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2 \qquad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} = \frac{\pi}{4}$$

5.2 Funktionenreihen

Darstellung

$$\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$$

5.2.1 Potenzreihen

Darstellung

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$

 x_0 : Verschiebung des Entwicklungspunktes.

Konvergenz

$$r = \lim_{n \to \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$
$$r = \frac{1}{\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

Ränder müssen untersucht werden.

5.2.2 Bekannte Potenzreihen

$$e^{x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n}}{n!} \qquad x \in \mathbb{R}$$

$$\ln x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (x-1)^{n} \qquad x \in (0,2]$$

$$\ln (1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^{n} \qquad x \in (-1,1]$$

$$\ln (1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n}}{n} \qquad x \in [-1,1]$$

$$(1+x)^{\alpha} = \sum_{n=1}^{\infty} {\alpha \choose n} x^{n} \qquad x \in [-1,1]$$

5.2.3 spezielle Reihen

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} \qquad x \in \mathbb{R}$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} \qquad x \in \mathbb{R}$$

$$\sinh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)!} x^{2n+1} \qquad x \in \mathbb{R}$$

$$\cosh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!} x^{2n} \qquad x \in \mathbb{R}$$

$$\arcsin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2 (2n+1)} x^{2n+1} \qquad x \in [-1,1]$$

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)} x^{2n+1} \qquad x \in \mathbb{R}$$

$$\operatorname{arctan} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n)!}{2^{2n} (n!)^2 (2n+1)} x^{2n+1} \qquad x \in [-1,1]$$

$$\operatorname{artanh} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)} x^{2n+1} \qquad x \in \mathbb{R}$$

5.2.4 Fourier Reihen

Allgemein

$$y(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cdot \cos(n\omega_0 t) + a_n \cdot \sin(n\omega_0 t))$$
$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{(T)} y(t) dt$$
$$a_n = \frac{2}{T} \int_{(T)} y(t) \cdot \cos(n\omega_0 t) dt$$
$$b_n = \frac{2}{T} \int_{(T)} y(t) \cdot \sin(n\omega_0 t) dt$$

Symetrie

$$y(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cdot \cos(n\omega_0 t))$$
$$y(t) = \sum_{n=1}^{\infty} (b_n \cdot \sin(n\omega_0 t))$$
gerade Funktion $b_n = 0$ ungerade Funktion $a_n = 0$

Komplex

$$y(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \cdot e^{jnx}$$
 $c_n = \frac{1}{T} \int_{(T)} y(x) \cdot e^{-jnx} dx$

Umrechnung

$$c_{0} = \frac{1}{2}a_{0}$$

$$c_{n} = \frac{1}{2}(a_{n} - jb_{n})$$

$$c_{-n} = \frac{1}{2}(a_{n} + jb_{n})$$

$$a_{0} = 2c_{0}$$

$$a_{n} = c_{n} + c_{-n}$$

$$b_{n} = j(c_{n} - c_{-n})$$

Interpolation

6.1 Interpolationspolynome

Entwicklung einer Polynomefunktion anhand von n+1 Kurvenpunkten.

- ullet 1. Möglichkeit: Aufstellen von n+1 Gleichungen und ermitteln der Kurvenfunktion mithilfe des Gauß' Algorithmus.
- 2. Möglichkeit: Interpolationspolynome nach Newton.

Interpolationspolynome nach Newton

Gegeben sind die Punkte:

 $P_0 = (x_0; y_0), P_1 = (x_1; y_1), P_2 = (x_2; y_2), \dots, P_n = (x_n; y_n),$ damit lautet die Funktion wie folgt.

$$f(x) = a_0 + a_1 \cdot (x - x_0) + a_2 \cdot (x - x_0) \cdot (x - x_1)$$

$$+ a_3 \cdot (x - x_0) \cdot (x - x_1) \cdot (x - x_2)$$

$$+ \dots$$

$$+ a_n \cdot (x - x_0) \cdot \dots \cdot (x - x_{n-1})$$

Die Koeffizienten $a_0, a_1, a_2, \ldots, a_n$ lassen sich mithilfe des Differentenschema berechnen. Dabei ist $y_0 = a_0, [x_0, x_1] = a_1, [x_0, x_1, x_2] = a_2$ usw.

Differentenschema

k	x_k	y_k	1	2	3	
0	x_0	y_0				
			$[x_0, x_1]$			
1	x_1	y_1		$[x_0, x_1, x_2]$		
			$[x_1, x_2]$		$[x_0, x_1, x_2, x_3]$	
2	x_2	y_2		$[x_1, x_2, x_3]$		
			$[x_2, x_3]$		$[x_0, x_1, x_2, x_3]$	
3	x_3	y_3		$[x_2, x_3, x_4]$		
			• • •			
:	:	:				
•	•	•				
n	x_n	y_n				

Rechenregeln für dividierte Differenzen

$$[x_0, x_1] = \frac{y_0 - y_1}{x_0 - x_1} \qquad [x_1, x_2] = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$

$$[x_0, \dots, x_2] = \frac{[x_0, x_1] - [x_1, x_2]}{x_0 - x_2} \qquad [x_1, \dots, x_3] = \frac{[x_1, x_2] - [x_2, x_3]}{x_1 - x_3}$$

$$[x_0, \dots, x_3] = \frac{[x_0, x_1, x_2] - [x_1, x_2, x_3]}{x_0 - x_2} [x_1, \dots, x_4] = \frac{[x_1, x_2, x_3] - [x_2, x_3, x_4]}{x_1 - x_3}$$

Teil II Physik

Kinematik

Perfection is achieved only on the point of collapse.

- C. N. Parkinson

7.1 Analogietabelle

Translation		Rotation
\vec{s}		$ec{arphi}$
$ec{ec{v}}^{rac{ds}{dt}}$		$\downarrow \frac{d\varphi}{dt}$
$ec{v}$	$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$	$ec{\omega}$
$\stackrel{\downarrow}{\vec{a}} rac{dv}{dt}$		$\downarrow \frac{d\omega}{dt}$
$ec{a}$	$a = \alpha \times r - \omega^2 r$	$ \downarrow \frac{d\omega}{dt} \\ \vec{\alpha} $
	a_{Tan} a_R	
m		J
$ec{ec{F}}^{rac{dm}{dt}}$		$\vec{M}^{\frac{dJ}{dt}}$
$ec{F}$		$ec{M}$
$\downarrow \frac{dF}{dt}$		$\perp dM$
$ec{p}$		$ec{L}$
$ \downarrow \frac{dF}{dt} \\ \vec{p} \\ \frac{m}{2}v^2 $	E_{kin}	$\vec{L} \frac{\frac{dM}{dt}}{\vec{L}}$ $\frac{J}{2}\omega^2$

7.1.1 Translation

$$a(t) = a_0 = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \dot{v} = \ddot{s}$$

$$v(t) = a_0 \cdot t + v_0 = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \dot{s}$$

$$s(t) = \frac{1}{2}a_0 \cdot t^2 + v_0 \cdot t + s_0$$

Bahngroessen

$$a_t(t) = a_0 = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \dot{v} = \ddot{s}$$
$$v(t) = a_0 \cdot t + v_0 = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \dot{s}$$
$$s(t) = \frac{1}{2}a_0 \cdot t^2 + v_0 \cdot t + s_0$$

Kreisfrequenz

$$\omega = \frac{2 \cdot \pi}{T}$$

$$= 2 \cdot \pi \cdot n$$

$$= 2 \cdot \pi \cdot f$$

${\bf Umdrehungen}$

$$N = \frac{\omega_0 \cdot t}{2 \cdot \pi} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\alpha}{2 \cdot \pi} \cdot t^2$$
$$= n_0 \cdot t + \frac{\alpha}{4 \cdot \pi} \cdot t^2$$

7.1.2 Rotation

$$\alpha(t) = \alpha_0 = \frac{d\omega}{dt} = \dot{\omega} = \ddot{\varphi}$$

$$\omega(t) = \alpha_0 \cdot t + \omega_0 = \frac{d\varphi}{dt} = \dot{\varphi}$$

$$\varphi(t) = \frac{1}{2}\alpha_0 \cdot t^2 + \omega_0 \cdot t + \varphi_0$$

Winkelgroessen

$$\vec{a_t} = \vec{\alpha} \times \vec{r} = \alpha \cdot r \qquad \alpha \perp r$$

$$\vec{\alpha} = \vec{r} \times \vec{a_t}$$

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} = \omega \cdot r \qquad \omega \perp r$$

$$\vec{\omega} = \vec{r} \times \vec{v}$$

$$s = \varphi \cdot r$$

Radialbeschleunigung

$$a_r = \frac{v^2}{r}$$
$$= v \cdot \omega$$
$$= \omega^2 \cdot r$$

7.2 Dynamik

7.2.1 Geradlinig (Translation)

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{F}_{Tr} = -m \cdot \vec{a}$$

Impuls

Kraftstoss

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

$$\vec{F} = \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = m \cdot \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} + \vec{v} \cdot \frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$$
$$\Delta \vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = \int_{\vec{p}_2}^{\vec{p}_1} \mathrm{d}p = \int_0^t \vec{F} \, \mathrm{d}t$$

Arbeit

Hubarbeit

$$W = -\int_{\vec{s}_1}^{\vec{s}_2} \vec{F}_{\text{Tr}} \circ d\vec{s}$$
$$= \int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}_1} m\vec{v} \circ d\vec{v} = \frac{1}{2} m \left(v_1^2 - v_0^2 \right)$$

 $W_{\rm hub} = mgh$

Kinetische Energie

Leistung

$$E_{\rm kin} = \frac{1}{2}mv^2$$

$$P = \vec{F} \circ \vec{v} = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = \dot{W}$$

7.2.2 Drehbewegung(Rotation)

Massentraegheitsmoment

Drehmoment

$$J = \int r^2 \, \mathrm{d}m$$

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = J\vec{\alpha} = \dot{\vec{L}}$$

Drehimpuls

$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ = $J \cdot \vec{\omega}$

Arbeit

$$W = \int_{\varphi_0}^{\varphi_1} \vec{M} \circ \vec{e_{\omega}} \, d\varphi$$
$$= \int_{\vec{\omega}_0}^{\vec{\omega}_1} J\vec{\omega} \, d\vec{\omega}$$
$$= \frac{1}{2} J \left(\omega_1^2 - \omega_0^2 \right)$$

7.2.3 Geneigte Ebene

Kräfte

$$\vec{F}_N = \vec{F}_G \cos \alpha$$
$$\vec{F}_H = \vec{F}_G \sin \alpha$$

7.2.4 Reibung

 ${\bf Reibungskraft}$

$$F_R = \mu \cdot F_N$$

Kinetische Energie

$$E_{kin} = \frac{1}{2}J\omega^2$$

Leistung

$$P = \vec{M} \circ \vec{\omega}$$

Zentripedalkraft

$$F_{zp} = -m \cdot \omega^2 \cdot r$$

$$= -m \cdot v^2 \cdot \frac{\vec{e_r}}{r}$$

Rollreibung

$$M = f \cdot F_N$$
$$F_R = \frac{f}{r} \cdot F_N$$

7.2.5 Feder

HOOKsches Gesetz

Federspannarbeit

$$F = -kx$$
$$M = D\varphi$$

$$W = \int_{x_{\min}}^{x_{\max}} F \, \mathrm{d}x = \int_{x_{\min}}^{x_{\max}} kx \, \mathrm{d}x$$
$$= \frac{1}{2} \cdot k \cdot \left(x_{\max}^2 - x_{\min}^2\right)$$

7.2.6 Elastischer Stoss

Energie vor den Stoß = Energie nach den Stoß

$$\sum E_{\rm kin} = \sum E'_{
m kin}$$

Impulserhaltung

Impuls vor den Stoß = Impuls nach den Stoß

$$\sum m\vec{v} = \sum m\vec{v}'$$

Zentraler, Gerader, Elastischer Stoss

$$\frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 = \frac{1}{2}m_1v_1'^2 + \frac{1}{2}m_2v_2'^2$$
$$m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v_1' + m_2v_2'$$

$$v_2' = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1 + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} v_2$$
$$v_1' = \frac{2m_2}{m_1 + m_2} v_2 + \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1$$

7.2.7 Unelastischer Stoss

Energieerhaltung

Energie vor den Stoß = Energie nach den Stoß + Arbeit

$$\sum E_{\rm kin} = \sum E'_{\rm kin} + \Delta W$$

Impulserhaltung

Impuls vor den Stoß = Impuls nach den Stoß

$$\sum m\vec{v} = \sum m\vec{v}'$$

Total unelastischer Stoss

$$\frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v'^2 + \Delta W$$
$$m_1v_1 + m_2v_2 = (m_1 + m_2)v'$$

$$v' = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$$

$$\Delta W = \frac{m_1 \cdot m_2}{2(m_1 + m_2)} (v_1 - v_2)^2$$

Drehimpulserhaltungssatz

Drehinpuls zur Zeit 1 = Drehinpuls zur Zeit 2

$$\sum ec{L} = \sum ec{L}'$$

Kopplung zweier Rotationskörper

$$\vec{\omega}' = \frac{J_0 \vec{\omega_0} + J_1 \vec{\omega_1}}{J_1 + J_2}$$

$$W = \frac{J_0 \cdot J_1}{2(J_0 + J_1)} (\omega_0 - \omega_1)^2$$

7.2.8 Rotierendes Bezugssystem

Zentrifugalkraft

$$\vec{F}_Z = F_r \cdot \vec{e}_r = -m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$$
$$= -m\vec{\omega} \times \vec{v}$$
$$F_Z = -m\frac{v^2}{r} = -m\omega^2 r$$

Corioliskraft

$$\vec{F}_C = -2m\vec{\omega} \times \vec{v}$$

7.3 Schwerpunkt

mehrere Punktmassen

$$\vec{r}_{\rm Sp} = \frac{\sum \vec{r}_i m_i}{\sum m_i}$$

Schwerpunkt in Zylinderkoordinaten

$$r_{\rm Sp} = \frac{\int_z \int_\varphi \int_r r^2 \rho \, dr \, d\varphi \, dz}{\int_z \int_\varphi \int_r r \rho \, dr \, d\varphi \, dz}$$

$$\varphi_{\rm Sp} = \frac{\int_z \int_\varphi \int_r \varphi r \rho \, dr \, d\varphi \, dz}{\int_z \int_\varphi \int_r r \rho \, dr \, d\varphi \, dz}$$

$$z_{\rm Sp} = \frac{\int_z \int_\varphi \int_r z r \rho \, dr \, d\varphi \, dz}{\int_z \int_\varphi \int_r r \rho \, dr \, d\varphi \, dz}$$

$$x = r \cos \varphi \quad y = r \sin \varphi \quad z = z$$

Allgemein

$$\vec{r}_{\mathrm{Sp}} = \frac{\int \vec{r} \, \mathrm{d}m}{\int \mathrm{d}m}$$

Schwerpunkt in karthesischen Koordinaten

$$x_{\mathrm{Sp}} = \frac{\int_{z} \int_{y} \int_{x} x \rho \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z}{\int_{z} \int_{y} \int_{x} \rho \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z}$$
$$y_{\mathrm{Sp}} = \frac{\int_{z} \int_{y} \int_{x} y \rho \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z}{\int_{z} \int_{y} \int_{x} \rho \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z}$$
$$z_{\mathrm{Sp}} = \frac{\int_{z} \int_{y} \int_{x} z \rho \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z}{\int_{z} \int_{y} \int_{x} \rho \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}z}$$

7.4 Trägheitsmoment

$$J = \sum_{i} m_{i} r_{i}^{2}$$

$$J = \int_{m} r^{2} dm$$

$$J = \int_{z} \int_{\varphi} \int_{r} r^{3} \rho dr d\varphi dz$$

STEINER'scher Satz

$$J_x = mr^2 + J_s$$

Traegheitsmoment Kugel

$$J_{\rm Sp} = \frac{2}{5}mr^2$$

Traegheitsmoment Zylinder

$$J_{\rm Sp} = \frac{1}{2} m r^2$$

Traegheitmoment Kreisring (Torus)

$$J_{\rm Sp} = mr^2$$

Traegheitsmoment Stab

$$J_{\rm Sp} = \frac{1}{12} m l^2$$


7.5 Elastizitaetslehre

Spannung

$$\vec{\sigma} = \frac{\mathrm{d}\vec{F}_n}{\mathrm{d}A}$$


$$\sigma = E\varepsilon = E\frac{\Delta l}{l}$$

$$\vec{\tau} = \frac{\mathrm{d}\vec{F}_t}{\mathrm{d}A}$$




Schubmodul

$$G = \frac{\tau}{\varphi}$$



Drillung

$$\psi = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}l} = \frac{W_t}{G \cdot J_p} \tau = \frac{M_t}{G \cdot J_p}$$



Flaechenmoment

$$J_p = \int r^2 \, \mathrm{d}A = \int_{\varphi} \int_r r^3 \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\varphi$$

Verformungsarbeit

$$W = V \int \sigma(\varepsilon) \,\mathrm{d}\varepsilon$$

7.6 Schwingungen

Harmonische Schwingungen

$$u(t) = A\cos(\omega t + \varphi_0)$$

7.6.1 Ungedämpfte Schwingungen

$$\ddot{x} = -\frac{k}{m}x$$

$$x(t) = \hat{x}\cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$\dot{x}(t) = -\hat{x}\omega\sin(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$\ddot{x}(t) = -\hat{x}\omega^2\cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

Mathemetisches Pendel

$$\ddot{\varphi} = -\frac{g}{l}\varphi$$

$$\varphi(t) = \hat{\varphi}\cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$\dot{\varphi}(t) = -\hat{\varphi}\omega\sin(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$\ddot{\varphi}(t) = -\hat{\varphi}\omega^2\cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

Torsionsschwingung

$$\ddot{\varphi} = -\frac{D}{J_A} \varphi$$

$$\varphi(t) = \hat{\varphi} \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$\dot{\varphi}(t) = -\hat{\varphi} \omega \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$\ddot{\varphi}(t) = -\hat{\varphi} \omega^2 \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{D}{J_A}}$$

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{D}{J_A}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J_A}{D}}$$

Elektrischer Schwingkreis

$$0 = L\ddot{Q} + \frac{Q}{C}$$
$$q(t) = \hat{Q}\cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$
$$\dot{q}(t) = -\hat{Q}\omega\sin(\omega_0 t + \varphi_0)$$

Physikalisches Pendel

$$\ddot{\varphi} = -\frac{lmg}{J_A} \varphi$$

$$\varphi(t) = \hat{\varphi} \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$\dot{\varphi}(t) = -\hat{\varphi} \omega \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$\ddot{\varphi}(t) = -\hat{\varphi} \omega^2 \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{mgl}{J_A}}$$

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{mgl}{J_A}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J_A}{mgl}}$$

Flüssigkeitspendel

$$\ddot{y} = -\frac{2A\rho g}{m}y$$

$$\varphi(t) = \hat{y}\cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$\dot{\varphi}(t) = -\hat{y}\omega\sin(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$\ddot{\varphi}(t) = -\hat{y}\omega^2\cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{2A\rho g}{m}} = \sqrt{\frac{2g}{l}}$$

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{2g}{l}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{2g}}$$

$$\ddot{q}(t) = -\hat{Q}\omega^2\cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1}{LC}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{1}{LC}}$$

7.6.2 Gedaempfte Schwingungen

Schwingungsgleichung

COULOMB Reibung

d = 2D

$$m\ddot{x} = -kx + F_B$$

$$F_R = -\operatorname{sgn}(\dot{x})\mu F_N$$
$$0 = m\ddot{x} + kx + \operatorname{sgn}(\dot{x})\mu F_N$$

Gleitreibung

$$x(t) = -(\hat{x}_0 - \hat{x}_1)\cos(\omega t) - \hat{x}_1 \qquad 0 \le t \le \frac{T}{2}$$

$$x(t) = -(\hat{x}_0 - 3\hat{x}_1)\cos(\omega t) + \hat{x}_1 \qquad \frac{T}{2} \le t \le T$$

$$\hat{x}_1 = \frac{\mu F_N}{k}$$

Viskosereibung

$$0 = m\ddot{x} + b\dot{x} + kx$$

$$x(t) = \hat{x}e^{-\delta t}e^{\pm j\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}t}$$

$$x(t) = \hat{x}e^{-\delta t}e^{\pm j\omega_0\sqrt{1 - D^2}t}$$

$$\delta = \frac{b}{2m}$$

$$D = \frac{\delta}{\omega_0}$$

$$D = \frac{b}{2\sqrt{mk}}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\Lambda = \ln\left(\frac{x(t)}{x(t+T)}\right)$$

$$\Lambda = \delta T$$

$$\omega_D = \sqrt{\frac{k}{m}} - \left(\frac{b}{2m}\right)^2$$

$$Aperiodischer Grenzfall $\delta = \omega_0$

$$x(t) = \hat{x}e^{-\delta t}(1 - \delta t)$$

$$x(t) = \hat{x}e^{-\delta t}(1 - \delta t)$$

$$x(t) = \hat{x}e^{-\delta t}(1 - \delta t)$$$$

Fluiddynamik

Premature optimization is the root of all evil.
- D. Knuth

On the other hand, we cannot ignore efficiency. - Jon Bentley

8.1 Ohne Reibung

Statischer Druck

Dynamischer Druck

Schweredruck

$$p = \frac{\mathrm{d}F_N}{\mathrm{d}A}$$

$$p = \frac{1}{2}\rho v^2$$

$$p = \frac{\rho V g}{A}$$
$$= h \rho g$$

Volumenstrom

Massenstrom

$$\begin{split} \dot{V} &= vA \\ &= \iint_A \vec{v} \, \mathrm{d}\vec{A} \\ &= \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} \\ &= Q \end{split}$$

$$\dot{m} = jA$$

$$= \iint_{A} \vec{j} \, d\vec{A}$$

$$= \frac{dm}{dt}$$

Auftrieb

$$\vec{F_A} = -\rho_V \vec{g} V$$
$$= -\frac{\rho_V}{\rho_M} \vec{F_G}$$

Kompressibilität

$$\kappa = \frac{\Delta V}{\Delta p V}$$

Volumenausdehnungskoeffezient

$$\frac{\Delta V}{V} = \gamma \Delta T$$

8.2 Laminare Reibung

Newtonsches Reibungsgesetz

$$F_R = \eta A \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

Laminare Strömung (Rohr)

$$v(r) = \frac{p}{4\eta l} \left(R^2 - r^2 \right)$$
$$p = \frac{4\eta l}{R^2} v(0)$$
$$\dot{V} = \frac{\pi R^4}{8\eta l} p$$

Umströmung (Kugel)

$$F_R = 6\pi \eta r v$$

Kontinuitätsgleichung

$$\begin{aligned} \dot{m}|_1 &= \dot{m}|_2 &\quad \dot{V}\Big|_1 &= \dot{V}\Big|_2 \\ v_1 A_1 &= v_2 A_2 &\quad \rho_1 &= \rho_2 \end{aligned}$$

Barometrische Höhenformel

$$p = p_0 e^{-Ch}$$

$$C = \frac{\rho_0 g}{p_0}$$

Bernoulli Gleichung

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = \mathrm{const}$$

Bernoulligleichung mit Reibung

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1$$

= $p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2 + \Delta p$

Reynoldszahl

$$Re = \frac{L\rho v}{\eta}$$

$$Re > Re_{krit}$$
 Strömung wird Turbulent

Gravitation

The year is 787!

A.D.?

- Monty Python

Gravitationskraft

$$\vec{F}_{g,2} = -G \frac{m_1 m_2}{r_{12}^2} \vec{e}_r$$

$$\vec{F}_g = \vec{E}_g \cdot m = \vec{g} m$$

Arbeit

$$W_{12} = -\int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F}_g \circ d\vec{r}$$
$$= GmM\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

Gravitationspotential

$$\phi = -G\frac{M}{r}$$

$$\vec{E}_g = \operatorname{grad}\phi$$

Planetenbahnen

$$\left(\frac{a}{a_E}\right)^3 = \left(\frac{T}{T_E}\right)^2$$

Elektrostatik

Don't interrupt me while I'm interrupting.
- Winston S. Churchill

Ladung

$$Q = n \cdot e_0$$
$$= CU$$
$$= \int i \, \mathrm{d}t$$

COULOMB Gesetz

$$\begin{split} \vec{F}_{12} &= \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \vec{r_1 2} \\ &= \vec{E} Q \\ \vec{E} &= \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{Q}{r^2} \vec{r} \\ &= -\operatorname{grad} \varphi \\ &= -\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial \varphi}{\partial z} \vec{e}_z\right) \end{split}$$

Punktladungen

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^{N} \vec{E}_i \vec{r}_i$$

Spannung

$$U_{AB} = \frac{W_{AB}}{Q}$$

$$= \int_{A}^{B} \vec{E} \circ d\vec{s}$$

$$= \oint_{s} \vec{E} \circ d\vec{s} = 0$$

$$= \varphi_{A} - \varphi_{B}$$

$$= -\int_{\infty}^{A} \vec{E} \circ d\vec{s}$$

$$-\left(-\int_{\infty}^{B} \vec{E} \circ d\vec{s}\right)$$

El- / Verschiebungsfluß

$$\psi = \int_{A} \vec{E} \circ d\vec{A}$$
$$\psi = \oint_{A} \vec{E} \circ d\vec{A} = \frac{Q}{\epsilon}$$

Kapazität

$$Q = CU$$

OHMsches Gesetz

$$\begin{split} I &= \oint_{A} \vec{j} \circ \mathrm{d}\vec{A} \\ &= \oint_{A} \kappa \vec{E} \circ \mathrm{d}\vec{A} \\ &= \underbrace{\kappa E \cdot 4\pi r^{2}}_{\mathrm{Kurgel}} \end{split}$$

Flußdichte

$$\vec{D} = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}A}\vec{e}_A$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

$$Q = \oint_A D \,\mathrm{d}A$$

Arbeit im elektrischem Feld

$$w = \frac{1}{2}\vec{E} \circ \vec{D}$$

$$W = \int_{V} w \, dV$$

$$= -Q \int_{A}^{B} \vec{E} \circ d\vec{s}$$

$$= \int_{U} Q \, dU$$

$$= \int_{U} CU \, dU$$

$$= \frac{1}{2}CU^{2}$$

Thermodynamik

11.1 Wärmedehnung

$$\rho(T) = \rho_0 (1 - \beta (T - T_0))$$

$$V(T) = V_0 (1 + \gamma (T - T_0))$$

$$l(T) = l_0 (1 + \alpha (T - T_0))$$

$$\gamma \approx 3 \cdot \alpha$$

$$\gamma \approx \beta$$

11.2 Wärme

$$\Delta Q = c \cdot m(T - T_0)$$

$$\Delta Q = C(T - T_0)$$

$$\Delta Q = \int_{T_0}^T c \cdot m \, dT$$

$$\Delta Q = c_{mol} \cdot n(T - T_0)$$

11.3 Mischtemperatur

$$T_{m} = \frac{\sum_{i=1}^{n} T_{i} m_{i} c_{i}}{\sum_{i=1}^{n} m_{i} c_{i}}$$

 \dot{Q} Ist durch einen mehrschichtiges stationäres System Konstant

11.4 Wärmeleitung

$$\dot{Q} = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = \Phi = P$$

$$\dot{\vec{q}} = \frac{\dot{Q}}{A} \cdot \vec{e_A}$$

$$\dot{\vec{q}} = -\lambda \operatorname{grad}T$$

$$\dot{\vec{q}} = \frac{\lambda}{s} (T_A - T_B) \cdot \vec{e_s}$$

$$\dot{q} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \frac{s_i}{\lambda_i}} \cdot (T_A - T_B)$$

11.5 Wärmekonvektion

$$\dot{q} = \alpha (T_A - T_B)$$

$$\dot{q} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\alpha_i}} \cdot (T_A - T_B)$$

11.6 Wärmewiderstand

$$R_{th} = \frac{T_A - T_B}{\dot{q} \cdot A} = \frac{s}{\lambda A} = \frac{1}{\alpha A} = \sum_{i=1}^{n} R_i$$

11.6.1 Wärmeübertragung

$$k = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \frac{s_i}{\lambda_i} + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\alpha_i} + \sum_{i=1}^{n} R_i}$$

$$\dot{q} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \frac{s_i}{\lambda_i} + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\alpha_i} + \sum_{i=1}^{n} R_i} \cdot (T_A - T_B)$$

$$\dot{q} = k \cdot (T_A - T_B)$$

11.6.2 Wärmestrahlung

$$\alpha = \varepsilon$$

$$1 = \alpha + \tau + \vartheta$$

$$\dot{Q} = \varepsilon A \sigma T^{4}$$

$$\dot{Q}_{AB} = C_{AB} A_{A} \left(T_{A}^{4} - T_{B}^{4} \right)$$

$$C_{AB} = \varepsilon_{AB} \sigma = \frac{\sigma}{\frac{1}{\varepsilon_{A}} + \frac{1}{\varepsilon_{B}} - 1} = \frac{1}{\frac{1}{\sigma_{A}} + \frac{1}{\sigma_{B}} - \frac{1}{\sigma}} \qquad \text{Parallel}$$

$$C_{AB} = \frac{\sigma}{\frac{1}{\varepsilon_{A}} + \frac{A_{A}}{A_{B}} \left(\frac{1}{\varepsilon_{B}} - 1 \right)} \qquad A_{A} \text{ von } A_{B} \text{ umschlossen}$$

$$C_{AB} \approx \varepsilon_{A} \sigma \qquad \text{parallel } (A_{A} \ll A_{B})$$

11.6.3 Zustandsänderung des idealen Gases

Teilchen stehen nicht in Wechselwirkung, besitzen kein Volumen und es kommt zu keinem Phasenübergang

Energie

$$U_{12} = Q_{12} + W_{12}$$
Nur Isobar:
$$dH = c_p m dT = U + p dV$$

$$dS = \frac{dQ}{T}$$

Isotherm

$$\begin{split} pV &= \text{const} \\ T &= \text{const} \\ U_{12} &= 0 \\ U_{12} &= Q_{12} + W_{12} \\ Q_{12} &= -W_{12} \\ W_{12} &= p_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} \\ W_{12} &= p_1 V_1 \ln \frac{p_1}{p_2} \\ S_{12} &= m c_p \ln \frac{V_2}{V_1} + m c_V \ln \frac{p_2}{p_1} \end{split}$$

Isobar

$$\frac{V}{T} = \text{const}$$

$$p = \text{const}$$

$$Q_{12} = mc_p (T_2 - T_1)$$

$$W_{12} = -p (V_2 - V_1)$$

$$U_{12} = Q_{12} + W_{12}$$

$$S_{12} = mc_p \ln \frac{V_2}{V_1}$$

Zustandsgleichung

$$\frac{pV}{T} = \text{const}$$

$$pV = NkT = mR_sT = nRT$$

$$R_s = \frac{nR}{m}$$

$$R_s = c_n - c_v$$

Isochor

$$\frac{p}{T} = \text{const}$$

$$V = \text{const}$$

$$Q_{12} = mc_v (T_2 - T_1)$$

$$W_{12} = 0$$

$$U_{12} = Q_{12}$$

$$S_{12} = mc_v \ln \frac{p_2}{n_1}$$

Adiabat

$$pV^{\kappa} = \text{const}$$

$$Q = \text{const}$$

$$\kappa = \frac{c_p}{c_V}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{1-\kappa} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}$$

$$Q_{12} = 0$$

$$W_{12} = mc_v \left(T_2 - T_1\right)$$

$$W_{12} = \frac{RT_1}{\kappa - 1} \left(\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{1-\kappa} - 1\right)$$

$$U_{12} = W_{12}$$

$$S_{12} = 0;$$

Kreisprozess

$$\oint dU = 0$$

$$\oint dU = \oint dQ + \oint dW$$
Revesiebel:
$$\oint dS = 0$$

Irrevesiebel
$$\oint dS > 0$$

Carnot-Prozeß

$$\eta_C = \frac{W_{ab}}{Q_{zu}}$$
Revesiebel: $\oint dS = 0$

$$\eta_C = \frac{W_{ab}}{Q_{zu}}$$

$$\eta_C = \frac{Q_{zu} - Q_{AB}}{Q_{zu}}$$
Irrevesiebel $\oint dS > 0$

$$\eta_C = \frac{T_h - T_n}{T_n}$$

Optik

The path taken between two points by a ray of light is the path that can be traversed in the least time.

- Pierre de Fermat


12.1 Brechung

12.2 Total reflexion


$$\begin{split} \frac{\sin \varepsilon_1}{\sin \varepsilon_2} &= \frac{n_2}{n_1} = \frac{c_1}{c_2} \\ \varepsilon_2 &= \arcsin \frac{\sin \varepsilon_1 \cdot n_1}{n_2} \\ &\qquad \qquad \sin \varepsilon_g = \frac{n_2}{n_1} \end{split}$$

Totalreflexion tritt nur auf, wenn der Lichtstrahl von einen dichteren in ein optisch dünneren Stoff übergeht.

12.3 Hohlspiegel



12.4 Linse



$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{a'} - \frac{1}{a}$$
$$\frac{1}{f} = \frac{1}{a'} + \frac{1}{a}$$

$$f = \frac{a \cdot a'}{a + a'} = -f'$$

$$a' = \frac{af'}{a + f'}$$


$$\beta' = \frac{f'}{a + f'}$$

$$\beta' = \frac{y'}{y}$$

$$D' = \frac{1}{f'} = (n_L - 1) \cdot \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

Linsenform	\bigcirc					
Bezeichnung	bi- konvex	plan- konvex	konkav- konvex	bi- konkav	plan- konkav	konvex- konkav
Radien	$r_1 > 0$ $r_2 < 0$	$\begin{array}{c} r_1 = \infty \\ r_2 < 0 \end{array}$	$r_1 < r_2 < 0$	$r_1 < 0 \\ r_2 > 0$	$r_1 = \infty \\ r_2 > 0$	$r_2 < r_1 < 0$
Brennweite im optisch dünneren Medium	f' > 0	f'>0	f'>0	f' <0	f' < 0	f' < 0

12.5 Lichtwellenleiter



Totalreflexion (Grenzwinkel)

$$n_1 \sin (90^\circ - \vartheta_1) = n_2 \Longrightarrow \cos \vartheta_1 = \frac{n_2}{n_1}$$

numerische Apertur

$$\begin{aligned} A_{WL} &= n_0 \sin \vartheta_0 = n_1 \sqrt{1 - \cos^2 \vartheta_1} \\ &= n_1 \sqrt{1 - \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2} \\ &= \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \\ &= \sqrt{n_{Kern}^2 - n_{Mantel}^2} \end{aligned}$$

Teil III Elektrotechnik

Gleichstromtechnik

13.1 Grundgrößen

Elementarladung

$$e \approx 1.6 \cdot 10^{-19} C$$

$$[Q] = 1C = 1As$$
$$Q = n \cdot e$$

Strom

$$[I] = 1A$$
$$i(t) = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}$$

Potential

$$[\varphi] = 1V = 1\frac{Nm}{As} = 1\frac{kgm^2}{As^3}$$

$$\varphi = \frac{W}{Q}$$

Stromdichte

$$[J] = 1 \frac{A}{mm^2}$$

$$\vec{J} = \frac{I}{\vec{A}}$$

Spannung

$$[U] = 1V$$

$$U_{AB} = \varphi_a - \varphi_b$$

Widerstand und Leitwert

$$[R] = 1\Omega = 1\frac{V}{A}$$

$$R = \frac{U}{I}$$

$$= \rho \frac{l}{A} = \frac{1}{\kappa} \frac{l}{A}$$

$$[G] = 1S = 1\frac{A}{V}$$

$$G = \frac{I}{U}$$

$$= \frac{1}{R}$$

$$= \kappa \frac{A}{l} = \frac{1}{\rho} \frac{A}{l}$$

Temperaturabhängigkeit

$$R_{2} = R_{1} \cdot \left(1 + \alpha \left(\vartheta_{2} - \vartheta_{1}\right) + \beta \left(\vartheta_{2} - \vartheta_{1}\right)^{2}\right)$$

Leistung

Leistung im Mittel

$$[P] = 1W = 1VA$$
$$P = u(t) \cdot i(t)$$

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) \cdot i(t) \, \mathrm{d}t$$

13.2 Lineare Quellen

Spannungsquelle

Stromquelle

$$U = U_q - R_i \cdot I$$
$$I_K = \frac{U_q}{R_i}$$

$$I = I_q - \frac{U}{R_i}$$
$$U_l = I_q \cdot R_i$$

13.3 Kirchhoffsche Gesetze

Knotenpunktsatz

$$\sum_{i=1}^{n} I_i = 0$$

Maschensatz

$$\sum_{i=1}^{n} U_i = 0$$

Wechselstromtechnik

No rule is so general, which admits not some exception.

- Robert Burton

Periodische zeitabhängige Größen

Allgemein
$$x(t) \to \text{speziell } u(t); i(t); q(t); \dots$$

es gillt $x(t) = x(t + n \cdot T); (n \in \mathbb{N}^*)$

Wechselgrößen

Allgemein $x_{\sim}(t)$; periodisch sich ändernde Größe, deren Gleichanteil bzw. zeitlich linearer Mittelwert gleich Null ist.

Nachweis:

$$\int_{t_1}^{t_1+n \cdot T} x_{\sim}(t) dt = 0 \; ; \; (n \in \mathbb{N}^*) \; ; \; t_1 \text{ beliebiger Zeitwert}$$

Mischgrößen

Sind periodisch, Ihr Gleichanteil \overline{x} bzw. zeitlich linearer Mittelwert jedoch ist ungleich Null.

Mischgröße = Wechselgröße + Gleichanteil
$$x\left(t\right)=x_{\sim}\left(t\right)+\overline{x}$$
 = gleichanteilbehaftete Wechselgröße

14.1 Anteile und Formfaktoren

Gleichanteil

Formfaktor

$$\overline{x} = \frac{1}{n \cdot T} \cdot \int_{t_{1}}^{t_{1} + n \cdot T} x\left(t\right) dt$$

$$F = \frac{x_{eff}}{|\overline{x}|} \qquad x_{eff} = |\overline{x}| \cdot F$$

Gleichrichtwert

$$\left|\overline{x}\right| = \frac{1}{n \cdot T} \cdot \int_{t_1}^{t_1 + n \cdot T} \left|x\right|(t) dt$$

crest - Faktor

Effektivwert

$$x_{eff} = X = \sqrt{\frac{1}{n \cdot T} \cdot \int_{t_{1}}^{t_{1} + n \cdot T} x^{2} \left(t\right) dt}$$

$$\sigma = \frac{\hat{x}}{x_{eff}}$$

 $n \in \mathbb{N}^* \to t1$ beliebiger Zeitwert $\to [|\overline{x}|] = [x(t)]$

14.2 Leistung und Leistungsfaktoren

14.2.1 Wirkleistung

14.2.2 Mittlere Leistung

$$P = \frac{1}{n \cdot T} \int_{t_1}^{t_1 + n \cdot T} P(t) dt$$
$$= \frac{1}{n \cdot T} \int_{t_1}^{t_1 + n \cdot T} u(t) \cdot i(t) dt$$

$$\bar{p}\left(t\right) = P = \frac{1}{n \cdot T} \int_{t_1}^{t_1 + n \cdot T} P\left(t\right) dt$$

14.2.3 Scheinleistung

$$S = u_{eff} \cdot i_{eff} = U \cdot I$$

14.2.4 Leistungsfaktor

$$\lambda = \frac{P}{S}$$

$$= \frac{\frac{1}{n \cdot T} \int_{t_1}^{t_1 + n \cdot T} p(t) dt}{u_{eff} \cdot i_{eff}}$$

$$=\frac{\int_{t_{1}}^{t_{1}+n\cdot T}u\left(t\right)\cdot i\left(t\right)dt}{\sqrt{\int_{t_{1}}^{t_{1}+n\cdot T}u^{2}\left(t\right)dt}\cdot\sqrt{\int_{t_{1}}^{t_{1}+n\cdot T}i^{2}\left(t\right)dt}}$$

14.3 Sinusförmige Größen

14.3.1 Sinusschwingung

14.3.2 Kosinusschwingung

 $x(t) = \hat{x}\cos(2\pi f + \varphi_x)$

 $x\left(\omega t\right) = \hat{x}\cos\left(\omega t + \varphi_x\right)$

$$x(t) = \hat{x}\sin(2\pi f + \varphi_x)$$
$$x(\omega t) = \hat{x}\sin(\omega t + \varphi_x)$$

• \hat{x} : Amplitude

Kurve

• \hat{x} : Amplitude

• φ_x : Nullphasenwinkel

• φ_x : Nullphasenwinkel

- $\varphi_x > 0$: Rechtssverschiebung der
- $\varphi_x > 0$: Linksverschiebung der Kurve

14.3.3 Nullphasenzeit

$$t_x = -\frac{\varphi_x}{\omega} = -\varphi_x \cdot \frac{T}{2\pi}$$

14.3.4 Addition zweier Sinusgrößen gleicher Frequenz

mit: $a = \hat{a}\sin(\omega t + \alpha) \wedge b = \hat{b}\sin(\omega t + \beta)$

Resultierende Funktion:

$$x = a + b$$

$$= \hat{a}\sin(\omega t + \alpha) + \hat{b}\sin(\omega t + \beta)$$

$$= \hat{x}\sin(\omega t + \varphi)$$

- \hat{x} : resultierende Amplitude
- φ : Nullphasenwinkel

Wobei:
$$\hat{x} = +\sqrt{\hat{a}^2 + \hat{b}^2 + 2\hat{a}\hat{b}\cos(\alpha - \beta)}$$

$$\varphi = \arctan \frac{\hat{a}\sin\alpha + \hat{b}\sin\beta}{\hat{a}\cos\alpha + \hat{b}\cos\beta}$$

Vierquadrantenarkustangens

$$\begin{array}{c|c} \varphi = \arctan \frac{ZP}{NP} \\ \hline 2. \text{ Quadrant } ZP > 0, NP < 0 & 1. \text{ Quadrant } ZP > 0, NP > 0 \\ \hline 3. \text{ Quadrant } ZP < 0, NP < 0 & 4. \text{ Quadrant } ZP < 0, NP > 0 \\ \hline \end{array}$$

Der rotierende Zeiger als rotierender Vektor

Allgemein gillt:
$$\sin(\omega t + \varphi_x) = \frac{GK}{HT} = \frac{b}{\hat{x}}$$

$$\cos(\omega t + \varphi_x) = \frac{AK}{HT} = \frac{a}{\hat{x}}$$

$$b = \hat{x}\sin(\omega t + \varphi_x)$$

$$a = \hat{x}\cos(\omega t + \varphi_x)$$
Als Einheitsvektor: $\vec{x} = a \cdot \vec{i} + b \cdot \vec{j}$

Zeigerspitzenendpunkt

14.3.5 Wechsel zwischen Sinus und Kosinus

$$\hat{x}(t)\cos(\omega t + \varphi_x) \equiv \hat{x}(t)\sin\left(\omega t + \varphi_x + \frac{\pi}{2}\right)$$
$$\hat{x}(t)\sin(\omega t + \varphi_x) \equiv \hat{x}(t)\cos\left(\omega t + \varphi_x - \frac{\pi}{2}\right)$$

Zeitbereich		komplexer Zeitbereich		
$x = \hat{x}\sin\left(\omega t + \varphi_x\right)$	$\xrightarrow{Hintransformation1}$	$\underline{x} = \hat{x}\cos(\omega t + \varphi_x) + j\hat{x}\sin(\omega t + \varphi_x)$		
$x = \hat{x}\cos\left(\omega t + \varphi_x\right)$	$\xrightarrow{Hintransformation2}$	$\underline{x} = \hat{x}e^{j(\omega t + \varphi_x)}$		
		Berechnungen im komplexen Bereich		
$y = Im\{y\} = \hat{y}\sin(\omega t + \varphi_y)$	$\xleftarrow{Ruecktransformation1}$	$\underline{y} = \hat{y}e^{j(\omega t + \varphi_y)}$		
$y = Re\{y\} = \hat{y}\cos(\omega t + \varphi_y)$	$\xleftarrow{Ruecktransformation2}$	$y = \hat{y}\cos(\omega t + \varphi_y) + j\hat{y}\sin(\omega t + \varphi_y)$		

- HT1 erfordert die Ergänzung eines gleichwertigen reellen Kosinusterms mit dem ursprünglichen Sinusterm als Imaginärteil
- HT2 erfordert die Ergänzung eines gleichwertigen imaginären Sinusterms mit dem ursprünglichen Kosinusterm als Realteil
- RT1 entnahme des Imaginärteils
- RT2 entnahme des Realteils

Merke:
$$\frac{1}{j} = -j$$
 $j = e^{j\frac{\pi}{2}}$

14.3.6 Differentiation und Integration von Sinusgrößen

Zeitbereich	Zeigerbereich
$x(t) = \hat{x}\sin(\omega t + \varphi_x) \xrightarrow{HT_1} x(t) = \hat{x}\cos(\omega t + \varphi_x) \xrightarrow{HT_2}$	$\underline{x} = \hat{x}e^{j(\omega t + \varphi_x)}$
$\frac{d^n x(t)}{dt^n} \xrightarrow{HT_{1/2}}$	$\frac{d^n \underline{x}(t)}{dt^n} = (j\omega)^n \underline{x}$

Zeitbereich	Zeigerbereich	
$x(t) = \hat{x}\sin(\omega t + \varphi_x) \xrightarrow{HT_1} x(t) = \hat{x}\cos(\omega t + \varphi_x) \xrightarrow{HT_2}$	$\underline{x} = \hat{x}e^{j(\omega t + \varphi_x)}$	
$\int \cdots \int x(t) dt^n \xrightarrow{HT_{1/2}}$	$\int \cdots \int \underline{x}(t) dt = \frac{1}{(j\omega)^n} \underline{x}$	

14.3.7 R, L und C im kompl. Zeigerbereich

Ohmscher Widerstand	$\hat{U} = R\hat{I} \hat{I} = \frac{\hat{U}}{R}$
Induktivität	$\hat{U} = \omega L \hat{I} \hat{I} = \frac{\hat{U}}{\omega L}$
Kapazität	$\hat{U} = \frac{\hat{I}}{\omega C} \hat{I} = \omega C \hat{U}$

14.3.8 Widerstands und Leitwertoperator

\underline{Z} komplexer Widerstand / Impedanz	\underline{Y} komplexer Leitwert / Admitanz	
$\underline{Z} = \frac{\underline{u}}{\underline{i}} = \frac{\hat{U}}{\hat{I}} \cdot e^{j(\varphi_u - \varphi_i)}$	$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{\hat{I}}{\hat{U}} \cdot e^{j(\varphi_i - \varphi_u)}$	
$ \underline{Z} = Z = \frac{\hat{U}}{\hat{I}} = \frac{U}{I}$	$ \underline{Y} = Y = \frac{1}{\underline{Z}} = \overline{U}$	
$mit \varphi_u - \varphi_i = \varphi_Z$	$mit \varphi_i - \varphi_u = -\varphi_Z = \gamma_Y$	

Widerstand

$$\underline{Z} = R \wedge \underline{Y} = 1/R$$

Kapazität

$$\underline{Z} = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{\omega C} e^{-j\frac{\pi}{2}} \wedge \underline{Y} = j\omega C = \omega C e^{j\frac{\pi}{2}}$$

Induktivität

$$\underline{Z} = j\omega L = \omega L e^{j\frac{\pi}{2}} \wedge \underline{Y} = \frac{1}{j\omega L} = \frac{1}{\omega L} e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

14.3.9 Resultierende Operatoren

Reihenschaltung

Parallelschaltung

$$\underline{Z}_{ges} = \sum_{i=1}^{n} \underline{Z}_{i}$$

$$\underline{Y}_{ges} = \sum_{i=1}^{n} \underline{Y}_{i}$$

Spannungsteiler

Stromteiler

$$\frac{\underline{u}_1}{\underline{u}_2} = \frac{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}{\underline{Z}_2}$$

$$\frac{\underline{i}_1}{\underline{i}_2} = \frac{\underline{Y}_1}{\underline{Y}_2}$$

14.3.10 Anteile am komplexen Widerstand (Impedanz)

$$\underline{Z} = \text{Re}\{\underline{Z}\} + j \cdot \text{Im}\{\underline{Z}\} = R + jX = |\underline{Z}| \cdot e^{j\varphi}$$

mit $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ Phasenwinkel; R = Wirkwiderstand;

 $X = \text{Blindwiderstand}; |\underline{Z}| = \text{Scheinwiderstand}$

$$R = R$$
 $L = \frac{X}{\omega} \text{ mit } X > 0$ $C = -\frac{1}{\omega X} \text{ mit } X < 0$

14.3.11 Anteile am komplexen Leiwert (Admitanz)

$$\underline{Y} = \text{Re}\{\underline{Y}\} + j \cdot \text{Im}\{\underline{Y}\} = G + jB = |\underline{Y}| \cdot e^{j\gamma}$$

mit $\gamma = \varphi_i - \varphi_u$ Phasenwinkel; G = Wirkleitwert;

 $B = \text{Blindleitwert}; |\underline{Y}| = \text{Scheinleitwert}$

$$R = \frac{1}{G}$$
 $C = \frac{B}{\omega} \text{ mit } B > 0$ $L = -\frac{1}{\omega B} \text{ mit } B < 0$

14.3.12 komplexer Widerstand / komplexer Leitwert

$$\underline{Y} = G + jB = \frac{1}{Z} = \frac{1}{Z} \cdot e^{-j\varphi}$$

$$\begin{split} &= \frac{1}{\sqrt{R^2 + X^2}} \cdot e^{-j \arctan \frac{X}{R}} \\ &= \frac{1}{R + jX} = \frac{R - jX}{R^2 + X^2} = \underbrace{\frac{R}{R^2 + X^2}}_{G} \underbrace{-j\frac{X}{R^2 + X^2}}_{B} \end{split}$$

$$\underline{Z} = R + jX = \frac{1}{\underline{Y}} = \frac{1}{Y} \cdot e^{-j\gamma}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{G^2 + B^2}} \cdot e^{-j \arctan \frac{B}{G}}$$

$$= \frac{1}{G + jB} = \frac{G - jB}{G^2 + B^2} = \underbrace{\frac{G}{G^2 + B^2}}_{R} - j\frac{B}{G^2 + B^2}$$

14.3.13 Momentanleistung / Augenblicksleistung

$$P(t) = \underbrace{UI\cos\varphi}_{\text{zeitlich konstant}} - \underbrace{UI\cos\left(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i\right)}_{\text{mit doppelter Frequenz schwingend}}$$

$$= UI\cos\varphi - UI\cos\left(2\omega t + 2\varphi_u - \varphi\right)$$

$$\text{mit } \varphi = \varphi_u - \varphi_i \to \varphi_i = \varphi_u - \varphi$$

14.3.14 Blindleistung

Ermittlung des Blindleistungsanteils aus der Momentanleistung

$$P\left(t\right) = \underbrace{UI\cos\varphi}_{\text{Wirkleistung}} \underbrace{-UI\sin\varphi \cdot \sin\left(2\omega t + 2\varphi_u\right)}_{\text{Blindleistung}}$$
$$P_{qes}\left(t\right) = P_{wirk}\left(t\right) + P_{blind}\left(t\right)$$

$$u\left(t\right)\cdot i\left(t\right) \begin{cases} > 0 \text{ Energie zum Verbraucher} \\ < 0 \text{ Energie zum Erzeuger} \end{cases}$$

14.3.15 Mittlere Leistung / Wirkleistung

$$P = \overline{P}(t) = \frac{1}{n \cdot T} \int_{t_1}^{t_1 + n \cdot T} u(t) \cdot i(t) dt = UI \cos \varphi$$

14.3.16 Definition von Blind- und Scheinleistung

$$Q = UI \sin \varphi \quad [Q] = \text{var} \quad \text{mit} \begin{cases} Q > 0 \text{ induktive Blindleistung } Q_{ind} \\ Q < 0 \text{ kapazitive Blindleistung } Q_{kap} \end{cases}$$

$$S = u_{eff} \cdot i_{eff} = U \cdot I \quad [S] = VA$$

14.3.17 Beziehungen zwischen Wirk- Blind- und Scheinleistung

$$P = UI \cdot \cos \varphi$$
 $Q = UI \cdot \sin \varphi$ $S = UI$

$$\tan \varphi = \frac{Q}{P} = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi}$$
 Leistungsfaktor
$$\lambda = \frac{P}{S} = \cos \varphi$$

$$P = \sqrt{S^2 - Q^2}$$

$$= S \cdot \cos \varphi$$

$$= \frac{Q}{\tan \varphi}$$

$$Q = \begin{cases} > 0 \rightarrow Q_{ind} = \sqrt{S^2 - P^2} \\ < 0 \rightarrow Q_{kap} = -\sqrt{S^2 - P^2} \end{cases}$$

$$Q = S \cdot \sin \varphi = P \cdot \tan \varphi$$

$$Q = S \cdot \sin \varphi = P \cdot \tan \varphi$$

$$Q = \frac{Q}{\sin \varphi}$$

$$Q = \frac{$$

14.3.18 Die komplexe Leistung

$$\begin{split} \underline{S} &= \underline{U} \cdot \underline{I}^* & * \text{- konjugiert Komplex} \\ &= U \cdot I \cdot e^{j(\varphi_u - \varphi_i)} \\ &= S \cdot e^{j\varphi} \end{split}$$

$$=\underbrace{S\cdot\cos\varphi}_{P}+j\cdot\underbrace{S\cdot\sin\varphi}_{Q}$$

$$=P+jQ \qquad \qquad [\underline{S}]=VA \quad [P]=W \quad [Q]=var$$

Zusammenhang mit dem komplexen Leitwert / Widerstand

$$\underline{S} = I^2 \cdot \underline{Z} \qquad \qquad P = I^2 \cdot R = U^2 \cdot G \qquad \qquad Q = I^2 \cdot X = -U^2 \cdot B$$

Kapitel 15


Signal- und Systemtheorie

15.1 Einfache Impulse

15.1.1 Rechteckimpuls/-funktion $rect_T(t)$

$$x\left(t\right) = X_{0} \cdot rect_{T}\left(t\right)$$

- T: Rechteckimpulsbreite > 0
- an den Sprungstellen nimmt der Impuls die Hälfte des max. Wertes an




15.1.2 Dreiecksimpuls/ -funktion $\Lambda_{T}(t)$

$$x\left(t\right) = X_{0} \cdot \Lambda_{T}\left(t\right)$$

$$\Lambda_{T}\left(t\right) = \begin{cases} 1 - |t/T| & \text{für } |t| < T \\ 0 & \text{für } |t| > T \end{cases}$$

• T: Dauer einer ansteigenden / abfallenden Flanke




15.2 Elementare Operationen auf zeitliche Verläufe

15.2.1 Beeinflußung der Ordinate


Signaloffset X_{OFFS}

$$x_{neu}(t) = x_{alt}(t) + X_{OFFS}$$



Skalierungsfaktor $V(V \neq 0)$

$$x_{neu}(t) = V \cdot x_{alt}(t)$$




15.2.2 Beeinflußung der Abszisse

zeitliche Verschiebung t_0

$$x_{neu}(t) = x_{alt}(t - t_0)$$
 mit $t_0 = const.$

- Zusammenfassung der Offsetbehafteten Zeit $t-t_0$ zu einer neuen Zeitbasis $\tau=t-t_0$
- $x_{neu} (\tau + t_0) = x_{alt} (\tau)$ t > 0 Verschiebung nach rechts t < 0 Verschiebung nach links




Negation des Arguments t

$$x_{neu}(t) = x_{alt}(-t) \text{ mit } \tau = -t$$

 $x_{neu}(-\tau) = x_{alt}(\tau)$

 gleiche Funktionswerte mit negierter Zeitbasis, somit Spiegelung an der Ordinate




Nagation des Arguments t sowie eine Verschiebung um t_0

$$x_{neu}(t) = x_{alt}(t_0 - t)$$

$$\text{mit } t_0 = const.$$

$$x_{neu}(t) = x_{alt}(\tau + 1/2t_0)$$

$$x_{neu}(1/2t_0 - \tau) = x_{alt}(\tau + 1/2t_0)$$




- neue Zeitbasis $\tau + 1/2t_0$
- \bullet gleiche Funktionswerte, gespiegelt an der Senkrechten von $1/2t_0$

Skalierungsfaktor $a \neq 0$

$$x_{neu}(t) = x_{alt}(a \cdot t)$$
mit $a = const$.
$$x_{neu}(t) = x_{alt}(\tau)$$


$$x_{neu}(\tau/a) = x_{alt}(\tau)$$



- neue Zeitbasis $\tau = a \cdot t$
- ullet gleiche Funktionswerte, wenn die Zeitbasis durch a geteilt wird
- a > 1 Funktion wird gestaucht 0 < a < 1 Funktion wird gestreckt


15.2.3 Einheitssprungfunktion / Deltaimpuls angenäherte Einheitssprungfunktion $\tilde{\sigma}(t,\epsilon)$

- ullet endlicher Geradenanstieg
- Endwert von 1



Einheitsimpuls / Deltaimpuls $\tilde{\delta}\left(t,\epsilon\right)$

- Fläche des Impulses ist 1
- Impulshöhe und Breite variabel



Mathematischer Zusammenhang:

$$\tilde{\delta}\left(t,\epsilon\right) = \frac{d\tilde{\sigma}\left(t,\epsilon\right)}{dt} \quad \leftrightarrow \quad \tilde{\sigma}\left(t,\epsilon\right) = \int_{-\infty}^{t} \tilde{\delta}\left(t,\epsilon\right) dt$$

Beim Grenzübergang $\epsilon \to 0$ ergibt die Einheitssprungfunktion $\sigma\left(t\right)$ bzw. deren Ableitung den Deltaimpuls $\delta\left(t\right)$.

$$\delta\left(t\right) = \frac{d\sigma\left(t\right)}{dt} = \begin{cases} +\infty \text{ für } t = 0\\ 0 \text{ für } t \neq 0 \end{cases}$$

$$\sigma\left(t\right) = \int_{-\infty}^{t} \delta\left(t\right) dt = \begin{cases} 1 \text{ für } t > 0\\ \frac{1}{2} \text{ für } t = 0\\ 0 \text{ für } t < 0 \end{cases}$$

$\begin{array}{c} {\rm Teil~IV} \\ {\bf Messtechnik} \end{array}$

Kapitel 16

Grundlagen

16.1 Begriffe

- Messwert x_i : gemessener Wert der Messgröße
- Wahrer Wert x_w : existierender Wert der Messgröße
- \bullet Richtiger Wert x_r : bekannter Wert mit vernachläßigbarer Differenz zum wahren Wert
- \bullet Messabweichung e: Differenz zwischen gemessenem und wahrem Wert
- Systematische Messabweichung e_{sys} : Bekannte systematische Messabweichung (korrigierbar)
- Messunsicherheit u: Intervall um den Messwert in dem der wahre Wert mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zu finden ist

16.2 Messabweichung e

$$e = x - x_w$$

16.2.1 relative Messabweichung

$$e_{rel} = \frac{e}{x_w} = \frac{x - x_w}{x_w} = \frac{x}{x_w} - 1$$

Korrekturfaktor K

Korrigierter Messwert x_{korr}

Bei bekannter systematischer Messabweichung.

$$K = -e_{sys} x_{korr} = x + K$$

16.2.2 Messabweichung e_y

$$e_y = y - y_w = f(x_1 + e_{x_1}, x_2 + e_{x_2}, \dots, x_n + e_{x_n})$$

$$e_y = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} e_{x_i} \qquad \Delta y = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i$$

16.2.3 Fortpflanzung systematischer Messabweichungen Addition / Subtraktion

$$y = x_1 \pm x_2 \qquad \qquad \longrightarrow \qquad \qquad e_y = e_{x_1} \pm e_{x_2}$$

Multiplikation

$$y = x_1 \cdot x_2 \qquad \longrightarrow \qquad e_y = x_2 \cdot e_{x_1} + x_1 \cdot e_{x_2}$$

$$e_{rel} = \frac{e_y}{y} = \frac{x_2 \cdot e_{x_1} + x_1 \cdot e_{x_2}}{x_1 \cdot x_2} = e_{rel, x_1} + e_{rel, x_2}$$

Division

$$y = \frac{x_1}{x_2}$$
 \longrightarrow $e_y = \frac{1}{x_2} e_{x_1} - \frac{x_1}{x_2^2} e_{x_2}$

$$e_{rel} = \frac{e_y}{y} = \frac{\frac{1}{x_2} e_{x_1} - \frac{x_1}{x_2^2} e_{x_2}}{x_1 \cdot x_2^{-1}} = e_{rel, x_1} - e_{rel, x_2}$$

16.3 Statistische Größen

Verteilungsfunktion

Verteilungsdichtefunktion

$$F\left(x\right) = prob\left(X \le x\right)$$

$$f\left(x\right) = \frac{d}{dx}F\left(x\right)$$

Es gillt:

$$\begin{split} F\left(x\right) &= \int_{-\infty}^{x} f\left(t\right) dt \\ F\left(x \to \infty\right) &= \int_{-\infty}^{\infty} f\left(t\right) dt = 1 \\ prob\left(a < x \le b\right) &= F\left(b\right) - F\left(a\right) = \int_{0}^{b} f\left(x\right) dx \end{split}$$

16.4 Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung

16.4.1 Erwartungswert μ

16.4.2 wahrer Wert X

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$$
nur für stetige Zufallsgrößen

 $x_w = \mu$ nach Korrektur der systematischen Abweichung

16.4.3 Varianz σ^2

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (x_i - \mu)^2$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} (x_i - \mu)^2 \cdot f(x) dx$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

16.5 Verteilungsfunktionen

16.5.1 Normalverteilung

- Normal oder Gaußverteilung
- gute Näherung bei unbekannter statistischer Verteilung
- Werteverteilung:
 - -68.3% aller Werte liegen in $\mu \pm \sigma$
 - -95,5% aller Werte liegen in $\mu \pm 2\sigma$
 - -99.7% aller Werte liegen in $\mu \pm 3\sigma$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) = 1$$

16.5.2 Gleichverteilung

- auch Rechteckverteilung
- alle vorkommenden Werte besitzen gleiche Wahrscheinlichkeit im Intervall

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2a} & \mu - a < x < \mu + a \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) = 1$$
$$\sigma^2 = \frac{1}{3}a^2$$

16.6 Stichprobe

16.6.1 Mittelwert \bar{x}

16.6.2 empirische Varianz s^2

Der Mittelwert ist ein Schätzwert für den Erwartungswert μ und damit für den wahren Wert.

Die empirische Varianz ist ein Schätzwert für die eigentliche Varianz der Messreihe.

$$\overline{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$
 $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2$

16.7 Vertrauensbereich für den Erwartungswert

Endlich große Stichprobe liefert zufällige Differenz zwischem Schätzwert \overline{x} und wahrem Wert $\mu = x_w$.

$$\overline{x_g} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \overline{x_i} s_g^2 = \frac{1}{m} s_i^2 s_g = \frac{1}{\sqrt{m}} s_i$$

Vertrauensbereich:

$$\overline{x} - \frac{t}{\sqrt{n}}s < \mu < \overline{x} + \frac{t}{\sqrt{n}}$$
 mit $t = t(n, \alpha)$

16.7.1 Studentverteilung

Gibt den tFaktor für Normalverteilungen an

 α Überschreitungswhrscheinlichkeit

$1 - \alpha$ Vertrauensniveau

$1-\alpha$	$ 68,\!3\% $	95%	99,73%
n=2	1,84	12,70	235,80
n = 3	1,32	4,30	19,21
n=4	1,20	3,18	$9,\!22$
n = 5	1,15	2,78	6,62
n = 6	1,11	2,57	5,51
n = 10	1,06	2,26	4,09
n = 20	1,03	2,09	3,45
n = 50	1,01	2,01	3,16
$n \to \infty$	1,00	2,00	3,00

16.8 Fortpflanzung zufälliger Abweichungen

Bedingung: Messergebnis setzt sich aus mehreren Messgrößen x_i zusammen

Erwartungswerte

Varianzen

$$\mu_n = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_{n_i}$$

$$\sigma_n^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (x_{n_i} - \mu_n)^2$$

Worst-Case-Kombination

Maximale Abweichung des Ergebnisses vom Mittelwert.

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$
$$|\Delta y| = \sum_{i=1}^{n} \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right|$$

statistische Kombination der Varianzen

Gaußsches Fehlerfortpflanzungsgesetz...

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$\sigma_y^2 = \sum_{k=1}^n \left(\left(\frac{\partial f}{\partial x_k} \Big|_{(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)} \right)^2 \sigma_k^2 \right)$$

$$\sigma_y^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \Big|_{\mu_1} \sigma_1 \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \Big|_{\mu_2} \sigma_2 \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_3} \Big|_{\mu_3} \sigma_3 \right)^2 + \cdots$$

...kann auf empirische Varianz übertragen werden.

$$y = f(\overline{x_1}, \overline{x_2}, \dots, \overline{x_n})$$

$$s_y^2 = \sum_{k=1}^n \left(\left(\frac{\partial f}{\partial \overline{x_k}} \Big|_{(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)} \right)^2 s_k^2 \right)$$

16.9 Fortpflanzung von Messunsicherheiten

Worst Case Abschätzung und Gaußsches Fortpflanzungsgesetz lassen sich auf die Messunsicherheiten übertragen.

Worst Case Abschätzung der Unsi- Statistische Fortpflanzung der Unsichercherheit heit

$$u_y = \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| u_{x_i} \qquad \qquad u_y^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u_{x_i}^2$$