### 小波变换和傅里叶变换的传会

- ❖ 傅里叶变换的局限性:会丢失掉频率的时间信息
- ❖ 解决方法: STFT 的思想--分段进行 FT
  - 先进行 WT 再 FT 或者先 FT 再 WT 都可以, 吴键是对非平稳信号的时频分布进行判断
  - FT的去噪: 粗略他使用一个阈值进行滤波,这个方法在信噪 比偏小的时候会有随机性地产生误判现象
- ❖ 平稳信号的去噪结果
  - 信号:

te= np.arange(0,T0,1/fs)
data=np.sin(2\*800\*np.pi\*t)+awgn(np.sin(2\*800\*np.pi\*t),10)

图 1 原信号

■ 先进行小波变换进行初步滤波,由于带通滤波器并不是十分惊烟,选择保留含有800赫兹频率的第3层心及相邻层第4层(这里该扣何处理更加合理?第2层为什么有的时候保留会让谐波减少,为什么有的时候保留会让谐波增多呢):




图 2 小波分解与重构后信号

- 可以看到此时有谐波的产生
- 接着使用 FT 来去掉这些谐波,设置阈值为小波重构的数据的 傅里叶变换的绝对值最大值的 1/10,即去掉能量差为 100 倍的 谐波,这是合理的,将它们置为 10^(-40) (这一步是否合理呢? 是 不 是 把 谐 波 星 为 相 邻 两 个 匹 常 //。数据的平均值更籽): (不需要,因为其实这些书都足够




图 3 简单的信号十分好处理




图 4 简单信号

### ❖ 非平稳信号的去噪结果:

## ■ 思路:在 CWT 中得到的小波系数每一准画图是这样的:





图 5 小波系数

■ 可以看到这个曲线反映了函数的频率特征;但是<mark>如果分段函数</mark> 每一段都有噪声时仍旧不能停现出频率在时间上的分段:



并且和果两段之间没有跳变,暂时想不到可靠的方法辨别出分界点,除非人眼或者结合 gui 的鼠标点击?--经过多次尝试(对不起我对 matplotlib 的一些 gui 应用实在是不熟悉),这个方法并不一定可行: 和果整段信号充满噪声,几乎无法分辨出信号的突变点,而且和果信号没有突变,就不能解决任何问题……

- 补充:上面那个问题,突然想到可以利用模板大值寻找突变点……于是想起了之前没有看懂的模板大值去噪,后面开始尝试--发现并不是按照理论所说 scale 增大噪声对应的李氏指数会减小,因此这个方法似乎不可行
- 补充 plus:看到有说比较 不同 scale 的相关性,可以找到突变点?后面有时间试一试--尝试过并没有作用,只是适用于寻找信号的奇异点
- 结果: 如果解决了分段的问题,整个方法应该是效果还行的:









图 6 这里是写错标题了,中键确认




■ 补充:最稀发现如果时频图上辨认信号的奇异点是可行的,故果还行,整个实现方法的缺陷在于跳变点发生畸变:





### EMD 模态分解

- → 特点:具有自适应滤波特性;近似匹妥性;完备性--由 IMF 和残余量可在核小误差范围内恢复原信号;
- ❖ 存征模态函数
- ◆ 复信号、解析信号的瞬时频率:时间的函数,与希尔伯特-黄变换有关联,是信号在时间上的局部体现
- ❖ 算法原理:



#### 图 8 EMD 算法流程图

❖ 优点:可以分析非平稳信号,不受到海森堡不确定性原理的约束,可以同时在时城和频城达到较好的分辨率

❖ 缺点:阈值处理比较麻烦--» EEMD

❖ 越果:




图 9 HHT-平稳信号




图 10 HHT-非平稳信号

### 自适应滤波器

- ◆ 原理:使用误差信号控制系统参数,从而使输出信号更加接近期望信号
- ❖ 算法:
  - 基子准纳滤波的最小均方 (LMS) 算法
  - 基于最小二乘法的地推最小二乘 RLS 算法
  - 基子卡尔曼滤波的卡尔曼算法
    - 原理: "最小均方差为最佳估计准则,解决一个动态变化的系统的状态跟踪问题
    - 前提:系统的状态方程显线性的;观测方程显线性的;过程噪声符合零均值高斯分布;观测噪声符合零均值高斯分布
- ❖ 实现结果:
  - 作衲滤波器:根据

$$\begin{split} \overrightarrow{h_{opt}} &= \overrightarrow{R_{xx}}^{-1} \overrightarrow{R_{xs}}, \overrightarrow{R_{xs}} = [R_{xs}(0), R_{xs}(1)...R_{xs}(M)]^{T}, \\ \overrightarrow{h_{opt}} &= [h_{opt}(0), h_{opt}(1)...h_{opt}(M)]^{T}, \\ R_{xx}(0) & R_{xx}(1) & R_{xx}(2) & ... & R_{xx}(M) \\ \overrightarrow{R_{xx}} &= & R_{xx}(1) & R_{xx}(0) & R_{xx}(1) & ... & R_{xx}(M-1) \\ \vdots &\vdots &\vdots &\vdots &\vdots &\vdots \\ R_{xx}(M) & R_{xx}(M-1) & R_{xx}(M-2) & ... & R_{xx}(0) \end{split}$$

# 可以求出最佳的 h(t),含噪声信号和它的卷积就是期望信号。




图 11 维纳滤波器・平稳信号

### 但是推纳滤波只适用于平稳信号

图 12 维纳滤波的效果

$$e(n) = d(n) - y(n);$$

敛 为 作 衲 滤 波 器:




图 13 LMS 算法・平稳信号

Pr ediction:

$$\overline{\frac{x_t}{P_t}} = x_{t-1}$$

$$\overline{\frac{P_t}{P_t}} = P_{t-1} + R$$

■ 卡尔曼滤波器:根据迭代方程: correction:

进行迭代,其

$$K_{t} = \overline{P_{t}}(\overline{P_{t}} + Q)^{-1}$$

$$x_{t} = \overline{x_{t}} + K_{t}(Z_{t} - H_{t}\overline{x_{t}})$$

$$P_{t} = (1 - K_{t}H_{t})\overline{P_{t}}$$

中 Q 和 R 属于超参数,需要自己调节到合适的值; 最终结果:




图 14 卡尔曼滤波器・平稳信号




图 15 卡尔曼滤波器・非平稳信号

扣图可见,在多次调解 Q 和 R 后,不论是平稳信号还是非平稳信号,都可以有一个较好的滤波数果