Nat64 und Casting für IML

Marco Romanutti^{1,2} und Benjamin Meyer^{1,2}

m Modul Compilerbau wird eine Erweiterung für die bestehende Sprache IML spezifiziert und implementiert. Die Implementierung beinhaltet einen neuen Datentyp für natürliche Zahlen, sowie eine Möglichkeit den Datentyp int64 in den neuen Datentypen zu casten und umgekehrt.

1 Aufbau Compiler

Der Compiler basiert auf der IML (V2) und ist in Java geschrieben.

1.1 Statische Analyse

Bei FunCall, ProcCall, DebugIn und AssignCmd muss überprüft werden, ob die Parameter den richtigen LValue, resp. RValue besitzen. Folgende Kombinationen sind dabei allgemein erlaubt:

Table 1: LRValue-Kombinationen

Callee	Caller	Resultat
LValue	LValue	Valid
RValue	LValue	Valid (LValue dereferenzieren)
RValue	RValue	Valid
LValue	RValue	LRValueError <i>f</i>

Bei einem AssignCmd muss der Ausdruck links zudem zwingend ein LValue sein.

Bei einem *DebugIn* muss es sich ebenfalls um einen LValue handeln, damit der Input-Wert dieser Variable zugewiesen werden kann.

1.2 Virtuelle Maschine

Grundlage für die Code-Generierung bildet ist der Abstract Syntax Tree (AST). Vom Root-Knoten ausgehend fügt jeder Knoten seinen Code zum Code-Array.

Im Falle eines Castings zwischen zwei Datentypen befindet sich an mindestens einer Stelle in der AST Struktur ein CastFactor-Element. Von diesem Element aus wird der Datentyp des zugehörigen factor geändert, indem dessen Attribut castFactor geändert wird. Dieses Attribut übersteuert den eigentlichen Datentyp des Elements innerhalb des AST. Weil der factor gemäss Grammatik unterschiedliche Produktionen besitzt (vgl. Änderungen an der Grammatik), muss die Typanpassung rekursiv weitergegeben werden. Die Rekursion wird durch Literale oder Expressions unterbrochen, wie am Beispiel in Anhang A aufgezeigt.

2 Erweiterung

2.1 Einleitung

Unter natürlichen Zahlen werden die positiven, ganzen Zahlen und 0 verstanden. Die IML soll um einen neuen Datentyp nat64 erweitert werden. Der neue Datentyp soll solche positiven, ganzen Zahlen mit bis Länge 64 in Binärdarstellung abbilden können. Es sollen die bestehenden Operationen unterstützt werden. Ausserdem soll ein explizites Casting zwischen dem bestehenden Datentyp int64 und dem neuen Datentyp nat64 möglich sein.

2.2 Lexikalische Syntax

Für den neuen Datentyp wird das Keyword (TYPE, NAT64) und ein Castingoperator hinzugefügt.

Datentyp:	nat64	(TYPE, NAT64)
Brackets:	[]	LBRACKET, RBRACKET

Casting ist nur von (TYPE, INT64) zu (TYPE, NAT64) und umgekehrt möglich. Als Castingoperator wird die rechtekige Klammern (nachfolgend Brackets gennant) verwendet. Innerhalb der Brakets befindet sich der

¹ Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Brugg

²Zwischenbericht

Zieldatentyp ¹.

2.3 Grammatikalische Syntax

Das nachfolgende Code-Listing zeigt, wie der neue Datentyp nat64 eingesetzt werden kann.

```
// Deklaration
var natIdent1 : nat64;
var natIdent2 : nat64;
var natIdent3 : nat64;
// Initialisierung
natIdent1 init := 50;
natIdent2 init := 10;
natIdent3 init := natIdent1 + natIdent2;
// Casting von int64 nach nat64
var intIdent1 : int64;
intIdent1 init := 30;
natIdent3 := [nat64] intIdent1;
call functionWithNatParam([nat64] intIdent1);
// Casting von nat64 nach int64
var intIdent2 : int64;
intIdent2 init := [int64] natIdent3;
call functionWithIntParam([int64] natIdent3);
```

Falls zwei Datentypen nicht gecastet werden können, wird ein Kompilierungsfehler geworfen. Folgendes Code-Listing zeigt ein solches Beispiel mit dem bestehenden Datentyp bool:

```
// Deklaration
var boolIdent : bool;
boolIdent init := false;
var natIdent : nat64;
// Throws type checker error:
natIdent init := [nat64] boolIdent
```

Unsere Erweiterung unterstützt keine impliziten Castings. Weitere Code-Beispiele sind in Kapitel 5 zu finden.

2.4 Änderungen an der Grammatik

Zusätzlich zu den bestehende Operatoren wurde ein neuer castOpr erstellt, welcher anstelle des Nichtterminal-Symbol factor verwendet werden kann.

```
castOpr := LBRACKET ATOMTYPE RBRACKET
```

Das bestehende Nichtterminal-Symbol factor wird um diese neue Produktion ergänzt:

```
factor := LITERAL
```

```
<sup>1</sup>zum Beispiel [int64]
```

```
| IDENT [INIT | exprList]
| castOpr factor
| monadicOpr factor
| LPAREN expr RPAREN
```

2.5 Kontext- und Typen-Einschränkungen

Der ATOMTYPE zwischen LBRACKET und RBRACKET muss vom Datentyp int64 oder nat64 sein. Ein Casting zum Typ bool oder vom Typ bool zu int64 resp. nat64 führt zu einem Kompilierungsfehler.

Tabelle 2 zeigt die unterstützen Typumwandlungen der verschiedenen Datentypen. Typumwandlungen, welche zu potentiellem Informationsverlust führen, sind mit mit * gekennzeichnet. Bei der Umwandlung von nat64 nach int64 kann ein Informationsverlust resultieren, weil beim Datentyp int64 das Most Significant Bit (MSB) für das Vorzeichen verwendet wird (vgl. Kapitel 4). Falls Werte von int64 nach nat64 umgewandelt werden, geht die Information zum Vorzeichen verloren und der Wert wird als absoluter Wert interpretiert.

Table 2: Casting zwischen Datentypen

Quell- \ Zieldatentyp	int64	nat64	bool
int64	✓	√ *	Х
nat64	√ *	✓	X
bool	Х	X	X

3 Vergleich mit anderen Programmiersprachen (am Beispiel von Java)

3.1 Ganzzahlige Werte

In Java wird bei Zuweisungen die Länge einer Zahl in Bitdarstellung überprüft: Beim Datentyp long wird beispielsweise geprüft, ob der Wert als ganzzahliger Wert von 64-bit Länge dargestellt werden kann. Falls dies nicht der Fall ist, wird ein Fehler zur Kompilierungszeit geworfen. Das MSB wird als Vorzeichenbit verwendet, womit rund die Hälfte der vorzeichenlos darstellbaren Long-Werte entfällt, resp. zur Darstellung von negativen Zahlen eingesetzt wird. Falls bei fortlaufenden Berechnungen Wertebereiche unterresp. überschritten werden, führt dies zu einem arithmetischen Überlauf. Abbildung 1 zeigt den Überlauf bei ganzzahligen, vorzeichenbehafteten Datentypen (am Beispiel von Bitlänge 3 + 1).




Figure 1: Überlauf mit Integerzahlen

Dadurch führt z.B. beim Datentyp int der Ausdruck Integer.MAX_VALUE + 1 zum Wert Integer.MIN_VALUE. Dies kann dazu führen, dass mit "falschen" Werten gerechnet wird, ohne dass der Entwickler dies bemerkt.

3.2 Fliesskommazahlen

Im Gegensatz zur Darstellung im Zweierkomplement, welche für Integer-Typen in Java verwendet werden, werden Fliesskommazahlen intern nach IEEE Standard dargestellt. Anders als bei der Zweierkomplement-Darstellung sieht dieses Format spezielle Werte für POSITIVE_INFINITY und NEGATIVE_INFINITY vor.

4 Designentscheidungen

4.1 Spezifiziertes Verhalten

Der neue Datentyp nat64 unterstützt die bestehenden Operationen aus IML^2 . Sofern sich die einzelnen Operanden und auch das Resulat im Wertebereich $(\in \mathbb{N})$ befinden, entspricht das Verhalten vom Datentyp nat64 jenem vom Datentyp int64. Andernfalls wird folgendes Verhalten festgelegt:

- Wertebereich: Bei einem Überlauf wird jeweils mit dem maximalen Wert weitergerechnet. Dieser entspricht dem maximalen Wert von int64³.
- Negative Werte: Werte werden jeweils als absolute Werte Betrachtet. Ein negativer Wert -5 entspricht beispielsweise dem Betrag, also |-5| = 5.
- **Rest bei Division**: Wird analog int64 behandelt und Nachkommastellen werden abgeschnitten.

4.2 Alternative Ansätze

5 Beispielprogramme

Operation:

```
program progAddition
global
var x:nat64;
var y:nat64;
var r:nat64;
var b:bool
do
x init := 4;
y init := 3;
r init := x + y;
b init := r = 7;

debugout r;
debugout b
endprogram
```

Casting:

```
program progCasting
global
var x:nat64;
var y:int64;
var r:nat64;
var b:bool
do
x init := 4;
y init := 3;
r init := x + [nat64] y;
b init := r = 7;

debugout r;
debugout b
endprogram
```

References

- [1] Wikipedia: Natürliche Zahl, https://de.wikipedia.org/wiki/Nat\%C3\%BCrliche_Zahl
- [2] Wikipedia: Natural numbers (engl.), https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_number

²Aktuell sind dies

[•] MULTOPR(*, divE, modE)

[•] ADDOPR(+, -)

[•] RELOPR(<, <=, >, >=, =, /=)

[•] BOOLOPR(/\? \/?)

³9,223,372,036,854,775,807

A Beispiel Typecasting

IML:

```
program progDouble
global
var value:int64
do
value init := [int64] [nat64] ((4 + 1) + 1)
endprogram
```

Code-Array:

0: AllocBlock(1)
1: UncondJump(2)
2: LoadAddrAbs(0)
3: LoadImInt(4)
4: LoadImInt(1)
5: AddInt
6: LoadImInt(1)
7: AddInt
8: Store

UML:

9: Stop




Figure 2: Casting innerhalb AST