从头开始用 VASP 做结构优化

王越超 许熙 张旻烨 栾东

登入 Linux

编辑文件

VASP 输入文件解读

执行 VASP 计算

解读结构优化过程

登入 Linux

计算机通信协议

- ▶ 安全 Shell 协议 (SSH)
- ▶ 远程桌面类型 (VNC, RDP)
- ▶ 文件传输协议 (FTP)

基于 SSH 协议的 SSH 客户端

基本需求

- 1. 通过命令行的方式操作远端的电脑(投任务,编辑文本,编译程序,...)
- 2. 上传下载文件
- 3. 支持 Linux 上的窗口化的程序 (比如 xmgrace)

微软 Windows 下的 SSH 客户端

1. 自带的 ssh 客户端工具

优点: Windows10 原生程序, 不需要第三方的程序

缺点: 文件互传不便, 默认不支持 Linux 上窗口化程序

2. 第三方 ssh 客户端, 例如MobaXterm



Figure 1: MobaXterm

优点: 免费软件, 拖拽式文件上传下载, 支持 X Windows 窗口软件 缺点: 并不是总能跟上 Windows 的更新频率

自带 SSH 客户端 I

← 设置

☆ 管理可选功能

可选功能

查看可选功能历史记录

十 添加功能

Internet Explorer 11 1.74 MB

Microsoft 快速助手 1.52 MB

OpenSSH 客户端 5.70 MB

Windows Media Player 61.1 MB


XPS Viewer 16.1 MB

Figure 2: 安装 SSH 客户端

自带 SSH 客户端 II

打开 Windows 的命令提示符窗口: Win+R → cmd





自带 SSH 客户端 III

- 1. 输入 ssh 登录的命令
 - @ 前面是用户名, @ 后面是远端服务器的 IP
- 2. 输入密码

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - ssh wangyc@222.29.156.26

Microsoft Windows [版本 10.0.17134.648] (c) 2018 Microsoft Corporation。保留所有权利。 C:\Users\wayne>ssh wangyc@222.29.156.26 wangyc@222.29.156.26's password:

Figure 3: 登录命令

自带 SSH 客户端 IV

登录成功! 可以在命令行下控制远端设备了

```
■ wangyc@b214: ~
:\Users\wavne>ssh wangvc@222, 29, 156, 26
Welcome to Ubuntu 18.04.2 LTS (GNU/Linux 4.15.0-47-generic x86 64)
* Documentation: https://help.ubuntu.com
* Management:
* Support:
* Ubuntu's Kubernetes 1.14 distributions can bypass Docker and use containerd
  directly, see https://bit.ly/ubuntu-containerd or try it now with
* Canonical Livepatch is available for installation.
 - Reduce system reboots and improve kernel security. Activate at:
32 packages can be updated.
ast login: Mon Apr 8 18:50:38 2019 from 222, 29, 156, 16
vangvc@b214:~$
```

自带 SSH 客户端 V

传输文件: 使用 scp 命令

```
C:\Users\wayne\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\colon=\c
```

含义:

将用户 wangyc 在

222.29.156.26 机器上的/home/wangyc/tmp/testfile 文件

拷贝到 C:\Users\wayne\目录下

自带 SSH 客户端 VI

免密码登录: 使用 ssh-keygen 命令

一路回车下去, 创建公钥和私钥

在远端服务器上已进行相同的操作,产生 ~/.ssh/目录

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
enerating public/private rsa key pair.
Enter same passphrase again:
our identification has been saved in C:\Users\wayne/.ssh/id rsa.
our public key has been saved in C:\Users\wayne/.ssh/id rsa.pub.
he key fingerprint is:
SHA256: RECzFsio/HUi4fiMLm6qC9I7ipuApUR45o4X9MPFMHM_wayne@my-laptor
he kev's randomart image is:
 --[RSA 2048]----+
```

自带 SSH 客户端 VII

将.ssh 目录下的 id_rsa.pub 上传到远端服务器

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Users\wayne>cd .ssh/
C:\Users\wayne\.ssh>dir
驱动器 C 中的卷是 OS
卷的序列号是 826C-9374
C:\Users\wayne\.ssh 的目录
2019/04/08 19:28 <DIR>
2019/04/08
          19:28
2019/04/08 19:23
                             1,679 id rsa
2019/04/08 19:23
                               398 id rsa. pub
2018/12/21 19:27
                             2.121 known hosts
                                4.198 字节
              2 个目录 6.832.545.792 可用字节
C:\Users\wayne\.ssh>scp id rsa.pub wangyc@222.29.156.26:~,
```

自带 SSH 客户端 VIII

登录远端服务器 (仍要输入密码), 在.ssh 文件夹下执行

wangyc@b214:~/.ssh cat ^/id_rsa.pub >> authorized_keys

之后即可无密码访问远端服务器

MobaXterm I




Figure 4: MobaXterm 界面


MobaXterm II




Figure 5: sessions \rightarrow new session 对话框

MobaXterm III

选择中间对话框左上角的 SSH 标签, 填好远端的 IP 和用户名, 点击 OK, 第一次登陆会询问是否记住密码, 选择记住之后登陆就不用输入密码了



MobaXterm IV



登陆之后左侧出现文件列表 可以通过拖拽的方式进行文 件的上传和下载

常用计算平台

平台	IP	备注
未名一号	162.105.133.134	用户名与密码为一卡通
教学一号	162.105.133.209	用户名与密码为一卡通 自助开通
天津中心	192.168.2.101	需 VPN
组内服务器	TBA	小型工作站

临时平台: dft003@222.29.156.125

编辑文件

Linux 下常用文本编辑器: Vim

- ▶ 语法高亮
- ▶ 简单的自动补全
- ▶ 列编辑和多文件编辑
- ▶ 通过键盘输入命令实现,同时支持鼠标操作

学习 Vim

- ▶ 善用搜索引擎 (百度, Google, ...)
 想知道 vim 如何查找替换 ⇒ 搜 "vim 查找替换"
- ▶ Linux 下各种命令与程序的用法: CSDN 博客, 脚本之家

启动,保存与退出I

命令行输入 vim, 回车, 会出现 vim 的一个界面





Figure 6: Vim 界面

如果后面加上文件名就会打开相应的文件, 若该文件不存在则创建一个新文件


启动,保存与退出Ⅱ

此时你在键盘上的任何输入一般都是无效的



启动,保存与退出 III

需要按一下 i 键变成可输入状态, 然后向里面输入内容



启动,保存与退出 IV

- ▶ vim 的很多操作是通过 "命令" 进行的
- ▶ 在--INSERT--状态下,任何键盘输入都成为了输入的内容

启动,保存与退出 V

按一下 Esc 键,从--INSERT--状态下退出

```
1234567
7654321
                                                                    3,0-1
```

启动,保存与退出 VI

输入命令

▶ :wq(write and quit), 回车 ⇒ 保存并退出

▶ :q!, 回车 ⇒ 直接退出, 不保存

注意: 两个命令都以一个冒号开头

复制,粘贴和删除文本

Table 2: Vim 常用命令

命令	作用
уу	复制当前一整行的内容
p	把复制的内容粘贴到光标所在行的下一行
dd	删除光标所在的一整行内
u	撤销上次输入
•	恢复上次输入

- ▶ Vim 不支持鼠标光标选中后 Delete
- ▶ 注意上面这些都是按了 Esc 之后执行,不需要加冒号, 在一INSERT--状态无法执行

文本定位,查找和替换 I

跳转

- ▶ Shift + G 跳转到文件末尾
- ▶ 按两次 [可以跳转到文件开头
- ▶ :n 跳转到某一行使用命令,n 是一个行号
- ▶ 使用命令:set nu 显示行号

文本定位,查找和替换 II

查找文本

- ▶ 以 FORCE 为例, 在非插入状态下输入/FORCE, 光标即可跳转到 FORCE 所在的位置
- ▶ 按一下 n 键 (next) 跳转到下一个 FORCE 文本所在的位置
- ▶ 要想从文件末尾查找,则先按下 Shift + G 跳转到文件末尾,然后按 Shift + N,即可跳转到从末尾数的第一个 FORCE 所在位置

文本定位,查找和替换 III

替换:与 sed 命令类似

- ▶ 在非插入状态下输入命令:%s/FORCE/force/g, 把所有 FORCE 替换成 force
- ▶ 如果没有前面的百分号,则每次只替换一个

列编辑I

非插入状态下按下 Ctrl + V 即进入列选择状态 按住方向键上下左右即可按列选择文本

按一下 d 键则删除按列选中的文本

```
7. No contage - dam your plant of the sum and a challenge is a serial sc-

1232-24567
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
1232-24569
```



列编辑 II

另一个常用的操作是给很多行加注释

按 Esc 键进入非插入状态, 按 Ctrl + V 进入列选择状态, 然后选择要插入的列范围

```
/bin/wslbridge --distro-guid (2e29574f-3cd1-4ed9-8d79-dc5c2cfb009a) -t -e APPDATA -C~
234567
34560p
34560p
34560p
34560p
34560p
123234560p
123234560p
    VISUAL BLOCK --
                                                                                                               A11
                                                                                           6,1
```

列编辑 III

按下 Shift + i键,输入文本

```
🄥 /bin/wslbridge --distro-guid (2e29574f-3cd1-4ed9-8d79-dc5c2cfb009a) -t -e APPDATA -C~
234567
34560p
34560p
34560p
34560p
34560p
123234560p
123234560p
    INSERT --
                                                                                                                A11
```

再连按两次 Esc, 前面选择过的行前都出现了相同的内容

创建 INCAR

用 vim 新建名为 INCAR 的文件,并输入下面的内容

```
System = Silicon
GGA = PE
ENCUT = 250
PR.E.C = Normal
TSMEAR = -5
STGMA = 0.1
IBRION = 2
NSW = 100
EDTFF = 1e-5
EDIFFG = -0.01
ISIF = 3
```

VASP 输入文件解读

输入文件

文件名	用途
POSCAR	结构文件
POTCAR	原子势
INCAR	计算参数控制
KPOINTS	倒空间中的k点取样网格

POSCAR: 晶体结构文件

```
1 system Si
                                               # a comment line, usually the name of the system
2 1,000000
                                               # a universe scaling factor
3 2.71500000
                2.71500000
                               0.00000000
                                               # the 1st lattice vector
4 0.00000000
                2.71500000
                               2.71500000
                                               # the 2nd lattice vector
5 2.71500000
                0.00000000
                               2.71500000
                                               # the 3rd lattice vector
6 Si
                                               # atomic species
7 2
                                               # the number of atoms per atomic species
                                               # Fractional coordinates or cartesian coordinates
8 Direct
9 0.000000000
                  0.000000000
                                   0.000000000 # three coordinates for the 1st Si atom
                                   0.250000000 # three coordinates for the 2nd Si atom
10 0.250000000
                  0.250000000
                                                                                    10,84
                                                                                                  A11
```

获取晶体结构I

Inorganic Crystal Structure Database: 实验结构



Figure 7: ICSD 搜索页面

获取晶体结构 Ⅱ

AFLOW: Duke 材料基因组学数据库




Figure 8: AFLOW 搜索页面

获取晶体结构 III

Materials Project: 基于 pymatgen 的材料基因组学数据库



Figure 9: MaterialsProject 搜索页面

POTCAR: 原子势 I

► ENMAX, ENMIN: 平面波基组的截断能

▶ LEXCH: 产生赝势所使用的泛函

► ZVAL: 价电子数目

POTCAR: 原子势 II

推荐赝势

Recommended PAW potentials for DFT calculations using vasp.5.2

The following table reports in bold face the recommended potentials for calculations using vasp.5.2. This list of potentials is fully compatible with the Medea user interface distributed by Materials Design (http://www.materialsdesign.com) facilitating a simple migration between the standard VASP version and the Materials Design MedeA user interface.

More details on the potentials are reported in the follow up sections. All distributed potentials have been tested using standard DFT-'benchmark' runs (see the data; base file in the released tar files). In most cases, the potentials are literally identical to the previous release, but all potentials have been recalculated using a new version of the PAW generation code to include additional information allowing for calculations using meta-GGA functionals. The present potentials can be used in VASP.4.6, but we strongly recomment to use them only in VASP.5.X, since some compatibility issues might emerge (specifically LDA+U results might differ substantially between vasp.5.2 and vasp.4.6 using these new potentials, incl. a different PAW sphere radius is used by both version for these new potentials).

The reported default cutoffs (in eV) are for the PBE potentials, and might differ slightly for LDA potentials. The corresponding distribution directory of the potential is created by adding underscores between the elemental name and the extensions "", e.g Li sv becomes Li_sv.

Important Note: If dimers with short bonds are present in the compound (O₂, CO, N₂, F₂, P₂, S₂, Cl₂), we recommend to use the _h potentials. Specifically, C_h, O h, N h, F h, P h, S h, Cl h.

Element (and appendix)	default cutoff ENMAX (eV)	valency
н	250	1
H AE	1000	1
H h	700	1
H s	200	1
He	479	2

INCAR: 计算参数控制 I

```
1 System = Silicon # the title
2 \text{ GGA} = PE
                     # the type of generalized-gradient-approximation
3 ENCUT = 184
                     # the cutoff energy for the planewave basis set in the unit of eV
4 EDIFF = 1e-4
                     # the break condition for the electronic self-consistent loop
5 ISIF = 3
                    # which degrees-of-freedom could change in relaxation
6 \text{ IBRION} = 2
                    # how the ions are updated and moved
7 \text{ NSW} = 60
                    # the maximum number of ionic steps
                                                                                      7,54
                                                                                                     A11
```

INCAR: 计算参数控制 II

标签	作用
ISIF	控制哪些自由度被优化
IBRION	设置结构优化使用的算法
ALGO	设置电子步 SCF 迭代的算法, 也会影响结构优化
NSW	结构优化的最大步数
EDIFF	电子步的收敛标准
EDIFFG	离子步的收敛标准,可以是能量或力

INCAR: 计算参数控制 III

```
System = Silicon # the title of input

GGA = PE # Type of generalized-gradient approximatioon

ENCUT = 250 # the cutoff energy for the planewave basis set in the unit of eV

PREC = Normal

ISMEAR = -5

SIGMA = 0.1

IBRION = 2 # 设置结构优化使用的算法

NSW = 100 # 结构优化的最大步数

EDIFF = 1e-5 # 电子步的收敛标准

EDIFFG = -0.01 # 离子步的收敛标准,负值为力标准

ISIF = 3 # 控制哪些自由度被优化
```

KPOINTS: 倒空间 K 点取样网格

```
1 Gamma-centered grid
                         # a comment line
2 0
                         # automatic generation mode
                         # generate a \Gamma-centered grid
3 Gamma
                         # k-mesh along three reciprocal lattice vectors
                         # shift of the mesh
5 0 0 0
                                                                                   5,43
                                                                                                 A11
```

执行 VASP 计算

创建运算目录I

▶ 教学一号

```
$ ls
sc_run_vasp.sh POSCAR POTCAR INCAR KPOINTS
$ mkdir session-1/
$ cp POSCAR POTCAR INCAR KPOINTS session-1/
$ cp sc_run_vasp.sh session-1/
$ cd session-1/
```

► TMC PC

```
$ ls
tests Documents Downloads ...
$ mkdir -p tests/YOUR_NAME
$ cp POSCAR POTCAR INCAR KPOINTS tests/YOUR_NAME
$ cd tests/YOUR NAME
```

创建运算目录 II

命令	用法	作用
ls	ls [.]	显示某路径下文件与文件夹
cd	cd name	进入 name 文件夹
mkdir	mkdir name	新建 name 文件夹
ср	cp file1 file2	复制 file1为 file2

运行 VASP I

与 Windows 桌面不同, 终端下没有程序图标供你双击 可执行程序的位置

- ▶ 当前路径
- ▶ 环境变量 PATH 中记录的路径

\$ echo \$PATH
/usr/bin:/bin:...

用 which 确认可执行程序位置,以 1s 为例

\$ which ls
/usr/bin/ls

运行 VASP II

确认可执行程序 vasp_std 的位置

- ▶ 教学一号
 - \$ which vasp_std
 - \$ module load vasp/5.4.4-intel18.0
 - \$ which vasp_std

/nfs-share/software/vasp/intel18.0/bin/vasp_std

- ► TMC PC
 - \$ which vasp_std

/home/dft003/software/vasp.5.4.4/bin/vasp_std

运行 VASP III

Q: 为什么第一次 which 的结果不同?

A: 在教学一号上

```
$ echo $PATH
/nfs-share/software/module/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:...
$ module load vasp/5.4.4-intel18.0
$ echo $PATH
/nfs-share/software/vasp/intel18.0/bin/:
/nfs-share/software/module/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:
...
```

module 来自Environment module, 一个环境变量管理工具

运行 VASP IV

```
$ cat sc run vasp.sh
#!/usr/bin/env bash
                             #解释器
                             # 学号
#SBATCH -A 150xxxxxxxx
                             # 使用一个节点
#SBATCH --nodes=1
                             # 每个节点使用 2 个核心
#SBATCH -c 2
                             # 指定计算分区
#SBATCH --partition=compute
                             # 任务名
#SBATCH -J test
#SBATCH -o stdout
                      # 载入 Intel 编译器环境变量
module load intel/2018.0
module load vasp/5.4.4-intel18.0 # 载入 VASP 环境变量 (PATH)
                             # 运行
mpirun -np 2 vasp std
```

运行 VASP V

开始计算任务,每秒监控标准输出

▶ 教学一号

```
$ sbatch sc_run_vasp.sh
Submitted batch job xxxx
$ watch -n 1 tail stdout
```

► TMC PC

```
$ mpirun -np 2 vasp_std > out &
```

\$ watch -n 1 tail out

ctrl+C 退出监控

解读结构优化过程

主要输出文件

文件	内容
stdout 或 out	标准输出(文件名是自定义的)
CONTCAR	结构优化完成后的晶体结构
OUTCAR	计算过程的详细输出,包含电子能带和原子受力信息
OSZICAR	每个电子步和离子步的能量信息汇总

优化过程I

reached required accuracy: 优化收敛到要求精度

```
dE
                                                  d eps
                                                                      rms
                                                                                  rms(c)
                                                              ncg
DAV:
           -0.106455691998E+02
                                 -0.55133E-02
                                              -0.71050E-02
                                                              576
                                                                    0.374E-01
                                                                                0.169E-01
DAV:
           -0.106443978856E+02
                                0.11713E-02
                                              -0.72511E-04
                                                              608
                                                                    0.394E-02
                                                                                0.970E-02
DAV:
           -0.106437812401E+02 0.61665E-03
                                              -0.12201E-03
                                                              544
                                                                    0.441E-02
                                                                                0.117E-02
DAV:
           -0.106437844905E+02
                                 -0.32504E-05
                                              -0.59370E-06
                                                              672
                                                                    0.530E-03
   3 F= -.10643784E+02 E0= -.10643784E+02 d E =-.770111E-02
curvature: -0.30 expect dE=-0.992E-09 dE for cont linesearch -0.992E-09
trial: gam=-0.00035 g(F)= 0.113E-43 g(S)= 0.332E-08 ort = 0.943E-05 (trialstep = 0.917E+00)
 search vector abs. value= 0.100E-09
reached required accuracy - stopping structural energy minimisation
writing wavefunctions
```

优化过程 II

OSZICAR 中可以看到每一个离子步的能量

```
[1601210167@sk1-login01 Si]$ grep F= OSZICAR

1 F= -.10636083E+02 E0= -.10636083E+02 d E =-.106361E+02

2 F= -.10640056E+02 E0= -.10640056E+02 d E =-.397288E-02

3 F= -.10643784E+02 E0= -.10643784E+02 d E =-.770111E-02
```

优化过程 III

ISIF=3 并且以力作为收敛标准时,vasp 会检查每个原子上的受力以及 external pressure,只有当二者都达到标准时才优化结束

FORCE on Direction		SS in cart. YY	coord. uni ZZ	ts (eV): XY	YZ	ZX
Alpha Z	3.27906	3.27906	3.27906			
Ewald	-75.54013	-75.54013	-75.54013	0.00005	0.00004	0.00004
Hartree	5.17926	5.17926	5.17926	0.00001	0.00001	0.00001
E(xc)	-25.29351	-25.29351	-25.29351	0.00001	0.00001	0.00001
Local	-29.86929	-29.86929	-29.86929	-0.00003	-0.00002	-0.00002
n-local	77.20249	77.20249	77.20249	0.00002	0.00002	0.00002
augment	-11.47182	-11.47182	-11.47182	-0.00005	-0.00005	-0.00005
Kinetic	56.51415	56.51415	56.51416	-0.00000	-0.00000	-0.00000
Fock	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Total	0.00022	0.00022	0.00022	0.00000	0.00000	0.00000
in kB	0.00844	0.00844	0.00846	0.00010	0.00011	0.00008
external	pressure =	0.01	kB Pullay	stress =	0.00 kB	

优化过程 IV

POSITION		TOTAL-FORCE	TOTAL-FORCE (eV/Angst)		
0.00000 1.35750	0.00000 1.35750	0.00000 1.35750	0.000007 -0.000007	0.000006 -0.000006	0.000006 -0.000006
total drift:			-0.000000	0.000000	-0.000000