部署安装步骤

一、软件包下载与解压

我们可以从如下地址获取所有需要的安装包

```
wget http://xxxx
```

然后解压

```
tar zxf xxxxxxx.tar.gz
```

进入解压后的目录

```
  cd xxxxxxxxxx

  tree #查看目录结构
```

可以看到目录结构大致如下所示

```
--- client #备份客户端程序目录
│ ├── client.conf #客户端配置文件
ļ L-- ...
--- README.md
├── requirements.txt #项目依赖清单
├── requirePackages #依赖包,包含python相关依赖包和Glusterfs fuse client安装依赖的动态库
-- glusterfs_fuse_packages
| -- ...
    L-- el7 #适合Centos7.x版本的依赖
  | L-- rpms
    L__ ...
             #运行软件所需的所有Python依赖
  L-- pypi
  L__ ...
|--- server #服务端程序,含web server的服务端程序和备份客户端的服务端程序
  ├-- ...
 ├-- etc
           #配置文件目录
 | -- logging.conf
 | -- policy.json
  | L-- server.conf
  --- requirements.txt
                   #服务端依赖清单
               #前端模块
#构建打包配置
  L-- web
  ├── build
  | └─ ...
                #构建打包配置
  -- config
                   #打包后web项目目录
  --- dist
  -- index.html
  | L— static
  -- index.html
                  #web前端项目依赖包
  --- node modules
 -- package.json
                   #web前端项目依赖配置文件
  -- README.md
  L-- src
  --- api
  │ ├── api.js
```

我们默认把解压出来的目录拷贝到/user/local/目录下

```
mkdir /usr/local/fbmp
cp -r -f fbmp-xxx/* /usr/local/fbmp/
```

二、备份服务端管理节点部署安装

1. MySql数据库安装与配置

管理节点需要安装MySql数据库存来储备份管理数据。你需要安装MySql服务,配置数据库用户,并赋予用户创建数据库权限。 安装MySql数据库方法请参照MySql官方文档,我们实际使用的是5.7.20版本,并且使用yum安装了如下组件

```
mysql-community-libs-5.7.20-1.el7.x86_64
mysql-community-libs-compat-5.7.20-1.el7.x86_64
mysql-community-common-5.7.20-1.el7.x86_64
mysql-community-client-5.7.20-1.el7.x86_64
mysql-community-devel-5.7.20-1.el7.x86_64
mysql-community-server-5.7.20-1.el7.x86_64
```

注意: 如果你的Mysql是单独部署在与管理结点不同的服务器上,你只需要在管理结点安装数据库开发包

```
mysql-community-devel-5.7.20-1.el7.x86_64
```

具体安装这里不做详述,如果你之前有安装低版本请更新数据表结构。需要注意的是,你在安装完成后可能需要重新修改root密码,具体方法可以参考如下:

• 1) 如果服务已经启动请先停止mysql服务

```
systemctl stop mysqld.service
```

• 2) 修改配置文件

```
vi /etc/my.cnf
# 在尾部加上
skip-grant-tables
# 保存退出
```

• 3) 启动mysql

```
systemctl start mysqld.service
```

• 4) 登录mysql

```
mysql -u root # 注意不要加 -p
```

• 5) 修改密码

```
use mysql;
update mysql.user set authentication_string=password('123456') where user='root';
```

• 6)回到第二步将配置文件中的skip-grant-tables去掉,保存并退出,重启mysql即可

注意: 其实默认安装完了mysql后会在日志中生成一个默认的密码 /var/log/mysqld.log 中,拿到默认密码后登录mysql可以对密码进行重设

```
set password=password('you password')
```

如果密码级别与默认的级别要求不符会报错如下

Your password does not satisfy the current policy requirements

此时需要修改级别与最小的默认密码位数

```
set global validate_password_policy=0;
set global validate_password_length=4;
```

此外我们查看一下mysql库的user表,并删除表中user为空的用户

```
delete from mysql.user where user='';
```

安装配置完成后为备份软件创建用户并配置用户权限命令如下:

```
mysql -u root -p
# 输入你的root密码,之后进入mysql库
use mysql
GRANT ALL PRIVILEGES ON fbmp.* TO 'fbmp'@'%' IDENTIFIED BY 'fbmp@fbmp';
FLUSH PRIVILEGES;
```

2. 环境初始化

2.1. python环境初始化和相关依赖安装

我们约定使用python版本为2.7,如果当前系统python版本小于2.7,我们将为你安装python-2.7.8。这不会影响你已有python应用的正常使用,且不会替换原来的python版本。 执行命令如下:

• Python环境初始化

```
cd /usr/local/fbmp
chmod +x setup #如果已经是可执行文件,此步可不执行
./setup initial -p
```

• 服务端Python依赖安装

```
cd /usr/local/fbmp
chmod +x setup #如果已经是可执行文件,此步可不执行
./setup initial -s
```

注意: 原系统Python版本如果小于2.7版本,安装的Python-2.7.8路径为**/usr/local/bin/python2.7**,使用python运行时请使用绝对路径运行 *.py 文件

3. 管理节点服务配置和安装

• 管理节点配置说明

下载并解压项目后进入项目根目录,在server/etc/目录下可以看到如下三个文件:

```
[root@cnsz99VLK0521:/usr/local/fbmp/server/etc]#ll
-rw-rw-r-- 1 root root 1320 Dec 14 14:37 logging.conf
-rw-rw-r-- 1 root root 2510 Dec 14 14:37 policy.json
-rw-rw-r-- 1 root root 1001 Dec 14 17:42 server.conf
```

需要将上述三个配置文件拷贝到系统的/etc目录下,在/etc目录下新建目录/fbmp

```
mkdir /etc/fbmp
cp -f /usr/local/fbmp/server/etc/* /etc/fbmp/
```

拷贝完之后对/etc/fbmp目录下的配置文件进行修改

1) 服务端配置文件server.conf

[root@test-58 fbmp-v0.0.8-rc]# cat /etc/fbmp/server.conf

```
[global]
#server作为web服务设置端口,此处设置后应在nginx配置中同步修改连接端口
server.socket_port = 9090
server.socket_host = '0.0.0.0'
# 配置mysql数据库信息,以下配置除host外为推荐配置
[database]
driver = 'mysql'
user = 'fbmp'
password = 'fbmp@fbmp'
host = '10.202.233.58'
database = 'fbmp'
# 配置备份功能客户端和服务端通信端口。建议使用如下推荐配置
[servercontroller]
server_port=11111
client_port=11112
# 心跳检测时间
timer interval=10
# server 处理线程池线程数
worker_size=5 #
# Token签发说明与超时,默认设置为1小时
iss = 'SFBACKUP'
exp = 3600
# 日志配置文件位置
[log]
conf = "/etc/fbmp/logging.conf"
# 对外接口访问权限配置,除非你已经明白如何配置访问权限,否则不建议修改
[policy]
policy_path = "/etc/fbmp/policy.json"
# 以下配置无需修改
tools.sessions.on: True
tools.sessions.storage_class = cherrypy.lib.sessions.FileSession
tools.sessions.storage_path = os.path.join(os.getcwd(), "sessions")
tools.sessions.secure = True
tools.sessions.httponly = True
tools.CORS.on = True
# 请求转发,以下配置请勿修改
[/backup]
request.dispatch = cherrypy.dispatch.MethodDispatcher()
tools.response_headers.on = True
```

提示: 如果你不清楚配置项具体含义和用处,只需配置MySql的host信息既可

2) 服务端日志配置文件logging.conf

```
# 服务端日志默认路径为/var/log/fbmp目录下,如果该目录不存在,请先建好该目录

...

# server日志
[handler_time_rotate_file]
class=logging.handlers.TimedRotatingFileHandler
level=INFO
formatter=backupFormater
args = ('/var/log/fbmp/server.log', 'D', 1 , 0, 'utf8')

# access日志
[handler_cherrypy_access]
class=logging.handlers.TimedRotatingFileHandler
```

```
level=INFO
args = ('/var/log/fbmp/access.log', 'D', 1 , 0, 'utf8')

# error日志
[handler_cherrypy_error]
class=logging.handlers.TimedRotatingFileHandler
level=DEBUG
args = ('/var/log/fbmp/error.log', 'D', 1 , 0, 'utf8')

[formatter_backupFormater]
format=%(asctime)s - %(name)s - %(module)s - [%(filename)s(%(lineno)d)] - %(levelname)s - %(message)s
datefmt=
```

提示: 如果你不清楚配置项具体含义和用处,使用默认配置既可

3) 服务端日志打包配置文件backup.rotate

日志文件管理工具Logrotate,用来把旧文件轮转、压缩、删除,并且创建新的日志文件。我们可以根据日志文件的大小、天数等来转储,便于对日志文件管理,一般都是通过cron计划任务来完成的。我们需要将给配置文件拷贝到/etc/logrotate.d目录下

```
cd /usr/local/fbmp
cp -f server/etc/backup.rotate /etc/logrotate.d/
```

文件详细内容如下

```
/var/log/fbmp/backup.log {
    rotate 15 # 默认保存15天
    daily #每天打包
    compress
   delaycompress
   missingok
   notifempty
    copytruncate
/var/log/fbmp/access.log {
   rotate 15
    daily
    compress
    delaycompress
    missingok
   notifempty
    copytruncate
}
/var/log/fbmp/error.log {
   rotate 15
    daily
   compress
    delaycompress
    missingok
    notifempty
    copytruncate
```

4) RESTFul访问权限配置文件policy.json

```
# 各角色对各接口的权限配置表,super user无需进行权限配置,它已经拥有最高的权限,默认super user为root,
# 密码可以在第一次启动服务端程序后的日志中获取,第一次登陆后必须修改super user用户密码。
{
    # admin角色权限
    "admin_role": "role:admin",
    # operator角色为组内普通用户角色
    "operator_role": "role:operator",
    # user角色权限,目前没有使用该角色
```

```
"user_role": "role:user",
  # admin_or_owner为组合权限, 配置为admin角色或者operator角色权限
  "admin_or_owner": "rule:admin_role or rule:operator_role",
  "default": "rule:admin_or_owner",
  # 以下为不同实例接口默认权限策略
  "task:index": "rule:default",
  "task:detail": "rule:default",
  "task:show": "rule:default",
  "task:create": "rule:default",
  "task:update": "rule:default",
  "task:delete": "rule:default",
  "task:start": "rule:default",
  "task:stop": "rule:default",
  "task:pause": "rule:default",
  "task:resume": "rule:default",
  "policy:index": "rule:default",
  "policy:detail": "rule:default",
  "policy:show": "rule:default",
  "policy:create": "rule:default",
  "policy:update": "rule:default",
  "policy:delete": "rule:default",
  "user:index": "rule:admin_role",
  "user:detail": "rule:admin_role",
  "user:show": "rule:default",
  "user:create": "rule:admin_role",
  "user:update": "rule:default",
  "user:delete": "rule:admin_role",
  "worker:index": "rule:default",
  "group:index": "rule:default",
  "role:index": "rule:admin_role",
  "volume:index": "rule:default",
  "backupstate:index": "rule:default",
  "oplog:index": "rule:default",
  "tag:index": "rule:default",
}
```

提示: 如果你不清楚配置项具体含义和用处,使用默认配置既可

• 管理节服务启动说明

启动文件server.py目录如下:

```
[root@test-58 server]# pwd
/usr/local/fbmp/server
```

如需帮助可以运行如下命令:

```
[\verb|root@test-58| fbmp] \# | bin/python2.7| / usr/local/fbmp/server/server.py - h| | -h| |
 usage: server.py [-h] [-c BACKUPCONF] [--version] \{run, role, db\} ...
backup dashboard and api server
optional arguments:
          -h, --help
                                                                                                                                  show this help message and exit
           -c BACKUPCONF, --conf BACKUPCONF
                                                                                                                                  backup configuration file
           --version, -v
                                                                                                                                display version
 subcommands:
           valid subcommands
           {run,role,db}
                                                                                                                       additional help
                                                                                                                                start server
                      role
                                                                                                                                 role operation
                      db
                                                                                                                                  database operation
```

第一次启动 server之前我们需要先初始化数据库,然后初始化用户角色,命令如下:

```
/bin/python2.7 /usr/local/fbmp/server/server.py -c /etc/fbmp/server.conf db --sync
/bin/python2.7 /usr/local/fbmp/server/server.py -c /etc/fbmp/server.conf role --create-default
```

提示:如果是首次启动服务,会生成默认的超级管理员用户root和随机密码,请从服务日志中获取root初始密码,并首次登陆后进行修改。

启动server

```
/bin/python2.7 /usr/local/fbmp/server/server.py -c /etc/fbmp/server.conf run
```

或

```
./setup start -s
```

停止server时,只需要kill掉进程即可

```
kill -9 `cat /var/run/fbmp/backup.pid`
```

或

```
./stop start -s
```

3. Nginx配置安装

解压目录/usr/local/fbmp/requirePackages/tengine下的tengine-sf.tar.gz包

```
cd /usr/local/fbmp/requirePackages/tengine
tar zxf tengine-sf.tar.gz
```

打开解压后的目录

```
cd tengine-sf
```

拷贝tengine到/usr/local目录下

```
cp -rf tengine /usr/local/
```

拷贝tenginesf到/etc/init.d/目录下

```
cp tenginesf /etc/init.d/
```

修改/usr/local/tengine/conf/目录下的配置文件nginx.conf

```
. . .
http {
   # 为了方便浏览器访问,默认开启80端口
   server {
       listen
                  80;
       server_name fbmp;
       # 重定向到HTTPS服务
       return 301 https://$host$request_uri;
   }
   server {
       listen 443 ssl default_server;
       server_name fbmp;
       # 配置HTTPS证书,拷贝/usr/local/fbmp/requirePackages/tengine目录下fbmp.crt和fbmp.key到/usr/local/tengine/conf/下,
       # 你也可以自行拷贝到其他目录,只需在这里配置好即可
                          /usr/local/tengine/conf/fbmp.crt;
       ssl_certificate
       ssl_certificate_key
                             /usr/local/tengine/conf/fbmp.key;
       ssl on;
       upstream fbmpserver
       {
           # 备份服务端端口默认为9090,如果修改了备份服务端配置文件server.conf的server.socket_port,此处应跟随修改
           server 127.0.0.1:9090;
       }
       ssl_session_cache builtin:1000 shared:SSL:10m;
       ssl protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
       ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!CAMELLIA:!DES:!MD5:!PSK:!RC4;
       ssl_prefer_server_ciphers on;
       location / {
           # 配置根目录以及index.html
           root /usr/local/fbmp/server/web/dist;
           try_files $uri $uri/ /index.html;
       }
       location /backup {
           proxy_pass_request_headers on;
           proxy_set_header HTTP_AUTHORIZATION $http_authorization;
           proxy_set_header Host $host;
           proxy_pass
                           http://fbmpserver;
       }
       location /login{
           proxy_pass_request_headers on;
           proxy_set_header     REMOTE_ADDR
                                          $remote_addr;
           proxy_set_header HTTP_AUTHORIZATION $http_authorization;
           proxy_set_header Host $host;
                          http://fbmpserver;
           proxy_pass
       }
   }
}
```

```
service tenginesf start
```

停止tenginesf

```
service tenginesf stop
```

二、备份客户端备份节点部署安装

1. 环境初始化

客户端环境初始化包含两部分: Glusterfs Fuse Client环境安装和Python环境初始化

1.1. Glusterfs Fuse Client环境安装

在/usr/local/fbmp/requirePackages/glusterfs_fuse_packages/目录下有el6和el7两个子目录分别是Glusterfs Fuse Client 在Centos-6.x和Centos-7.x系统上运行所需的库。每个目录下都有rpms和libs目录,是为了方便使用YUM安装或者使用动态链接库来安装。我们建议使用动态链接库安装。自动化安装脚本中也使用了动态链接库来安装客户端环境。因为MySql数据库集群目前大多使用了Centos-6.x版本的操作系统,我们也以在Centos-6.x上安装为例进行说明

• 方式一: YUM安装(只需要在第一次安装)

进入/usr/local/fbmp/requirePackages/glusterfs fuse packages/el6/rpms目录,执行安装命令:

```
cd /usr/local/fbmp/requirePackages/glusterfs_fuse_packages/el6/rpms
yum install glusterfs-*.rpm -y
```

• 方式二: 安装动态链接库(开发人员可以了解一下方法)

解压/usr/local/fbmp/requirePackages/glusterfs_fuse_packages/el6/libs目录下的sf-glusterfs-xxx-el6.tar.gz

```
cd /usr/local/fbmp/requirePackages/glusterfs_fuse_packages/el6/libs
tar zxf sf-glusterfs-xxx-el6.tar.gz
```

拷贝将解压出的glusterfs到/usr/local目录下

```
cp -rf glusterfs /usr/local/
```

编辑系统profile文件

```
vi /etc/profile
```

增加如下第8、9、11、12行内容:

```
1 ...
2
3 # Path manipulation
4 if [ "$EUID" = "0" ]; then
5
     pathmunge /sbin
6
      pathmunge /usr/sbin
      pathmunge /usr/local/sbin
8
      pathmunge /usr/local/glusterfs/bin
      pathmunge /usr/local/glusterfs/sbin
9
10 else
     pathmunge /usr/local/glusterfs/sbin after
11
12
    pathmunge /usr/local/glusterfs/bin after
    pathmunge /usr/local/sbin after
13
14
      pathmunge /usr/sbin after
15
      pathmunge /sbin after
16 fi
17
18 ...
```

保存退出后如下执行命令立即生效

```
source /etc/profile
```

拷贝glusterfs目录下mount.glusterfs文件至/sbin目录,并赋予可执行权限

```
cp mount.glusterfs /sbin/
chmod +x /sbin/mount.glusterfs
```

建立glusterfs日志软连接

```
mkdir /var/log/glusterfs
ln -s /var/log/glusterfs /usr/local/glusterfs/var/log/glusterfs
```

1.2. 客户端Python环境初始化

我们约定使用python版本为2.7,如果当前系统python版本小于2.7,我们将为你安装python-2.7.8。这不会影响你已有python应用的正常使用,且不会替换原来的python版本。 执行命令如下:

• 客户端环境初始化(只需要在第一次初始化)

```
cd /usr/local/fbmp
chmod +x setup #如果已经是可执行文件,此步可不执行
./setup initial -c
```

注意: 原系统Python版本如果小于2.7版本,安装的Python-2.7.8路径为**/usr/local/bin/python2.7**,使用python运行时请使用绝对径运行*.py

2. 客户端服务配置与安装

• 客户端服务配置说明(只需要在第一次配置)

打开目录/usr/local/fbmp/client

```
cd /usr/local/fbmp/client
[root@cnsz99VLK0521:/usr/local/fbmp/client]#ll
-rw-rw-r-- 1 root root 598 Dec 14 17:31 client.conf
```

可以在目录下找到文件client.conf,即为客户端服务配置文件。需要将此文件拷贝到/etc/fbmp目录下

```
mkdir /etc/fbmp #如果该目录已经存在,无需新建
cp client.conf /etc/fbmp/
```

拷贝后对/etc/fbmp/client.conf进行修改

1) 客户端配置文件文件client.conf

```
[client]
#This is the log level, which can be set as 0 (noset), 10 (debug), 20 (info), 30 (warning), 40 (error)
# 日志级别,默认为INFO级别
log_level = 20
#This is the log directory
log_file_dir = /var/log/fbmp/
# log file save time, default value is 15 days
log_save_time = 15
#This is the directory for the PID file
pid_dir = /var/run/fbmp/
#This is the directory for the working path
work_dir = /mnt/fbmp/
#This is the ip address of the gluster cluster
# 配置glusterfs集群IP,多个IP请使用空格分隔
gluster_ip = 10.202.125.82
```

```
\#This is the port on which the client receives the message sent by the server
client_port = 11112
#This is the client's version number
version = 1.0
\#This is the depth of the task queue in the thread pool
queue_depth = 50
\#This is the size of the working thread pool
workpool_size = 16
#This is the size of the thread pool that is recover and executed immediately
immediate_workpool_size = 8
#This is to test the survival of the sub-thread interval in client
timer_interval = 2
#Optional groups include sysdb, sysnet, etc.
group = sysdb
[server]
#This is the server's ip address
# 备份服务端IP
server_ip = 10.202.127.11
\#This is the port on which the server receives the information sent by the client
server_port = 11111
#you must configure glusterip and ip at installation time
```

提示: 如果你不清楚配置项具体含义和用处,只需配置glusterfs集群IP和服务端IP既可

• 客户端服务启动说明

启动客户端服务

/usr/local/bin/python2.7 /usr/local/fbmp/client/main.py start

停止客户端服务

/usr/local/bin/python2.7 /usr/local/fbmp/client/main.py stop

三、自动化脚本

我们提供自动化脚本setup来帮助完成环境的初始化,服务的启停,版本检查以及软件卸载。你可以使用如下命令查看帮助

./setup -h

四、前端框架

需要了解的的前端技术如下

- Node.js
- Express
- NPM
- Vue.js
- Element
- Webpack

项目开发运行环境,在web根目录下执行命令如下

npm run dev

项目打包,在web根目录下执行如下命令

npm run build

打包完成会在在web根目录下生产dist目录,你会看到有一个文件serverCongig.json,在实际环境中需要配置ApiUrl的具体地址

三、备份软件升级

1. 版本检查

```
# -s为服务端, -c为客户端
./setup version [-s|-c]
```

2. 客户端软件升级

。 停客户端服务

```
cd /usr/local/fbmp
./setup stop -c
```

。 备份当前版本

```
mkdir /usr/local/fbmp_bak
mv /usr/local/fbmp/* /usr/local/fbmp_bak/*
```

。 下载新版本并拷贝新版本软件

```
cd /tmp
wget http://xxx/fbmp-vXXXX.tar.gz
tar zxf fbmp-vXXXX.tar.gz
cp -rf fbmp-vXXXX/* /usr/local/fbmp/
```

。 配置文件更新(如果配置文件有更改)

```
# 先删除已有配置文件
rm -f /etc/fbmp/client.conf
# 拷贝新的配置文件到/etc/fbmp目录
cp -f /usr/local/fbmp/client/client.conf /etc/fbmp/
# 根据维石调用给出的gluster_ip, server_ip, group修改/etc/fbmp/client.conf文件中的相应属性
```

。 重新启动客户端

```
cd /usr/local/fbmp
./setup start -c
```

3. 服务端软件升级

与客户端软件升级类似,不同的是配置文件如果需要修改的话不是修改client.conf,而是server.conf,此外启动和停止命令分别如下

```
cd /usr/local/fbmp
# 停服务端
./setup stop -s
# 起服务端
./setup start -s
```

4. 软件卸载

。 停止服务并清除配置, 日志, 运行文件或者目录

```
cd /usr/local/fbmp
./setup remove [-c|-s]
```

。 删除安装包目录

```
cd /tmp
rm -rf /usr/local/fbmp
```