Prof. Dr. Christian Baun

Frankfurt University of Applied Sciences (1971–2014: Fachhochschule Frankfurt am Main) Fachbereich Informatik und Ingenieurwissenschaften christianbaun@fb2.fra-uas.de


Rahmen abgrenzen

Lernziele dieses Foliensatzes

- Sicherungsschicht (Teil 2)
 - Rahmen abgrenzen
 - Längenangabe im Header
 - Zeichenstopfen
 - Bitstopfen
 - Verstöße gegen Regeln des Leitungscodes
 - Rahmenformate aktueller Computernetze
 - Fehlererkennung
 - Zweidimensionale Parität
 - Zyklische Redundanzprüfung
 - Fehlerkorrektur
 - Hamming-Code
 - Flusskontrolle
 - Stop-and-Wait-Protokoll
 - Schiebefensterprotokoll Sliding-Window-Protokoll

Sicherungsschicht

- Aufgaben der Sicherungsschicht (Data Link Layer):
 - Sender: Pakete der Vermittlungsschicht in Rahmen (Frames) verpacken
 - Empfänger: Rahmen im Bitstrom der Bitübertragungsschicht erkennen
 - Korrekte Übertragung der Rahmen innerhalb eines physischen Netzes gewährleisten durch Fehlererkennung mit Prüfsummen
 - Physische Adressen (MAC-Adressen) bereitstellen
 - Zugriff auf das Übertragungsmedium regeln



- Geräte: Bridge, Layer-2-Switch (Multiport-Bridge), Modem
- Protokolle: Ethernet, Token Ring, WLAN, Bluetooth, PPP

Rahmen abgrenzen

- Um im Bitstrom der Bitübertragungsschicht die Rahmen zu erkennen und die Daten der Vermittlungsschicht in Rahmen zu verpacken, muss der Anfang jedes Rahmens markiert sein
 - Das ist nötig, damit der Empfänger die Rahmengrenzen erkennt
- Zur Markierung der Rahmen existieren verschiedene Möglichkeiten
 - Längenangabe im Header
 - Zeichenstopfen
 - Bitstopfen
 - Verstöße gegen Regeln des Leitungscodes der Bitübertragungsschicht mit ungültigen Signalen
- Jede der Möglichkeiten hat Vor- und Nachteile

Längenangabe im Header

- Im Header des Rahmens steht die Anzahl der Zeichen im Rahmen
- Ein Protokoll der Sicherungsschicht, das die Rahmengrenze mit einer Längenangabe im Header angibt, ist das Byte-orientierte Digital Data Communications Message Protocol (DDCMP) des DECnet
- Im Rahmen befindet sich das Datenfeld Count, das die Anzahl der Nutzdaten in Bytes enthält

Start of Header	Anzahl der Nutzdaten in Bytes	•			•	Prüfsumme über den Header	Nutzdaten	Prüfsumme über die Nutzdaten
SOH	Count	Flags	RESP	NUM	ADDR	CRC 1	Body	CRC 2
8 Bits	14 Bits	2 Bits	8 Bits	8 Bits	8 Bits	16 Bits		16 Bits

 Problem: Wird das Datenfeld Count während der Übertragung verändert, kann der Empfänger das Ende des Rahmens nicht mehr korrekt erkennen

Zeichenstopfen – " $Character\ Stuffing"\ (1/2)$

 Ein Protokoll, das die Rahmengrenze mit speziellen Zeichen markiert, ist das Byte-orientierte Protokoll Binary Synchronous
 Communication (BISYNC) von IBM aus den 1960er Jahren



Steuerzeichen
 ("Sentinel-Zeichen")

 markieren die Struktur der Rahmen

- Den Anfang eines Rahmens markiert das SYN-Zeichen
- Den Anfang des Headers markiert SOH (Start of Header)
- Die Nutzdaten sind zwischen STX (Start of Text) und ETX (End of Text)
- Ein ETX im Nutzdatenteil (Body), muss in der Sicherungsschicht durch ein DLE-Zeichen (Data Link Escape) **geschützt** (*maskiert*) werden
- Ein DLE in den Nutzdaten wird durch ein zusätzliches DLE maskiert

Zeichenstopfen – " $Character\ Stuffing"\ (2/2)$

- Das Verfahren heißt **Zeichenstopfen**, weil der...
 - Sender zusätzliche Zeichen in die Nutzdaten einfügt (stopft)
 - Empfänger gestopfte Zeichen aus den empfangenen Nutzdaten **entfernt**, bevor er diese an die Vermittlungsschicht übergibt
- Nachteil dieses Verfahrens:
 - Enge Anlehnung an die ASCII-Zeichenkodierung
 - Aktuellere Protokolle dieser Schicht arbeiten nicht mehr Byte-orientiert, sondern Bit-orientiert, weil damit beliebige Zeichenkodierungen verwendet werden können

Bitstopfen – "Bit Stuffing"

- Bei Bit-orientierten Protokollen hat jeder Rahmen ein spezielles Bitmuster als Anfangs- und Endsequenz
- Beispiele: Das Protokoll High-Level Data Link Control (HDLC) und das darauf aufbauende **Point-to-Point Protocol** (PPP)
 - Jeder Rahmen beginnt und endet mit: 01111110 8 Bits 8 Bits 8 Bits 16 Bits 8 Bits Anfangs-End-CRC Body Address Control sequenz sequenz

01111110

Nutzdaten


01111110

- Entdeckt das HDLC-Protokoll in der Sicherungsschicht...
 - des Senders 5 aufeinanderfolgende Einsen im Bitstrom von der Vermittlungsschicht, stopft es eine Null in den Bitstrom
 - des Empfängers 5 aufeinanderfolgende Einsen und eine Null im Bitstrom von der Bitübertragungsschicht, wird das gestopfte Null-Bit entfernt
- Vorteile:
 - Anfangs- und Endsequenz kommen garantiert nicht in den Nutzdaten vor
 - Beliebige Zeichensätze können verwendet werden

Verstöße gegen Regeln des Leitungscodes

- Abhängig vom verwendeten Leitungscode in der Bitübertragungsschicht können ungültige Signale Rahmen abgrenzen
 - Beispiel: Token Ring verwendet die differentielle Manchesterkodierung
 - Bei diesem Leitungscode findet in jeder Bitzelle ein Pegelwechsel zur Taktrückgewinnung statt





 Bei Token Ring beginnen Rahmen mit einem Byte (Starting Delimiter), das 4 Verstöße gegen die Kodierregeln enthält


Das vorletzte Byte (**Ending Delimiter**) eines Rahmens bei Token Ring enthält die gleichen 4 Verstöße gegen die Kodierregeln

Rahmenformate aktueller Computernetze (1/8) – Ethernet

Bitübertragungsschicht				Sicherungsschicht				Bitübertragungsschicht
Start Frame De	Start Frame Delimiter (SFD)				Pa			
						<u> </u>		
Präambel	MAC-Adresse (Ziel)	MAC-Adresse (Quelle)	VLAN-Tag	Тур	Nutzdaten (Payload)		CRC- ifsumme	Interframe Spacing
7 Bytes 1	6 Bytes	6 Bytes	4 Bytes	2	maximal 1500 Bytes	1 4	Bytes	12 Bytes Dauer
55 55 55 55 55 55 D5	C0 C1 C0 36 74 0E	00 05 4E 49 75 56	Ш	08 00		ш	ш	


- Aktuelle Protokolle der Sicherungsschicht wie Ethernet und WLAN arbeiten nicht mehr Byte-, sondern Bit-orientiert
 - Grund: So können beliebige Zeichenkodierungen verwendet werden
- Die Präambel besteht aus der 7 Bytes langen Bitfolge 101010...1010
 - Synchronisiert bei Bus-Topologien den Empfänger auf die Bit-Abstände
 - Darauf folgt der 1 Byte große SFD mit der Bitfolge 10101011

Rahmenformate aktueller Computernetze (2/8) – Ethernet



- Die Datenfelder für die physischen Adressen (MAC-Adressen) von Sender und Ziel sind jeweils 6 Bytes lang
- Der 4 Bytes lange optionale VLAN-Tag enthält unter anderem...
 - ullet eine 12 Bits lange VLAN-ID (\Longrightarrow Foliensatz 4)
 - und ein 3 Bits großes Feld zur Priorisierung
- Das Datenfeld Typ enthält das verwendete Protokoll der nächsthöheren Schicht
- Bei IPv4 hat das Datenfeld Typ den Wert 0x0800
- Bei IPv6 hat das Datenfeld Typ den Wert 0x86DD
 - Enthalten die Nutzdaten eine ARP-Nachricht, hat das Datenfeld Typ den Wert 0x0806

Rahmenformate aktueller Computernetze (3/8) – Ethernet



- Mindestgröße eines Ethernet-Rahmens: 72 Bytes
- Maximale Größe (inkl. Präambel und SFD): 1526 Bytes
- Der VLAN-Tag vergrößert die maximale Größe um 4 Bytes
- Jeder Rahmen kann maximal 1500 Bytes Nutzdaten enthalten
 - Mit dem Datenfeld Pad werden Rahmen bei Bedarf auf die erforderliche Mindestgröße von 72 Bytes gebracht
 - Das ist nötig, damit die Kollisionserkennung via CSMA/CD funktioniert (⇒ Foliensatz 6)
- Abschließend folgt eine 32 Bits lange Prüfsumme, die aber nicht die Präambel und den SFD einschließt

Rahmenformate aktueller Computernetze (4/8) – Ethernet

Bitübertragungsschicht			Sicherungsschicht					Bitübertragungsschicht		
ſ										
	Start Frame Delimiter (SFD)						Pa	id-F	eld	
	↓						¥			
	Präambel		MAC-Adresse (Ziel)	MAC-Adresse (Quelle)	VLAN-Tag	Тур	Nutzdaten (Payload)	Γ	CRC- Prüfsumme	Interframe Spacing
	7 Bytes	1	6 Bytes	6 Bytes	4 Bytes	2	maximal 1500 Bytes	1	4 Bytes	12 Bytes Dauer
- 1	55 55 55 55 55 55	D5	C0 C1 C0 36 74 0E	00 05 4E 49 75 56	ш	08 00		Г	ш	

- Das Interframe Spacing bzw. Interframe Gap ist der minimale zeitliche Abstand zwischen 2 gesendeten Rahmen auf dem Übertragungsmedium
- Die minimale Wartezeit entspricht 96 Bitzeiten (12 Bytes)
 - Bei 10 MBit/s sind es 9,6 Mikrosekunden
 - Bei 100 MBit/s sind es 0,96 Mikrosekunden
 - Bei 1 GBit/s sind es 96 Nanosekunden
- Einige Netzwerkgeräte erlauben es den Interframe Spacing zu verkürzen
 - Vorteil: Höherer Datendurchsatz ist möglich
 - Nachteil: Eventuell werden die Grenzen von Rahmen nicht korrekt erkannt (⇒ Kollisionen nehmen zu)

Rahmenformate aktueller Computernetze (5/8) – WLAN



- In der Bitübertragungsschicht fügt das Protokoll folgendes hinzu:
 - eine Präambel zur Synchronisierung des Empfängers inklusive SFD
 - Das Short Preamble Format ist ein optionaler Standard den nicht alle Geräte unterstützten
 - ein Datenfeld Signal, das die Datenrate (MBit/s) angibt
 - ein Datenfeld Sevice, das spezielle Informationen zur verwendeten Modulation enthalten kann
 - ein Datenfeld Länge, das die zur Übertragung des Rahmens benötigte Zeit in Mikrosekunden enthält
 - ein Datenfeld CRC, das eine Prüfsumme über die Felder Signal, Service und Länge enthält

Rahmenformate aktueller Computernetze (6/8) – WLAN



- Maximale Größe eines WLAN-Rahmen (nur der Teil der Sicherungsschicht): 2346 Bytes
- Die Rahmensteuerung (2 Bytes) enthält mehrere kleinere Datenfelder
 - Hier wird unter anderem die Protokollversion definiert und angegeben, um was für eine Art Rahmen (z.B. Datenrahmen oder Beacon) es sich handelt und ob der Rahmen mit dem WEP-Verfahren verschlüsselt ist
- Das 2 Bytes lange Datenfeld Dauer enthält einen Wert für die Aktualisierung der Zählvariable Network Allocation Vector (NAV)

Rahmenformate aktueller Computernetze (7/8) – WLAN



- Der Inhalt der 4 Adressfelder hängt davon ab, ob es ein WLAN im Infrastruktur-Modus oder im Ad-hoc-Modus ist und ob der Rahmen von einem Endgerät oder von einer Basisstation gesendet wurde
- Die MAC-Adressen heißen in diesem Kontext Basic Service Set Identifier (BSSID)

Mögliche Werte (MAC-Adressen) in den Adressfeldern sind

- Adresse des Senders (Source Address)
- Adresse des Empfängers (Destination Address)
- Adresse der n\u00e4chsten Station auf dem Weg zum Ziel (Receiver Address)
 - Adresse der letzten Station, die den Rahmen weitergeleitet hat (Transmitter Address)

Rahmenformate aktueller Computernetze (8/8) – WLAN



- Das 2 Bytes große Datenfeld Sequenzkontrolle besteht aus einer 4 Bits langen Fragmentnummer und einer 12 Bits langen Sequenznummer
 - Wurde ein Rahmen in mehrere Fragmente unterteilt, ist die Sequenznummer für alle Fragmente gleich
- Abschließend folgt eine 32 Bits lange CRC-Prüfsumme, die aber nicht die Nutzdaten einschließt

Fehlerursachen


- Bei der Übertragung von Bitfolgen kann es zu Fehlern kommen
- Typische Fehlerursachen sind
 - Signalverformung
 - Dämpfungseffekt des Übertragungsmediums
 - Rauschen
 - Thermisches und elektronisches Rauschen
 - Nebensprechen
 - Unerwünschter Einfluss benachbarter Kanäle (z.B. kapazitive Kopplung)
 - Kapazitive Kopplung nimmt mit wachsender Frequenz zu

Die nächste Folie zeigt ein Beispiel für eine solche Fehlerursache


Kurzzeitstörungen

- Mehrere Bits hintereinander fehlerhaft (Burstfehler)
- Kosmische Strahlung
- Mangelhafte bzw. nicht ausreichende Isolierung
- Fehler müssen mindestens erkannt werden
 - Je nach Anwendungsfall kann es nötig sein, das Fehler korrigiert werden


"Why my microwave makes me lose Wi-Fi connection"



Microwave on with cup of water placed in center of turntable 2.4Ghz - 2.5Ghz



Microwave on with cup of water placed on edge of turntable 2.4Ghz - 2.5Ghz



This is a graph of the 2.4Ghz to 2.5Ghz spectrum over a period of 20 seconds of microwave usage The horizontal direction is frequency, the vertical is time, color is power. Blue was around -80db and yellow around -60db

The top graph is the baseline and on it you can see some Wi-Fi packets around the 2.3Ghz and 2.45Ghz-2.6Ghz range. Following is the first test I did where I placed a ceramic mug filled with water directly in the center of the turn table so that it didn't shift its xy position inside the microwave very much. The last graph is from when I put the ceramic mug of water on the very edge of the turn table so that it would have the most xy motion inside the microwave.

To address people concerned for my safety because my microwave is leaking: It isn't, microwaves can't be perfectly insulated and they have a fuck load of power to dampen. Inside the microwave, it's like 1000w of radiated power which is like 60db. Outside the microwave, I only measured at most -60db. That is about 0.00000001W of radiation power. Granted the antenna I used wasn't perfect so the actual ambient power level was higher. But still vastly below any amount of power that could cause harm.

Source: https://www.reddit.com/r/dataisbeautiful/comments/8xu89b/why_my_ microwave_makes_me_lose_wifi_connection/

Fehlererkennung


- Zur Fehlererkennung wird jedem Rahmen vom Sender eine Prüfsumme angefügt
 - So werden fehlerhafte Rahmen vom Empfänger erkannt und verworfen

Das erneute Anfordern verworfener Rahmen durch den Empfänger sehen die Protokolle der Sicherungsschicht nicht vor

Diese Funktionalität erbringt das Transportprotokoll TCP (⇒ Foliensatz 9)


- Möglichkeiten der Fehlererkennung:
 - Zweidimensionale Parität
 - Zyklische Redundanzprüfung Cyclic Redundancy Check (CRC)

Zweidimensionale Parität (1/2)



- Dieses Verfahren eignet sich dann besonders gut, wenn die 7-Bit-Zeichenkodierung US-ASCII verwendet wird
- Zu jedem 7-Bit-Abschnitt wird ein zusätzliches Paritätsbit addiert, um die Anzahl der Einsen im Byte auszugleichen
 - Definiert das Protokoll die gerade Parität, erhält das Paritätsbit bei Bedarf den Wert Eins oder Null, um eine gerade Anzahl von Einsen im Byte zu erwirken
 - Ist ungerade Parität gewünscht, erhält das Paritätsbit bei Bedarf den Wert Eins oder Null, um eine ungerade Anzahl von Einsen im Byte zu erwirken
 - ⇒ eindimensionale Parität

Zweidimensionale Parität (2/2)



- Neben den Paritätsbits in jedem Byte existiert für jeden Rahmen noch ein zusätzliches Paritätsbyte
 - Der Inhalt des Paritätsbyte ist das Ergebnis der Paritätsberechnung quer über jedes Byte des Rahmens
 - ⇒ zweidimensionale Parität
- Zweidimensionale Parität kann alle 1-, 2-,
 3-Bit-Fehler und die meisten 4-Bit-Fehler erkennen

Quelle: Computernetzwerke, Larry L. Peterson, Bruce S. Davie, dpunkt (2008)

 Das Verfahren wird unter anderem von BISYNC bei der Übertragung von Daten verwendet, die mit der 7-Bit-Zeichenkodierung US-ASCII kodiert sind

Zyklische Redundanzprüfung

- Zyklische Redundanzprüfung Cyclic Redundancy Check (CRC) basiert darauf, dass man Bitfolgen als Polynome mit den Koeffizienten 0 und 1 schreiben kann
- ullet Ein Rahmen mit k Bits wird als Polynom vom Grad k-1 betrachtet
 - Das werthöchste Bit ist der Koeffizient von x^{k-1}
 - Das nächste Bit ist der Koeffizient für x^{k-2}
 - ...
- Beispiel: Die Bitfolge 10011010 entspricht also dem Polynom:

$$M(x) = 1 * x^7 + 0 * x^6 + 0 * x^5 + 1 * x^4 + 1 * x^3 + 0 * x^2 + 1 * x^1 + 0 * x^0$$

= $x^7 + x^4 + x^3 + x^1$

 Das Senden und Empfangen von Nachrichten kann man sich als Austausch von Polynomen vorstellen

Polynome in der Mathematik

Ein Polynom ist die Summe von Vielfachen von Potenzen mit natürlichzahligen Exponenten einer Variablen

Zyklische Redundanzprüfung (Vorgehensweise)

- Das Protokoll der Sicherungsschicht legt ein **Generatorpolynom** bzw. **Divisor-Polynom** C(x) fest
 - Die Auswahl des Generatorpolynoms legt fest, welche Fehlerarten erkannt werden
- C(x) ist ein Polynom vom Grad k
 - Sei z.B. $C(x) = x^3 + x^2 + x^0 = 1101$, dann ist k = 3
 - Das Generatorpolynom ist also vom Grad 3

Der Grad des Generatorpolynoms entspricht der Anzahl der Bits minus eins

- ullet Soll für einen Rahmen die CRC-Prüfsumme berechnet werden, werden n Nullen an den Rahmen angehängt
 - n entspricht dem Grad des Generatorpolynoms

Auswahl gängiger Generatorpolynome Name C(x) Anwendung CRC-5 $x^5 + x^2 + x^0$ USB CRC-8 $x^8 + x^2 + x^1 + x^0$ ISDN CRC-32 $x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x^1 + x^0$ Ethernet

Beispiel zur zyklischen Redundanzprüfung (1/4)

Generatorpolynom:	100110
Generatorpolynom:	100110

- Das Generatorpolynom hat 6 Stellen
 - Also werden 5 Nullen ergänzt

Rahmen (Nutzdaten):	10101
Rahmen mit Anhang:	1010100000

- Der Rahmen mit Anhang wird von links nur mit XOR durch das Generatorpolynom dividiert
 - 1 XOR 1 = 0, 1 XOR 0 = 1, 0 XOR 1 = 1, 0 XOR 0 = 0
 - Dabei fängt man immer mit der ersten gemeinsamen 1 an
 - Der Rest (Restpolynom) ist die **Prüfsumme**

Der Sender berechnet die Prüfsumme

```
1010100000

100110||||

-----vv||

110000||

100110||

-----v|

101100|

100110|

-----v

10100 = Rest
```

Beispiel zur zyklischen Redundanzprüfung (2/4)

- Die Prüfsumme wird an die Nutzdaten angehängt
 - Der Rest muss aus n Bits bestehen
 - n ist der Grad des Generatorpolynoms
- Ergebnis: 10100 wird an den Rahmen angehängt
- Übertragener Rahmen inkl. Prüfsumme (Codepolynom): 1010110100

Generatorpolynom:	100110
Rahmen (Nutzdaten):	10101
Rahmen mit Anhang:	1010100000
Rest (Restpolynom):	10100
Übertragener Rahmen (Codepolynom):	1010110100

Den Rest auffüllen

- Der Rest muss aus n Bits bestehen und n ist der Grad des Generatorpolynoms
- Wenn der Rest kürzer ist als *n* muss mit Nullen *aufgefüllt* werden
- Beispiel: Der Rest ist 101 und n ist 5, dann ist die anzuhängende Prüfsumme 00101

Beispiel zur zyklischen Redundanzprüfung (3/4)

Übertragener Rahmen (Codepolynom):	1010110100
Generatorpolynom:	100110

- Der Empfänger des Rahmens kann überprüfen, ob dieser korrekt angekommen ist
- Mit einer Division (ausschließlich via XOR) durch das Generatorpolynom werden fehlerhafte Übertragungen erkannt
 - Bei der Division mit XOR immer mit der ersten gemeinsamen 1 anfangen!
- Ist der Rest der Division gleich null, war die Übertragung fehlerfrei

Der Empfänger testet, ob die Übertragung korrekt war

1010110100 100110||| -----vv|| 110101|| 100110|| -----v| 100110| 100110|

Beispiel zur zyklischen Redundanzprüfung (4/4)

Übertragener Rahmen (Codepolynom):	1 <mark>1</mark> 10110100
Generatorpolynom:	100110
Korrekte Übertragung:	1010110100

Fehlererkennung

00000000000

- Ist im übertragenen Rahmen 1 Bit fehlerhaft, ist der Rest der Division mit XOR durch das Generatorpolynom ungleich null
- Das Verfahren erkennt neben allen Einbitfehlern auch jede ungerade Anzahl fehlerhafter Bits und alle Bündelfehler der Länge n
 - n ist der Grad des Generatorpolynoms


Quellen

- Hompel, Büchter, Franzke. Identifikationssysteme und Automatisierung. Springer. 2008. S 219-221
- Meinel, Sack Digitale Kommunikation: Vernetzen, Multimedia, Sicherheit, Springer, 2009. S.122-124

1110110100
100110
v
111010
100110
v
111001
100110
v
111110
100110
v
110000
100110
10110

Konzepte zur Flusskontrolle

Zusammenfassung zur CRC-Vorgehensweise



Der CRC-Prüfwert ist der Rest der Division der Nachricht durch das Generatorpolynom. Dieselbe Rechnung mit der Nachricht plus angehängtem CRC ergibt beim Empfänger 0, wenn kein Übertragungsfehler aufgetreten ist.


Quelle: CRCs berechnen mit Intrinsics, Oliver Lau, c't 9/2013, S.184-185

Rahmen abgrenzen

Bildquelle: http://amturing.acm.org/images/hamming-3.jpg

Fehlerkorrektur 000000000

- Übertragungsfehler können mit CRC-Prüfsummen erkannt werden
 - Sollen Fehler auch korrigiert werden können, müssen die zu übertragenen Daten entsprechend kodiert werden
- Fehlerkorrektur kann man mit dem Hamming Code realisieren
 - Benannt nach dem Mathematiker Richard Wesley Hamming (1915-1998)



Richard Hamming (1915 - 1998)

Kein etabliertes Protokoll der Sicherungsschicht ermöglicht Fehlerkorrektur

Die etablierten Protokolle ermöglichen nur Fehlererkennung!

Hamming-Code – Vorgehen: Position der Prüfbits

In dieser Vorlesung wird eine vereinfachte Version des Hamming-Codes demonstriert, die an manchen Stellen Hamming-ECC heißt

```
http://www.mathcs.emory.edu/~cheung/Courses/455/Syllabus/2-physical/errors-Hamming.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fehlerkorrekturverfahren
Andrew Tanenbaum, Computernetzwerke, Pearson (2000), 3, Auflage, S, 208-209
```

- Bits einer Bitfolge werden beginnend mit 1 von links durchnummeriert
 - Bits, die Potenzen von 2 sind (1, 2, 4, 8, 16, usw.) sind Prüfbits
 - Die übrigen Bits sind die Nutzdaten
- Beispiel:
 - 8 Bit Nutzdaten: 01001100

```
Position: 1 2 3 4 5 6 7 8
Nutzdaten: 0 1 0 0 1 1 0 0
```

Position: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 de Daten: ? ? 0 ? 1 0 0 ? 1 1 0 0

zu übertragende Daten:

Nun muss der Sender die Werte der Prüfbits berechnen

Hamming-Code – Vorgehen: Werte der Prüfbits (1/2)

- Jeder Bit-Position in der Übertragung wird die Positionsnummer zugeordnet
- Die Positionsnummer ist in diesem Beispiel 4-stellig, da wir 4 Prüfbits haben
- Beispiele:

```
\begin{array}{ccccc} \text{Position: 1} & \Longrightarrow & \text{Wert: 0001} \\ \text{Position: 2} & \Longrightarrow & \text{Wert: 0010} \\ \text{Position: 3} & \Longrightarrow & \text{Wert: 0011} \\ \text{Position: 4} & \Longrightarrow & \text{Wert: 0100} \\ \text{Position: 5} & \Longrightarrow & \text{Wert: 0101} \\ \end{array}
```

. . .

Hamming-Code – Vorgehen: Werte der Prüfbits (2/2)

- Als nächstes werden die Werte derjenigen Nutzdatenpositionen, die 1 in unserer Übertragung sind, mit XOR zusammen gerechnet
 - Im Beispiel Positionsnummer 5, Positionsnummer 9 und Positionsnummer 10

- Das Ergebnis sind die Werte der Prüfbits
 - Diese werden in die Übertragung eingefügt

Rahmen abgrenzen

- Der Empfänger kann überprüfen, ob eine Bitfolge korrekt ist
 - Er verknüpft via XOR die berechneten und empfangenen Prüfbits
 - Die Prüfbits sind Position 1, 2, 4 und 8

```
0101 Position 5
1001 Position 9

XOR 1010 Position 10
-----
0110 Prüfbits berechnet

XOR 0110 Prüfbits empfangen
------
= 0000 => Korrekte Übertragung
```

Hamming-Code – Vorgehen: Empfangene Daten prüfen (2/2)

empfangene Daten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

```
1001 Position 9

XOR 1010 Position 10
----
0011 Prüfbits berechnet

XOR 0110 Prüfbits empfangen
-----
= 0101 => Bit 5 ist falsch!
```

- Mögliche Ergebnisse der Berechnung:
 - Positionsnummer des veränderten Bits
 - 0 wenn die Übertragung fehlerfrei war
- Wurden ≥ 2 Bits verändert, kann nur noch eine Aussage darüber getroffen werden, dass Bits verändert wurden
 - Die Positionen können so nicht ermittelt werden

Fazit zur Fehlererkennung

- Kodierungen mit Fehlerkorrektur sind da sinnvoll, wo Sendewiederholungen nicht angefordert werden können
 - Beispiel: Das Netzwerk bietet nur einen Kanal und die Übertragungsart ist Simplex
- Üblicherweise wird die reine Fehlererkennung bevorzugt
 - Wird ein Fehler erkannt, wird der Rahmen einfach verworfen
 - Ein erneutes Anfordern eines fehlerhaften Rahmens sehen die etablierten Protokolle der Sicherungsschicht nicht vor!
 - Erneutes Anfordern fehlerhafter Übertragungen realisiert das Transportprotokoll TCP
- Bei Fehlererkennung müssen weniger Prüfbits übertragen werden
 - Darum ist Fehlererkennung effizienter als Fehlerkorrektur

Siehe Modellrechnung zur Fehlererkennung/-korrektur auf der nächsten Folie

Modellrechnung zur Fehlererkennung/-korrektur

- Blockgröße: 1.000 Bits
- 1 Megabit Daten (1.000 Blöcke) sollen übertragen werden
- Fehlererkennung
 - Zum Erkennen eines fehlerhaften Blocks genügt am Ende jedes Blocks ein Paritätsbit
 - Dadurch vergrößert sich jeder Block um ein Bit auf 1.001 Bits
 - Nach je 1.000 Blöcken muss ein Extrablock (1.001 Bits) übertragen werden
 - Ein Megabit Daten erfordert daher 2.001 Prüfbits
- Fehlerkorrektur (Hamming-Code)
 - Um 1.000 Bits Daten korrigieren zu können, sind 10 Prüfbits nötig
 - Die Prüfbits haben die Positionen 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 und 512
 - Ein Megabit erfordert daher 10.000 Prüfbits

Quelle

Andrew Tanenbaum, David Wetherall Computernetzwerke. Pearson (2012). 6. Auflage. S.253

Übung

- Sie haben 8 Bits Nutzdaten (10011010) vorliegen
 - Ermitteln Sie die zu übertragenden Daten (Nutzdaten inklusive Prüfbits)
- ② Überprüfen Sie, ob die folgenden Nachrichten korrekt übertragen wurden:
 - 0 00111101
 - **2** 101110100010
 - **3** 001101100100
 - **4** 0001101100101101
- ⇒ Übungsblatt 3

- Via Flusskontrolle steuert der Empfänger die Sendegeschwindigkeit des Senders dynamisch und stellt so und die Vollständigkeit der Datenübertragung sicher
 - Langsame Empfänger sollen nicht mit Rahmen überschüttet werden
 - Dadurch würden Rahmen verloren gehen
- Während der Übertragung verlorene Rahmen werden erneut gesendet
- Vorgehensweise: Sendewiederholungen, wenn diese nötig sind
 - Grundlegende Mechanismen:
 - Bestätigungen (Acknowledgements, ACK) als Feedback bzw. Quittung
 - Zeitschranken (Timeouts)
 - Konzepte zur Flusskontrolle:
 - **Stop-and-Wait** (⇒ Foliensatz 9)
 - Schiebefenster (Sliding-Window) (⇒ Foliensatz 9)
- Ethernet bietet keinen Mechanismus zur Flusskontrolle auf der Sicherungsschicht
- In der Praxis wird Flusskontrolle, da wo es erfolgreich ist, vom Transportprotokoll TCP realisiert
- Flusskontrolle in der Sicherungsschicht wird in dieser Vorlesung nicht behandelt