HTTP 协议

http://www.cnblogs.com/li0803/archive/2008/11/03/1324746.html

HTTP(超文本传输协议)是一个属于应用层的面向对象的协议,主要解决如何包装数据。

主要特点

- 1. 支持客户/服务器模式。
- 2. 简单快速:客户向服务器请求服务时,只需传送请求方法和路径。请求方法常用的有GET、HEAD、POST。每种方法规定了客户与服务器联系的类型不同。由于HTTP协议简单,使得HTTP服务器的程序规模小,因而通信速度很快。
- 3. 灵活: HTTP允许传输任意类型的数据对象。正在传输的类型由Content-Type加以标记。
- 4. 无连接:无连接的含义是限制每次连接只处理一个请求。服务器处理完客户的请求,并收到客户的应答后,即断开连接。采用这种方式可以节省传输时间。
- 5. 无状态: HTTP协议是无状态协议。无状态是指协议对于事务处理没有记忆能力。缺少状态意味着如果后续处理需要前面的信息,则它必须重传,这样可能导致每次连接传送的数据量增大。另一方面,在服务器不需要先前信息时它的应答就较快。

http请求

http请求由三部分组成:请求行、消息报头、请求正文

请求行

请求行以一个方法符号开头,以空格分开,后面跟着请求的URI和协议的版本。

格式: Method Request-URI HTTP-Version CRLF

其中 Method表示请求方法; Request-URI是一个统一资源标识符; HTTP-Version表示请求的HTTP协议版本; CRLF表示回车和换行(除了作为结尾的CRLF外,不允许出现单独的CR或LF字符)。

请求方法:

GET 请求获取Request-URI所标识的资源

POST 在Request-URI所标识的资源后附加新的数据

HEAD 请求获取由Request-URI所标识的资源的响应消息报头

PUT 请求服务器存储一个资源,并用Request-URI作为其标识

DELETE 请求服务器删除Request-URI所标识的资源

TRACE 请求服务器回送收到的请求信息,主要用于测试或诊断

CONNECT 保留将来使用

OPTIONS 请求查询服务器的性能,或者查询与资源相关的选项和需求

应用举例:

GET方法: 在浏览器的地址栏中输入网址的方式访问网页时,浏览器采用GET方法向服务器获取资源,eg:GET /form.html HTTP/1.1 (CRLF)

POST方法要求被请求服务器接受附在请求后面的数据,常用于提交表单。

eg: POST /reg. jsp HTTP/ (CRLF)

Accept:image/gif, image/x-xbit,... (CRLF)

. . .

HOST: www. guet. edu. cn (CRLF)

Content-Length: 22 (CRLF)

Connection: Keep-Alive (CRLF)

Cache-Control:no-cache (CRLF)

(CRLF) //该CRLF表示消息报头已经结束,在此之前为消息报头

user=jeffrey&pwd=1234 //此行以下为提交的数据

HEAD方法与GET方法几乎是一样的,对于HEAD请求的回应部分来说,它的HTTP头部中包含的信息与通过GET请求所得到的

信息是相同的。利用这个方法,不必传输整个资源内容,就可以得到Request-URI所标识的资源的信息。该方法常用于测试超链接的有效性,是否可以访问,以及最近是否更新。

HTTP响应

HTTP响应由三个部分组成: 状态行、消息报头、响应正文

状态行

格式: HTTP-Version Status-Code Reason-Phrase CRLF

其中,HTTP-Version表示服务器HTTP协议的版本; Status-Code表示服务器发回的响应状态代码; Reason-Phrase表示状态代码的文本描述。

状态代码有三位数字组成,第一个数字定义了响应的类别,且有五种可能取值:

分类	分类描述
1**	指示信息,服务器收到请求,需要请求者继续执行操作
2**	成功,操作被成功接收并处理
3**	重定向,需要进一步的操作以完成请求
4**	客户端错误,请求包含语法错误或无法完成请求
5**	服务器错误,服务器在处理请求的过程中发生了错误

状态码	状态码英文名称	中文描述			
200	OK	请求成功。一般用于GET与POST请求			
301	Moved Permanently	永久移动。今后任何新的请求都应使用新的URI代替			
302	Found	临时移动。资源只是临时被移动,客户端应继续使用原有URI			
400	Bad Request	客户端请求的语法错误,服务器无法理解			
401	Unauthorized	请求未经授权			
403	Forbidden	服务器收到请求,但是拒绝提供服务			
404	Not Found	请求资源不存在,eg: 输入了错误的URL			
500	Internal Server Error	服务器发生不可预期的错误,无法完成请求			
501	Not Implemented	服务器不支持请求的功能,无法完成请求			
503	Service Unavailable	服务器当前不能处理客户端的请求,一段时间后可能恢复正常			

消息报头

HTTP消息报头包括普通报头、请求报头、响应报头、实体报头。

每一个报头域都是由名字+":"+空格+值组成,消息报头域的名字是大小写无关的。

1、普通报头

在普通报头中,有少数报头域用于所有的请求和响应消息,但并不用于被传输的实体,只用于传输的消息。

Cache-Control 用于指定缓存指令,缓存指令是单向的(响应中出现的缓存指令在请求中未必会出现),且是独立的 (一个消息的缓存指令不会影响另一个消息处理的缓存机制),HTTP1.0使用的类似的报头域为Pragma。

请求时的缓存指令包括: no-cache (用于指示请求或响应消息不能缓存)、no-store、max-age、max-stale、min-fresh、only-if-cached;

响应时的缓存指令包括: public、private、no-cache、no-store、no-transform、must-revalidate、proxy-revalidate、max-age、s-maxage.

eg: 为了指示IE浏览器(客户端)不要缓存页面,服务器端的JSP程序可以编写如下: response. sehHeader("Cache-Control", "no-cache");

//response.setHeader("Pragma", "no-cache");作用相当于上述代码,通常两者//合用

这句代码将在发送的响应消息中设置普通报头域: Cache-Control:no-cache

Date普通报头域表示消息产生的日期和时间

Connection普通报头域允许发送指定连接的选项。例如指定连接是连续,或者指定"close"选项,通知服务器,在响应 完成后,关闭连接

2、请求报头

请求报头允许客户端向服务器端传递请求的附加信息以及客户端自身的信息。

常用的请求报头

Accept

Accept请求报头域用于指定客户端接受哪些类型的信息。eg: Accept: image/gif,表明客户端希望接受GIF图象格式的资源; Accept: text/html,表明客户端希望接受html文本。

Accept-Charset

Accept-Charset请求报头域用于指定客户端接受的字符集。eg: Accept-Charset:iso-8859-1, gb2312. 如果在请求消息中没有设置这个域,缺省是任何字符集都可以接受。

Accept-Encoding

Accept-Encoding请求报头域类似于Accept,但是它是用于指定可接受的内容编码。eg: Accept-

Encoding:gzip. deflate. 如果请求消息中没有设置这个域服务器假定客户端对各种内容编码都可以接受。

Accept-Language

Accept-Language请求报头域类似于Accept,但是它是用于指定一种自然语言。eg: Accept-Language:zh-cn.如果请求消息中没有设置这个报头域,服务器假定客户端对各种语言都可以接受。

Authorization

Authorization请求报头域主要用于证明客户端有权查看某个资源。当浏览器访问一个页面时,如果收到服务器的响应代码为401(未授权),可以发送一个包含Authorization请求报头域的请求,要求服务器对其进行验证。

Host (发送请求时,该报头域是必需的)

Host请求报头域主要用于指定被请求资源的Internet主机和端口号,它通常从HTTP URL中提取出来的,eg:

我们在浏览器中输入: http://www.guet.edu.cn/index.html

浏览器发送的请求消息中,就会包含Host请求报头域,如下:

Host: www.guet.edu.cn

此处使用缺省端口号80,若指定了端口号,则变成: Host: www.guet.edu.cn:指定端口号

User-Agent

我们上网登陆论坛的时候,往往会看到一些欢迎信息,其中列出了你的操作系统的名称和版本,你所使用的浏览器的名称和版本,这往往让很多人感到很神奇,实际上,服务器应用程序就是从User-Agent这个请求报头域中获取到这些信息。User-Agent请求报头域允许客户端将它的操作系统、浏览器和其它属性告诉服务器。不过,这个报头域不是必需的,如果我们自己编写一个浏览器,不使用User-Agent请求报头域,那么服务器端就无法得知我们的信息了。请求报头举例:

GET /form.html HTTP/1.1 (CRLF)

Accept:image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, application/x-shockwave-flash, application/vnd.ms-excel, application/vnd.ms-powerpoint, application/msword, */* (CRLF)

Accept-Language:zh-cn (CRLF)

Accept-Encoding:gzip, deflate (CRLF)

If-Modified-Since: Wed, 05 Jan 2007 11:21:25 GMT (CRLF)

If-None-Match: W/"80b1a4c018f3c41:8317" (CRLF)

User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.0; Windows NT 5.0) (CRLF)

Host:www.guet.edu.cn (CRLF)

Connection: Keep-Alive (CRLF)

(CRLF)

3、响应报头

响应报头允许服务器传递不能放在状态行中的附加响应信息,以及关于服务器的信息和对Request-URI所标识的资源进行下一步访问的信息。

常用的响应报头

Location

Location响应报头域用于重定向接受者到一个新的位置。Location响应报头域常用在更换域名的时候。

Server

Server响应报头域包含了服务器用来处理请求的软件信息。与User-Agent请求报头域是相对应的。下面是Server响应报头域的一个例子:

Server: Apache-Coyote/1.1

WWW-Authenticate

WWW-Authenticate响应报头域必须被包含在401(未授权的)响应消息中,客户端收到401响应消息时候,并发送 Authorization报头域请求服务器对其进行验证时,服务端响应报头就包含该报头域。

eg: WWW-Authenticate:Basic realm="Basic Auth Test!" //可以看出服务器对请求资源采用的是基本验证机制。

4、实体报头

请求和响应消息都可以传送一个实体。一个实体由实体报头域和实体正文组成,但并不是说实体报头域和实体正文要在一起发送,可以只发送实体报头域。实体报头定义了关于实体正文(eg: 有无实体正文)和请求所标识的资源的元信息。

常用的实体报头

Content-Encoding

Content-Encoding实体报头域被用作媒体类型的修饰符,它的值指示了已经被应用到实体正文的附加内容的编码,因而要获得Content-Type报头域中所引用的媒体类型,必须采用相应的解码机制。Content-Encoding这样用于记录文档的压缩方法,eg: Content-Encoding: gzip

Content-Language

Content-Language实体报头域描述了资源所用的自然语言。没有设置该域则认为实体内容将提供给所有的语言阅读者。eg: Content-Language:da

Content-Length

Content-Length实体报头域用于指明实体正文的长度,以字节方式存储的十进制数字来表示。

Content-Type

Content-Type实体报头域用语指明发送给接收者的实体正文的媒体类型。eg:

 ${\tt Content-Type:text/html;charset=ISO-8859-1}$

 ${\tt Content-Type:text/html;charset=GB2312}$

Last-Modified

Last-Modified实体报头域用于指示资源的最后修改日期和时间。

Expires

Expires实体报头域给出响应过期的日期和时间。为了让代理服务器或浏览器在一段时间以后更新缓存中(再次访问曾访问过的页面时,直接从缓存中加载,缩短响应时间和降低服务器负载)的页面,我们可以使用Expires实体报头域指定页面过期的时间。eg: Expires: Thu, 15 Sep 2006 16:23:12 GMT

HTTP1.1的客户端和缓存必须将其他非法的日期格式(包括0)看作已经过期。eg:为了让浏览器不要缓存页面,我们也可以利用Expires实体报头域,设置为0,jsp中程序如下:response.setDateHeader("Expires","0");