Vector Analyse

1.1 Basic Theorem

1.1.1 Divergence Theorem

$$\iiint_V (\nabla \cdot \vec{F}) \, dV = \oiint_S \vec{F} \, d\vec{A}$$

1.1.2 Stokes Theorem

$$\iint_S (\nabla \times \vec{F}) \, d\vec{A} = \oint_l \vec{F} \, d\vec{l}$$

1.2 Coords

1.2.1 Cylindrical Coordinate

Line Element

$$d\vec{r} = d\rho \cdot \hat{\rho} + \rho \ d\phi \cdot \hat{\phi} + dz \cdot \hat{z}$$

Surface Element

$$\begin{split} d\vec{S} &= \hat{\rho} \cdot dS_{\rho} + \hat{\phi} \cdot dS_{\phi} + \hat{z} \cdot dS_{z} \\ dS_{\rho} &= \rho \; d\phi \; dz \\ dS_{\phi} &= d\rho dz \\ dS_{z} &= \rho \; d\rho \; d\phi \end{split}$$

Volume Element

$$dV = \rho \; d\rho \; dz$$

Conversion

from Cartesian

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\phi = \arctan(\frac{y}{x})$$

$$z = z$$

to Cartesian

$$x = \rho \cdot \cos(\phi)$$
$$y = \rho \cdot \sin(\phi)$$
$$z = z$$

1.2.2 Spherical Coordinate

Line Element

$$d\vec{r} = dr \cdot \hat{r} + r \cdot d\theta \cdot \hat{\theta} + r \cdot \sin(\theta) \cdot d\phi \cdot \hat{\phi}$$

Surface Element

$$d\vec{S} = \hat{r} \cdot dS_r + \hat{\phi} \cdot dS_\phi + \hat{\theta} \cdot dS_\theta$$

Radius r is constant.

$$dS_r = r^2 \cdot \sin(\theta) \cdot d\theta \ d\phi$$

Polar Angle (θ) is constant.

$$dS_{\theta} = r \sin(\theta) \ d\phi \ d\theta$$

Azimuth (ϕ) is constant.

$$dS_{\phi} = r \cdot dr \ d\theta$$

Volume Element

$$dV = r^2 \sin(\theta) dr d\theta d\phi$$

Conversion

from Cartesian

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\theta = \arctan(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z})$$

$$\phi = \arctan(\frac{y}{x})$$

to Cartesian

$$x = r \sin(\theta) \cos(\phi)$$
$$y = r \sin(\theta) \sin(\phi)$$
$$z = r \cos(\theta)$$

from Cylindrical

$$r = \sqrt{\rho^2 + z^2}$$

$$\theta = \arctan(\frac{\rho}{z})$$

$$\phi = \phi$$

1.3 Grad, Divergence and Curl

Coords	Cartesian	Cylindrical	Spherical
q_1	X	ho	\mathbf{r}
q_2	у	ϕ	θ
q_3	${f z}$	${f z}$	ϕ
h_1	1	1	1
h_2	1	ho	r
h_3	1	1	$r \cdot \sin(\theta)$

Table 1.1: Table of Coords

1.3.1 Line Element

$$d\vec{l} = h_1 dq_1 \cdot \hat{q}_1 + h_2 dq_2 \cdot \hat{q}_2 + h_3 dq_3 \cdot \hat{q}_3$$

1.3.2 Gradient

$$\nabla f = \begin{bmatrix} \frac{1}{h_1} \cdot \frac{\partial f}{\partial q_1} \\ \frac{1}{h_2} \cdot \frac{\partial f}{\partial q_2} \\ \frac{1}{h_3} \cdot \frac{\partial f}{\partial q_3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \hat{q_1} \\ \hat{q_2} \\ \hat{q_3} \end{bmatrix}$$

1.3.3 Divergence

Let's say that $\vec{F} = F_1 \cdot \hat{q}_1 + F_2 \cdot \hat{q}_2 + F_3 \cdot \hat{q}_3$

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \cdot \left[\frac{\partial \left(F_1 \cdot h_2 h_3 \right)}{\partial q_1} + \frac{\partial \left(F_2 \cdot h_1 h_3 \right)}{\partial q_2} + \frac{\partial \left(F_3 \cdot h_1 h_2 \right)}{\partial q_3} \right]$$

1.3.4 Curl

Let's say that $\vec{F} = F_1 \cdot \hat{q_1} + F_2 \cdot \hat{q_2} + F_3 \cdot \hat{q_3}$

$$\nabla \times \vec{F} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \cdot \begin{vmatrix} h_1 \hat{q}_1 & h_2 \hat{q}_2 & h_2 \hat{q}_3 \\ \frac{\partial}{\partial q_1} & \frac{\partial}{\partial q_2} & \frac{\partial}{\partial q_3} \\ h_1 \cdot F_1 & h_2 \cdot F_2 & h_3 \cdot F_3 \end{vmatrix}$$

1.3.5 Laplacian

$$\nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f$$

1.4 恒等式

1.4.1 The curl of grad equals 0

$$\nabla \times (\nabla f) = 0$$

如果一个矢量场的旋度为 0, 那么该场可以表示为一个标量场的梯度.

1.4.2 The divergence of curl equals 0

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0$$

4

一个矢量场的散度为 0, 则该场可以表示为一个矢量场的旋度.

1.4.3 分配律

标量与标量和

$$\nabla \cdot (f\vec{A}) = f \sum_{\text{div of } \vec{A} \text{ is scale}} \nabla \cdot \vec{A} + \vec{A} \cdot \nabla f + \vec{A} \cdot$$

矢量与矢量和

矢量与矢量和

$$\nabla (fg) = f\nabla g + g\nabla f$$

1.5 Helmholtz decomposition

 \vec{F} can be decomposed to divergence-less (like $\vec{B})$ and curl-less (like $\vec{E}).$

$$\vec{F} = -\nabla \phi + \nabla \times \vec{A}$$

在此 ϕ 即标量电位, \vec{A} 为矢量磁位.

Maxwell's Equation

2.1 Differential equations

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{J}_{\text{free}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho_{\text{free}} \end{cases}$$

2.1.1 Ampère's circuital law (with Maxwell's addition)

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

时变电场由传导电流和位移电流产生, 时变电场 (RHS) 产生时变磁场 (LHS)

2.1.2 Maxwell-Faraday equation (Faraday's law of induction)

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

时变磁场 (RHS) 产生时变电场 (LHS)

2.1.3 Gauss's law for magnetism

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

磁通永远是连续的, 磁场是无散场, 磁力线是闭合线.

2.1.4 Gauss's law

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_{\text{free}}$$

2.2 Integral equations

积分形式,微分形式的两边取积分,LHS 用 Gauss 或者 Stokes. 其中 \vec{J} 为面 (自由) 电流密度. $\vec{\Phi_D}$ 是电位移的通量.

2.2.1 麦克斯韦-安培定律

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\iint_S \nabla \times \vec{H} d\vec{S} = \iint_S \vec{J} d\vec{S} + \frac{d}{dt} (\iint_S \vec{D} d\vec{S})$$
 两边取关于面积 S 的面积分
$$\oint_C \vec{H} d\vec{l} = I_{\rm free} + \frac{d\Phi_D}{dt}$$
 LHS 使用斯托克斯定理

磁场强度沿任何闭合曲面的环量¹ 等于穿过以该闭合曲线为周线的任意曲面的传导电流于位移电流之和.

2.2.2 法拉第电磁感应定律

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\iint_S \nabla \times \vec{E} \ d\vec{S} = -\frac{d}{dt} (\iint_S \vec{B} \ d\vec{S})$$
 两边取关于面积 S 的面积分
$$\oint_C \vec{E} \ d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$
 LHS 使用斯托克斯定理

电场强度沿着任何闭合曲面的环量等于穿过以该闭合曲线为轴线的任意磁通变化率的负值.

2.2.3 高斯磁定律

穿过任意闭合曲面的磁感应强度的通量恒为 0.

¹环量, 即沿着闭合路径线积分的结果

2.2.4 高斯定律

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_{\rm free}$$

$$\iiint_V \nabla \cdot \vec{D} \ d\vec{S} = \iiint_V \rho_{\rm free} \ dV$$
 两边取关于体积 V 的体积分
$$\oiint_S \vec{D} \ d\vec{S} = Q_{\rm free}$$
 LHS 使用高斯散度定理

穿过任意闭合曲面的电位移的通量等于该闭合面所包围的自由电荷的代数和.

2.3 媒质本构关系的麦克斯韦方程

$$\begin{cases} \vec{B} = \mu \cdot \vec{H} \\ \vec{D} = \epsilon \cdot \vec{E} \\ \vec{J} = \sigma \cdot \vec{E} \end{cases}$$

代人微分形式的麦克斯韦方程组可得. (将其全部用电场强度 \vec{E} 和磁场强度 \vec{H} 来表示) 若在真空中 $\mu=\mu_0,\,\epsilon=\epsilon_0$

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \sigma \ \vec{E} + \epsilon \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{E} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{H} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_{\text{free}}}{\epsilon} \end{cases}$$

2.4 复数形式的麦克斯韦方程组

将微分 $\frac{\partial}{\partial t}$ 化为 $j\omega$,代人微分形式可得.

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + j\omega \ \vec{D} \\ \nabla \times \vec{E} = -j\omega \ \vec{E} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho_{\rm free} \end{cases}$$

2.5 电流连续性方程

微分形式

$$\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

积分形式

$$\begin{split} \nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} &= 0 \\ \iiint_{V} \nabla \cdot \vec{J} \; dV &= - \iiint_{V} \frac{\partial \rho}{\partial t} \; dV \\ \oiint_{S} \vec{J} \; d\vec{S} &= -\frac{d}{dt} \iiint_{V} \rho \; dV \end{split}$$

闭合面 S 内流出的电荷量等于其体积 V 内减少的电荷量.

假若电荷从某微小体积元素移动出去(电流密度的散度是正值),则在那微小体积元素内的总电荷量会减少,电荷密度的变率是负值。从这解释可以察觉,连续性方程就是电荷守恒。

2.6 边界条件

2.6.1 一般形式的边界条件

磁场强度 🗗

$$\hat{n} \times (\vec{H_1} - \vec{H_2}) = \vec{J}_{\text{surface}}$$

叉乘为切向,即

$$H_{1t} - H_{2t} = J_{\text{surface}}$$

磁场强度的切向分量是不连续的,除非没有表面电流存在.

电场强度 \vec{E}

$$\hat{n} \times (\vec{E_1} - \vec{E_2}) = 0$$

叉乘为切向,即

$$E_{1t} - E_{2t} = 0$$

电场强度的切向分量是连续的.

磁感应强度 \vec{B}

$$\hat{n} \cdot (\vec{B_1} - \vec{B_2}) = 0$$

点乘为法向,即

$$B_{1n} - B_{2n} = 0$$

磁感应强度的法向分量是连续的.

电位移矢量 \vec{D}

$$\hat{n} \cdot (\vec{D_1} - \vec{D_2}) = \rho_{\text{surface}}$$

点乘为法向,即

$$D_{1n} - D_{2n} = \rho_{\text{surface}}$$

电位移矢量的法向分量是不连续的,除非没有表面电荷存在.

2.6.2 理想电介质的边界条件

注意是 \hat{n} 分界面的方向矢量, 而非 ∇ 算子. 切记, 切记. 若两种媒质是两种不同的理想介质

$$\begin{cases} \rho_{\text{surface}} = 0\\ \vec{J}_{\text{surface}} = 0 \end{cases}$$

代入一般情况式子得

$$\begin{cases} \rho_{\text{surface}} = 0 \\ \vec{J}_{\text{surface}} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \hat{n} \times (\vec{H_1} - \vec{H_2}) = 0 \\ \hat{n} \times (\vec{E_1} - \vec{E_2}) = 0 \\ \hat{n} \cdot (\vec{B_1} - \vec{B_2}) = 0 \\ \hat{n} \cdot (\vec{D_1} - \vec{D_2}) = 0 \end{cases}$$

理想导体的边界条件 2.6.3

若媒质 2 为理想导体,则其所带电荷只存在于导体表面,内部不存在电场.

$$\begin{cases} \vec{H_2} = 0 \\ \vec{E_2} = 0 \\ \vec{B_2} = 0 \\ \vec{D_2} = 0 \end{cases}$$

代入一般情况式子得

$$\begin{cases} \hat{n} \times \vec{H_1} = \vec{J}_{\text{surface}} \\ \hat{n} \times \vec{E_1} = 0 \\ \hat{n} \cdot \vec{B_1} = 0 \\ \hat{n} \cdot \vec{D_1} = \rho_{\text{surface}} \end{cases}$$

2.7 极化

2.7.1 电极化强度

极化电荷又被称作束缚电荷 ρ_{bound}

$$\vec{P} = \chi_e \cdot \epsilon_0 \cdot \vec{E}$$

其中 \vec{P} 为电极化强度.

$$\begin{split} -\nabla \cdot \vec{P} &= \rho_{\text{polarized}} \\ - \iiint_{V} \nabla \cdot \vec{P} \; dV &= \iiint_{V} \rho_{p} \; dV \\ - \oiint_{S} \vec{P} \; d\vec{S} &= Q_{\text{polarized}} \end{split}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$= \epsilon_0 \vec{E} + \chi_e \cdot \epsilon_0 \cdot \vec{E}$$

$$= (1 + \chi_e) \cdot \epsilon_0 \cdot \vec{E}$$

$$= \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$$

$$= \epsilon \vec{E}$$

 $\rho_{\rm total} = \rho_{\rm free} + \rho_{\rm bound}$

2.7.2 磁极化强度

$$\vec{M} = \chi_m \cdot \vec{H}$$

其中 \vec{M} 为磁化强度.

$$\begin{split} \nabla \times \vec{M} &= \vec{J}_{\rm magnetized} \\ \iint_S \nabla \times \vec{M} \ d\vec{S} &= \iint_S \vec{J}_M \ d\vec{S} \\ \oint_C \vec{M} \ d\vec{l} &= I_{\rm magnetized} \end{split}$$

$$\begin{split} \vec{H} &= \frac{1}{\mu_0} \cdot \vec{B} - \vec{M} \\ \vec{B} &= \mu_0 \cdot (\vec{H} + \vec{M}) \\ &= \mu_0 \cdot (\vec{H} + \chi_m \cdot \vec{H}) \\ &= \mu_0 \cdot (1 + \chi_m) \cdot \vec{H} \\ &= \mu_0 \cdot \mu_r \cdot \vec{H} \\ &= \mu \vec{H} \end{split}$$

2.8 媒质的传导特性

$$\vec{J} = \sigma \cdot \vec{E}$$

 σ 被称作电导率.

2.9 电位

2.9.1 标量电位

$$\vec{E} = -\nabla \phi$$

 ϕ 即为电位.

$$\begin{split} \nabla \cdot \vec{D} &= \rho \\ \nabla \cdot \epsilon \vec{E} &= \rho \\ \nabla \cdot (-\nabla \phi) &= \frac{\rho}{\epsilon} \\ \nabla^2 \phi &= -\frac{\rho}{\epsilon} \end{split}$$

得到泊松方程 (RHS = 0 时为拉普拉斯方程)

2.9.2 矢量磁位

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

2.10 能量

See section 4.5, section 3.9.1 and section 5.6.

Static Electric Field

The electric field doesn't change with time.

3.1 Coulomb's Law

$$\begin{split} \hat{r} &= \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \\ \vec{E} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q' \cdot \hat{r}}{(\vec{r} - \vec{r}')^2} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q' \cdot (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \\ \vec{F} &= q \cdot \vec{E} \\ \vec{E} &= -\nabla \phi \end{split}$$

检验变量或场变量的标记的后面没有单撇号「'」;

源变数的标记的后面有单撇号「'」.

The speed of light $c = \sqrt{\frac{1}{\mu_0 \epsilon_0}}$

3.2 Fundamental Equation in Static Field

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_{all}}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

微分形式用于知场求源. 电场为有散无旋场, 源为电荷体.

积分形式用于知源求场.

静电场的旋度为零. 空间电场是静电场和感应电场的叠加, 在时变电磁场中有 $\nabla imes \vec{E} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ 这两者并不矛盾.

电场旋度公式隐含着其为电场力为保守力.

3.3 Gaussian Surface

其包围的电场高度对称, 电场垂直于面的法线方向.

3.3.1 Sphere

3.3.2 Cylindrical

3.4 Electric Dipole

3.4.1 Electric Dipole Moment

$$\vec{p} = q\vec{d}$$

where \vec{d} is the displacement vector pointing from the negative charge to the positive charge. The electric dipole moment vector \vec{p} also points from the negative charge to the positive charge.

3.5 极化强度

See Section 2.7.1

$$-\nabla \cdot \vec{P} = \rho_{\text{polarized}}$$
$$\nabla \times \vec{P} = 0$$

3.6 Conductor and Dielectric

导体和电介质俩是不一样的玩意.

• 导体中: 原子核与电子之间作用力小, 传导占主要现象

• 电介质: 原子核与电子结合紧密, 极化占主要现象

3.6.1 Conductor

导体内没有电流,没有电场,也没有净电荷,电荷分布在导体表面附近的薄层里,形成感应面电荷。

• 导体内电场强度 \vec{E} 为零,静电平衡

- 导体是等位体,导体表面为等位面
- 电场强度垂直于导体表面
- 电荷分布在导体表面,且 $E=rac{
 ho_s}{\epsilon_0}$ (大小) (方向为导体表面法线方向)

3.7 Electric Displacement

See section 2.7.1

电位移定义

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

介质的本构关系或者组成关系

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$$

$$\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} = 1 + \chi_e$$

$$\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$$

 ϵ 为介质的电容率 (介电常数) F/m

3.7.1 相对介电常数的性质

- 与空间位置有关,是函数为非均匀介质 $\epsilon(\vec{r})$
- 与电场大小有关为非线性介质 $\epsilon(E)$
- 与方向有关为各向异性介质 $\epsilon(\hat{E})$
- 各向异性介质的介电常数不是标量, 而是矩阵 (张量)(tensor)
- 均匀、线性、各向同性介质的介电常数是常量-简单介质

3.7.2 Gauss's Law in Dielectric

$$\iint_S \vec{D} \ d\vec{A} = Q_{\text{free}}$$

 Q_{free} 为闭合面包围的自由电荷.

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_{\text{free}}$$

 ρ_{free} 为自由电荷体密度.

3.8 Potential

电势/电位

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

$$\vec{E} = -\nabla \phi$$

人为定义为负值. 由 a 移动到 b 所做的功如下.

$$W = \int_{a}^{b} (-q\vec{E})d\vec{l}$$

如果将电荷量 (负号保留在右边) 除到左边可得.

$$\Delta V_{ba} = \phi_b - \phi_a = \frac{W}{q} = -\int_a^b \vec{E} d\vec{l}$$

电势能 $U_{Eb} = -q \int_{\infty}^{b} \vec{E} d\vec{l}$ (假设无穷远处电势为 0)

3.8.1 电位函数

带 I 的符号 (如 $\vec{r'}$) 为源点, 不带 I 为场点. (如静电荷就是静电场的源, 恒定电流为恒定磁场的源)

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \cdot \iiint_{V'} \frac{\rho_V(\vec{r'})}{\left|\vec{r} - \vec{r'}\right|} dV' + C$$

3.9 静电场的能量

 ϕ 为静电场的电势 (电位函数). ρ 为电荷密度 (体密度或者面密度).

$$\begin{split} W_e &= \frac{1}{2} \cdot \iiint_V \rho_{\text{volume}} \cdot \phi \; dV \\ &= \frac{1}{2} \cdot \iint_S \rho_{\text{surface}} \cdot \phi \; dS \\ &= \frac{1}{2} \cdot \iiint_V \vec{D} \cdot \vec{E} \; dV \\ &= \iiint_V w_e \; dV \end{split}$$

3.9.1 静电场的能量密度

单位为焦耳每立方米 J/m^3

$$w_e = \frac{1}{2} \cdot \vec{D} \cdot \vec{E}$$
$$= \frac{1}{2} \cdot \epsilon \vec{E}^2$$
$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\epsilon} \cdot \vec{D}^2$$

对于线性和各向同性物质 $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$

Static Magnetic Field

Biot-Savart Law 4.1

$$\begin{split} \hat{r} &= \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \\ d\vec{B} &= \frac{\mu_0 \cdot I}{4\pi} \cdot d\vec{l}' \times \frac{\hat{r}}{(\vec{r} - \vec{r}')^2} \\ &= \frac{\mu_0 \cdot I}{4\pi} \cdot d\vec{l}' \times \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \\ \vec{B}(\vec{r}) &= \frac{\mu_0 \cdot I}{4\pi} \int_{\mathbb{L}'} d\vec{l}' \times \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \end{split}$$

检验变量或场变量的标记的后面没有单撇号「'」; 源变数的标记的后面有单撇号「'」.

Fundamental Equation in Static Field

磁通连续定理(高斯磁定律)

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

安培环路定理

$$\oint_C \vec{B} \ d\vec{l} = \mu_0 \cdot \Sigma I$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = \mu_0 \cdot \vec{J}$$

磁化强度 4.3

See Section 2.7.2

4.4 矢量磁位

电场强度可以被表示为

$$\vec{B}(\vec{r}) = \nabla \times \vec{A}(\vec{r})$$

当为恒定磁场时为(库伦规范)

$$\nabla \cdot \vec{A} = 0$$

4.5 恒定磁场的能量

$$W_m = \frac{1}{2} \cdot \iiint_V \vec{J} \cdot \vec{A} \, dV$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \iiint_V \vec{H} \cdot \vec{B} \, dV$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \iiint_V \mu \vec{H}^2 \, dV$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \iiint_V \frac{1}{\mu} \cdot \vec{B}^2 \, dV$$

$$= \iiint_V w_m \, dV$$

4.5.1 恒定磁场的能量密度

$$w_m = \frac{1}{2}\vec{H} \cdot \vec{B}$$
$$= \frac{1}{2}\mu \vec{H}^2$$
$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\mu} \cdot \vec{B}^2$$

对于线性和各向同性物质 $\vec{B} = \mu \vec{H}$

Time Varying Electromagnetic Field

5.1 Time Varying Magnetic Field

5.1.1 Faraday's Law of induction

Lenz's Law

Nature abhors a change in flux.

Faraday's Law of induction

$$\begin{split} \nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} &= -\frac{d}{dt} \cdot \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \end{split}$$

5.1.2 引起通量变化的原因

- 回路静止, 磁场变化引起磁通量变化
- 导体棒在恒定磁场中切割磁感线运动
- 导体棒在时变磁场中切割磁感线运动

回路静止, 磁通量变化

电动势由 ℰ 表示

$$\mathscr{E} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} (\iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}) = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

RHS 的 $-\frac{d}{dt}$ 代入积分符号. 得到 $\iint_S -\frac{\partial B}{\partial t} \cdot d\vec{S}$. LHS 使用 Stoke's 得到 $\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = \iint_S \nabla \times \vec{E} \cdot d\vec{S}$. 左右进行微分, 可以得到其微分形式.

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

导体棒在恒定磁场中切割磁感线运动

$$\begin{split} \vec{F_m} &= q \cdot \vec{v} \times \vec{B} \\ \vec{E}_{\text{切割磁导线}} &= \vec{v} \times \vec{B} \\ \mathscr{E} &= \oint_C \vec{E}_{\text{切割磁导线}} \; d\vec{l} = \oint_C (\vec{v} \times \vec{B}) \; d\vec{l} \end{split}$$

导体棒在时变磁场中切割磁感线运动

前两种情况之和

$$\begin{split} \mathscr{E} &= \oint_C \vec{E}_{\text{切割磁导线}} + \vec{E}_{\text{磁通量变化}} \; d\vec{l} \\ &= \oint_C (\vec{v} \times \vec{B}) \; d\vec{l} - \frac{d}{dt} (\iint_S \vec{B} \; d\vec{S}) \\ &= \oint_C (\vec{v} \times \vec{B}) \; d\vec{l} - \frac{d\Phi_B}{dt} \end{split}$$

5.1.3 位移电流

相对于传导电流. (电容器两极板之间是没有传导电流的)

$$abla imes ec{H} = ec{J}_{\mbox{\ensuremath{\mathfrak{t}}} + \mbox{\ensuremath{\mathfrak{h}}} rac{\partial ec{D}}{\partial t}} + rac{\partial ec{D}}{\partial t}$$
位移电流

5.2 时谐电磁场

时谐指的是正弦或者余弦变化. 任意时变电磁场都可以在一定条件下通过傅里叶分析变成不同 频率的时谐场的叠加.

5.2.1 时谐电磁场的复数表示

$$\dot{F}(z) = F_{\text{max}} \cdot \exp(-jkz) \cdot \exp(j\phi)$$

$$= F_{\text{max}} \cdot e^{-jkz} \cdot e^{j\phi}$$

$$F(z,t) = Re[\dot{F}(z)]$$

$$= F_{\text{max}} \cdot \cos(\omega t - kz + \phi)$$

-kz 表示沿着 z 轴正方向传播.

5.3 Helmholtz 方程

5.4 波动方程

在无源空间中 $(\rho = 0, \vec{J} = 0)$

$$\begin{cases} \nabla^2 \vec{H} - \mu \epsilon \cdot \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial^2 t} = 0 \\ \nabla^2 \vec{E} - \mu \epsilon \cdot \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial^2 t} = 0 \end{cases}$$

5.5 电磁场的位函数

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

5.6 坡印廷矢量 (能流密度矢量)

是一个瞬时矢量,表示某一时刻的能量流动情况

$$\begin{cases} w_e &= \frac{1}{2}\vec{D} \cdot \vec{E} \\ w_m &= \frac{1}{2}\vec{H} \cdot \vec{B} \end{cases}$$

电磁场的能量密度为以上两者之和 $w = w_e + w_m$ 引入能流密度矢量 \vec{S} 来描述能量流动的情况

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

5.6.1 平均坡印廷矢量

$$\vec{S}_{av} = \frac{1}{T} \int_0^t \vec{S} \, dt = \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \vec{S} \, dt$$

复数表示可得 (注意 \vec{H}^* 为其共轭)

$$\vec{S}_{av} = \frac{1}{2} Re[\vec{E} \times \vec{H}^*]$$

5.6.2 坡印廷定理

一个空间区域(单位体积内)中,能量传递速率等于在一电荷分布上做功的速率 加上离开该区域的能量通量。

单位时间内,一定体积中电磁场能量减少的速率,等于场力所做的功与单位时间向外的净通量的和。

21

$$\begin{split} -\frac{\partial u}{\partial t} &= \nabla \cdot \vec{S} + \vec{J}_{\text{free}} \cdot \vec{E} \\ -\iiint_{V} \frac{\partial u}{\partial t} \; dV &= \oiint_{\partial V} \vec{S} \cdot d\vec{A} + \iiint_{V} \vec{J}_{\text{free}} + \vec{E} \; dV \end{split}$$

5.6.3 坡印廷矢量的物理意义

对坡印廷矢量进行面积分可以得到该面 (曲面可闭合也可不闭合) 的流出功率 (加个符号就可以得到流入功率)

$$P_{in} = -\iint_{S} \vec{S} d\vec{A}$$

$$P_{out} = \iint_{S} \vec{S} d\vec{A}$$

均匀平面波

均匀平面波是一种理想情况, 实际并不存在. \vec{E} , \vec{H} 和波的传播方向三者两两垂直. 一般以 z 轴 为波的传播方向, 则 \vec{E} 和 \vec{E} 的表达式就只是 z 的函数, 与 x, y 无关. (但是其传播方向仍分别是 x 和 y)

$$\hat{E} \times \hat{H} = \hat{n}$$

 \hat{E} , \hat{H} 分别为电场强度和磁场强度传播方向的单位矢量, \hat{n} 为电磁波的传播方向的单位矢量 5.

6.1 描述理想电介质中的均匀平面波的物理量

若考虑沿着 +z 轴传播的均匀平面波 (\vec{E} 只有 x 分量)

$$E_x(z) = E_{xm} \cdot e^{-jkz} \cdot e^{j\phi_x}$$

其对应的瞬时表达式为

$$E_x(z,t) = E_{xm} \cdot \cos(\omega t - kz + \phi_x)$$

6.1.1 振幅

振幅是在波动或振动中距离平衡位置或静止位置的最大位移。

(术语)"振幅"≠(词组)"振动幅度";词语升格为术语必定是限定条件下的更为严格的语义,即同一名词,其作为术语必定是原本一般词义的子集,其意义缩小、严格化,且仅为专用。

6.1.2 时间相位, 角频率, 周期, 频率

 ωt 为时间相位; ω 为角频率 (rad/s); $f=\frac{\omega}{2\pi}$, 频率只与表达式中的角频率有关, 在不同媒质之中频率大小不会发生变化.

6.1.3 空间相位,相位常数,波长

kz 为空间相位, k 为相位常数¹ (又以 β 表示). $k = \omega \sqrt{\mu \epsilon}$ 单位为 rad/m.

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{1}{f\sqrt{\mu\epsilon}}$$

6.1.4 相速

相速指电磁波的等相位面在空间中的移动速度.

$$v_{\rm phase} = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$$

在自由空间 (真空) 中, $\epsilon_0=\frac{1}{36\pi}\cdot 10^{-9}\ F/m,\, \mu_0=4\pi\cdot 10^{-7}\ H/m,\, v_{p0}=3\cdot 10^8\ m/s$ 即光速.

$$\lambda = \frac{v_p}{f}$$

6.1.5 波阻抗 (本征阻抗)

$$\eta = \frac{E_m}{H_m} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

在真空中, $\eta_0 = 120\pi \Omega$

6.1.6 \vec{E} 与 \vec{H} 关系

设电磁场传播方向为 \hat{n} . $\vec{H} = \frac{1}{\mu} \vec{B}, \ \frac{\partial}{\partial t} = j\omega$

$$\begin{split} \nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{E} &= -j\omega\mu\vec{H} \\ \vec{H} &= -\frac{1}{j\omega\mu}\nabla \times \vec{E} \end{split}$$

由此推出

$$\vec{H} = \frac{1}{\eta}\hat{n} \times \vec{E}$$
$$\vec{E} = \eta \vec{H} \times \hat{n}$$

6.2 理想介质中的均匀平面波

理想介质 (无耗媒质), 在无源区域 ($\rho=0,\,\vec{J}=0$) 的线性, 各向同性的均匀理想介质中的均匀电 磁波为横电磁波 (TEM Wave)².

 $^{^{1}}$ 相位常数即为传播常数 $\gamma = \alpha + i\beta$ 的虚数部分 β ($\gamma = j \cdot k_c$) 其实相位常数就是波数 k_c 的实数部分,当为理想电介质中时 k_c 为实数. β 亦被称作相位常数. 具体见「导电媒质中的均匀平面波」一节

 $^{^{2}\}vec{E}$ 与 \vec{H} 都与波传播方向垂直, 无沿着波传播方向的分量

6.2.1 电磁能量密度

理想介质中均匀平面波的电场能量密度等于磁场能量密度. $\vec{H}=\frac{1}{\mu}\cdot\vec{B},\,\vec{D}=\epsilon\vec{E}$ 可得电磁能量密度为

$$\begin{split} w &= w_e + w_m \\ &= \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} + \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} \\ &= \frac{1}{2} \epsilon |\vec{E}|^2 + \frac{1}{2} \mu |\vec{H}|^2 \\ &= \epsilon |\vec{E}|^2 = \mu |\vec{H}|^2 \end{split}$$

6.2.2 坡印廷矢量

瞬时坡印廷矢量(能流密度矢量)

$$\begin{split} \vec{S} &= \vec{E} \times \vec{H} \\ &= \frac{1}{\eta} \vec{E} \times (\hat{k} \times \vec{E}) \\ &= \hat{k} \frac{1}{\eta} \cdot |\vec{E}|^2 \end{split}$$

平均坡印廷矢量3

$$\vec{S}_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T \vec{S} dt$$
$$= \frac{1}{2} \cdot Re[\vec{E} \times \vec{H^*}]$$
$$= \hat{k} \cdot \frac{1}{2\eta} |\vec{E_m}|^2$$

6.2.3 传播特点

- $\vec{E}, \vec{H}, \hat{k}$ 之间相互垂直,是横电磁波 (TEM Wave) 即 Transverse Electromagnetic Wave.
- 电池与磁场的振幅不变
- 波阻抗为实数, 电场与磁场同相位
- 电磁波的相速 v_p 与频率无关
- 电场能量密度等于磁场能量密度

6.3 沿任意方向传播的均匀平面波

沿着 +z 方向传播的均匀平面波的电场强度的复矢量.

$$\vec{E}(z) = \vec{E_m} \cdot e^{-jkz}$$

 $^{^3}$ 注意 \vec{H} 要取共轭

任意方向

$$\vec{E}(x, y, z) = \vec{E_m} \cdot \exp(-jk_x \cdot x - jk_y \cdot y - jk_z \cdot z)$$

定义一个矢量 \vec{k} , 其大小等于相位常数 k, 方向沿着波的传播方向 \hat{n}

$$\vec{k} = k_x \cdot \hat{i} + k_y \cdot \hat{j} + k_z \cdot \hat{k}$$

$$\begin{split} \hat{n} &= \frac{\vec{k}}{k} = \frac{\vec{k}}{\omega \sqrt{\mu \epsilon}} \\ &= \hat{E} \times \hat{H} \\ &= \frac{\vec{E_m}}{|\vec{E_m}|} \times \frac{\vec{H_m}}{|\vec{H_m}|} \end{split}$$

 $\vec{E_m}$ 和 $\vec{H_m}$ 为常矢量.

若设空间中任一点的位置矢量 (Position Vector) $\vec{r} = x \cdot \hat{i} + y \cdot \hat{j} + z \cdot \hat{k}$ 则复矢量可以被表示为

$$\vec{E}(x,y,z) = \vec{E}(\vec{r}) = \vec{E_m} \cdot \exp(-jk_x \cdot x - jk_y \cdot y - jk_z \cdot z)$$

$$= \vec{E_m} \cdot \exp(-jk_x \cdot x - jk_y \cdot y - jk_z \cdot z)$$

$$= \vec{E_m} \cdot \exp(-j\vec{k} \cdot \vec{r})$$

6.4 极化波

前面讨论的情况为电场强度矢量 \vec{E} 保持在 x 方向时的情况. 即 $\vec{E_m} = E_{xm} \cdot \hat{i}$

但一般沿着 +z 轴方向传播的均匀平面波的 E_x 和 E_y 分量都存在⁴, 即 $\vec{E_m} = E_{xm} \cdot \hat{i} + E_{ym} \cdot \hat{j}$ 此时瞬时形式为

$$\vec{E}(z,t) = \hat{i} \cdot E_{xm} \cdot \cos(\omega t - kz + \phi_x) + \hat{j} \cdot E_{ym} \cdot \cos(\omega t - kz + \phi_y)$$

复数形式为

$$\vec{E}(z) = E_{xm} \cdot e^{-jkz} \cdot e^{j\phi_x} + E_{um} \cdot e^{-jkz} \cdot e^{j\phi_y}$$

由于 E_x 和 E_y 分量上的振幅和相位都不一定相同, 故在空间任意定点上, 合成波电场强度矢量 \vec{E} 的大小和方向都可能会**随时变化**, 这座现象被称为电磁波的极化 (polarization).

6.4.1 线极化波

当

$$\phi_y - \phi_x = 0 \text{ or } \pm \pi$$

时, 合成波为线极化波. 此时

$$|\vec{E}| = \sqrt{E_{xm}^2 + E_{ym}^2} \cdot \cos(\omega t + \phi_x)$$

 $^{^4}$ 那么会不会改变波的传播方向呢? \vec{E} 和 \vec{H} ($\vec{H}=\frac{1}{\eta}\hat{n}\times\vec{E}$) 仍然只在 xOy 平面上, 故 $\hat{n}=\hat{E}\times\hat{H}$ 的方向仍然沿着 z 轴. 但若引入了 E_z 分量, 那么就会变成上一节所说的沿着任意方向传播的均匀平面波了.

合成波电场强度与x轴夹角 α 为

$$\alpha = \arctan(\frac{E_y}{E_x}) = \arctan(\frac{E_{ym}}{E_{xm}}) = \text{const}$$

即合成波电场大小虽然随着时间变化,但是其矢端轨迹与x轴夹角始终不变,呈线性.

6.4.2 圆极化波

当

$$\begin{cases} \phi_y - \phi_x = \pm \frac{\pi}{2} \\ E_{xm} = E_{ym} \end{cases}$$

时, 合成波为圆极化波.

合成波电场强度与x轴夹角 α 为

$$\alpha = \arctan(\frac{E_y}{E_x}) = \mp(\omega t + \phi_x)$$

 $\phi_y - \phi_x = \pm \frac{\pi}{2}$ (差值为负则 α 取正, 为 right-handed polarized wave; 差值为正 α 取负, 为 left-handed polarized wave)

合成波电场强度大小为常数

$$|\vec{E}| = \sqrt{E_{xm}^2 + E_{ym}^2} = const$$

旋转方向

讨论圆极化波, 椭圆极化波时, 要标明其旋向.

$$\begin{cases} \text{right-handed}(右旋) & -\pi < \phi_y - \phi_x < 0 \\ \text{left-handed}(左旋) & 0 < \phi_y - \phi_x < \phi \end{cases}$$

right-handed 符合右手螺旋定则, left-handed 符合左手螺旋定则 (拇指指向波的传播方向) 因为旋转的正方向为左旋, $\phi_y - \phi_x$ 为正的话就是朝着旋转正方向进行.

6.4.3 椭圆极化波

最一般的情况, 振幅不等, 相位差为 $(\pm \frac{\pi}{2}$ 或者 $\pm \pi$ 或者 0 以外的) 任意值.

6.4.4 合成与分解

任意的极化波(线极化波、圆极化波、椭圆极化波)可以分解为两个正交的线极化波.

- 一个线极化波可以分解为两个振幅相等旋向相反的圆极化波.
- 一个椭圆极化波可以分解为两个旋向相反, 振幅不等的圆极化波.

6.4.5 合成波的极化波的判断方法

- 求出电场矢量的瞬时表达式 (时谐标量函数表示为余弦 cos)
- 根据瞬时表达式得到两个正交的线极化波的振幅和相位关系, 对应三种极化波的特点确定极化形式.
- 对于圆极化波和椭圆极化波, 根据博得传播方向和两个正交线极化波的相位差确定旋向.

6.5 导电媒质中的均匀平面波

6.5.1 等效复介电常数

引入

$$\epsilon_c = \epsilon - j \cdot \frac{\sigma}{\omega}$$

作为等效复介电常数.

在均匀导电媒质之中 $\rho=0, \vec{J}\neq0$, 由于欧姆损耗存在, 均匀平面波的传播特性与在理想电介质 $(\sigma=0, \vec{J}=\sigma\vec{E}=0)$ 时的情况不同.

6.5.2 波数 (Wave number)

$$k_c = \omega \sqrt{\mu \epsilon_c}$$

6.5.3 本征阻抗

$$\eta_c = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon_c}}$$

$$\begin{split} \eta_c &= |\eta_c| \cdot e^{j\phi} \\ &= \begin{cases} |\eta_c| &= \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \cdot [1 + \frac{\sigma}{\omega \epsilon}]^{-\frac{1}{4}} \\ \phi &= \frac{1}{2}\arctan(\frac{\sigma}{\omega \epsilon}) \end{cases} \end{split}$$

拆分为幅度和辐角

在导电媒质中, 仍然满足

$$\vec{H} = \frac{1}{\eta_c} \hat{n} \times \vec{E}$$

但由于 η_c 为复数, 故 \vec{E} 和 \vec{H} 相位不同.

6.5.4 传播常数

$$\gamma = jk_c$$
$$\gamma = \alpha + j\beta$$

可以得到沿着 +z 传播且只有 E_x 分量的电场强度表达式的通解 (向量形式)

$$\vec{E}(z) = \hat{i} \cdot E_{xm} \cdot e^{-\alpha z} \cdot e^{-j\beta z}$$

瞬时表达式

$$\vec{E}(z,t) = \hat{i} \cdot E_{xm} \cdot \exp(-\alpha z) \cdot \cos(\omega t - \beta z)$$

其中

$$\begin{cases} \alpha = \omega \cdot \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \cdot \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2} - 1\right]} \\ \beta = \omega \cdot \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \cdot \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2} + 1\right]} \end{cases}$$

只差一个符号

6.5.5 衰减常数,相位常数,和相速

$$\vec{E}(z) = \hat{i} \cdot E_{xm} \cdot e^{-\alpha z} \cdot e^{-j\beta z}$$

衰减常数

 $e^{-\alpha z}$ 被称作衰减因子, α 被称作衰减常数.

$$\alpha = \omega \cdot \sqrt{\frac{\mu \epsilon}{2} \cdot \left[\sqrt{1 + (\frac{\sigma}{\omega \epsilon})^2} - 1\right]}$$

相位常数

 $e^{-j\beta z}$ 被称作相位因子, β 被称作相位常数.

$$\beta = \omega \cdot \sqrt{\frac{\mu \epsilon}{2} \cdot \left[\sqrt{1 + (\frac{\sigma}{\omega \epsilon})^2 + 1} \right]}$$

相速

$$v_p = \frac{\omega}{\beta}$$

仍然是角频率比上相位常数, 与理想电介质一致5.

 β 是一个关于 ω 的函数, 即关于频率的函数, 所以在同一导电媒质中, 不同频率的电磁波相速不同, 这种现象被称作色散. 故导电媒质又被称作色散媒质.

6.5.6 能量

在导电媒质中, 平均磁场能量大于平均电场能量, 只有当 $\sigma = 0^6$ 才有两者相等.

 $^{^{5}}$ 在理想电介质 (和弱导电媒质) 中相位常数 $k=\omega\sqrt{\mu\epsilon}$

⁶即理想电介质

平均坡印廷矢量

$$\vec{S_{av}} = \hat{k} \cdot \frac{1}{2 \cdot |\eta_c|} \cdot |\vec{E}|^2 \cdot \cos(\phi)$$

$$\eta_c = \begin{cases} |\eta_c| = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \cdot \left[1 + \frac{\sigma}{\omega \epsilon}\right]^{-\frac{1}{4}} \\ \phi = \frac{1}{2}\arctan(\frac{\sigma}{\omega \epsilon}) \end{cases}$$

6.5.7 导电媒质中的均匀平面波的传播特点

- 仍是 TEM 波
- 电场与磁场的振幅呈指数衰减 (衰减因子,衰减常数)
- 波阻抗 (本征阻抗) 为复数, 电场与磁场不同相位
- 电磁波的相速与频率有关
- 平均能量密度大于平均电场密度

6.6 弱导电媒质中的均匀平面波

若损耗角正切

$$\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\ll 1$$

7则被称为弱导电媒质

6.6.1 损耗角正切

$$\tan(\delta_{\sigma}) = \frac{\sigma}{\omega \epsilon}$$

又被称为媒质参数

6.6.2 本征阻抗

$$\eta_c = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \cdot (1 + j \cdot \frac{\sigma}{2\omega\epsilon})$$

6.6.3 衰减常数

$$\alpha = \frac{\sigma}{2} \cdot \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \quad Np/m$$

⁷远小于 1

6.6.4 相位常数

$$\beta = \omega \sqrt{\mu \epsilon} \quad rad/m$$

8

6.6.5 相速

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$$

9 仍然是角频率比上相位常数.

6.7 良导体中的均匀平面波

损耗角正切

$$\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\gg 1$$

被称为良导体

6.7.1 本征阻抗

$$\eta_c = \sqrt{\frac{2\pi f\mu}{\sigma}} \cdot e^{j\cdot\frac{\pi}{4}}$$

表明在良导体中磁场的相位滞后于电场 $\frac{\pi}{4}$ 10

6.7.2 衰减常数和相位常数

$$\alpha = \beta = \sqrt{\pi f \mu \sigma}$$

两者相等

6.7.3 相速

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \sqrt{\frac{2\omega}{\mu\sigma}}$$

⁸就是理想电介质的相位常数公式

⁹此结果和理想电介质相同.

 $^{^{10}}$ 还记得本征阻抗的表达式么? $\eta = \frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$

6.8 趋肤深度

电磁波在良导体中衰减得很快,传播距离很短. 故电磁波只存在于导体表面附近区域. 定义趋肤深度为衰减因子值为 $\frac{1}{e}$ 处的电磁波传播距离.

$$e^{\alpha \cdot \delta} = \frac{1}{e}$$
$$\delta = \frac{1}{\alpha}$$

在良导体中

$$\alpha = \beta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}$$

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$v_p = \frac{\omega}{\beta}$$

$$\beta = \frac{\omega}{v_p}$$

$$= \frac{\omega}{\lambda f}$$

$$= \frac{\omega}{\lambda \cdot \frac{\omega}{2\pi}}$$

$$= \frac{\lambda}{2\pi}$$

6.9 色散

在理想介质中,相速与电磁波的频率无关,故是非色散媒质.在导电媒质中,相速与电磁波的频率有关,故是色散媒质.

6.10 群速

$$v_{\rm group} = \frac{d\omega}{d\beta}$$

将 $\omega = v_{\text{phase}} \cdot \beta$ 代入得

$$v_{\text{group}} = \frac{v_{\text{phase}}}{1 - \frac{\omega}{v_{\text{phase}}} \cdot \frac{dv_{\text{phase}}}{d\omega}}$$

6.10.1 相速, 群速判断色散情况

- $\frac{dv_p}{dv} = 0$ 此时 $v_q = v_p$, 被称作无色散.
- $\frac{dv_p}{d\omega} < 0$ 此时 $v_g < v_p$, 被称作正常色散.
- $\frac{dv_p}{d\omega} > 0$ 此时 $v_g > v_p$, 被称作反常色散.

均匀平面波的反射与透射

7.1 反射系数和透射系数

7.1.1 反射系数

本征阻抗的差比和.

$$\Gamma = \frac{E_{rm}}{E_{im}}$$
$$= \frac{\eta_{2c} - \eta_{1c}}{\eta_{2c} + \eta_{1c}}$$

7.1.2 透射系数

透射过去的介质的本征阻抗的两倍比和.

$$\tau = \frac{E_{tm}}{E_{im}}$$
$$= \frac{2\eta_{2c}}{\eta_{2c} + \eta_{1c}}$$

7.1.3 反射系数和透射系数的关系

由理想电介质的分界面的边界条件 $(\sigma = 0, \rho = 0)$

$$\begin{cases} \hat{n} \times (\vec{E_1} - \vec{E_2}) = 0 \\ \hat{n} \times (\vec{H_1} - \vec{H_2}) = \vec{J_s} = 0 \end{cases}$$

可以得到

$$\begin{cases} E_{rm} = \Gamma \cdot E_{im} \\ E_{tm} = \tau \cdot E_{im} = (1 + \Gamma) \cdot E_{im} \end{cases}$$

7.2 垂直入射




Figure 7.1: 垂直入射

7.2.1 对导电媒质分界面的垂直入射

最一般的情况是如此. 但是不考可以不用看.

入射波

$$\vec{E}_i(z) = \hat{i} \cdot E_{im} \cdot e^{-\gamma_1 z}$$

$$\vec{H}_i(z) = \hat{k} \times \frac{1}{\eta_{1c}} \vec{E}_i(z)$$

$$= \hat{j} \cdot \frac{1}{\eta_{1c}} E_{im} \cdot e^{-\gamma_1 z}$$

其中

$$\begin{cases} \gamma_1 = jk_{1c} = j\omega\sqrt{\mu_1\epsilon_{1c}} = j\omega\sqrt{\mu_1\epsilon_1(1 - j\frac{\sigma_1}{\omega\epsilon_1})} \\ \eta_{1c} = \sqrt{\frac{\mu_1}{\epsilon_{1c}}} = \sqrt{\frac{\mu_1}{\epsilon_1}} \cdot (1 - j\frac{\sigma_1}{\omega\epsilon_1})^{-\frac{1}{2}} \end{cases}$$




Figure 7.2: 垂直入射 (3D 图)

反射波

相较于入射波, 反射波的**传播方向发生变化**, 幅度发生变化. (因为传播方向 \hat{k} 相反, 故磁场的传播方向亦相反). 当然介质是没有发生变化的.

$$\vec{E}_r(z) = \hat{i} \cdot E_{rm} \cdot e^{-\gamma_1 z}$$

$$\vec{H}_r(z) = (-\hat{k}) \times \frac{1}{\eta_{1c}} \vec{E}_r(z)$$

$$= -\hat{j} \cdot \frac{1}{\eta_{1c}} E_{rm} \cdot e^{\gamma_1 z}$$

7.2.1 因为反射波的波传输方向为 -z, 故磁场叉乘时为 $(-\hat{k})$, 磁场的传播方向也随之变化. (但是电场仍然不变)

透射波

和入射波一模一样, 只不过把入射波 (i) 变为透射波 (t), 然后把介质 1 改成介质 2.

$$\vec{E}_t(z) = \hat{i} \cdot E_{tm} \cdot e^{-\gamma_2 z}$$

$$\vec{H}_t(z) = \hat{k} \times \frac{1}{\eta_{2c}} \vec{E}_t(z)$$

$$= \hat{j} \cdot \frac{1}{\eta_{2c}} E_{tm} \cdot e^{-\gamma_2 z}$$

其中

$$\begin{cases} \gamma_2 = jk_{2c} = j\omega\sqrt{\mu_2\epsilon_{2c}} = j\omega\sqrt{\mu_2\epsilon_2(1 - j\frac{\sigma_2}{\omega\epsilon_2})} \\ \eta_{2c} = \sqrt{\frac{\mu_2}{\epsilon_{2c}}} = \sqrt{\frac{\mu_2}{\epsilon_2}} \cdot (1 - j\frac{\sigma_2}{\omega\epsilon_2})^{-\frac{1}{2}} \end{cases}$$

合成波

即媒质 1 中的电磁波

$$\vec{E_1} = \vec{E_i} + \vec{E_r}$$
$$\vec{H_1} = \vec{H_i} + \vec{H_r}$$

7.2.2 对理想电介质分界面的垂直人射

假设媒质 1, 媒质 2 均为理想电介质

$$\begin{cases} \gamma_1 = j\beta_1 = j\omega\sqrt{\mu_1\epsilon_1} \\ \gamma_2 = j\beta_2 = j\omega\sqrt{\mu_2\epsilon_2} \end{cases} \qquad \begin{cases} \eta_{1c} = \eta_1 = \sqrt{\frac{\mu_1}{\epsilon_1}} \\ \eta_{2c} = \eta_2 = \sqrt{\frac{\mu_2}{\epsilon_2}} \end{cases}$$

可以得到

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} \qquad \tau = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1}$$

此时 η_1 , η_2 均为实数.

入射波

$$\begin{split} \vec{E}_i &= \hat{i} \cdot E_{im} e^{-j\beta_1 z} \\ \vec{H}_i &= \hat{k} \times \frac{1}{\eta_1} \vec{E}_i \\ &= \hat{j} \cdot \frac{1}{\eta_1} \cdot E_{im} e^{-j\beta_1 z} \end{split}$$

反射波

$$\begin{split} \vec{E}_r &= \hat{i} \cdot \Gamma \cdot E_{im} e^{-j\beta_1 z} \\ \vec{H}_r &= -\hat{k} \times \frac{1}{\eta_1} \vec{E}_r \\ &= -\hat{j} \times \frac{1}{\eta_1} \cdot \Gamma E_{im} e^{j\beta_1 z} \end{split}$$

因为反射波的波传输方向为 -z, 故磁场叉乘时为 $(-\hat{k})$, 磁场的传播方向也随之变化. (但是电场仍然不变).

半波损失 $\eta_2 < \eta_1$ 时 $\Gamma < 0$. 两电场符号相反, $-1 = e^{j\pi}$,故在分界面上两者有相位差 π . 当波由波疏到波密介质的反射过程中,反射波相对于入射波的相位突变 π . 此时电场在分界面上的幅度最小.

透射波

$$\begin{split} \vec{E}_t &= \hat{i} \cdot \tau \cdot E_{im} e^{-j\beta_2 z} \\ \vec{H}_t &= \hat{k} \times \frac{1}{\eta_2} \vec{E}_t \\ &= \hat{j} \cdot \frac{1}{\eta_2} \cdot \tau E_{im} e^{-j\beta_2 z} \end{split}$$

注意把媒质 1 换为媒质 2.

合成波

和理想导体不同, 理想电介质的合成波没啥特殊性质...

可以将合成波电场分为行波和驻波两部分.

$$|\vec{E}_1| = E_{im} \cdot \sqrt{1 + \Gamma^2 + 2\Gamma \cos(2\beta_1 z)}$$




Figure 7.3: Γ 与 E_{im} 关系 ($\beta = 1$ 时的情况)

当 $\Gamma > 0$ 时, $z = -\frac{(2n+1)\lambda_1}{4}$ 处电场振幅取得最小值, 在分界面上有振幅最大点. 当 $\Gamma < 0$ 时 1 , $z = -\frac{(2n+1)\lambda_1}{4}$ 处电场振幅取得最大值 2 , 在分界面上有振幅最小点. 电场和磁场振幅最大值和最小值的地方正好出现了互换.

驻波系数

又被称作驻波比(单位为分贝)

$$S = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

可推得

$$|\Gamma| = \frac{S-1}{S+1}$$

题目会可能会给你驻波系数, 让你去求反射系数.

 $^{^{1}}$ 若是理想导体, $\Gamma = -1$, 分界面的振幅为 0

 $^{^{2}}$ 可以很清晰地看到 $\Gamma > 0$ 时的振幅是小于 $\Gamma < 0$ 时的

理想电介质平面垂直人射的平均坡印廷矢量

$$\vec{S}_{av} = \frac{1}{2} \cdot Re[\vec{E} \times \vec{H}^*]$$

$$\vec{S}_{iav} = \hat{k} \cdot \frac{E_{im}^2}{2\eta_1}$$

$$\vec{S}_{rav} = \hat{k} \cdot \frac{E_{im}^2}{2\eta_1} \cdot \Gamma^2 \cdot (-1)$$

$$\vec{S}_{1av} = \vec{S}_{iav} + \vec{S}_{rav} = \hat{k} \cdot \frac{E_{im}^2}{2\eta_1} \cdot (1 - \Gamma^2)$$

$$\vec{S}_{2av} = \vec{S}_{tav} = \hat{k} \cdot \frac{E_{im}^2}{2\eta_2} \cdot \tau^2$$

$$\vec{S}_{1av} = \vec{S}_{2av}$$

7.2.3 对理想导体分界面的垂直入射




Figure 7.4: 理想电介质入射到理想导体

若媒质 1 为理想电介质, 媒质 2 为理想导体, 则其所带电荷只存在于导体表面, 内部不存在电场. 透射波没了. 由 $\sigma_2=\infty$ 可得

$$\begin{cases} \Gamma = -1 \\ \tau = 0 \end{cases}$$

表明理想导体会将电磁波全部反射,导体内部的电磁场为零,没有电磁波产生透射.

入射波

媒质 1 为理想电介质, 故有 $\gamma_1=j\omega\sqrt{\mu_1\epsilon_1}=j\beta_1, \eta_{1c}=\frac{\mu_1}{\epsilon_1}=\eta_1$

$$\vec{E}_i = \hat{i} \cdot E_{im} \cdot e^{-j\beta_1 z}$$

$$\vec{H}_i = \hat{k} \times \frac{1}{\eta_{1c}} \vec{E}_i$$

$$= \hat{j} \cdot \frac{1}{\eta_1} E_{im}$$

反射波

$$\Gamma = -1$$

$$\begin{split} \vec{E}_r &= \hat{i} \cdot E_{rm} \cdot e^{-\gamma_1 z} \\ &= \hat{i} \cdot (-1) \cdot E_{im} \cdot e^{-j\beta_1 z} \\ &= -\hat{i} \cdot E_{im} \cdot e^{-j\beta_1 z} \\ \vec{H}_r &= (-\hat{k}) \times \frac{1}{\eta_{1c}} \vec{E}_i \\ &= \hat{j} \cdot (-1) \cdot (-E_{im}) \cdot \frac{1}{\eta_1} \cdot e^{j\beta_1 z} \\ &= \hat{j} \cdot E_{im} \cdot \frac{1}{\eta_1} \cdot e^{j\beta_1 z} \end{split}$$

因为反射波的波传输方向为 -z, 故磁场叉乘时为 $(-\hat{k})$, 磁场的传播方向也随之变化. (但是电场仍然不变)

没有透射波

真的没有

合成波

合成波的相位仅仅与时间有关,即空间中各点的相位相同;




Figure 7.5: 合成波的幅值的与波长关系

$$|\vec{E}_1(z)| = 2E_{im}|\sin(\beta_1 z)|$$

 $|\vec{H}_1(z)| = \frac{2}{\eta_1}H_{im}|\cos(\beta_1 z)|$

对电场来说,当 $\beta_1 z = -n\pi$,即 $z = -\frac{n\lambda_1}{2}$ 时,电场振幅始终为 0,称这些点为波节点 (node). 当 $\beta_1 z = -(n+\frac{1}{2})\pi$,即 $z = -\frac{(2n+1)\lambda_1}{4}$ 时,电场振幅达到最大值,称这些点为波腹点 (anti-node). 电场与磁场为在此时为驻波.

电场和磁场有 $\frac{\pi}{2}$ 的空间相位差 3 ,位置错开 $\frac{\lambda_4}{4}$. 在理想导体表面上 5 ,合成波电场有最小振幅点,磁场有最大振幅点.

理想导体平面垂直入射的平均坡印廷矢量

$$\vec{S}_{av} = \frac{1}{2} Re [\vec{E}_1 \times \vec{H}_1^*]$$

不用算了, 结果为 0. 表示驻波不发生电磁能量的传输, 仅在两个波节点进行电场能量和磁场能量的交换.

$$\begin{cases} \vec{E}_1(z,t) = \hat{i} \cdot 2E_{im} \sin(\beta_1 z) \sin(\omega t) \\ \vec{H}_1(z,t) = \hat{j} \cdot \frac{2}{\eta_1} E_{im} \cos(\beta_1 z) \sin(\omega t) \end{cases}$$

7.2.4 多层介质分界面的垂直入射

四分之一波长匹配层

若在媒质 1 与媒质 3 之间插入一层

$$d = \frac{\lambda_2}{4}$$

的媒质作为媒质 2, 只要媒质 2 的本征阻抗 (波阻抗) 满足

$$\eta = \sqrt{\eta_1 \eta_3}$$

,就能消除媒质 1 与媒质 2 分界面上的反射. 称媒质 2 为四分之一波长匹配层.

半波长介质窗

$$\Gamma_1 = 0 \qquad \tau_1 = -\frac{1}{1 + \Gamma_2}$$

插入一个厚度为

$$d = \frac{\lambda_2}{2}$$

的介质作为媒质 2, 电磁波能够无损耗地传入媒质 3.

 $³v_p = f\lambda, \ f = \frac{\omega}{2\pi}, \ v_p = \frac{\omega\lambda}{2\pi} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$ 好像不太对. $\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{1}{f\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{\omega}{2\pi\sqrt{\mu\epsilon}}$ 不管了,想不通. $4\Delta z = \lambda$ 时 $\Delta \phi = \beta_1 \cdot \Delta z = \beta_1 \lambda$ 这个式子和角速度没啥关系.

⁵z=0 处

7.3 斜入射

7.3.1 对理想电介质平面的斜入射

垂直极化波

平行极化波

7.3.2 全反射

临界角 $^6\theta_c$

对于非磁性媒质

$$\theta_c = \arcsin(\sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}}) = \arcsin(\frac{n_2}{n_1})$$

当

$$\theta_i \ge \theta_c$$

时,发生全反射.

7.3.3 全透射

布儒斯特角 θ_b

对于平行极化波

$$\theta_b = \arcsin(\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2}) = \arctan(\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}) = \arctan(\frac{n_2}{n_1})$$

当

$$\theta_i = \theta_b$$

时会出现全投射现象.

垂直极化波不会产生全投射现象. 又被称作极化角. 任意极化的电磁波, 当它以 Brewster Angle 入射到两种非磁性媒质的分界面上时, 它的平行极化分量全部透射, 反射波中就只剩下垂直极化分量. (起到极化滤波的作用)

7.3.4 对理想导体平面的斜入射

垂直极化波

TM 波 (横磁波)

平行极化波

TE 波 (横电波)

⁶Critical Angle

波导

8.1 矩形波导

矩形波导长边为 a, 短边为 b.

引入截止波数 (cutoff wavenumber) k_{cutoff} .

$$k_c = \sqrt{\gamma^2 + k^2}$$

截止频率

$$f_c = \frac{k_c}{2\pi\sqrt{\mu\epsilon}}$$

当 $f < f_c$ 时, 波将无法在波导中进行传播.

8.2 TM 波

 $H_z = 0, m, n$ 只能从 1 取起.

$$\begin{split} E_z(x,y) &= E_m \cdot \sin(\frac{m\pi}{a}x) \cdot \sin(\frac{n\pi}{b}y) & m,n \in \mathbb{N}^+ \\ k_{\text{cutoff}} &= \sqrt{\gamma^2 + k^2} \\ &= \sqrt{(\frac{m\pi}{a})^2 + (\frac{n\pi}{b})^2} \\ f_{\text{cutoff}} &= \frac{k_{\text{cutoff}}}{2\pi \cdot \sqrt{\mu\epsilon}} \\ \lambda_{\text{cutoff}} &= \frac{2\pi}{k_{\text{cutoff}}} \end{split}$$

 $TM_{\rm mn}$ 表示 TM 波的模.(驻波?)

在 TM 波中, TM_{11} 的 f_c 最低, λ_c 最长.

8.3 TE 波

 $E_z = 0, n, m$ 不能同时取 0.

$$\begin{split} H_z(x,y) &= H_m \cdot \cos(\frac{m\pi}{a}x) \cdot \cos(\frac{n\pi}{b}y) & m,n \in \mathbb{N} \\ k_{\text{cutoff}} &= \sqrt{\gamma^2 + k^2} \\ &= \sqrt{(\frac{m\pi}{a})^2 + (\frac{n\pi}{b})^2} \\ f_{\text{cutoff}} &= \frac{k_{\text{cutoff}}}{2\pi \cdot \sqrt{\mu\epsilon}} \\ \lambda_{\text{cutoff}} &= \frac{2\pi}{k_{\text{cutoff}}} \end{split}$$

 $TE_{\rm mn}$ 表示 TM 波的模. (驻波?)

在 TE 波中, TE_{10} 的 f_c 最低, λ_c 最长. (m) 为长边 $a)^1$.

在矩形波导中, TE_{10} 的 f_c 最低, λ_c 最长.

单模传输条件

$$\max(a, 2b) < \lambda < 2a$$

8.4 传播特性参数

$$\begin{split} k &= \omega \sqrt{\mu \epsilon} \\ \gamma &= \sqrt{k_c^2 - k^2} \\ &= \sqrt{(\frac{m\pi^2}{a}) + (\frac{n\pi}{b})^2 - \omega^2 \cdot \mu \epsilon} \\ \beta &= \frac{\gamma}{j} \\ &= k \cdot \sqrt{1 - (\frac{f_c}{f})^2} \\ \lambda_g &= \frac{2\pi}{\beta} \\ &= \frac{\lambda}{\sqrt{1 - (\frac{f_c}{f})^2}} \\ v_p &= \frac{\omega}{\beta} \\ &= \frac{v}{\sqrt{1 - (\frac{f_c}{f})^2}} \end{split}$$

 $[\]frac{1}{a}\frac{m\pi}{a}<\frac{n\pi}{b}$, when m=n=1. We hope that f_c is smaller. So we reserve $\frac{m\pi}{a}$

附录

9.1 单位

Table 9.1: Unit Table

Symbol	Name of quantity	Unit name	Symbol
Q	electric charge	coulomb	С
I	electric current	ampere	A
J	electric current density	ampere per square metre	A/m^2
$U, \Delta V, \Delta \phi; \mathscr{E}$	potential difference; electromotive force	volt	V
R; Z; X	electric resistance; impedance; reactance	ohm	Ω
ρ	resistivity	ohm metre	$\Omega \cdot m$
Р	electric power	watt	W
\mathbf{C}	capacitance	farad	F
Φ_E	electric flux	volt metre	V m
E	electric field strength	volt per metre	V/m
D	electric displacement field	coulomb per square metre	C/m^2
ϵ	permittivity	farad per metre	F/m
χ_e	electric susceptibility	(dimensionless)	1
G; Y; B	conductance; admittance; susceptance	siemens	S
$\kappa,~\gamma,~\sigma$	conductivity	siemens per metre	S/m
В	magnetic flux density, magnetic induction	tesla	Т
$\Phi,\;\Phi_M,\;\Phi_B$	magnetic flux	weber	Wb
Н	magnetic field strength	ampere per metre	A/m
L, M	inductance	henry	Н
μ	$\operatorname{permeability} 46$	henry per metre	H/m
χ	magnetic susceptibility	(dimensionless)	1