3 内存管理

- 3.1 内存管理概述
- 3.2 分区内存管理
- 3.3 页式内存管理
- 3.4 段式存储管理
- 3.5 虚拟存储技术
- 3.6 请求分页虚拟存储管理
- 3.7 请求分段虚拟存储管理



- 计算机的存储系统主要包括内存储器和外存储器。
- 内存储器(Memory),是处理器能直接寻址的存储空间,由半导体器件制成,用来存放处理器执行时所需要的程序和数据,以及与硬盘等外部存储器交换的数据,程序和数据只有在内存中才能被处理器直接访问。
- 外存储器也叫辅助存储器,用来存放需要长期保存的数据,外存储器的管理属于文件系统的范畴。





内存储器一般分为两部分:

- 一部分是系统区,用来存放操作系统以及 一些标准子程序、例行程序等,这些是长 驻内存的部分,系统区用户不能使用;
- 另一部分称为用户区,分配给用户使用,用来存放用户的程序和数据等。内存管理的主要工作就是对内存储器中的用户区进行管理。





3.1 内存管理概述



1000年大學

1. 内存的分配和回收:操作系统根据用户程序的请求,在内存中按照一定算法找到一块空闲,将其分配给申请者;并负责把释放的内存空间收回,使之变为空闲区以便再次分配。





实现地址转换:现代操作系统均采用多道程序 设计技术, 在内存中往往同时存放多个作业的 程序,各程序在内存中的位置用户是无法预知 的。所以,在用户程序中使用逻辑地址,而CPU 访问内存时则按物理地址进行。因此,为了保 证程序能够正确执行,内存管理必须进行地址 转换工作, 把逻辑地址转换成物理内存中与之 对应的物理地址,这种地址转换工作也称为地 址重定位。



國矿丑大學

3. 内存的共享和保护:

内存中不仅有系统程序,还有多个用户程 序,为了防止各用户程序相互干扰和保护 各用户区的信息不受破坏,系统必须负责 隔离分配给各用户的内存区,保证各个用 户程序或进程在各自规定的存储区域内操 作,不破坏操作系统区的信息,并且互不 干扰。





4. 内存扩充 由于物理内存的容量有限,有时候无法满 足用户程序运行的需要,内存管理允许通 过虚拟存储技术"扩充"内存容量。在计 算机软、硬件系统的支持下,可以把磁盘 等辅助存储器作为内存的扩充部分使用, 使用户程序在所需内存在比实际物理内存 容量大的情况下,也能在内存中运行。



 按照计算机的体系结构,计算机存储 系统划分为3个层次,分别是:处理器 寄存器和高速缓存、内存储器、外存 储器。




图3.1 计算机系统的结构与使用关系







1. 处理器寄存器和高速缓存

处理器寄存器主要包括通用寄存器、指令寄存器、地址寄存器和数据缓冲寄存器等一系列寄存器,用于存储处理器中与控制流和数据流相关的信息。它容量小,速度快,一般以字(word)为单位。一个计算机系统一般包括几十个甚至上百个寄存器。





· 高速缓存(Cache)是为了解决处理器与内存 之间速度不匹配而引入的。其存储容量比处理 器寄存器大,访问速度比寄存器慢,但远比内 存快。当处理器要读取数据时, 首先访问高速 缓存,如果所要访问的数据已经在高速缓存中, 则直接从高速缓存中读取信息;如果要访问的 数据不在高速缓存中, 那就需要从内存中读取 信息。随着硬件技术的发展,现在已经将高速 缓存封装在处理器芯片中, 所以常将高速缓存 与处理器寄存器归到一个层次。







2. 内存储器

内存储器也称为内存,属于主机范畴。 内存中存储处理器执行时所需要的代码和 数据。内存的空间远大于高速缓存,但内 存中的数据断电即消失,无法永久储存。 一个计算机系统中所配备的内存容量是衡 量计算机性能的一个重要的指标,计算机 最大内存容量受到计算机系统结构的限制。





3. 外存储器

外存储器是计算机系统中最大规模的存 储器,用来存储各种数据和软件。外存储器 容量巨大并能够永久存储信息,断电后数据 不会丢失,外存储器的价格低但是访问速度 慢。外存储器包括各种磁盘、磁带、光盘以 及其他移动存储设备。磁盘中的硬盘是计算 机系统中大量联机信息的保存者,硬盘常常 作为内存的补充,用来实现虚拟存储系统。







• 例如,某台计算机的存储系统可以按层次配置如下: CPU中的寄存器 100个字,存取周期10ns; 高速缓存16MB,存取周期 15ns; 主存储器8GB,存取周期60ns;磁盘容量500GB,存取周期毫秒级。这台计算机足够胜任日常工作,其多层次的存储体系有很高的性能/价格比。






用户的源程序通常用高级语言编写,需要 经过以下几个步骤才能执行:

- 首先编译,由编译程序将用户源代码编译成 若干个目标模块;
- 然后链接,由链接程序将编译后的一组目标 模块以及他们所需要的库函数链接在一起, 形成一个完整的可装入模块;
- 最后装入,由装入程序将装入模块装入内存中,直到此时程序才能运行。











1. 物理地址空间

内存的存储单元以字节(每字节占八个二进制位)为单位编址,每个存储单元都有一个地址与其相对应,假定某计算机内存的容量为n,则该主存就有n个字节的存储空间,其地址编号为0、1、2···n-1。





1. 物理地址空间

当程序运行时,它将被装入内存中的某段空间内,此时程序和数据的实际地址不可能同原来的逻辑地址一致,程序在物理内存中的实际存储单元称为物理地址,也叫绝对地址,物理地址的总体就构成了用户程序实际运行的物理地址空间。不同程序的物理地址空间绝对不能冲突。

在以下章节中,如无特别说明,地址编址和地址长度的单位都是字节(Byte)。







2. 逻辑地址空间

经过编译、链接后得到的目标程序必须装入内存才能运行,由操作系统根据内存的使用情况自动为用户的目标程序分配内存空间,每个用户无法预知其目标程序存放在内存的具体位置。因此,在用户程序中是不能使用内存的物理地址。





1000 中国 万里大学

2. 逻辑地址空间

- 为方便起见,每个用户均认为自己的程序和数据存放在一组从0开始的连续的内存地址空间中,用户程序中所使用的地址称为逻辑地址,也叫相对地址,一个用户作业的目标程序的逻辑地址集合称为该作业的逻辑地址空间。
- 作业的逻辑地址空间可以是一维的,这时逻辑 地址限制在从0开始顺序排列的地址空间内;也 可以是二维的,这时整个用户作业被分为若干 段,每段有不同的段号,每段内的地址都从0开 始。







3. 地址转换

只有把程序和数据的逻辑地址转换为物理地址,程序才能正确运行,该过程称为地址转换或地址重定位。

地址转换有静态重定位和动态重定位。





1000 中国对亚大学


3. 地址转换

 静态重定位:在用户作业装入内存时由 装入程序(装配程序)实现从逻辑地址到 物理地址的转换,地址转换在作业执行 前一次完成。





有3个待装入内存的目标模块,其逻辑地址从0开始,到(a+b+c-1)结束。从内存地址2000开始装入该作业,则在静态重定位装入方式下该程序装入内存时的物理地址为从2000开始,到(2000+a+b+c-1)结束。



静态链接后的模块

装入内存后的模块







静态重定位方式的优点是实现简单,从逻辑地址到物理地址变换不需要专门的硬件便能完成;缺点是必须为程序分配一段连续的存储空间,并且程序在执行过程中不能在内存中移动。







动态重定位:程序执行过程中,CPU在访问程序和数据之前才实现地址转换,称为动态重定位。





• 动态重定位必须借助于硬件地址转换机构 来实现,硬件系统中设置了一个定位寄存 器, 当操作系统为某程序分配了一块内存 区域后, 装入程序把程序装入到所分配的 区域中, 然后把该内存区域的起始地址置 入定位寄存器中。在程序执行过程中需要 进行地址转换时, 只需将逻辑地址与定位 寄存器中的值相加就可得到物理地址。





1000 中国 万里大学

- 采用动态重定位可实现程序在内存中的移动。 在程序执行过程中,若把程序移到一块新的内 存区域后,只要改变定位寄存器中的内容,该 程序仍可正确执行,但采用静态定位时,程序 执行过程中是不能移动的。
- 优点:内存的使用更加灵活,容易实现内存的动态扩充和共享;
- 缺点:实现过程中需要附加硬件支持,内存的管理也更加复杂。



1. 覆盖技术

一个程序通常由若干个功能上独立的程序段组成,在运行时,并不是所有的程序段都同时进入内存执行。按照程序自身的逻辑结构,让不同时执行的程序段先后共享同一块内存区域,这就是覆盖技术。

覆盖技术先将程序必需的部分代码和数据 调入内存,其余部分先放在外存中,当要访问 的程序或数据不在内存时,由操作系统负责将 其从外存中调入,这就解决了在较小的内存空 间中运行较大程序的问题。





• 覆盖技术首先将大的用户程序划分为 一个个相对独立的程序单位,将程序 执行时不需要同时装入内存的程序单 位组成一个个覆盖段,每个覆盖段的 长度不能超过已有内存空间大小。各 个覆盖段分先后顺序进入到所分配的 内存空间中,后进入内存的覆盖段将 先进入的段覆盖。










例:某程序由A、B、C、D、E、F等六个程序段组成,它们之间的调用关系如图3.4左图所示。由于B和C之间没有相互调用,所以它们可以共享同一覆盖区。覆盖区的大小以能装入所有共享的程序段为准。





上例中,虽然该进程所需要的总的内存空间为 20K+50K+30K+30K+20K+40K=190K, 但是在采用 了覆盖技术之后,只需要110K的内存就够了。

在程序执行全过程都要使用的部分不能对 其进行覆盖,真正能够被覆盖的是分阶段使用 的程序部分。

目前这一技术仅应用于小型系统中的系统程序的内存管理上,例如,MS-DOS的启动过程中,就多次使用了覆盖技术。







覆盖技术的缺点:

- 1)覆盖技术对用户不透明,用户在编程时必须划分程序模块和确定程序模块之间的覆盖关系,增加了编程复杂度。
- 2) 从外存装入覆盖文件,是以时间的延长来换取空间的节省。





- 1000 中国 万里大学
- 为了释放部分内存空间,由操作系统根据需要,将某些暂时不运行的进程或程序段从内存移到外存的交换区中;当内存空间富余时再给被移出的进程或程序段重新分配内存,让其进入内存,这就是交换技术,又称为"对换"或"滚进/滚出。
- 交换技术能够提高系统的性能和多道度,从内存到外存的交换为换出,从外存到内存的交换为换出。
 为换入。通过不断的换入、换出,使得用户看来好像内存扩大了,从而实现内存扩充的目的。



- 根据每次交换的单位不同,交换技术在实现中有种情况:
- 1) 以整个进程为单位的交换:每次换入或换出的是一个进程,此策略多用于早期的分时系统中,以实现在小型机上的分时运行。





- 根据每次交换的单位不同,交换技术在实现中有种情况:
- 2) 以进程的一部分为单位的交换: 在现代操作系统中,借助于页式或段式内存管理,先将进程的内存空间划分为若干页面或段,然后以页面或段为基本单位进行交换。在操作系统中,常见的有页面置换(在页式存储管理中介绍)和段置换(在段式存储管理中介绍),这也是虚拟存储技术的基础。







3. 覆盖技术和交换技术的比较

- 1) 与覆盖技术相比,交换技术不要求用户给出程序段之间的逻辑覆盖结构。
- 2) 交换发生在进程或作业之间,而覆盖发生 在同一进程或作业内。
- 3) 覆盖只能覆盖那些与覆盖段无关的程序段。







- 3.2.1 单一连续内存管理
- 3.2.2 固定分区内存管理
- 3.2.3 可变分区内存管理





1. 基本思想

- 单一连续内存管理适用于单用户单任务操作系统,是最简单的内存管理方式。
- 单一连续内存管理将内存空间分为系统区和用户区,系统区存放操作系统常驻内存的代码和数据,用户区全部分配给一个用户作业使用。在这种方式下,在任一时刻主存储器最多只有一道程序,各个作业只能按次序一个一个地装入主存储器运行。







1. 基本思想

通常,系统区位于内存底部的低地址部分, 用户区位于内存顶部的高地址部分。





2. 内存的分配与回收

 由于内存中的用户区只能装入一个程序运行, 所以该程序被装入内存时,就从内存用户区 的基地址开始,连续存放。在运行过程中, 该程序独占内存,直到退出,操作系统收回 内存再分配给下一个程序使用。





3. 地址转换与内存保护

单一连续内存管理多采用静态重定位来进行地址转换。操作系统设置一个界限寄存器用来设置内存中系统区和用户区的地址界限;通过装入程序把目标模块装入到从界限地址开始的区域,如图3.5所示。








图3.5 采用静态重定位的单一连续内存管理





- 内存保护由装入程序来执行,装入时由装入程序检查物理地址是否超过界限地址,超过则可以装入;否则产生地址错误,不能装入。这样,用户的程序总是被装入到合法的用户区域内,而不会进入系统区。
- 采用静态重定位的优点是实现简单,无需硬件地址变换机构支持。缺点是作业只能分配到一个连续存储区域中,程序执行期间不能在内存中移动,无法实现程序共享。





- 单一连续内存管理也可以采用动态重定位方 式来转换地址。
- 系统设置一个定位寄存器,它既用来指出内存中的系统区和用户区的地址界限,又作为用户区的基地址;装入程序把程序装入到从界限地址开始的区域,但不同时进行地址转换;而是在程序执行过程中动态地将逻辑地址与定位寄存器中的值相加就可得到绝对地址,如图3.6所示。








图3.6 采用动态重定位的单一连续内存管理





- 单一连续内存管理非常简单,系统开销小, 其主要缺点如下:
- (1) 内存利用率低。用户程序所需空间一般 均小于内存用户区空间,剩余的内存空间也 不能被其它用户使用。
- (2) CPU利用率低。当运行中的程序进行I/0操作时, CPU会处于空闲等待状态。





- 单一连续内存管理非常简单,系统开销小, 其主要缺点如下:
- (3) 外设利用率低。用户控制所有资源,有 些资源在运行期间可能并不使用,也不能为 其它用户使用。
- (4) 不能进行内存扩充。当内存容量小于某一程序所需要的内存空间时,该程序便无法运行。







1. 基本思想: 固定分区内存管理是预先把 可分配的内存空间分割成若干个大小固定 的连续区域,每个区域的大小可以相同, 也可以不同,每个区域称为一个分区。每 个分区可以装入且只能装入一个用户作业。 这样,分区后的内存中就可以装入多道程 序,从而支持多道程序并发设计。如图3.7 所示。







操作系统区(8KB)
用户分区(8KB)
用户分区(16KB)
用户分区(16KB)
用户分区(16KB)
用户分区(32KB)
用户分区(32KB)







2. 分区划分的方法

- 分区大小相等
- 所有分区的大小都相等,这种方式适合计算机工业控制系统。因为在计算机工业控制系统中,所有控制对象都具有相同的条件,完成相同的控制任务和控制指标。
- · 缺点: 因为分区大小都一样, 所以较小的进程 装在分区里会浪费内存, 而较大的进程则无法 装入内存运行。



3.2.2 固定分区内存管理



- 分区大小不等
- 把可分配的内存空间分割为大小不等的多个分区,大的分区可以分配给大的进程,小的分区可以分配给小的进程。与分区大小相等分配方式比较,分区大小不等的分配方式使得内存的分配更加灵活,内存的浪费更少。







3. 固定分区的内存分配

为了说明各分区的分配和使用情况,系统设置 一张"内存分配表",该表如表3.1所

分区号	起始地址	长度	占用标志
1	5KB	5KB	0
2	10KB	10KB	0
3	20KB	10KB	Job1
4	30KB	20KB	0
5	5 0 K B	20KB	Job2
6	70KB	30KB	0



3.2.2 固定分区内存管理



- 内存分配表指出了各分区的起始地址和分区的长度,占用标志位指示该分区是否被使用,当占用的标志位为"0"时,表示该分区尚未被占用。
- 只能将那些占用标志为"0"的分区分配给用户作业使用,当某一分区被分配给一个作业后,就在占用标志栏填上占用该分区的作业名。
- · 如第3和第5分区分别被作业Job1和Job2占用, 而其余分区为空闲。





1000 中国对亚大学

4. 地址转换与内存保护

静态重定位:装入程序在进行地址转换时检查其绝对地址是否在指定的分区中,若是,则可把程序装入,否则不能装入。固定分区方式的内存回收很简单,只需将内存分配表中相应分区的占用标志位置成"0"即可。







4. 地址转换与内存保护

• 动态重定位: 计算机系统设置了一对地址寄存 器——上限/下限寄存器; 当一个进程占有CPU 执行时、操作系统就从内存分配表中取出相应 的地址放进上限/下限寄存器; 硬件的地址转 换机构根据下限寄存器中保存的基地址B1与逻 辑地址相加就得到绝对地址: 硬件的地址转换 机构同时把绝对地址和上限/下限寄存器中保 存的地址进行比较,就可以实现存储保护。



3.2.2 固定分区内存管理






图3.8 固定分区存储管理的地址转换和存储保护



3.2.2 固定分区内存管理



5. 固定分区分配的优点

固定分区的划分在操作系统初始化时 完成。在系统启动时,系统管理员根据系 统要运行的作业的需要来划分分区。当用 户作业进入分区时, 按照用户作业的大小 从分区表中选择适当的空闲分区。与单一 连续分配方式比较, 固定分区分配方式使 得系统资源的利用率和吞吐量有一定的提 高。







• 缺点:

- 1) 内存空间的利用率不高:例如表3.1中若Job1和Job2两个作业可能实际只需要8 K和16K的内存,但它们却占用了10K和20K的两个分区,分别浪费了2K和4K的内存空间。
- 2) 由于每个分区大小固定,这样就限制了可容纳的程序的大小。在装入一个程序时,若找不到足够大的分区,则无法装入。







1. 基本思想

事先不确定分区的大小,也不确定分区的数目。当某一用户作业申请内存时,检查内存中是否有一块能满足该作业的连续存储空间,若有就把这一空间划出一块区域给该用户使用,这种方式就称作可变分区内存管理。







1. 基本思想

- 分区的大小是按作业的实际需要量来定的, 分区的个数也是随机的,所以可变分区内存 分配可以克服固定分区方式中的内存的浪费 现象。
- 可变分区克服了固定分区内存利用率低的问题,更适合多道程序环境。





1000 中国 万丑大学


2. 可变分区内存的分配和回收

• 采用可变分区方式的内存分配示例

4K	操作系统
10K	作业1
	空闲区
46K	
52K	作业2
	空闲区
128K	

	操作系统
4K	作业1
10K	1,EAR 1
4077	作业3
40K	空闲区
46K	
52K	作业2
JZK	空闲区
128K	. , ,











随着作业的装入、撤离,内存空间被分成许 多个分区,有的分区被占用,有的分区空闲。 当一个新的作业要求装入时,必须找一个足够 大的空闲区, 能容纳该作业, 如果找到的空闲 区大于作业需要量,则作业装入后又把原来的 空闲区分成两部分,一部分被作业占用;另一 部分又成为一个较小的空闲区。当一作业运行 结束撤离时,它归还的区域如果与其它空闲区 相邻,则可合成一个较大的空闲区,以利于大 作业的装入。







对分区信息进行描述的数据结构,一张是已分配区的情况表,另一张是未分配区的情况表,下图的两张表的内容是根据图3.9最左边的情况生成的。

分区号	起始地址	长度	标志
1	4KB	6КВ	Job1
2	46KB	6КВ	Job2

(a) 已分配区情况表

分区号	起始地址	长度	标志
1	10KB	36KB	未分配
2	52KB	76KB	未分配





· 当要装入长度为30K的作业3时,首先从未分 配区情况表中寻找一个能够容纳它的空闲区, 长度为36K的空闲区就适合此作业;然后将该 区分成两部分,一部分30K,用来装入作业3, 成为已分配区;另一部分为6K,仍是空闲区。 这时,应从已分配区情况表中找一个空栏目 登记作业3所占用的区的起址、长度,同时 修改未分配区情况表中空闲区的长度和起址。



1000 中国对亚大学

当作业撤离时则已分配区情况表中的相应状态应改成"空",而将收回的分区登记到未分配情况表中,若有相邻空闲区则将其连成一片后登记。





操作系统也可以通过链表方式来管理空闲分区, 将所有的空闲分区通过前向和后向指针串在一 起组成双向空闲分区链,如图3.10所示




图3.10 空闲区链表



- 空闲区链表管理比空闲区表格管理较为复杂但其优点是链表自身不占用存储单元。为了方便检索空闲分区链,每个空闲分区的首部还设置有分区状态和分区大小标志,这样,系统查找分区链时可直接得知分区的大小和分配情况,省去了查询空闲分区表的时间。
- 不论是空闲区链表管理还是空闲区表格管理, 链和表中的空闲区都可按一定规则排列,例 如,按空闲区从大到小排列或从小到大排列, 以方便空闲区的查找和回收。









- 3. 可变分区的内存分配算法
- 1) 最先适应分配算法
- 每次分配时,总是从头顺序查找未分配区表或空闲区链表,将找到的第一个能满足长度要求的空闲区分配给用户作业使用。从该空闲分区中分割一部分给作业,另一部分仍作为空闲分区;如果空闲分区全部查找完也不能满足该作业要求,则系统不能为该作业分配内存。







- 1) 最先适应分配算法
- 首先利用内存中的低地址空闲分区,保留了 大的高地址空闲分区,以便能容纳大的用户 作业。
- 缺点:每次都是从未分配分区表或空闲区链表的开始查找空闲分区,低地址段的空闲分区被不断分割,形成了许多小的、难以利用的空闲分区,称为"碎片";同时每次都从开始查找,花费时间较长。





1000 中国对亚大学

2) 循环首次适应分配算法

- 是对最先适应法的改进,为作业分配内存时 ,系统不是从空闲分区表的开始处开始查找 ,而是从上次为作业分配分区后的位置开始 查找,找到第一个满足作业大小的空闲分区 ,分配并分割该空闲分区。
- 该算法克服了首次适应算法的缺点,使得空闲分区的分布更加均匀,查找空闲分区所需要的时间更短。但是,小分区或"碎片"问题仍然不能解决。







3) 最优适应分配算法

- 从空闲区中挑选一个能满足作业要求的最小 分区,这样可以避免分割一个更大的区域, 使大作业比较容易装入。
- 可把空闲区按长度以递增顺利排列,查找时总是从最小的一个区开始,直到找到一个满足要求的区为止。
- 收回一个分区时也必须对空闲区链重新排列







- 3) 最优适应分配算法
- 最优适应分配算法找出的分区一般都是无法 正好满足作业的内存要求,分割后剩下的空 闲区很小,无法再次使用,成为"碎片"。 另外,这些小的空闲区占据了空闲区表的开 始部分,增加了查找空闲区表或空闲区链的 时间开销。





130 中国对亚大学

4) 最坏适应分配算法

- 从空闲区中挑选一个最大的区给作业使用, 这样可使分割后剩下的空闲区仍然比较大, 仍然能满足以后的作业装入要求,也减少了 内存中"碎片"的大小和个数。
- 可把空闲区按长度以递减顺序排列,查找时只要看第一个分区能否满足作业要求,若能满足,则分配给该作业使用。







- 4) 最坏适应分配算法
- · 最坏适应分配算法的查找效率很高,对中、 小作业有利。
- 最坏适应分配算法缺点:随着系统的运行, 大空闲区会不断减少,这样,大的作业可能 会无法装入内存。





5)快速适应算法

- 把不同长度的空闲区归类,为每种长度的空闲区设立单独的空闲区链表。这样,系统中存在多个空闲分区链。
- 例如,有一个N项的空闲分区表,该表第一项 是指向长度为2KB的空闲区链表表头的指针, 第二项是指向长度为4KB的空闲区链表表头的 指针,第三项是指向长度为8KB的空闲区链表 表头的指针,依此类推。







5) 快速适应算法

- 为作业分配内存时,根据作业大小查找空闲分区 表,找到能够容纳它的最小的空闲分区链表的起 始指针,然后再从相应的空闲分区链中取第一个 空闲分区分配给该作业即可。
- · 优点: 查找空闲分区迅速, 找到的空闲分区是能容纳它的最小空闲区, 能够保留大的空闲分区。
- 缺点: 回收分区较困难,算法复杂,系统开销大。







- 对比分析
- 从搜索空闲区速度及内存利用率来看,最先适应分配算法、循环首次适应分配算法和最优适应算法比最坏适应算法性能好。
- 循环首次适应分配算法会使存储器空间得到均衡使用。最优适应分配算法的内存利用率最好,因为,它把刚好或最接近申请要求的空闲区分额作业;但是它可能会导致空闲区分割下来的部分很小。





4. 地址转换与内存保护

- 可变分区内存管理采用动态重定位方式来装入作业,其地址转换由硬件机构完成。硬件设置了两个专门的寄存器:基址寄存器和限长寄存器。
- 基址寄存器存放分配给作业使用的分区的起始地址。
- 限长寄存器存放该分区的存储空间的长度。



当用户作业占有CPU运行时,操作系统把分配给该作业的分区的起始地址和长度送入基址寄存器和限长寄存器,启动作业执行时由硬件根据基址寄存器进行地址转换得到绝对地址,地址转换如图3.12所示。




图3.12 可变分区存储管理的地址转换和存储保护





1000 中国对亚大学

 当逻辑地址小于限长值时,则由逻辑地址 加基址寄存器的值就可得到绝对地址;当 逻辑地址大于限长值时,就表示作业欲访 问的内存地址超出了所分得的内存区域, 禁止访问该地址,起到了存储保护的目的。





- 1000 中国 万里大学
- · 在多道程序系统中,只需要一对基址/限长寄存器就足够了。因为当作业在执行过程中出现等待时,操作系统把基址/限长寄存器的内容随同该作业的其它信息,如PSW,通用寄存器的内容等一起保存起来。当作业被选中执行时,则把选中作业的基址/限长值再送入基址/限长寄存器。
- 世界上最早的巨型机 CDC6600 便采用这一方案。






- 当系统运行一段时间后,内存被多次分配和 回收,会产生许多不连续的空闲空间。
- 可能出现:内存中每一块空闲空间都不能满足某一作业的内存请求,而所有空闲空间的总和却能满足该作业。
- 这时可采用紧凑技术把内存中的作业改变存 放区域,使分散的空闲区能够汇聚成一个大 的空闲区,从而有利于大作业的装入,紧凑 技术的示例如图 3.13。







(a) 原内存分配情况 (b) 紧凑后内存中的作业

作业A 作业B 作业C 作业D

操作系统

(c) 装入新作业

图 3.13 紧凑技术示例





- 紧凑技术可以汇聚内存中的空闲区,但 也增加了系统的开销,而且不是任何时 候都能对一道程序进行移动的。
- 比如:当外围设备正在与内存进行信息 交换时,会按照已经确定的内存绝对地 址完成信息传输的,所以此时不能移动。







- 非连续的内存分配方式,也叫离散分配方式,其基本出发点是打破程序装入的整体性和存储分配的连续性,首先将用户进程的逻辑地址空间划分成多个子部分,以子部分为单位装入物理内存,这些子部分可以分布在若干非连续的内存块上,实现了离散储存,以充分利用内存。
 - 页式存储管理
 - 段式存储管理





1000 中国 万里大学

- 页:将用户进程的逻辑地址空间划分为大小相等的区,每一个区称为一页或一个页面,对各页从0开始编号,如第0页、第1页等。
- 物理块:将物理内存也划分成与页大小相等的区,每一个区称为一个物理块(block),或称为块、页框,对它们加以编号,如0号块、1号块等。







- 物理块的尺寸大小通常会取2的幂次。
- · 物理块的大小由计算机硬件决定,页的大小由物理块的大小决定。
- 如Intel-80386系列处理器系统和Motorola 68030处理器系统的块的大小为4096B, IBM AS/400的块的大小为512B。





- 内存分配的基本单位是页,当装入一个用户程序时,按页为单位,每一页装入一个物理块中,一个用户进程装入到内存中时各个物理块之间不需要连续。
- 进程的最后一页经常装不满一块,所以会在最后一块内形成不可利用的碎片,称之为"页内碎片"。而其他页在装入内存时,都能填满所在的物理块。
- 进程的逻辑地址用页号和页内偏移表示,页的大小与物理块的大小相等。







一个同对亚大学

- 以32位操作系统为例,其逻辑地址是32位, 采用页式内存管理,如果每页大小4096B,页 内偏移要占用其逻辑地址的低12位,从0位开 始到11位结束。
- 逻辑地址剩余的高20位表示页号,从12位开始到31位结束,这样最多允许有2²⁰(1M)个页面。页面的编号从0开始,分别为0,1,2,3 ···, 2²⁰-1,如图3.14所示。

31	12 11		11	0
	页号		页内偏移	



3.3.1 页式存储管理的基本原理



- 如果进程的逻辑地址是A,页面大小是L,则页号P和页内偏移d为:
 - 其中INT表示求整数, MOD表示求余数。

$$P = INT[A/L], \quad d = [A]MODL$$





3.3.1 页式存储管理的基本原理

· 例如:某计算机系统每页大小为1KB (1024),计算逻辑地址2345(十进制)的 页号和页内偏移:

> L = 1024, A = 2345 P = int[2345/1024] = 2

 $d = [2345] \mod 1024 = 297$

· 表示逻辑地址2345处于2号页面,页内偏移 为297。



3.3.1 页式存储管理的基本原理

1000 中国对亚大学

- 2345的2进制为: 0•••0, 1001, 0010, 1001
- 页大小为1024,即页内偏移占用低10位地址:01,0010,1001,十进制是297,即页内偏移量为297;
- · 页号占用剩余22位高地址段,即页号为 10,相当于十进制的2。
- · 所以,逻辑地址2345对应于2号页面,页内偏移为297。







- 页式存储管理在进行内存分配时,以物理块为单位进行分配,一个作业有多少页,在装入内存时就必须给它分配多少个物理块。但是,分配给作业的物理块可以是不连续的。
- 在进行内存分配时,首先,操作系统为进入内存的每个用户作业建立一张页表,页表用来指出逻辑地址中的页号与内存中物理块号的对应关系。







在页式存储管理系统中还存在一张作业表,作业 表中的每个登记项登记了每个作业的页表始址和 长度。

页表 页号 块号

作业表 作业名 页表始址 页表长度

第1页 块号1 块号2


A	XXX	XX
В	XXX	XX
•••	•••	


图3.14 页表和作业表的一般格式



3.3.2 内存的分配与回收

· 某进程的页表如图3.15所示,页面大小为1KB,则逻辑地址2345在第2号页面,页内偏移为297。













- · 查找页表,得到该页在内存中的块号为4,块 号乘块长为4096,该逻辑地址在内存中的物 理地址为4096加上块内偏移,页内偏移即等 于块内偏移,为297。
- 物理地址为4096加297, 即4393。





- 1000 中国 对亚大学
- 页表的表项中除了有页号和块号外,还有存取 控制字段,用于实现对内存物理块的保护。页 表的长度由用户进程的长度决定,每个在内存 中的用户进程都会建立一张页表。如果进程不 处于运行状态,页表的起始地址和长度存放在 进程的PCB中。只有某一进程被调度运行时, 系统才会从运行进程的PCB中将页表起始地址 和长度装入页表寄存器。
- · 所以,一个处理器只需要一个页表寄存器。



3.3.3 页式存储管理的地址转换



在页式存储管理中,进程的逻辑地址到物理地址的转换需要硬件来完成,该硬件为地址转换机构。




图3.16 页式存储管理的地址转换机构



3.3.3 页式存储管理的地址转换

当处理器要访问某逻辑地址时,地址转换机构自动从逻辑地址的低地址部分得到页内偏移,从高地址部分得到页号。将页号与页表寄存器中的页表长度比较,如果页号大于或等于页表长度,表示该页在页表中没有相应项,本次所访问的地址已经超越进程的地址空间,则产生地址越界中断;





3.3.3 页式存储管理的地址转换

- 否则,从页表寄存器得到页表在内存中的起始地址。用页号作为索引查找页表,得到页表项,从而可以查到该页在内存中的物理块号。
- 最后,将页内偏移装入物理地址寄存器的低位字段中,将物理块号装入物理地址寄存器的高位字段中,此时物理地址寄存器中的内容就是物理地址,如图3.16所示。





- 由地址转换过程可见,处理器每运行一条指令总是先根据指令的逻辑地址,通过访问内存中的页表才能得到物理地址,根据物理地址再去访问内存才能得到需要的指令,即处理器需要两次访问内存。同样,处理器要访问一个数据也需要两次访问内存。
- 为了提高程序的运行速度,可将最近访问过的页的页表项信息存放在高速缓存中,高速缓存也称为"联想存储器",其中的页表称为"快表"。





相联存储器的访问速度比内存快,但造价高,故一般都是小容量的,例如8~16个单元。高速缓冲存储器由半导体实现,其工作周期与CPU的工作周期接近,所以访问快表的速度远快于访问内存中页表的速度。





- 根据程序执行的局部性的特点,即在一定时间 内总是反复地访问某些页,若把这些页登记在 快表中,无疑地将大大加快指令或数据的访问 速度。快表的格式如下。
- 快表里登记了已在相联存储器中的页及其对应的内存的块号。

页号	块号
页号	块号





1000 中国对亚大学

- 借助于快表,物理地址形成的过程是:
- 按逻辑地址中的页号查快表,若该页已登记 在快表中,则由块号和块内偏移形成绝对地 址;
- 2. 若快表中查不到页号,则只能再查内存中的 页表来形成绝对地址,同时将该页登记到快 表中。
- 3. 当快表填满后,又要在快表中登记新页时,则需在快表中按一定策略淘汰一个旧的登记项,最简单的策略是"先进先出"。



- 采用快表可以使地址转换时间大大下降, 例如:假定访问内存的时间为200纳秒, 访问快表的时间为40纳秒,相联存储器 为16个单元时查快表的命中率可达90%, 于是按逻辑地址进行存取的平均时间为:
- (200+40)×90%+(200+200+40)×10%=260纳秒
- · 比两次访问内存的时间200×2=400纳秒 下降了36%。





1000 中国对亚大学

- ·整个系统只有一个相联存储器,只有占用CPU的进程才能占有相联存储器。
- 多道程序中,当某道程序让出处理器时,应同时让出相联存储器。由于快表是动态变化的,所以让出相联存储器时应把快表保护好以便再执行时使用。当一道程序占用处理器时,除设置页表寄存器外还应将它的快表送入相联存储器中。








- 页式存储管理有利于实现多个作业共享程序 和数据。
- 数据的共享和程序的共享区别:
- 实现数据共享时,可允许不同的作业对共享的数据页使用不同的页号,只要让各自页表中的有关表目指向共享的数据物理块。
- 实现程度共享时,由于页式存储的逻辑地址 空间是连续的,所以程序运行前它们的页号 应该是确定的。







- 现假定有一个共享的编辑程序,其中含有转移 指令,转移指令中的转移地址必须指出页号和 页内的内存单元号,如果是转向本页,则页号 应与本页的页号相同。
- 如果有两个作业共享这个编辑程序,假定一个作业定义它的页号为3,另一作业定义它的页号为5,然而在内存中只有一个编辑程序,于是转移地址中的页号不能按作业的要求随机的改成3或5,因此对共享的程序必须规定一个统一的页号。当共享程序的作业数增多时,要规定一个统一的页号是较困难的。



3.3.5 页的共享和保护

- 页的保护: 常用的办法是在页表中增加 一些标志位,用来指出该页的信息是: 读/写;只读;只可执行;不可访问等, 在指令执行时进行核对。
- 例如, 要想向只读块写入信息则指令停 止、产生中断。







- 以WindowsXP(X86)为例,其具有32位地址,若规定每页大小4KB(2¹²),则4GB(2³²)的逻辑地址空间共有1M(2²⁰)个页,共需1M个页表项。若每个页表项占用4个字节,则共需要占用4MB的内存空间,每页中可以存放1K个页表项,1M条页表项共需要1K个页面上占用1K个内存物理块。
- · 页表的存储开销大,查找开销也非常大,因 此提出多级页表。







- 为了快速查找页表页在内存中的物理块号,为这些页表页再设计一个地址索引表,即页目录表。页目录表的表项中包含每个页表页所在的内存物理块号和相关信息。系统将页表分为了两级:一级为页目录表,二级为页表页。
- · 页表页中的每个表项记录了每个页的页 号和对应的物理块号,如图3.18所示。





3.3.6 多级页表




图3.18 二级页表结构









• 二级页表的逻辑地址被划分为三部分:

页目录、页表页、页内偏移

- 首先由页目录表寄存器提供当前运行进程的 页目录表(一级页表)在内存中的起始地址 ;
- 由页目录表(一级页表)在内存中的起始地 址加上页目录号(即需要查找的页表某页在 页目录中的编号),得到页表某页的物理块 号;







- 通过页表某页的物理块号得到该页表页(二级页表中的一页),由页表页号(某页在页表页中的编号)查询该页表页(二级页表中的一页)项,得到对应的物理块号;
- 最后将该物理块号加上页内偏移,最终得到物理地址。二级页表的地址转换过程如图3.19所示。



3.3.6 多级页表






图 3.19 二级页表地址转换过程








- 二级页表地址变换获取内存信息需要三次 访问内存:第一次访问的是页目录表,第 二次访问的是页表页,第三次访问通过物 理地址获取内存信息。为了节约时间,系 统也可以采用快表获取内存信息。
- 当逻辑地址的位数更多时,系统会采用三级、四级,甚至更多级的页表。级别更多,灵活性越大,但是管理也更复杂。







· 例如: SUN公司的Solaris操作系统采用三级页表。








3.4 段式存储管理





3.4.1 段式存储管理的基本原理







图 3.20 程序的分段结构









1. 逻辑地址空间分段

一个程序往往由一个程序段、若干子程序数组段和工作区段所组成,每个段都从"0" 开始编址,段内地址是连续的。

按照程序的逻辑段结构,将一个程序按段为单位来分配内存,一段占用一块连续的内存地址空间,段与段之间不需要连续。







分段式存储管理是以段为单位进行内存分配,逻辑地址空间是一个二维空间,分为段号和段内偏移两部分,如下所示。

段号	段内偏移





- 1000 中国 万里大学
- 页式存储管理中,逻辑地址分页用户不可见, 连续的逻辑地址空间根据内存物理块的大小自 动分页。
- 段式存储管理中,由用户来决定逻辑地址如何 分段。用户在编程时,每个段的最大长度受到 地址结构的限制,每个程序中允许的最多段数 也受限制。
- 例如, PDP-11/45的段址结构为: 段号占3位, 段内地址占13位, 一个作业最多可分8段, 每段的长度最大8K字节。







- 分段存储管理中操作系统为每个作业创建 一张段表,每个段在段表中占有一项。段 表中有段号、段长、段在内存的起始地址 和存取控制字段等信息。
- 段式存储管理系统还包括一张作业表,每个作业在作业表中有一个登记项。作业表和段表的一般格式如图 3.21。



3.4.1 段式存储管理的基本原理



段表 段号

始址 段长

作业表 作业名 段表始址 段表长度

第0段

第1段

XXX	XXX
XXX	XXX
•••	•••

A	XXX	XX
В	XXX	XX
•••		•••

图3.21 段表和作业表的一般格式



3.4.1 段式存储管理的基本原理

在段式存储管理中,对内存的分配类似于可变分区内存分配方式,因此其内存分配算法可以参照可变分区内存分配算法来设计,比如最先适应、最优适应或最差适应法等,此处不再赘述。





3.4.2 段式存储管理的地址转换和内存保护



段地址转换借助于段表完成。段表寄存器用来存放当前占用处理器的作业的段表始址和长度,查询段表得到每段在内存的起始地址,将段的起始地址加上段内偏移则得到物理地址,段式存储管理的地址转换和存储保护流程图3.22。



3.4.2 地址转换和内存保护




图3.22 段式存储管理的地址转换和存储保护





3.4.2 地址转换和内存保护



对段的越权保护可通过在段表中增加相应的存取控制权限字段来实现。权限字段显示对段的读、写是否允许,用它来检查对该段内地址的访问操作是否合法。只有当每次操作都在合法的权限范围内,才能正常完成访问操作,否则出错。







- 段的共享,就是共享分区,系统提供多对基址/ 限长寄存器。这样,几个作业所共享的例行程序 就可放在一个公共的分区中,只要让各道的共享 部分有相同的基址/限长值。
- 由于段号仅仅用于段之间的相互访问,段内程序的执行和访问只使用段内地址,因此不会出现页共享时出现的问题,对数据段和代码段的共享都不要求段号相同。
- 对共享区的信息必须进行保护,如规定只能读出不能写入,欲想往该区域写入信息时将遭到拒绝并产生中断。







- 段是信息的逻辑单位,由源程序的逻辑结构所决定,用户可见,段长可根据用户需要来规定,段起始地址可以从任何地址开始。在分段方式中,源程序(段号,段内偏移)经连结装配后仍保持二维结构。
- 页是信息的物理单位,与源程序的逻辑结构无关,用户不可见,页长由系统确定,页面只能以页大小的整倍数地址开始。在分页方式中,源程序(页号,页内偏移)经连结装配后变成了一维结构。





- 1000 中国对亚大学
- 页式存储基于存储器的物理结构,存储利用率高,便于管理,但难以实现存储共享、保护和动态扩充;段式存储基于应用程序的结构,有利于模块化程序设计,便于段的扩充、共享和保护,但往往会形成段之间的碎片,浪费存储空间。
- 两者结合:在段式存储管理的基础上实现 页式存储管理,就是段页式存储管理。







段页式存储管理的基本原理:

- 1. 程序根据自身的逻辑结构划分成若干段,这是段页式存储管理的段式特征。
- 2. 内存的物理地址空间划分成大小相等的物理块,这是段页式存储管理的页式特征。
- 3. 将每一段的线性地址空间划分成与物理块大小相等的页面,于是形成了段页式存储管理。



3.4.5 段页式存储管理



- 4. 逻辑地址分3个部分: 段号、段内页号和页内位移, 其形式如下:
- 虚拟地址应该由段号 s 和段内位移d'组成 ,用户看不到如何分页,而是由操作系统自 动把 d'解释成两部分:段内页号 p 和页内 位移 d。
- 即: d' = p×块长 + d

┃ 段号(s) ┃ 段内页号(p) ┃ 页内位移(d)






1000 中国对亚大学

- 5. 段页式存储管理的数据结构包括段表和页表。
- 段表中包括段号、该段页表的起始地址、页表长度等信息,页表中包括页号、对应的物理块号等信息。段表、页表和内存的关系如图3.23所示



3.4.5 段页式存储管理





0 段贝表				
	页号	物理块号		
A	0	3		
	1	4		
	2	2		
1 段页表				
	页号	物理块号		
\rfloor_{B}	0	6		
	1	7		

0郎百主

内存	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	188
•••	



图3.23 段表、页表和内存的关系



1000 中国对亚大学

6. 动态地址转换

• 操作系统把正在运行的作业的段表起始地址 装入段表寄存器中,操作系统从逻辑地址中 取出段号和段内页号,用段号作为索引查询 快表中的段表,如果从快表得到页表起始地 **址和页表长度,再查询快表中的页表,从而** 得到所在页面对应的内存物理块号,将该物 理块号与页内位移拼接, 即为所需要的物理 地址。



3.4.5 段页式存储管理



6. 动态地址转换

如果不能从快表得到段和页的信息,则需要用段号作为索引查询内存中的段表,得到页表长度和页表的起始地址。再以页号作为索引查询页表,得到该页所对应的物理块号,同时将段表中的相应段信息和页表中的相应信息写入快表,并将物理块号与页内位移拼接,就可以得到物理地址。





3.5 虚拟存储技术





3.5.1 虚拟存储技术的提出

- 受到计算机体系结构和成本的限制,计算机的内存容量是有限的。
- 传统的存储管理中,如果一个作业要运行, 必须将该作业的全部信息都装入内存,并在 整个作业运行结束后,才能释放内存。
- 如果一个作业的信息大于内存容量,则无法 装入内存,也无法运行;如果系统有大量的 作业申请进入内存,则系统只能接纳有限的 作业,系统的多道度和性能都难以得到提高







- 但绝大部分的作业在执行时实际上不是同时 使用这些信息的。
- 既然作业的全部信息是分阶段需要,则可以 分阶段将作业信息调入内存,而不需要一次 将作业的全部信息调入内存。
- 提出问题:能否将作业不执行的部分暂时存放在外存,待到进程需要时,再将其从外存调入内存。将外存作为内存的补充,从逻辑上扩充内存,这就是虚拟存储技术。







(1) 顺序性

程序在运行时除了少部分的分支和过程调 用指令外,大部分都是顺序执行。

(2) 局限性

程序在运行时,如果有若干个过程调用, 程序执行的轨迹会转移至调用区域,但过程调 用一般由相对较少的指令组成。







(3) 多次性

程序中的循环结构通常只由少数指令构成。这些集中在一起的少数指令被多次执行, 在内存中可以只放入一个版本。

(4) 独立性

程序中可能存在彼此互斥或相互独立的 部分,每次运行时总有部分程序不被使用, 没有必要将不被使用的部分放入内存。

总之,程序的局部性原理说明:程序的一次性装入内存与全部驻留内存都是不必要的。



3.5.3 虚拟存储技术的基本思想



虚拟存储技术的思想:将外存作为内存的扩充,作业运行不需要将作业的全部信息放入内存,将暂时不运行的作业信息放在外存,通过内存与外存之间的对换,使系统逐步将作业信息放入内存,最终达到能够运行整个作业,从逻辑上扩充内存的目的。



3.5.3 虚拟存储技术的基本思想



虚拟存储器定义:虚拟存储器是指具有请求 调入功能和置换功能,能够从逻辑上对内存 空间进行扩展,允许用户的逻辑地址空间大 于物理内存地址空间的存储器系统。




图3.26 虚拟存储器的组织形式



3.5.3 虚拟存储技术的基本思想

• 虚拟存储器的容量由计算机的地址结构和辅 助存储器的容量决定,与实际的主存储器的 容量无关。如果计算机系统的地址为32位, 则可寻址的范围为0~4GB; 如果计算机系统 的地址为20位,则可寻址的范围为0~1MB。 计算机系统的可寻址范围为虚拟存储器的最 大范围。虚拟存储器的实现对用户来说是感 觉不到的,他们总以为有足够的内存空间可 容纳他的作业。







1 中国对亚大学

- 虚拟存储技术的实现基础是内存的分页或分段管理,采用的是进程的分页或分段在内存与外存之间对换。
- 虚拟存储技术允许进程的逻辑地址空间比物理内存空间大,即小空间能够运行大程序, 打破了程序运行受内存空间的约束,使操作系统不但能够接纳更大的作业,而且还能接纳更多的作业,提高了系统的多道度和性能。





3.6 请求分页虚拟存储管理







- 请求分页虚拟存储管理是在页式存储管理的基础上增加了请求调页和页面置换功能,其基本原理如下:
 - 1)首先,物理的内存空间被划分为等长的物理块,并对块编号。同时,用户程序也进行分页,这些与页式存储管理相同。
 - 2)在用户程序开始执行前,不将该程序的 所有页都一次性装入内存,而是先放在外存。 当程序被调度投入运行时,系统先将少数页装 入内存,随着程序运行,如果所访问的页在内 存中,则对其管理与分页存储管理情况相同。



3.6.1 基本原理

- 3) 若发现所要访问的数据或指令不在内存中, 产生缺页中断,到外存寻找包含所需数据或 指令的页,并将其装入到内存的空闲块中。
- 4)在装入一页的过程中,若发现内存无空闲 块或分配给该进程的物理块已用完,则需要 通过页面置换功能从已在内存的页中挑选一 个将其淘汰,释放所占用的物理块后将新的 页面装入该块,进程继续运行。
- 5)被淘汰的页面如果刚才被修改过,则还需要将其回写到外存,以保留其最新内容。







1000 中国对亚大学

- · 请求分页虚拟存储管理与页式存储管理区别 是增加了请求调页和页面置换等功能,需解 决如下问题:
 - 1)需要提供一个全新的页表机制来记录任 一页是在内存或在外存的位置、是否被修改 过等信息。
 - 2) 在请求分页虚拟存储管理方式下,内存中允许装入多个进程,每个进程占用一部分物理块,问题在于:为每个进程分配多少个物理块才合适?采用何种分配方式才合理?





1000年大學

- 3) 进程运行过程中发现所要访问的数据或指令不在内存时,便会产生缺页中断,到外存寻找该页,此时,缺页中断如何处理?
- 4) 一个页面或者是一开始就装入内存,或者是在运行中被动态的装入内存,如何进行地址重定位?
- 5)在动态装入一个页面时,若发现内存当前无空闲块或分配给该进程的物理块已经用完,则需要从已在内存的页面中选出一个将其淘汰。淘汰哪个页面?








- 请求分页虚拟存储的硬件支持包括:页表、 缺页中断机构和地址转换机构。
- 1. 请求分页的页表机制
- 在虚拟存储管理中,页表除了要完成从逻辑 地址到物理地址的转换外,还需要提供页面 置换的相关信息。因此,页表中除了有页号 和物理块号等信息外,还增加了页的状态位、 外存地址、修改位、访问字段等信息,



页号	物理块号	状态位	外存地址	修改位	访问字段




外存地址:页在外存中的地址。当需要将某页调入内存时,需要查询页表中的外存地址 项得到该页在外存的地址,在外存找到该页。





页号	物理块号	状态位	外存地址	修改位	访问字段



访问字段:标志页在内存时是否被访问过。 用于进行页面置换时考虑是否将该页换出内存。如果该页被访问过,在进行页面置换时, 系统会考虑该页可能以后会被再次访问而不 将其换出。







2. 缺页中断机构

- 在进程运行过程中,当发现所访问的页不在 内存时,缺页中断机构便产生一个缺页中断 信号,操作系统接到此信号后,就运行缺页 中断处理程序,将所需要的页调入内存。
- 缺页中断与一般中断类似,都需要经历保护 CPU环境、分析中断原因、转入中断程序处理、 中断处理后恢复CPU环境等步骤。





缺页中断与一般中断不同:

- CPU检测中断的时间不同:对一般的中断信号, CPU是在一条指令执行完后检测其是否存在, 检测时间以一个指令周期为间隔。对缺页中 断信号,CPU在一条指令执行期间,只要有中 断信息就可检测,不需要等待一个指令周期。 因此,CPU检测缺页中断更及时。
- · CPU可以多次处理。如果在一个指令周期中多次检测到缺页中断, CPU都会及时处理。






图3.27缺页中断的处理过程







3. 地址转换机构

请求分页虚拟存储技术是在程序执行过程中逐步将程序页面调入内存的,所以从逻辑地址到物理地址的转换是在程序运行过程中完成的,是动态重定位装入,地址变换机构如图3.28所示。






图3.28 请求分页虚拟存储的地址转换机构





3.6.3 页面分配策略与页面调度算法



请求分页虚拟存储管理支持多个进程同时装入内存,操作系统为各个进程分别分配部分物理块,并将各自的部分页调入内存,在实施中涉及到以下三个策略:

- 页面分配策略
- 页面调入策略
- 页面置换策略





- 页面分配负责为多个进程分配相应的物理块,分为固定分配和可变分配两种方式。
- 1. 固定分配方式
- 为每个进程分配固定数量的物理块,其数量 在进程创建时,由进程的类型(交互性、批 处理或应用性)或根据用户的要求确定,在 进程的整个运行期间都不再改变。
- 分配方式包括按进程平均分配法、进程按比例分配法和进程优先权分配法。





1) 进程平均分配法

- 将内存中所有可分配的物理块平均分配给进入系统的各个进程。如果有m个内存物理块,n个进程,则每个进程分得的内存物理块数为m/n(取整数)。
- · 实现简单,但没考虑各个进程大小不一,常 常会造成内存的浪费。
- 分配给每个进程的物理块数会随着内存中进程数的多少而变化。







2) 进程按比例分配法

思想:根据进程的大小,进程按照比例分配内存物理块数。如果系统中有m个内存物理块,n个并发进程,每个进程的页面数为Si。则系统中每个进程能够分得的内存物理块数bi为(bi取整):

$$b_i = (mS_i)/(\sum_{i=1}^n S_i)$$





2) 进程按比例分配法

例:如果内存能够提供62个内存物理块,并发进程有P1(10页)和P2(127页),则进程P1和P2分配到的物理块分别为:

$$b_1 = (62 \times 10)/(10 + 127) \approx 4, b_2 = (62 \times 127)/(10 + 127) \approx 57$$





3)进程优先权分配法

- 高优先级的、时间要求紧迫的进程,操作系统给其分配较多的内存物理块,使其能够快速完成。
- 在实际应用中,将按比例分配法和进程优先级结合起来考虑,系统把内存中可以分配的物理块分为两部分,一部分按照比例分配给各并发进程,另一部分根据进程的优先级进行适当增加。





2. 可变分配方式

可变分配方式是指分配给进程的物理块数,在该进程的运行期间可以动态变化。

先为每一进程分配必要数量的物理块, 使之可以开始运行,系统中余下的空闲物理 块组成一个空闲物理块队列,当某一进程在 运行过程中发生缺页时,系统从空闲物理块 队列中取出一个空闲块分配给该进程。只要 该空闲队列中还有物理块,凡发生缺页的进 程都可以在该队列中申请并获得物理块。





3. 进程的最小物理块数

- 如果计算机采用单地址指令的直接寻址方式,则只需要用于存放指令的页面和存放数据的页面,最小物理块数为2;如果采用间接寻址方式,则至少需要3个物理块。
- 对于功能较强大的计算机,指令长度可能会超过多个字节,指令本身需要跨过多个页面,则物理块的最小需要数会更大。



3.6.3.2 页面调入策略



页面调入策略有两种:

- ・请求页调入
- 预先页调入



3.6.3.2 页面调入策略



- 1. 请求页调入
- 指在CPU需要访问进程某页面时,发现所访问的页面不在内存,CPU发出缺页中断信号,请求将该页调入内存。操作系统接收到缺页中断请求后,为之分配物理块并从外存将该页调入内存。







- 1. 请求页调入
- 每个进程在刚开始执行时,所需的页面很多, 会产生多次缺页中断,页面被逐一调入内存。 根据程序的局部性原理,当进程运行一段时间后,所需要的页面会逐步减少,缺页中断 次数会逐渐下降,最后趋向于很低的水平, 进程运行进入相对平稳阶段。
- 优点:只有在需要时才将页面调入内存,节省 了内存空间。







请求页调入策略的缺点:

- 1) 在进程初次执行时,开始阶段会有大量的页调入内存,这时的进程切换开销很大。
- 2)发生缺页中断时操作系统会调入页面,而每次又仅调入一个页面,启动磁盘作I/0的频率很高。
- 3)对于执行顺序跳跃性大的程序,缺页情况变化大,难以趋向稳定的水平,从而引起系统不稳定。







- 2. 预先页调入
- 简称预调,是指由操作系统根据某种算法, 预先估计进程可能要访问的页面,并在处理 器需要访问页面之前先将页面预先调入内存。
- 优点:一次可将多个页面调入内存,减少了缺页中断的次数和1/0操作次数,系统付出的开销减少。如果预先动态估计准确率高,该调入策略会大大提高系统效率。








缺点:

- 1) 如果预先动态估计准确率较低,调入的页面不被使用的可能性大,系统效率较低。
- 2) 如果程序员不能预先提供所需程序部分的信息,则该调度策略难以实施。
- 在实际应用中,将二者结合起来。在进程刚 开始执行时或每次缺页中断时,采用预先页 调入。在进程运行稳定后,如果发现缺页, 系统可采用请求页调入。



3. 6. 3. 3 页面置换策略



1. 全局置换

全局置换是指操作系统从所有当前位于内存的页面中选择一个页面淘汰,释放出对应的物理块,而不是仅从需要该页的进程的物理块换出。这种置换方法会影响大多数进程的运行,是一种动态方法。





3. 6. 3. 3 页面置换策略



2. 局部置换

局部置换是指当某进程有页面需要换入 到内存时,只能从该进程目前已在内存的页 面中选择一页淘汰,该置换方法对其它进程 没有影响。



3.6.3.4 页面置换与页面分配的关联



1. 固定分配关联局部置换

- 为每个进程分配固定数量的物理块,在进程的整个运行期间都不再改变。当一个进程运行中发生缺页中断时,操作系统只从该进程在内存中的页面中选择一页淘汰。
- 缺点:应为每个进程分配多少物理块数难以确定。如果分配的物理块太少,缺页中断率高,进而导致整个多道程序系统运行缓慢;给多了,会使内存中能同时执行的进程数减少,浪费资源。



3.6.3.4 页面置换与页面分配的关联



2. 可变分配关联全局置换

- 先为每一进程分配必要数量的物理块,使之可以开始运行,系统中余下的空闲物理块组成一个空闲物理块队列,当某一进程在运行中发生缺页时,系统从空闲物理块队列中取出一个空闲块分配给该进程。直到系统拥有的空闲物理块耗尽,才会从内存中选择一页淘汰,该页可以是内存中任一进程的页面。
- 该策略可以有效地减少缺页中断率,是采用 得较多的一种分配和置换策略。







3. 可变分配局部置换

新进程装入内存时,根据应用类型、程序要求,先分配给一定数目物理块。当产生缺页中断时,系统只能从产生缺页中断的进程的页面中选一个页面淘汰,不能影响其他进程的运行。操作系统要不时重新评价进程的物理块分配情况,增加或减少分配给进程的物理块以改善系统总的性能。





3. 6. 4 页面置换算法

请求分页虚拟存储管理规定,当需要从外存调入一个新的页面时,如果此时物理内存无空闲块,系统必须按照一定的算法选择内存中的一些页面调出,并将所需的页面调入内存,这个过程叫页面置换。页面置换算法决定从内存中置换出哪一个页面。

• 衡量页面置换算法的重要的指标是缺页率。







- 一个进程或一个作业在运行中成功的页面 访问次数为S,即所访问的页面在内存中;
- 不成功的页面访问次数为F,即访问的页面不在内存,需要缺页中断并调入内存;
- 需要访问的页面的总次数为A=S+F。
- 则缺页率f为: f=F/A





1000 中国对亚大学

影响缺页率的因素如下:

- 1)进程分得的内存物理块数越多,缺页率越低。
- 2) 划分的页面越大, 缺页率越低。
- 3) 如果程序局部性好,则缺页率低。
- 4) 如果选取的置换算法优,则缺页率低。
- 在进程的内存物理块数和页面大小不能改变的情况下,要减少缺页率,就要考虑选择合适的页面置换算法。





1000 中国 万里大学

- 1. 先进先出(FIFO)页面置换算法
- 基本思想: 总是选择最先进入内存的页面或 驻留时间最长的页面先淘汰。该算法最早出 现, 易于实现。
- 实现:可以将所有页面按照进入内存的次序排成一个队列,设置一个替换指针指向队头的一页。当需要进行页面淘汰时,替换指针指向的即为当前最先进入内存的页面,该页被淘汰,然后修改指针指向淘汰页后一个页面即可,调入的新的页面排入队尾。







・ 假如: 某进程的页面访问序列为: 60120 3052303212011601, 操作系 统为该进程分配了三个内存物理块。FIF0页面 置换过程如图3.30所示。

6	0	1	2	0							2	1	2	0	1	1	6	0	1
6	6	6	0		1	2 3 0	3	0	5	2		3	0				1	2	6
	0	0	1		2	3	0	5	2	3		0	1				2	6	0
		1	2		3	0	5	2	3	0		1	2				6	0	1

图3.30 FIF0页面置换算法




- 3. 6. 4 页面置换算法
- · 按照FIF0页面置换算法, 缺页12次(最 先进入的3个页面是正常调入, 不算缺页 调入), 缺页率为12/21。
- 先进先出页面置换算法开销低、容易编程实现,适合于线性顺序特性好的程序。 但是该算法没有考虑到页面的访问频率, 很可能刚被换出的页面马上又要被访问, 使得缺页率偏高。





· Belady异常现象。









- 2. 最佳(OPT)页面置换算法
- 最佳(optimal)页面置换算法由Belady在 1966年提出,基本思想:在选择页面置换时 应该考虑该页面将来使用的情况,将来最长时间不用的页面被淘汰。在进程采用固定页面分配的情况下,最佳页面置换算法具有最低的缺页率。







• 例:某进程的页面访问序列为:601203 052303212011601,操作系统 为该进程分配了三个内存物理块。OPT页面置 换的过程如图3.32所示。




图3.32 OPT页面置换算法







- · 按照最佳页面置换算法, 缺页6次, 缺页率 为6/21。
- 最佳页面置换算法的难点在于很难准确预知 进程在内存的页面哪些会在未来最长时间不 会被访问。因此,最佳页面置换算法只是一 种理想化的页面调度算法,很难实现。
- 该算法可以作为评判其它的置换算法的准则。





- 3 最近最少使用页面置换算法
- · 实现方法:系统维护一个页面淘汰队列,该队列中存放当前在内存中的页号,每当访问一页时就调整一次,使队尾总指向最近访问的页,而队列头部就是最近最少用的页,发生缺页中断时总淘汰队列头所指示的页;而执行一次页面访问后,需要从队列中把该页调整到队列尾。





• 例:某进程的页面访问序列为:601203 052303212011601,操作系统 为该进程分配了三个内存物理块。LRU页面置 换过程如图3.33所示。




图3.33 LRU页面置换算法



- · 按照LRU页面置换算法, 缺页9次, 缺页 率为9/21。
- LRU算法能够合理地预测程序运行状态, 具有很好的置换性能,被公认为是一种 性能好且可以实现的页面置换算法,但 是LRU算法在实现起来比较复杂。







- 4. 时钟(clock)置换算 法
- 1)将内存中所有的页面 组织成一个循环队列,形 成一个类似于时钟表面的 环形表,循环队列指针类 似于钟的指针,用来指向 可能被淘汰的页面,指针 开始时指向最先进入内存 的页面,如图3.33所示。




图3.33 时钟置换算法



- 4. 时钟(clock)置换算法
- 2) 时钟置换算法需要在页表中为每一页增加一个访问位R。当页面首次装入内存时,R的初值设置为"0"。当某个页面被访问过后,R的值被设置为"1"。







3) 选择淘汰页面的方法是从指针当前指向的页面位置开始扫描时钟环,如果某个页面页表中的R为"1",表明该页被访问过,将R清"0",并跳过该页;

如果某个页面页表中的R为"0",表明该页没有被访问过,该页被淘汰,指针推进一步;如果所有的页面都被访问过,指针绕环一圈,将所有页面的R清"0",指针回到起始位置,选择该页淘汰,指针推进一步。



为了提高置换效率,在页面置换时,如果被淘汰的页面没有被修改过,则不需写回外存。这样,将页表中的访问位R和页表中的修改位M配合,产生改进的时钟置换算法。







访问位R和修改位M的组合有下面四种情况:

- 1. 最近没有被访问(R=0), 没有被修改(M=0), 从指针当前位置开始,选择第一个R=0, M=0的页面淘汰。
- 2. 最近没有被访问(R=0),但是被修改过(M=1),如果没有R=0,M=0的页面,则从开始位置重新开始查找第一个R=0,M=1的页面并淘汰之。





- 3. 最近被访问(R=1),没有被修改(M=0)如果没有R=0,M=1的页面,表示所有的页面R=1。在再次回到开始位置时,所有页面的访问位R都被清"0"。从开始位置查找第一个M=0的页面并淘汰之,此时不用将淘汰页面"写"回外存。
- 4. 最近被访问(R=1),被修改(M=1); 当前面三种情况都不存在时才考虑R=1, M=1 的情况。



1000年大學

- 该策略的主要优点是没有被修改过的页面会被淘汰,但不必写回外存,节省了
 I/0时间。但是查找淘汰页面可能需要多次扫描时钟,增加了算法的开销。
- Macintosh操作系统就采用了这种既考 虑访问位,又考虑修改位的改进的时钟 页面置换算法。





- 1. 分配给进程的内存块数与缺页率的关系
- 一般说来,分给进程的物理块数越多,缺页率越小。例如,若某进程逻辑地址共需30个页面,取极端情况,为其分配30个物理块,则所有页面全部进入内存,缺页率为0。取另一个极端,只分给该进程一个物理块,会频繁地发生缺页中断,缺页率最大。
- · 试验结果表明:对每个进程来说,为其分配进程空间页面数约一半的物理块时,请求页式的效果最好。





- 2. 页面大小对系统性能的影响
 - 1) 从页表大小考虑。

如果页面较小,页数就要增加,页表也随之 扩大,为了控制页表所占的内存空间,应选 择较大的页面尺寸。

2) 从内存利用率考虑。

内存以块为单位,一般情况下进程的最后一个页面总是装不满一个物理块,会产生内部碎片,为了减少内部碎片,应选择小的页面尺寸。





- 3) 从读写一个页面所需的时间考虑
- 作业存放在辅助存储器上,从磁盘读入一个页面的时间包括等待时间(移臂时间)+旋转时间)和传输时间,通常等待时间远大于传输时间。显然,加大页面的尺寸,有利于提高 1/0 的效率。





- · 综合考虑以上几点,现代操作系统中,页面 大小大多选择在 512 B到 4KB之间。
- 页面长度是由 CPU 中的MMU 规定的,操作 系统通过特定寄存器的指示位来指定当前选 用的页面长度。
- 如: Atlas为512B、IBM370系列机为2048B或4096B、VAX为512B、IBM AS/400为512B、Intel x86为4096B、MIPS R4000 提供从4096B至16MB节共7种页面长度。



1000 中国 万里大学

- 3. 缺页率对系统性能的影响
- 用p表示缺页率,如果p=0,则不缺页;如果p=1,则始终缺页。
- 抖动:由于缺页而引起的一种系统现象,即处理器频繁地处理页面的换出和调入,使得处理器实际处理程序的能力大大减小。"抖动"现象常在缺页率非常高时发生。





- 用st表示缺页处理时间。缺页处理时间包括 从外存取相关页面并将其放入内存的时间。
- · 用ma表示对内存一个页面的访问时间。
- 用vt表示有效访问时间。
 在非缺页的情况下,vt=ma
 在缺页率为p的情况下,vt=(1-p)×ma+p×st





- · 任何情况下, 缺页处理时间由下面三个主要 部分构成:
 - (1) 缺页中断服务时间;
 - (2) 读页面时间;
 - (3)恢复进程时间。





- 缺页中断服务和恢复进程所花费的时间1ms-100ms之间,设备寻道时间为15ms,磁盘延迟 时间为8ms,传输时间为1ms,则包括硬件和软 件在内的整个缺页处理时间st最少为25ms。
- 内存访问时间ma为100ns。
- 则有效访问时间vt为:

vt =
$$(1 - p) \times ma + p \times st$$

= $(1 - p) \times 100 + p \times 25000000$
= $100 + 24999900 \times p(ns)$

可见,有效访问时间直接正比于缺页率。



- 1000 中国 万里大学
- 如果缺页率为1/1000,则在此概率下有效访问时间约为25us,而没有缺页时的页面访问时间仅为0.1us,可见缺页造成有效访问时间增加很多。
- 在实际应用中,缺页不只使得缺页的进程运行减慢,还会影响到其他进程的运行。如果一个进程队列阻塞等待某个设备,而该设备正用于一个缺页的进程,则等待设备的进程会等待更长的时间才能得到请求的设备。





3.7 请求分段虚拟存储管理



3.7.1 请求分段虚拟存储管理基本原理



- 基本思想:将用户程序的所有段首先放在辅助存储器中,当用户程序被调度投入运行时,首先把当前需要的一段或几段装入内存,在执行过程中访问到不在内存的段时再把它们从外存装入。
- 请求分段的段表包括:段号、段长、存取权限、在内存中的起始地址、在外存中的起始地址、在外存中的起始地址、在外存中的起始地址、是否在内存、修改标志、共享标志和扩充位等。



3.7.1 基本原理

- 在程序执行中需要访问某段时,查段表,若该段在内存,则按段式存储管理进行地址转换得到绝对地址。
- 若该段不在内存中,则硬件发出一个缺段中断, 先查找内存分配表,找出一个足够大的连续区域容纳该分段。否则检查空闲区的总和,若空闲区总和能满足该分段要求,那么进行适当移动后,再将该段装入内存。若空闲区总和不能满足要求,则可调出一个或几个分段在辅助存储器上,再将该分段装入内存。





3.7.1 基本原理

- 在程序执行过程中,有些数据段的大小会随输入数据多少而变化。这就需要在该分段尾部添加新信息,但添加后的段的总长度不应超过硬件允许的每段最大长度。
- 对于这种数据段,当要往其中添加新数据时,由于欲访问的地址超出原有的段长,硬件首先会产生一个越界中断。
- 操作系统处理这个中断时,先判断该段的"扩充位"标志,如可以扩充,则允许增加段的长度,如该段不允许扩充,那么这个越界中断就表示程序出错。





3.7.1 基本原理




图3.35 分段式存储管理的地址转换和存储保护





1000 中国 对亚大学

- 请求分段虚拟存储管理为了实现段的共享,除了原有的进程段表外,还要在系统中建立一张段共享表,每个共享分段占一个表项,每个表项包含两部分内容:
- 第一部分包含共享段名、段长、内存起址、 状态位(如在不在内存)、辅存地址、共享 进程个数计数器。
- 第二部分包含共享该段的所有进程名、状态、 段号、存取控制位(通常为只读)。





- 当出现第一个要使用某个共享段的进程时,操作系统为此共享段分配一块内存,再将共享段 装入该区。
- 同时将共享段在内存的起始地址填入共享段表中对应项的内存始址处,共享进程个数计数器加1,修改状态位为1(在内存),填写使用该共享段的进程的有关信息(进程名、使用共享段的段号、存取控制等)。而进程段表中共享段的表项指向内存共享段表地址。





此后,当又有进程要使用该共享段时,仅需直接填写共享段表和进程段表,以及把共享进程个数计数器加1就可以了。



- 1000 中国 万里大学
- 当进程不再使用共享段时,应释放该共享段 ,除了在共享段表中删去进程占用项外,还 要把共享进程个数计数器减1。共享进程个数 计数器为0时,说明已没有进程使用此共享段 了,系统需要回收该共享段的物理内存,并 把占用表项也取消。
- · 优点:不同进程可以用不同段号使用同一个 共享段;由于进程段表中共享段的表项指向 内存共享段表地址,所以,每当共享段被移 动、调出或再装入时,只要修改共享段表的 项目,不必要修改共享该段的每个进程的段 表。





- 段的存储保护:
- 越界检查: 在段表寄存器中存放了段长信息, 在进程段表中存放了每个段的段长。在存储访 问时,首先,把指令逻辑地址中的段号与段表 长度进行比较,如果段号等于或大于段表长度, 将发出地址越界中断; 其次, 还需检查段内地 址是否大于段长,若是的话将产生地址越界中 断,从而确保每个进程只在自己的地址空间内 运行。





- 段的存储保护:
- 存取控制:在段表的每个表项中,均设有存取控制字段,用于规定此段的访问方式,通常设置的访问方式有:只读、读写、只执行等。



- 请求段页式虚拟存储管理是在段页式存储管理的基础上增加了缺页中断机制、缺段中断机制来实现的。
- 与传统的段页式存储管理一样,用户的逻辑 地址空间被划分为段号、段内页号与页内偏 移。
- 请求段页式管理并没有将一个作业的所有段 在作业运行前全部装入内存,只是部分段装 入内存,因此,还需要有作业表来记载进入 内存的作业段的情况。





1 中国对亚大学

- 作业表中登记了进入系统中的所有作业及该 作业的段表的起始地址等信息;
- 段表中至少包括该段是否在内存、该段页表的起始地址等信息;
- 页表中包括该页是否在内存、对应的物理块 号等信息。



1000 中国对亚大学

- 请求段页式虚拟存储管理的动态地址转换机构由段表、页表和快表构成。
- 地址转换过程中如果所访问的段内页在内存中,则对其处理与段页式存储管理的情况相同。
- 如果不能从内存段表中查询出所需要的段,则表示该段不在内存,系统发出请求调段中断信号。如果段表中存在该段信息,但是没有所在的页面信息,则表示该页不在内存,系统发出请求调页中断信号。



1000 中国对亚大学

 如果发出请求调段或请求调页后,如果 没有内存空间,则需要在内存和外存之 间进行置换。置换算法思想与页面置换 算法思想类似。





1000 中国对亚大学

- 内存管理分为连续管理和离散管理。
- 连续管理中的单一连续管理是最简单的内存管理方式,该方式只适合单道程序环境。
- 分区存储管理适合多道程序环境。
- 在分区存储管理中,可变分区分配算法包括首次适应法、循环首次适应法、最 位适应法、最坏适应法和快速适应法。



小结

- 页式存储管理采用了对进程的逻辑地址空间 分页,对内存的物理空间分块,页的大小等 于块大小等基本思想,能够有效地利用内存 空间。
- 段式存储管理的实现思想与分页存储管理相似。分段存储管理体现了程序设计思想,易于实现段的共享和保护。
- 段页式存储管理将分段与分页结合,发挥了 分页和分段存储器管理的优势。









- 虚拟存储管理包括:请求分页、请求分段和请求段页式虚拟存储管理。
- 为了实现虚拟存储管理思想,是将内存中的页面或分段与外存中的页面或分段进行置换。主要的页面置换算法有先进先出页面置换算法、最佳页面置换算法、最近最久未使用页面置换算法、时钟置换算法等。

