Numeri finiti ed aritmetica con i numeri finiti

I calcolatori elettronici, a causa della loro natura limitata, possono rappresentare un numero reale utilizzando solo un numero finito di cifre.

Questo significa che quando un numero reale viene inserito nel calcolatore, esso viene approssimato.

Le operazioni elementari (come somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione) eseguite su questi numeri approssimati possono a loro volta generare risultati che non sono esattamente rappresentabili nel calcolatore.

Di conseguenza, quando un algoritmo viene eseguito su un calcolatore, si verificano una serie di errori che si accumulano e si propagano. Questi errori sono comunemente chiamati errori di arrotondamento.

Il **risultato prodotto dall'algoritmo differisce** quindi, in generale, **dal risultato esatto**, ovvero il risultato ideale che si otterrebbe se si potessero utilizzare tutte le cifre necessarie. Senza una stima precisa della differenza tra questi due risultati (esatto ed approssimato), il risultato numerico ottenuto può essere completamente illusorio.

L'errore di arrotondamento può dipendere da:

Numero di cifre utilizzate: Maggiore è il numero di cifre, minore è l'errore di arrotondamento.

Ordine delle operazioni: L'ordine in cui vengono eseguite le operazioni può influenzare l'entità dell'errore di arrotondamento.

Per comprendere come nascono gli errori di arrotondamento, seguiremo i seguenti step:

1. Come si rappresentano i numeri reali in un calcolatore?

I calcolatori non possono gestire direttamente i numeri reali, che sono infiniti. Per questo motivo, utilizzano approssimazioni, chiamate **numeri macchina**.

2. Quali operazioni si possono fare con questi numeri "macchina"?

Le operazioni elementari su numeri reali (somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione) vengono definite operazioni macchina quando applicate ai numeri macchina e non godono di tutte le proprietà di cui godono le operazioni elementare sui numeri reali.

3. Come si propagano gli errori di arrotondamento?

Ogni operazione macchina introduce un piccolo errore di arrotondamento. Questi errori possono accumularsi e propagarsi durante l'esecuzione di un algoritmo.

4. Come gli errori di arrotondamento influenzano il risultato di un algoritmo?

L'accumulo di errori di arrotondamento può influenzare significativamente il risultato di un algoritmo. Per questo motivo, è importante utilizzare algoritmi stabili e problemi ben condizionati.

<u>Teorema</u>: Rappresentazione dei Numeri Reali: <u>sistema posizionale a</u> <u>virgola mobile normalizzata</u>

Sia $\alpha \in R \setminus \{0\}$, scelta una base $\beta \geq 2$, allora esiste una rappresentazione univoca di α in base β

$$\alpha = \pm 0. \, a_1 a_2 a_3 \dots \cdot \beta^p = \pm \left(\sum_{i=1}^{+\infty} a_i \, \beta^{-i} \right) \cdot \beta^p = \pm m \cdot \beta^p \quad (1)$$

dove

- $p \in \mathbb{Z}$,
- le cifre a_i sono numeri interi tali che:

$$0 \le a_i \le \beta - 1$$
, $i = 1, 2, ...$ $a_1 \ne 0$

Il numero $m=a_1\beta^{-1}+a_2\beta^{-2}+\cdots$ si chiama **mantissa** di α e soddisfa la condizione

$$\beta^{-1} \leq m < 1$$
.

 $\beta^{\rm p}$ si definisce **parte esponente** di α e p si chiama **esponente** di α .

Les Esempio: Il numero reale $\pi = 3.14159...$ può essere espresso in base $\beta = 10$ nella forma

 $\pi = +(3 \cdot 10^{-1} + 1 \cdot 10^{-2} + 4 \cdot 10^{-3} + 1 \cdot 10^{-4} + 5 \cdot 10^{-5} + 9 \cdot 10^{-6}.....)10^{1}$ ed equivalentemente

$$\pi = +(0.314159.....)10^1....$$

= a=0.033333...... può essere espresso in base β =10 nella forma $\pi = +(3 \cdot 10^{-1} + 3 \cdot 10^{-2} + 3 \cdot 10^{-3} + 3 \cdot 10^{-4} + 3 \cdot 10^{-5} \dots)10^{-1}$ ed equivalentemente

$$\pi = +(0.33333.....)10^{-1}$$

1. I Numeri Finiti: Il Sistema Floating Point

Un numero reale è caratterizzato da segno, esponente e mantissa, in cui la mantissa può essere costituita da un numero illimitato di cifre.

Lavorando con il calcolatore, comunque, ognuna di queste parti deve essere limitata, ovvero rappresentata da un numero finito di bits. Da ciò nasce l'impossibilità di rappresentare nel calcolatore l'insieme dei numeri reali. Occorre, quindi, definire una rappresentazione approssimata dei numeri reali costituita da numeri la cui mantissa è rappresentata da un numero finito di cifre, che indichiamo con t.

Definizione dell' insieme dei numeri di macchina o Floating Point

Per un calcolatore che utilizza:

Base di rappresentazione β

t cifre per la mantissa

Esponenti minimi e massimi L e U (L < 0, U > 0)

l'insieme dei Numeri di Macchina (o Insieme Floating Point) è definito come l'insieme dei numeri reali esattamente rappresentabili con quel calcolatore.

Esso è così definito:

$$\begin{split} F(\beta,t,L,U) &= \{0\} \\ & \quad \cup \left\{\alpha \in R \setminus \{0\}: \alpha = sign(\alpha)0. \, a_1 a_2 \dots a_t \, \beta^p = \, sign(\alpha) \left(\sum_{i=1}^t a_i \beta^{-i}\right) \beta^p \right\} \\ & \quad 0 \leq a_i \leq \beta - 1, \quad i = 1,2, \dots \qquad a_1 \neq 0 \qquad , \text{ $L \leq p \leq U$, $L < 0$, $U > 0$} \end{split}$$

L'insieme dei Numeri di Macchina include tutti i numeri reali che possono essere rappresentati esattamente utilizzando la base β , t cifre per la mantissa e gli esponenti L e U.

I numeri reali che non possono essere rappresentati con precisione in questo modo saranno approssimati.

Quando inseriamo un numero reale α in un calcolatore, poiché per la rappresentazione dell' esponente vengono riservati solo un numero limitato di bits, si possono verificare i seguenti casi:

- 1. Se $p \notin [L, U]$. Il numero non può essere rappresentato nel calcolatore.
 - Se p<L si verifca un <u>underflow</u> e solitamente si assume lo zero come valore approssimato, e ciò viene solitamente segnalato mediante warning.
 - Se p>U si verifica un **overflow;** non si approssima, ma si segnala l'evento con un arresto del calcolo.
- 2. Nel caso in cui $p \in [L, U]$, cioè il numero α sia rappresentabile nel calcolatore, si possono verificare due casi:
 - **a.** le cifre a_i , per i>t sono tutte nulle, cioè α è rappresentabile esattamente con un numero finito t di cifre.
 - **b.** le cifre a_i , per i>t non sono tutte nulle. In questo caso la rappresentazione di α sul calcolatore è data da $fl(\alpha)$, che si esprime nella forma,

$$\begin{split} fl(\alpha) = & \begin{cases} 0 & se \ \alpha = 0 \\ \pm \ m_t \beta^p & se \ \alpha \neq 0 \end{cases} \\ m_t = a_1 \beta^{-1} + a_2 \beta^{-2} + \cdots \dots + \tilde{a}_t \beta^{-t} & con \ a_1 \neq 0. \end{split}$$

o equivalentemente:

$$fl(\alpha) = \pm 0. a_1 a_2 \dots \tilde{a}_t \beta^p.$$

dove

• nel caso di troncamento $\tilde{a}_t = a_t$;

• nel caso di arrotondamento (usato se β è pari) :

$$\tilde{a}_t = \left\{ \begin{array}{ccc} a_t & \text{se } a_{t+1} < \frac{\beta}{2} \\ \\ a_t + 1 & \text{se } a_{t+1} \ge \frac{\beta}{2} \end{array} \right. ;$$

♣ ES:

$$\alpha = 0.54361$$
 $t = 3$ $\beta = 10$

Troncamento $fl(\alpha)=0.543$

Arrotondamento $fl(\alpha)=0.544$

Arrotondamento ai pari (rounding to even)

E' una regola speciale dell'approssimazione per arrotondamento.

Si applica quando un reale α è esattamente equidistante da due numeri finiti consecutivi, ossia quando

$$a_{t+1} = \frac{\beta}{2}$$
 e $a_i = 0 \ \forall i > t+1$.

Il **rounding to even** impone di prendere come $\mathrm{fl}(\alpha)$ il numero di F che ha l'ultima cifra di mantissa pari. In altre parole, il rounding to even comporta l'incremento di a_t di 1 se a_t e dispari, ma di non incrementarlo se è pari.

Esempi:

$$\beta = 10$$
, $t = 2$, $\alpha = 0.185$, $fl(\alpha) = 0.18$

$$\beta = 10$$
, $t = 4$, $\alpha = 0.37975$, $fl(\alpha) = 0.3798$

$$\beta = 2$$
, $t = 4$, $\alpha = 0.101110$, $fl(\alpha) = 0.1100$

Il **rounding to even** è comunemente usato perché aiuta a minimizzare la distorsione quando si arrotondano un gran numero di valori. Garantisce che, in media, gli errori di arrotondamento si annulleranno a vicenda, portando a risultati complessivamente più accurati.

Numero di macchina più piccolo rappresentabile in $F(\beta, t, L, U)$

La mantissa più piccola che si può rappresentare in base β e con t cifre è

$$1 \cdot \beta^{-1} + 0 \cdot \beta^{-2} + \dots \cdot 0 \cdot \beta^{-t} = \beta^{-1}$$

La mantissa più grande è

$$(\beta - 1) \cdot \beta^{-1} + (\beta - 1) \cdot \beta^{-2} + \dots (\beta - 1) \cdot \beta^{-t} = \beta^{0} - \beta^{-1} + \beta^{-1} - \beta^{-2} + \dots + \beta^{-t+1} - \beta^{-t} = 1 - \beta^{-t}$$

Il numero di macchina più piccolo che si può scrivere in $F(\beta,t,L,U)$ avrà quindi la mantissa più piccole tra le possibili e la parte esponente con l'esponente minore possibile, L, cioè

$$\alpha_{\min} = \beta^{-1} \beta^L = \beta^{L-1}.$$

Numero di macchina più grande rappresentabile in $F(\beta,t,L,U)$

Il numero di macchina più grande che si può rappresentare in $F(\beta,t,L,U)$ avrà quindi la mantissa più grande tra le possibili e la parte esponente con esponente massimo U, cioè

$$\alpha_{\text{max}} = (1 - \beta^{-t})\beta^U = \beta^U - \beta^{U-t}$$

Es: base β = 10, t =3 cifre per la mantissa, la mantissa più piccola è 0.1000= 10⁻¹ la mantissa più grande è 0.999=1-10⁻³ L'insieme $F(\beta,t,L,U)$ è un sottoinsieme di R (insieme di tutti i numeri reali) ed ha cardinalità finita, come ci mostra il seguente teorema.

Teorema: Cardinalità dei numeri floating point

Sia $F(\beta, t, L, U)$ l'insieme dei numeri floating point.

Allora esso possiede fl(0) e $(\beta-1)\cdot\beta^{t-1}$ (U-L+1) numeri positivi non uniformemente distribuiti in $[\beta^{L-1},\beta^U)$ e altrettanti numeri negativi non uniformemente distribuiti in $(-\beta^U,-\beta^{L-1}]$, ovvero

$$#F = 2 \cdot (\beta - 1)\beta^{t-1}(U - L + 1) + 1$$

Dim:

Ragioniamo per i numeri positivi:

Poiché con t cifre in base β si possono formare β^{t} mantisse diverse, e fra questi vanno esclusi quelli la cui prima cifra è nulla, il numero di mantisse totali è dato da β^{t} - β^{t-1} .

Poiché per ogni mantissa si hanno (U-L+1) esponenti possibili

 \Rightarrow

elementi positivi in $F=(\beta-1) \beta^{t-1} (U-L+1)$

#F=
$$2\cdot(\beta-1) \beta^{t-1} (U-L+1) +1$$
.

♣ Es:

$$\beta$$
=2, t=3, L=-1 e U=2

Le possibili mantisse sono:

$$m = .100, m = .101, m = .110, m = .111$$

Ogni mantissa è moltiplicata per $\beta^p \in \{2^{-1}, 2^0, 2^1, 2^2\}$

⇒ 4 mantisse possibili, 4 possibili esponenti

Da cui 16 numeri positivi, 16 negativi e lo zero

Da cui segue che #F=33

Tali numeri sono:

$$.100 \ 2^{-1} = (1*2^{-1}) \ 2^{-1} = 1/2 \cdot 1/2 = 4/16$$

$$.101 \ 2^{-1} = (1*2^{-1} + 1*2^{-3}) \ 2^{-1} = 5/16$$

$$.110 \ 2^{-1} = (1*2^{-1} + 1*2^{-2}) \ 2^{-1} = 6/16$$

$$.111 \ 2^{-1} = (1*2^{-1} + 1*2^{-2} + 1*2^{-3}) \ 2^{-1} = 7/16$$

$$4 \text{ numeri relativi a } 2^{-1}$$

$$.100\ 2^{0} = (1*2^{-1})\ 1 = 1/2 = 8/16$$

$$.101\ 2^{0} = (1*2^{-1} + 1*2^{-3})\ 1 = 10/16$$

$$.110\ 2^{0} = (1*2^{-1} + 1*2^{-2})\ 1 = 12/16$$

$$.111\ 2^{0} = (1*2^{-1} + 1*2^{-2} + 1*2^{-3})\ 1 = 14/16$$

$$4 \text{ numeri relativi a } 2^{0}$$

$$.100 \ 2^{1} = (1*2^{-1}) \ 2 = 1/2 \cdot 2 = 16/16$$

$$.101 \ 2^{1} = (1*2^{-1} + 1*2^{-3}) \ 2 = 20/16$$

$$.110 \ 2^{1} = (1*2^{-1} + 1*2^{-2}) \ 2 = 24/16$$

$$.111 \ 2^{1} = (1*2^{-1} + 1*2^{-2} + 1*2^{-3}) \ 2 = 28/16$$
4 numeri relativi a 2^{1}


$$.100 \ 2^{2} = (1*2^{-1}) \ 4 = 1/2 \cdot 4 = 32/16$$

$$.101 \ 2^{2} = (1*2^{-1} + 1*2^{-3}) \ 4 = 40/16$$

$$.110 \ 2^{2} = (1*2^{-1} + 1*2^{-2}) \ 4 = 48/16$$

$$.111 \ 2^{2} = (1*2^{-1} + 1*2^{-2} + 1*2^{-3}) \ 4 = 56/16$$
4 numeri relativi a 2^{2}

Tali numeri sono equispaziati relativamente ad ogni singola base ma non globalmente.



Spacing

Calcoliamo la distanza tra due numeri consecutivi di F appartenenti a $[\beta^p, \beta^{p+1}]$.

Ricordiamo che possiamo scrivere $\beta^p = 0.10000 \dots 00 \ \beta^{p+1} = (1 \cdot \beta^{-1}) \ \beta^{p+1}$

Il numero finito consecutivo a β^p può essere scritto come

$$0.100000...01 \beta^{p+1} = (1 \cdot \beta^{-1} + 1 \cdot \beta^{-t})\beta^{p+1}$$
.

Calcoliamo la differenza

s:=
$$(1 \cdot \beta^{-1} + 1 \cdot \beta^{-t})\beta^{p+1} - (1 \cdot \beta^{-1})\beta^{p+1} = \beta^p + \beta^{p+1-t} - \beta^p = \beta^{p+1-t}$$

s prende il nome di formula dello **spacing** tra $\beta^p e \beta^{p+1}$.

Esempi: $\beta = 2$, t = 53

- I numeri di F in $[2^{52}, 2^{53}]$ sono solo gli interi

$$(p = 52 \Rightarrow s = 2^{52+1-53} = 1)$$

- I numeri di F in $[2^{53}, 2^{54}]$ sono solo gli interi pari

$$(p = 53 \Rightarrow s = 2^{53+1-53} = 2)$$

F non è una perfetta simulazione di R

- 1) I numeri di F non sono uniformemente distribuiti sull'asse reale.
- 2) La loro distribuzione è uniforme tra due potenze successive di β .
- 3) La loro densità decresce con l'aumentare del valore assoluto del numero.

Precisione di macchina (eps)

eps è lo spacing tra β^0 e β^1 (p = 0) \Rightarrow eps = β^{1-t}

u (roundoff unit):
$$\mathbf{u} := \frac{1}{2}eps = \frac{1}{2} \beta^{1-t}$$

Poiché in un calcolatore il numero reale $\alpha \neq 0$ è sostituito con $fl(\alpha)$, è fondamentale stabilire una stima della differenza tra α e $fl(\alpha)$.

<u>Definizione:</u> Si definisce **Errore Assoluto** di approssimazione la quantità

$$E_a = |\alpha - fl(\alpha)|$$

Definizione: Si definisce **Errore Relativo** di arrotondamento di $\alpha \neq 0$ la quantità

$$E_{rel} = \frac{|\alpha - fl(\alpha)|}{|\alpha|}$$

Teorema: Sia $\alpha \neq 0$ un numero reale rappresentato in base β come

$$\alpha = \pm 0. a_1 a_2 \dots \beta^p$$
, $a_1 \neq 0$, $p \in [L, U]$

Allora, se non si verifica un Overflow, si ha:

$$|\alpha - fl(\alpha)| \le K \cdot \beta^{p-t}$$
$$\frac{|\alpha - fl(\alpha)|}{|\alpha|} \le K \cdot \beta^{1-t}$$

Con *K*=1 nel caso di troncamento

K=1/2 nel caso di arrotondamento

Dimostrazione:

a) Consideriamo il caso del troncamento

$$\alpha = \pm 0. a_1 a_2 \dots \beta^p$$
 $fl(\alpha) = \pm 0. a_1 a_2 \dots a_t \beta^p$

$$|\alpha - fl(\alpha)| = .00000a_{t+1}a_{t+2} \dots \beta^p = .a_{t+1}a_{t+2} \dots \beta^{-t}\beta^p$$
 ed essendo $0.a_{t+1}a_{t+2} \dots < 1$, segue

$$|\alpha - fl(\alpha)| \leq \beta^{p-t}$$

$$\frac{|\alpha - fl(\alpha)|}{|\alpha|} = \frac{0. a_{t+1} a_{t+2} \dots \beta^{-t} \beta^p}{0. a_1 a_2 \dots \beta^p}$$

Poiché
$$0.a_{t+1}a_{t+2}... < 1$$
 e $0.a_1a_2..... \ge \beta^{-1}$
$$\Rightarrow \frac{|\alpha - fl(\alpha)|}{|\alpha|} \le \frac{\beta^{-t}}{\beta^{-1}} = \beta^{1-t}$$

In modo analogo si dimostra per il caso dell'arrotondamento.

L'errore assoluto è influenzato dall'ordine di grandezza di α , mentre l'errore relativo no.

L'errore relativo non dipende dall'esponente di α , ma dalla sua mantissa, e dà indicazioni sull'approssimazione operata sulla mantissa.

In generale per la stima dell'errore si preferisce considerare l'errore relativo invece di quello assoluto. Si considerino infatti i seguenti due esempi:

$$\alpha = 1000, \tilde{\alpha} = 1000.5$$

$$E_a = |\alpha - \tilde{\alpha}| = 5 \times 10^{-1}$$

$$E_{rel} = \frac{|1000 - 1000.5|}{|1000|} = \frac{0.5}{1000} = 5 \times 10^{-4}$$

$$x = 0.01, \tilde{x} = 0.51$$

$$E_a = |x - \tilde{x}| = 5 \times 10^{-1}$$

$$E_{rel} = \frac{|0.01 - 0.51|}{|1000|} = \frac{0.5}{0.01} = 5 \times 10^{1}$$

L'errore assoluto in entrambi i casi è lo stesso, ma , $\tilde{\alpha}$ ha 4 cifre significative corrette, mentre \tilde{x} non ne ha neanche una.

$$\frac{|\alpha - fl(\alpha)|}{|\alpha|} \le \begin{cases} \beta^{1-t} \text{ (} caso \text{ di troncamento)} \\ \frac{1}{2}\beta^{1-t} = \mathbf{u} \text{ (} caso \text{ di arrotondamento)} \end{cases}$$
 (*)

La quantità $eps = \beta^{1-t}$ è detta <u>precisione di macchina</u> nel sistema floating point: eps è il più piccolo numero positivo di macchina tale che sommato all'unità rende una quantità più grande di 1:

La formula precedente fornisce una misura di quanto accuratamente i numeri reali possano essere "approssimati" da numeri finiti $F(\beta, t, L, U)$ e quindi fornisce una misura della "precisione del calcolatore", errore relativo massimo commesso nel rappresentare un numero reale in un computer.

Se poniamo $\varepsilon = \frac{fl(\alpha) - \alpha}{\alpha}$, dalla (3) si ha, considerando il caso dell'arrotondamento:

$$|\varepsilon| \le u$$
 e $fl(\alpha) = \alpha(1+\varepsilon)$

Cioè il numero finito $fl(\alpha)$ è una perturbazione del numero reale α corrispondente.

N.B. In doppia precisione t=53 corrisponde ad avere circa 16 cifre decimali significative, infatti $u = \frac{1}{2}2^{-52} = 2^{-53} \cong 10^{-16}$

Standard IEEE 754

Lo standard IEEE 754, pubblicato nel 1985, (versione attuale IEEE 754-2008) definisce un sistema aritmetico floating point binario ed è adottato dalla maggior parte delle case costruttrici di elaboratori.

Un numero in virgola mobile, secondo lo standard IEEE, su un calcolatore è rappresentato in base β =2, su parole di 32 (singola precisione), 64 (doppia precisione) o 128 bit (precisione quadrupla) divisi in tre parti:

- un bit di **segno** s;
- un campo di <u>esponente</u> p^* ;
- un campo di mantissa m

in questo ordine.

Di seguito è rappresentato un numero in una stringa di 32 bit:

Il campo s specifica il segno del numero: <u>0 per i numeri positivi</u>, 1 per i numeri negativi.

Nel campo p^* viene memorizzato l'esponente p del numero da rappresentare più un bias, 2^{e-1} –1, dove e è il numero di bit riservato all'esponente.

Quindi
$$p^* = p + 127$$
, $0 \le p^* \le 255$.

I valori 0 e 255 vengono utilizzati per rappresentare valori speciali.

I valori da 1 a 254 corrispondono a $-126 \le p \le 127$. Quindi L=-126 e U=127.

Esponente 0, Mantissa 0

→ rappresentazione dello zero

Esponente 255, Mantissa 0

→ rappresentazione infinito

Esponente 255, Mantissa non zero \rightarrow rappresentazione NaN (not a number, per rappresentare forme indeterminate del tipo 0/0 oppure inf/inf)

Di seguito è rappresentato un numero in una stringa di 64 bit:

1	11	52	lunghezza	a in bit
+-+		+		+
S	Esp.	1	Mantissa m	1
+-+		+		+

Il campo *s* specifica il segno del numero: <u>0 per i numeri positivi</u>, <u>1 per i numeri negativi</u>.

Nel campo p^* viene memorizzato l'esponente p del numero da rappresentare più un bias, 2^{e-1} –1, dove e è il numero di bit riservato all'esponente.

Quindi
$$p^* = p + 1023$$
, $0 \le p^* \le 2047$.

I valori 0 e 2047 vengono utilizzati per rappresentare valori speciali.

I valori da 1 a 2046 corrispondono a $-1022 \le p \le 1023$. Quindi L=-1022 e U=1023.


Di seguito è rappresentato un numero in una stringa di 128 bit:

1	15	112	lunghezza	in bit
+-+		+		+
S	Esp.		Mantissa m	
+-+		+		+

Poiché la mantissa è normalizzata, e si sa che il primo bit è diverso da zero ed uguale ad 1, non viene memorizzato, ma si considera come se ci fosse. Si usa la tecnica dell'hidden bit, e si guadagna un bit e si considera la mantissa con 1 bit in più. Quindi la mantissa che si deve considerare è M=1.m

Esempio:

Utilizzando la rappresentazione standard IEEE per numeri floating point su 32 bit, si determini il valore decimale N della sequenza di bit



$$p^* = (011111110)_2 = 126$$

Il valore decimale corrispondente alla sequenza di bit in memoria è:

$$segno \cdot M \cdot 2^p = (1.1)_2 \cdot 2^{-1} = (0.11)_2 = 1 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} = 0.5 + 0.25 = 0.75$$

L'insieme F di Python

sys.float_info

A named tuple holding information about the float type. It contains low level information about the precision and internal representation. The values correspond to the various floating-point constants defined in the standard header file float.h for the 'C' programming language; see section 5.2.4.2.2 of the 1999 ISO/IEC C standard [C99], 'Characteristics of floating types', for details.

float.h macro	explanation
DBL_EPSILON	difference between 1.0 and the least value greater than 1.0 that is representable as a float
	See also math.ulp().
DBL_DIG	maximum number of decimal digits that can be faithfully represented in a float; see below
DBL_MANT_DIG	float precision: the number of base-radix digits in the significand of a float
DBL_MAX	maximum representable positive finite float
DBL_MAX_EXP	maximum integer e such that radix**(e-1) is a representable finite float
DBL_MAX_10_EXP	maximum integer e such that 10**e is in the range of representable finite floats
	minimum representable positive normalized float
DBL_MIN	Use math.ulp(0.0) to get the smallest positive denormalized representable float.
DBL_MIN_EXP	minimum integer e such that $radix**(e-1)$ is a normalized float
DBL_MIN_10_EXP	minimum integer e such that 10**e is a normalized float
FLT_RADIX	radix of exponent representation
FLT_ROUNDS	integer representing the rounding mode for floating- point arithmetic. This reflects the value of the system FLT_ROUNDS macro at interpreter startup time: -1 indeterminable, @ toward zero, 1 to nearest, 2 toward positive infinity, 3 toward negative infinity
	DBL_EPSILON DBL_DIG DBL_MANT_DIG DBL_MAX DBL_MAX_EXP DBL_MAX_10_EXP DBL_MIN DBL_MIN_EXP DBL_MIN_10_EXP FLT_RADIX

```
max=1.7976931348623157e+308,
max_exp=1024, (U=1023)
max_10_exp=308,
min=2.2250738585072014e-308,
min_exp=-1021, (L=-1022)
min_10_exp=-307,
dig=15,
mant_dig=53, (t=53)
epsilon=2.220446049250313e-16, (spacing in [1,2])
radix=2, (\beta = 2)
rounds=1)
```

2. ARITMETICA IN VIRGOLA MOBILE

Dato l'insieme dei numeri di macchina $F(\beta,t,L,U)$, è necessario definire su di esso delle nuove operazioni aritmetiche, cioè le operazioni in aritmetica di macchina, in quanto il risultato di un'operazione aritmetica classica eseguita fra numeri di macchina può non essere un numero di macchina.

Siano quindi fl(x) e f(y) \in $F(\beta,t,L,U)$ e il risultato di un'operazione aritmetica tra fl(x) e fl(y), sia tale che $p \in [L,U]$

Si definiscono le operazioni di macchina (Operazioni Floating Point) e si indicano con i simboli \oplus , \otimes , \ominus , \bigcirc , come segue:

$$fl(x) \oplus fl(y) = fl(fl(x) + fl(y))$$

$$fl(x) \otimes fl(y) = fl(fl(x) \times fl(y))$$

$$fl(x) \ominus fl(y) = fl(fl(x) - fl(y))$$

$$fl(x) \bigcirc fl(y) = fl(fl(x)/fl(y))$$

Si ha che

$$fl(x) \otimes fl(y) = fl(fl(x) \times fl(y)) = (fl(x) \times fl(y))(1 + \varepsilon)$$

cioè il risultato di un'operazione Floating Point è una perturbazione di quello della corrispondente operazione reale.

Ovviamente questo vale per tutte le quattro operazioni floating point.

Osservazione:

Per le operazioni floating point non valgono le proprietà dell'aritmetica reale: in particolare **non vale la proprietà associativa** come dimostra il seguente esempio:

Es: Sia
$$\beta$$
=10, e t=8. Dati i numeri di macchina a=0.23371258*10⁻⁴ b=0.33678429*10² c=-0.33677811*10²

Si valuti

1)
$$(a \oplus b) \oplus c$$

$$(a \oplus b)$$

$$\begin{array}{c} 0.00000023371258 \cdot 10^2 \\ 0.33678429 & \cdot 10^2 \\ \hline 0.33678452371258 \cdot 10^2 \end{array}$$

$$fl(a \oplus b) = 0.33678452 \cdot 10^2$$

$$fl(a+b) = 0.33678452 \cdot 10^{2}$$

$$c = -0.33677811 \cdot 10^{2}$$

$$0.0000064110^{2}$$

$$fl(fl(a+b)+c)=0.64100000\cdot 10^{-3}$$

2)
$$\mathbf{a} \oplus (\mathbf{b} \oplus \mathbf{c})$$

$$(b \oplus c)$$

$$0.33678429 \cdot 10^{2}$$

$$-0.33677811 \cdot 10^{2}$$

$$0.00000618 \cdot 10^{2}$$

$$fl(b+c)=0.61800000\cdot 10^{-3}$$

$$a \qquad 0.023371258 \cdot 10^{-3}$$

$$\underline{fl(b+c)} \quad 0.61800000 \cdot 10^{-3}$$

$$0.641371258 \cdot 10^{-3}$$

$$fl(a+fl(b+c)) = 0.64137126 \cdot 10^{-3}$$

Il risultato esatto è $a+b+c = 0.641371258 \cdot 10^{-3}$

Perciò si osserva che il risultato ottimale si ottiene con la 2), mentre con la 1) si ottiene un risultato con solo 3 cifre esatte.

Poiché tutte le volte che si esegue una operazione in aritmetica floating point si ottiene un risultato approssimato, uno dei principali compiti del calcolo numerico è quello di studiare come questi singoli errori si propagano e quale effetto danno sul risultato finale.

In generale, lo studio della propagazione degli errori è un argomento matematicamente difficile, per cui ci limitiamo a considerare solo i due casi che seguono.

Propagazione degli errori nella moltiplicazione

Assumiamo $x, y \in R$, ma $x, y \notin F$.

Pertanto, x e y devono innanzitutto essere arrotondati in F:

$$x \to fl(x) = x(1 + \epsilon_x) \in F, \ y \to fl(y) = y(1 + \epsilon_y) \in F,$$

I due numeri di F vengono quindi moltiplicati, ottenendo così:

$$fl((fl(x)\otimes fl(y)) = [x(1+\epsilon_x)\cdot y(1+\epsilon_y)](1+\epsilon_y)$$

Quindi il risultato finale sarà $x \cdot y(1 + \epsilon_x)(1 + \epsilon_y)(1 + \epsilon_p)$ da confrontare con il prodotto vero xy.

$$Errore_relativo_prodotto = \frac{|x \cdot y(1 + \epsilon_x)(1 + \epsilon_y)(1 + \epsilon_p) - xy|}{|xy|}$$

semplificando per xy si ha

$$Errore_relativo_prodotto = |(1 + \epsilon_x)(1 + \epsilon_y)(1 + \epsilon_p) - 1|$$

da cui si ottiene =
$$|\epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_p + \epsilon_x \epsilon_y + \epsilon_x \epsilon_p + \epsilon_y \epsilon_p + \epsilon_x \epsilon_y \epsilon_p|$$

con $|\epsilon_x|, |\epsilon_y|, |\epsilon_p| \le u$

Assumiamo adesso che la roundoff unit u sia molto più piccola di 1, in modo da poter trascurare u^2 rispetto a u eccetera (ovviamente questo è il caso interessante).

Trascurando i termini del tipo $\epsilon_x \epsilon_y + \epsilon_x \epsilon_p + \epsilon_y \epsilon_p + \epsilon_x \epsilon_y \epsilon_p$ abbiamo

$$Errore_relativo_prodotto \approx |\epsilon_x + \epsilon_p + \epsilon_p|$$

Quindi qualunque siano i numeri $x, y \in R$, da cui si parte, l'errore relativo sul prodotto è sempre minore o uguale a 3u.

Di conseguenza il prodotto è sempre una operazione sicura (stabile).

Propagazione degli errori nella somma

Assumiamo $x, y \in R$, ma $x, y \notin F$.

Pertanto, x e y devono innanzitutto essere arrotondati in F:

$$x \to fl(x) = x(1 + \epsilon_x) \in F, \ y \to fl(y) = y(1 + \epsilon_y) \in F,$$

I due numeri di F vengono quindi sommati, ottenendo così:

$$fl((fl(x) \oplus fl(y)) = [x(1 + \epsilon_x) + y(1 + \epsilon_y)](1 + \epsilon_s)$$

Quindi il risultato finale sarà $[x(1+\epsilon_x)+y(1+\epsilon_y)](1+\epsilon_s)$ da confrontare con il prodotto vero x+y.

Errore_relativo_somma=
$$\frac{|[x(1+\epsilon_x)+y(1+\epsilon_y)](1+\epsilon_s)-(x+y)|}{|x+y|}$$

$$\frac{\left| [x + x\epsilon_x + y + y\epsilon_y)](1 + \epsilon_s) - (x + y) \right|}{|x + y|} = \frac{\left| x + x\epsilon_s + x\epsilon_x + x\epsilon_x\epsilon_s + y + y\epsilon_s + y\epsilon_y + y\epsilon_y\epsilon_s - (x + y) \right|}{|x + y|} = \frac{\left| x + x\epsilon_s + x\epsilon_x + x\epsilon_x\epsilon_s + y + y\epsilon_s + y\epsilon_y + y\epsilon_y\epsilon_s - (x + y) \right|}{|x + y|} = \frac{\left| x + x\epsilon_s + x\epsilon_x + x\epsilon_x\epsilon_s + y + y\epsilon_s + y\epsilon_y + y\epsilon_y\epsilon_s - (x + y) \right|}{|x + y|} = \frac{\left| x + x\epsilon_s + x\epsilon_x + x\epsilon_x + x\epsilon_x\epsilon_s + y + y\epsilon_s + y\epsilon_y + y\epsilon_y\epsilon_s - (x + y) \right|}{|x + y|} = \frac{\left| x + x\epsilon_s + x\epsilon_x + x\epsilon_x + x\epsilon_x\epsilon_s + y + y\epsilon_s + y\epsilon_y + y\epsilon_y\epsilon_s - (x + y) \right|}{|x + y|} = \frac{\left| x + x\epsilon_s + x\epsilon_x + x\epsilon_x + x\epsilon_x + x\epsilon_x + y + y\epsilon_s + y\epsilon_y + y\epsilon$$

 $\frac{\left|x\epsilon_{x}+y\epsilon_{y}+(x+y)\epsilon_{s}+x\epsilon_{x}\epsilon_{s}+y\epsilon_{y}\epsilon_{s}\right|}{\left|x+y\right|}=$

Trascurando i termini in $\epsilon_x \epsilon_s$, $\epsilon_y \epsilon_s$

\

Errore relativo somma
$$\approx \left| \frac{x}{x+y} \epsilon_x + \frac{y}{x+y} \epsilon_y + \epsilon_s \right| \leq \left| \frac{x}{x+y} \right| u + \left| \frac{y}{x+y} \right| u + u$$

<u>Se x e y hanno lo stesso segno allora $\left| \frac{x}{x+y} \right| \le 1$ e $\left| \frac{y}{x+y} \right| \le 1$ e di conseguenza errore relativo somma $\le 3 u$ </u>

se x e y hanno segno diverso le quantità $\left| \frac{x}{x+y} \right|$ e $\left| \frac{y}{x+y} \right|$ possono assumere qualunque grandezza e quindi non possiamo controllare l'errore a priori.

Conclusione: il caso pericoloso si ha quando sommo due quantità x e y di segno diverso, ma molto vicine in modulo, di modo che il denominatore |x+y| è piccolo; in questo caso i fattori di amplificazione $\left|\frac{x}{x+y}\right|$ e $\left|\frac{y}{x+y}\right|$ possono essere molto grandi e il risultato totalmente inaccurato (fenomeno di cancellazione numerica).

N.B. I fattori di amplificazione $\left|\frac{x}{x+y}\right|$ e $\left|\frac{y}{x+y}\right|$ moltiplicano rispettivamente ϵ_x ed ϵ_y , che sono gli errori di arrotondamento di x e y. Quindi se moltiplico due numeri che stanno già in F per i quali $\epsilon_x = 0$, $\epsilon_y = 0$ allora questo problema non si pone.

Esempio 1: Consideriamo il seguente esempio di radici di equazioni di II° grado.

Si vogliono calcolare le radici di equazione del tipo: $ax^2 + bx + c = 0$.

La formula risolvente è:

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$
 e $x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

La formula risolutiva ha un grandissimo vantaggio: suggerisce una precisa successione di passi, i quali, partendo dai coefficienti a,b,c conducono alle radici x_1 e x_2 .

In matematica pura è sottointeso che nell'algoritmo descritto si faccia uso dei numeri reali e si eseguano operazioni aritmetiche esatte, inclusa l'estrazione della radice. Come abbiamo visto però un calcolatore non è in grado di fare queste operazioni e nemmeno di memorizzare i numeri reali a,b,c in modo esatto ma deve sostituire i numeri reali con numeri in virgola mobile e le operazioni aritmetiche esatte con le operazioni floating point.

Si consideri l'equazione

$$x^2 - 6.433x + 0.009474 = 0$$

e si consideri il sistema decimale con t=4 cifre.

Applicando la formula risolutiva si ha

$$\alpha = (6.433)^2 = 0.6433 \cdot 10^1 \times 0.6433 \cdot 10^1 = 0.41383489 \cdot 10^1$$

$$\beta = 4 \times 0.009474 = 0.4 \cdot 10^{1} \times 0.9474 \cdot 10^{-2} = 0.37896 \cdot 10^{-1}$$

$$\gamma = fl(\alpha) = 0.4138 \cdot 10^{2}$$

$$\delta = fl(\beta) = 0.3789 \cdot 10^{-1}$$

$$\gamma - \delta = 0.4138 \cdot 10^{2} - 0.0003789 \cdot 10^{2} = 0.4134211 \cdot 10^{2}$$

$$\eta = fl(\gamma - \delta) = 0.4134 \cdot 10^{2}$$

$$fl(\sqrt{\eta}) = fl(0.64296... \cdot 10^{1}) = 0.6429 \cdot 10^{1}$$

Da cui si ottiene la radice $x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ pari a

$$x_1 = fl(\frac{0.6433 \cdot 10^1 - 0.6429 \cdot 10^1}{2}) = fl(\frac{0.0004 \cdot 10^1}{2})$$
$$= 0.2000 \cdot 10^{-2}$$

La sottrazione di due numeri quasi uguali ha portato alla cancellazione di cifre significative.

In aritmetica reale si sarebbe ottenuto:

$$x_1 = \frac{6.433 - \sqrt{41.383489 - 0.037896}}{2} = \frac{6.433 - \sqrt{41.345593}}{2}$$
$$= \frac{6.433 - 6.4300538}{2} = 0.0014731...$$

Il risultato ottenuto in aritmetica floating point è molto diverso da quello vero (l'errore relativo sulla soluzione è del 36%). Ciò è dovuto in particolare all'ultimo passaggio, dove facciamo la differenza fra numeri molto simili in modulo. Questo produce il fenomeno della "cancellazione di cifre significative", che è un'operazione molto pericolosa, che se è possibile va evitata.

Un algoritmo più efficiente per il calcolo delle radici di un'equazione di II° grado è il seguente:

calcolo la radice che, in base al segno di b, non porta problemi con la formula risolvente,

$$x_1 = \frac{-b + sign(b)\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

mentre l'altra radice viene calcolata tenendo presente che: $x_1x_2 = \frac{c}{a}$ o $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$.

Esempio 2:

Sia β =10, t=5.

Calcolare e^x con lo sviluppo in serie $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ in

x = -5.5.

 $e^{-5.5} = 1.0000 - 5.5000 + 15.1250 - 27.730 + 38.1290 - 41.9420 + 38.4460 - 30.208 + 20.768 - 12.692 + 6.9803 - 3.4902......$

Se si effettua le somma dei primi 25 termini si ottiene $e^{-5.5} \approx 0.26363 \cdot 10^{-2}$

Il valore corretto è $e^{-5.5} = 0.408677 \cdot 10^{-2}$

Quando x è negativo lo sviluppo in serie è un procedimento che numericamente porta problemi.

Poiché

$$e^{-5.5} = \frac{1}{e^{5.5}} = \frac{1}{1+5.5+15.125+27.730+38.129+\dots} = 0.40865 \cdot 10^{-2}$$

Possiamo applicare la formula usando tutti termini positivi. Il risultato che otteniamo è molto più preciso.

Un'altra possibilità è quella di sommare tutti i termini positivi e tutti i termini negativi e fare un'unica differenza finale.

Due disastri causati dall'aritmetica a precisione finita del calcolatore

Di seguito vengono riportati due episodi realmente accaduti.

Lo scopo è quello di dimostrare che lavorando in un sistema aritmetico a precisione finita la facilità di commettere errori, sia pur piccoli, può compromettere un risultato le cui conseguenze non si limitano purtroppo al solo errore numerico.

Un Missile Patriot manca il bersaglio

Nel 1991 durante la guerra del golfo un missile Patriot cadde su una caserma americana a causa di un errore di arrotondamento nel calcolo del tempo dal momento del lancio. Il tempo in decimi di secondi come viene misurato dal clock interno fu moltiplicato per 1/10 per avere il tempo in secondi. Questo calcolo fu eseguito usando un registro a 24 bit fisso.

Il valore 1/10 ha una espansione binaria non finita

 $0.1 = (0.000\overline{1100})_2$

e fu troncato a 24 bit dopo il punto decimale

Ora il registro a 24 bit del patriot memorizzò


 $\tilde{x} = 0.00011001100110011001100$



introducendo un errore assoluto di

che equivale circa a $0.95 \cdot 10^{-7}$ in decimale.

La batteria dei Patriot era stata attiva circa 100 ore pari a



L'errore di 0.95·10⁻⁷, dovuto alla memorizzazione di 1/10, (che è stato poi moltiplicato per il tempo risultante in decimi di secondi per riportarlo in secondi), produce un errore sul tempo risultante di circa 0.34 secondi:

0.000000095x100x60x60x10=0.342

Moltiplicando questo tempo per la velocità con cui viaggia uno Scud, e cioè circa 1676 metri al secondo, otteniamo:

spazio=velocità×tempo= 1676 m/s × 0.34 s= 569.8 m

Un tempo di 0.34 secondi fu ovviamente più che sufficiente per mancare il bersaglio, in effetti uno Scud che viaggia a 1676 metri al secondo percorre in 0.34 secondi uno spazio di circa mezzo chilometro in avanti nella sua direzione, e questo spazio percorso fu sufficiente per uscire fuori dalla zona individuata dal Patriot.

(cfr http://www-users.math.umn.edu/~arnold/disasters/patriot.html)

Esplosione dell'Ariane V



Il 04.06.1996 un missile della classe <u>Ariane V</u> (un progetto costato, durante una decina d'anni di sviluppo, circa 7 bilioni di dollari) della European Space Agency (ESA) precipitó 37 secondi dopo il lancio dal poligono di Kourou nella Guiana francese.

La distruzione del missile e del suo carico provocó una perdita di circa 500 milioni di dollari.

Il guasto alla base del fallimento, accertato dopo due settimane di indagini, fu dovuto ad una erronea conversione di un numero floating-point a 64 bit (correlato alla velocitá orizzontale del razzo rispetto alla piattaforma) in un intero a 16 bit: il numero risultante, maggiore del massimo intero rappresentabile pari a 32768, provocó un overflow nella misura della velocitá orizzontale con il conseguente spegnimento dei razzi ed esplosione del missile.

(cfr http://www-users.math.umn.edu/~arnold/disasters/ariane.html)