# x86-64 与内联汇编

### <u>蒋炎岩</u>

南京大学

计算机科学与技术系 计算机软件研究所







## 本讲概述

课堂上/PA以 x86 (IA32) 为主授课? 今天连手机都是 64-bit 了......

### 本讲内容

- 一些背景
- x86-64 体系结构与汇编语言
- inline assembly

机器字长的发展

## 字长 (Word Size)

In computing, a word is the natural unit of data used by a particular processor design. The *number of bits in a word* (the word size, word width, or word length)...

- 能直接进行整数/位运算的大小
- 指针的大小(索引内存的范围)

# 8位机 (6502)

16 bit PC 寄存器 (64 KiB 寻址能力, KiB 级内存, 无乘除法/浮点数)

• Apple II; Atari 2600; NES; ...



## 16 位机 (8086/8088)

我们需要更大的内存!更大的数据宽度!


• 20 bit 地址线 (两个寄存器)



# 32 位机 (Intel x86)

8086 处理器 4,096 倍的地址空间

• 4 GiB 内存在 1980s 看起来是非常不可思议的



### 64 位机 (x86-64; AArch64; RV64; ...)

64 位地址空间能索引 17,179,869,184 GiB 内存

- 我们的服务器有 128 GiB 内存
- 目前看起来是非常够用的 (PML4)
  - 现在的处理器一般实现 48 bit 物理地址 (256 TiB)



### **Fun Facts**

### int 类型的长度

• 8 bit computer: 8 bit

• 16 bit computer: 16 bit

• 32 bit computer: 32 bit

• 64 bit computer: 32 bit

• JVM (32/64 bit): 32 bit

在逻辑世界里描述日常世界, 2,147,483,647已经足够大了

概念复习: ABI

### 程序的机器级表示

程序经历 .c → .o (编译) 和 .o → a.out (链接)

- 不同版本、不同编译器、不同语言的二进制文件都可以链接
  - 他们需要一个"共同语言"

例如我们熟悉的 x86 calling convention

- cdecl (Linux)
- stdcall (Win32)
- 只要遵循标准的函数就可以互相调用

### Application Binary Interface (ABI)

区别于 API (Application Programming Interface)

• 程序源代码中的规范

ABI: 约定 binary 的行为

- 二进制文件的格式
- 函数调用、系统调用......
  - C语言规范只定义了运行时内存和内存上的计算
  - printf 都无法实现,必须借助外部库函数
- 链接、加载的规范

### 例子: cdecl 函数调用

#### caller stack frame:

- 所有参数以数组的形式保存在堆栈上(所以才有"反序压栈")
- 然后是返回地址
- 跳转到 callee

#### callee:

- EAX 作为返回值
- 其他寄存器都是 callee save

```
void bar(int *);
int foo(int x) {
  bar(&x);
  return x;
}
```

### 阅读汇编代码:"符号执行"

### 试着把内存/寄存器用数学符号表示出来

- 然后假想地"单步执行"程序,用符号公式表示当前系统的状态
  - James C. King. Symbolic execution and program testing. *Communications of the ACM*, 19(7), 1976.

编译选项: -m32 -02 -fno-pic(便于大家理解)

```
000004f0 <foo>:
4f0: 83 ec 18
                              sub
                                    $0x18,%esp
                                    0x1c(%esp),%eax
4f3: 8d 44 24 1c
                              lea
4f7:
      50
                              push
                                    %eax
4f8: e8 13 00 00 00
                             call
                                   510 <bar>
4fd: 8b 44 24 20
                                    0x20(%esp),%eax
                              moν
501: 83 c4 1c
                              add
                                    $0x1c,%esp
504:
      c3
                              ret
```

x86-64: 寄存器与函数调用

寄存器 (1): 继承自 IA32

用途	64b	低32b	低16b	低8b	8-15b
返回值	%rax	%eax	%ax	%al	%ah
调用者保存	%rbx	%ebx	%bx	%bl	%bh
参数4	%rcx	%ecx	%сх	%cl	%ch
参数3	%rdx	%edx	%dx	%dl	%dh
参数2	%rsi	%esi	%si	%sil	
参数1	%rdi	%edi	%di	%dil	
调用者保存	%rbp	%ebp	%bp	%bpl	
 栈顶	%rsp	%esp	%sp	%spl	

# 寄存器(2):新增加的寄存器

x86-64扩充了很多寄存器!

● 于是再也不用像 IA32 那样, 用堆栈传递参数了!!

用途	64b	低32b	低16b	低8b	8-15b
参数5	%r8	%r8d	%r8w	%r8b	
参数6	%r9	%r9d	%r9w	%r9b	
调用者保存	%r10	%r10d	%r10w	%r10b	
链接	%r11	%r11d	%r11w	%r11b	
C unsued	%r12	%r12d	%r12w	%r12b	
调用者保存	%r13	%r13d	%r13w	%r13b	
调用者保存	%r14	%r14d	%r14w	%r14b	
调用者保存	%r15	%r15d	%r15w	%r15b	 (没有)

#### A + B in x86-64

```
int f(int a, int b) {
  return a + b;
}
```

```
00000510 <add_32>:
510: 8b 44 24 08 mov 0x8(%esp),%eax
514: 03 44 24 04 add 0x4(%esp),%eax
518: c3 ret
```

```
00000000000630 <add_64>:
630: 8d 04 37 lea (%rdi,%rsi,1),%eax
633: c3 retq
```

#### max in x86-64

```
int max(int a, int b) {
  if (a > b) return a;
  else return b;
}
```

```
      00000000000000640 <max_64>:

      640: 39 f7 cmp %esi,%edi

      642: 89 f0 mov %esi,%eax

      644: 0f 4d c7 cmovge %edi,%eax

      647: c3 retq
```

### 使用寄存器传递函数参数: 优势

支持 6 个参数的传递: rdi, rsi, rdx, rcx, r8, r9

- callee 可以随意修改这 6 个寄存器的值
- 编译器有了更大的调度空间(大幅减少堆栈内存访问)

例子:

```
void plus(int a, int b) {
  fprintf(stdout, "%d + %d = %d\n", a, b, a + b);
}
```

### 例子:调用 fprintf

实际调用的是\_\_fprintf\_chk@plt

- 需要传递的参数: stdout,%d + %d = %d\n,a,b,a + b
- calling convention: rdi, rsi, rdx, rcx, r8, r9

```
0000000000000700 <plus>:
       44 8d 0c 37
 700:
                                      (%rdi,%rsi,1),%r9d
                               lea
704:
       89 f9
                                      %edi,%ecx
                               mov
706:
       48 8b 3d 03 09 20 00
                                      0x200903(%rip),%rdi
                                                                 # 20101
                               mov
                                      0xb0(%rip),%rdx
70d:
       48 8d 15 b0 00 00 00
                                                       # 7c4 <_IO_
                               lea
714:
       41 89 f0
                                      %esi,%r8d
                               moν
717:
       31 c0
                                      %eax,%eax
                               xor
                                      $0x1,%esi
719:
       be 01 00 00 00
                               moν
71e:
       e9 5d fe ff ff
                                      580 <__fprintf_chk@plt>
                               jmpq
```

### 一些更多的分析

plus 的最后一条指令:

71e: e9 5d fe ff ff jmpq 580 <\_\_fprintf\_chk@plt>

- 并不是调用的 printf, 而是调用的 有堆栈检查的版本
  - 准备参数时有 mov \$0x1, %esi
- 直接 jmp 是因为函数末尾默认有一条 ret 指令
  - 借用了\_\_fprintf\_chk@plt 的 ret 指令返回到 plus 的调用者
  - 如果有返回值,就会生成 call 指令;如果 plus 返回 printf 的结果,依然是 jmp
  - 省的不止是一条指令
    - 连续的 ret 对分支预测是很大的挑战

### 对比 32 位 printf

#### 好读,但指令执行起来会稍慢一些

```
000005b4 <plus>:
5b4:
       83 ec 14
                                sub
                                      $0x14,%esp
5b7: 8b 44 24 18
                                      0x18(%esp),%eax
                               moν
5bb: 8b 54 24 1c
                                      0x1c(%esp),%edx
                               mov
                                      (%eax,%edx,1),%ecx
5bf:
       8d 0c 10
                                lea
5c2:
       51
                                      %ecx
                                push
                                      %edx
5c3:
       52
                                push
5c4:
                                      %eax
       50
                                push
5c5:
       68 60 06 00 00
                                push
                                      $0x660
5ca:
       6a 01
                                push
                                      $0x1
5cc:
       ff 35 00 00 00 00
                                pushl
                                      0x0
5d2:
      e8 fc ff ff ff
                               call
                                      5d3 <plus+0x1f>
5d7:
      83 c4 2c
                                add
                                      $0x2c,%esp
5da:
       c3
                                ret
5db:
       90
                                nop
```

### 一个有趣的小问题

#### x86-64 按寄存器传递参数

- void f(int x) {... &x ...} 会发生什么? 编译器会给参数分配内存,保证后续访问合法
- 给编译器带来了轻微的负担
- 但编译器并不觉得这是负担......

```
void bar(int *);
int foo(int x) {
  bar(&x);
  return x;
}
```

x86-64程序: 更多的例子

### swap in x86-64

总体来说, x86-64 是更现代的体系结构, 更精简的指令序列

• void swap(int \*x, int \*y); 交换两个指针指向的数字

```
mov (%rdi),%eax
mov (%rsi),%edx
mov %edx,(%rdi)
mov %eax,(%rsi)
```

### 例子:循环

```
mov $0x1,%eax
nopl (%rax)


.L1: imul %edi,%eax
sub $0x1,%edi
test %edi,%edi
jg .L1
repz retq
```

#### 两个诡异代码:

- nopl (%rax): 内存对齐 (padding)
- repz retq: 防止连续分支指令

### 例子: 递归

```
00000000000000704 <fib>:
 704:
        55
                                  push
                                         %rbp
 705:
        53
                                  push
                                         %rbx
 706:
        89 fd
                                         %edi,%ebp
                                  mov
 708:
        31 db
                                         %ebx,%ebx
                                  xor
 70a:
        48 83 ec 08
                                         $0x8,%rsp
                                  sub
        83 fd 01
 70e:
                                         $0x1,%ebp
                                  cmp
711:
        7e 0f
                                         722 <fib+0x1e>
                                  jle
713:
        8d 7d ff
                                  lea
                                         -0x1(%rbp),%edi
 716:
        83 ed 02
                                  sub
                                         $0x2,%ebp
719:
        e8 e6 ff ff ff
                                  callq
                                         704 <fib>
71e:
        01 c3
                                  add
                                         %eax,%ebx
                                         70e <fib+0xa>
 720:
        eb ec
                                  jmp
 722:
        8d 43 01
                                  lea
                                         0x1(%rbx),%eax
 725:
                                         %rdx
        5a
                                  pop
726:
        5b
                                         %rbx
                                  pop
 727:
        5d
                                         %rbp
                                  pop
 728:
        c3
                                  retq
```



### 在C代码中嵌入汇编

编译器: 把 C 代码 "原样翻译" 成汇编代码

- 那我们是不是可以在语句之间插入汇编呢?
  - 可以! 编译器就做个"复制粘贴"

```
int foo(int x, int y) {
    x++; y++;
    asm ("endbr64;"
        ".byte 0xf3, 0x0f, 0x1e, 0xfa"
    );
    return x + y;
}
```

## 在汇编中访问C世界的表达式

```
int foo(int x, int y) {
   int z;
   x++; y++;
   asm (
     "addl %1, %2; "
     "movl %2, %0; "
     : "=r"(z) // output
     : "r"(x), "r"(y) // input
);
   return z;
}
```

### 与编译器交互

### 实际的编译器可能会

- 将某个变量分配给某个寄存器
  - inline assembly 改写寄存器就会导致错误
    - → clobber list
- 代码优化
  - 例如 assembly 的返回值没有用到,就可以删除
    - → volatile

总结

### 对汇编感到很痛苦?

#### 两个建议

- 原理: 想一想 YEMU 和 NEMU
- 实践: "模拟调试"
  - 指令不过是 CPU 执行的基本单元

同时,付出也是必要的

- 但你一旦掌握了分析汇编代码的方法
  - x86-64 也不可怕
  - AArch64 也不可怕
  - 《计算机系统基础也不可怕》

End. (你找对手册了吗?)

x86-64 Machine-Level Programming
How to Use Inline Assembly Language in C Code