운영체제 기말 정리본

dldyou

목차


1.14-Concurrency and Threads		
1.1. Threads		
1.1.1. Thread Create	 	. 3
1.1.2. Race Condition	 	. 3
1.1.3. Critical Section	 	. 3
1.1.4. Atomicity	 	. 3
1.1.5. Mutex		
2.15-Locks	 	. 4
2.1. Pthread Locks		
2.1.1. Evaluting Locks		
2.1.2. Controlling Interrupts		
2.2. Support for Locks		
• •		
2.2.1. Hardware Support		
2.2.1.1. Spin Locks		
2.2.1.1.1. Loads / Stores		
2.2.1.1.2. Test-and-Set		
2.2.1.1.3. Compare-and-Swap		
2.2.1.2. Ticket Locks		
2.2.2. OS Support		
2.2.2.1. Locks with Queues (Hardware + OS Support)	 	. 5
3. 16-Lock-Based Concurrent Data Structures		
3.1. Counter		
3.1.1. Concurrent Counters		
3.1.2. Sloppy Counters	 	. 6
3.2. Concurrent Data Structures	 	. 6
3.2.1. Linked Lists	 	. 6
3.2.1.1. Scaling Linked Lists	 	. 6
3.2.2. Queues		
3.2.3. Hash Table		
4.17-Condition Variables		
4.1. Condition Variable		
4.1.1. Producer / Consumer Problem	 	. 8
5. 18-Semaphores		
5.1. Producer / Consumer Problem	 	. 9
5.2. Reader / Writer Locks	 	10
5.3. How To Implement Semaphores	 	10
6. 19-Common Concurrency Problems		
6.1. Concurrency Problems	 	10
6.1.1. Atomicity-Violation	 	10
6.1.2. Order-Violation		
6.1.3. Deadlock Bugs	 	. 11
6.1.4. Conditions for Deadlock		
6.1.4.1. Deadlock Prevention		


7. 20-I/O Devices and HDD		. 12
7.1. System Architecture		
7.2. I/O Devices		. 12
7.3. Interrupts		
7.4. Direct Memory Access (DMA)		
7.5. Methods of Device Interaction		
7.6. HDD		
7.6.1. I/O Time		
7.6.2. Disk Scheduling		. 13
8. 21-Assignment 2: KURock		. 13
9. 22-Files and Directions		. 13
9.1. Abstractions for Storage		
9.2. Interface		
9.2.1. Creating		. 13
9.2.2. Accessing		. 13
9.2.2.1. Sequential		. 13
9.2.2.2. Random		. 13
9.2.2.3. Open File Table		
9.2.2.4. Shared File Entries		
9.2.2.5. Writing Immediately		
9.2.3. Removing		
9.2.4. Functions		
9.3. Mechanisms for Resource Sharing		
9.3.1. Permission Bits		
9.3.2. Making a File System		
9.3.3. Mounting a File System		. 15
10. 23-File System Implementation		. 15
10.1. Overall Organization		
10.2. inode		
10.3. Directory Organization		
10.4. Free Space Management		. 16
10.5. System Calls (FILE)		. 16
10.6. Caching and Buffering		. 16
11. 24-FSCK and Journaling		
11.1. How to Update the Disk despite Crashes		
11.3. Journaling (Write-ahead Logging)		
11.3.1. Data Journaling		
11.3.2. Recovery		
11.3.3. Batching Log Updates		
11.3.4. Making the Log Finite		
11.3.5. Ordered Journaling (=Metadata Journaling)		
12. 25-Log-Structured File Systems		
12.1. Writing to Disk Sequentially		
12.2. Writing Sequentially and Effevtively		
12.3. inode Map (imap)		
12.4. What About Directories?		
12.5. Garbage Collection		
12.6. Crash Recovery	• • • •	. 19
13. 26-Flash-based SSDs		. 10
13.1. Basic Flash Operations		. 19

1. 14-Concurrency and Threads

1.1. Threads

- Multi-threaded 프로그램
 - ▶ 스레드 하나의 상태는 프로세스의 상태와 매우 비슷하다.
 - 각 스레드는 그것의 PC(Program Counter)와 private한 레지스터를 가지고 있다.
 - 스레드 당 하나의 스택을 가지고 있다.
 - ▶ 같은 address space를 공유하므로 같은 데이터를 접근할 수 있다.
 - Context Switch
 - Thread Control Block (TCB)
 - 같은 address space에 남아있다. (switch를 하는데 page table이 필 요하지 않음)
- Single-threaded address space
- Multi-threaded address space





- 사용하는 이유
 - ▶ 병렬성
 - Multiple CPUs
 - ▶ Blocking 회피
 - 느린 I/O
 - 프로그램에서 하나의 스레드가 기다리는 동안(I/O 작업을 위해 blocked 되어), CPU 스케줄러가 다른 스레드를 실행시킬 수 있다.
 - ▶ 많은 현대 서버 기반 어플리케이션은 멀티스레드를 사용하도록 구현되어 있 다
 - 웹 서버, 데이터베이스 관리 시스템, ...

1.1.1. Thread Create

```
void *mythread(void *arg)
{
    printf("%s\n", (char *) arg);
    return NULL;
}
int main(int argc, char *argv[])
{
    pthread_t p1, p2;
    int rc;
    printf("main: begin\n");
    rc = pthread_create(&p1, NULL, mythread, "A"); assert(rc == 0);
    rc = pthread_create(&p2, NULL, mythread, "B"); assert(rc == 0);
    // join waits for the threads to finish
    rc = pthread_join(p1, NULL); assert(rc == 0);
    rc = pthread_join(p2, NULL); assert(rc == 0);
    printf("main: end\n");
    return 0;
}
```

• 실행 가능한 순서

main	Thread 1 (T1)	Thread 2 (T2)
prints "main: begin" creates Thread 1 creates Thread 2 waits for T1		
	prints "A"	
waits for T2		prints "B"
prints "main: end"		ринся в
prints "main: begin" creates Thread 1		
creates Thread 2	prints "A"	
		prints "B"
waits for T1		
waits for T2 prints "main: end"		

• 공유 데이터

```
static volatile int counter = 0;
void * mythread(void *arg)
{
   int i;
   printf("%s: begin\n", (char *) arg);
   for (i = 0; i < le7; i++) {
        counter = counter + 1;
   }
   printf("%s: done\n", (char *) arg);
   return NULL;
}
int main(int argc, char *argv[])
{
   pthread_t p1, p2;
   printf("main: begin (counter = %d)\n", counter);
   pthread_create(%p1, NULL, mythread, "A");
   pthread_create(%p1, NULL);
   pthread_join(p1, NULL);
   printf("main: done with both (counter = %d)\n", counter);
   return 0;
}</pre>
```

- 실행 결과
 - ▶ counter 값이 2e7이 아닌 다른 값이 나올 수 있다.

```
main: done with both (counter = 20000000)
main: done with both (counter = 19345221)
main: done with both (counter = 19221041)
```

1.1.2. Race Condition

```
counter = counter + 1; 100 mov 0x8049alc, %eax 105 add $0x1, %eax 108 mov %eax, 0x8049alc
```

OS	Thread 1	Thread 2	(after instruction)			
US	Tilleau T	Tilleau Z	PC	%eax	counter	
			100	0	50	
	mov		105	50	50	
	add		108	51	50	
Context switch						
			100	0	50	
		mov	105	50	50	
		add	108	51	50	
		mov	113	51	51	
Context switch						
			108	51	51	
	mov		113	51	51	

1.1.3. Critical Section

- · Critical Section
 - ▶ 공유된 자원에 접근하는 코드 영역 (공유 변수)
 - ▶ 둘 이상의 스레드에 의해 동시에 실행되어서는 안 된다.
- Mutual Exclusion
 - ▶ 한 스레드가 critical section에 들어가면 다른 스레드는 들어갈 수 없다.

1.1.4. Atomicity

- Atomic
- 한 번에 실행되어야 하는 연산

- 하나의 명령이 시작되었다면 해당 명령이 종료될 때까지 다른 명령이 시작 되어서는 안 된다.
- synchronizaion을 어떻게 보장하는지
 - ▶ 하드웨어 지원 (atomic instructions)
 - Atomic memory add → 있음
 - Atomic update of B-tree → 없음
 - ▶ OS는 이러한 명령어들에 따라 일반적인 동기화 primitive 집합을 구현한다.

1.1.5. Mutex

위의 Atomicity를 보장하기 위해 Mutex를 사용한다.

- Initialization
 - Static: pthread_mutex_t lock = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
 - Dynamic: pthread_mutex_init(&lock, NULL);
- Destory
 - pthread mutex destroy();
- Condition Variables
 - int pthread_cond_wait(pthread_cond_t *cond, pthread_mutex_t
 *mutex);
 - 조건이 참이 될 때까지 대기하는 함수
 - pthread_mutex_lock으로 전달할 mutex을 잠근 후에 호출되어야 한다.
 - int pthread_cond_signal(pthread_cond_t *cond);
 - 대기 중인 스레드에게 signal을 보내는 함수
 - pthread_cond_wait로 대기 중인 스레드 중 하나를 깨운다.
 - ▶ 외부를 lock과 unlock으로 감싸줘야 한다.
- 두 스레드를 동기화

```
while (read == 0)
; // spin
```

```
ready = 1;
```

- 오랜 시간 spin하게 되어 CPU 자원을 낭비하게 된다.
- 오류가 발생하기 쉽다.
 - ▶ 현대 하드웨어의 메모리 consistency 모델 취약성
 - ▶ 컴파일러 최적화

```
pthread_mutex_t lock = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
pthread_mutex_lock(&lock);
while (ready == 0)
    pthread_cond_wait(&cond, &lock);
pthread_mutex_unlock(&lock);
```

```
pthread_mutex_lock(&lock);
ready = 1;
pthread_cond_signal(&cond);
pthread_mutex_unlock(&lock);
```

• #include <pthread.h> 컴파일 시 gcc -o main main.c -Wall -pthread 와 같이 진행

2. 15-Locks

2.1. Pthread Locks

```
pthread_mutex_t lock = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
...
pthread_mutex_lock(&lock);
counter = counter + 1; // critical section
pthread_mutex_unlock(&lock);
```

- Lock을 어떻게 설계해야 할까?
 - ▶ 하드웨어 / OS 차원에서의 지원이 필요한가?

2.1.1. Evaluting Locks

- 상호 배제(Mutual Exclution)
 - ▶ 둘 이상의 스레드가 동시에 critical section에 들어가는 것을 방지

- 공평(Fairness)
 - ▶ lock을 두고 경쟁할 때, lock이 free가 되었을 때, lock을 얻는 기회가 공평함
- 성능(Performance)
 - ▶ lock을 사용함으로써 생기는 오버헤드
 - 스레드의 수
 - CPU의 수

2.1.2. Controlling Interrupts

```
void lock() {
    DisableInterrupts();
}
void unlock() {
    EnableInterrupts();
}
```

- 이러한 모델은 간단하지만 많은 단점이 있음
- ▶ thread를 호출하는 것이 반드시 privileged operation으로 수행되어야 함
- ▶ 멀티프로세서 환경에서 작동하지 않음
- ▶ 인터럽트가 손실될 수 있음
- 한정된 contexts에서만 사용될 수 있음
 - ▶ 지저분한 인터럽트 처리 상황을 방지하기 위해

2.2. Support for Locks

2.2.1. Hardware Support

- 간단한 방법으로는 yield()(본인이 ready큐로, 즉 CPU자원을 포기한다고 함) 를 사용할 수 있음
 - ▶ 그러나 여전히 비용이 높고 공평하지 않음
 - RR에 의해 스케줄 된 많은 스레드가 있는 상황을 고려해보자

```
void lock(lock_t *lock) {
   while (TestAndSet(&lock->flag, 1) == 1)
        yield();
}
```

- 하드웨어 만으로는 상호 배제 및 공평성만 해결 할 수 있었음
 - ▶ 성능 문제는 여전히 존재 → OS의 도움이 필요

2.2.1.1. Spin Locks

2.2.1.1.1. Loads / Stores

- 상호 배제가 없음
 - thread 1에서 lock()을 호출하고 while(flag == 1)에서 1이 아니구나 하고 빠져나갈 때 context switch가 일어남
 - thread 2에서 lock()을 호출하고 while(flag == 1)에서 1이 아니구나 하고 빠져나가서 flag = 1로 만듦
 - ▶ context switch가 일어나 thread 1이 다시 돌아와서 flag = 1이 됨
 - ▶ 두 스레드 모두 lock을 얻게 됨
- 성능 문제
 - ▶ spin-wait으로 인한 CPU 사용량이 많아짐

2.2.1.1.2. Test-and-Set

· Test-and-Set atomic instruction

```
int TestAndSet(int *old_ptr, int new) {
    int old = *old_ptr; // fetch old value at old_ptr
    *old_ptr = new; // store 'new' into old_ptr
    return old; // return the old value
}

typedef struct __lock_t { int flag; } lock_t;

void init(lock_t *lock) {
    lock->flag = 0;
}

void lock(lock_t *lock) {
    while (TestAndSet(&lock->flag, 1) == 1);
}

void unlock(lock_t *mutex) {
    mutex->flag = 0;
}
```

- 공평하지 않음 (starvation이 발생할 수 있음)
- 단일 CPU에서 오버헤드가 굉장히 클 수 있음

2.2.1.1.3. Compare-and-Swap

· Compare-and-Swap atomic instruction

```
int CompareAndSwap(int *ptr, int expected, int new) {
   int actual = *ptr;
   if (actual == expected)
       *ptr = new;
   return actual;
}

void lock(lock_t *lock) {
   while (CompareAndSwap(&lock->flag, 0, 1) == 1);
}
```

• Test-and-Set과 동일하게 동작함

2.2.1.2. Ticket Locks

- · Fetch-and-Add atomic instruction
 - ▶ 번호표 발급으로 생각하면 됨

```
int FetchAndAdd(int *ptr) {
    int old = *ptr;
    *ptr = old + 1;
    return old;
}

typedef struct __lock_t {
    int ticket;
    int turn;
} lock_t;

void lock_init(lock_t *lock) {
    lock->ticket = 0;
    lock->turn = 0;
}

void lock(lock_t *lock) {
    int myturn = FetchAndAdd(&lock->ticket);
    while (lock->turn != myturn);
}

void unlock(lock_t *lock) {
    lock->turn = lock->turn + 1;
}
```

• fairness 하게 됨

2.2.2. OS Support

- spin을 하는 대신 sleep을 함
- Solaris
 - ▶ park(): 호출한 스레드를 sleep 상태로 만듦
 - ▶ unpark(threadID): threadID의 스레드를 깨움
- Linux
 - futex_wait(address, expected): address가 expected랑 같다면 sleep 상태로 만듦
 - ▶ futex_wake(address): queue에서 스레드 하나를 깨움

2.2.2.1. Locks with Queues (Hardware + OS Support)

```
typedef struct __lock_t {
     int flag; // lock
int guard; // spin-lock around the flag and
    // queue manipulations
queue_t *q;
} lock_t;
void lock_init(lock_t *m) {
    m->flag = 0;
m->guard = 0;
     queue_init(m->q);
void lock(lock_t *m) {
   while (TestAndSet(&m->guard, 1) == 1);
     m->flag == 0) {
    m->flag = 1; // lock is acquired
    m->guard = 0;
     else {
          queue_add(m->q, gettid());
          m->guard = 0;
park(); // wakeup/waiting race
    }
void unlock(lock_t *m) {
     while (TestAndSet(\&m->guard, 1) == 1);
     if (queue_empty(m->q))
          m \rightarrow flag = 0;
     else
          unpark(queue_remove(m->q));
     m->guard = 0;
```

setpark를 미리 불러주는 모습을 볼 수 있음

```
void lock(lock_t *m) {
   while (TestAndSet(&m->guard, 1) == 1);
   if (m->flag == 0) {
      m->flag = 1; // lock is acquired
      m->guard = 0;
   }
   else {
      queue_add(m->q, gettid());
      setpark(); // another thread calls unpark before
      m->guard = 0; // park is actually called, the
      park(); // subsequent park returns immediately
   }
}
void unlock(lock_t *m) {
   while (TestAndSet(&m->guard, 1) == 1);
   if (queue_empty(m->q))
      m->flag = 0;
   else
      unpark(queue_remove(m->q));
   m->guard = 0;
}
```

3. 16-Lock-Based Concurrent Data Structures

- · Correctness
 - 올바르게 작동하려면 lock을 어떻게 추가해야 할까? (어떻게 thread safe 하게 만들 수 있을까?)
- · Concurrency
- 자료구조가 높은 성능을 발휘하고 많은 스레드가 동시에 접근할 수 있도록 하려면 lock을 어떻게 추가해야 할까?

3.1. Counter

3.1.1. Concurrent Counters

```
typedef struct __counter_t {
    int value;
    pthread mutex t lock;
} counter_t;
void init(counter_t *c) {
    c -> value = 0;
    pthread_mutex_init(&c->lock, NULL);
void increment(counter_t *c) {
    pthread_mutex_lock(&c->lock);
    pthread\_mutex\_unlock(\&c -> lock);\\
void decrement(counter_t *c) {
    pthread_mutex_lock(&c->lock);
    c->value--;
    pthread_mutex_unlock(&c->lock);
int get(counter_t *c) {
   pthread_mutex_lock(&c->lock);
   int rc = c->value;
    pthread_mutex_unlock(&c->lock);
```


• 간단하게 생각해보면 이렇게 구현할 수 있을 것이다. 그러나 매 count마다 lock을 걸어줘야 하므로 concurrency가 떨어진다.

3.1.2. Sloppy Counters

- · Logical counter
 - ▶ Local counter가 각 CPU 코어마다 존재
 - Global counter
 - ▶ Locks (각 local counter마다 하나, global counter에도 하나)
- 기본 아이디어
 - 각 CPU 코어마다 local counter를 가지고 있다가 global counter에 값을 옮기는 방식
 - 이는 일정 주기마다 이루어짐
 - global counter에 값을 옮기는 동안 lock을 걸어서 다른 코어가 접근하지 못하도록 함

```
typedef struct __counter_t {
   int global;
   pthread_mutex_t glock;
       int local[NUMCPUS];
      pthread_mutex_t llock[NUMCPUS];
int threshold; // update frequency
} counter_t;
void init(counter_t *c, int threshold) {
   c->threshold = threshold;
       c - > global = 0;
      pthread_mutex_init(&c->glock, NULL);
      int i;
for (i = 0; i < NUMCPUS; i++) {
             c->local[i] = 0;
             pthread_mutex_init(&c->llock[i], NULL);
      }
}
void update(counter_t *c, int threadID, int amt) {
   int cpu = threadID % NUMCPUS;
   pthread_mutex_lock(&c->llock[cpu]); // local lock
   c->local[cpu] += amt; // assumes amt>0
   if (c->local[cpu] >= c->threshold) {
      pthread_mutex_lock(&c->glock); // global lock
      c->global += c->local[cpu];
}
                    read_mutex_unlock(&c->glock);
              c->local[cpu] = 0;
       pthread_mutex_unlock(&c->llock[cpu]);
int get(counter t *c) {
       pthread_mutex_lock(&c->glock); // global lock
int val = c->global;
       pthread_mutex_unlock(&c->glock);
       return val; // only approximate!
```

3.2.1. Linked Lists



```
typedef struct __node_t {
     int key;
    struct __node_t *next;
} node_t;
typedef struct __list_t {
    node_t *head;
    pthread_mutex_t lock;
void List_Init(list_t *L) {
    L->head = NULL;
pthread_mutex_init(&L->lock, NULL);
int List_Insert(list_t *L, int key) {
    pthread_mutex_lock(&L->lock);
node_t *new = malloc(sizeof(node_t));
if (new == NULL) {
         perror("malloc");
         pthread_mutex_unlock(&L->lock);
return -1; // fail
    new->key = key;
     // mutex lock은 여기로 옮겨지는 것이 좋음 (critical section이 여기부터)
     new->next = L->head:
    L->head = new;
     pthread_mutex_unlock(&L->lock);
     return 0; // success
int List_Lookup(list_t *L, int key) {
    pthread_mutex_lock(&L->lock);
node t *curr = L->head;
     while (curr) {
         if (curr->key == key) {
    pthread_mutex_unlock(&L->lock);
              return 0; // success (그러나 ret = 0을 저장해놓고 break한 다음
에 마지막에 return ret을 하는 것이 좋음 -> 버그 찾기 쉬움)
         curr = curr->next;
    pthread_mutex_unlock(&L->lock);
return -1; // failure
```

3.2.1.1. Scaling Linked Lists


- Hand-over-hand locking (lock coupling)
 - ▶ 각 노드에 대해 lock을 추가 (전체 list에 대한 하나의 lock을 갖는 대신)
 - ▶ list를 탐색할 때, 다음 노드의 lock을 얻고 현재 노드의 lock을 해제
- ▶ 각 노드에 대해 lock을 얻고 해제하는 오버헤드 존재
- · Non-blocking linked list
 - ▶ compare-and-swap(CAS) 이용

```
void List_Insert(list_t *L, int key) {
    ...


RETRY: next = L->head;
    new->next = next;
    if (CAS(SL->head, next, new) == 0)
        goto RETRY;
}
```

3.2. Concurrent Data Structures

3.2.2. Queues




```
void Queue_Enqueue(queue_t *q, int value) {
  node_t *tmp = malloc(sizeof(node_t));
  assert(tmp != NULL);
  tmp->value = value;
  tmp->next = NULL;
  pthread_mutex_lock(&q->tailLock);
  q->tail->next = tmp;
  q->tail = tmp;
  pthread_mutex_unlock(&q->tailLock);
}
```



• 길이가 제한된 큐에서는 제대로 작동하지 않음, 조건 변수에 대해서는 다음 장에서 다루게 될 예정

```
int Queue_Dequeue(queue_t *q, int *value) {
    pthread_mutex_lock(&q->headLock);
    node_t *tmp = q->head;
    node_t *newHead = tmp->next;
    if (newHead == NULL) {
        pthread_mutex_unlock(&q->headLock);
        return -1; // queue was empty
    }
    *value = newHead->value;
    q->head = newHead;
    pthread_mutex_unlock(&q->headLock);
    free(tmp);
    return 0;
}
```



3.2.3. Hash Table

4. 17-Condition Variables

스레드를 계속 진행하기 전에 특정 조건이 true가 될 때까지 기다리는 것이 유용한 경우가 많다. 그러나, condition이 true가 될 때까지 그냥 spin만 하는 것은 CPU cycle을 낭비하게 되고 이것은 부정확할 수 있다.

```
volatile int done = 0;
void *child(void *arg) {
    printf("child\n");
    done = 1;
    return NULL;
}
int main(int argc, char *argv[]) {
    pthread_t c;
    printf("parent: begin\n");
    pthread_create(&c, NULL, child, NULL); // create child
    while (done == 0); // spin
    printf("parent: end\n");
    return 0;
}
```

4.1. Condition Variable

- condition 변수는 명시적인 대기열과도 같다.
 - ▶ 스레드는 일부 상태(즉, 일부 condition)가 원하는 것과 다를 때 대기열에 들어갈 수 있다.
 - ▶ 몇몇 스레드는 상태가 변경되면, 대기열에 있는 스레드 중 하나(또는 그 이상) 를 깨워 진행되도록 할 수 있다.
 - pthread_cond_wait();
 - 스레드가 자신을 sleep 상태로 만들려고 할 때 사용
 - lock을 해제하고 호출한 스레드를 sleep 상태로 만든다. (atomic하게)
 - 스레드가 깨어나면 반환하기 전에 lock을 다시 얻는다.
 - pthread_cond_signal();
 - 스레드가 프로그램에서 무언가를 변경하여 sleep 상태인 스레드를 깨우려고 할 때 사용

```
int done = 0;
pthread mutex_t m = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_cond_t c = PTHREAD_COND_INITIALIZER;

void *child(void *arg) {
    printf("child\n");
    thr_exit();
    return NULL;
}

int main(int argc, char *argv[]) {
    pthread_t p;
    printf("parent: begin\n");
    pthread_create(&p, NULL, child, NULL);
    thr_join();
    printf("parent: end\n");
    return 0;
}
```

```
void thr_exit() {
   pthread_mutex_lock(&m);
   done = 1;
   pthread_cond_signal(&c);
   pthread_mutex_unlock(&m);
}

void thr_join() {
   pthread_mutex_lock(&m);
   while (done == 0)
        pthread_cond_wait(&c, &m);
   pthread_mutex_unlock(&m);
}
```

- 만약 여기서 상태 변수인 done이 없으면?
 - ▶ child가 바로 실행되고 thr_exit()을 호출하면?
 - child가 signal을 보내지만 그 상태에서 잠들어 있는 스레드가 없다.
- 만약 lock이 없다면?
 - ▶ child가 parent가 wait을 실행하기 직전에 signal을 보내면?
 - waiting 상태에 있는 스레드가 없으므로 깨어나는 스레드가 없다.

4.1.1. Producer / Consumer Problem

- Producers
 - ▶ 데이터를 생성하고 그들을 (제한된) 버퍼에 넣는다.
- Consumers
 - ▶ 버퍼에서 데이터를 가져와서 그것을 소비한다.
- 예시
 - Pipe
 - grep foo file.txt | wc -l
 - Web server
- 제한된 버퍼가 공유 자원이기에 당연히 이에 대한 동기화된 접근이 필요하다.

```
int buffer; // single buffer
int count = 0; // initially, empty
void put(int value) {
   assert(count == 0);
   count = 1;
   buffer = value;
}
int get() {
   assert(count == 1);
   count = 0;
   return buffer;
}
```

```
cond_t cond;
mutex_t mutex;
void *producer(void *arg) {
   int i;
   for (i = 0; i < loops; i++) {
      pthread_mutex_lock(&mutex); // p1
      if (count == 1) // p2
        pthread_cond_wait(&cond, &mutex); // p3
      put(i); // p4
      pthread_cond_signal(&cond); // p5
      pthread_mutex_unlock(&mutex); // p6
   }
}</pre>
```

```
void *consumer(void *arg) {
   int i;
   for (i = 0; i < loops; i++) {
      pthread_mutex_lock(&mutex); // c1
      if (count == 0) // c2
      pthread_cond_wait(&cond, &mutex); // c3
   int tmp = get(); // c4
   pthread_cond_signal(&cond); // c5
   pthread_mutex_unlock(&mutex); // c6
   printf("%d\n", tmp);
  }
}</pre>
```

• 단일 producer와 단일 consumer로 진행한다고 하자.

T_{c1}	State	T_{c2}	State	T_p	State	Count	Comment
c1	Running		Ready		Ready	0	
c2	Running		Ready		Ready	0	
c3	Sleep		Ready		Ready	0	Nothing to get
	Sleep		Ready	p1	Running	0	
	Sleep		Ready	p2	Running	0	
	Sleep		Ready	p4	Running	1	Buffer now full
	Ready		Ready	p5	Running	1	T _{c1} awoken
	Ready		Ready	p6	Running	1	
	Ready		Ready	p1	Running	1	
	Ready		Ready	p2	Running	1	
	Ready		Ready	p3	Sleep	1	Buffer full; sleep
	Ready	c1	Running	_	Sleep	1	T _{c2} sneaks in
	Ready	c2	Running		Sleep	1	
	Ready	c4	Running		Sleep	0	and grabs data
	Ready	c5	Running		Ready	0	T _p awoken
	Ready	c6	Running		Ready	0	
c4	Running		Ready		Ready	0	Oh oh! No data

- There is no guarantee that when the woken thread (T_{c1}) runs, the state will still be as desired (count==1)
- 위 그림에서 알 수 있듯이 T_{c1} 가 다시 깨어나 실행될 때 state가 여전히 원하던 값이라는 보장이 없다.
- count를 체크하는 부분을 if문에서 while문으로 바꾸어주면 아래와 같이 돌아 가다

T_{c1}	State	T_{c2}	State	T_p	State	Count	Comment
c1	Running		Ready		Ready	0	
c2	Running		Ready		Ready	0	
c3	Sleep		Ready		Ready	0	Nothing to get
	Sleep	c1	Running		Ready	0	
	Sleep	c2	Running		Ready	0	
	Sleep	c3	Sleep		Ready	0	Nothing to get
	Sleep		Sleep	p1	Running	0	
	Sleep		Sleep	p2	Running	0	
	Sleep		Sleep	p4	Running	1	Buffer now full
	Ready		Sleep	p5	Running	1	T _{c1} awoken
	Ready		Sleep	p6	Running	1	
	Ready		Sleep	p1	Running	1	
	Ready		Sleep	p2	Running	1	
	Ready		Sleep	p3	Sleep	1	Must sleep (full)
c2	Running		Sleep	-	Sleep	1	Recheck condition
c4	Running		Sleep		Sleep	0	T _{c1} grabs data
c5	Running		Ready		Sleep	0	Oops! Woke T _{c2}
c6	Running		Ready		Sleep	0	
c1	Running		Ready		Sleep	0	
c2	Running		Ready		Sleep	0	
c3	Sleep		Ready		Sleep	0	Nothing to get
	Sleep	c2	Running		Sleep	0	
	Sleep	c3	Sleep		Sleep	0	Everyone asleep

- A consumer should not wake other consumers, only producers, and vice-versa
- consumer는 다른 consumer를 깨우면 안 되고, producer만 깨우면 되고, 반대의 경우도 마찬가지이다. 위의 경우는 그것이 안 지켜져서 모두가 잠들어버 린 상황이다.
- 이는 condition 변수를 하나를 사용하기에 발생하는 문제이다. (같은 큐에 잠들기에 producer를 깨우고자 했으나 다른 결과를 야기할 수 있음)
 - ▶ p3의 cv를 &empty로 c5의 cv를 &full로 바꾸어주면 해결된다.

```
int buffer[MAX];
int fill_ptr = 0;
int use_ptr = 0;
int count = 0;

void put(int value) {
    buffer[fill_ptr] = value;
    fill_ptr = (fill_ptr + 1) % MAX;
    count++;
}

int get() {
    int tmp = buffer[use_ptr];
    use_ptr = (use_ptr + 1) % MAX;
    count--;
    return tmp;
}
```

- 이와 같이 버퍼를 만들고 producer에서 count == MAX로 바꾸어주면 동시성 과 효율성을 챙길 수 있다.
- · Covering Conditions
 - pthread_cond_broadcast()
 - 대기 중인 모든 스레드를 깨운다.

5. 18-Semaphores

- 세마포어는 lock이나 condition 변수를 통해 사용할 수 있다.
- POSIX Semaphores
 - int sem_init(sem_t *s, int pshared, unsigned int value);

- pshared가 0이면 프로세스 내에서만 사용 가능하고, 1이면 프로세스 간에도 사용 가능하지만, 공유 메모리에 있어야 한다.
- int sem_wait(sem_t *s);
 - 세마포어 값을 감소시키고, 값이 0보다 작으면 대기한다.
- int sem_post(sem_t *s);
 - 세마포어 값을 증가시킨다.
 - 만약 대기 중인 스레드가 있다면 하나를 깨운다.
- Binary Semaphores (lock이랑 비슷함)

```
sem_t m;
sem_init(&m, 0, 1);
sem_wait(&m);
// critical section here
sem_post(&m);
```

Val	Thread 0	State	Thread 1	State
1		Run		Ready
1	call sem_wait()	Run		Ready
0	sem_wait() returns	Run		Ready
0	(crit sect begin)	Run		Ready
0	Interrupt; Switch \rightarrow T1	Ready		Run
0		Ready	call sem_wait()	Run
-1		Ready	decr sem	Run
-1 -1 -1		Ready	(sem<0) →sleep	Sleep
-1		Run	Switch→T0	Sleep
-1	(crit sect end)	Run		Sleep
-1	call sem_post()	Run		Sleep
0	incr sem	Run		Sleep
0	wake (T1)	Run		Ready
0	sem_post() returns	Run		Ready
0	Interrupt; Switch \rightarrow T1	Ready		Run
0		Ready	sem_wait() returns	Run
0		Ready	(crit sect)	Run
0		Ready	call sem_post()	Run
1		Ready	sem_post() returns	Run

Figure 31.5: Thread Trace: Two Threads Using A Semaphore

· Semaphores for Ordering

세마포어를 사용해 스레드간의 순서를 정할 수 있다.

```
sem_t s;
void * child(void *arg) {
    printf("child\n");
    sem_post(&s);
    return NULL;
}
int main(int argc, char *argv[]) {
    pthread_t c;
    sem_init(&s, 0, X); // what should X be?
    printf("parent: begin\n");
    pthread_create(&c, NULL, child, NULL);
    sem_wait(&s);
    printf("parent: end\n");
    return 0;
}
```

• X는 0이어야 한다. 그래야 다음 sem_wait이 바로 실행되더라도 세마포어 값이 음수가 되며 잠들 수 있고, child가 먼저 실행되어 post를 실행하여 세마포어 값이 1이 되고 sem_wait가 실행되더라도 잠에 들지 않아 deadlock이 발생하지 않는다.

Val	Parent	State	Child	State
0	create (Child)	Run	(Child exists, can run)	Ready
0	call sem_wait()	Run		Ready
-1	decr sem	Run		Ready
-1	(sem<0)→sleep	Sleep		Ready
-1 -1 -1	Switch→Child	Sleep	child runs	Run
-1		Sleep	call sem_post()	Run
		Sleep	inc sem	Run
0		Ready	wake (Parent)	Run
0		Ready	sem_post() returns	Run
0		Ready	Interrupt→Parent	Ready
0	sem_wait() returns	Run		Ready

Figure 31.7: Thread Trace: Parent Waiting For Child (Case 1)

Val	Parent	State	Child	State
0	create (Child)	Run	(Child exists; can run)	Ready
0	Interrupt→Child	Ready	child runs	Run
0	,	Ready	call sem_post()	Run
1		Ready	inc sem	Run
1		Ready	wake (nobody)	Run
1		Ready	sem_post() returns	Run
1	parent runs	Run	Interrupt→Parent	Ready
1	call sem_wait()	Run		Ready
0	decrement sem	Run		Ready
0	(sem>0) →awake	Run		Ready
0	sem_wait() returns	Run		Ready

Figure 31.8: Thread Trace: Parent Waiting For Child (Case 2)

5.1. Producer / Consumer Problem

```
int buffer[MAX]; // bounded buffer
int fill = 0:
int use = 0;
void put(int value) {
    buffer[fill] = value;
fill = (fill + 1) % MAX;
    int tmp = buffer[use];
use = (use + 1) % MAX;
     return tmp;
sem_t empty, sem_t full;
void *producer(void *arg) {
  int i;
    for (i = 0; i < loops; i++) {
         sem_wait(&empty);
         put(i);
         sem_post(&full);
void *consumer(void *arg) {
    int i, tmp = 0;
while (tmp != -1) {
         sem_wait(&full);
tmp = get();
         printf("%d\n", tmp);
}
int main(int argc, char *argv[]) {
     sem_init(&empty, 0, MAX); // MAX are empty
    sem_init(&full, 0, 0); // 0 are full
```

- Race Condition이 발생한다.
- ▶ 생산자와 소비자가 여럿인 경우 put()과 get()에서 race condition이 발생한다.

```
void *producer(void *arg) {
    int i;
    for (i = 0; i < loops; i++) {
        sem_wait(&mutex); // 2
        sem_wait(&empty);
        put(i);
        sem_post(&full);
        sem_post(&mutex);
    }
}
void *consumer(void *arg) {
    int i;
    for (i = 0; i < loops; i++) {
        sem_wait(&mutex);
        sem_wait(&full); // 1
        int tmp = get();
        sem_post(&empty);
        sem_post(&mutex);
}
</pre>
```

- 이렇게 mutex를 추가하면 deadlock이 발생한다.
 - ▶ 소비자가 먼저 실행되어 wait에 의해 mutex를 0으로 감소시키고 1까지 실행되어 sleep을 하게 된다.
 - ▶ 생산자가 실행되고, wait에 의해 mutex가 -1이 되어 잠들게 된다.
 - ▶ 둘 다 잠들어버리게 되어 deadlock이 발생한다.
- · mutex를 모두 안쪽으로 옮겨주면 해결된다.

5.2. Reader / Writer Locks

- Reader
- rwlock_acquire_readlock()
- rwlock_release_readlock()
- Writer
 - rwlock_acquire_writelock()
 - rwlock_release_writelock()

```
typedef struct _rwlock_t {
    // binary semaphore (basic lock)
    sem_t lock;
    // used to allow ONE writer or MANY readers
    sem t writelock;
        ount of readers reading in critical section
    int readers;
} rwlock t;
void rwlock_init(rwlock_t *rw) {
    rw->readers = 0:
    sem_init(&rw->lock, 0, 1);
    sem_init(&rw->writelock, 0, 1);
void rwlock_acquire_writelock(rwlock_t *rw) {
    sem_wait(&rw->writelock);
}
void rwlock_release_writelock(rwlock_t *rw) {
    sem_post(&rw->writelock);
void rwlock_acquire_readlock(rwlock_t *rw) {
    sem_wait(&rw->lock);
rw->readers++;
    if (rw->readers == 1)
        // first reader acquires writelock
        sem_wait(&rw->writelock);
    sem_post(&rw->lock);
}
void rwlock_release_readlock(rwlock_t *rw) {
    sem_wait(&rw->lock);
    rw->readers--;
    if (rw->readers == 0)
        // last reader releases writelock
         sem_post(&rw->writelock);
    sem_post(&rw->lock);
```

• reader에게 유리함 (writer가 굶을 수 있음)

5.3. How To Implement Semaphores

```
typedef struct __Sem_t {
     int value;
     pthread_cond_t cond;
     pthread mutex_t lock;
// only one thread can call this
void Sem_init(Sem_t *s, int value) {
   s->value = value;
     Cond_init(&s->cond);
    Mutex_init(&s->lock);
void Sem_wait(Sem_t *s) {
    Mutex_lock(&s->lock);
while (s->value <= 0)</pre>
          {\tt Cond\_wait(\&s->cond, \&s->lock);}
     s->value--;
     Mutex_unlock(&s->lock);
void Sem_post(Sem_t *s) {
    Mutex_lock(&s->lock);
     s->value++;
Cond_signal(&s->cond);
     Mutex_unlock(&s->lock);
```

- 원래 구현: 값이 음수인 경우 대기 중인 스레드의 수를 반영
- Linux: 값은 0보다 낮아지지 않음

6. 19-Common Concurrency Problems

6.1. Concurrency Problems

- Non-deadlock 버그
 - ▶ Atomicity 위반
 - ▶ 순서 위반
- · deadlock bug

6.1.1. Atomicity-Violation

- 메모리 영역에 대해 여러 개의 스레드가 동시에 접근할 때 serializable 해서 race condition이 발생하지 않을 것이라 예상하지만 그렇지 않은 경우가 있다.
- MySQL 버그

- Thread 1의 if문을 확인하고 들어왔으나 Thread 2가 값을 NULL로 바꾸어버 리면서 fputs에서 비정상 종료가 된다.
- 해결 방법

6.1.2. Order-Violation

- A → B 스레드 순서로 실행되기를 바랬으나 다르게 실행되는 경우
- Mozilla 버그


```
Thread 1:
void init() {
    ...
    mThread = PR_CreateThread(mMain, ...);
    ...
}
Thread 2:
void mMain(...) {
    ...
    mState = mThread->State;
    ...
}
```

- Thread 2가 생성되자마자 mState를 읽어버리면서 mThread가 초기화되기 전에 읽어버리는 문제가 발생한다. (Null 포인터를 접근하게 됨)
- 해결 방법

6.1.3. Deadlock Bugs

· Circular Dependencies

```
Thread 1:
pthread_mutex_lock(L1);
pthread_mutex_lock(L2);
Thread 2:
pthread_mutex_lock(L2);
pthread_mutex_lock(L1);
```



Resource-allocation graph

- Thread 1은 L1을 먼저 잡고, Thread 2는 L2를 먼저 잡은 상태에서 서로를 기다리게 되어 deadlock이 발생한다.
- 왜 deadlock이 발생할까?
 - ▶ 큰 코드 베이스에서는 컴포넌트 간의 의존성이 복잡함
 - ▶ 캡슐화의 특징
 - Vector v1, v2
 - Thread 1: v1.addAll(v2)
 - Thread 2: v2.addAll(v1)

6.1.4. Conditions for Deadlock

- · Mutual Exclusion
- ▶ 한 번에 하나의 스레드만이 자원을 사용할 수 있음
- · Hold and Wait
 - ▶ 스레드가 자원을 가지고 있는 상태에서 다른 자원을 기다림
- · No Preemption
 - ▶ 스레드가 자원을 강제로 뺏을 수 없음
- · Circular Wait
 - ▶ 스레드 A가 스레드 B가 가지고 있는 자원을 기다리고, 스레드 B가 스레드 A 가 가지고 있는 자원을 기다림

6.1.4.1. Deadlock Prevention

- · Circular Wait
 - ▶ lock acqustition 순서를 정함
- · Hold and Wait
 - ▶ 모든 자원을 한 번에 요청 (전체를 lock으로 한 번 감싸기)
 - ▶ critical section이 커지는 문제가 발생할 수 있었음
 - ▶ 미리 lock을 알아야 함

```
pthread_mutex_lock(prevention); // begin lock acquisition
pthread_mutex_lock(L1);
pthread_mutex_lock(L2);
...
pthread_mutex_unlock(prevention); // end
```

- · No Preemption
 - ▶ pthread_mutex_trylock(): lock을 얻을 수 없으면 바로 반환
 - 아래처럼 구현하면 livelock(deadlock처럼 모든 스레드가 lock을 얻지 못하고 멈췄는데, 코드는 돌아가고 있는 상태)이 발생할 수 있음
 - random delay를 추가해 누군가는 acquire에 성공하도록 할 수 있음
 - ▶ 획득한 자원이 있다면 반드시 해제해야 함
 - lock이나 메모리...

```
top:
pthread_mutex_lock(L1);
if (pthread_mutex_trylock(L2) != 0) {
    pthread_mutex_unlock(L1);
    goto top;
}
```

- Mutual Exclusion
 - ▶ race condition을 없애기 위해 mutual exclusion을 사용함
 - ▶ 그런데 이거를 없애야 하나? (X) → lock을 안 쓴다는 것으로 이해하면 됨
 - ▶ lock free 접근법 (atomic operation을 이용)

```
int CompareAndSwap(int *address, int expected, int new) {
   if (*address == expected) {
      *address = new;
      return 1; // success
   }
   return 0; // failure
}

void AtomicIncrement(int *value, int amount) {
   do {
      int old = *value;
   } while (CompareAndSwap(value, old, old + amount) == 0);
}
```

```
void insert(int value) {
    node_t *n = malloc(sizeof(node_t));
    assert(n != NULL);
    n.-vvalue = value;
    n.-next = head;
    head = n;
}

void insert(int value) {
    node_t *n = malloc(sizeof(node_t));
    assert(n != NULL);
    n.-vvalue = value;
    pthread_mutex_lock(listlock);
    n.-next = head;
    head = n;
    pthread_mutex_unlock(listlock);
}

void insert(int value) {
    node_t *n = malloc(sizeof(node_t));
    assert(n! = NULL);
    n.-vvalue = value;
    do {
        n -next = head;
    } while (CompareAndSwap(&head, n->next, n) == 0);
}
```


7. 20-I/O Devices and HDD

7.1. System Architecture

- · CPU / Main Memory
- · (Memory Bus)
- · (General I/O Bus(PCI))
- Graphics
- (주변기기 I/O Bus(SCSI, SATA, USB))
- HDD

7.2. I/O Devices

- 인터페이스
 - ▶ 시스템 소프트웨어로 작동을 제어할 수 있도록 함
 - ▶ 모든 장치는 일반적인 상호작용을 위한 특정 인터페이스와 프로토콜이 있음
- 내부 구조
 - ▶ 시스템에 제공하는 추상화된 구현



7.3. Interrupts

- Interrupt로 CPU 오버헤드를 낮춤
 - ▶ 장치를 반복적으로 polling 하는 대신 OS 요청을 날리고, 호출한 프로세스 를 sleep 상태로 만들고 다른 작업으로 context switch를 함
 - ▶ 장치가 최종적으로 작업을 마치면 하드웨어 interrupt를 발생시켜 CPU가 미리 결정된 interrupt service routine(ISR)에서 OS로 넘어가게 함
- Interrupts는 I/O 연산을 하는 동안 CPU를 다른 작업에 사용할 수 있게 함

7.4. Direct Memory Access (DMA)

- DMA를 사용하면 더 효율적인 데이터 이동을 할 수 있다.
 - ▶ DMA 엔진은 CPU 개입 없이 장치와 주메모리 간의 전송을 조율할 수 있는 장치이다.
 - OS는 데이터가 메모리에 있는 위치와 복사할 위치를 알려주어 DMA 엔진을 프로그래밍한다.
 - ▶ DMA가 완료되면 DMA 컨트롤러는 interrupt를 발생시킨다.


 Because the CPU is free during that time, the OS can do something else



7.5. Methods of Device Interaction

- · I/O instructions
 - in / out (x86)
 - 장치에 데이터를 보내기 위해 호출자는 데이터가 포함된 레지스터와 장치 이름을 지정하는 특정 포트를 지정한다.
- ▶ 일반적으로 privileged instruction이다.
- Memory-mapped I/O
 - ▶ 하드웨어는 마치 메모리 위치인 것처럼 장치 레지스터를 사용할 수 있게 만 듣다
 - ▶ 특정 레지스터에 접근하기 위해 OS는 주소를 읽거나 쓴다.


Device Drivers



7.6. HDD

- 기본 요소
 - Platter
 - 데이터가 지속적으로 저장되는 원형의 단단한 표면
 - 디스크는 하나 또는 그 이상의 platters를 가진다. 각 platter는 surface 라고 불리는 두 면을 가진다.
 - Spindle
 - platters를 일정한 속도로 회전시키는 모터를 연결
 - 회전 속도는 RPM으로 측정된다. (7200 ~ 15000 RPM)
 - Track
 - 데이터는 각 구역(sector)의 동심원으로 각 표면에 인코딩된다. (512byte blocks)
 - ► Disk head and disk arm
 - 읽기 및 쓰기는 디스크 헤드에 의해 수행된다. 드라이브 표면 당 하나의 헤 드가 있다.
 - 디스크 헤드는 단일 디스크 암에 부착되어 표면을 가로질러 이동하여 원하는 track 위에 헤드를 배치한다.

HDD




7.6.1. I/O Time

 $T_{I/O} = T_{\text{seek}} + T_{\text{rotation}} + T_{\text{transfer}}$

- · Seek time
 - ▶ 디스크 암을 올바른 트랙으로 옮기는데 걸리는 시간
- · Rotational delay
- ▶ 디스크가 올바른 섹터로 회전하는데 걸리는 시간

7.6.2. Disk Scheduling

- OS가 디스크로 날릴 I/O 요청들의 순서를 결정한다.
 - I/O 요청의 집합이 주어지면, 디스크 스케줄러는 요청을 검사하고 다음에 무 엇을 실행해야 하는지 결정한다.
- 요청: 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67 (Head: 53)
 - FCFS (First Come First Serve)
 - $-98 \rightarrow 183 \rightarrow 37 \rightarrow 122 \rightarrow 14 \rightarrow 124 \rightarrow 65 \rightarrow 67$
 - ► Elevator (SCAN or C-SCAN)
 - SCAN: 맨 앞으로 가면서 훑고 다시 순차로 가는 방식
 - $37 \rightarrow 14 \rightarrow 65 \rightarrow 67 \rightarrow 98 \rightarrow 122 \rightarrow 124 \rightarrow 183$
 - C-SCAN: 현 위치부터 뒤로 쭉 가서 앞으로 나오는 원형 방식
 - $65 \rightarrow 67 \rightarrow 98 \rightarrow 122 \rightarrow 124 \rightarrow 183 \rightarrow 14 \rightarrow 37$
 - SPTF (Shortest Positioning Time First)
 - track과 sector를 고려하여 가장 가까운 것을 먼저 처리
 - 현대 드라이브는 seek과 rotation 비용이 거의 동일하다.
 - 아래 그림에서 rotation이 중요하면 8을 먼저 접근함 (디스크의 하드웨어 특성에 따라 달라짐)




8. 21-Assignment 2: KURock

9. 22-Files and Directions

9.1. Abstractions for Storage

- 파일
- ▶ bytes의 선형 배열
- ▶ 각 파일은 low-level 이름을 가지고 있음 (inode)
- OS는 파일의 구조에 대해 별로 알지 못함 (그 파일이 사진인지, 텍스트인지, C인지)
- 디렉토리
 - ▶ (user-readable name, low-level name)쌍의 리스트를 포함한다.
 - ▶ 디렉토리 또한 low-level 이름을 가지고 있음 (inode)



9.2. Interface

9.2.1. Creating

• 0_CREAT를 같이 사용한 open() system call

```
int fd = open("foo", 0_CREAT|0_WRONLY|0_TRUNC, S_IRUSR|S_IWUSR);
```

- ▶ 0 CREAT: 파일이 없으면 생성
- ▶ 0 WRONLY: 쓰기 전용
- ▶ 0 TRUNC: 파일이 이미 존재하면 비우기
- ▶ S_IRUSR | S_IWUSR: 파일 권한 (user에 대한 읽기, 쓰기 권한)
- · File descriptor
 - An integer
 - 파일을 읽거나 쓰기 위해 file descriptor 사용(그 작업을 할 수 있는 권한 이 있다고 가정)
 - 파일 형식 객체를 가리키는 포인터라고 생각할 수 있음
 - ▶ 각 프로세스끼리 독립적이다. (private하다)
 - 각 프로세스는 file descriptors의 리스트를 유지함 (각각은 systemwide하게 열린 파일 테이블에 있는 항목을 가리킨다)

9.2.2. Accessing

9.2.2.1. Sequential

```
prompt> echo hello > foo
prompt> cat foo
hello
prompt>
```

```
prompt> strace cat foo
...
open("foo", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3
read(3, "hello\n", 4096) = 6
write(1, "hello\n", 6) = 6
hello
read(3, "", 4096) = 0
close(3) = 0
...
prompt>
```

- strace는 프로그램이 실행되는 동안 만드는 모든 system call 을 추적한다. 그리고 그 결과를 화면에 보여준다.
- file descriptors 0, 1, 2는 각각 stdin, stdout, stderr를 가리킨다.

9.2.2.2. Random

- OS는 "현재" offset을 추적한다.
 - ▶ 다음 읽기 또는 쓰기가 어디서 시작할지는 파일을 읽고 있는 혹은 쓰고 있는 것이 결정한다.

- 암묵적인 업데이트
 - ightharpoonup 해당 위치에서 N바이트를 읽거나 쓰면 현재 offset에 N만큼 추가된다.
- 명시적인 업데이트
 - off_t lseek(int fd, off_t offset, int whence);
 - whence
 - SEEK SET: 파일의 시작부터
 - SEEK CUR: 현재 위치부터
 - SEEK END: 파일의 끝부터
 - ▶ 임의로 offset의 위치를 변경할 수 있다.

9.2.2.3. Open File Table


- 시스템에서 현재 열린 모든 파일을 보여준다.
 - ▶ 테이블의 각 항목은 descriptor가 참조하는 기본 파일, 현재 offset 및 파일 권한과 같은 기타 관련 정보를 추적한다.
- 파일은 기본적으로 open 파일 테이블에 고유한 항목을 가지고 있다.
 - ▶ 다른 프로세스가 동시에 동일한 파일을 읽는 경우에도 각 프로세스는 open 파일 테이블에 자체적인 항목을 갖는다.
 - ▶ 파일의 논리적 읽기 또는 쓰기는 각각 독립적이다.

9.2.2.4. Shared File Entries

• fork()로 file entry 공유

```
int main(int argc, char *argv[]) {
    int fd = open("file.txt", 0_RDONLY);
    assert(fd >= 0);
    int rc = fork();
    if (rc == 0) {
        rc = lseek(fd, 10, SEEK_SET);
        printf("C: offset % d\n", rc);
    }
    else if (rc > 0) {
        (void)wait(NULL);
        printf("P: offset % d\n", (int) lseek(fd, 0, SEEK_CUR));
    }
    return 0;
}
```

prompt> ./fork-seek
child: offset 10
parent: offset 10
prompt>



- dup()으로 file entry 공유
 - dup()은 프로세스가 기존 descriptor와 동일한 open file을 참조하는 새 file descriptor를 생성한다.
 - 새 file descriptor에 대해 가장 작은 사용되지 않는 file descriptor를 사용해 file descriptor의 복사본을 만든다.
 - ▶ output redirection에 유용함

```
int fd = open("output.txt", 0_APPEND|0_WRONLY);
close(1);
dup(fd); //duplicate fd to file descriptor 1
printf("My message\n");
```

dup2(), dup3()

9.2.2.5. Writing Immediately

• write()

- 파일 시스템은 한동안 쓰기 작업을 하는 것을 버퍼에 집어넣고, 나중에 특정 시점에 쓰기가 디스크에 실제로 실행된다.
- fsvnc()
 - ▶ 파일 시스템이 모든 dirty 데이터(아직 쓰이지 않은)를 강제로 디스크에 쓴다.

9.2.3. Removing

unlink()

9.2.4. Functions

- mkdir()
 - ▶ 디렉토리를 생성할 때, 빈 디렉토리를 생성한다.
 - ▶ 기본 항목
 - .: 현재 디렉토리
 - ..: 상위 디렉토리
 - ls -a로 확인하면 위 2개가 나옴
- opendir(), readdir(), closedir()

```
int main(int argc, char *argv[]) {
   DIR *dp = opendir(".");
   struct dirent *d;
   while ((d = readdir(dp)) != NULL) {
        printf("%lu %s\n", (unsigned long)d->d_ino, d->d_name);
   }
   closedir(dp);
   return 0;
}
```

```
struct dirent {
   char d_name[256]; // filename
   ino_t d_ino; // inode number
   off_t d_off; // offset to the next dirent
   unsigned short d_reclen; // length of this record
   unsigned char d_type; // type of file
};
```

- rmdir()
 - ▶ 빈 디렉토리를 삭제한다.
 - 빈 디렉토리가 아니면 삭제되지 않는다.
- In command, link() system call (Hard Links)

```
prompt> echo hello > file
prompt> cat file
hello
prompt> ln file file2
prompt> cat file2
hello
prompt> ls -i file file2
67158084 file
67158084 file2
prompt>
```

- ▶ 디렉토리에 다른 이름을 생성하고 그것이 원본 파일의 같은 inode를 가리키 게 한다.
- rm command, unlink() system call

```
prompt> rm file
removed 'file'
prompt> cat file2
hello
```

- ▶ user-readable name와 inode number 사이의 link를 제거한다.
- ▶ reference count를 감소시키고 0이 되면 파일이 삭제된다.

9.3. Mechanisms for Resource Sharing

- 프로세스의 추상화
 - ▶ CPU 가상화 → private CPU
 - 메모리 가상화 → private memory
- 파일 시스템
 - ▶ 디스크 가상화 → 파일과 디렉토리
 - 파일들은 일반적으로 다른 유저 및 프로세스와 공유되므로 private하지 않다.
 - Permission bits

9.3.1. Permission Bits

prompt> ls -l foo.txt -rw-r--r- 1 remzi wheel 0 Aug 24 16:29 foo.txt

- 파일의 타입
 - ▶ -: 일반 파일
 - ▶ d: 디렉토리
 - ► 1: symbolic link
- · Permission bits
 - ▶ owner, group, other 순서로 읽기, 쓰기, 실행 권한을 나타낸다.
 - ▶ r: 읽기
 - ▶ w: 쓰기
 - ▶ x: 실행
 - ▶ 디렉토리의 경우 x 권한을 주면 사용자가 디렉토리 변경(cd)으로 특정 디렉 토리로 이동할 수 있다.

9.3.2. Making a File System

- mkfs command
 - ▶ 해당 디스크 파티션에 루트 디렉토리부터 시작하여 빈 파일 시스템을 만든다.

mkfs.ext4 /dev/sdal

▶ 균일한 파일 시스템 트리 내에서 접근 가능해야 한다.

9.3.3. Mounting a File System

- · mount command
 - ▶ 기존 디렉토리를 대상 마운트 지점으로 사용하고, 기본적으로 해당 지점의 디렉토리 트리에 새로운 파일 시스템을 연결한다.

mount -t ext4 /dev/sdal /home/users

▶ 경로 /home/users는 이제 새롭게 마운트된 파일 시스템의 루트를 가리킨다.


10. 23-File System Implementation


파일 시스템은 순수한 소프트웨어이다.

• CPU와 메모리 가상화와는 달리 파일 시스템이 더 좋은 성능을 내기 위한 측면 으로 하드웨어 기능을 추가하지는 않는다.


10.1. Overall Organization


- Blocks
 - ▶ 디스크를 블록으로 나누어 관리한다.
- · Data region
 - ▶ 이 블록들을 위해 디스크의 고정된 부분을 예약한다.







- Metadata
 - ▶ 각 파일에 대한 정보를 추적한다.
 - 파일을 구성하는 데이터 블록 (데이터 영역 내), 파일 크기, 소유자 및 접근 권한, 접근 및 수정 시간 등
 - ▶ inode (index node)
 - 메타데이터를 저장한다.
 - 디스크의 일부 공간에 inode 테이블을 예약한다.







- · Allocation structures
 - ▶ inode 또는 데이터 블록이 free인지 할당되어 있는지를 추적한다.
 - ▶ free list, bitmap으로 구현





- Superblock
 - ▶ 이 특정 파일 시스템에 대한 정보를 포함한다.
 - ▶ inode와 데이터 블록이 파일 시스템에 얼마나 있는지, inode 테이블의 시작점이 어딘지와 같은 정보를 포함한다.
 - ▶ 파일 시스템이 마운트될 때, OS가 superblock을 먼저 읽고 다양한 파라미 터를 초기화하고 나서 파일 시스템 트리에 볼륨을 할당한다.






- · Block size: 4 KB
 - 256 KB partition (64-block partition)
- · inode size: 256 B
 - ▶ 16 inodes per block
 - ▶ 총 80 inodes

10.2. inode

- i-number
 - ▶ 각 inode는 암묵적으로 숫자로 참조된다.
 - ▶ i-number가 주어지면 디스크에서 해당 inode가 어디에 있는지 바로 계산 할 수 있다.



- inode number 32를 읽으려고 한다.
 - ▶ inode region에서의 offset: $32 \times \text{sizeof(inode)} = 8\text{KB}$
 - inode size = 256B
 - ▶ 디스크에서 inode 테이블의 시작 주소: 12KB
 - ► 12KB + 8KB = 20KB
- 디스크는 바이트 주소 지정이 가능하지 않지만, 주소 지정이 가능한 다수의 구 간으로 구성되어 있다.
 - ▶ 일반적으로 512B
 - sector address: $\frac{20 \times 1024}{512} = 40$
- 그렇다면 inode가 데이터 블록이 어디에 있는지를 참조하는 방법은?
 - Multi-level index
 - inode는 고정된 수의 direct pointer와 하나의 indirect pointer를 가지고 있다.
 - indirect pointer
 - 사용자 데이터가 포함된 블록을 가리키는 대신, 사용자 데이터를 가리 키는 포인터가 더 많이 포함된 블록을 가리킨다.
 - 파일이 충분히 커지면 indirect block이 할당된다.

- · double indirect pointer
 - ▶ 더 큰 파일들을 지원할 수 있다.
 - ▶ indirect block을 가리키는 포인터들을 포함한 블록을 참조한다.
- ▶ 예시
 - 12개의 direct pointer
 - 1개의 indirect pointer
 - Block size: 4KB
 - 4B disk address
 - $(12+1024) \times 4 \text{KB} = 4144 \text{KB}$ 크기의 파일 수용 가능

10.3. Directory Organization

- 디렉토리
 - ▶ 디렉토리는 파일의 특별한 형태이다.
 - inode의 type 필드는 "regular file" 대신 "directory"로 마킹한다.
 - ▶ 데이터 블록에 (entry, i-number)쌍들의 배열을 포함한다.

inum	reclen	strlen	name
5	12	2	
2	12	3	
12	12	4	foo
13	12	4	bar
24	36	28	foobar_is_a_pretty_long_name

- Record length (reclen): total bytes for the name plus any left over space (e.g., must be a multiple of 4 in ext4)
- · String length (strlen): actual length of the name
- ▶ 파일을 제거하는 것은 디렉토리의 중간에 빈 공간을 남길 수 있다.
 - i-number (inum) \rightarrow 0 (reserved)
 - recler
 - 새로운 항목은 오래되거나 더 큰 항목을 덮어쓸 수 있으므로 안에 extra 공간을 가진다.

inum	reclen	strlen	name
5	12	2	
2	12	3	
0	12	4	foo
13	12	4	bar
24	36	28	foobar_is_a_pretty_long_name


10.4. Free Space Management

파일을 생성할 때를 예로 들어보자.

- 파일 시스템은 비트맵을 탐색하며 inode가 free인 것을 찾고 그것을 파일에 할 당한다. (1을 적으면 사용 중)
 - ▶ 데이터 블록에서와 유사함
- 몇몇 파일 시스템은 새로운 파일이 생성되어 데이터 블록을 필요로 할 때, 순차 적으로 블록을 탐색하여 free한지를 본다.

10.5. System Calls (FILE)

- open("/foo/bar", O_RDONLY)
 - ▶ /foo/bar 파일을 찾기 위해 inode를 먼저 찾는다.
 - root 디렉토리의 inode를 읽는다.
 - /의 i-number는 일반적으로 2이다.
 - 0: inode가 없음
 - 1: inode가 올바르지 않은 블록에 있음
 - 하나 또는 그 이상의 디렉토리 데이터 블록을 읽으므로서 foo 항목을 찾을수 있다. (foo의 i-number도)
 - foo의 inode를 포함한 블록을 읽고나서 그것의 디렉토리 데이터인 bar의 inode number를 찾는다.
 - ▶ bar의 inode를 메모리로 읽어온다.
 - ▶ 권한을 확인한다.
 - per-process open-file 테이블에 있는 이 프로세스에 file descriptor를 할당한다.
 - ▶ 유저에게 이것을 반환한다.
- read()
 - ▶ 파일의 첫 번째 블록을 읽고, 해당 블록의 위치를 찾기 위해 inode를 참조 하다.
 - ▶ 마지막 접근 시간으로 inode가 새롭게 업데이트 될 수 있다.
 - ▶ file offset을 업데이트 한다.



- close()
- file descriptor 할당을 해제한다.
- ▶ disk I/O가 발생하지 않는다.

Reading a File from Disk

	d- bmap	i- bmap	root inode	foo inode	bar inode	root data	foo data	bar data[0]	bar data[1]
			read						
						read			
open() /foo/bar				read					
/100/bai							read		
					read				
					read				
read() (4KB)								read	
(HKD)					write				
					read				
read() (4KB)									read
(TIND)					write				

- write()
 - 새 파일을 쓸 때, 각 쓰기 작업은 디스크에 데이터를 써야 할 뿐만 아니라 먼저 파일에 할당할 블록을 결정하고 이에 따라 디스크의 다른 구조(data bitmap 과 inode)를 업데이트 해야 한다.
 - ▶ 각 쓰기 작업은 논리적으로 5개의 I/O를 발생시킨다.
 - 데이터 비트맵을 읽는데 1개
 - 비트맵을 쓰는데 1개
 - inode를 읽고 쓰는데 2개 이상
 - 실제 블록에 쓰는데 1개

	d- bmap	i- bmap	root inode	foo inode	bar inode	root data	foo data	bar data[0]	bar data[1]
create /foo/bar		read write	read	read		read	read		
				write	(read) write				
write() (4KB)	read write				read				
					write			write	

10.6. Caching and Buffering


- 디스크에 많은 I/O가 있으면 파일 입출력 비용이 클 수 있다.
- 파일을 열 때마다 디렉토리 계층 구조의 모든 level에 대해 최소 2번의 읽기 가 필요하다.
 - 하나는 쿼리를 한 디렉토리의 inode를 읽는 것에, 하나는 그것의 데이터를 최소 하나라도 읽어놓는 것에 필요하다.
- · Page cache
- 처음 open에는 디렉토리에 inode와 데이터를 읽는데 많은 I/O 트래픽을 생성할 수 있다.
- 동일한 파일(또는 동일한 디렉토리에 있는 파일)의 후속 파일을 열 때에는 대 부분 캐시에 hit된다.
- · Write buffering
 - 쓰기 작업에 딜레이를 줘서 파일 시스템은 작은 집합의 I/O들에 대해 일괄적으로 업데이트 할 수 있다.
 - ▶ 동일한 I/O들을 스케줄링 할 수 있다.
 - ▶ 일부 쓰기 작업은 딜레이를 통해 완전히 방지될 수 있다.

11. 24-FSCK and Journaling


11.1. How to Update the Disk despite Crashes

충돌이 일어나도 디스크를 업데이트 하는 방법

- 두 번의 쓰기 작업 사이에 시스템이 충돌하거나 전원이 꺼질 수 있다.
 - ▶ 충돌은 임의의 시점에 발생할 수 있다.
 - ▶ On-disk 상태는 일부분만 업데이트 되어 있을 수 있다.
 - ▶ 충돌 후 시스템이 부팅되고, 파일 시스템을 다시 마운트하려고 한다.
- 파일 시스템이 On-disk 이미지를 적절한 상태로 유지하는 것을 어떻게 보장 학까?
 - ► File System Checker (FSCK)
 - Journaling
- 예시



- ▶ 기존 파일에 하나의 데이터 블록을 추가하려고 한다.
 - 파일을 연다
 - lseek()으로 file offset을 파일의 끝으로 옮긴다.
 - 파일을 닫기 전에 파일에 4KB 쓰기 작업 하나를 요청한다.



- ▶ Data bitmap, inode, data block을 쓴다.
- ▶ 충돌 시나리오 (오직 한 번의 쓰기만 성공한 경우)
 - 데이터 블록(Db)만 쓰인 경우
 - 파일 시스템 충돌 일관성의 관점에서 문제가 없다.
 - inode(I[v2])만 쓰인 경우
 - 디스크로부터 쓰레기 값을 읽어온다.
 - File-system inconsistency
 - bitmap(B[v2])만 쓰인 경우
 - 공간 누수를 발생시킬 수 있다.
 - · File-system inconsistency
- 충돌 시나리오 (2번의 쓰기가 성공, 하나는 실패한 경우)
 - inode와 bitmap이 쓰인 경우
 - 파일 시스템의 메타데이터 관점에서는 괜찮아 보이지만, 데이터 블록은 쓰레기 값이다.
 - inode와 데이터 블록이 쓰인 경우
 - · File-system inconsistency
 - bitmap과 데이터 블록이 쓰인 경우
 - · File-system inconsistency

11.2. File System Checker (FSCK)

- . fect
 - ▶ 파일 시스템 불일치를 찾아 복구하기 위한 UNIX 도구
 - ▶ 불일치가 발생하도록 두고 나중에(재부팅 시) 수정한다.
 - 모든 문제를 고칠 순 없다.
 - 파일 시스템 메타데이터가 내부적으로 일관성을 유지하는지 확인하는 것이 목표이다.
 - Superblock
 - 먼저 superblock이 reasonable하게 보이는지 확인한다.
 - Free blocks
 - 다음으로 inode, indirect blocks, double indirect blocks 등을 스캔 하여 파일 시스템 내에 현재 할당된 블록을 읽는다.


- 비트맵과 inode 사이에 불일치가 있는 경우 inode내의 정보를 신뢰하여 문제를 해결한다.
- inode state
 - 할당된 각 inode에 유효한 유형의 필드가 있는지 확인한다.
 - 예: 일반 파일, 디렉토리, symbolic link 등
- inode필드에 쉽게 해결되지 않는 문제가 있는 경우 해당 inode는 의심스러운 것으로 간주되어 삭제된다.
 - 이에 따라 inode 비트맵이 업데이트 된다.
- inode link
 - 각 inode에 대한 참조 수를 계산한다.
- Duplicates
 - duplicate pointer를 확인하다. 즉, 두 개의 서로 다른 inode가 동일한 블록을 참조하는 경우이다.
 - 올바르지 않은 inode를 제거하고 블록을 복사한다.
- Bad block pointers
 - 포인터가 유효 범위 밖의 무언가를 가리키는 것이 확실하면 포인터는 "올 바르지 않은 것"으로 간주된다.
- 포인터를 지운다.
- Directory checks
- 각 디렉토리의 내용에 대해 무결성 검사를 수행한다.
 - /.과 /..이 첫 번째 항목이다.
 - 디렉토리 항목에서 참조되는 각 inode가 할당된다.
- ▶ 단점
 - 너무 느리다.
 - 매우 큰 용량의 디스크에서 모든 디스크를 읽는 것은 몇 분에서 몇 시간 까지 걸린다.
 - 작동하지만 낭비가 많다.
 - 몇 개의 블록을 업데이트하는 동안 발생한 문제를 해결하기 위해 전체 디스크를 읽는 비용이 크다.

11.3. Journaling (Write-ahead Logging)

- · Journaling
 - ▶ 디스크를 업데이트 할 때, 구조를 제자리에 덮어쓰기 전에 먼저 수행할 작업을 설명하는 작은 메모(디스크의 다른위치에)를 적어 둔다.
- · Checkpointing
- ▶ pending 메타데이터 및 데이터 업데이트를 파일 시스템의 최종 위치에 쓴다.
- Ext3
 - ▶ On-disk 구조
 - 디스크는 블록 그룹으로 나누어진다.
 - 각 블록 그룹은 inode 비트맵, 데이터 비트맵, inode와 데이터 블록을 포 함한다.
 - Journal

Supe	r	Journal	Group 0	Group 1	
------	---	---------	---------	---------	--


11.3.1. Data Journaling



- journal 쓰기
 - 한 가지 간단한 방법은 한 번에 하나씩 요청을 하고 각각이 완료될 때까지 기다린 후 다음을 요청하는 것이다.
 - 느리다.
 - ▶ 한 번에 5개의 블록 쓰기를 모두 실행한다.
 - 디스크 스케줄링 → 재정렬 필요
 - journal을 쓰는 동안의 충돌

Journal $\begin{bmatrix} TxB \\ id=1 \end{bmatrix}$ I[v2] B[v2] ?? $\begin{bmatrix} TxE \\ id=1 \end{bmatrix}$...

- ▶ 2-step으로 트랜잭션 쓰기를 요청한다.
 - Step 1: TxE 블록을 제외한 모든 블록을 쓴다.
 - Step 2: Step 1이 완료되면, TxE 블록의 쓰기를 요청한다.



- ▶ TxE 쓰기가 atomic하게 이루어지도록 하려면 이를 단일 512-byte 구간으로 만들어야 한다.
 - 디스크는 512-byte 쓰기 작업 발생 여부를 보장한다.

11.3.2. Recovery


- 만약 충돌이 트랜잭션이 로그에 안전하게 쓰이기 전에 일어나면?
 - ▶ pending 업데이트는 무시된다.
- 만약 충돌이 트랜잭션이 log에 커밋된 후 체크포인트가 완성되기 전에 일어나 며?
 - ▶ log를 읽어서 디스크에 커밋된 트랜잭션을 찾는다.
 - ▶ 트랜잭션이 (순서대로) 재생되어 트랜잭션의 블록을 디스크의 최종 위치에 쓰려고 시도한다.
 - 일부 업데이트는 복구 중에 다시 중복 수행된다.

11.3.3. Batching Log Updates

- 문제점: 추가적인 디스크 트래픽을 많이 발생시킬 수 있다.
 - ▶ 예: 같은 디렉토리에 두 개의 파일을 생성할 때
 - 만약 이 파일들의 inode들이 같은 inode 블록에 있으면 같은 블록을 계속 해서 쓰게 된다.
- 해결법: 버퍼링 업데이트
 - 파일 시스템은 일정 시간 동안 메모리에 업데이트를 버퍼링한다. (고의적인 딜레이를 주는 것)
 - ▶ 디스크에 대한 과도한 쓰기 트래픽을 방지할 수 있다.

11.3.4. Making the Log Finite

- 문제점: 로그가 가득 찼을 때
- ▶ 로그를 더 키우면, 복구에 더 많은 시간이 걸린다.
- ▶ 더 이상 트랜잭션이 커밋될 수 없다.
- 해결법: Cirular log
 - ▶ 트랜잭션이 체크포인트가 되면, 파일 시스템은 공간을 free시킬 수 있다.



oldest non-checkpointed transaction

11.3.5. Ordered Journaling (=Metadata Journaling)

- 문제점: Data journaling
 - 디스크에 각 쓰기 작업에서 journal에 먼저 쓰게 되므로 쓰기 트래픽이 2배가 된다.
- 해결법: Metadata journaling
 - ▶ 유저 데이터는 journal에 쓰지 않는다.



- ▶ 데이터 블록을 언제 디스크에 쓸까?
 - 일부 파일 시스템(예: Linux ext3)은 관련 메타데이터가 디스크에 쓰이기 전에 먼저 데이터 블록을 디스크에 기록한다.
- · Basic Protocol
 - 1. Data write
 - 2. Journal metadata write
 - 3. Journal commit
 - 4. Checkpoint metadata
 - 5. Free

12. 25-Log-Structured File Systems

- 시스템 메모리가 늘어나고 있다.
 - 더 많은 데이터가 캐싱 됨에 따라 디스크 트래픽은 점점 더 쓰기 작업으로 구성되고 읽기 작업은 캐시에 의해 처리된다.
- 랜덤 I/O와 순차 I/O는 큰 성능적 차이가 있다.
 - ▶ 그러나 탐색 및 회전 지연 비용은 천천히 감소해왔다.
- 기존 파일 시스템은 여러 일반적인 워크로드에서 제대로 작동하지 않는다.
 - 예를 들어, 파일 시스템은 한 블록 크기의 새 파일을 생성하기 위해 많은 수의 쓰기 작업을 수행한다.

· LFS

▶ 디스크에 쓸 때, LFS는 먼저 모든 업데이트(메타데이터 포함)를 in-memory 세그먼트에 버퍼링한다.

- 세그먼트가 가득 차면, 디스크의 사용되지 않은 부분에 하나의 긴 순차적 전 송으로 디스크에 쓴다.
 - 기존 데이터를 덮어쓰지 않고 항상 빈 위치에 세그먼트를 쓴다.
- ▶ 최근 연구에 따르면 플래시 기반 SSD의 고성능을 위해서는 대규모 I/O가 필
 - LFS 스타일의 파일 시스템은 다음 수업에서 플래시 기반 SSD에도 탁월 한 선택이 될 수 있다는 것을 보일 것이다.

12.1. Writing to Disk Sequentially

• 파일 시스템 상태에 대한 모든 업데이트를 디스크에 순차적인 쓰기 작업의 일환 으로 어떻게 변화할까?




A0

▶ 유저가 데이터 블록을 쓸 때, 디스크에 기록되는 것은 데이터 뿐만이 아니고 업데이트 해야 하는 다른 메타데이터도 있다.



12.2. Writing Sequentially and Effevtively


- 단순히 순차적으로 디스크에 쓰는 것만으로는 최고 성능을 달성하기에 충분하지 않다.
- ▶ 시간 T: 단일 블록을 주소 A에 쓰는 것
- ightharpoonup 시간 $T+\delta$: 디스크 주소 A + 1에 쓰는 것
- ▶ 디스크는 두 번째 쓰기를 디스크 표면에 커밋할 수 있기 전까지 $T_{
 m rotation} \delta$ 만큼 기다릴 것이다.
- 오히려, 드라이브에 다수에 연속 쓰기(또는 하나의 대규모 쓰기)를 실행해야 한다.
- 쓰기 버퍼링
- ▶ 디스크에 쓰기 전에, LFS는 메모리에 업데이트의 track을 유지한다.
- ▶ 충분한 수의 업데이트를 받으면 디스크에 한 번에 쓴다.
- 세그먼트
- ▶ LFS가 한 번에 쓰는 큰 청크 (예: 몇 MB)




- 얼마나 많은 업데이트를 LFS가 디스크에 쓰기 전에 버퍼링해야 할까?
 - ▶ 디스크 자체에 의존한다. (뒤에 내용을 보자)

12.3. inode Map (imap)


• 단순한 파일 시스템



- LFS
 - ▶ inode는 디스크 전체에 흩어져 있다.
 - ▶ 절대 덮어쓰지 않으므로 최신 버전의 inode는 계속해서 이동한다. (어떻게 찾지..?)
- · imap
- inode 번호를 입력으로 사용하고 inode의 최신 버전의 디스크 주소를 생성하는 구조이다.
- ▶ inode가 디스크에 쓰일 때마다 imap은 새로운 위치로 업데이트 된다.
- persistent를 유지해야 한다.
 - ▶ imap은 디스크의 어디에 위치해야 할까?
 - · - 디스크의 고정된 위치 → 성능이 저하됨 (다시 이거 찾으려고 회전해야 함)
 - 다른 모든 새로운 정보가 기록되는 바로 옆에 위치




- ▶ 근데 imap은 그러면 또 어떻게 찾을까?
- · Checkpoint Region (CR)
 - ▶ inode 맵의 최신 버전에 대한 포인터를 포함하므로 CR을 읽어 inode 맵 위 치를 찾을 수 있다.



- ▶ 주기적으로 업데이트 됨 (일반적으로 매 30초 정도에 1번)
 - 이렇게 안 하면 저렇게 뒤에 순차적으로 붙이는 의미가 없음..
- 파일을 디스크로부터 읽어올 때
 - ▶ checkpoint region을 먼저 읽는다.
 - ▶ 그리고 나서 inode 맵 전체를 읽고 메모리에 캐싱한다.
 - ▶ 파일로부터 block을 읽으려면 여기서 LFS는 일반적인 파일 시스템과 동일 하게 진행된다.
 - 전체 imap이 캐싱되므로 LFS가 읽는 동안 수행하는 추가 작업은 imap에서 inode의 주소를 찾는 것이다.

12.4. What About Directories?


- 파일 dir/f를 생성할 때
 - ▶ imap에는 디렉토리 파일 dir과 새로 생성된 파일 f의 위치에 대한 정보가 포함되어 있다.



- 파일 f를 접근할 때
 - ▶ 먼저 inode 맵(보통 메모리에 캐싱됨)을 보고 디렉토리 dir(A3)의 inode 위치를 찾는다.
 - ▶ 그런 다음 디렉토리 데이터의 위치를 제공하는 디렉토리 inode를 읽는다. (△2)
 - ▶ 이 데이터 블록을 읽으면 (f, k)의 (파일 이름, inode 번호)쌍을 알 수 있다.
 - → 그런 다음 inode 맵을 다시 참조하여 inode 번호 k(A1)의 위치를 찾는다.
 - ▶ 마지막으로 주소 A0에서 원하는 데이터 블록을 읽는다.

12.5. Garbage Collection

- 파일 데이터, inode 및 기타 구조의 오래된 버전을 주기적으로 찾아서 정리한다.
 - ▶ 이어지는 쓰기에 사용할 수 있도록 디스크의 블록을 다시 사용 가능하게 만든다.
- 이어지는 쓰기를 위해 큰 청크를 정리한다.
 - ▶ LFS 클리너는 주기적으로 M개의 오래된(부분적으로 사용된) 세그먼트를 읽는다.
 - ▶ 해당 세그먼트 내에서 어떤 블록이 활성화되어 있는지 결정한다.
 - ▶ 해당 내용을 N개의 새 세그먼트(N < M)로 압축한 다음, N개의 세그먼트를 디스크의 새 위치에 쓴다.
 - ▶ 이전 M개의 세그먼트는 해제되어 이어지는 쓰기를 위해 파일 시스템에서 사용할 수 있다.
- 블록의 생명 결정
 - ▶ LFS는 세그먼트 내의 어떤 블록이 활성 상태이고 어떤 블록이 죽은 상태인 지 어떻게 알 수 있을까?
 - Segment summary block
 - 디스크 주소 A에 있는 각 데이터 블록 D에 대해 해당 indoe 번호 N과 오
 프셋 T를 포함한다.



- 어떤 블록을 지워야하고 언제 지워야 할까?
 - cleaner가 얼마나 자주 실행되어야 하고, 어떤 세그먼트를 골라서 지워야 할까?
 - 언제 지울지 결정
 - 주기적으로, 유휴 시간 동안, 디스크가 가득 차면
 - 어떤 블록을 지울지 결정
 - Hot Segments
 - 내용이 자주 덮어쓰이는 것
 - Cold Segments
 - 죽은 블록이 몇 개 있을 수 있지만 나머지 내용은 비교적 안정적인 것
 - cold segment 먼저, hot segment 나중에

12.6. Crash Recovery

- LFS가 디스크에 쓰는 동안 시스템 충돌이 일어나면 journaling을 다시 호출한다.
- CR에 쓰는 동안 충돌이 일어나면
 - ▶ LFS는 두 개의 CR을 유지하고 교대로 쓴다.
 - 1. 먼저 헤더(타임스탬프 포함)를 작성한다.
 - 2. 그런 다음 CR의 body를 작성한다.
 - 3. 마지막으로 마지막 블록 하나(타임스탬프 포함)를 작성한다.
 - ▶ 항상 일관된 타임스탬프가 있는 가장 최근 CR을 사용하도록 선택한다.
- 세그먼트에 쓰는 동안 충돌이 일어나면
 - LFS는 약 30초마다 CR을 작성하므로 파일 시스템의 마지막 일관된 스냅샷
 은 꽤 오래되었을 수 있다.
 - Roll Forward
 - 로그(CR에 포함된)의 끝을 찾은 후 이를 사요하여 다음 세그먼트를 읽고 그 안에 유효한 업데이트가 있는지 확인한다.
 - 있는 경우 LFS는 그에 따라 파일 시스템을 업데이트하여 마지막 체크포인
 트 이후에 기록된 많은 데이터와 메타데이터를 복구한다.

13. 26-Flash-based SSDs

- · Solid-State Storage (SSD)
 - ▶ 기계적으로 움직이는 부분들이 없음 (arm이 돌아가는 것)
- ▶ 메모리 같은 형태로 동작하지만, 파워가 없어진 후에도 정보가 남아 있음
- · Flash (NAND-based flash)
 - ▶ 플래시 칩은 단일 트랜지스터에 하나 이상의 비트를 저장하도록 설계되었다.
 - ▶ 트랜지스터 내에 비트 수준은 이진 값으로 매핑된다.
 - single-level cell(SLC) 플래시에서는 트랜지스터 내에 단일 비트(예: 1 또는 0)만 저장된다.
 - multi-level cell(MLC) 플래시를 사용하면 서로 다른 비트가 다른 level(예: 00, 01, 10, 11)로 인코딩된다.
 - 셀당 3비트를 인코딩하는 triple-level cell(TLC) 플래시도 있다.

13.1. Basic Flash Operations

• 단순한 예제

		iiii	Initial: pages in block are invalid (i)
Erase()	→	EEEE	State of pages in block set to erased (E)
Program(0)	→	VEEE	Program page 0; state set to valid (V)
Program(0)	→	error	Cannot re-program page after programming
Program(1)	→	VVEE	Program page 1
Erase()	→	EEEE	Contents erased; all pages programmable


- 디테일한 예제
 - ▶ 8-bit 페이지, 4-page 블록

Page 0	Page 1	Page 2	Page 3
00011000	11001110	00000001	00111111
VAILD	VAILD	VAILD	VAILD

Wish to write to page 0 with 00000011

Page 0	Page 1	Page 2	Page 3			
11111111	11111111	11111111	11111111			
ERASED	ERASED	ERASED	ERASED			
Page 0	Page 1	Page 2	Page 3			
Page 0	Page 1	Page 2	Page 3			
		11111111 11111111	11111111 11111111 11111111			


- ▶ 블록에 있는 어떠한 페이지를 덮어쓰기 전에, 먼저 중요한 데이터는 다른 블록에 복사해놓아야 한다. (덮어쓰려면 블록 단위로 erase를 진행해야 하기 때문)
- 기본 플래시 칩을 일반적인 저장 장치처럼 보이는 것으로 바꾸는 방법은 무엇일까?
- · SSD
 - ▶ 몇 개의 플래시 칩이 있다.
 - ▶ 일정량의 휘발성 메모리(예: SRAM)가 있다.
 - 캐싱 및 버퍼링에 유용하다.
 - control logic
 - Flash Translation Layer(FTL): 논리 블록에 대한 읽기 및 쓰기 요청을 받아 이를 low-level의 읽기, 삭제 및 program(쓰기) 명령으로 변환한다.




- Direct mapped (가장 간단하나 성능은 좋지 않은 방식 bad approach)
- 논리적 페이지 N개 읽기는 물리적 페이지 N개 읽기에 직접 매핑된다.
- 논리적 페이지 N개에 쓰기는 더 복잡하다.
 - ▶ 먼저 페이지 N개가 포함된 전체 블록을 먼저 읽는다.
 - ▶ 그런 다음 블록을 지운다.
 - ▶ 마지막으로 이전 페이지와 새 페이지를 program(쓰기)한다.
- 성능 문제
 - ▶ 쓰기 증폭: FTL이 플래시 칩에 날린 총 쓰기 트래픽(byte)을 클라이언트가 날린 총 쓰기 트래픽(byte)으로 나눈 것
- 신뢰성 문제
 - 마모: 단일 블록을 너무 자주 지우고 program(쓰기)하면 더 이상 사용이 불 가능하다. (소자의 특성 상 블록을 지우는 횟수에 제한이 있다.)

13.2. A Log-Structured FTL

- 오늘날 대부분의 FTL들은 log structured를 사용하고 있다.
 - 논리적 블록 N개를 쓰려고 하면, 장치는 현재 쓰고 있는 블록에서 다음 free 공간에 쓴다.
- 예시
 - 가정
 - 클라이언트는 4-KB 사이즈에 대해 읽기 또는 쓰기를 요청한다.
 - SSD는 4개의 4-KB 페이지로 구성된 16-KB 크기의 블록이 있다.
 - ▶ 100번 논리 주소에 a1을 쓰려고 한다.





- ▶ 101번 논리 주소에 a2를 쓰려고 한다.
- ▶ 2000번 논리 주소에 b1을 쓰려고 한다.
- ▶ 2001번 논리 주소에 b2를 쓰려고 한다.

Table:	100	→ 0	1	01 →	1	1 2000 → 2 2001 → 3							
Block:		0				1				Ž			
Page:	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	Flash
Content:	a1	a2	b1	b2									Chip
State:	V	V	V	V	i	i	i	i	i	i	i	i	

• 장전


- ▶ 로그 기반 접근법은 특성상 성능을 향상시킨다.(삭제를 덜 함)
- ▶ 모든 페이지에 쓰기를 분산시켜(wear leveling) 장치의 수명을 늘린다.
- . 다조
 - Garbage collection
 - 논리 블록의 덮어쓰기는 garbage을 만든다.
- ▶ in-memory mapping table의 높은 비용
 - 매핑 테이블(Out-Of-Band(OOB) area)의 지속성 처리 (전원이 꺼졌을 때 날라가지 않는 곳에 저장해놓아야 함)
 - 장치가 클수록 해당 테이블에 더 많은 메모리가 필요하다.
- 예시 (Garbage Collection)
 - 블록 100, 101에 다시 쓰기를 하려고 한다.

Table:	100	\rightarrow 4	10	01 →	5	200	$0 \rightarrow 2$	2 2	2001	→ 3			Memory
Block:		0			1				2				
Page:	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	Flash
Content:	a1	a2	b1	b2	c1	c2							Chip
State:	٧	٧	٧	٧	٧	٧	Е	Е	i	i	i	i	

- ▶ 하나 이상의 garbage page를 포함하는 블록 찾기
- ▶ 해당 블록의 live(non-garbage) 페이지를 읽는다.
- ▶ 해당 live 페이지를 로그에 기록하고 마지막으로 쓰기에 사용하기 위해 전체 블록을 회수한다.

Table:	100	→ 4	10	101 → 5 2000 → 6 200						→ 7	Memory		
Block:	0			1					2				
Page:	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
Content:					c1	c2	b1	b2					Chip
State:	E	E	E	E	V	V	٧	٧	i	i	i	i	

- 매핑 테이블의 크기
 - ▶ 1TB SSD에서 page가 4KB이고 각 엔트리가 4B인 경우
 - 매핑을 위해 1GB 메모리가 필요하다. (1TB / 4KB x 4B = 1GB)
 - 페이지 단위 FTL 체계는 실용적이지 않다.
 - ▶ Block-based 매핑
 - 페이지 단위가 아닌 장치의 블록 단위로만 포인터를 유지한다.
 - 논리 블록 주소: chunk number + offset (4개의 페이지로 구성되어 있으므로 offset bit는 2개)
 - 논리 블록 2000: 0111 1101 0000
 - 논리 블록 2001: 0111 1101 00<mark>01</mark>
 - 가장 큰 문제는 작은 쓰기가 발생할 때 생긴다.
 - 기존 블록에서 대량의 실시간 데이터를 읽어서 새 블록에 복사해야 함
- 예시 (Block-based mapping)
 - ▶ 기존 방식: 2000 → 4, 2001 → 5, 2002 → 6, 2003 → 7에 매핑되어 있음



- ▶ 블록 전체를 옮겨야 할 수 있는 단점이 있음
- 하이브리드 매핑
- ▶ 로그 테이블: 작은 단위의 페이지별 매핑
- ▶ 데이터 테이블: 더 큰 블록별 매핑
- ▶ 특정 논리 블록을 찾을 때, 먼저 로그 테이블을 참조한 다음 데이터 테이블을 차조
- ▶ 로그 블록의 수를 작게 유지하기 위해 FTL은 주기적으로 로그 블록을 검사 하여 블록으로 전환해야 한다.

- · Wear Leveling
 - ▶ 여러 번의 삭제 / program 주기로 인해 플래시 블록이 마모된다. FTL은 해당 작업을 장치의 모든 블록에 균등하게 분산시키기 위해 최선을 다해야 한다.
 - 모든 블록은 거의 동시에 마모된다.
 - 기본 로그 구조 접근법은 쓰기 부하를 분산시키는 초기 작업을 잘 수행하 며 garbage collection에도 도움이 된다.
 - 덮어쓰지 않는 수명이 긴 데이터로 블록이 채워지면 garbage collection은 블록을 회수하지 않는다.
 - 쓰기 부하를 공평하게 분배 받지 못한다.
 - 이 문제를 해결하려면 FTL은 주기적으로 해당 블록에서 모든 live 데이터 를 읽고 다른 곳에 써야 한다.