# 「単純な下線」パッケージ uline--

(2006/12/29版)

### しっぽ愛好家

#### 2006年12月29日

# 1 基本的な使用法

この uline — パッケージでは、基本的なユーザマクロとして次の 3 個のマクロを提供しています.

- \uline: \uline の引数としたテキストに下線(縦組み時には左側の傍線)をつけるマクロ
  - \uline{サンプルテキスト} → サンプルテキスト
- \mline: \mline の引数としたテキストに打ち消し線をつけるマクロ
- \oline: \oline の引数としたテキストに上線(縦組み時には右側の傍線)をつけるマクロ
  - $\langle \text{oline} \{ \text{the first } \} \rangle$   $\langle \text{the first } \rangle$

また、線種を破線・波線に変更したマクロも用意しています。

- 破線のもの: \udash, \mdash, \odash
  - \udash{破線の例}\mdash{破線の例}\odash{破線の例}
    - →破線の例破線の例破線の例
- 波線のもの: \uwave, \mwave, \owave
  - \uwave{波線の例}\mwave{波線の例}\owave{波線の例}
    - →波線の例波線の例波線の例

これらはいずれも行分割可能な線をテキストに付加します. 禁則処理についても考慮していますが、「\jcharwidowpenalty を用いた段落末の 1 字孤立の回避」の処理はサポートできていませんので、必要があれば \uline などの引数の中で \nobreak を用いてください。また、uline—- パッケージはpLFT<sub>F</sub>X の使用を念頭に置いています。オリジナルの(欧文用の)LFT<sub>F</sub>X で欧

文テキストに下線などを付加する場合にも使えますが、JIATEX への対応は不完全です(JIATEX 使用時にはとりあえず処理可能というレベルで、禁則処理などがうまくいきません).

これらのマクロは組み合わせて用いることもできます.

- ◆ \uline{下線と \mline{打ち消し線}の併用} → 下線と<del>打ち消し線</del>の併用用
- \uline{\oline{下線と上線の併用}}  $\rightarrow$  下線と上線の併用

その際、破線または波線を付加するコマンドは最大で5重にまで重ねて用いることができます(実線については制限なしに重ねることができます)。やむを得ず破線または波線を付加するコマンドを6重以上に重ねる場合には、 $\UlineMaxPatterns{\langle max\_patterns \rangle}$  ( $\langle max\_patterns \rangle$  は6以上の整数)という指定をプリアンブルで行うと破線または波線を付加するコマンドを重ねる段階数の上限を $\langle max\_patterns \rangle$  に増やせます。

また、上記の9個のマクロは線の位置・線種が異なるのみで、実質的には同一のマクロです。そこで、以下の説明は主に \uline について行います。

まず、書体変更コマンド、欧文部分、数式についても単純に \uline などの引数にできます。ただし、デフォルトでは単語のハイフネーションは自動的には行われません(が、実線を付加するマクロ(\uline、\mline、\oline)の場合のみ \- を使えます)。また、数式の途中での行分割も行われません。

- \uline{\textgt{書体変更} と数式(\$E = mc^2\$)を含む sample text}  $\rightarrow$  書体変更と数式  $(E = mc^2)$  を含む sample text
- \uline{simple {\bfseries sample text with {\itshape long breakable underline}}}  $\rightarrow \underline{\text{simple sample text with } long}$  breakable underline

通常のコマンドは、原則としてアルファベットと同様に扱われます。また、故意に1文字扱いにしたい文字列(行分割させたくない文字列)に対しては、(通常のテキストの記述の場合と同じく)\mbox の引数にするという方法が使えます(なお、本文書では属性 JY1/mc/m/n に対して jis.tfm を用いています).一方、直前の例からもわかるように、単にグルーピングを行っただけでは1文字扱いにはなりません.

- ◆ \uline{\TeX (あるいは \LaTeX) における下線}→ T<sub>F</sub>X (あるいは LAT<sub>F</sub>X) における下線
- \parbox[t]{18zw}{\uline{\texttt{\symbol{92}mbox}を用いた行 分割の抑制(例:\mbox{キャット})}}
  - → \mbox を用いた行分割の抑制 (例: キャット)

- \parbox[t]{18zw}{\uline{\texttt{\symbol{92}mbox}を用いた行 分割の抑制(例:キャット)}}
  - → \mbox を用いた行分割の抑制(例: キャット)

標準配布のクラスファイルにおける \small といった一部の fragile なコマンドについては \uline などの側で対処していますが、それ以外の一般の fragile なコマンドが \uline などの引数に含まれる場合には、\protect で保護してください(\ref などが与える文字列を正しく処理するといった目的のため、\uline の引数などを展開してから処理しています).

● 例えば、\uline{\$A \protect\cong B\$の場合} という記述の\protect を削除すると、エラーが生じます.

# 2 オプション指定

\uline などのオプション引数を用いて、下線などの位置・太さなどの変更ができます。

- lines=⟨number⟩: 線の本数を正整数 ⟨number⟩ に設定します.
  - \uline[lines=3]{サンプル}\mline[lines=2]{サンプル 2}→ サンプル<del>サンプル 2</del>
- position=⟨dimen⟩: 下線などの基準位置を寸法⟨dimen⟩ のところに設定します(ベースラインの位置から、横組み時は上側を正にし、縦組み時には右側を正にして計ります). また、この「基準位置」というのは、
  - \uline, \udash の場合: 最も上にある線の中心の位置
  - \mline, \mdash の場合: 一連の線の中央の位置
  - \oline, \odash の場合: 最も下にある線の中心の位置

のことです。 波線を付加するマクロの場合もこれらに準じています。

- \uline{サンプル}\uline[position=0pt,lines=2]{サンプル 2} → サンプル<u>サンプル</u> 2
- \mline[lines=2,position=5pt]{サンプル \rule{5pt}{5pt}}
  → サンプル■

なお、この position オプションに限り、寸法を具体的な数値で与える場合には、「position=」を省略して寸法のみで指定できます。例えば、\uline[Opt]{...}と指定した場合は \uline[position=Opt]{...}として扱われます。

- width=(dimen): 下線などの太さを寸法 (dimen) に設定します.
  - \uline{サンプル}\uline[width=1pt]{サンプル 2}→ サンプルサンプル 2

ただし、波線については(繰り返しパターンとしてフォント lasy5 の特定の文字を用いている都合で)0.28 pt が太さの下限になります.

- linegap=⟨dimen⟩: 2重以上の下線などでの線の間隔(線の中心間の距離ではなく、線どうしの間隙の大きさ)を寸法 ⟨dimen⟩ に設定します。
  - \mline[lines=2]{サンプル}\mline[lines=2,linegap=2pt]{サ ンプル 2} → <del>サンプルサンプル2</del>
- dashlength=⟨size⟩: 破線の場合専用で、破線の繰り返しパターンの実線部分の長さを⟨size⟩ にします。ただし、個々の行に含まれる破線部分の両端に現れる実線部分の長さは⟨size⟩ の 1/2 となります (つまり、繰り返しパターンは「⟨size⟩ の 1/2 の長さの実線部分+空白+⟨size⟩ の 1/2 の長さの実線部分」です)。
  - \udash{破線のサンプル}\udash[dashlength=5pt]{破線のサンプル} → 破線のサンプル破線のサンプル
- dashgap=⟨gap⟩: 破線の場合専用で、破線の繰り返しパターンの空白部 分の長さを⟨gap⟩ にします。
  - \udash{破線のサンプル}\udash[dashgap=3pt]{破線のサンプル}
    → 破線のサンプル破線のサンプル
- color=⟨colorname⟩: 下線などの色を ⟨colorname⟩ に設定します. この 指定を利用する際には color パッケージを別途読み込んでおく必要があ ります (次項についても同様です).
  - \uline[color=blue]{サンプル} → サンプル
- color={[⟨model⟩] ⟨parameters⟩}: 下線などの色をカラーモデルが ⟨model⟩で、パラメータが ⟨parameters⟩ である色に設定します。
  - \uline[color={[gray].8},width=1pt]{ $\forall \nu \nu \rightarrow \forall \nu \nu$ }
- foreground, background: background を指定した場合,下線などは それらを付加する対象の文字列の背後に描かれます. foreground を指 定した場合には,下線などはそれらを付加する対象の文字列の前面に描 かれます (foreground がデフォルトです).
  - \mline[color=red,width=2pt]{\textgt{サンプル}}% \mline[color=red,width=2pt,background]{\textgt{サンプル}} → サンプルサンプル

\uline などの引数の中で別の \uline などを用いた場合, それらに対する

オプション指定は独立に適用されます(が、内側の \uline などの引数には外側の \uline などに由来する線も同時に付加される、というのは先の例でみたとおりです).

\uline[width=.8pt,color=blue]{オプションの\uline[-3.5pt]{独立性}の例} → オプションの独立性の例

この例では、外側の \uline に対する線の太さ・色の指定は内側の \uline に は影響していないことに注意してください.

また、下線などの位置・太さについては、それらを一律に変更するコマンドを用意しています。例えば、\ulineに対しては次の2個のコマンドが利用できます。

- \ulineposition{⟨pos⟩}: \uline による下線の位置のデフォルト値を 寸法 ⟨pos⟩ に設定します.
- \ulinewidth{⟨width⟩}: \uline による下線の太さのデフォルト値を寸 法 ⟨width⟩ に設定します.

\mline などの位置・太さのデフォルト値も、上記の \ulineposition などの uline のところを変更した名称のコマンド \mlineposition などを用いて設定できます。 \ulineposition などを用いた設定に関しては、次の 2 点に注意してください。

- \ulineposition などによる設定は局所的なものです(例えば、何らかの環境の内部での \ulineposition などの設定はその環境の外部には及びません).
- \ulineposition などによる設定は、\uline などの処理開始時における値が用いられます。つまり、\uline の引数の中で \ulineposition または \ulinewidth を用いても「下線の位置・太さを途中で変える」ことはできません (\mline などについても同様です).

なお、\uline などに前記のオプション指定(のうちのいくつか)を最初から適用したコマンドが要る場合には、

\newcommand\*\doubleredunderlines{\uline[lines=2,color=red]}

(これは、赤い二重下線を作成するマクロ)という具合に \newcommand で定義してください。あらゆる設定を考えて、それらのひとつひとつに固有の名称をもったマクロを割り振っていてはきりがないので、uline—— パッケージ自身ではこの文書の冒頭で挙げた 9 個のみを用意します。

# 3 他のマクロを含むテキストに下線などをつける場 合の注意

#### 3.1 一般のマクロへの対処法

先に述べたように、\uline などの引数の中では(robust な)マクロはアルファベットと同様の扱いとなります。その一方で、\textbf などの「引数をとるマクロ」は引数を考慮して扱う必要がありますし、\bfseries などのように引数をとらなくとも下線などをつける対象にはならないマクロもあります。定義時に目に付いたマクロに関してはあらかじめ対処を施していますが、もちろん未対処のものもありますし、また、ユーザ定義のマクロにまであらかじめ対処することはできません。

そこで、\uline などの引数の中に(必要に応じて\protect をつけて)含めたときにエラーを生じるか意図通りには処理されていない場合には、次のように対処してください。

- ◆ \textcircled のごとく引数を含めて1文字扱いにしてもよいもの: \mbox{\textcircled{c}}のごとく1文字扱いにする範囲を \mbox に 入れてください(ただし、\textcircled自身については対処済みです).
- \bfseries のごとく下線をつける対象(下線をつける対象はボックスに入れられます)にはできないもの: \nonletter{\bfseries}のごとく \nonletter の引数にしてください(もっとも, \bfseries 自身についても対処済みです).
- \textbf の類の書体変更範囲を引数とするような書体変更マクロ: \textcommand{\textbf}{書体変更範囲}のごとく, 書体変更マクロを \textcommand の引数にしてください(なお, \textbf 自身については やはり対処済みです).

例えば,

\DeclareTextFontCommand{\textbfit}{\bfseries\itshape}

のようにボールド・イタリック体に変更するマクロ \textbfit を定義したものとします。そのとき、単に \uline{\textbfit{bold italic}}と記述したのでは(\uline 側では \textbfit には対処していないため)エラーが生じます。この場合、\uline{\textcommand{\textbfit}{bold italic}}のように変更すると、bold italicという出力が得られます。

さらに、今の\textbfit のような「ただ1個の引数をとり、その引数が書体変更範囲となる」タイプの書体変更マクロについては、

\AddTextCommandInUline{\textbfit}

のように \AddTextCommandInUline を用いて, \textbfit を \uline などに対して書体変更マクロとして登録できます。実際, 上記の記述で \textbfit を登録した後では, 単に \uline{\textbfit{bold italic}} と記述してもエラーなく bold italicという出力が得られます。

#### 3.2 \index, \verb などへの対処法

version 1.3.0 (2006/12/01 版) より、\uline などの引数の中で \index, \glossary、\verb を用いることが一応できます。具体的には、\uline などが他のマクロ (例えば、\parbox や \footnote) の引数の中に入っていなければ、下線などを付加するテキストの中で、\index、\glossary、\verb が使えます。例えば、「\uline {\verb/\uline/マクロの使用例}」という記述からは、「\uline マクロの使用例」という出力が得られます。ただし、\verb などが「\uline などの処理を行う前に他のマクロの引数として読み取られてしまう」場合には、従来どおり「\verb の代わりに \texttt (と \symbol、\char) で記述」、「\index の引数を他のマクロの引数中で使える形(例えば、特殊文字に \string を前置した形)で記述」といった対処法を用いてください。なお、\verb などへの対処に伴い、\uline などの処理に version 1.2.0 以前の版に比べさらに時間がかかるようになったため、\index,\glossary、\verb 用の処理を取り止めるためのパッケージオプション noverb も用意しています

## 3.3 ユーザ定義マクロを用いる場合の注意

uline—- パッケージでは IFTEX 自身あるいは既存のいくつかのパッケージが提供するマクロも \uline の引数中で使えるようにしてはいますが、あくまで IFTEX または各種パッケージが提供する名称・意味のままで用いた場合を念頭に置いています。第??節で例示したような \newcommand で定義した単純なマクロは(そのマクロの定義中で uline—- パッケージがサポートするコマンドのみを用いている場合には)たいてい \uline などの引数中でも使えますが、うまくいかない場合にはパッケージなどが提供するコマンドを直接用いたうえで、必要に応じて??項で挙げた対処法を用いてください.

# 4 色付けに関する補足

\uline などの引数の中では、color パッケージが提供するマクロ \color, \textcolor, \colorbox, \fcolorbox を特別な記述をしなくても使用できます.

- \uline{{\color{blue}色に関する}サンプル}
  - → 色に関するサンプル
- \uline{\textcolor{magenta}{色に関する}サンプル}
  - → 色に関するサンプル
- \uline{\colorbox{cyan}{色に関する}サンプル}
  - → 色に関する サンプル
- \uline{\fcolorbox{blue}{cyan}{色に関する}サンプル}
  - → 色に関する サンプル

この例では、\color、\textcolor はテキスト部分の色にしか影響しない(下線の色には影響していない)ことにも注意してください。

また、\colorbox はその引数のテキストを1個のボックスに入れるため、その途中での行分割ではできません。その一方で、<mark>行分割可能な背景色付きテキストを下線部に入れる</mark>ために \uline などの引数中でのみ使えるコマンド \highlight を用意しています。使用法は、\colorbox の代わりに \highlight にするだけです (なお、下線の太さを0pt にすれば単に背景色だけがつきます).

ただし、今の \highlight を用いたり、\uline などを 2 重以上に用いて複数 の色の下線などを重ねたりすると、行分割の際に不具合が生じることがあります。 極端な例ですが、\kanjiskip を 10 pt plus 3 pt に設定した場合、次のような出力が生じます (「単語間スペース」に関しても同様のことが起こります).

- \parbox[t]{16zw}{\uline{背景色と\highlight{cyan}{下線を併用した}テキストのサンプル}}
  - → 背 景 色 と 下 線 を 併 用 し た テ キ ス ト の サ ン プ ル
- \parbox[t]{16zw}{\uline[0pt]{複数の色の\uline[color=blue]{下線を用いた}テキストのサンプル}}
  - → 複 数 の 色 の 下 線 を <u>用 い た テ キ ス ト</u> の サ ン プ ル

このような場合、破線または波線を用いていない場合にはプリアンブルで \UseAltLeaders というコマンドを用いる(か、内部的には同じことですが、uline— パッケージの読み込み時にパッケージオプション altleaders を指定する)と出力が改善します(が、処理が非常に重たくなります)。ただし、\UseAltLeaders は「非常に細かい繰り返しパターン」を使えることを前提としているので、\UseAltLeaders 指定時には(\udash などによる)破線または波線は使えません。uline— パッケージが提供するマクロを用いるときには、破線または波線を用いる場合には複数の色の線を重ねずに済ませてく

# 5 仕様に関する補足

この節の内容は \uline などの「現時点での」仕様に基づくもので、過去の版とは異なっている場合あるいは今後の版で変更となる可能性があります.

#### 5.1 破線あるいは波線の処理についての補足

uline— パッケージが提供する \udash などによる破線・波線は繰り返しパターン(破線の場合は実線部分と破線部分、波線の場合は「ひとつの波」)を(単に \leaders を用いて)繰り返して作成しています。ここで、破線あるいは波線をつける部分の長さが繰り返しパターンの幅の整数倍でなかったとしても「破線あるいは波線全体の幅をそれらの線をつける対象の幅に一致させる」という調整は行っていません(また、そのような調整は TeX 自身の機能では困難と思われるので、調整を行う予定もありません)。特に、破線部あるいは波線部の端点においては、次の例のように、最大で繰り返しパターンの幅の 1/2 だけ破線あるいは波線の開始・終了位置がずれます(したがって、破線の繰り返しパターンの実線部分・空白部分の長さの和は充分に小さくするのが無難です)。

- \udash[dashlength=1zw,dashgap=.1zw]{破線のサンプル}→ 破線のサンプル
- \udash[dashlength=.7zw,dashgap=.1zw]{破線のサンプル}
  - → 破線のサンプル

## 5.2 書体変更あるいは\special とペアカーニングの関係

一方、\uline などでは書体変更や色の処理は (p)IATEX に任せ、一連の文字・コマンドの字面だけを見て処理しています (きわめて大雑把に言えば、例えば「\uline{\textbf{あ}い}」は「\textbf{\underline{あ}}\leaders \vrule... \hskip\kanjiskip\underline{い}」(...のところは\vruleのheight と depth の指定) のような感じに変換され、その後実際の組版処理に回されます)。 その際、グループの開始・終了箇所をまたぐ文字の組についてもそれらの組み合わせを考慮しています。 そのため、下線などをつけた場合とつけない場合とでは次の例に示すような相違が生じます。

- 「下線」と \textgt{「書体変更」} (あるいは \textcolor{blue}{「色変更」}) が関与する例→「下線」と「書体変更」 (あるいは「色変更」) が関与する例
- \uline{「下線」と \textgt{「書体変更」} (あるいは \textcolor{blue}{「色変更」}) が関与する例}
  - →「下線」と**「書体変更」**(あるいは「色変更」)が関与する例
- 「比較用の例〕
  - →「下線」と「書体変更」(あるいは「色変更」)が関与する例

書体変更も色付けも行っていない例と比較するとわかるように、結果的には(jis メトリックを使用している場合)概ね調整不要である方向に変わっています。もちろん、必要があれば \inhibitglue (\<) あるいは \null (= \hbox{}) を用いて手動で補正できますが、単なる空の括弧({}) は(ペアカーニングに関しては)無視されるので適宜 \null に変更してください。

- \uline{(猫) {} (ねこ) } → (猫) (ねこ)
- \uline{(猫) \null (ねこ)} → (猫) (ねこ)
- [比較用] (猫) (ねこ) → (猫) (ねこ)
  - (猫) {} (ねこ) → (猫) (ねこ)
  - (猫) \null (ねこ) → (猫) (ねこ)

# 5.3 下線などをつけるテキストの先頭・末尾に括弧類・句読点 がある場合

現時点では、\uline などの引数の先頭・末尾に括弧類・句読点がある場合、その括弧類・句読点に伴う 1/2 字分の空白は次のように取り扱われます。

- \uline などの引数の先頭の開き括弧類に伴う空白: 段落の先頭である場合には無視されます. 段落の先頭ではない場合は \hspace を用いて追加されます.
- \uline などの引数の末尾の閉じ括弧類または句読点に伴う空白:

原則として \hspace を用いて追加されますが、直後に行頭禁則文字 (の うち、特に \prebreakpenalty が 10000 (以上) であるもの) が続いて いる場合には空白を入れません.

具体的には、次のようになります.

- $\lceil \text{uline} \{ (\forall \nu \gamma \nu) \} \rfloor \rightarrow \lceil (\forall \nu \gamma \nu) \rfloor$
- …である \uline{(第1節参照)}. → …である (第1節参照).
- \fbox{\uline{ (サンプル) }}→ (サンプル)

これらの例の最初のものの下線部の開き括弧の直前の空白は余分ですが、 \uline の直前にあるものを知ることはできないため自動的には対処できません. この場合は \uline の引数の先頭に \inhibitglue (\<) を入れると、次の例のように補正できます.

•  $\lceil \text{line} \{ \langle (\forall \nu \gamma^2 \nu) \} \rfloor \rightarrow \lceil (\forall \nu \gamma^2 \nu) \rfloor$ 

\fbox の例についても同様で、\uline の引数の先頭・末尾に \inhibitglue (\<) を入れると、次のようになります.

• \fbox{\uline{\< (サンプル) \<}}→ (サンプル)

今までの例では括弧類などに伴う 1/2 字分の空白を下線部などの外に出しましたが、その空白部分も含めて下線を引く場合には、\uline などの引数に適宜 \null を入れてください。例えば、先の \fbox の例の \uline の引数の先頭・末尾に \null を追加すると次のようになります。

• \fbox{\uline{\null (サンプル) \null}}→ <u>(サンプル)</u>

上記のことを用いて空白と下線などの関係を調整すると、次のようなことも一応できます.

- \oline{ (上) \uline{ (中) }}\uline{ (下) }
  - $\rightarrow \overline{\text{(L)} (\text{p})} (\overline{\text{T}})$
- \oline{ (上) \uline{ (中) \<}}\uline{\null (下) }
  - $\rightarrow \overline{(\underline{\mathsf{L}})\ (\underline{\mathsf{h}})}\ (\underline{\mathsf{T}})$

## 5.4 フォント lasy5 の形式と波線の出力

波線用のマクロ \uwave などでは波線の繰り返しパターンとしてフォント lasy5 の特定の文字を使用しています。ここで、このフォント lasy5 の表示・印刷に METAFONT ソースから作成した PK フォントを用いるか、(BlueSky Research 社による) Type1 版を用いるかによって波線の「つながり具合」が異なるように思われます(なお、筆者は BaKoMa フォントについては(所有

も使用もしていないため)検証していません)。そこで、type1cmパッケージを読み込んでいる場合(この場合にはType1版を使用するものとみなしています)とそうでない場合とで波線の繰り返しパターンに対する調整の仕方を変えています。その結果、type1cmパッケージを読み込んでいるか否かによって波線の出力がいくぶん異なってきます。また、type1cmパッケージを用いている状態で処理した波線をPKフォントを使う設定にしたプレビューアで眺める(あるいは、その逆の状況で眺める)と波線の繰り返しパターンの間に小さなすきまがある(あるいは、繰り返しパターンの重なりの部分がいくぶん太くなる)ように見えますので、注意してください。

ただし、パッケージオプション usepk を指定すると、type1cm パッケージ を読み込んでいるか否かによらず PK フォント用の調整を行います。また、パッケージオプション usetype1 を指定すると、type1cm パッケージを読み 込んでいるか否かによらず Type1 版用の調整を行います。

# 5.5 背景色と破線・波線を併用した場合,破線・波線などと他 の線を重ね書きした場合

\mdash などで付加した破線または波線が\highlightによる背景色に重なる場合、破線または波線の断片の出力と背景色の出力のタイミングの関係で、破線または波線の一部が途切れます。現時点の実装ではいたしかたありませんので、背景色を設定する部分では実線のみを用いてください。また、それと同じ理由で、破線・波線と他の実線・破線を重ね書きした場合、重ね書きされた破線・波線の一部が途切れることがあります。

#### 5.6 欧文の自動ハイフネーション処理について

この文書の冒頭で述べたように、uline— パッケージのデフォルトでは \uline などで下線などを付加したテキスト内での自動ハイフネーションは行われません。ただし、実線を付加するマクロ(\uline、\mline、\oline)の引数中の、アルファベットのみからなる語に関しては、パッケージオプション autohyphenate を適用すると自動ハイフネーションを試みます。なお、この処理は実験的なもので、しかも、内部で組版処理を複数回行います。それゆえ、複数回処理に伴う副作用を避けるため、アクセント記号用のコマンドなどのごく一部のコマンド以外のコマンドが含まれる文字列に対しては、自動ハイフネーションを取り止めます。

#### 5.7 数式中で用いた場合

\uline などを数式中で用いた場合、\uline などの引数は「行分割しない、テキストスタイルの単一の数式」として扱われます。例えば、\$\uline{x} + y\$

は\$\mbox{\uline{\$x\$}} + y\$として扱われます.必要があれば,下線などをつける範囲での数式のスタイルを \displaystyle などで明示的に指定してください(「現在処理中の数式のスタイル」はマクロレベルの処理では取得できないので,とりあえずテキストスタイルにしています).また,下線などをつける範囲はそれ自身がひとつの数式として扱われるため,\uline などの引数に「単独の\left,\right」を含めることはできません(単独の\left,\right を含む部分に下線などをつける場合には,ダミーの \left,\right を補ってください).

### 5.8 下線部などで脚注・傍注を使用する場合

\uline などで下線などを付加するテキストの中で「\footnote による脚注」や「\marginpar による傍注」および「endnotes パッケージが提供する\endnote による末注」も使用できますが、\uline などでの下線は複数段落にはわたらないことを前提としているため(つまり、\uline などおよびその内部処理に用いるマクロには \long 指定は適用していないため)\uline などの引数中の脚注テキストなどが複数段落にわたるとエラーが生じることがあります。その場合は、脚注テキスト中などでの改段落を \endgraf で行うか、脚注テキストなどを下線部の外に出してください(必要があれば、下線などを脚注テキストなどの挿入箇所で分割して、挿入箇所の前後で別々に \uline などを用いるとよいでしょう).

### 5.9 url パッケージを用いる場合

url パッケージが提供する \url コマンドおよび \urlstyle コマンドは \uline の引数中でも用いることができます。また,(ファイル url.sty 自体に 解説されているような) \UrlRight,\UrlLeft などを用いたカスタマイズに もある程度対応していますが,次の 4 点には注意が必要です.

- \url (および下記の \email マクロのような「\url 風の」マクロ)は \verb コマンドと類似の処理を必要とします. \url の類を \uline な どの引数の中で用いる場合には, uline—— パッケージにパッケージオ プション noverb を適用しないでください.
- \UrlLeft/\UrlRightの再定義時に数式用コマンドを用いる場合には,

\def\UrlLeft{\ensuremath{\triangleleft}}
\def\UrlRight{\ensuremath{\triangleright}}

という具合に \ensuremath を適宜補ってください. この例のような場合, オリジナルの (すなわち \uline などの引数の中ではないところで

用いた) \url に対しては \ensuremath を用いても用いなくても構いません.

• ファイル url.sty には

\newcommand\email{\begingroup \urlstyle{rm}\Url}

のようなマクロの例があります。この類の \Url を直接用いた「\url 風の」ユーザ定義マクロを \uline などの引数の中でも用いる場合には、あらかじめ

\AddUrlLikeCommandInUline{\email}

という具合に \AddUrlLikeCommandInUline を用いて「\uline などの引数中で使える \url 風マクロ」として登録してください.

ただし、(文字 "#" はマクロの処理に関して特殊な挙動を示すため) このような「\url 風」マクロの定義中で引数をもつようなマクロを定 義または再定義した場合には、意図通りには処理されません。例えば、ファイル url.sty には

\def\UrlLeft#1\UrlRight{%

 $\label{lem:ahref="#1">} #1 \ \left( html:</a> \}$ 

という例がありますが、\UrlLeftをこのように再定義するような「\url 風」マクロは \uline などの引数の中では正しく処理されません。

• ファイル url.sty には,

\renewcommand\url{\begingroup

\def\UrlLeft{<url: }\def\UrlRight{>}%
\urlstyle{tt}\Url}

のような \url 自身を再定義する例が載っていますが、uline—- パッケージではこのような再定義を行った場合はサポートしていません(??項で述べたように、uline—- パッケージでは、各種のコマンドを**オリジナルの意味のままで**用いている場合を想定しています).

## 6 警告メッセージ

uline— パッケージが用意している警告メッセージとそれらが表示される 状況および (典型的な) 対処法を挙げます. なお,この節の記述においては警告メッセージの冒頭の "Package uline— Warning:" という文字列と警告メッセージの 2 行目以降の行頭の "(uline—)" という文字列は省略しています.

• Contents in a scratch box register ("box0 etc.) may be broken on input

line ....

\uline などの引数の中でボックスを貼り付ける場合,例えば

\newbox\tempbox%%% プリアンブルなどでただ一度行えば充分 \setbox\tempbox\hbox{\verb/(^o^)/}

\uline{sample: \copy\tempbox}

のような記述を行う場合に、ユーザ自身で確保したボックスではなく 0番から9番までの「一時使用用」ボックスを用いた場合のメッセージ です、つまり、上記の例そのものではなく、例えば

\setbox0\hbox{\verb/(^o^)/}

\uline{sample: \copy0}

のような記述(ここでは0番のボックスを使ってしまっています)を 行った場合のメッセージです。

\uline などでも「一時使用用」のボックスを用いるため、ユーザが 記述した\copy0 などの記述を実行する前にそれらのボックスの中身が 変わっている可能性があります。したがって、この警告が現れた場合に は\newbox で割り当てたボックスを用いてください。

- Package "color" is not loaded. Line color is ignored on input line .... color パッケージを読み込んでいない状態で下線などの色を指定した場合のメッセージです.color パッケージを読み込むか,下線などに対する色指定を取り止めてください.
- Only solid lines are available under \UseAltLeaders or package option "altleaders". Option for leader type is ignored on input line ....

\UseAltLeaders コマンドまたはパッケージオプション altleaders の適用時には破線・波線を用いた場合のメッセージです。第??節で述べたように、\UseAltLeaders コマンドまたはパッケージオプション altleaders を適用したときには実線を付加するコマンド (\uline, \mline, \oline) のみを用いてください.

• Too many patterns are used simultaneously. Some patterns will be lost on input line . . . .

破線または波線を付加するコマンドを重ねすぎた場合のメッセージです. 破線または波線を付加するコマンドを重ねる段階数を減らすか, \UlineMaxPatterns を用いて段階数の上限を増やしてください.

• "unbox" operation is not supported.

\uline などの引数の中で \unhbox, \unhcopy, \unvbox, \unvcopy を用いた場合のメッセージです。また、上記のメッセージに続いて、 "\unhbox is replaced with \box here" といった状況についての補足も

表示されます.\uline などは\unhbox, \unhcopy, \unvbox, \unvcopyには対応していませんので,\uline などの引数の中ではこれらを用いずに済ませてください.

# 7 更新履歴

- 2006/12/29 (v.1.9.0, v.1.9.1):
  - パッケージオプション autohyphenate 適用時のハイフネーション 処理の調整 (v.1.9.0, v.1.9.1).
  - \gtfamily, \mcfamily に対処し忘れていたので、それらに対処 (v.1.9.0).
  - \UlineMaxPatterns の導入 (v.1.9.0).
- 2006/12/28 (v.1.8.0-v.1.8.2):
  - \uline などの引数の中で脚注・傍注と \url コマンド (url パッケージによるもの) を併用した場合の処理を修正 (v.1.8.2).
  - \discretionary の内部処理を調整 (v.1.8.1).
  - url パッケージ (の主要な機能) に対応 (v.1.8.0).
  - パッケージオプション autohyphenate 適用時に,アクセント記号付きアルファベットを含む語も原則としてハイフネーション処理の対象とするように変更 (v.1.8.0).
- 2006/12/22 (v.1.7.1, v.1.7.2):
  - パッケージオプション autohyphenate 適用時に、幅がハイフンの幅以下であるような文字が単語末にある語のハイフネーション可能位置の取得を誤るというバグを修正(v.1.7.2).
  - パッケージオプション autohyphenate 適用時に penalty などの処理の際にエラーが生じるというバグを修正 (v.1.7.1).
- 2006/12/21 (v.1.7.0):
  - パッケージオプション autohyphenate を導入.
- 2006/12/14 (v.1.6.2, v.1.6.3):
  - \text...の形の書体変更マクロによる自動イタリック補正に伴い 下線などが一部消えてしまうことがあるバグを修正.
- 2006/12/08 (v.1.6.0, v.1.6.1):
  - \uline などの引数の中での一部の代入の記述の処理の修正 (v.1.6.1)
  - 単語間グルーの処理の調整および \setlength などのサポート (v.1.6.0).

- 2006/12/06 (v.1.5.0–v.1.5.3):
  - \uline などをネストさせたときに内側の \uline などの引数中の \nonletter の引数まで下線などを付加する対象になっていたバグを修正 (v.1.5.3).
  - 縦組み時の段落の先頭における一部の文字(開き括弧類の場合?)の寸法の取得に失敗することへのその場しのぎの対処(v.1.5.1, v.1.5.2).
  - \ulineposition, \ulinewidth などのカスタマイズコマンドの 導入 (v.1.5.0).
  - kunten2eパッケージが提供するユーザマクロをサポート (v.1.5.0).
- 2006/12/05 (v.1.4.0):
  - \dotfill, \hrulefill および, \Pifill (pifont パッケージが提供するもの) をサポート.
- 2006/12/02 (v.1.3.1, v.1.3.2):
  - \hrule, \vrule のパラメータ読み取りの処理のバグの修正 (v.1.3.2).
  - v.1.3.0 での変更点に関する動作調整および \hrule, \vrule のサポート (ただし, \vrule の処理は不完全) (v.1.3.1).
- 2006/12/01 (v.1.3.0):
  - \marginpar を一応サポート.
  - \index/\glossary/\verbを一応サポート.
  - 下線などをつけたテキスト内に下線類を含む脚注・傍注を用いた ときに、脚注などの中の下線部などが脚注などの周囲の線種の影響を受けていたバグを修正.
  - 各種マクロのオプション引数の取り扱いに関するバグを修正.
- 2006/11/19 (v.1.2.0):
  - グルーピングの終了処理のバグを修正.
  - sfkanbun, furikana, furiknkt の各パッケージで提供されるマクロ (の一部, ユーザマクロと思われるもの) に対応.
- 2006/11/18 (v.1.1.0-v.1.1.3):
  - 破線・波線の途中では \- を無視するように変更 (v.1.1.3).
  - 色つきの下線などの禁則処理の調整およびその変更に伴うバグの 修正 (v.1.1.1, v.1.1.2).
  - amsmath パッケージが \, などを再定義していることに対処 (v.1.1.0).
  - 一応, \uline などを数式中でも使えるように変更 (v.1.1.0).

- 2006/11/11 (v.1.0.2):
  - \pfmtname が定義されていない場合,各種の寸法のデフォルト値の中では単位 zw,zh が用いられないように変更.
  - \bou (plext パッケージによるもの) の処理を修正.
- 2006/11/09 (v.1.0.1):
  - \ref, \pageref を robust なマクロにしている場合に対処.
  - foreground 指定と background 指定が混在する場合の文字間・単語間グルー部分の処理を修正.
- 2006/10/25 (v.1.0.0): 公開