# Logaritmos, cents y MIDI: una pista básica

Edgar Delgado Vega

 $29~{\rm de~abril~de~2022}$  Compilado el 13 de septiembre de 2025, v.0.0.2

#### Resumen

Tratamos brevemente algo que tal vez te ha sido divertido: los cents. ¿Es el mejor nombre de la vida? Bueno, es una forma traslúcida de convertir la turbulenta relación multiplicativa de frecuencias en algo mucho más de barrio: una distancia aditiva. Al final, veremos cómo saltamos directamente a otras áreas, como los mels, los decibelios y las notas MIDI. No te preocupes, que esto viene tranco a tranco.

### 1. Una nada sobre logaritmos

El logaritmo natural  $\ln(x)$  para x > 0 se define de forma un poco rara, pero bonita (como casi todo en matemáticas) mediante una integral:

Definición 1.1 (Logaritmo en su transformación súper integral).

$$\ln: \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$$

$$\ln(x) = -\int_{x}^{1} t^{-1} dt = \int_{1}^{x} \frac{1}{t} dt,$$

y, en vez de ser una función aburrida, representa el área debajo de la curva  $y = \frac{1}{t}$  desde 1 hasta x.

**Observación 1.2.** Cuidado, no te confundas, el eje horizontal es t, no x.

Y sí, también tiene propiedades clásicas, como la continuidad, la monotonicidad (si te suena a algo de control), y esa ley del producto que todo aquel interesado en morfismos de grupos alguna vez quiso:

$$\ln(xy) = \int_{1}^{x} \frac{1}{t} dt + \int_{1}^{y} \frac{1}{t} dt.$$

Lo que en cristiano es:  $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$ . Realmente no es tan raro.

Para desarrollar nuestro microsistema, necesitaremos otras bases. Dado un número real  $b>0, b\neq 1$ , el logaritmo en base b se define así:

$$\log_b(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(b)} = \frac{1}{\ln(b)} \int_1^x \frac{1}{t} dt.$$

Esto simplemente es tomar el logaritmo natural y le pones tu salsa criolla.

### 2. Distancia de octavas y cents

En música, la distancia entre dos frecuencias  $f_1$  y  $f_2$  medidas en octavas se define como:

$$\Delta(f_1, f_2) = \log_2\left(\frac{f_1}{f_2}\right) = \frac{1}{\ln(2)} \int_1^{\frac{f_1}{f_2}} \frac{1}{t} dt.$$

¿De qué se trata esto? Básicamente, es una forma de medir cuántas veces una frecuencia  $f_1$  es más grande que  $f_2$ , pero usando logaritmos para hacerlo de forma más práctica.

La distancia en *cents* (que ya se volvió el estándar) es la octava subdividida en 1200 partes iguales:

Definición 2.1 (Los cents para tu consumo).

cents
$$(f_1, f_2) = 1200 \times |\Delta(f_1, f_2)|$$
.

Y lo mejor es que los *cents* respetan lo que nuestra oreja percibe de forma mucho más directa. Mientras que nuestra percepción se basa en la  $razón \frac{f_1}{f_2}$  y no en la diferencia  $f_1 - f_2$ , los *cents* nos dan una forma más intuitiva de comparar esas pequeñas distancias en frecuencias. Hilar y tejer con toda la fineza aquí será posible.

### 3. Generalicemos: cualquier dupla

Ya estamos con la concentración suficiente para abrir un poco más el lente de nuestro teléfono. Si definimos una unidad arbitraria de interés musical  $\Delta_b$  como el valor logarítmico en base b de la razón entre dos magnitudes, tenemos:

$$\Delta_b(X_1, X_2) = \frac{1}{\ln(b)} \int_1^{\frac{X_1}{X_2}} \frac{1}{t} dt.$$

Y si queremos ser aún más MADs, introducimos un factor de escalamiento  $\kappa$ , que es simplemente cómo de finitos quieres que sean tus intervalos. Así que podemos escribir la definición que veníamos a redescubrir (en rima para que suene afín):

**Definición 3.1** (La fórmula en su esplendor).

$$\Delta_b^{\kappa}(X_1, X_2) = \frac{\kappa}{\ln(b)} \int_1^{\frac{X_1}{X_2}} \frac{1}{t} dt, \quad b > 0, \ b \neq 1, \ \kappa > 0.$$

Esta fórmula (3.1) es la que necesitábamos para darle paso a los ejemplos que vienen en un toque.

# 4. Volvamos a los ejemplos

Ahora, lo bueno: ejemplos. Si tomamos la distancia entre dos frecuencias  $f_1$  y  $f_2$  medida en octavas, podemos escribir fácilmente:

$$\Delta_2^{1200}(f_1, f_2) = \text{cents}(f_1, f_2).$$

Y también podemos ver algo más sabroso, como el mel, que se define así:

$$\Delta_{10}^{2595}(f) = \frac{2595}{\ln(10)} \int_{1}^{1 + \frac{f}{700}} \frac{1}{t} dt = \text{mel}(f).$$

Sí, es una forma divertida de medir la percepción del tono, y nos recuerda que no todo marcha por líneas.

Por último, en el búnker de la intensidad sonora, si tenemos  $I_1$  en Watios por metro cuadrado, la relación en decibelios se expresa como:

$$\Delta_{10}^{10}(I_1) = \frac{10}{\ln(10)} \int_1^{\frac{I_1}{10^{-12} \frac{W}{m^2}}} \frac{1}{t} dt = L_{dB}.$$

Observación 4.1. Ten calma con las cosas adimensionales.

# 5. Ajá: ya vi el MIDI

Directo al asunto. Una fórmula práctica para calcular una nota MIDI desde una frecuencia f dada es la siguiente:

$$n(f) = 69 + 12\log_2\left(\frac{f}{440}\right).$$

Lo mejor es que también puedes reescribirlo en términos de la integral (3.1), y se ve bastante brutal:

$$\Delta_2^{12}(f, 440) + 69 = n(f) = 69 + \frac{12}{\ln 2} \cdot \int_1^{\frac{f}{440}} \frac{1}{t} dt.$$

Como puedes notar, solamente se le adiciona el número de nota MIDI que le toca a la frecuencia f.

¿Pero qué pasa si quieres cambiar la referencia de 440 Hz a otra frecuencia  $f_0$ ? Solo debemos que mover el bote, es decir, la base  $f_0$  en la fórmula. Entonces, la expresión se convierte en:

Definición 5.1 (El MIDI indeciso).

$$\Delta_2^{12}(f, f_0) + \beta = n_\beta(f, f_0) = \beta + \frac{12}{\ln 2} \cdot \int_1^{\frac{f}{f_0}} \frac{1}{t} dt.$$

Tenemos nueva nota MIDI  $n_{\beta}$  que queremos asignar a la frecuencia  $f_0$ .

**Ejemplo 5.2.** Supongamos que queremos que la nota MIDI 60 se asigne a una frecuencia de 261,63 Hz (que es la frecuencia estándar de C4). Entonces, nos soltamos la siguiente frase:

$$n_{60}(f, 261, 63) = 60 + \frac{12}{\ln 2} \cdot \ln \left(\frac{f}{261, 63}\right)$$

En palabras simples y sencillas, puedes aplicar este truco con cualquier frecuencia base que te guste para armar el tonazo.

# 6. La última cuerda

Si damos un paso atrás y miramos con más calma, veremos que el espacio  $(\mathbb{R}^+,\cdot)$ , ese espacio donde todo se multiplica, se convierte en un espacio aditivo  $(\mathbb{R},+)$  gracias al sabor del *logaritmo*. Este truco es útil en varias ideas. Te lo repito: las relaciones multiplicativas se convierten en intervalos aditivos que podemos medir y comparar con un toque mucho más sencillo.

**Licencia** Este documento está disponible bajo la licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0, que permite su distribución con fines no comerciales, siempre que se otorgue el crédito adecuado y no se realicen obras derivadas.