

必須濱ノ業大学(深圳) HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

实验报告

开课学期:	2022 春季
课程名称:	计算机组成原理(实验)
实验名称:	<u>从</u> C 语言到机器码
实验性质:	综合设计型
实验学时:	
学生班级:	———— 计算机类 4 班
学生学号:	200110428
学生姓名:	 杨杰睿
作业成绩:	

实验与创新实践教育中心制 2022 年 3 月

1、实验结果截图

注:执行 make 会导致 out/main.s 原含有注释的代码被删除,请勿在检查前直接执行. 除此之外,本人默认选择 riscv64-linux-gnu-gcc 作为编译器,如需使用范例所给的 riscv64-unknown-elf-gcc,请执行 make unknown 命令

```
efjerryyang@LAPTOP-LMAMBQ2N:/mnt/d/Projects/GitHub/computer-system/comp-organ/lab1/lab-submit$ make
Checking..
mkdir -p out
riscv64-linux-gnu-gcc -static -E src/main.c -o out/main.i
riscv64-linux-gnu-gcc -static -S out/main.i -o out/main.o -march=rv64g
riscv64-linux-gnu-gcc -static -S out/main.o > out/main.o -march=rv64g
riscv64-linux-gnu-gcc -static src/main.c -o out/main.o io out/main.o riscv64-linux-gnu-gcc -static src/main.c -o out/main.objdump.s
riscv64-linux-gnu-gcc -static src/main.c -o out/main -og
command: cat ./out/main.objdump.s
efjerryyang@LAPTOP-LMAMBQ2N:/mnt/d/Projects/GitHub/computer-system/comp-organ/lab1/lab-submit$ spike $(which pk) ./out/main
bbl loader
21952
efjerryyang@LAPTOP-LMAMBQ2N:/mnt/d/Projects/GitHub/computer-system/comp-organ/lab1/lab-submit$ tree

200110428-杨杰詹-实验1-实验报告.docx
200110428-杨杰詹-实验1-实验报告.docx
200110428-杨杰詹-实验1-实验报告.pdf
main.o
main.
```

2、汇编代码注释(只需写主程序和子程序即可)

注: 更为规整的格式请参见 out/main.s 代码行末注释.

```
multiply:
```

```
      mv a5,a0
      # 将参数寄存器 a0 的值复制到参数寄存器 a5,即 x 保存到

      a5
      li a0,0
      # 加载立即数 0 到寄存器 a0,即 result 初始化为 0
```

j .L2 # 无条件跳转到.L2 标签

.L3:

addw a0,a0,a4 # 将参数寄存器 a4 与参数寄存器 a0 的值相加,结果复制到 a0 中,即计算 result 加上 a4 寄存器中的值,a4 寄存器的值取决于(y&1)的结果,详见.L2 标签

slli a0,a0,48 # 将参数寄存器 **a0** 的值逻辑左移 **48** 位,结果复制到 **a0** 中,即丢弃寄存器 **a0** 从 **17** 位到 **64** 位的值,即保证下一步计算后 result 的结果是 **uint16_t**

srli a0,a0,48 # 将参数寄存器 **a0** 的值逻辑右移 48 位,结果复制到 **a0** 中,即将寄存器 **a0** 的高 48 位写为 **0**,结果保存在低 16 位中,即保证 result 的结果是 **uint16** t

srli a1,a1,1 # 将参数寄存器 **a1** 的值逻辑右移 **1** 位,结果复制到 **a1** 中,即将 **a1** 寄存器的值整除 **2**,即源代码中语句 **y** >>= **1**

slliw a5,a5,1 # 将参数寄存器 **a5** 的值逻辑左移 **1** 位,结果复制到 **a5** 中,即将 **a5** 寄存器的值乘以 **2**,即源代码中语句 **x <<= 1**

slli a5,a5,48 # 将参数寄存器 **a5** 的值逻辑左移 **48** 位,结果复制到 **a5** 中,即丢弃寄存器 **a5** 从 **17** 位到 **64** 位的值,即保证下一步计算后 **x** 的类型是 **uint16 t**

```
# 将参数寄存器 a5 的值逻辑右移 48 位,结果复制到 a5 中,
  srli a5,a5,48
即将寄存器 a5 的高 48 位写为 0,结果保存在低 16 位中,即保证 x 的类型是 uint16 t
.L2:
  beqz a1,.L6 # 若参数寄存器 a1 的值等于 0, 就跳转到.L6 标签,即 y等
于 0 的时候跳转到.L6
  andi a4,a1,1 # 将 a1 的值和立即数 1 进行"按位与"运算,将结果复制到 a4
寄存器中,即计算(y&1)的值
  beqz a4,.L3 # 若寄存器 a4 的内容值等于 0, 就直接跳转到.L3 标签,即
(v&1)等于 0 的时候跳转到.L3
               # 将寄存器 a5 的值复制到寄存器 a4 中,即将 x 的值保存到寄
  mv a4,a5
存器 a4
  j .L3 # 无条件跳转到.L3 标签
.L6:
               # 函数返回, 跳转到上层调用者处, 返回值在参数寄存器 a0
中,即返回值为 result
  .size multiply, .-multiply
  .section .rodata.str1.8,"aMS",@progbits,1
  .align 3
             # 对齐为 8 bytes
.LC0:
  .string "%u\n" # 字符串"%u\n"
  .text
  .align 1 # 对齐为1 byte
  .globl main
  .type main, @function
main:
       sp,sp,-16 # 将堆栈指针寄存器 sp 与立即数(-16)相加,再存入堆栈指
  addi
针寄存器 sp, 即 sp = sp + (-16)
            #将 ra 寄存器的内容写入 sp 所指向地址加 8的偏移量,即
  sd ra, 8(sp)
将上级调用者的返回地址写入方才分配的栈空间最高的双字中(栈空间总共分配了2个双
字,当前最高位的空间写入了 ra)
  li a1,28 # 将立即数 28 加载到参数寄存器 a1 中,即本例源码中的调用
multiply(x,x)的第2个x参数
               # 将立即数 28 加载到参数寄存器 a0 中,即本例源码中的调用
  li a0,28
multiply(x ,x)的第1个x参数
  call multiply #将 main 部分下一条需要执行的指令地址写入 ra 寄存器,
调用函数 multiply,返回值 y 保存在 a0 参数寄存器中
               # 将立即数 28 加载到参数寄存器 a1 中,即本例源码中的调用
  li a1,28
multiply(y,x)的第2个x参数,y的值保存在a0中
  call multiply #将 main 部分下一条需要执行的指令地址写入 ra 寄存器,
调用函数 multiply,返回值 result 保存在 a0 参数寄存器中
  sext.w a1,a0 # 将 a0 参数寄存器的值复制到 a1 中,进行 32 位符号扩展
(sign extend word), 此处应该是打印时的格式化指示符%u 所致
  11a a0,.LC0 # 将.LC0 标签地址加载到参数寄存器 a0 中,即将字符串
"%u\n"地址复制到 a0 中
```

```
printf@plt #将 main 部分下一条需要执行的指令地址写入 ra 寄存器,
  call
调用函数 printf@plt,返回值读取的参数个数保存在 a0 参数寄存器中
  li a0,0
          # 将立即数 0 加载到参数寄存器 a0 中,即 main 返回值为 0,
代表正常退出。
  ld ra,8(sp) # 将堆栈指针寄存器 sp 所指向高 8 字节地址的值写入 ra 寄
存器中,即将保存的上级调用者的返回地址从栈空间的最高双字取出复制到 ra 中
               # 将堆栈指针寄存器 sp 与立即数 16 相加,再存入堆栈指针
  addi sp,sp,16
寄存器 sp, 即 sp = sp + 16
              # 返回上级调用者,返回地址为 ra,返回值为 a0,即 main
  ir ra
函数返回上级并返回 0
3、机器码注释(只需写主程序和子程序即可)
Disassembly of section .text:
000000000000000000000 <multiply>:
 0: 00050793
                mv a5,a0
bit-level representation:
 00000000000001010000011110010011
+----+
| imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode |
+----+
000000000000 | 01010 | 000 | 01111 | 0010011 |
+----+
basic instruction: addi x15,x10,0
 4: 00000513
                li a0,0
bit-level representation:
 00000000000000000000010100010011
+----+
| imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode |
+----+
000000000000 | 00000 | 000 | 01010 | 0010011 |
+----+
basic instruction: addi x10,x0,0
 8: 0200006f
                i 28 <.L2>
bit-level representation:
 000000100000000000000000001101111
+----+
| imm[20|10:1|11|19:12] | rd | opcode |
+----+
0000001000000000000 | 00000 | 1101111 |
```

```
+----+
basic instruction: jal x0,0x00000020
000000000000000c <.L3>:
 c: 00e5053b
              addw a0,a0,a4
bit-level representation:
 00000000111001010000010100111011
+----+
| funct7 | rs2 | rs1 | funct3 | rd | opcode |
+----+
0000000 | 01110 | 01010 | 000 | 01010 | 0111011 |
+----+
basic instruction:
               addw x10,x10,x14
10: 03051513
               slli a0,a0,0x30
bit-level representation:
 00000011000001010001010100010011
+----+
| imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode |
+----+
000000110000 | 01010 | 001 | 01010 | 0010011 |
+----+
basic instruction:
               slli x10,x10,0x00000030
14: 03055513
               srli a0,a0,0x30
bit-level representation:
 0000001100000101010101010100010011
+----+
| imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode |
+----+
| 000000110000 | 01010 | 101 | 01010 | 0010011 |
+----+
               srli x10,x10,0x00000030
basic instruction:
18: 0015d593 srli a1,a1,0x1
bit-level representation:
 0000000000101011101010110010011
+----+
| imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode |
+----+
000000000001 | 01011 | 101 | 01011 | 0010011 |
```

```
+----+
basic instruction:
              srli x11,x11,1
1c: 0017979b
               slliw a5,a5,0x1
bit-level representation:
 0000000000101111001011110011011
+----+
| imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode |
+----+
000000000001 | 01111 | 001 | 01111 | 0011011 |
+----+
basic instruction: slliw x15,x15,1
 20: 03079793
               slli a5,a5,0x30
bit-level representation:
 00000011000001111001011110010011
+----+
| imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode |
+----+
000000110000 | 01111 | 001 | 01111 | 0010011 |
+----+
basic instruction: slli x15,x15,0x000000030
24: 0307d793
               srli a5,a5,0x30
bit-level representation:
 00000011000001111101011110010011
+----+
| imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode |
+----+
000000110000 | 01111 | 101 | 01111 | 0010011 |
+----+
basic instruction: srli x15,x15,0x00000030
0000000000000028 <.L2>:
 28: 00058a63
               beqz a1,3c <.L6>
bit-level representation:
 0000000000001011000101001100011
+----+
| imm[12|10:5] | rs2 | rs1 | funct3 | imm[4:1|11] | opcode |
+----+
       | 00000 | 01011 | 000 | 10100 | 1100011 |
```

```
+----+
basic instruction:
             beq x11,x0,0x00000014
2c: 0015f713
              andi a4,a1,1
bit-level representation:
 0000000000101011111011100010011
+----+
| imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode |
+----+
| 000000000001 | 01011 | 111 | 01110 | 0010011 |
+----+
basic instruction: andi x14,x11,1
30: fc070ee3
              beqz a4,c <.L3>
bit-level representation:
 11111100000001110000111011100011
+-----
| imm[12|10:5] | rs2 | rs1 | funct3 | imm[4:1|11] | opcode |
+----+
1111110 | 00000 | 01110 | 000 | 11101
                             1100011
+----+
basic instruction: beq x14,x0,0xffffffdc
34: 00078713
              mv a4, a5
bit-level representation:
 0000000000001111000011100010011
+----+
| imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode |
+----+
00000000000 | 01111 | 000 | 01110 | 0010011 |
+----+
basic instruction: addi x15,x14,0
38: fd5ff06f
              j c <.L3>
bit-level representation:
 1111110101011111111111000001101111
+----+
| imm[20|10:1|11|19:12] | rd | opcode |
+----+
| 11111101010111111111 | 00000 | 1101111 |
+----+
```

```
basic instruction: jal x0,0xffffffd4
0000000000000003c <.L6>:
 3c: 00008067
              ret
bit-level representation:
 00000000000000001000000001100111
+----+
| imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode |
+----+
00000000000 00001 0000 00000 1100111
+----+
basic instruction: jalr x0,x1,0
00000000000000040 <main>:
40: ff010113
          addi sp,sp,-16
bit-level representation:
 11111111000000010000000100010011
+----+
| imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode |
+----+
| 111111110000 | 00010 | 000 | 00010 | 0010011 |
+----+
               addi x2,x2,0xfffffff0
basic instruction:
44: 00113423
               sd ra, 8(sp)
bit-level representation:
 0000000000100010011010000100011
+-----
| imm[11:5] | rs2 | rs1 | funct3 | imm[4:0] | opcode |
+-----+
0000000 | 00001 | 00010 | 011 | 01000 | 0100011 |
+----+
basic instruction:
               sd x1,8(x2)
48: 01c00593
               li a1,28
bit-level representation:
 00000001110000000000010110010011
+----+
| imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode |
+----+
000000011100 | 00000 | 000 | 01011 | 0010011 |
```

```
+----+
basic instruction:
             addi x11,x0,28
4c: 01c00513
              li a0,28
bit-level representation:
 00000001110000000000010100010011
+----+
| imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode |
+----+
| 000000011100 | 00000 | 000 | 01010 | 0010011 |
+----+
basic instruction: addi x10,x0,28
 50: 00000097
              auipc ra,0x0
bit-level representation:
 00000000000000000000000000000100111
+----+
   imm[31:12]
           | rd | opcode |
+----+
+----+
basic instruction: auipc x1,0
54: 000080e7
              jalr ra # 50 <main+0x10>
bit-level representation:
 00000000000000001000000011100111
+----+
| imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode |
+----+
000000000000 | 00001 | 000 | 00001 | 1100111 |
+----+
basic instruction: jalr x1,x1,0
 58: 01c00593
              li a1,28
bit-level representation:
 00000001110000000000010110010011
+----+
| imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode |
+----+
000000011100 | 00000 | 000 | 01011 | 0010011 |
+----+
```

```
basic instruction: addi x11,x0,28
 5c: 00000097
               auipc ra,0x0
bit-level representation:
 0000000000000000000000000000100111
+----+
    imm[31:12] | rd | opcode |
+----+
00000000000000000000 | 00001 | 0010111 |
+----+
basic instruction: auipc x1,0
60: 000080e7
               jalr ra # 5c <main+0x1c>
bit-level representation:
 00000000000000001000000011100111
+----+
| imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode |
+----+
00000000000 00001 0000 00001 1100111
+-----+
basic instruction:
              jalr x1,x1,0
64: 0005059b
               sext.w a1,a0
bit-level representation:
 00000000000001010000010110011011
+----+
| imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode |
+----+
000000000000 | 01010 | 000 | 01011 | 0011011 |
+----+
basic instruction: addiw x11,x10,0
68: 00000517
               auipc a0,0x0
bit-level representation:
 00000000000000000000010100010111
+----+
    imm[31:12] | rd | opcode |
+----+
00000000000000000000 | 01010 | 0010111 |
+----+
basic instruction: auipc x10,0
```

```
6c: 00050513
              mv a0,a0
bit-level representation:
00000000000001010000010100010011
+----+
| imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode |
+----+
+----+
basic instruction:
              addi x10,x10,0
70: 00000097
              auipc ra,0x0
bit-level representation:
 000000000000000000000000010010111
+----+
   imm[31:12] | rd | opcode |
+----+
00000000000000000000 | 00001 | 0010111 |
+----+
basic instruction:
              auipc x1,0
74: 000080e7
              jalr ra # 70 <main+0x30>
bit-level representation:
 00000000000000001000000011100111
+----+
| imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode |
+----+
000000000000 | 00001 | 000 | 00001 | 1100111 |
+----+
basic instruction:
              jalr x1,x1,0
78: 00000513
              li a0,0
bit-level representation:
 000000000000000000000010100010011
+----+
| imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode |
+----+
000000000000 | 00000 | 000 | 01010 | 0010011 |
+----+
basic instruction: addi x10,x0,0
```

```
7c: 00813083
               1d ra,8(sp)
bit-level representation:
 0000000100000010011000010000011
+----+
| imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode |
+----+
| 000000001000 | 00010 | 011 | 00001 | 0000011 |
+----+
basic instruction:
              1d x1,8(x2)
80: 01010113
               addi sp, sp, 16
bit-level representation:
 000000100000001000000100010011
+----+
| imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode |
+----+
| 000000010000 | 00010 | 000 | 00010 | 0010011 |
+----+
basic instruction:
              addi x2, x2, 16
84: 00008067
               ret
bit-level representation:
 00000000000000001000000001100111
+----+
| imm[11:0] | rs1 | funct3 | rd | opcode |
+----+
000000000000 | 00001 | 000 | 00000 | 1100111 |
+----+
basic instruction:
             jalr x0,x1,0
```