Capítulo 1

Ondas planas

Lejos de las fuentes de campo las ecuaciones de Maxwell son

$$egin{aligned} oldsymbol{
abla} \cdot oldsymbol{E} &= 0 & oldsymbol{
abla} \times oldsymbol{E} &= -rac{1}{c} rac{\partial oldsymbol{B}}{\partial t} \\ oldsymbol{
abla} \cdot oldsymbol{B} &= 0 & oldsymbol{
abla} \times oldsymbol{B} &= rac{1}{c} rac{\partial oldsymbol{E}}{\partial t} \end{aligned}$$

Podemos derivar con respecto al tiempo en cada ecuación de rotor y reemplazar con la otra de manera que

$$\boldsymbol{\nabla}\times(\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{B})=\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(-\frac{1}{c}\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}\right)=\boldsymbol{\nabla}(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{B})-\nabla^2\boldsymbol{B}$$

$$\boldsymbol{\nabla}\times(\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{E})=-\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{c}\frac{\partial\boldsymbol{E}}{\partial t}\right)=\boldsymbol{\nabla}(\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{E})-\nabla^2\boldsymbol{E}$$

y esto nos lleva a

$$\nabla^2 \boldsymbol{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \boldsymbol{B}}{\partial t^2} = 0 \qquad \nabla^2 \boldsymbol{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial t^2} = 0$$

dos sendas ecuaciones de onda para \boldsymbol{E} y \boldsymbol{B} . Pero es sabido que la solución de

$$\nabla^2 \psi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0$$

es

$$\psi = A e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x} - \omega t)} + B e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x} - \omega t)}$$

de modo que podemos postular como soluciones para nuestras ecuaciones de onda a

$$\boldsymbol{E} = \vec{\mathbb{E}}_0 e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x} - \omega t)}$$
 $\boldsymbol{B} = \vec{\mathbb{B}}_0 e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x} - \omega t)}$

Se tiene además que $\mathbf{k} = k\hat{n}$ da a través de \hat{n} la dirección de propagación de la onda. El número de onda k podrá ser complejo lo cual refleja atenuación. Las características del medio entran a través de

$$k = \sqrt{\mu \epsilon} \frac{\omega}{c}$$

Por su parte $\vec{\mathbb{E}}_0$ y $\vec{\mathbb{B}}_0$ son las amplitudes de los campos, que serán números complejos constantes (no varían con la posición o el tiempo) y podrán dar desfasajes.

Al utilizar las ecuaciones de divergencia sobre las soluciones se obtiene que

$$\hat{n} \cdot \vec{\mathbb{E}}_0 = 0$$
 $\hat{n} \cdot \vec{\mathbb{B}}_0 = 0$

de manera que las ondas se propagan perpendicularmente a los campos, por ello las ondas electromagnéticas son transversales.

Utilizando las ecuaciones de rotor de \boldsymbol{E} , en indicial (hacerlas), se llega a la importante relación

$$\vec{\mathbb{B}}_0 = \sqrt{\mu \epsilon} \hat{n} \times \vec{\mathbb{E}}_0$$

de modo que los vectores $\vec{\mathbb{E}}_0$ y $\vec{\mathbb{B}}_0$ también son perpendiculares. Procediendo en forma análoga para la ley de Ampere-Maxwell se obtiene el mismo resultado. Si el vector $\mathbf{k} \in \mathbb{R}$ entonces $\vec{\mathbb{E}}_0$ y $\vec{\mathbb{B}}_0$ tienen la misma fase.

En el vacío o en un medio LIH los campos \boldsymbol{E} y \boldsymbol{B} estarán en fase. Asimismo $\boldsymbol{E}, \boldsymbol{B}, \hat{n}$ forman una terna derecha, lo cual se debe a que se definió en primer lugar a \boldsymbol{B} con una terna derecha.



Luego,

$$\boldsymbol{S} \parallel \hat{n}$$

si el medio es LIH pues $S \propto E \times H$. El vector de Poynting apunta en la dirección de propagación de la onda.

En un medio anisótropo $\nabla \cdot \boldsymbol{D} = \nabla \cdot (\epsilon \boldsymbol{E}) = 0$ siendo ϵ un tensor. Allí $\vec{\mathbb{E}}_0 \cdot \hat{n} \neq 0$ salvo que ϵ esté diagonalizado y $\boldsymbol{E} \parallel$ al eje principal.

Entonces si bien todavía se tiene que

$$\boldsymbol{S} = \frac{c}{4\pi} \left(\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{H} \right)$$

Acá hay que hacer las cuentas para demostrar todo esto que acá se dice sin más. Además hay que comentar sobre la introducción de números complejos en las amplitudes. Cómo son estos vectores complejos.

pero si $\vec{\mathbb{E}}$ ya no es perpendicular a \hat{n} no será el vector de Poynting S (dirección de propagación de la energía) paralelo a la dirección \hat{n} de propagación de la onda.

1.0.1 Sobre complejos

El formalismo complejo es útil para operaciones lineales; cuando haya mangitudes no relacionadas linealmente es un problema.

$$\mathcal{R}(A) = \frac{1}{2}(A + A^*) \qquad \text{con } A \in \mathbb{C}$$

Sean

$$\mathbf{A}(\mathbf{x},t) = \mathbf{A}(\mathbf{x}) e^{-i\omega t}$$
 $\mathbf{B}(\mathbf{x},t) = \mathbf{B}(\mathbf{x}) e^{-i\omega t}$

siempre trabajaremos en general con dependencias temporales armónicas y metemos $e^{i \mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}$ en el módulo \mathbf{A}_0 que pasa a depender de \mathbf{x} .

Los campos físicos son siempre la parte real de las expresiones complejas. Así, los campos físicos serán

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x},t) = \frac{1}{2} \left[\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x}) e^{-i\omega t} + \boldsymbol{A}^*(\boldsymbol{x}) e^{i\omega t} \right]$$

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x},t) = \frac{1}{2} \left[\boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}) e^{-i\omega t} + \boldsymbol{B}^*(\boldsymbol{x}) e^{i\omega t} \right]$$

La parte real de la suma es la suma de las partes reales,

$$\mathcal{R}(\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}) = \mathcal{R}(\boldsymbol{A}) + \mathcal{R}(\boldsymbol{B}),$$

de modo que con operaciones lineales es lo mismo tomar parte real antes o después. Pero para el producto,

$$\mathcal{R}(\boldsymbol{A}.\boldsymbol{B}) \neq \mathfrak{R}(\boldsymbol{A}) + \mathcal{R}(\boldsymbol{B}),$$

de modo que con operaciones no lineales no es lo mismo. Para hacer producto necesito tomar la parte real de cada factor y entonces

$$\mathfrak{R}(\boldsymbol{A}).\mathfrak{R}(\boldsymbol{B}) = \frac{1}{2}\mathfrak{R}(\boldsymbol{A}.\boldsymbol{B}^* + \boldsymbol{A}.\boldsymbol{B} e^{-i2\omega t}) = \frac{1}{2}\mathfrak{R}(\boldsymbol{A}^*.\boldsymbol{B} + \boldsymbol{A}^*.\boldsymbol{B}^* e^{i2\omega t}),$$

donde el tercer término es porque a los efectos de tomar la parte real conjugar y no conjugar es lo mismo. Si A, B son tales que tienen la misma fase, el resultado será real.

En las aplicaciones uno estará interesado en promedios temporales. El término con $e^{i2\omega t}$ se hace nulo cuando el promedio es sobre un número entero de períodos, entonces

$$\langle \boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\rangle = \langle \mathfrak{R}(\boldsymbol{A}).\mathfrak{R}(\boldsymbol{B})\rangle = \frac{1}{2}\,\mathfrak{R}(\boldsymbol{A}.\boldsymbol{B}^*)$$

1.0.2 Poynting promedio y energías promedio

Los campos E y H en ondas electromagnéticas toman la forma

$$\boldsymbol{E} = \vec{\mathbb{E}}(\boldsymbol{x}) e^{-i\omega t}$$
 $\boldsymbol{H} = \vec{\mathbb{H}}(\boldsymbol{x}) e^{-i\omega t}$

de manera que

$$\begin{split} \boldsymbol{S}(\boldsymbol{x},t) &= \frac{c}{4\pi} \frac{1}{2} \Re(\vec{\mathbb{E}} \times \vec{\mathbb{H}}^* + \vec{\mathbb{E}} \times \vec{\mathbb{H}} \; \mathrm{e}^{-i2\omega t}) \\ &\langle \boldsymbol{S}(\boldsymbol{x},t) \rangle = \frac{c}{8\pi} \Re(\vec{\mathbb{E}} \times \vec{\mathbb{H}}^*) \end{split}$$

En un MLIH es

$$\vec{\mathbb{B}} = \sqrt{\mu \epsilon} \hat{n} \times \vec{\mathbb{E}} \qquad \qquad \vec{\mathbb{H}} = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} \hat{n} \times \vec{\mathbb{E}}$$

donde usamos que $\mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu$, lo cual conduce a

$$\langle \boldsymbol{S}(\boldsymbol{x},t) \rangle = \frac{c}{8\pi} \Re(\vec{\mathbb{E}} \times \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} (\hat{n} \times \vec{\mathbb{E}})^*)$$

$$\langle \boldsymbol{S}(\boldsymbol{x},t) \rangle = \frac{c}{8\pi} \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} (\hat{n}(\vec{\mathbb{E}} \cdot \vec{\mathbb{E}}^*) - \vec{\mathbb{E}}^*(\vec{\mathbb{E}} \cdot \hat{n}))$$

y finalmente

$$\langle \boldsymbol{S}(\boldsymbol{x},t) \rangle = \frac{c}{8\pi} \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} |\vec{\mathbb{E}}|^2 \hat{n}$$

que es el vector de Poynting para ondas en MLIH. Se puede proceder en forma análoga para la energía. Entonces,

$$\begin{split} U(\boldsymbol{x},t) &= \frac{1}{8\pi}(\boldsymbol{H}\cdot\boldsymbol{B} + \boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D}) \\ \langle U(\boldsymbol{x},t) \rangle &= \frac{1}{8\pi}\frac{1}{2}\Re(\vec{\mathbb{H}}\cdot\vec{\mathbb{B}}^* + \vec{\mathbb{E}}\cdot\vec{\mathbb{D}}^*) \\ \langle U(\boldsymbol{x},t) \rangle &= \frac{1}{16\pi}\Re(\frac{1}{\mu}|\vec{\mathbb{B}}|^2 + \epsilon|\vec{\mathbb{E}}|^2) = \frac{1}{8\pi}|\vec{\mathbb{E}}|^2 \end{split}$$

puesto que

$$|\vec{\mathbb{B}}|^2 = \mu \epsilon |\vec{\mathbb{E}}|^2,$$

y entonces la densidad de energía promedio es

$$\langle U(\boldsymbol{x},t)\rangle = \frac{1}{8\pi} |\vec{\mathbb{E}}|^2.$$

1.1 Polarización de ondas

Una onda plana bien general en \hat{n} es

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x},t) = (\hat{\epsilon}_1 \vec{\mathbb{L}}_1 + \hat{\epsilon}_2 \vec{\mathbb{L}}_2) e^{i(\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{x} - \omega t)}$$
(1.1)

Las amplitudes $\vec{\mathbb{E}}_1, \vec{\mathbb{E}}_2$ son complejos para permitir la diferencia de fase entre componentes.





Figura 1.1

Si $\vec{\mathbb{E}}_1$, $\vec{\mathbb{E}}_2$ están en fase entonces $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x},t)$ está linealmente polaridaza con θ fijo. Es como que \boldsymbol{E} viaja siempre por el mismo andarivel, oscilando.

EJEMPLO 1.1 Polarización lineal

Consideremos una onda que se propaga en \hat{z}



$$E_x = E_{0x} \cos(\omega t + \delta) \qquad \qquad E_y = E_{0y} \cos(\omega t)$$

que son los valores que determinan la punta del vector en el tiempo. Entonces

$$\frac{x^2}{E_{0x}^2} + \frac{y^2}{E_{0y}^2} - \frac{xy}{E_{0x}E_{0y}}\cos\delta = \sin^2\delta$$


Si las dos componentes están en fase, $\delta=0$ y de la ecuación anterior se deduce

$$y = \frac{E_{0y}}{E_{0x}}x.$$

Onda linealmente polarizada.

Si $\vec{\mathbb{E}}_1,\vec{\mathbb{E}}_2$ tienen fase arbitraria entonces $\pmb{E}(\pmb{x},t)$ está elípticamente polarizada.


EJEMPLO 1.2 Polarización elíptica



Si $\delta = \pi/2$ entonces la ecuación resulta

$$\frac{x^2}{E_{0x}^2} + \frac{y^2}{E_{0y}^2} = 1$$

la punta del vector está sobre una elipse. Puede ser sentido horario o antihorario. Esto degenerará en una polarización circular; horaria (que lleva \boldsymbol{L} en la dirección de $-\hat{k}$) o antihoraria (que lleva \boldsymbol{L} en la dirección de \hat{k}). Aquí la dirección \hat{k} de la onda es \hat{z} .



Pasará lo mismo con el momento angular \boldsymbol{L} si incide una onda polarizada circularmente. Aquí la superficie azul es un espejo. Incide una onda plana que le transfiere impulso lineal: hay presión de radiación.



Supongamos que al llegar al espejo (rebote) el campo \boldsymbol{E} sea en la dirección \hat{t} . Como $\hat{n} \times (\boldsymbol{E}_1 - \boldsymbol{E}_2) = 0$ se desfase π . Los contornos en los casos dinámicos son iguales a los estáticos.

Estamos reflejando la onda y no se altera el \boldsymbol{L} porque relfejanos el sistema y al ser \boldsymbol{L} vector axial no debe sufrir cambios.

Como está circularmente polarizada, la onda lleva momento angular L.

Si $|\vec{\mathbb{E}}_1|=|\vec{\mathbb{E}}_2|$ y la fase es $\pi/2$ entonces $\pmb{E}(\pmb{x},t)$ está circularmente polarizada.

$$\vec{\mathbb{E}}_2 = \vec{\mathbb{E}}_1 e^{i\pi/2} = \vec{\mathbb{E}}_1 i$$

entonces

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x},t) = \vec{\mathbb{E}}_1(\hat{\epsilon}_1 \pm \hat{\epsilon}_2) e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x} - \omega t)}$$

Revisar porque en la carpeta no coincide. Se tiene en cambio lo que pongo en el ejemplo par dinamitar.

EJEMPLO 1.3 Para dinamitar

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x},t) = \vec{\mathbb{E}}_1(\hat{\epsilon}_1 \pm i \; \hat{\epsilon}_2) \, e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x} - \omega t)}$$

donde el + es horario y el - antihorario (momento angular en el sentido de propagación).

donde el + corresponde a \mathcal{C}^+ antihoraria y el - a horaria. Nos definimos por comodidad,

$$\hat{\epsilon}_+ \equiv \frac{\hat{\epsilon}_1 + i\hat{\epsilon}_2}{\sqrt{2}} \qquad \qquad \hat{\epsilon}_- = \frac{\hat{\epsilon}_1 - i\hat{\epsilon}_2}{\sqrt{2}}$$

una base de polarizaciones. Se cumplen

$$\begin{split} \hat{\epsilon}_{\pm} \cdot \hat{\epsilon}_{\mp}^* &= 0 & \qquad \hat{\epsilon}_{\pm} \cdot \hat{\epsilon}_{\pm}^* &= 1 \\ \hat{\epsilon}_{1} &= \sqrt{2} (\hat{\epsilon}_{+} + i \hat{\epsilon}_{-}) & \qquad \hat{\epsilon}_{2} &= \sqrt{2} (\hat{\epsilon}_{+} - i \hat{\epsilon}_{-}) \end{split}$$

luego cualquier polarización se puede escribir como combinación lineal de \mathcal{C}^+ y \mathcal{C}^- .

Por otra parte, una onda plana general también se puede escribir, además de como en (1.1), según

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x},t) = (\hat{\epsilon}_{+}\vec{\mathbb{E}}_{+} + \hat{\epsilon}_{-}\vec{\mathbb{E}}_{-}) e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x} - \omega t)}$$

donde la conversión entre bases la tenemos en las expresiones previas. Luego,

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{1 + E_-/E_+}{1 - E_-/E_+} = \frac{|1 + r|}{|1 - r|} \qquad \qquad \frac{E_-}{E_+} = r \, \mathrm{e}^{i\alpha}$$

Entonces

$$\textbf{\textit{E}} = \left(\frac{E_{+} + E_{-}}{\sqrt{2}}\right)\hat{\epsilon}_{1} + i\left(\frac{E_{+} - E_{-}}{\sqrt{2}}\right)\hat{\epsilon}_{2}$$

donde el cambio de bases es

$$\begin{pmatrix} \hat{\epsilon}_{+} \\ \hat{\epsilon}_{-} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{\epsilon}_{1} \\ \hat{\epsilon}_{2} \end{pmatrix} = T_{1} \begin{pmatrix} \hat{\epsilon}_{1} \\ \hat{\epsilon}_{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \hat{\epsilon}_1 \\ \hat{\epsilon}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{\epsilon}_+ \\ \hat{\epsilon}_- \end{pmatrix} = T_1^{-1} \begin{pmatrix} \hat{\epsilon}_+ \\ \hat{\epsilon}_- \end{pmatrix}$$

donde T_1, T_2 son transformaciones que nos llevan de una base a otra por rotación de los versores.

$$T_2 = \begin{pmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \hat{\epsilon}_1' \\ \hat{\epsilon}_2' \end{pmatrix} = T_2 \begin{pmatrix} \hat{\epsilon}_1 \\ \hat{\epsilon}_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \hat{\epsilon}'_+ \\ \hat{\epsilon}'_- \end{pmatrix} = T_1 T_2 \begin{pmatrix} \hat{\epsilon}_1 \\ \hat{\epsilon}_2 \end{pmatrix}$$

con

$$T_1 T_2 = \begin{pmatrix} e^{-ix} & 0 \\ 0 & e^{ix} \end{pmatrix}$$

Ahora se cambia de base la onda E, lo cual da

$$\mathbf{E} = \left[e^{ix} E_{+} \hat{\epsilon}_{+} + e^{-ix} E_{-} \hat{\epsilon}_{-} \right] e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - i\omega t}$$

y pasamos a una nueva base donde la elipse es canónica.

$$\frac{E'_{-}}{E'_{+}} = \frac{E_{-}}{E_{+}} e^{-2ix} = r e^{i\alpha} e^{-2ix}$$

Habiendo girado $\alpha/2$ hemos hecho coincidir con los ejes los semiejes principales de la elipse.

Una onda que rebota en un espejo transfiere impulso lineal. Una onda \mathcal{C} lleva \boldsymbol{L} pero no lo transfiere en un rebote perfecto. Por ser \boldsymbol{L} un vectorial axial (pseudovector) el reflejo es equivalente a una simetría del sistema.

Tenemos dos base entonces $\{\hat{\epsilon}_1, \hat{\epsilon}_2\}$ y $\{\hat{\epsilon}_+, \hat{\epsilon}_-\}$. Además,

$$\frac{\vec{\mathbb{E}}_{-}}{\vec{\mathbb{E}}_{+}} = r \, \mathrm{e}^{i\alpha}$$

si $r = \pm 1, \alpha = 0$ entonces estamos frente a linealmente polarizada.

1.1.1 El tensor de Maxwell para las ondas

Para la onda plana hay direcciones privilegiadas. Fijemos

$$x$$
: campo E y : campo B z : propagación

El tensor será

$$T = \frac{1}{4\pi} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2\epsilon |\mathbf{E}_0|^2 \end{pmatrix}$$

donde los ceros en los dos elementos diagonales superiores se deben a que no transmite impulso en una dirección que no es la de propagación. Luego, el valor promedio temporal será

$$\langle T \rangle = \langle T_E \rangle + \langle T_M \rangle$$

que lleva a

$$-\epsilon |\pmb{E}_0|^2 - \frac{1}{\mu} |\pmb{B}_0|^2 = -2\epsilon |\pmb{E}_0|^2$$

En el ejemplito que ilustra esta figura [Chequear esto que es super sketchi!]



$$E = \langle \mu \rangle aL = \langle S \rangle at$$

puesto que t=L/v y donde $v=\langle S\rangle/\langle \mu\rangle=c/\sqrt{\mu\epsilon}$. Se ve que

$$\langle S \rangle = \frac{c}{8\pi} \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} |\epsilon|^2 \langle \mu \rangle = \frac{\varepsilon}{8\pi} |\epsilon|^2$$

1.2 Reflexión y refracción de ondas en medios

Consideramos una onda plana que llega a una separación entre medios transparentes. Las condiciones de contorno deben adaptarse a la dinámica, pero las ecuaciones de las divergencias

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$$
 $\nabla \cdot \boldsymbol{D} = 0$

se mantienen iguales al caso estático de manera que no variará el contorno que dependa de ellas. No olvidemos que las fuentes están muy lejos y entonces $\rho\sim0$ y $\boldsymbol{J}\sim0$.

Los medios son LIH y transparentes. Las ecuaciones de rotor serán

$$\mathbf{\nabla} \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$
 $\mathbf{\nabla} \times \mathbf{H} = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$

Luego las condiciones de contorno son las mismas que para el caso estático. Partimos de una onda

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x},t) = \vec{\mathbb{E}}_0 e^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x} - \omega t)}$$

donde

$$k = \sqrt{\mu \epsilon} \frac{\omega}{c} = \frac{\omega}{v}$$

siendo v la velocidad en el medio. Los índices de refracción serán

$$n = \sqrt{\mu \epsilon}$$
 $n' = \sqrt{\mu' \epsilon'}$

de tal suerte que los campos son

$$m{B} = rac{\sqrt{\mu\epsilon}}{k} \; m{k} imes m{E} \qquad \quad m{H} = \sqrt{rac{\epsilon}{\mu}} rac{1}{k} \; m{k} imes m{E}$$




Figura 2.2

Las ondas reflejada y transmitida serán, respectivamente,

$$\boldsymbol{E}'' = \vec{\mathbb{E}}_0'' \, \mathrm{e}^{i(\boldsymbol{k}'' \cdot \boldsymbol{x} - \omega'' t)} \qquad \boldsymbol{E}' = \vec{\mathbb{E}}_0' \, \mathrm{e}^{i(\boldsymbol{k}' \cdot \boldsymbol{x} - \omega' t)},$$

pero como el medio " y el sin primar es el mismo $(\mu''=\mu,\epsilon''=\epsilon)$ se tendrá

$$|\boldsymbol{k}| = |\boldsymbol{k}''|.$$

Se quiere saber si al cruzar de un medio al otro cambia ω , k o ambas. Notemos que las condiciones de contorno se deben satisfacer sobre el contorno durante todo instante de tiempo, entonces las fases de las tres ondas

$$\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}\mid_{z=0}-\omega t=\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{x}\mid_{z=0}-\omega't=\boldsymbol{k}''\cdot\boldsymbol{x}\mid_{z=0}-\omega t$$

y $\omega' = \omega$ dado que ambas tienen que ser iguales término a término (parte espacial y parte temporal). Entonces la frecuencia ω no varía entre medios, lo que varía es la longitud de onda.

Esto conduce a

$$|\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}|_{z=0} = \mathbf{k}' \cdot \mathbf{x}|_{z=0} = \mathbf{k}'' \cdot \mathbf{x}|_{z=0}$$

Pero notemos que $|\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{x}|_{z=0}=0$ y que se puede escribir

$$\boldsymbol{x}|_{z=0} = \boldsymbol{x}(\: \hat{\boldsymbol{n}} \cdot \: \hat{\boldsymbol{n}}) - (\: \hat{\boldsymbol{n}} \cdot \boldsymbol{x}) \: \hat{\boldsymbol{n}}|_{z=0},$$

y entonces

$$\boldsymbol{k} \cdot [\hat{n} \times (\boldsymbol{x} \times \hat{n})]_{z=0} = \boldsymbol{k}' \cdot [\hat{n} \times (\boldsymbol{x} \times \hat{n})]_{z=0} = \boldsymbol{k}'' \cdot [\hat{n} \times (\boldsymbol{x} \times \hat{n})]_{z=0}$$

y esto es la ecuación de un vector contenido en un plano. Luego, los tres vectores k, k', k'' tienen un plano en común.

Con esto se obtiene la primer ley de la óptica geométrica, habiendo postulado la mera existencia de condiciones de contorno. Los vectores que representan las ondas están en un mismo plano y se verifica

$$k\sin(i) = k'\sin(r) = k''\sin(i'),$$

y se deducen las consecuencias

$$n\sin(i) = n'\sin(i')$$
 Ley de Snell,

donde $n = \sqrt{\mu \epsilon}$ y que el ángulo de incidencia es igual al de reflexió

$$i = i'$$
 Ley de reflexión.

La existencia de condiciones de contorno en z=0 que deben ser satisfechas en todo t en todo punto (x,y) lleva a todos los factores de fase iguales en z=0.

Se debe tener \boldsymbol{B} normal continuo y \boldsymbol{D} normal continuo también, lo cual viene de $\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$ y $\nabla \cdot \boldsymbol{D} = 0$.

Luego se plantean los contornos considerando que los campos bajo z=0 son suma de incidente y reflejado.

$$\begin{split} D_{\,\hat{n}}: & \quad [\boldsymbol{D}_{2}-\boldsymbol{D}_{1}]\cdot\hat{\boldsymbol{n}}=0 \quad \rightarrow \quad [\epsilon'\boldsymbol{E}_{0}^{'}-\epsilon(\boldsymbol{E}_{0}+\boldsymbol{E}_{0}^{''})]\cdot\hat{\boldsymbol{n}}=0 \\ E_{\hat{t}}: & \quad \hat{\boldsymbol{n}}\times[\boldsymbol{E}_{2}-\boldsymbol{E}_{1}]=0 \quad \rightarrow \quad \hat{\boldsymbol{n}}\times[\boldsymbol{E}_{0}^{'}-(\boldsymbol{E}_{0}+\boldsymbol{E}_{0}^{''})]=0 \\ B_{\hat{n}}: & \quad [\boldsymbol{k}'\times\boldsymbol{E}_{0}^{'}-(\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}_{0}+\boldsymbol{k}''\times\boldsymbol{E}_{0}^{''})]\cdot\hat{\boldsymbol{n}} \end{split}$$

Igual a cero esto?

$$H_{\hat{t}}: \qquad \hat{n} \times \left[\frac{1}{\mu'} \boldsymbol{k}' \times \boldsymbol{E}_0' - \frac{1}{\mu} (\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{E}_0 + \boldsymbol{k}'' \times \boldsymbol{E}_0'')\right] = 0$$


de manera que


$$\boldsymbol{B} = \frac{\sqrt{\mu\epsilon}}{k} \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{E} = \frac{c}{\omega} \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{E}$$
 $\boldsymbol{H} = \frac{c}{\mu\omega} \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{E}$

donde c/ω es el mismo para ambos medios.

Aplicando diligentemente los contornos se llega a las *relaciones de Fresnel* que son los cocientes de las amplitudes relativas.

Analicemos primeramente el transverso eléctrico, cuya situación está depicted en la figura





La condición de $D_{\hat{n}}$ se satisface idénticamente, y

$$-E_0' + E_0 + E_0'' = 0,$$

luego, usando que $(\pmb{k}\times\pmb{E})\cdot\,\hat{n}=(\pmb{E}_0\times\,\hat{n})\cdot\pmb{k}=E_0\,k\sin(i)$ se tiene

$$(\mathbf{k} \times \mathbf{E}) \times \hat{n} = -\mathbf{k}(\hat{n} \cdot \mathbf{E}_0) + \mathbf{E}_0(\hat{n} \cdot \mathbf{k}) = E_0' k \cos(i)$$

que conduce a

$$\sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}}(E_0-E_0'')\cos(i)-\sqrt{\frac{\epsilon'}{\mu'}}E_0'\cos(r)=0.$$

donde se ha usado también que

$$k' = k\sqrt{\frac{\mu'\epsilon'}{\mu\epsilon}}.$$


Entonces

$$\frac{E_0^{''}}{E_0} = \frac{1 - \frac{\mu \tan(i)}{\mu' \tan(r)}}{1 + \frac{\mu \tan(i)}{\mu' \tan(r)}} \approx -\frac{\sin(i-r)}{\sin(i+r)}$$

donde la última aproximación es porque para medios transparentes se tiene $\mu \sim 1$. Asimismo


$$\frac{E_0^{'}}{E_0} = \frac{2}{1 + \frac{\mu}{\mu^{'}} \frac{\tan(i)}{\tan(r)}} = 1 + \frac{\sin(r-i)}{\sin(r+i)}$$

Sea la situación r < i y n' < n, entonces se tendrán:



trans o tras?

Analicemos ahora el transverso magnético



Haciendo los cálculos se llega a

$$\frac{E_0^{''}}{E_0} = \frac{-\frac{\mu}{\mu'}\sin(2r) + \sin(2i)}{\frac{\mu'}{\mu}\sin(2r) + \sin(2i)} \approx \frac{\tan(i-r)}{\tan(i+r)}$$

$$\frac{E_0^{'}}{E_0} = 2\sqrt{\frac{\mu\epsilon}{\mu'\epsilon'}} \frac{\sin(2i)}{\sin(2r) + \frac{\mu}{\mu'}\sin(2i)} \approx \frac{2\sin(r)\cos(i)}{\sin(i+r)\cos(i-r)}$$

donde las últimas igualdades en cada caso se obtienen usando medio transparente.

Usando $\mu \sim 1$ (válido para medios transparentes) tenemos

$$\begin{split} \frac{E_0^{''}}{E_0} &= -\frac{\sin(i-r)}{\sin(i+r)} & \frac{E_0^{''}}{E_0} &= \frac{\tan(i-r)}{\tan(i+r)} \\ \frac{E_0^{''}}{E_0} &= 1 + \frac{\sin(r-i)}{\sin(i+r)} & \frac{E_0^{''}}{E_0} &= \frac{2\sin(r)\cos(i)}{\sin(i+r)\cos(i-r)} \end{split}$$



Figura 2.3

frecuencias ópticas $\mu'/\mu = 1$

Si $i\sim 0$ entonces TE y TM son similares a menos de un signo, el cual es debido solamente a la convención asumida para los campos a la entrada y a la salida.

Si $i + r = \pi/2$ el TM es nulo y el ángulo i es el ángulo de Brewster.



Cuando case el sol será más molesta la luz reflejada pero se puede evitar con un polarizador ubicado convenientemente.

Recordemos que el campo E es el vector que caracteriza el vector óptico, lo cual se ve en experiencias de Lloyd? o Wiener?.

Notemos que

$$S_i \neq S_r + S_t$$

pues S no está relacionado linealmente con E, B, y lo que sí vale es

$$\boldsymbol{S}_i \cdot \hat{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{S}_r \cdot \hat{\boldsymbol{n}} + \boldsymbol{S}_t \cdot \hat{\boldsymbol{n}}.$$

Polarization (Brewster angle)

Es un i_B tal que no hay onda \boldsymbol{E} reflejada (en TM),

$$E_0^{''} = 0,$$

pues $\tan(i+r) \to \infty$ con $i+r = \pi/2$ se da

$$i_b = \operatorname{atan}\left(\frac{n'}{n}\right),$$

y entonces

$$\frac{n}{n'}\sin(i_B) = \cos(i_B) \rightarrow i_b = \operatorname{atan}\left(\frac{n'}{n}\right),$$




Figura 2.4

Sirve para producir luz polarizada linealmente.

No puede suceder Brewster y reflexión total interna simultáneamente (¿se come la onda el medio?)

Reflexión interna total

Sea $n_{inc} > n_{trans}$. Entonces se da que

$$n\sin(i) = n'\sin(r),$$

$$\frac{n}{n'}\sin(i) = \sin(r),$$

y el LHS es mayor igual a 1 para algunos i. Existe un ángulo límite

$$\sin(r) = 1 = \frac{n}{n'}\sin(i)$$

$$i_0 = \operatorname{asin}\left(\frac{n'}{n}\right)$$


de manera que si $i\geq i_0$ entonces $\sin(r)>1$ y se debe tener un $r\in\mathbb{C}$. Si $\sin(r)>1$ se tiene $\sin(r)^2>1$ y como por teorema de Pitágoras es

$$\cos(r)^2 = 1 - \sin(r)^2 \rightarrow \cos(r) = i\sqrt{\sin(r)^2 - 1}$$

donde notemos especialmente que hemos sacado fuera un $\sqrt{-1}=i$ para que el argumento de la raíz sea positivo en este caso especial. Luego

$$\cos(r) = i\sqrt{\frac{n}{n'}\sin(i)^2 - 1} = ia$$

Tenía este sketch para la convención de TM y TE:







Figura 2.5

y si $\sin(r) = 1$ entonces $r = \pi/2$. Entonces

$$\mathrm{e}^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x})} = \mathrm{e}^{i(k\cos(r)z + k\sin(r)x)} = \underbrace{\mathrm{e}^{-kaz}}_{\text{atenuación propagación}} \underbrace{\mathrm{e}^{ik\sin(r)x}}_{\text{propagación}}$$

Hay ondas evanescentes en la reflexión interna total



El vector de onda ${m k}'$ se puede pensar como un ${m k}'=k'\cos(r)-ik'\sin(r)$ aunque este pensamiento no es muy feliz (anoté).


EJEMPLO 2.1 Problema 1

Se trata de reflexión interna total. Se considera el promedio de \boldsymbol{S} porque alterna en el tiempo, luego

$$\langle \boldsymbol{S}\cdot\,\hat{\boldsymbol{n}}\rangle = \frac{1}{2}\mathcal{R}e\left(\frac{c}{4\pi}\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}^*\right)\cdot\,\hat{\boldsymbol{n}}$$

y entonces

$$\frac{1}{2}\mathcal{R}e\left(S'\hat{k}'\cdot\,\hat{n}\right) = \frac{1}{2}\mathcal{R}e\left(\frac{c}{4\pi}\boldsymbol{E}'\times\sqrt{\epsilon}(\hat{k}'\times\boldsymbol{E})^*\right)$$




$$\langle \mathbf{S} \cdot \hat{n} \rangle = \frac{1}{2} \mathcal{R} e \left(\sqrt{\epsilon} \frac{c}{4\pi} |\mathbf{E}|^2 \hat{k}^* \cdot \hat{n} \right)$$

$$\langle \boldsymbol{S}\cdot\,\hat{\boldsymbol{n}}\rangle = \frac{1}{2}\frac{\sqrt{\epsilon}c}{4\pi}|\boldsymbol{E}|^2\mathcal{R}e\left(\cos r\right) = 0,$$

lo cual es nulo porque es imaginario puro el coseno, entonces no hay flujo del vector de Poynting hacia abajo.

EJEMPLO 2.2 Problema 3

Se considera incidencia normal. En el dibujete están esquematizadas direcciones y medidas



Se plantean dos coeficientes en el medio porque hay una onda que viene y una que va. En la incidencia no escribimos explícitamente la parte temporal $i\omega t$ y el coeficiente se toma $E_0=1$. Consideramos $\mu=1$ y se obtendrá ${\pmb H}$ a partir de ${\pmb E}$ según

$$oldsymbol{H} = rac{n}{\mu}\hat{k} imes oldsymbol{E}$$

Como no hay fuentes, hay continuidad de componentes tangenciales de H y E,

Entonces, se despejan A, B desde (3) y (4), dando

$$A e^{ik_2 d} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{n_3}{n_2} \right) t \qquad \qquad B e^{-ik_2 d} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{n_3}{n_2} \right) t$$

y utilizando estas junto con ① y ②

$$\frac{1+r}{1-r} = \frac{n_1}{n_2} \left(\frac{1+r_{23} \, \mathrm{e}^{2ik_2 d}}{1-r_{23} \, \mathrm{e}^{2ik_2 d}} \right) \qquad \qquad r_{23} \equiv \frac{1-n_3/n_2}{1+n_3/n_2}$$

siendo este último r_{23} el coeficiente de reflexión del medio 2 al 3. Ahora buscaremos cuándo se anula esta cosa.

$$r = \frac{r_{12} - r_{23} \, \mathrm{e}^{i2k_2 d}}{1 + r_{12} r_{23} \, \mathrm{e}^{i2k_2 d}} \qquad \qquad r_{12} \equiv \frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1}$$

y la anulación de partes real e imaginaria requiere

$$r_{12} + r_{23} e^{i\delta} = 0$$

$$r_{12} + r_{23} \cos \delta = 0 \qquad r_{12} + r_{23} \sin \delta = 0$$

luego, si $\delta=2k_2d=m\pi$ será

$$r_{12} + r_{23}(-1)^m = 0,$$


y con m par

$$r_{12} = -r_{23}$$
 $r_{12} = -r_{21}$

se invierte el orden de los medios. Una solución razonable es $n_3=n_1$ que lleva a $r_{21}=r_{23}$. Con m impar se tienen $r_{12}=r_{23}$ que lleva a $n_2^2=n_3n_1$.

Forma alternativa

Esto se puede resolver de una forma alternativa, como en interferencia. Veamos el dibujete



se tiene que

$$oldsymbol{E} = \sum_{j=0}^{\infty} \, oldsymbol{E}_j \, \mathrm{e}^{i \delta_j}$$

y será

$$\begin{split} \delta &= 2\Delta L_1 - k_1 \Delta L_0 \\ \Delta L_1 &= 2 \left(\frac{d}{\cos r}\right) & \Delta L_0 = 2 d \tan r \sin i \end{split}$$

y haciendo cálculos

$$\delta = \frac{2d\omega}{c} n_2 \cos r$$

con cada rayo se suma al desafasaje δ .

Para las amplitudes se tiene

$$E_0 = r_{12} E_i \qquad E_j = t_{21} r_{23}^j r_{21}^{j-1} t_{12} E_i, \label{eq:energy}$$

y los primeros se pueden hacer a mano, así

$$E = \left[\, r_{12} + \frac{t_{12}t_{21}}{r_{21}} \, \sum_{j=1}^{\infty} \left(r_{23}r_{21} \, \mathrm{e}^{i\delta} \right)^j \, \right] \\ E_i = \left[\, r_{12} + \frac{t_{12}t_{21}}{r_{21}} \, \frac{r_{23}r_{21} \, \mathrm{e}^{i\delta}}{1 - r_{23}r_{21} \, \mathrm{e}^{i\delta}} \, \right] E_i$$

y usando $t_{12}t_{21} = 1 - r_{12} ?^2$ con $r_{12} = r_{21}$ se tiene

$$E = \left(\frac{r_{12} + r_{23} e^{i\delta}}{1 + r_{23} r_{12} e^{i\delta}}\right) E_i$$

con

$$d = \frac{\lambda_2 \ell}{2\cos r} \qquad \delta = m\pi \qquad n_3 = n_1$$

que es el mismo resultado al que arribásemos por el otro método.

Estamos haciendo $\delta_j = j\delta$.

1.3 Corrientes en conductores

La continuidad de la carga y la divergencia de D,

$$\nabla \cdot \boldsymbol{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$
 $\nabla \cdot \boldsymbol{D} = 4\pi \rho$,

para medios LIH, nos llevan a

$$\nabla \cdot \left(\boldsymbol{J} + \frac{1}{4\pi} \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} \right) = 0$$

y esto lo puedo pensar como una densidad de corriente estacionaria,

$$\nabla \cdot \boldsymbol{J}_e = 0 \tag{3.1}$$

siendo J_e proveniente de un E' tal que $\nabla \times E' \neq 0$.

Recordando la ley de Ohm microscópica, $J = \sigma E$,

$$oldsymbol{D} = \epsilon oldsymbol{E} = rac{\epsilon}{\sigma} oldsymbol{J}$$

y esto nos conduce a una ecuación diferencial para J,

$$J_e = J + \frac{\epsilon}{4\pi\sigma} \frac{\partial J}{\partial t} = \left(1 + \frac{\epsilon}{4\pi\sigma} \frac{\partial}{\partial t}\right) J$$

y entonces

$$\boldsymbol{J} = \boldsymbol{J}_e + \boldsymbol{J}_0 e^{-4\pi\sigma/\epsilon t}$$

siendo el segundo término del RHS la parte no estacionaria de la corriente. Evidentemente, si $t\to\infty$ ésta tiende a cero.

Dado que se verifica (3.1) se tiene

$$-\frac{\partial \rho}{\partial t} = \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{J}_0 e^{-4\pi\sigma/\epsilon t}$$

y definimos un tiempo de relajación

$$\tau = \frac{\epsilon}{4\pi\sigma}$$

que es un tiempo característico en el cual se alcanzarían condiciones estacionarias.

Podemos distinguir dos comportamientos entonces en términos de este tiempo de relajación τ , si $t < \tau$

$$oldsymbol{J} = oldsymbol{J}_e + oldsymbol{J}_0 \, \mathrm{e}^{-t/ au}$$

Un campo irrotacional no puede mantener una corriente estacionaria, necesito una FEM para ella. La FEM es una fuente de *E* no conservativo.

y en cambio cuando $t\gg \tau$ se tendrá $\boldsymbol{J}\approx \boldsymbol{J}_e$ de manera que

$$\nabla \cdot \boldsymbol{J} = \nabla \cdot \boldsymbol{J}_{c}$$
.

Por otra parte con respecto a los conductores, si se da que $(\sigma \ll 1)$ estamos en presencia de un conductor malo y no se alcanza *nunca* la condición de E = 0 en el interior. Tienen un τ grande. Si estamos ante un conductor perfecto $(\sigma \to \infty)$ la corriente es estacionaria y se tiene un E = 0 en el interior, el tiempo τ es pequeño, tendiendo a cero.

Podemos desarrollar un enfoque similar en términos de la densidad de carga ρ .

$$\nabla \cdot \boldsymbol{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \qquad \qquad \boldsymbol{J} = \sigma \boldsymbol{E} = \frac{\sigma}{\epsilon} \boldsymbol{D}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{4\pi\sigma}{\epsilon} \rho = 0 \qquad \qquad \nabla \cdot \boldsymbol{J} = \frac{\sigma}{\epsilon} \nabla \cdot \boldsymbol{D} = \frac{4\pi\sigma}{\epsilon} \rho$$

Entonces

$$\rho = \rho_0 \, \mathrm{e}^{-t/\tau} \qquad \qquad \tau \equiv \frac{\epsilon}{4\pi\sigma},$$

y una vez que $t\gg \tau$ y se estabiliza el sistema es $\rho=\rho_0$ entonces

$$\nabla \cdot \boldsymbol{J} = 0$$
 $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$

1.4 Campo electromagnético en un medio conductor

Tenemos un campo EM de fuentes lejanas y queremos ver qué sucede en un medio conductor cuando una onda penetra en él. Lejos de la fuente se verifican

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \qquad \nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{J} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$
$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 0 \qquad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

siendo $\rho_L=0$ y μ,ϵ homogéneos. Modelando de acuerdo

$$\boldsymbol{B} = \mu \boldsymbol{E}$$
 $\boldsymbol{D} = \epsilon \boldsymbol{E}$

y siendo la ley de Ohm microscópica

$$J = \sigma E$$
.

y reemplazando en la ecuación del rotor para H se tiene

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = \frac{4\pi}{c} \sigma \boldsymbol{E} + \frac{\epsilon}{c} \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} = \nabla \times \frac{\boldsymbol{B}}{\mu}$$

$$\boldsymbol{\nabla}\times(\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{E})=-\frac{1}{c}\boldsymbol{\nabla}\times\left(\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial\boldsymbol{t}}\right),$$

$$\nabla(\nabla \cdot E) - \nabla^2 E = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times B)$$

y ahora podemos introducir la expresión que tenemos para el rotor de H y usar que la divergencia de E es nula de manera que

$$-\nabla^2 \boldsymbol{E} = -\frac{\mu}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left[4\pi \boldsymbol{J} + \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} \right]$$

y entonces

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \frac{4\pi\mu\sigma}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \frac{\mu\varepsilon}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0.$$

que no es otra cosa que una ecuación de ondas general. Un par de casos particulares interesantes son el caso $\sigma=0$ que corresponde a un dieléctrico, para el que se tiene

$$\nabla^2 \boldsymbol{E} - \frac{\mu \varepsilon}{c^2} \frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial t^2} = 0,$$

una ecuación de ondas usual. Para el caso general $\sigma > 0$ (conductor) podemos pensar en una solución general del tipo onda plana armónica,

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{E_0} \ \mathrm{e}^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x} - \omega t)},$$

cuyas derivadas temporales son fáciles de hallar y resultan proporcionales a \boldsymbol{E} de manera que reemplazando este ansatz en la ecuación arribamos a

$$\nabla^2 \boldsymbol{E} + \frac{4\pi}{c^2} i\mu\sigma\omega \boldsymbol{E} + \frac{1}{c^2} \mu\varepsilon\omega^2 \boldsymbol{E} = 0,$$

que se puede agrupar de manera más inteligente como

$$\nabla^{2} \mathbf{E} + \frac{\mu \varepsilon \omega^{2}}{c^{2}} \left(1 + i4\pi \frac{\sigma}{\varepsilon \omega} \right) \mathbf{E} = 0.$$

Podemos definir una especie de número de onda efectivo

$$K^2 \equiv k^2 \left(1 + i 4 \pi \frac{\sigma}{\varepsilon \omega} \right)$$

Esta parece ser una ecuación con difusión o de difusión. Investigarlo. y considerar la ecuación de onda homogénea

$$\nabla^2 \mathbf{E} + K^2 \mathbf{E} = 0.$$

con los diferentes casos particulares ocurriendo dentro de K^2 . Así para el caso de un excelente conductor,

$$4\pi \frac{\sigma}{\varepsilon \omega} \gg 1$$

se tiene

$$\nabla^2 \mathbf{E} + i \frac{4\pi\sigma\mu\omega}{c^2} \mathbf{E} = 0$$

que es una ecuación de difusión para la corriente de conducción [?]. Por el contrario en el caso de un conductor pobre

$$4\pi \frac{\sigma}{\varepsilon \omega} \ll 1$$

resulta en

$$\nabla^2 \mathbf{E} + \frac{\mu \varepsilon \omega^2}{c^2} \mathbf{E} = 0$$

que es una ecuación de ondas usual dando como resultado una propagación. Tiende a la ecuación de ondas con $\sigma=0$.

Para frecuencias ópticas se da que la corriente de conducción es similar a la corriente de desplazamiento [?].

En general podemos escribir

$$K^2 = k^2 \left(1 + \frac{i}{\tau \omega} \right)$$

donde τ es la relajación del medio y ω es la vibración del campo. Se puede poner en términos del período,

$$K^2 = k^2 \left(1 + \frac{iT}{2\pi\tau} \right)$$

y si $\tau\gg T$ se tiene propagación.


Para metales $\tau \approx 10^{-14}$ segundos y entonces es válida la ecuación de difusión hasta la región de radiofrecuencias. Por ejemplo, si

$$\frac{4\pi\sigma}{\varepsilon\omega}\gg 1 \quad \rightarrow \quad \frac{1}{\tau\omega}\gg 1 \quad \rightarrow \quad \frac{1}{\tau}\gg\omega$$

y para metales se cumple que $1.10^{14}\gg 6.10^6$ siendo este último un valor razonable para ondas de radio.

Estos ejemplitos hay que revisarlos y reescribirlos.

Si consideramos los campos funciones de la distancia ξ de una plano al origen O, donde $\xi \parallel E_n$, tendremos



Los campos son constantes en los planos de normal \hat{n} (ver ilustración). Se puede escribir,

$$\boldsymbol{E}(\xi,t) = \boldsymbol{E}_n(\xi,t) + \boldsymbol{E}_t(\xi,t)$$

donde n es longitudinal y t refiere a transversal a la variación de la coordenada

$$\boldsymbol{H}(\xi,t) = \boldsymbol{H}_n(\xi,t) + \boldsymbol{H}_t(\xi,t)$$

donde consideramos medios LIH.

$$\boldsymbol{\nabla} = \hat{n} \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\xi}}$$

y de acuerdo a Maxwell,

$$\hat{n} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial \xi} = 0$$
 $\hat{n} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial \xi} = 0$

se tendrá

$$egin{aligned} rac{\partial E_n}{\partial \xi} &= 0 & rac{\partial H_n}{\partial \xi} &= 0 \\ \hat{n} imes rac{\partial oldsymbol{E}}{\partial \xi} &= -rac{1}{c} rac{\partial oldsymbol{B}}{\partial t} & \hat{n} imes rac{\partial oldsymbol{H}}{\partial \xi} &= rac{4\pi}{c} \sigma oldsymbol{E} + rac{arepsilon}{c} rac{\partial oldsymbol{E}}{\partial t} \end{aligned}$$

y si tomamos producto escalar de la última ecuación con la normal resulta

$$\hat{n}\cdot\left(\hat{n}\times\frac{\partial\boldsymbol{H}}{\partial\xi}\right)=\frac{4\pi}{c}\sigma E_{n}+\frac{\varepsilon}{c}\frac{\partial E_{n}}{\partial t}=0$$

de manera que

$$E_n = E_n^0 e^{-4\pi\sigma/\varepsilon t},$$

con lo cual el $E_{\hat{n}}$ (electrostático) se apaga exponencialmente con el tiempo de relajación del conductor. El campo electrostático, el longitudinal proviene sí de un potencial.

Además,

$$\hat{n} \cdot \left(\hat{n} \times \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial \xi} \right) = \frac{\mu}{c} \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = 0$$

y haciendo escalar con el versor \hat{n}

$$-\frac{\mu}{c}\frac{\partial E_n}{\partial t} = 0 \qquad \qquad \frac{\partial H_n}{\partial \xi} = 0.$$

El tiempo de relajación coincide con el tiempo de atenuación [?]. Luego, un campo \boldsymbol{H} sólo es constante en el tiempo y uniforme en el espacio.

Un campo magnético so se ve influenciado por el conductor (que tenga, por supuesto, propiedades magnéticas despreciables). No se apantalla.

Supongamos que los campos penetrantes tienen la dependencia

$$e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-i\omega t}$$
.

y el rotor de \boldsymbol{H} se puede escribir entonces

$$i\mathbf{k} \times \mathbf{H_0} + i\omega \frac{\varepsilon}{c}\mathbf{E} - \frac{4\pi\sigma}{c}\mathbf{E} = 0,$$

y haciendo producto vectorial por el vector de onda k

$$\mathbf{k} \times (\mathbf{\nabla} \times \mathbf{k} H_0) = -\frac{k^2}{\mu} \mathbf{B}_0$$

de lo cual

$$\boldsymbol{B}_{0}=\frac{\mu\varepsilon\omega}{c}\left(1+i\frac{4\pi\sigma}{\omega\varepsilon}\right)\frac{1}{k^{2}}(\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{k}E_{0}),\label{eq:B0}$$

y del rotor del campo eléctrico sale

$$\boldsymbol{B}_0 = \frac{c}{\omega} (\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{k} E_0)$$

de lo cual se deduce

$$\boldsymbol{B}_0 = \frac{\mu \varepsilon \omega^2}{c^2} \left(1 + i \frac{4\pi\sigma}{\omega \varepsilon} \right) \frac{\boldsymbol{B}_0}{k^2}.$$

Por ello $k^2 \in \mathbb{C}$ y $k \in \mathbb{C}$. Se necesita que el campo al medrar en el conductor, vaya disipando energía.

Tendremos que conectar con lo siguiente.

Asimismo la energía está metida casi por completo en el campo magnético cuando es un muy buen conductor.

$$K^2 = \mu \varepsilon \frac{\omega^2}{c^2} \left[1 + i \frac{4\pi\sigma}{\varepsilon\omega} \right]$$

Conviene escribir el número de onda como

$$K = \beta + i \, \frac{\alpha}{2},$$

siendo β el término responsable de la propagación, α el término que se atenúa. Operando se llega a las formas "simétricas" siguientes (para lograr esta bella simetría es que se escribió el k de esa manera),

$$\beta = \sqrt{\mu\varepsilon} \frac{\omega}{c} \left[\frac{1 + \sqrt{1 + (\omega\tau)^{-2}}}{2} \right]^{1/2} = k$$

$$\frac{\alpha}{2} = \sqrt{\mu\varepsilon} \frac{\omega}{c} \left[\frac{1 + \sqrt{-1 + (\omega\tau)^{-2}}}{2} \right]^{1/2} = k$$

Podemos pensar en dos límites extremos: pésimo conductor $4\pi\sigma/(\omega\varepsilon) \ll 1$ y excelente conductor $4\pi\sigma/(\omega\varepsilon) \gg 1$. La calidad de buen o mal conductor depende de la frecuencia de la onda penetrante.

$$\tau = \frac{\varepsilon}{4\pi\sigma} \longrightarrow \frac{1}{\tau\omega} \ll 1 \frac{T}{2\pi\tau} \ll 1$$

Usando la aproximación (de mal conductor) resulta en

$$\beta \approx \sqrt{\mu\varepsilon} \frac{\omega}{c}$$
 $\frac{\alpha}{2} \approx \sqrt{\mu\varepsilon} \frac{\omega}{c} \left(\frac{2\pi\sigma}{\omega\varepsilon} \right)$

La parte real corresponde a un término que se propaga y la parte imaginaria corresponde a un término que se atenúa

$$k \approx \sqrt{\mu\varepsilon} \; \frac{\omega}{c} + \frac{2\pi i}{c} \; \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \; \sigma$$

Entonces resulta que para el caso de un mal conductor $\frac{4\pi\sigma}{\omega\varepsilon}\ll 1$ o bien $\frac{4\pi\sigma}{\varepsilon}\ll \omega$ o bien $1/\tau\ll \omega$ se tiene

$$K = \sqrt{\mu\varepsilon} \frac{\omega}{c} + i \frac{2\pi\sqrt{\mu}\sigma}{c\sqrt{\varepsilon}}$$

En cambio, por el mismo razonamiento pero para un excelente conductor, $1/\tau\gg\omega$

$$K = (1+i) \; \frac{\sqrt{2\pi\omega\mu\sigma}}{c}$$

y aquí la parte de atenuación $\alpha/2=\alpha(\omega)/2$ de modo que hay distorsión. Se distorsiona porque la parte de atenuación depende de la frecuencia. En general tendremos

$$\boldsymbol{E} = \vec{\mathbb{E}}_0 e^{-\alpha/2 \hat{n} \cdot \boldsymbol{x}} e^{i[\beta \hat{n} \cdot \boldsymbol{x} - \omega t]}$$

que nos muestra una primera exponencial real que es el factor de atenuación. E ntre más conductor un medio más rápida es la atenuación.

La amplitud cae a $E_0 e^{-1}$ es una longitud δ

$$\delta = \frac{1}{\alpha/2} \approx \frac{c}{\sqrt{2\pi\mu\omega\sigma}}$$

que es la distancia que se desplazó el campo para que su amplitud sea 1/e menor. Es la llamada "profundidad pelicular" (skin depth) que da idea de cuánto penetra una onda electromagnética sin atenuarse.

$$\boldsymbol{H} = \frac{c}{\mu\omega} \left[\beta + i \frac{\alpha}{2} \right] \hat{k} \times \boldsymbol{E}$$

de modo que si $\boldsymbol{k} \in \mathbb{R}^3$ entonces $\boldsymbol{E}_0, \boldsymbol{B}_0$ tienen la misma fase. Si en cambio \boldsymbol{k} pertenece a \mathbb{C}^3 hay crecimiento o decaimiento exponencial en algunas direcciones. Vemos en una onda plana el caso de la atenuación se vería así

$$\mathrm{e}^{i(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}=\,\mathrm{e}^{i(k\hat{n}_R\cdot\boldsymbol{x}+k\hat{n}_I\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}=\,\mathrm{e}^{i(k\hat{n}_R\cdot\boldsymbol{x}-\omega t)}+\,\mathrm{e}^{k\hat{n}_I\cdot\boldsymbol{x}}$$

1.4.1 Algunos ejemplos y casos

Recordemos

$$\omega = 2\pi\nu$$
 $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c}\sqrt{\mu\epsilon} = \frac{\omega}{v}$




Figura 4.6

Noción de algunos numeritos a partir de la tabla

Para una malla metálica de interespaciado ℓ tenemos los casos $\lambda \gg \ell$ significa que es macizo para la onda. La penetración no dependerá de la $\sigma(\omega)$, es un conductor macizo.




Figura 4.7




Figura 4.8

 $\lambda \ll \ell$ es transparente para la onda. No ve el conductor.

En un buen conductor $\mu_M>\mu_E$ el material se comporta inductivamente. En un mal conductor $\mu_E>\mu_M$ el material se comporta capacitivamente.

1.5 Desfasajes en los campos

Al ser k un compleo los campos $\boldsymbol{E}, \boldsymbol{B}$ no están en fase dentro del medio. Entonces $\boldsymbol{k} = |\boldsymbol{k}| e^{i\varphi}$ donde el ángulo es el desfasaje en el campo al entrar en el conductor.

$$\tan\varphi=\frac{\alpha}{2\beta}$$

de lo cual se deduce

$$\begin{split} \frac{2\tan\varphi}{1-\tan^2\varphi} &= \tan(2\varphi) = \frac{4\pi\sigma}{\omega\varepsilon} \\ \varphi &= \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{4\pi\sigma}{\omega\varepsilon}\right) \end{split}$$

el máximo desfasaje es de $\pi/4$ y se da cuando el amterial es muy buen conductor. Los valores promedio son

$$\begin{split} \langle \mu \rangle &= \; \langle \mu_{\varepsilon} \rangle + \; \langle \mu_{M} \rangle = \frac{1}{16\pi} \left(\boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{D}^{*} + \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{H}^{*} \right) \\ \langle \mu_{M} \rangle &= \mu \varepsilon \; \frac{\omega^{2}}{c^{2}} \left[1 + \left(\frac{4\pi\sigma}{\omega\varepsilon} \right)^{2} \right]^{1/2} |\boldsymbol{E}_{0}|^{2} \\ \langle \mu_{M} \rangle &= \left(\frac{4\pi\sigma}{\omega\varepsilon} \right) \; \langle \mu_{\varepsilon} \rangle \end{split}$$

donde se ve que la energía está metida casi toda en el campo \boldsymbol{B} cuando el medio es muy buen conductor.