Programmation système : multiprogrammation (3° partie) Communication inter-processus

Thierry Vaira

BTS IRIS Avignon

③ v0.1 21 janvier 2015



Sommaire

- Les communications inter-processus
- 2 Les tubes
- 3 Les signaux
- 4 L'API WIN32 (Windows)



IPC


Les communications inter-processus (Inter-Process Communication ou IPC) regroupent un ensemble de mécanismes permettant à des processus concurrents (ou distants) de communiquer. Ces mécanismes peuvent être classés en trois catégories :

- les outils permettant aux processus de s'échanger des données
- les outils permettant de synchroniser les processus, notamment pour gérer le principe de section critique
- les outils offrant directement les caractéristiques des deux premiers (échanger des données et synchroniser des processus)





Principe





Échange de données

- Les fichiers peuvent être utilisés pour échanger des informations entre deux, ou plusieurs processus. Et par extension de la notion de fichiers, les bases de données peuvent aussi être utilisées pour échanger des informations entre deux, ou plusieurs processus.
- La **mémoire** (principale) d'un système peut aussi être utilisée pour des échanges de données. Suivant le type de processus, les outils utilisés ne sont pas les mêmes :
 - Dans le cas des <u>processus lourds</u>, l'espace mémoire du processus n'est pas partagé. On utilise alors des mécanismes de <u>mémoire partagée</u>, comme les <u>segments de mémoire partagée</u> pour Unix.
 - Dans le cas des <u>processus légers</u> (threads) l'espace mémoire est partagé, la mémoire peut donc être utilisée directement.
- Quelle que soit la méthode utilisée pour partager les données, ce type de communication pose le problème des sections critiques.

Synchronisation

Les mécanismes de synchronisation sont utilisés pour résoudre les problèmes de sections critiques et plus généralement pour bloquer et débloquer des processus suivant certaines conditions :

- Les verrous permettent de bloquer tout ou une partie d'un fichier
- Les sémaphores (et les mutex) sont un mécanisme plus général, ils ne sont pas associés à un type particulier de ressource et permettent de limiter l'accès concurrent à une section critique à un certain nombre de processus
- Les signaux (ou les évènements) permettent aux processus de communiquer entre eux : réveiller, arrêter ou avertir un processus d'un événement

L'utilisation des mécanismes de synchronisation est difficile et peut entraîner des problèmes d'interblocage (tous les processus sont bloqués).

Échange de données et synchronisation

Ces outils regroupent les possibilités des deux autres et sont souvent plus simples d'utilisation.

- L'idée est de communiquer en utilisant le principe des files (notion de boite aux lettres), les processus voulant envoyer des informations (messages) les placent dans la file; ceux voulant les recevoir les récupèrent dans cette même file. Les opérations d'écriture et de lecture dans la file sont bloquantes et permettent donc la synchronisation.
- Ce principe est utilisé par :
 - les files d'attente de message (message queue) sous Unix,
 - les sockets Unix ou Internet,
 - les tubes (nommés ou non), et
 - la transmission de messages (Message Passing) (DCOM, CORBA, SOAP, ...)





IPC Système V (Unix) / POSIX

Les IPC (Système V ou POSIX) recouvrent 3 mécanismes de communication entre processus (*Inter Processus Communication*) :

- Les **files de messages** (*message queue*), dans lesquelles un processus peut glisser des données ou en extraire. Les messages étant typés, il est possible de les lire dans un ordre différent de celui d'insertion, bien que par défaut la lecture se fasse suivant le principe de la file d'attente.
- Les segments de mémoire partagée (shared memory), qui sont accessibles simultanément par deux processus ou plus, avec éventuellement des restrictions telles que la lecture seule.
- Les sémaphores, qui permettent de synchroniser l'accès à des ressources partagées.

Les IPC permettent de faire communiquer deux processus d'une manière asynchrone, à l'inverse des tubes.

Files de messages

- Les files de messages sont des listes chaînées gérées par le noyau dans lesquelles un processus peut déposer des données (messages) ou en extraire. Elle correspond au concept de boîte aux lettres.
- Un message est une structure comportant un <u>nombre entier</u> (le type du message) et une <u>suite d'octets</u> de longueur arbitraire, représentant les données proprement dites.
- Les messages étant typés, il est possible de les lire dans un ordre différent de celui d'insertion. Le processus récepteur peut choisir de se mettre en attente soit sur le premier message disponible, soit sur le premier message d'un type donné.





Files de messages (suite)

Les **avantages** principaux de la file de message (par rapport aux tubes et aux tubes nommés) sont :

- un processus peut émettre des messages même si aucun processus n'est prêt à les recevoir
- les messages déposés sont conservés, même après la mort de l'émetteur, jusqu'à leur consommation ou la destruction de la file.

Le principal **inconvénient** de ce mécanisme est la limite de la taille des messages (8192 octets sous Linux) ainsi que celle de la file (16384 octets sous Linux).





Segment de mémoire partagée

Les processus peuvent avoir besoin de partager de l'information. Le système Unix fournit à cet effet un ensemble de routines permettant de créer et de gérer un segment de mémoire partagée (shared memory).

- Un segment de mémoire partagée est identifié de manière externe par un nom qui permet à tout processus possédant les droits, d'accéder à ce segment. Lors de la création ou de l'accès à un segment mémoire, un numéro interne est fourni par le système.
- Parmi les mécanismes de communication entre processus, l'utilisation de segments de mémoire partagée est la technique la plus rapide, car il n'y a pas de copie des données transmises. Ce procédé de communication est donc parfaitement adapté au partage de gros volumes de données entre processus distincts.





Mise en oeuvre d'un segment de mémoire partagée

- Si deux processus écrivent et lisent "en même temps" dans une même zone de mémoire partagée, il ne sera pas possible de savoir ce qui est réellement pris en compte. Le segment de mémoire partagée est considéré comme une section critique.
- D'où l'obligation d'utiliser des sémaphores pour ne donner l'accès à cette zone qu'à un processus à la fois.





12 / 28

API IPC System V

Les IPC System V sont une ancienne API (orientée UNIX).

	Files de messages	Mémoire	Sémaphores
		partagée	
Headers	sys/types.h	sys/types.h	sys/types.h
	sys/ipc.h	sys/ipc.h	sys/ipc.h
	sys/msg.h	sys/shm.h	sys/sem.h
Création / Ouverture	msgget()	shmget()	semget()
Contrôle	msgctl()	shmctl()	semctl()
Opérations	msgsnd()	shmat()	semop()
	msgrcv()	shmdt()	
Structures associées	msqid_ds	shmid_ds	semid_ds

Deux opérations sont disponibles à partir du *shell* :

- ipcs : consultation des objets de communication.
- ipcrm: suppression des objets de communication.





13 / 28

IPC POSIX

Les IPC POSIX sont une API plus récente et normalisée.


- les appels systèmes pour les files de messages sont : mq_open(),
 mq_send(), mq_receive(), mq_close() et mq_unlink()
- les appels systèmes pour les segments de mémoire partagé sont : shm_open(), mmap(), munmap(), close() et shm_unlink()
- les appels systèmes pour les sémaphores sont : sem_open(), sem_post(), sem_wait(), sem_close() et sem_unlink()
- Plus de détails : man mq_overview, man sem_overview, man shm_overview

Les IPC POSIX fournissent une interface bien mieux conçue (portable et "thread safe") que celles de System V. D'un autre coté, les IPC POSIX sont moins largement disponibles (particulièrement sur d'anciens systèmes) que ceux de System V.

Les tubes

Les tubes (pipe) sont un mécanisme de communication entre processus résidants sur une même machine. On peut distinguer 2 catégories :

- les tubes anonymes (volatiles) : ils concernent des processus issus de la même application
- les tubes nommés (persistants) : ils concernent des processus totalement indépendants








Principe

Un **tube** peut être vu comme un **tuyau** dans lequel un processus, à une extrémité, produit des informations, tandis qu'à l'autre extrémité un autre processus les consomme.



Un tube est créé par l'appel système pipe (int descripteur [2]) qui remplit le tableau descripteur avec les descripteurs de chacune des extrémités du tube (l'entrée en lecture seule et la sortie en écriture seule).

Caractéristiques

- intra-machine
- communication unidirectionnelle
- communication synchrone
- communication en mode flux (stream)
- remplissage et vidage en mode FIFO
- limité en taille




② v0.1



Communication bidirectionnelle

Les tubes étant des systèmes de communication unidirectionnels, ils faut créer deux tubes et les employer dans le sens opposé si l'on souhaite réaliser une communication bidirectionnelle entre 2 processus.



La création de ces deux tubes est sous la responsabilité du processus père. Ensuite, la primive fork() réalisant une copie des données dans le processus fils, il suffit pour le père et le fils de fermer les extrémités de tubes qu'ils n'utilisent pas.

Les tubes nommés

Un tube nommé est simplement un noeud dans le système de fichiers. Le concept de tube a été étendu pour disposer d'un nom dans ce dernier. Ce moyen de communication, disposant d'une représentation dans le système de fichier, peut être utilisé par des processus indépendants.

- La création d'un tube nommé se fait à l'aide de la fonction mkfifo().
- La suppression d'un tube nommé s'effectue avec unlink().
- Une fois le noeud créé, on peut l'ouvrir avec open() avec les restrictions dues au mode d'accès.
- Si le tube est ouvert en lecture, open() est bloquante tant qu'un autre processus ne l'a pas ouvert en écriture. Symétriquement, une ouverture en écriture est bloquante jusqu'à ce que le tube soit ouvert en lecture.
- Il est possible d'utiliser la fonction fdopen() qui retourne un flux associé au descripteur passé en paramètre. On peut ensuite utiliser les fonctions fread(), fwrite(), fscanf() ou fprintf()

Les signaux

Un **signal** peut être imaginé comme une sorte d'impulsion qui oblige le processus cible à prendre immédiatement une mesure spécifique.

Le rôle des signaux est de permettre aux processus de communiquer. Ils peuvent par exemple :

- réveiller un processus
- arrêter un processus
- avertir un processus d'un événement

L'utilisation des signaux sous Linux est décrite dans : man 7 signal





Envoi et réception d'un signal

- La commande kill permet d'envoyer un signal à un processus ou à un groupe de processus
- L'appel système kill() peut être utilisé pour envoyer n'importe quel signal à n'importe quel processus ou groupe de processus

À la réception d'un signal, le processus peut :

- l'ignorer
- déclencher l'action prévue par défaut sur le système (souvent la mort du processus)
- déclencher un traitement spécial appelé handler (gestionnaire du signal)





Interception d'un signal

- La primitive signal() permet d'associer un traitement à la réception d'un signal d'interruption. Une autre primitive, sigaction(), permet de faire la même chose et présente l'avantage de définir précisément le comportement désiré et de ne pas poser de problème de compatibilité.
- signal() installe le gestionnaire handler pour le signal signum.
 handler peut être SIG_IGN (ignoré), SIG_DFL (défaut) ou l'adresse
 d'une fonction définie par le programmeur (un « gestionnaire de signal »).

L'attente d'un signal démontre tout l'intérêt du multi-tâche. En effet, au lieu de consommer des ressources CPU inutilement en testant la présence d'un événement dans une boucle while, on place le processus en sommeil (sleep) et le processeur est mis alors à la disposition d'autres tâches.



Quelques signaux

- La commande kill -1 liste l'ensemble des signaux disponibles
- Le fichier header signum.h déclare la liste des signaux :
 find /usr -name signum.h puis
 grep SIG /usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/signum.h

 #define SIGINT 2 /* Interrupt = Ctrl-C (ANSI) */...

 #define SIGKILL 9 /* Kill, unblockable (POSIX) */...

 #define SIGUSR1 10 /* User-defined signal 1 POSIX */...

 #define SIGUSR2 12 /* User-defined signal 2 POSIX */...

 #define _NSIG 65 /* Biggest signal number + 1 */





23 / 28

IPC

L'API Win32 de Microsoft propose différents moyens pour faire communiquer plusieurs processus ou threads.

Les mécanismes fournis sont décrits dans la MSDN dans l'article « Interprocess Communications »:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa365574(v=VS.85).aspx.

Cela couvre l'utilisation du presse-papier (clipboard) jusqu'au socket.

L'API Win32 de Microsoft propose différents moyens pour coordonner l'exécution de plusieurs threads. Les mécanismes fournis sont :

- les exclusions mutuelles
- les sections critiques
- les sémaphores





Fichier mappé

La technique officielle préconisée par Microsoft pour partager de la mémoire est d'utiliser les différentes fonctions pour accéder à un fichier mappé (FileMapping).

- Un des processus ou *threads* doit créer en espace de mémoire partagée avec un fichier mappé en utilisant CreateFileMapping().
- Les autres processus ou *threads* peuvent accéder à la mémoire partagée en l'ouvrant avec la fonction OpenFileMapping().
- Pour avoir un pointeur utilisable pour accéder à une zone de la mémoire, il faut utiliser MapViewOfFile(). Après utilisation, il faut appeler UnmapViewOfFile() pour détacher le handle.
- Pour libérer la mémoire, il suffit d'appeler CloseHandle() sur le handle obtenu.

L'accès simultanée à la mémoire partagée doit être sécurisé par l'utilisation d'un mutex par exemple.

Mutex

Le **mutex** est de type **HANDLE**, comme tout objet ressource dans l'API Win32. Les fonctions utilisables sont :

- Création du mutex : CreateMutex()
- Opération V(), libération ou déverrouillage du mutex : ReleaseMutex()
- Opération P(), prise ou verrouillage du mutex : WaitForSingleObject()

L'objet section critique fournit une synchronisation similaire au mutex sauf que ces objets doivent être utilisées par les threads d'un même processus. Ce mécanisme est plus performant que les mutex et il est plus simple à utiliser.





Section critique

Typiquement, il suffit de déclarer une variable de type CRITICAL_SECTION, de l'initialiser grâce à la fonction InitializeCriticalSection() ou InitializeCriticalSectionAndSpinCount(). Les fonctions utilisables sont:

- Le thread utilise la fonction EnterCriticalSection() ou TryEnterCriticalSection() avant d'entrer dans la section critique.
- Le thread utilise la fonction LeaveCriticalSection() pour rendre le processeur à la fin de la section critique.
- Chaque thread du processus peut utiliser la fonction DeleteCriticalSection() pour libérer les ressources système qui ont été allouées quand la section critique a été initialisé. Après son appel, aucune fonction de synchronisation ne peut plus être appelée.





Sémaphore

Sous Windows, un sémaphore est un compteur qui peut prendre des valeurs entre 0 et une valeur maximale définie lors de la création du sémaphore. Le sémaphore est de type HANDLE. Les fonctions utilisables sont:

- La fonction CreateSemaphore() crée l'objet sémaphore.
- La fonction OpenSemaphore() ouvre un objet sémaphore déjà créé par un autre thread ou processus.
- \bullet Opération V(): la fonction ReleaseSemaphore() libère un jeton.
- Opération P(): la fonction WaitForSingleObject() permet de prendre un sémaphore.



