# Programación Concurrente ATIC Redictado de Programación Concurrente

#### Clase 4



Facultad de Informática UNLP


#### Links a los archivos con audio (formato MP4)

El archivo con la clase con audio está en formato MP4. En el link de abajo está el video comprimido en archivo RAR.

#### Semáforos

https://drive.google.com/uc?id=1MjOhte-Wv6nQh0V42bwiEJ-HlO2m7rEJ&export=download

### Semáforos



### Defectos de la sincronización por Busy Waiting

- *Protocolos* "busy-waiting": complejos y sin clara separación entre variables de sincronización y las usadas para computar resultados.
- Es difícil diseñar para probar corrección. Incluso la verificación es compleja cuando se incrementa el número de procesos.
- Es una técnica ineficiente si se la utiliza en multiprogramación. Un procesador ejecutando un proceso *spinning* puede ser usado de manera más productiva por otro proceso.

⇒Necesidad de herramientas para diseñar protocolos de sincronización.

#### Semáforos

Descriptos en 1968 por Dijkstra (www.cs.utexas.edu/users/EWD/welcome.html)

**Semáforo** ⇒ instancia de un tipo de datos abstracto (o un objeto) con sólo 2 operaciones (métodos) <u>atómicas</u>: P y V.

Internamente el valor de un semáforo es un entero no negativo:



- $V \rightarrow Señala$  la ocurrencia de un evento (incrementa).
- $P \rightarrow Se$  usa para demorar un proceso hasta que ocurra un evento (decrementa).
- Analogía con la sincronización del tránsito para evitar colisiones.
- Permiten proteger *Secciones Críticas* y pueden usarse para implementar *Sincronización por Condición*.

#### Operaciones Básicas

- Declaraciones
  - sem s;  $\rightarrow$  NO. Si o si se deben inicializar en la declaración sem mutex = 1; sem fork[5] = ([5] 1);
- Semáforo general (o counting semaphore)

$$P(s)$$
:  $\langle \text{ await } (s > 0) \text{ s} = s-1; \rangle$   
 $V(s)$ :  $\langle \text{ s} = s+1; \rangle$ 

Semáforo binario

**P**(**b**): 
$$\langle$$
 await (b > 0) b = b-1;  $\rangle$  **V**(**b**):  $\langle$  await (b < 1) b = b+1;  $\rangle$ 

Si la implementación de la demora por operaciones **P** se produce sobre una **cola**, las operaciones son **fair** 

(EN LA MATERIA NO SE PUEDE SUPONER ESTE TIPO DE IMPLEMENTACIÓN)

Sección Crítica: Exclusión Mutua

```
bool lock=false;

process SC[i=1 to n]
{ while (true)
     { (await (not lock) lock = true;) }
          sección crítica;
          lock = false;
          sección no crítica;
    }
}
```

Cambio de variable

```
bool free = true;

process SC[i=1 to n]
{ while (true)
     { await (free) free = false;}
          sección crítica;
          free = true;
          sección no crítica;
}
```

Podemos representar *free* con un entero, usar 1 para *true* y 0 para *false*  $\Rightarrow$  se puede asociar a las operaciones soportadas por los semáforos.

```
int free = 1;

process SC[i=1 to n]
{ while (true)
    { (await (free==1) free = 0;) }
    sección crítica;
    free = 1;
    sección no crítica;
}
}
```

Sección Crítica: Exclusión Mutua

```
int free = 1;

process SC[i=1 to n]
{ while (true)
    { <await (free > 0) free = free - 1;>
        sección crítica;
        <free = free + 1>;
        sección no crítica;
    }
}
```

```
sem free= 1;
process SC[i=1 to n]
{ while (true)
     { P(free);
          sección crítica;
          V(free);
          sección no crítica;
    }
}
```

Es más simple que las soluciones busy waiting.

¿Y si inicializo free= 0?



Barreras: señalización de eventos

- **Idea:** un semáforo para cada flag de sincronización. Un proceso setea el flag ejecutando V, y espera a que un flag sea seteado y luego lo limpia ejecutando P.
- Barrera para dos procesos: necesitamos saber cada vez que un proceso llega o parte de la barrera  $\Rightarrow$  relacionar los estados de los dos procesos.

**Semáforo de señalización**  $\Rightarrow$  generalmente inicializado en 0. Un proceso señala el evento con V(s); otros procesos esperan la ocurrencia del evento ejecutando P(s).

```
sem llega1=0, llega2=0;
process Worker1
{ ........
    V(llega1); P(llega2);
......
}
process Worker2
{ ........
    V(llega2); P(llega1);
........
}
```

Puede usarse la barrera para dos procesos para implementar una *butterfly barrier* para n, o sincronización con un coordinador central.

¿Qué sucede si los procesos primero hacen P y luego V?



Productores y Consumidores: semáforos binarios divididos


**Semáforo Binario Dividido (Split Binary Semaphore).** Los semáforos binarios  $b_1$ , ....,  $b_n$  forman un SBS en un programa si el siguiente es un invariante global:

SPLIT: 
$$0 \le b_1, + ... + b_n \le 1$$

- Los  $b_i$  pueden verse como un único semáforo binario b que fue dividido en n semáforos binarios.
- Importantes por la forma en que pueden usarse para implementar EM (en general la ejecución de los procesos inicia con un *P* sobre un semáforo y termina con un *V* sobre otro de ellos).
- Las sentencias entre el P y el V ejecutan con exclusión mutua.

#### Productores y Consumidores: semáforos binarios divididos

**Ejemplo:** buffer unitario compartido con múltiples productores y consumidores. Dos operaciones: *depositar* y *retirar* que deben alternarse.




```
typeT buf; sem vacio = 1, lleno = 0;
process Productor [i = 1 \text{ to } M]
{ while(true)
      producir mensaje datos
      P(vacio); buf = datos; V(lleno); #depositar
process Consumidor[j = 1 \text{ to } N]
{ while(true)
    { P(lleno); resultado = buf; V(vacio); #retirar
      consumir mensaje resultado
```

vacio y lleno (juntos) forman un "semáforo binario dividido".

Buffers Limitados: Contadores de Recursos

Contadores de Recursos: cada semáforo cuenta el número de unidades libres de un recurso determinado. Esta forma de utilización es adecuada cuando los procesos compiten por recursos de múltiples unidades.

**Ejemplo:** un buffer es una cola de mensajes depositados y aún no buscados. Existe UN productor y UN consumidor que *depositan* y *retiran* elementos del buffer.




Buffers Limitados: Contadores de Recursos

```
typeT buf[n]; int ocupado = 0, libre = 0;
sem vacio = n, lleno = 0;
process Productor
{ while(true)
      producir mensaje datos
     P(vacio); buf[libre] = datos; libre = (libre+1) mod n; V(lleno); #depositar
process Consumidor
{ while(true)
    { P(lleno); resultado = buf[ocupado]; ocupado = (ocupado+1) mod n; V(vacio); #retirar
      consumir mensaje resultado
```

- *vacio* cuenta los lugares libres, y *lleno* los ocupados.
- *depositar* y *retirar* se pudieron asumir atómicas pues sólo hay un productor y un consumidor.
- ¿Qué ocurre si hay más de un productor y/o consumidor?

Buffers Limitados: Contadores de Recursos

Si hay más de un productor y/o más de un consumidor, las operaciones de depositar y retirar en sí mismas son SC y deben ejecutar con Exclusión Mutua ¿Cuáles serían las consecuencias de no protegerlas?




Si no se protege cada slot, podría retirarse dos veces el mismo dato o perderse datos al sobrescribirlo.


Buffers Limitados: Contadores de Recursos

```
typeT buf[n]; int ocupado = 0, libre = 0;
sem vacio = n, lleno = 0;
sem mutexD = 1, mutexR = 1;
                                                                                 Cyclic Buffer
process Productor [i = 1..M]
{ while(true)
   { producir mensaje datos
      P(vacio);
      P(\text{mutexD}); buf[libre] = datos; libre = (libre+1) mod n; V(\text{mutexD});
      V(lleno);
process Consumidor [i = 1..N]
{ while(true)
   { P(lleno);
      P(mutexR); resultado = buf[ocupado]; ocupado = (ocupado+1) mod n; V(mutexR);
      V(vacio);
      consumir mensaje resultado
```

#### Varios procesos compitiendo por varios recursos compartidos


- Problema de varios procesos (**P**) y varios recursos (**R**) cada uno protegido por un **lock**.
- Un proceso debe adquirir los *locks* de todos los recursos que necesita.
- Puede caerse en *deadlock* cuando varios procesos compiten por conjuntos superpuestos de recursos.
- Por ejemplo: cada P[i] necesita R[i] y  $R[(i+1) \mod n] \implies C$ uándo se da el Deadlock?





#### Problema de los filósofos: exclusión mutua selectiva

- Problema de exclusión mutua entre procesos que compiten por el acceso a conjuntos superpuestos de variables compartidas.
- Problema de los filósofos:



- Cada tenedor es una SC: puede ser tomado por un único filósofo a la vez  $\Rightarrow$  pueden representarse los tenedores por un arreglo de semáforos.
- Levantar un tenedor  $\Rightarrow P$  Bajar un tenedor  $\Rightarrow V$
- Cada filósofo necesita el tenedor izquierdo y el derecho.
- ¿Qué efecto puede darse si todos los filósofos hacen *exactamente* lo mismo?.


투

Problema de los filósofos: exclusión mutua selectiva

```
sem tenedores [5] = \{1,1,1,1,1\};
process Filososfos[i = 0..3]
{ while(true)
     P(tenedor[i]); P(tenedor[i+1]);
      comer;
      V(tenedor[i]); V(tenedor[i+1]);
process Filososfos[4]
{ while(true)
   { P(tenedor[0]); P(tenedor[4]);
      comer;
      V(tenedor[0]); V(tenedor[4]);
```

#### Lectores y escritores

• *Problema*: dos clases de procesos (*lectores* y *escritores*) comparten una Base de Datos. El acceso de los *escritores* debe ser exclusivo para evitar interferencia entre transacciones. Los *lectores* pueden ejecutar concurrentemente entre ellos si no hay escritores actualizando.



- Procesos asimétricos y, según el scheduler, con diferente prioridad.
- Es también un problema de *exclusión mutua selectiva*: clases de procesos compiten por el acceso a la BD.
- Diferentes soluciones:
  - Como problema de exclusión mutua.
  - Como problema de sincronización por condición.

#### Lectores y escritores: como problema de exclusión mutua

- Los escritores necesitan acceso mutuamente exclusivo.
- Los lectores (como grupo) necesitan acceso exclusivo con respecto a cualquier escritor.

```
sem rw = 1;
process Lector [i = 1 \text{ to } M]
  while(true)
       P(rw):
       lee la BD;
       V(rw);
process Escritor [j = 1 \text{ to } N]
  while(true)
       P(rw):
       escribe la BD;
       V(rw);
```

#### No hay concurrencia entre lectores

- Los lectores (como grupo) necesitan bloquear a los escritores, pero sólo el primero necesita tomar el lock ejecutando P(rw).
- Análogamente, sólo el último lector debe hacer V(rw).

Lectores y escritores: como problema de exclusión mutua

```
int nr = 0; # número de lectores activos
sem rw = 1; # bloquea el acceso a la BD
```

```
F
```

Lectores y escritores: como problema de exclusión mutua

```
int nr = 0;  # número de lectores activos

sem rw = 1;  # bloquea el acceso a la BD

sem mutexR= 1;  # bloquea el acceso de los lectores a nr
```

```
process Lector [i = 1 \text{ to } M]
{ while(true)
      P(mutexR);
      nr = nr + 1;
      if (nr == 1) P(rw);
      V(mutexR);
      lee la BD;
      P(mutexR);
      nr = nr - 1;
      if (nr == 0) V(rw);
      V(mutexR);
```

#### Lectores y escritores: sincronización por condición

- Solución anterior  $\Rightarrow$  preferencia a los lectores  $\Rightarrow$  no es *fair*.
- Otro enfoque ⇒ introduce la técnica *passing the baton*: emplea SBS para brindar exclusión y despertar procesos demorados.
- Puede usarse para implementar *await* arbitrarios, controlando de forma precisa el orden en que los procesos son despertados
- En este caso, pueden contarse (por medio de *nr* y *nw*) los procesos de cada clase intentando acceder a la BD, y luego restringir el valor de los contadores. ¿Cuáles son los estados buenos y malos de *nr* y *nw*?

### Problemas básicos y técnicas *Técnica Passing de Baton*

- En algunos casos, await puede ser implementada directamente usando semáforos u otras operaciones primitivas. *Pero no siempre*...
- En el caso de las guardas de los await en la solución anterior, se superponen en que el protocolo de entrada para escritores necesita que tanto **nw** como **nr** sean 0, mientras para lectores sólo que **nw** sea 0.
- Ningún semáforo podría discriminar entre estas condiciones **Passing the baton.**

Passing the baton: técnica general para implementar sentencias await.

Cuando un proceso está dentro de una SC mantiene el *baton* (*testimonio*, *token*) que significa permiso para ejecutar.


Cuando el proceso llega a un *SIGNAL* (sale de la SC), pasa el *baton* (control) a otro proceso. Si ningún proceso está esperando por el *baton* (es decir esperando entrar a la SC) el *baton* se libera para que lo tome el próximo proceso que trata de entrar.

#### Técnica Passing de Baton

La sincronización se expresa con sentencias atómicas de la forma:

$$F_1: \langle S_i \rangle$$
 o  $F_2: \langle await(B_j) S_j \rangle$ 





Utilizamos un semáforo  $b_j$  y un contador  $d_j$  cada uno con guarda diferente  $B_j$ ; todos inicialmente 0.

 $m{b}_j$  se usa para demorar procesos esperando que  $m{B}_j$  sea true.  $m{d}_j$  es un contador del número de procesos demorados sobre  $m{b}_j$ .

e y los  $b_j$  se usan para formar un SBS: a lo sumo uno a la vez es 1, y cada camino de ejecución empieza con un P y termina con un único V.

Técnica Passing de Baton

```
F_1: P(e); \langle S_i \rangle S_i; SIGNAL;
```

```
\begin{array}{ll} \textit{SIGNAL:} & \text{if } (B_1 \text{ and } d_1 > 0) \ \{d_1 = d_1 - 1; \ V(b_1)\} \\ & \square \dots \\ & \square \ (B_n \text{ and } d_n > 0) \ \{d_n = d_n - 1; \ V(b_n)\} \\ & \square \ \text{else } V(e); \\ & \text{fi} \end{array}
```

Lectores y escritores: Técnica Passing de Baton

```
int nr = 0, nw = 0;
process Lector [i = 1 \text{ to } M]
{ while(true)
       \langle \text{ await (nw == 0) nr = nr + 1; } \rangle
       lee la BD;
       \langle nr = nr - 1; \rangle
process Escritor [i = 1 \text{ to } N]
{ while(true)
       \langle \text{ await (nr}==0 \text{ and nw}==0) \text{ nw}=\text{nw}+1; \rangle
       escribe la BD;
       \langle nw = nw - 1; \rangle
```

```
int nr = 0, nw = 0, dr = 0, dw = 0;
sem e = 1, r = 0, w = 0;
process Lector [i = 1 \text{ to } M]
{ while(true) {
       P(e);
       if (nw > 0) \{ dr = dr + 1; V(e); P(r); \}
       nr = nr + 1;
       SIGNAL<sub>1</sub>;
       lee la BD:
       P(e); nr = nr - 1; SIGNAL_2;
process Escritor [i = 1 \text{ to } N]
{ while(true) {
      P(e);
       if (nr > 0 \text{ or } nw > 0) \{dw = dw + 1; V(e); P(w); \}
       nw = nw + 1;
      SIGNAL<sub>3</sub>;
       escribe la BD;
       P(e); nw = nw - 1; SIGNAL_{4};
```

#### Lectores y escritores: Técnica Passing de Baton

```
int nr = 0, nw = 0, dr = 0, dw = 0;
sem e = 1, r = 0, w = 0;
process Lector [i = 1 \text{ to } M]
{ while(true)
   \{ P(e);
       if (nw > 0) \{ dr = dr + 1; V(e); P(r); \}
       nr = nr + 1;
       SIGNAL<sub>1</sub>;
       lee la BD:
       P(e); nr = nr - 1; SIGNAL_2;
process Escritor [j = 1 \text{ to } N]
{ while(true)
    { P(e);
       if (nr > 0 \text{ or } nw > 0) \{dw = dw+1; V(e); P(w); \}
       nw = nw + 1;
       SIGNAL<sub>3</sub>;
       escribe la BD;
       P(e); nw = nw - 1; SIGNAL_4;
```

El rol de los **SIGNAL**<sub>i</sub> es el de señalizar *exactamente* a uno de los semáforos  $\Rightarrow$  los procesos se van pasando el *baton*.

```
SIGNAL_i es una abreviación de:

if (nw == 0 and dr > 0)

{dr = dr - 1; V(r);}

elsif (nr == 0 and nw == 0 and dw > 0)

{dw = dw - 1; V(w);}

else V(e);
```

Algunos de los SIGNAL se pueden simplificar.

#### Lectores y escritores: Técnica Passing de Baton

```
int nr = 0, nw = 0, dr = 0, dw = 0;
```

```
sem e = 1, r = 0, w = 0:
```

```
process Lector [i = 1 \text{ to } M]
 while(true)
     { P(e);
      if (nw > 0) \{dr = dr + 1; V(e); P(r); \}
      nr = nr + 1;
      if (dr > 0) \{dr = dr - 1; V(r); \}
      else V(e);
      lee la BD;
      P(e):
      nr = nr - 1;
      if (nr == 0 \text{ and } dw > 0)
            \{dw = dw - 1; V(w); \}
      else V(e);
```

```
process Escritor [i = 1 \text{ to } N]
{ while(true)
  { P(e);
    if (nr > 0 \text{ or } nw > 0)
            \{dw=dw+1; V(e); P(w);\}
    nw = nw + 1;
    V(e);
    escribe la BD:
    P(e);
    nw = nw - 1;
    if (dr > 0) \{dr = dr - 1; V(r); \}
    elseif (dw > 0) {dw = dw - 1; V(w); }
    else V(e);
```

Da preferencia a los lectores  $\Rightarrow$  ¿Cómo puede modificarse?



**Problema**: decidir cuándo se le puede dar a un proceso determinado acceso a un recurso.

**Recurso**: cualquier objeto, elemento, componente, dato, SC, por la que un proceso puede ser demorado esperando adquirirlo.

**Definición del problema**: procesos que compiten por el uso de unidades de un recurso compartido (cada unidad está *libre* o *en uso*).

```
request (parámetros): \( \text{await (request puede ser satisfecho) tomar unidades;} \)
release (parámetros): \( \text{retornar unidades;} \)
```

• Puede usarse Passing the Baton:

#### Alocación Shortest-Job-Next (SJN)

- Varios procesos que compiten por el uso de un recurso compartido de una sola unidad.
- **request** (tiempo,id). Si el recurso está libre, es alocado inmediatamente al proceso *id*; sino, el proceso *id* se demora.
- **release** (). Cuando el recurso es liberado, es alocado al proceso demorado (si lo hay) con el mínimo valor de *tiempo*. Si dos o más procesos tienen el mismo valor de *tiempo*, el recurso es alocado al que esperó más.
- SJN minimiza el tiempo promedio de ejecución, aunque *es unfair* (¿por qué?). Puede mejorarse con la técnica de *aging* (dando preferencia a un proceso que esperó mucho tiempo).
- Para el caso general de alocación de recursos (NO SJN):

```
bool libre = true;

request (tiempo,id): ⟨await (libre) libre = false;⟩

release (): ⟨libre = true;⟩
```

Alocación Shortest-Job-Next (SJN)

• En SJN, un proceso que invoca a *request* debe demorarse hasta que el recurso esté libre y su pedido sea el próximo en ser atendido de acuerdo a la política. El parámetro tiempo entra en juego sólo si un pedido debe ser demorado.

- En **DELAY** un proceso:
  - ➤ Inserta sus parámetros en un conjunto, cola o lista de espera (pares).
  - Libera la SC ejecutando V(e).
  - Se demora en un semáforo hasta que *request* puede ser satisfecho.
- En **SIGNAL** un proceso:
  - Cuando el recurso es liberado, si pares no está vacío, el recurso es asignado a un proceso de acuerdo a SJN.
- Cada proceso tiene una condición de demora distinta, dependiendo de su posición en *pares*. El proceso *id* se demora sobre el semáforo *b[id]*.

Alocación Shortest-Job-Next (SJN)

s es un semáforo privado si exactamente un proceso ejecuta operaciones **P** sobre s. Resultan útiles para señalar procesos individuales. Los semáforos b[id] son de este tipo.

Alocación Shortest-Job-Next (SJN)

```
bool libre = true; Pares = set of (int, int) = \emptyset; sem e = 1, b[n] = ([n] 0);
Process Cliente [id: 1..n]
{ int sig;
 //Trabaja
 tiempo = //determina el tiempo de uso del recurso//
 P(e);
 if (! libre) { insertar (tiempo, id) en Pares;
               V(e);
              P(b[id]);
 libre = false;
  V(e);
 //USA EL RECURSO
 P(e);
 libre = true;
 if (Pares \neq \emptyset) { remover el primer par (tiempo, sig) de Pares;
                   V(b[sig]);
                                            ¿Que modificaciones deberían realizarse para respetar
                                                              el orden de llegada?
 else V(e);
                                                ¿Que modificaciones deberían realizarse para
                                            generalizar la solución a recursos de múltiple unidad?
```