### V606

# Suszeptibilität paramagnetischer Substanzen

Fritz Agildere fritz.agildere@udo.edu Amelie Strathmann amelie.strathmann@udo.edu

Durchführung: 11. April 2023 Abgabe:

TU Dortmund – Fakultät Physik

## Inhaltsverzeichnis

1	Ziels	etzung	2	
2	The	orie	2	
	2.1	Magnetismus und Materie	2	
		2.1.1 Diamagnetismus		
		2.1.2 Paramagnetismus	3	
	2.2	Paramagnetische Suszeptibilität	3	
		2.2.1 Seltene-Erd-Verbindungen	6	
	2.3	Messverfahren	6	
		2.3.1 Apparatur zur Induktivitätsmessung		
		2.3.2 Unterdrückung von Störspannungen	7	
3	Durchführung			
4	Aus	vertung	8	
	4.1	Fehlerrechnung	8	
	4.2	Durchlasskurve		
	4.3	Effektiver Querschnitt		
	4.4	Suszeptibilität		
5	Disk	ussion	11	
Literatur				
Anhang				

### 1 Zielsetzung

Mit dem nachfolgenden Versuch soll die Suszeptibilität der Oxide einiger Seltener-Erd-Elemente gemessen werden. Die Messergebnisse dienen anschließend zum Vergleich mit den aus der Theorie errechneten Erwartungswerten.

### **2** Theorie [1]

#### 2.1 Magnetismus und Materie

Der im Vakuum geltende Zusammenhang zwischen magnetischer Flussdichte  $\boldsymbol{B}$  und magnetischer Feldstärke  $\boldsymbol{H}$ 

$$\boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{H}$$

muss unter Anwesenheit von Materie um die Magnetisierung  $\boldsymbol{M}$  zu

$$\boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{H} + \boldsymbol{M}$$

ergänzt werden. Dabei beschreibt  $\mu_0$  die magnetische Feldkonstante. Verantwortlich für das Auftreten von M sind atomare magnetische Momente im betrachteten Material. Daher lässt sich die Magnetisierung mit dem mittleren magnetischen Moment  $\bar{\mu}$  und der Anzahl der Momente pro Volumen N als

$$\mathbf{M} = N\mu_0\,\bar{\boldsymbol{\mu}}$$

ausdrücken. Ihre Abhängigkeit zu  $\boldsymbol{H}$  wird über

$$\mathbf{M} = \mu_0 \chi \mathbf{H}$$

formuliert. Der Faktor  $\chi$  heißt magnetische Suszeptibilität und weist selbst komplexe Beziehungen zur Feldstärke H und Temperatur T auf.

#### 2.1.1 Diamagnetismus

Durch die Induktion magnetischer Momente beim Einwirken äußerer Magnetfelder tritt in allen Atomen das Phänomen des Diamagnetismus auf. Das induzierte Feld ist dem ursächlichen dabei entgegengesetzt und schwächt so dessen Einfluss ab. Für die Suszeptibilität muss dann  $\chi < 0$  gelten. Ideale Diamagneten werden durch Supraleiter realisiert, welche  $\chi = -1$  erreichen und das Magnetfeld in ihrem Inneren vollständig verdrängen.

#### 2.1.2 Paramagnetismus

Anders als der Diamagnetismus ist der Paramagnetismus keine universelle Eigenschaft der Materie, sondern lässt sich nur bei Atomen, Ionen und Molekülen beobachten, deren Gesamtdrehimpuls nicht verschwindet. Bei Abwesenheit eines äußeren Feldes sind die an den Drehimpuls gekoppelten magnetischen Momente durch thermische Bewegung zufällig orientiert, sodass keine mittlere Magnetisierung existiert. Wird jedoch ein Magnetfeld angelegt, richten sich die Momente parallel dazu aus, sodass dessen Wirkung verstärkt wird. Die Suszeptibilität erfüllt dann  $\chi > 0$  und ist aufgrund des Störeinflusses der thermischen Bewegung temperaturabhängig. Anhand dieses Modells kann  $\chi$  nun berechnet werden.

#### 2.2 Paramagnetische Suszeptibilität

Der atomare Gesamtdrehimpuls J setzt sich aus Bahndrehimpuls der Elektronenhülle und Eigendrehimpuls der Elektronen, dem Spin, zusammen. Für den Paramagnetismus kann der Beitrag des zusätzlich auftretenden Kerndrehimpulses vernachlässigt werden. Solange das äußere Magnetfeld nicht zu stark ist, wird von LS-Kopplung mit

$$J = L + S$$

ausgegangen, also der Annahme, dass J der Vektorsumme von Gesamtbahndrehimpuls L und Gesamtspin S entspricht. Dabei setzen sich L und S nach

$$oldsymbol{L} = \sum_i oldsymbol{l}_i$$

aus der jeweiligen Vektorsumme der Einzeldrehimpulse sämtlicher in der Hülle enthaltenen Elektronen zusammen. Anwenden quantenmechanischer Mittel liefert dann die zugehörigen magnetischen Momente, welche sich auf

$$\mu_L = -\frac{\mu_B}{\hbar} L \tag{1}$$

und

$$\boldsymbol{\mu}_S = -g_s \frac{\mu_B}{\hbar} \boldsymbol{S} \tag{2}$$

belaufen. Dabei entspricht  $\hbar=\frac{h}{2\pi}$  der reduzierten Planck-Konstante, die mit Wirkungsquantum h, Frequenz  $\nu$  und Kreisfrequenz  $\omega$  die Beziehung  $h\nu=\hbar\omega$  erfüllt. Mit der Ladung  $e_0$  und Ruhemasse  $m_0$  des Elektrons bezeichnet das Bohrsche Magneton

$$\mu_B = \frac{1}{2} \frac{e_0}{m_0} \hbar$$

das zur Drehimpulseinheit  $\hbar$  gehörige magnetische Moment. Ebenso ist mit der negativen Ladung des Elektrons das negative Vorzeichen in (1) und (2) erklärt. Der Faktor  $g_S$  entspricht dem gyromagnetischen Verhältnis des freien Elektrons.

Unter Verwendung der Bahndrehimpulsquantenzahl L, Spinquantenzahl S und Gesamtdrehimpulsquantenzahl J des Atoms lässt sich

$$|\mathbf{L}| = \sqrt{L(L+1)}\hbar$$
  $|\mathbf{S}| = \sqrt{S(S+1)}\hbar$   $|\mathbf{J}| = \sqrt{J(J+1)}\hbar$  (3)

für die Beträge der Drehimpulse schreiben. Aus (1) und (2) folgt damit weiter

$$|\boldsymbol{\mu}_L| = \frac{\mu_B}{\hbar} |\boldsymbol{L}| = \mu_B \sqrt{L(L+1)} \tag{4}$$

und

$$|\boldsymbol{\mu}_S| = g_s \frac{\mu_B}{\hbar} |\boldsymbol{S}| = g_S \,\mu_B \sqrt{S(S+1)} \tag{5}$$


für die entsprechenden magnetischen Momente. Bei LS-Kopplung verschwindet die zu J orthogonale Komponente von  $\mu$ , sodass nur  $\mu_J \parallel J$  messbar ist. In Abbildung 1 kann dazu der Zusammenhang

$$|\boldsymbol{\mu}_{J}| = |\boldsymbol{\mu}_{S}|\cos\alpha + |\boldsymbol{\mu}_{L}|\cos\beta \tag{6}$$

abgelesen werden. Zudem lässt sich nach dem Cosinussatz mittels des Dreiecks OAB

$$\cos \alpha = \frac{|\mathbf{J}|^2 - |\mathbf{L}|^2 + |\mathbf{S}|^2}{2|\mathbf{J}||\mathbf{S}|} \qquad \cos \beta = \frac{|\mathbf{J}|^2 + |\mathbf{L}|^2 - |\mathbf{S}|^2}{2|\mathbf{J}||\mathbf{S}|}$$
(7)

aus Abbildung 1 herleiten.



**Abbildung 1:** Vektordiagramm der Drehimpulse einer Elektronenhülle mit den resultierenden magnetischen Momenten.

Einsetzen von (3), (4), (5) und (7) in die Beziehung (6) liefert nun

$$\begin{split} |\pmb{\mu}_J| &= \mu_B \left(g_S \sqrt{S(S+1)} \cos \alpha + \sqrt{L(L+1)} \cos \beta\right) \\ &= \mu_B \frac{\left(g_S+1\right) J(J+1) + \left(g_S-1\right) \left(S(S+1) - L(L+1)\right)}{2 \sqrt{J(J+1)}} \end{split}$$

als Betrag des magnetischen Moments. Anhand der Größe  $g_S$  kann mit guter Genauigkeit die Näherung  $g_S\approx 2$  ausgenutzt werden, um über den für das Atom spezifischen Landé-Faktor

$$g_J = \frac{3J(J+1) + \left(S(S+1) - L(L+1)\right)}{2J(J+1)}$$

den Ausdruck

$$|\boldsymbol{\mu}_{J}| \approx \mu_{B} \, g_{J} \sqrt{J(J+1)} \tag{8}$$

zusammenzufassen. Ein weiteres quantenmechanisches Phänomen ist die Richtungsquantelung, wonach der Winkel zwischen einem äußeren Magnetfeld und  $\mu_J$  nicht beliebig ist, sondern nur solche Werte einnimmt, bei denen die Komponente  $\mu_{J_z}$  von  $\mu_J$  in Feldrichtung ein ganzzahliges Vielfaches von  $\mu_B g_J$  darstellt. Entsprechend muss

$$\mu_{J_z} = -\mu_B \, g_J \, m$$

gelten, wobei  $m \in \mathbb{Z}$  die Orientierungsquantenzahl bezeichnet. Da  $\mu_{J_z}$  als Komponente von  $\mu_J$  immer  $|\mu_{J_z}| \leq |\mu_J|$ , also laut (8)  $m \leq \sqrt{J(J+1)}$  erfüllt, führt die Einschränkung  $m \in \{-J, -J+1, \ldots, 0, \ldots, J-1, J\}$  zu dem Schluss, dass genau 2J+1 Möglichkeiten zur Einstellung des magnetischen Moments relativ zur äußeren Feldrichtung existieren. Jeder dieser Einstellrichtungen lässt sich eine spezifische potentielle Energie

$$E_m = -\boldsymbol{\mu}_J \cdot \boldsymbol{B} = \mu_{J_z} B = \mu_B g_J m B$$

zuordnen. Dieses Auftreten von 2J+1 Unterenergieniveaus heißt Zeeman-Effekt.

$$\begin{split} Z(E,T) &= \exp \left( -\frac{E}{kT} \right) \\ \mu_{ges} &= \sum_{m=-J}^{J} -\mu_B \, g_J m Z(E,T) = -\mu_B \, g_J \sum_{m=-J}^{J} m \, \exp \left( -\frac{\mu_B \, g_J m B}{kT} \right) \\ \bar{\mu} &= -\mu_B \, g_J \frac{\sum_{m=-J}^{J} m \, \exp \left( -\frac{\mu_B \, g_J m B}{kT} \right)}{\sum_{m=-J}^{J} \exp \left( -\frac{\mu_B \, g_J m B}{kT} \right)} \end{split}$$


$$\begin{split} \frac{\mu_B \, g_J m B}{k T} \ll 1 \\ \exp\left(-\frac{\mu_B \, g_J m B}{k T}\right) &= 1 - \frac{\mu_B \, g_J m B}{k T} + \cdots \\ \sum_{m=-J}^J \left(1 - \frac{\mu_B \, g_J m B}{k T}\right) &= 2J + 1 - \frac{\mu_B \, g_J B}{k T} \sum_{m=-J}^J m = 2J + 1 \\ \sum_{m=-J}^J \left(m - \frac{\mu_B \, g_J m^2 B}{k T}\right) &= -\frac{\mu_B \, g_J B}{k T} \sum_{m=-J}^J m^2 = -\frac{\mu_B \, g_J B}{3k T} J(J+1)(2J+1) \\ M &= N \mu_0 \, \bar{\mu} = N \mu_0 \, \mu_B^2 \, g_J^2 \frac{J(J+1) B}{3k T} \\ \chi &= \frac{N \mu_0 \, \mu_B^2 \, g_J^2 J(J+1)}{3k T} \\ \chi &\sim \frac{1}{T} \end{split}$$

### 2.2.1 Seltene-Erd-Verbindungen

#### 2.3 Messverfahren

#### 2.3.1 Apparatur zur Induktivitätsmessung

$$\begin{split} L &= \mu_0 \frac{n^2}{I} F \\ L_{\widehat{M}} &= \mu \, \mu_0 \frac{n^2}{I} F \\ L_M &= \mu_0 \frac{n^2}{I} F + (\mu - 1) \mu_0 \frac{n^2}{I} Q = \mu_0 \frac{n^2}{I} F + \chi \mu_0 \frac{n^2}{I} Q \\ \Delta L &= \chi \mu_0 \frac{n^2}{I} Q \end{split}$$
 
$$\Delta L = \chi \mu_0 \frac{n^2}{I} Q$$
 
$$\mathfrak{U}_{\mathrm{Br}} = \frac{\mathfrak{r}_4 \mathfrak{r}_1 - \mathfrak{r}_3 \mathfrak{r}_2}{(\mathfrak{r}_1 + \mathfrak{r}_2)(\mathfrak{r}_3 + \mathfrak{r}_4)} \, \mathfrak{U}_{\mathrm{Sp}} \end{split}$$



 ${\bf Abbildung~2:}~{\bf Br\"{u}ckenschaltung~f\"{u}r~eine~Suszeptibilit\"{a}tsmessung.}$ 

### 2.3.2 Unterdrückung von Störspannungen




Abbildung 3: Filterkurve eines Selektivverstärkers.




Abbildung 4: Blockschaltbild der verwendeten Messapparatur.

r

## 3 Durchführung

### 4 Auswertung

#### 4.1 Fehlerrechnung

Für den Mittelwert gilt

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i. \tag{9}$$

Für den Fehler des Mittelwertes gilt

$$\Delta \bar{x} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} (x_i - \bar{x})^2}.$$
 (10)

Für die Gaußsche Fehlerfortpflanzung gilt

$$\Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 \cdot \left(\Delta x_i\right)^2}.$$
 (11)


Diese Formeln werden für sämtliche Fehlerrechnungen in diesem Versuch verwendet, ohne sie für die jeweiligen Rechnungen explizit anzugeben. Die Rechnungen selbst werden dabei mithilfe von Uncertainties durchgeführt.

#### 4.2 Durchlasskurve

Zunächst wird die Filterkurve eines Selektivverstärkers untersucht, wobei eine effektive Spannung  $U_E$  in Höhe von 1 V verwendet. Aufgenommen wird dabei die Ausgangspannung  $U_A$  in Anhängigkeit von der Frequenz v. Die Frequenz wurde von 2 kHz auf 31 kHz hochgedreht. In der Tabelle 1 sind die aufgenommen Messwerte aufgetragen.

**Tabelle 1:** Die Messwerte für Filterkurve

$v/\mathrm{kHz}$	$U/\mathrm{v}$
2	0.01
4	0.02
6	0.025
8	0.03
10	0.04
11	0.05
12	0.06
13	0.07
14	0.08
15	0.095
16	0.115
17	0.145
18	0.19
19	0.26
20	0.42
20.5	0.6
21	0.98
21.1	1.2
21.2	1.3
21.3	1.5
21.4	1.85
21.5	2.35
21.6	3.1
21.7	4
21.8	4.4
21.9	3.8
22	2.95
22.1	2.45
22.2	1.85
22.3	1.55
22.4	1.3
22.5	1.15
23	0.68
25	0.265
27	0.17
29	0.125
31	0.1



**Abbildung 5:** Filterkurve des Selektivverstärkers mit einer Güte Q=20 und die Ausgleichskurve in Form einer Gaußverteilung .

#### 4.3 Effektiver Querschnitt

### 4.4 Suszeptibilität

### 5 Diskussion

### Literatur

[1] Anleitung zu Versuch 606, Suszeptibilität paramagnetischer Stoffe. TU Dortmund, Fakultät Physik. 2023.

## **A**nhang