3. Az ideális kényszerek

A merev test (<u>r</u>;=áll.) mozgási lehetősége a térben:

x, y, z irányú haladás

x, y, z tengely körüli forgás, összesen 6.

A merev test szabadságfoka s=6.


A statikában a test nyugalomban van; ezt kötöttséggel, kényszerrel (k) érjük el. (k=6)

$$k < s = 6$$
 akkor a test mozogni tud, vagy labilis nyugalomban lehet.

$$k = s = 6$$
 test nyugalomban van, statikailag határozott szerkezet.

$$k > s = 6$$
 a test nyugalomban van, statikailag határozatlan.

Ha ismerjük az erővektor nyomatékát egy tetszőleges A pontra, akkor B ismert helyű pontra is ki tudjuk számolni:



$$\underline{\mathbf{r}}_{\mathbf{A}} = \underline{\mathbf{r}}_{\mathbf{B}} - \underline{\mathbf{r}}_{\mathbf{AB}}$$

$$\underline{M}_{A} = \underline{r}_{A} \times \underline{F} = (\underline{r}_{B} - \underline{r}_{AB}) \times \underline{F} = \underline{r}_{B} \times \underline{F} - \underline{r}_{AB} \times \underline{F}$$

Mivel $\underline{r}_B \times \underline{F} = \underline{M}_B$ ezért adódik:

$$\underline{M}_{B} = \underline{M}_{A} + \underline{r}_{AB} \times \underline{F}$$

Ezzel:


$$-F^{2}\underline{r}_{\perp} + \underline{F} \times \underline{M}_{0} = 0$$

$$\underline{r}_{\perp} = \frac{\underline{F} \times \underline{M}_{0}}{F^{2}}$$

Síkbeli erőknél $\ \underline{F} \perp \underline{M}_0$ ezért $\ |\underline{F} \times \underline{M}_0| = F \cdot M_0$ tehát

$$\underline{\mathbf{r}}_{\perp} = \frac{\underline{\mathbf{F}} \times \underline{\mathbf{M}}_{0}}{\mathbf{F}^{2}}$$

Az erő karjának meghatározása az origótól, ha ismert az [F; M₀]₀ vektorkettős:



$$\begin{split} &\underline{M}_0 = \underline{r} \times \underline{F} = \underline{r}_\perp \times \underline{F} = -\underline{F} \times \underline{r}_\perp \\ &\underline{F} \times \underline{r}_\perp + \underline{M}_0 = \underline{0} \\ &\underline{F} \times \left(\underline{F} \times \underline{r}_\perp\right) + \underline{F} \times \underline{M}_0 = \underline{0} \\ &\underline{F} \times \left(\underline{F} \times \underline{r}_\perp\right) = \left(\underline{F} \cdot \underline{r}_\perp\right) \cdot \underline{F} - F^2 \underline{r}_\perp \\ &\underline{F} \cdot \underline{r}_\perp = 0, \text{ mert } \underline{F} \perp \underline{r}_\perp \text{ \'es cos 90°=0} \end{split}$$

1. változat

2. Az erő forgató hatása

Az erő forgató hatását a forgatónyomatékkal mérjük.

Az erőt, mint kötött vektort az erővektorral és a nyomatékvektorral adjuk meg, pl. az origóra: $[\underline{F}; \underline{M}_0]_0$

A nyomatékvektor: $\underline{M}_0 = \underline{r} \times \underline{F}$

Megadási módja:

$$\underline{\mathbf{M}}_{0} = \underline{\mathbf{r}} \times \underline{\mathbf{F}} = \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \\ \mathbf{z} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \mathbf{F}_{\mathbf{x}} \\ \mathbf{F}_{\mathbf{y}} \\ \mathbf{F}_{\mathbf{z}} \end{bmatrix} = \begin{vmatrix} \underline{\mathbf{i}} & \underline{\mathbf{j}} & \underline{\mathbf{k}} \\ \mathbf{x} & \mathbf{y} & \mathbf{z} \\ \mathbf{F}_{\mathbf{x}} & \mathbf{F}_{\mathbf{y}} & \mathbf{F}_{\mathbf{z}} \end{vmatrix} = \underline{\mathbf{i}} (\mathbf{y} \cdot \mathbf{F}_{\mathbf{z}} - \mathbf{z} \cdot \mathbf{F}_{\mathbf{y}}) - \underline{\mathbf{j}} (\mathbf{x} \cdot \mathbf{F}_{\mathbf{z}} - \mathbf{z} \cdot \mathbf{F}_{\mathbf{x}}) + \underline{\mathbf{k}} (\mathbf{x} \cdot \mathbf{F}_{\mathbf{y}} - \mathbf{y} \cdot \mathbf{F}_{\mathbf{x}})$$

Síkbeli erőrendszernél:

$$z=0$$
 és $F_z=0$, ezért:

$$\underline{\mathbf{M}}_{0} = \begin{vmatrix} \underline{\mathbf{i}} & \underline{\mathbf{j}} & \underline{\mathbf{k}} \\ \mathbf{x} & \mathbf{y} & 0 \\ \mathbf{F}_{\mathbf{x}} & \mathbf{F}_{\mathbf{y}} & 0 \end{vmatrix} = \underline{\mathbf{k}} \left(\mathbf{x} \cdot \mathbf{F}_{\mathbf{y}} - \mathbf{y} \cdot \mathbf{F}_{\mathbf{x}} \right)$$

Síkbeli erőknél a nyomatékvektor az erők síkjára merőleges.

Síkbeli erők által bezárt szög a skaláris szorzásból származtatható:

$$\cos \alpha_{12} = \frac{\underline{F}_1 \cdot \underline{F}_2}{|\underline{F}_1| \cdot |\underline{F}_2|}$$

Példa:

$$\underline{\mathbf{F}}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \mathbf{N}; \quad \underline{\mathbf{F}}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \mathbf{N}$$

$$|\underline{\mathbf{F}}_1| = \sqrt{13}; \qquad |\underline{\mathbf{F}}_2| = \sqrt{5}$$

$$\underline{F}_1 \cdot \underline{F}_2 = 3 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 7$$

$$\cos \alpha_{12} = \frac{7}{\sqrt{13 \cdot 5}} = 0,868$$

$$\alpha_{12} = 29,75^{\circ}$$

A tengelyekkel bezárt szögek:

$$\cos \alpha = \frac{F_x}{|\underline{F}|};$$
 $\cos \beta = \frac{F_y}{|\underline{F}|};$ $\cos \gamma = \frac{F_z}{|\underline{F}|}$

(A szögek nem függetlenek egymástól, mert tudjuk, hogy $cos^2\alpha + cos^2\beta + cos^2\gamma = 1$)

Vektoros megadási mód:

$$\underline{F} = F_x \, \underline{i} + F_y \, \underline{j} + F_z \, \underline{k} = \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{bmatrix} \quad \text{és} \quad \underline{r} = x \underline{i} + y \underline{j} + z \underline{k} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Síkbeli erőrendszernél minden erő azonos síkban van. Értelemszerűen a vektorok ekkor két dimenziósak lesznek.