A. Notion d'encodage / Code ASCII :

Ce qu'il faut savoir :

- Coder un caractère sur un ordinateur relève d'un principe simple : il faut le faire correspondre à un nombre entier codé en binaire. Cette action action se nomme *l'encodage*, et elle doit respecter 2 contraintes :
 - 1. <u>Pouvoir coder suffisamment de caractères</u> (ceux propres à chaque langue ansi que les caractères non imprimables tels que le saut de ligne, la tabulation ...).
 - 2. <u>Être le plus économe possible</u> en terme d'espace mémoire.
- Dans les années 50, il existait de nombreux encodages différents qui rendaient très compliquée la communication des différentes machines les unes avec les autres (ordinateurs, imprimantes etc...). Ainsi, au début des années 60, l'ANSI (American National Standards Institute), dans un souci d'uniformisation, met en place l'encodage ASCII (American Standard Code for Information Interchange).

La correspondance entre 128 caractères et les 128 premiers entiers est donnée dans la *table ASCII* suivante :

0	NUL	16	DLE	32	SPC	48	0	64	0	80	Р	96	•	112	р
1	SOH	17	DC1	33	ij	49	1	65	Α	81	Q	97	а	113	q
2	STX	18	DC2	34	=	50	2	66	В	82	R	98	b	114	r
3	ETX	19	DC3	35	#	51	3	67	O	83	S	99	С	115	S
4	EOT	20	DC4	36	\$	52	4	68	D	84	Т	100	d	116	t
5	ENQ	21	NAK	37	%	53	5	69	Е	85	С	101	e	117	u
6	ACK	22	SYN	38	8	54	6	70	F	86	٧	102	f	118	٧
7	BEL	23	ETB	39	-	55	7	71	G	87	W	103	g	119	W
8	BS	24	CAN	40	(56	8	72	H	88	X	104	h	120	X
9	HT	25	EM	41)	57	9	73	_	89	Υ	105	i	121	у
10	LF	26	SUB	42	*	58	:	74	_	90	Z	106	j	122	Z
11	VT	27	ESC	43	+	59	;	75	K	91]	107	k	123	}
12	FF	28	FS	44	,	60	>	76	٦	92	/	108		124	_
13	CR	29	GS	45	-	61	=	77	М	93]	109	m	125	}
14	SO	30	RS	46		62	>	78	N	94	٨	110	n	126	2
15	SI	31	US	47	/	63	?	79	0	95	_	111	0	127	DEL

Remarques:

Les 128 caractères ASCII sont codés <u>en binaire sur 1 octet dont le bit de poids fort est 0</u>. Mais un souci d'économie d'écriture et de confort de lecture, on peut utiliser <u>la conversion hexadécimale</u> plutôt que binaire d'un entier.

Exemple:

La lettre K correspond à l'entier 75 qui si code 01001011 en binaire, mais seulement 4B en hexadécimal. (Revoir si nécessaire la partie D, exercice 4, TP: « Ecrire d'un entier naturel en base $b \ge 2$)

Exercice 1 : Voici ci-dessous un texte codé au format ASCII en binaire.

- 1. Décode ce texte à l'aide de la table ASCII.
- 2. Convertis ce code en hexadécimal.

Exercice 2:

Inversement, traduis le texte : « j'aime l'informatique » au format ASCII en binaire puis en hexadécimal.

Exercice 3:

- Sur la console Edupython, saisis : « >>>bin(65), puis >>>bin(75) etc...
 Explique l'utilité de la méthode bin sur Python.
- 2. Sur la console Edupython, saisis : « >>>hex(65), puis >>>hex(75) etc... Explique l'utilité de la méthode *hex* sur Python.
- 3. Sur la console Edupython, saisis : « >>>int("01001011",2), puis >>>int("4B",16) etc... Explique l'utilité de la méthode *int* sur Python.
- **4.** Sur la console Edupython, saisis : « >>>ord('A'), puis >>>ord('K') etc... ». Explique l'utilité de la méthode **ord** sur Python.
- 5. Sur la console Edupython, saisis : « >>>chr(65), puis >>>chr(0b01001011) etc... ». Explique l'utilité de la méthode chr sur Python.

Exercice 4:

- 1. Ecris une fonction *printASCII(s)* en langage Python dont le paramètre est une chaîne de caractères s et qui renvoit le code ASCII en binaire de cette chaîne de caractères.
- 2. Programme cette fonction sur Edupython et teste la dans la console.
- 3. Crée sur Edupython un programme qui demande à l'utilisateur de saisir une phrase *en Anglais* (*pas d'accents*) et d'afficher le code ASCII en binaire correspondant.
- **4.** Sauvegarde en nommant « ASCII.NOM » le fichier Python dans lequel il y a ton travail et envoie le par mail au professeur : <u>jerome.gauthier@lyceemermozdakar.org</u> .

C. Normes ISO 8859 et ISO 10646 :

Ce qu'il faut savoir :

• Les 128 caractères imprimables de la table ASCII sont évidemment insuffisants pour des langues autres que l'Anglais (lettres accentuées, symboles de monnaies, caractères arabes, mandarins etc...).

Ainsi l'*ISO* (*I*nternational *O*rganization for *S*tandardization) a créé *la norme ISO 8859* constitué de 16 tables de correspondance entre 256 caractères et les 256 premiers nombres entiers.

Dans chacune de ces tables, les entiers de 0 à 127 codent les caractères de la table ASCII (un nombre binaire d'<u>un octet dont le bit de poids fort est 0</u>), et les entiers de 128 à 255 codent les caractères spécifiques à chaque table (un nombre binaire d'<u>un octet dont le bit de poids fort est 1</u>).

Exemples: ISO 8859-1 ou *Latin-1* pour la zone Europe Occidentale.

ISO 8859-6 pour la zone Arabe.

ISO 8859-16 ou Latin-10 pour la zone Europe du sud-est

• Les encodages de la norme ISO 8859 permettent de coder un très grand nombre de caractères, mais ils peuvent être insuffisants si on écrit un texte avec des caractères de différentes zones géographiques par exemple. Ainsi l'ISO a créé <u>la norme ISO 10646</u> qui rassemble un jeu de plus de 110 000 caractères de toutes les langues. Cette norme définit plusieurs encodages nommés <u>UTF</u> (Universal Transformation Format) où chaque caractère est codé sur 32 bits (4 octets) maximum.

L'encodage de cette norme le plus utilisé est <u>UTF-8</u> où l'on code chaque caractère sur 8 bits minimum et jusqu'à 32 bits. <u>Les 256 premiers caractères de cet encodage sont ceux de l'encodage Latin-1</u>. Chacun des caractères est associé à un entier appelé <u>point de code</u>.

- Si le bit de poids fort d'un octet est 0, il s'agit d'un caractère codé sur un seul octet et seuls les 7 bits suivants sont des bits codants. Cela correspond aux caractère ASCII.
- Sinon, dans le premier octet d'un caractère, les premiers bits de poids fort sont des 1 qui déterminent le nombre d'octets utilisés pour coder le caractère. Cette suite de un à quatre bits 1 est toujours suivie d'un bit 0. Les bits suivants sont des bits codants. Les octets suivants commencent par les bits 1 0 et seuls les 6 bits suivants sont des bits codants.

Table des codes possibles en UTF-8:

Point de code (décimal)	Point de code (hexadécimal)	Code UTF8 (binaire) (x=bit codant)
0 à 127	0000 à 007F	Oxxxxxxx
128 à 2 047	0080 à 07FF	110xxxxx 10xxxxxx
2 048 à 65 535	0800 à FFFF	1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
65 536 à	10000 à 10FFFF	11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

Exercice 5:

- 1. Pourquoi ne peux-tu pas coder le mot « Numérique » au format ASCII ?
- 2. Code le mot « Numérique » au format Latin-1 sachant que le caractère « é » correspond à l'entier 233.

Exercice 6:

- 1. Sachant que le point de code en décimal du caractère « é » est 233, donne le codage de ce caractère au format UTF-8.
- 2. Donne le codage au format UTF-8 du mot « Numérique ».

Exercice 7 : Pour chacun des caractères ci-dessous, coder leur code au format UTF-8 en écrivant les octets en binaire, puis en hexadécimal.

1. A (point de code = 65). **2.** è (point de code = 232). **3.** * (point de code = 8902).

Exercice 8 : Pour chacune des séquences d'octets suivantes, qui sont écrites en binaire, dire si elle représente une séquence UTF-8 valide et si oui la décoder.

On pourra utiliser le lien: https://www.w3schools.com/charsets/ref utf dingbats.asp.

- **1.** 01111110 01000000 01100100.
- **2.** 11000110 10000001 10000001.
- **3.** 11100010 10011100 10001000.

Exercice facultatif:

Ecris une fonction decalage(s) en langage Python dont le paramètre est une chaîne de caractères s constituée des 128 caractères (en minuscules uniquement) du code ASCII et qui renvoit une chaîne de caractères ou chaque lettre a été décalée de 3 rangs. Par exemple « a » devient « d », « f » devient « i » ou « y » devient « b ».

Attention : seules les lettres doivent être décalées. Pas les espaces ou la ponctuation.

Programme cette fonction sur Edupython et teste la dans la console.

Sauvegarde en nommant « facultatif.NOM » le fichier Python dans lequel il y a ton travail et envoie lepar mail au professeur : jerome.gauthier@lyceemermozdakar.org .