Vektoren

Ein Vektor ist ein n-Tupel, das eine bestimmte Richtung in der Ebene oder im Raum beschreibt.

Schreibweise

Um für einen in der *Punktschreibweise* angegebenen Punkt $A(x \mid y)$ einen *Ortsvektor* aufzustellen, beschreibt man den Vektor vom Ursprung 0 zu diesem Punkt A als Vektor $\vec{OA} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

Generell beschreibt ein *Richtungsvektor* $\vec{a} = \begin{pmatrix} x_a \\ y_a \end{pmatrix}$ nur eine Richtung, nämlich um x_a Einheiten auf der x-Achse und y_a Einheiten auf der y-Achse. Im Raum kommt noch eine dritte Koordinate z bzw. hier z_a dazu, der den Einheitenfortschritt auf der z-Achse beschreibt.

Grundrechnungsarten

Vektor und Zahl

Multiplikation und Division von einem Vektor \vec{a} mit einer Zahl n resultieren in einem neuen Vektor und erfolgen mittels Durchführung der Operation für jede Koordinate des Vektors. Addition und Subtraktion eines Vektors mit einer Zahl sind nicht möglich.

Multiplikation von Vektor und Zahl:
$$\vec{a} \cdot n = \begin{pmatrix} x_a \\ y_a \end{pmatrix} \cdot n = \begin{pmatrix} x_a \cdot n \\ y_a \cdot n \end{pmatrix}$$

Division von Vektor und Zahl:
$$\vec{a} \div n = \begin{pmatrix} x_a \\ y_a \end{pmatrix} \div n = \begin{pmatrix} x_a \div n \\ y_a \div n \end{pmatrix}$$

Vektor und Vektor

Addition und Subtraktion von zwei Vektoren \vec{a} und \vec{b} resultieren ebenso in einem neuen Vektor, wobei jede Koordinate des einen Vektors \vec{a} von der des anderen Vektors \vec{b} abgezogen bzw. mit diesem addiert wird.

Addition von Vektor und Vektor:
$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} x_a \\ y_a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_b \\ y_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_a + x_b \\ y_a + y_b \end{pmatrix}$$

Subtraktion von Vektor und Vektor:
$$\vec{a} - \vec{b} = \begin{pmatrix} x_a \\ y_a \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_b \\ y_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_a - x_b \\ y_a - y_b \end{pmatrix}$$

Die Multiplikation von zwei Vektoren \vec{a} und \vec{b} ergibt keinen neuen Vektor, sondern eine Zahl — ein sogenanntes *Skalares Produkt*. Dabei wird jede Koordinate des einen Vektors mit der des anderen Vektors multipliziert. Das Skalare Produkt ist dann die Summe der einzelnen Koordinatenprodukte.

Multiplikation von Vektor und Vektor:
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} x_a \\ y_a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_b \\ y_b \end{pmatrix} = (x_a \cdot x_b) + (y_a \cdot y_b) = n \in \mathbb{R}$$

Punkte und Längen


Spitze-minus-Schaft

Ein Vektor \overrightarrow{AB} zwischen zwei Ortsvektoren A und B wird mittels der Spitze-minus-Schaft Regel berechnet:

$$\vec{AB} = \vec{B} - \vec{A} = \begin{pmatrix} x_b \\ y_b \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_a \\ y_a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_b - x_a \\ y_b - y_a \end{pmatrix}$$

Betrag

Generell beschreibt ein Vektor \vec{a} nur eine Richtung, um x bzw. y Einheiten auf der jeweiligen Achse. Man kann allerdings auch die Länge dieses Vektors berechnen, indem man den $Betrag \ |\vec{a}|$ des Vektors berechnet. Dieser basiert auf dem Satz des Pythagoras $a^2 + b^2 = c^2$, da die Länge nichts anderes als die Hypothenuse c in einem Dreieck ist, in welchem der x-Wert die eine Kathete a und der y-Wert die andere Kathete b ist.



Der Betrag $|\vec{a}|$ des Vektors \vec{a} wird dementsprechend so berechnet: $|\vec{a}| = \left| \begin{pmatrix} x_a \\ y_a \end{pmatrix} \right| = \sqrt{x_a^2 + y_a^2}$

Einheitsvektor

Ein Vektor \vec{a} beschreibt eine Richtung über mehrere Einheiten in einem Koordinatesystem. Wenn man nur die Richtung des Vektors will, diesen aber auf eine Einheit normiert, muss man den **Einheitsvektor** $\vec{a_0}$ berechnen. Diesen kann man dann in die Richtung des Vektors über beliebig viele Einheiten abtragen. Der Einheitsvektor wird berechnet, in dem man den Vektor durch seinen Betrag dividiert:

$$\vec{a_0} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$$

Normalvektor

Manchmal ist es wichtig, für einen beliebigen Vektor \vec{a} jenen Vektor $\vec{n_a}$ zu finden, der genau normal zum Vektor \vec{a} steht. \vec{a} und $\vec{n_a}$ schließen somit einen rechten Winkel von 90°ein. In der Ebene berechnet den Normalvektor $\vec{n_a}$ in dem man die Koordinaten des ursprünglichen Vektors \vec{a} vertauscht und ein Vorzeichen ändert:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{n_a} = \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix} \text{ oder } \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$$

Das Skalare Produkt von zwei Vektoren die normal zu einander stehen ist immer 0. Somit ist

$$\vec{a} \cdot \vec{n_a} = 0$$

Geraden

Parameterform

Eine Gerade kann durch einen Orts- und Richtungsvektor beschrieben werden, indem man einen Richtungsvektor \vec{a} von einem Ortsvektor \vec{OA} aus t mal abträgt. Jeder Punkt auf der Geraden kann somit als der Ortsvektor plus oder minus einem bestimmten t mal den Richtungsvektor berechnet werden. Eine Gerade kann man mit diesen Informationen in der **Parameterform** aufstellen:

$$q: \vec{0X} = \vec{0A} + t \cdot \vec{a}$$

Normalvektorform

Um von der Parameterform zur **Allgmeinen Form** (ax+by=c) bzw. zur **Normalform** (y=kx+d) zu kommen, muss man die Parameterform zuerst in die **Normalvektorform** umformen. Dazu benötigt man den Normalvektor $\vec{n_a}$ vom Richtungsvektor \vec{a} . Diesen setzt man so in die Normalvektorform ein, wo X bzw. $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ die Parameter der Gerade sind (nicht Vektorenkoordinaten):

$$X \cdot \vec{n_a} = \vec{0A} \cdot \vec{n_a}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{n_a} \\ y_{n_a} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{n_a} \\ y_{n_a} \end{pmatrix}$$

Lagebeziehungen in der Ebene

Zwei Geraden

$$g: X = \vec{0A} + t \cdot \vec{a}$$

$$h: X = \vec{0B} + s \cdot \vec{b}$$

können in der Ebene folgende Lagebeziehungen haben:

Parallel

Wenn zwei Geraden parallel (||) oder ident (\equiv) sind, sind ihre Richtungsvektoren Vielfache von einander: $\vec{a} = \vec{b} \cdot n$. Um zu bestimmen ob zwei Geraden parallel sind, muss man auschließen dass sie ident sind.

Ident

Zwei Geraden sind ident, wenn man den Ortsvektor der einen Geraden (oder irgendeinen anderen Punkt auf dieser Geraden) gleich der anderen Geraden setzen kann, und beim Lösen der Gleichungen aller Koordinaten immer das selbe Ergebnis bekommt:

$$\vec{OA} = \vec{OB} + s \cdot \vec{b}$$

$$\begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} x_b \\ y_b \end{pmatrix}$$

$$I: x_A = x_B + s_1 \cdot x_b \Rightarrow s_1$$

$$II: y_A = y_B + s_2 \cdot y_b \Rightarrow s_2$$

$$s_1 \begin{cases} \neq s_2 \Rightarrow g \parallel h \\ = s_2 \Rightarrow g \equiv h \end{cases}$$

Schneidend

Sollten zwei Geraden weder parallel noch ident sein, müssen sie einen Schnittpunkt haben. Diesen berechnet man indem man die Parameterformen g und h gleichsetzt, dann für jede Koordinate eine Gleichung aufstellt und das Gleichssystem nach s und t (siehe Parameterformen von g und h) löst:

$$g = h$$

$$\vec{0A} + t \cdot \vec{a} = \vec{0B} + s \cdot \vec{b}$$

$$\begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} x_a \\ y_a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} x_b \\ y_b \end{pmatrix}$$

$$\text{I: } x_A + t \cdot x_a = x_B + s \cdot x_b$$

$$\text{II: } y_A + t \cdot y_a = y_B + s \cdot y_b$$

$$\Rightarrow t \Rightarrow s$$

Den Schnittpunkt erhält man dann, indem man t in die Parameterform von g oder s in die Parameterform von h einsetzt.

Winkel

Um den Winkel zwischen zwei Richtungsvektoren \vec{a} und \vec{b} zu berechnen, verwendet man die **Vektorielle Winkelformel**:

$$\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

Man kann auch zuerst bestimmen, ob \vec{a} und \vec{b} normal zu einander stehen (= 90°), indem man ihr Skalares Produkt $(\vec{a} \cdot \vec{b})$ berechnet (ist es 0, ist $a \perp b$).

Hierbei ist es wichtig, immer einen **spitzen** Winkel ($\alpha < 90^{\circ}$) und nie einen **stumpfen** Winkel ($90 \le \alpha < 180$) anzugeben. Sollte α also stumpf sein, muss man sein spitzes Gegenstück berechnen: $\alpha' = 180 - \alpha$.

Flächen

Es ist ebenso möglich, die Fläche zwischen zwei Vektoren a und b zu berechnen. Dazu verwendet man in der Ebene die **Vektorielle Flächenformel** und im Raum das Kreuzprodukt der beiden Vektoren. Daher gilt für Parallelograme (auch Rechtecke):

$$A = \sqrt{|\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2} = |\vec{a} \times \vec{b}|$$

Hierbei ist $|\vec{a}|^2 = \vec{a}^2$. Für Dreiecke kann man diese Formel ebenso anwenden, man halbiert hierbei jedoch die Fläche:

$$A = \frac{1}{2} \sqrt{|\vec{a}|^2 \cdot |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2} = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}|$$

Lagebeziehungen im Raum

Die Lagebeziehungen zwischen zwei Geraden

$$q: X = \vec{0A} + t \cdot \vec{a}$$

$$h: X = \vec{0B} + s \cdot \vec{b}$$

unterscheiden sich zu jenen in der Ebene nur dadurch, dass sie zusätzlich noch **windschief** sein können. Zwei Geraden im Raum sind windschief, wenn sie weder parallel noch ident sind, und beim Schneiden der beiden Geraden das Gleichungssystem keine wahre Aussage liefert, was bedeutet, dass nur zwei der drei Koordinaten des vermeintlichen Schnittpunkts übereinstimmten. Ein mögliches Lösungsverfahren könnte so aussehen:

$$g = h$$

$$\vec{OA} + t \cdot \vec{a} = \vec{OB} + s \cdot \vec{b}$$

$$\begin{pmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} x_a \\ y_a \\ z_a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \\ z_B \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} x_b \\ y_b \\ z_b \end{pmatrix}$$

I:
$$x_A + t \cdot x_a = x_B + s \cdot x_b$$

II:
$$y_A + t \cdot y_a = y_B + s \cdot y_b$$

III:
$$z_A + t \cdot z_a = z_B + s \cdot z_b$$


$$I \cap II \Rightarrow t$$

$$t$$
 in I (oder II) \Rightarrow s

s und t in III (nicht I oder II!)
$$\begin{cases} w.A. \Rightarrow Schneidend \\ f.A. \Rightarrow Windschief \end{cases}$$

Ebenen

Vektoren können auch dazu verwendet werden, Ebenen aufzuspannen. Dazu braucht man lediglich einen Ortsvektor $\vec{0A}$ und zwei Richtungsvektoren \vec{a} und \vec{b} . Die Ebene ε wird dann zwischen den beiden Richtungsvektoren "aufgespannt".



Parameterform

Im Gegensatz zur Parameterform der Gerade kommt bei der Ebene nur noch ein zweiter Richtungsvektor hinzu:

$$\varepsilon: X = \vec{0A} + t \cdot \vec{a} + s \cdot \vec{b}$$

Kreuzprodukt

Weil man für eine Ebene im Raum keinen eindeutigen Normalvektor bilden kann, muss man zwischen zwei Vektoren \vec{a} und \vec{b} das Kreuzprodukt bilden. Das Kreuzprodukt liefert einen eindeutigen Normalvektor für eine Ebene im Raum, welcher sowohl auf \vec{a} und \vec{b} normal steht.

$$\varepsilon: X = \vec{0A} + t \cdot \vec{a} + s \cdot \vec{b}$$

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} x_a \\ y_a \\ z_a \end{pmatrix}$$

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} x_b \\ y_b \\ z_b \end{pmatrix}$$

$$\vec{n_{\varepsilon}} = \vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} x_a \\ y_a \\ z_a \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_b \\ y_b \\ z_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_a \cdot z_b - z_a \cdot y_b \\ -(x_a \cdot z_b - z_a \cdot x_b) \\ x_a \cdot y_b - y_a \cdot x_b \end{pmatrix}$$

Normalvektorform


Mittels dem durch das Kreuzprodukt gefundenen Normalvektor kann man auch eine Ebene in der Normalvektorform darstellen:

$$\varepsilon: X \cdot \vec{n_{\varepsilon}} = \vec{0A} \cdot \vec{n_{\varepsilon}}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{n_{\varepsilon}} \\ y_{n_{\varepsilon}} \\ z_{n_{\varepsilon}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{A} \\ y_{A} \\ z_{A} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_{n_{\varepsilon}} \\ y_{n_{\varepsilon}} \\ z_{n_{\varepsilon}} \end{pmatrix}$$


Normalabstand

Der Normalabstand d zwischen zwei Vektoren \vec{a} und \vec{b} ist der kürzeste Abstand zwischen der Spitze des Vektors \vec{b} und dem Vektor \vec{a} . Dieser Abstand wird mit dem Kreuzprodukt $|\vec{b} \times \vec{a_0}|$ ermittelt.



Normalprojektion

Die Normalprojektion ist der Abstand d von A zum Normalabstand. Die hierfür verwendete Formel wird oft Hesse'sche Abstandsformel genannt und lautet: $d = |\vec{b} \cdot \vec{a_0}|$. Hierbei ist $\vec{b} \cdot \vec{a_0}$ ein skalares Produkt, die Betragsstriche heben also das Vorzeichen auf.



Winkel zwischen Geraden und Ebenen

Möchte man den Winkel zwischen einer Gerade und einer Ebene mittels der Vektoriellen Winkelformel berechnen, muss man auf zwei Dinge achten:

- 1. Man muss den Richtungsvektor der Gerade aber den Normalvektor der Ebene nehmen.
- 2. Setzt man nun den Richtungsvektor der Gerade und den Normalvektor der Ebene in die Vektorielle Winkelformel ein, muss man den Komplementärwinkel berechnen, da nicht der Winkel zwischen Gerade und Normalvektor der Ebene gesucht ist, sondern der Winkel zwischen Gerade und Ebene. Der aus der Winkelformel resultierende Winkel α muss also von 90° subtrahiert werden:

$$\alpha' = 90^{\circ} - \alpha$$

Ebene und Gerade

Wie man eine Ebene mit einer Gerade schneidet, hängt davon ab, ob die Ebene in Parameter- oder in Normalvektorform ist. Man sollte jedoch nie vergessen, dass man zur Schnittwinkelberechnung den Richtungsvektor der Gerade und den Normalvektor der Ebene verwendet, und letztendlich den Komplementärwinkel berechnen muss: $\alpha' = 90 - \alpha$. Ist α ursprünglich stumpf, müsste man zuerst den spitzen Winkel durch $180 - \alpha$ berechnen und von diesem dann den Komplementärwinkel nehmen. Die Berechnung $90 - (180 - \alpha)$ ist jedoch equivalent zu $\alpha - 90$. Ist α also stumpf, gilt für den spitzen Komplementärwinkel: $\alpha' = \alpha - 90$

1. Parameterform

Sind die Gerade g und Ebene ε in Parameterform gegeben, kann man sie gleichsetzen und das daraus entstehende Gleichungssystem lösen.

$$g: \vec{0X} = \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{pmatrix} + u \cdot \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \\ z_u \end{pmatrix}$$

$$\varepsilon : 0\vec{X} = \begin{pmatrix} x_E \\ y_E \\ z_E \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} x_s \\ y_s \\ z_s \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} x_t \\ y_t \\ z_t \end{pmatrix}$$

$$g = \varepsilon$$

$$\begin{pmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{pmatrix} + u \cdot \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \\ z_u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_E \\ y_E \\ z_E \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} x_s \\ y_s \\ z_s \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} x_t \\ y_t \\ z_t \end{pmatrix}$$

2. Normalvektorform

Ist die Gerade g in Parameterform aber die Ebene ε in Normalvektorform, muss man die x, y und z Parameter der Gerade in die Normalvektorform einsetzen.

$$g: \vec{0X} = \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} x_t \\ y_t \\ z_t \end{pmatrix}$$

$$x_q = x_A \cdot t \cdot x_t$$

$$y_q = y_A \cdot t \cdot y_t$$

$$z_q = z_A \cdot t \cdot z_t$$

$$x_g, y_g, z_g$$
 in $\varepsilon : ax + by + cz = d$

$$a(x_A \cdot t \cdot x_t) + b(y_A \cdot t \cdot y_t) + c(z_a = z_A \cdot t \cdot z_t) = d$$

⇒ nach t lösen

Ebene und Ebene

Die Lagebeziehungen von zwei Ebenen ε_1 und ε_2

$$\varepsilon_1: a_1x + b_1y + c_1z = d_1$$

$$\varepsilon_2: a_2x + b_2y + c_2z = d_2$$

im Raum sind gleich wie jene für Geraden in der Ebene (Dimensionunterschied jeweils = 1): ident, parallel oder schneidend (nicht windschief).

Parallel

Zwei Ebenen ε_1 und ε_2 sind dann parallel, wenn ihre Normalvektoren Vielfache von einander sind. Den Normalvektor kann man an den Koeffizienten der Variablen x, y und z ablesen.

$$\varepsilon_{1}: 4x - 3y + 5z = 7 \Rightarrow \vec{n}_{1} = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\varepsilon_{2}: 12x - 9y + 15z = 6 \Rightarrow \vec{n}_{2} = \begin{pmatrix} 12 \\ -9 \\ 15 \end{pmatrix}$$

$$n_{1} \cdot 3 = n_{2}$$

$$\downarrow$$

$$\varepsilon_{1} || \varepsilon_{2}$$

Ident

Sind noch dazu die Parameter d_1 und d_2 Vielfache von einander, so sind die Ebenengleichungen equivalent und die Ebenen somit ident.

$$\varepsilon_{1}: 4x - 3y + 5z = 2$$

$$\varepsilon_{2}: 12x - 9y + 15z = 6$$

$$\varepsilon_{1} \cdot 3 = \varepsilon_{2}$$

$$\downarrow$$

$$\varepsilon_{1} \equiv \varepsilon_{2}$$

Schneidend

Letztlich können sich zwei Ebenen ε_1 und ε_2 noch schneiden und somit eine Schnittgerade bilden. Man erkennt, ob sich zwei Ebenen schneiden, daran, dass sie weder parallel noch ident sind. Da dreidimensionale Ebenen drei Parameter x,y und z besitzen, ist ein Gleichungssystem zwischen zwei Ebenen nicht definitiv lösbar. Mann setzt daher den letzten Parameter z=t und berechnet somit die x,y und z Werte in Abhängigkeit des Parameters t, wodurch man folglich eine Gerade in Parameterform bilden kann.

$$\varepsilon_1 : x - 2y + 2z = 3$$

$$\varepsilon_2 : 2x + y - z = 1$$

I. Gleichsetzen von z mit dem Parameter t: z = t

II. Einsetzen von t in ε_1 : $\varepsilon_1 : x - 2y + 2t = 3$ III. Einsetzen von t in ε_2 : $\varepsilon_2 : 2x + y - t = 1$

IV. Lösen nach y: $\varepsilon_1 \cdot (-2) \cap \varepsilon_2 \Rightarrow y = -1 + t$

V. Finden von x: $y \text{ in } \varepsilon_2 \Rightarrow x = 1$ VI. Somit ist: $x = 1 + t \cdot 0$ VII. Somit ist: $y = -1 + t \cdot 1$ VIII. Somit ist: $z = 0 + t \cdot 1$

IX. Aufstellen der Parameterform $s: 0 \vec{X} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Abstand von Punkt und Gerade

Um den Abstand zwischen einem Punkt P und einer Gerade q zu berechnen, gibt es zwei Möglichkeiten.

1. Virtuelle Ebene

Für die erste Methode ist es notwendig, den Richtungsvektor \vec{g} der Gerade als Normalvektor einer virtuellen Ebene ε zu sehen, welche durch den Punkt P geht.

$$g: \vec{0X} = \vec{0A} + t \cdot \vec{g} \Rightarrow \vec{g} = \vec{n_{\varepsilon}}$$
$$\varepsilon: \vec{0X} \cdot \vec{n_{\varepsilon}} = \vec{n_{\varepsilon}} \cdot \vec{0P}$$

Wenn man die Gerade g mit der Ebene wieder schneidet, erhält man einen Schnittpunkt S. Von diesem Schnittpunkt aus kann man den Vektor \vec{SP} berechnen, dessen Betrag der Abstand d der Gerade g zum Punkt P ist.

2. Normalabstand

Die zweite Möglichkeit ist es, den Normalabstand d von der Gerade zum Punkt P zu berechnen. Dies erfolgt mittels der folgenden Formel zur Berechnung des Normalabstandes, wo A der Ortsvektor der Gerade g mit dem Richtungsvektor \vec{g} bzw. dessen Einheitsvektor \vec{g}_0 ist:

$$d = |\vec{AP} \times \vec{g_0}|$$

Abstand von Punkt und Ebene

Ebenso gibt es zur Berechnung des Abstandes eines Punktes P zu einer Ebene ε zwei Möglichkeiten:

1. Gerade mit Normalvektor

In diesem Fall berechnet man zuerst den Normalvektor $\vec{n_{\varepsilon}}$ der Ebene, und stellt dann eine Gerade g auf, die durch den Punkt P geht:

$$g: \vec{0X} = \vec{0P} + t \cdot \vec{n_{\varepsilon}}$$

Diese Gerade schneidet man dann mit der Ebene, um einen Schnittpunkt S zu erhalten. Der gesuchte Abstand d ist dann der Betrag des Vektors \vec{SP}

2. Hesse'sche Abstandsformel

Ebenso ist es möglich, mit Hilfe der Hesse'schen Abstandsformel bzw. der Normalprojektion den Abstand d zu berechnen. Hierbei berechnet man wieder den Normalvektor $\vec{n_{\varepsilon}}$ der Ebene ε und stellt so eine Gerade g durch den Punkt P auf. Ebenso benötigt man den Einheitsvektor $\vec{n_0}$ des Normalvektors der Ebene, sowie einen beliebig gewählten Punkt A auf der Ebene. Die Hesse'sche Abstandsformel lautet dann:

$$d = |\vec{PA} \cdot \vec{n_0}|$$