

A tool quality suite to help the developers to maintain health and code evolution

drtools.dev





#### Quem sou eu?

glacerda@wildtech.com.br @guilhermeslac

- ✓ Mestre e Doutorando em Ciência da Computação (UFRGS)
- ✓ Professor de Graduação (UniRitter) e Pós-Graduação (UniRitter, Unisinos, UFRGS)
- ✓ Consultor associado da Wildtech
- ✓ Pioneiro em Metodologias Ágeis no Brasil
- ✓ Fundador do XP-RS/GUMA
- ✓ Membro da ScrumAlliance , IASA, SBC e ACM









#### 32 Heurísticas de Análise

drtools.dev

#### Heurísticas - Summary

- 1. Contexto que fornece informações gerais sobre dimensões do Projeto Indicativo de filtrar melhor as informações usando a opção '--top X' para ajudar no entendimento (Classificação: SMALL, MEDIUM e LARGE)
- 2. Considere o número médio de classes por namespace Indicativo de que as classes não estão distribuídas uniformemente
- 3. Avalie o número médio de SLOC por classes Indicativo de classes muito grandes
- 4. Observe a distribuição média de métodos por classes Indicativo de muitos comportamentos por classe
- 5. Considere a complexidade média por classes Indicativo de como está a complexidade das classes em geral



#### Heurísticas - Namespaces

#### 6. Observe a distribuição de classes por namespace

Se um namespace tem muitas classes (NOC alto), pode ser um indicativo de 'promiscuous package'

 7. Avalie a distribuição de tipos abstratos (classes abstratas, interfaces) por namespaces

Indicativos para extensão e reuso

8. Avalie a relação das métricas NOC e NAC do namespace

Uma diferença muito grande entre eles pode indicar uma má distribuição entre tipos abstratos e tipos concretos



# Heurísticas – Types (1)

- 9. Avalie as métricas além do SLOC WMC, DEPS (DEP e I-DEP) e NOM/NPM são bons indicativos de como está a classe
- 10. Classe com NOA alto, mas baixo WMC e NOM alto Pode ser um indicativo de POJO (Plain Old Java Object)
- 11. SLOC alto, mas sem muitos métodos (NOM/NPM baixo)

  Pode ser um indicativo de 'long methods'
- 12. SLOC e WMC alto, mas sem muitos métodos (NOM/NPM baixo) Pode ser um indicativo de 'complex class'
- 13. NOM/NPM alto pode ser indicativo de classe com muitas responsabilidades

Indica baixa coesão e possivelmente 'god class'



### Heurísticas – Types (2)

- 14. NOM/NPM alto e NOA baixo pode ser indicativo de classe com muitas responsabilidades
  - Pode ser um indicativo de uma classe 'controller'
- 15. NOM alto e NPM baixo pode indicar que o comportamento foi dividido Indicativo de métodos private/protected/default
- 16. NOA alto pode ser indicativo de classe com muitas responsabilidades Pode ser um indicativo de baixa coesão, dificultando a manutenção
- 17. DEP alto e I-DEP baixo pode indicar uma classe com muitas dependências externas Dependências de APIs externas (frameworks, libs)
- 18. I-DEP alto (e por consequência DEP alto), pode indicar uma classe com muitas dependências de classe do projeto *Incidência de alto acoplamento*



#### Heurísticas - Methods

- 19. PARAM alto pode ser indicativo de método com baixa coesão Possivelmente é um 'long method'
- 20. CYCLO alto e MLOC baixo pode ser um 'complex method' Indicativo de problema de complexidade, legibilidade e entendimento
- 21. NBD alto pode ser um 'complex/long method'
  Indicativo de problema de complexidade, legibilidade e entendimento
- 22. CALLS alto pode indicar alto acoplamento Indicativo de problema de várias dependências
- 23. MLOC alto, CYCLO alto, CALLS alto e NBD alto é forte indicativo de mais de um problema

Pode ser um indicativo de um 'complex/long method'



# Heurísticas - Coupling (1)

- 24. Evite dependência cíclicas
- Tornam as mudanças complexas e gera a 'síndrome da compilação total'
- 25. CA alto pode indicar que o namespace é estável Se ele mudar, vai fazer com que quem dependa dele seja alterado
- 26. CE alto pode indicar que o namespace é instável

  A incidência de mudança em outros namespaces que ele depende vai
  fazer com que ele mude



### Heurísticas – Coupling (2)

- 28. Se I=0, indica que CA > 0 e CE=0, indica uma estabilidade total

  Ele é responsável e independente. Os dependentes tornam difícil alterálo e não tem dependência de outros que pode forçar a mudança
- 29. A indica como está o grau de abstração do namespace A=0, namespace não tem tipos abstratos; A=1, namespace somente possui tipos abstratos



# Heurísticas – Coupling (3)

30. Considere namespaces que estão nas zonas de exclusão

Zone of Pain (namespaces com l e A próximos a 0) e Zone of Uselessness (namespaces com l e A próximos a 1)


31. Namespace situado próximo a sequência principal indica que não é abstrato nem instável demais

Valor de D (entre 0 e 1) que vai indicar a posição na sequência principal

32. D indica o quão longe um namespace está da sequência principal

D próximo a 0 indica proximidade da sequência principal; D próximo a 1, indica distância da sequência principal

Estes valores (mais próximo a 1) podem indicar quando um namespace está passível de manutenção e menos sensível a mudanças





A tool quality suite to help the developers to maintain health and code evolution

drtools.dev