简明 X86 汇编语言教程

原创:司徒彦南 2002年4月8日

徐远超于 2010-02-25 收集整理 2010-03-10 第 2 次补充 2010-03-25 第 3 次补充 目录

第 O 章 写在前面	2
第一章 汇编语言简介	3
第二章 认识处理器	4
2.1 寄存器	4
2.2 使用寄存器	6
第三章 操作内存	12
3.1 实模式	12
3.2 保护模式	16
3.3 操作内存	19
3.4 串操作	21
3.5 关于保护模式中内存操作的一点说明	22
3.6 堆栈	23
本章小结	25
第四章 利用子程序与中断	25
4.1 子程序	25
4.2 中断	31
第五章 编译优化概述	34
5.1 循环优化: 强度削减和代码外提	36
5.2 局部优化:表达式预计算和子表达式提取	37
5.3 全局寄存器优化	38
5.4 x86 体系结构上的并行最大化和指令封包	40
5.5 存储优化	42
第六章 Linux X86 汇编程序设计	46
6.1 编译和链接	46
6.2 基本示例	46
第七章 X86 汇编指令集汇总	47
一.数据传输指令	47
二、算术运算指令	49
三、逻辑运算指令	49
四、串指令	50
五、程序转移指令	50
六、伪指令	52
七、寄存器	52
八、位操作指令,处理器控制指令	52
九、FPU instructions	
第八章 GCC 内联汇编基础	54
1. GCC 汇编格式	
2.内联汇编基本形式	56
2 拉展形型由联汇编	

4.	深入constra	59
5.	结束语	63

第 0 章 写在前面

我不想夸大或者贬低汇编语言。但我想说,汇编语言改变了 20 世纪的历史。与前辈相比,我们这一代编程人员足够的幸福,因为我们有各式各样的编程语言,我们可以操作键盘、坐在显示器面前,甚至使用鼠标、语音识别。我们可以使用键盘、鼠标来驾驭"个人计算机",而不是和一群人共享一台使用笨重的继电器、开关去操作的巨型机。相比之下,我们的前辈不得不使用机器语言编写程序,他们甚至没有最简单的汇编程序来把助记符翻译成机器语言,而我们可以从上千种计算机语言中选择我们喜欢的一种,而汇编,虽然不是一种"常用"的具有"快速原型开发"能力的语言,却也是我们可以选择的语言中的一种。

每种计算机都有自己的汇编语言——没必要指望汇编语言的可移植性,选择汇编,意味着选择性能而不是可移植或便于调试。这份文档中讲述的是 x86 汇编语言,此后的"汇编语言"一词,如果不明示则表示 IA32 上的 x86 汇编语言。

汇编语言是一种易学,却很难精通的语言。回想当年,我从初学汇编到写出第一个可运行的程序,只用了不到 4 个小时;然而直到今天,我仍然不敢说自己精通它。编写快速、高效、并且能够让处理器"很舒服地执行"的程序是一件很困难的事情,如果利用业余时间学习,通常需要 2-3 年的时间才能做到。这份教材并不期待能够教给你大量的汇编语言技巧。对于读者来说,x86 汇编语言"就在这里"。然而,不要僵化地局限于这份教材讲述的内容,因为它只能告诉你汇编语言是"这样一回事"。学好汇编语言,更多的要靠一个人的创造力与悟性,我可以告诉你我所知道的技巧,但肯定这是不够的。一位对我的编程生涯产生过重要影响的人曾经对我说过这么一句话:

写汇编语言程序不是汇编语言最难的部分,创新才是。

我想,愿意看这份文档的人恐怕不会问我"为什么要学习汇编语言"这样的问题;不过,我还是想说几句:首先,汇编语言非常有用,我个人主张把它作为 C 语言的先修课程,因为通过学习汇编语言,你可以了解到如何有效地设计数据结构,让计算机处理得更快,并使用更少的存储空间;同时,学习汇编语言可以让你熟悉计算机内部运行机制,并且,有效地提高调试能力。就我个人的经验而言,调试一个非结构化的程序的困难程度,要比调试一个结构化的程序的难度高很多,因为"结构化"是以牺牲运行效率来提高可读性与可调试性,这对于完成一般软件工程的编码阶段是非常必要的。然而,在一些地方,比如,硬件驱动程序、操作系统底层,或者程序中经常需要执行的代码,结构化程序设计的这些优点有时就会被它的低效率所抹煞。另外,如果你想真正地控制自己的程序,只知道源代码级的调试是远远不够的。

浮躁的人喜欢说,用 C++写程序足够了,甚至说,他不仅仅掌握 C++,而且精通 STL、MFC。我不赞成这个观点,掌握上面的那些是每一个编程人员都应该做到的,然而 C++只是我们"常用"的一种语言,它不是编程的全部。低层次的开发者喜欢说,嘿,C++是多么的强大,它可以做任何事情——这不是事实。便于维护、调试,这些确实是我们的追求目标,但是,写程序不能仅仅追求这个目标(还有性能、功耗_{整理者注}),因为我们最终的目的是满足设计需求,而不是个人非理性的理想。

这份教材适合已经学习过某种结构化程序设计语言的读者。其内容基于我在1995年给别人讲述汇编语言时所写的讲义。当然,如大家所希望的,它包含了最新的处理器所支持的特性,以及相应的内容。我假定读者已经知道了程序设计的一些基本概念,因为没有这些是

无法理解汇编语言程序设计的;此外,我希望读者已经有了比较良好的程序设计基础,因为如果你缺乏对于结构化程序设计的认识,编写汇编语言程序很可能很快就破坏了你的结构化编程习惯,大大降低程序的可读性、可维护性,最终让你的程序陷于不得不废弃的代码堆之中。

基本上,这份文档撰写的目标是尽可能地便于自学。不过,它对你也有一些要求,尽管不是很高,但我还是强调一下。学习汇编语言,你需要:

胆量。不要害怕去接触那些计算机的内部工作机制。

知识。了解计算机常用的数制,特别是二进制、十六进制、八进制,以及计算机保存数据的方法。

开放。接受汇编语言与高级语言的差异, 而不是去指责它如何的不好读。

经验。要求你拥有任意其他编程语言的一点点编程经验。

头脑。

祝您编程愉快!

第一章 汇编语言简介

先说一点和实际编程关系不太大的东西。当然,如果你迫切的想看到更实质的内容,完 全可以先跳过这一章。

那么,我想可能有一个问题对于初学汇编的人来说非常重要,那就是:汇编语言到底是什么?汇编语言是一种最接近计算机核心的编码语言。不同于任何高级语言,汇编语言几乎可以完全和机器语言——对应。不错,我们可以用机器语言写程序,但现在除了没有汇编程序的那些电脑之外,直接用机器语言写超过 1000 条以上指令的人大概只能算作那些被我们成为"圣人"的牺牲者一类了。毕竟,记忆一些短小的助记符、由机器去考虑那些琐碎的配位过程和检查错误,比记忆大量的随计算机而改变的十六进制代码、可能弄错而没有任何提示要强的多。熟练的汇编语言编码员甚至可以直接从十六进制代码中读出汇编语言的大致意思。当然,我们有更好的工具——汇编器和反汇编器。

简单地说,汇编语言就是机器语言的一种可以被人读懂的形式,只不过它更容易记忆。 至于宏汇编,则是包含了宏支持的汇编语言,这可以让你编程的时候更专注于程序本身,而 不是忙于计算和重写代码。

汇编语言除了机器语言之外最接近计算机硬件的编程语言。由于它如此的接近计算机硬件,因此,它可以最大限度地发挥计算机硬件的性能。用汇编语言编写的程序的速度通常要比高级语言和 C/C++快很多--几倍,几十倍,甚至成百上千倍。当然,解释语言,如解释型 LISP,没有采用 JIT 技术的 Java 虚拟机中运行的 Java 等等,其程序速度更无法与汇编语言程序同日而语。

永远不要忽视汇编语言的高速。实际的应用系统中,我们往往会用汇编彻底重写某些经常调用的部分以期获得更高的性能。应用汇编也许不能提高你的程序的稳定性,但至少,如果你非常小心的话,它也不会降低稳定性;与此同时,它可以大大地提高程序的运行速度。我强烈建议所有的软件产品在最后 Release 之前对整个代码进行 Profile,并适当地用汇编取代部分高级语言代码。至少,汇编语言的知识可以告诉你一些有用的东西,比如,你有多少个寄存器可以用。有时,手工的优化比编译器的优化更为有效,而且,你可以完全控制程序的实际行为。

我想我在罗嗦了。总之,在我们结束这一章之前,我想说,不要在优化的时候把希望完全寄托在编译器上——现实一些,再好的编译器也不可能总是产生最优的代码。

第二章 认识处理器

中央处理器(CPU)在微机系统处于"领导核心"的地位。汇编语言被编译成机器语言之后,将由处理器来执行。那么,首先让我们来了解一下处理器的主要作用,这将帮助你更好地驾驭它。


典型的处理器的主要任务包括从内存中获取机器语言指令,译码,执行根据指令代码管理它自己的寄存器根据指令或自己的需要修改内存的内容响应其他硬件的中断请求。一般说来,处理器拥有对整个系统的所有总线的控制权。对于 Intel 平台而言,处理器拥有对数据、内存和控制总线的控制权,根据指令控制整个计算机的运行。在以后的章节中,我们还将讨论系统中同时存在多个处理器的情况。

处理器中有一些寄存器,这些寄存器可以保存特定长度的数据。某些寄存器中保存的数据对于系统的运行有特殊的意义。新的处理器往往拥有更多、具有更大字长的寄存器,提供更灵活的取指、寻址方式。

2.1 寄存器

如前所述,处理器中有一些可以保存数据的地方被称作寄存器。寄存器可以被装入数据,你也可以在不同的寄存器之间移动这些数据,或者做类似的事情。基本上,像四则运算、位运算等这些计算操作,都主要是针对寄存器进行的。

首先让我来介绍一下80386上最常用的4个通用寄存器。先瞧瞧下面的图形,试着理解一下:



上图中,数字表示的是位。我们可以看出,EAX 是一个 32-bit 寄存器。同时,它的低 16-bit 又可以通过 AX 这个名字来访问; AX 又被分为高、低 8bit 两部分,分别由 AH 和 AL 来表示。对于 EAX、AX、AH、AL 的改变同时也会影响与被修改的那些寄存器的值。从而 事实上只存在一个 32-bit 的寄存器 EAX,而它可以通过 4 种不同的途径访问。

也许通过名字能够更容易地理解这些寄存器之间的关系。EAX 中的 E 的意思是"扩展的",整个 EAX 的意思是扩展的 AX。X 的意思 Intel 没有明示,我个人认为表示它是一个可变的量。而 AH、AL 中的 H 和 L 分别代表高和低。

为什么要这么做呢?主要由于历史原因。早期的计算机是 8 位的,8086 是第一个 16 位处理器,其通用寄存器的名字是 AX, BX 等等;80386 是 Intel 推出的第一款 IA-32 系列处理器,所有的寄存器都被扩充为 32 位。为了能够兼容以前的 16 位应用程序,80386 不能将这些寄存器依旧命名为 AX、BX,并且简单地将他们扩充为 32 位——这将增加处理器在处理指令方面的成本。

Intel 微处理器的寄存器列表(在本章只介绍 80386 的寄存器, MMX 寄存器以及其他新一代处理器的新寄存器将在以后的章节介绍)

通用寄存器

下面介绍通用寄存器及其习惯用法。顾名思义,通用寄存器是那些你可以根据自己的意愿使用的寄存器,修改他们的值通常不会对计算机的运行造成很大的影响。通用寄存器最多的用途是计算。

EAX	通用寄存器。相对其他寄存器,在进行运算方面比较常用。在保护模式中,也可以
32-bit 宽	作为内存偏移指针(此时, DS 作为段 寄存器或选择器)
EBX	通用寄存器。通常作为内存偏移指针使用(相对于 EAX、ECX、EDX),DS 是默认的
32-bit 宽	段寄存器或选择器。在保护模式中,同样可以起这个作用。
ECX	通用寄存器。通常用于特定指令的计数。在保护模式中,也可以作为内存偏移指针
32-bit 宽	(此时, DS 作为 寄存器或段选择器)。
EDX	通用寄存器。在某些运算中作为 EAX 的溢出寄存器(例如乘、除)。在保护模式中,
32-bit 宽	也可以作为内存偏移指针(此时,DS 作为段 寄存器或选择器)。

上述寄存器同 EAX 一样包括对应的 16-bit 和 8-bit 分组。

用作内存指针的特殊寄存器

ESI	通常在内存操作指令中作为"源地址指针"使用。当然, ESI 可以被装入任意的数
32-bit 宽	值,但通常没有人把它当作通用寄存器来用。DS 是默认段寄存器或选择器。
EDI	通常在内存操作指令中作为"目的地址指针"使用。当然, EDI 也可以被装入任意
32-bit 宽	的数值,但通常没有人把它当作通用寄存器来用。DS 是默认段寄存器或选择器。
EBP	这也是一个作为指针的寄存器。通常,它被高级语言编译器用以建造'堆栈帧'来
32-bit 宽	保存函数或过程的局部变量,不过,还是那句话,你可以在其中保存你希望的任何
32 DIU JU	数据。SS 是它的默认段寄存器或选择器。

注意,这三个寄存器没有对应的 8-bit 分组。换言之,你可以通过 SI、DI、BP 作为别名访问他们的低 16 位,却没有办法直接访问他们的低 8 位。

段寄存器和选择器

实模式下的段寄存器到保护模式下摇身一变就成了选择器。不同的是,实模式下的"段寄存器"是 16-bit 的,而保护模式下的选择器是 32-bit 的。

	代码段,或代码选择器。同 IP 寄存器(稍后介绍)一同指向当前正在执行的那个地
CS	址。处理器执行时从这个寄存器指向的段(实模式)或内存(保护模式)中获取指
	令。除了跳转或其他分支指令之外,你无法修改这个寄存器的内容。
	数据段,或数据选择器。这个寄存器的低 16 bit 连同 ESI 一同指向的指令将要处
	理的内存。同时,所有的内存操作指令 默认情况下都用它指定操作段(实模式)或
DS	内存(作为选择器,在保护模式。这个寄存器可以被装入任意数值,然而在这么做
	的时候需要小心一些。方法是,首先把数据送给 AX,然后再把它从 AX 传送给 DS(当
	然,也可以通过堆栈来做).
ES	附加段,或附加选择器。这个寄存器的低 16 bit 连同 EDI 一同指向的指令将要处
ES	理的内存。同样的,这个寄存器可以被装入任意数值,方法和 DS 类似。
EC	F 段或 F 选择器(推测 F 可能是 Free?)。可以用这个寄存器作为默认段寄存器或选
FS	择器的一个替代品。它可以被装入任何数值,方法和 DS 类似。
GS	G 段或 G 选择器(G 的意义和 F 一样, 没有在 Intel 的文档中解释)。它和 FS 几乎完

	全一样。
	堆栈段或堆栈选择器。这个寄存器的低 16bit 连同 ESP 一同指向下一次堆栈操作
20	(push 和 pop) 所要使用的堆栈地址。这个寄存器也可以被装入任意数值,你可以通
33	过入栈和出栈操作来给他赋值,不过由于堆栈对于很多操作有很重要的意义,因此,
	不正确的修改有可能造成对堆栈的破坏。

* 注意 一定不要在初学汇编的阶段把这些寄存器弄混。他们非常重要,而一旦你掌握了他们,你就可以对他们做任意的操作了。段寄存器,或选择器,在没有指定的情况下都是使用默认的那个。这句话在现在看来可能有点稀里糊涂,不过你很快就会在后面知道如何去做。

特殊寄存器(指向到特定段或内存的偏移量):

	这个寄存器非常的重要。这是一个 32 位宽的寄存器 ,同 CS 一同指向即将执行的
EIP	那条指令的地址。不能够直接修改这个寄存器的值,修改它的唯一方法是跳转或分
	支指令。(CS 是默认的段或选择器)
	这个32位寄存器指向堆栈中即将被操作的那个地址。尽管可以修改它的值,然而
ESP	并不提倡这样做,因为如果你不是非常明白自己在做什么,那么你可能造成堆栈的
	破坏。对于绝大多数情况而言,这对程序是致命的。(SS 是默认的段或选择器)

IP: Instruction Pointer, 指令指针


SP: Stack Pointer, 堆栈指针

好了,上面是最基本的寄存器。下面是一些其他的寄存器,你甚至可能没有听说过它们。 (都是 32 位宽):

CR0, CR2, CR3(控制寄存器)。举一个例子, CR0 的作用是切换实模式和保护模式。 还有其他一些寄存器, D0, D1, D2, D3, D6 和 D7(调试寄存器)。他们可以作为调试器的硬件

支持来设置条件断点。 TR3, TR4, TR5, TR6 和 TR? 寄存器(测试寄存器)用于某些条件测试。

最后我们要说的是一个在程序设计中起着非常关键的作用的寄存器:标志寄存器。



2.2 使用寄存器

在前一节中的 x86 基本寄存器的介绍,对于一个汇编语言编程人员来说是不可或缺的。现在你知道,寄存器是处理器内部的一些保存数据的存储单元。仅仅了解这些是不足以写出一个可用的汇编语言程序的,但你已经可以大致读懂一般汇编语言程序了(不必惊讶,因为汇编语言的祝记符和英文单词非常接近),因为你已经了解了关于基本寄存器的绝大多数知识。

在正式引入第一个汇编语言程序之前,我粗略地介绍一下汇编语言中不同进制整数的表示方法。如果你不了解十进制以外的其他进制,请把鼠标移动到这里。

汇编语言中的整数常量表示

十进制整数

这是汇编器默认的数制。直接用我们熟悉的表示方式表示即可。例如,1234 表示十进制的1234。不过,如果你指定了使用其他数制,或者有凡事都进行完整定义的小爱好,也可以写成[十进制数]d 或[十进制数]D 的形式。

十六进制数

这是汇编程序中最常用的数制,我个人比较偏爱使用十六进制表示数据,至于为什么,以后我会作说明。十六进制数表示为 0[十六进制数]h 或 0[十六进制数]H,其中,如果十六进制数的第一位是数字,则开头的 0 可以省略。例如,7fffh,0ffffh 等等。

二进制数

这也是一种常用的数制。二进制数表示为[二进制数]b 或[二进制数]B。一般程序中用二进制数表示掩码(mask code)等数据非常的直观,但需要些很长的数据(4位二进制数相当于一位十六进制数)。例如,1010110b。

八进制数

八进制数现在已经不是很常用了(确实还在用,一个典型的例子是 Unix 的文件属性)。八进制数的形式是[八进制数]q、[八进制数]Q、[八进制数]o、[八进制数]O。例如,777Q。

需要说明的是,这些方法是针对宏汇编器(例如,MASM、TASM、NASM)说的,调试器默认使用十六进制表示整数,并且不需要特别的声明(例如,在调试器中直接用 FFFF 表示十进制的 65535,用 10 表示十进制的 16)。

现在我们来写一小段汇编程序,修改 EAX、EBX、ECX、EDX 的数值。

我们假定程序执行之前,寄存器中的数值是全0:

	9	X	
	1	Н	L
EAX	0000	00	00
EBX	0000	00	00
ECX	0000	00	00
EDX	0000	00	00

正如前面提到的, EAX 的高 16bit 是没有办法直接访问的, 而 AX 对应它的低 16bit, AH、AL 分别对应 AX 的高、低 8bit。

mov eax, 012345678h ; 将 012345678h 送入 eax mov ebx, 0abcdeffeh ; 将 0abcdeffeh 送入 ebx mov ecx, 1 ; 将 000000001h 送入 ecx mov edx, 2 ; 将 000000002h 送入 edx

则执行上述程序段之后,寄存器的内容变为:

	9	X	
	•	Н	L
EAX	1234	56	78
EBX	abcd	ef	fe
ECX	0000	00	01
EDX	0000	00	02

那么,你已经了解了 mov 这个指令 (mov 是 move 的缩写)的一种用法。它可以将数送到寄存器中。我们来看看下面的代码:

mov eax, ebx ; ebx 内容送入 eax mov ecx, edx ; edx 内容送入 ecx

则寄存器内容变为:

	?	X	
		Н	L
EAX	abcd	ef	fe
EBX	abcd	ef	fe
ECX	0000	00	02
EDX	0000	00	02

我们可以看到,"move"之后,数据依然保存在原来的寄存器中。不妨把 mov 指令理解为"送入",或"装入"。

练习题

把寄存器恢复成都为全0的状态,然后执行下面的代码:

mov eax, 0a1234h ; 将 0a1234h 送入 eax mov bx, ax ; 将 ax 的内容送入 bx mov ah, bl ; 将 bl 内容送入 ah mov al, bh ; 将 bh 内容送入 al

思考:此时,EAX的内容将是多少?[答案]

下面我们将介绍一些指令。在介绍指令之前,我们约定: 使用 Intel 文档中的寄存器表示方式

reg32 32-bit 寄存器 (表示 EAX、EBX等)
reg16 16-bit 寄存器 (在 32 位处理器中,表示 AX、BX等)
reg8 8-bit 寄存器 (表示 AL、BH等)
imm32 32-bit 立即数 (可以理解为常数)
imm16 16-bit 立即数
imm8 8-bit 立即数

在寄存器中载入另一寄存器,或立即数的值:

```
mov reg32, (reg32 | imm8 | imm16 | imm32)
mov reg32, (reg16 | imm8 | imm16)
mov reg8, (reg8 | imm8)
```

例如, mov eax, 010h 表示, 在 eax 中载入 00000010h。需要注意的是, 如果你希望在寄存器中装入 0, 则有一种更快的方法, 在后面我们将提到。

交换寄存器的内容:

```
xchg reg32, reg32
xchg reg16, reg16
xchg reg8, reg8
```

例如,xchg ebx, ecx,则 ebx与ecx的数值将被交换。由于系统提供了这个指令,因此,采用其他方法交换时,速度将会较慢,并需要占用更多的存储空间,编程时要避免这种情况,即,尽量利用系统提供的指令,因为多数情况下,这意味着更小、更快的代码,同时也杜绝了错误(如果说 Intel 的 CPU 在交换寄存器内容的时候也会出错,那么它就不用卖CPU了。而对于你来说,检查一行代码的正确性也显然比检查更多代码的正确性要容易)刚才的习题的程序用下面的代码将更有效:

mov eax, 0a1234h

mov bx, ax

xchg ah, al ;将 0a1234h 送入 eax

; 将 ax 内容送入 bx; 交换 ah, al 的内容

递增或递减寄存器的值:

inc reg(8, 16, 32) dec reg(8, 16, 32)

这两个指令往往用于循环中对指针的操作。需要说明的是,某些时候我们有更好的方法来处理循环,例如使用 loop 指令,或 rep 前缀。这些将在后面的章节中介绍。

将寄存器的数值与另一寄存器,或立即数的值相加,并存回此寄存器:

```
add reg32, reg32 / imm(8,16,32)
add reg16, reg16 / imm(8,16)
add reg8, reg8 / imm(8)
```

例如, add eax, edx,将 eax+edx 的值存入 eax。减法指令和加法类似,只是将 add 换成 sub。

需要说明的是,与高级语言不同,汇编语言中,如果要计算两数之和(差、积、商,或一般地说,运算结果),那么必然有一个寄存器被用来保存结果。在 PASCAL 中,我们可以用 nA := nB + nC 来让 nA 保存 nB+nC 的结果,然而,汇编语言并不提供这种方法。如果你希望保持寄存器中的结果,需要用另外的指令。这也从另一个侧面反映了"寄存器"这个名字的意义。数据只是"寄存"在那里。如果你需要保存数据,那么需要将它放到内存或其他地方。

类似的指令还有 and、or、xor(与,或,异或)等等。它们进行的是逻辑运算。

我们称 add、mov、sub、and 等称为为指令助记符(这么叫是因为它比机器语言容易记忆,而起作用就是方便人记忆,某些资料中也称为指令、操作码、opcode [operation code]等);后面的参数成为操作数,一个指令可以没有操作数,也可以有一两个操作数,通常有一个操作数的指令,这个操作数就是它的操作对象;而两个参数的指令,前一个操作数一般是保存操作结果的地方,而后一个是附加的参数。

我不打算在这份教程中用大量的篇幅介绍指令——很多人做得比我更好,而且指令本身并不是重点,如果你学会了如何组织语句,那么只要稍加学习就能轻易掌握其他指令。更多的指令可以参考 Intel 提供的资料。编写程序的时候,也可以参考一些在线参考手册。Tech!Help 和 HelpPC 2.10 尽管已经很旧,但足以应付绝大多数需要。

聪明的读者也许已经发现,使用 sub eax, eax,或者 xor eax, eax,可以得到与 mov eax, 0 类似的效果。在高级语言中,你大概不会选择用 a=a-a 来给 a 赋值,因为测试会告诉你这么做更慢,简直就是在自找麻烦,然而在汇编语言中,你会得到相反的结论,多数情况下,以由快到慢的速度排列,这三条指令将是 xor eax, eax、sub eax, eax 和 mov eax, 0。

为什么呢?处理器在执行指令时,需要经过几个不同的阶段:取指、译码、取数、执行。

我们反复强调,寄存器是 CPU 的一部分。从寄存器取数,其速度很显然要比从内存中取数快。那么,不难理解, xor eax, eax 要比 mov eax, 0 更快一些。

那么,为什么 a=a-a 通常要比 a=0 慢一些呢?这和编译器的优化有一定关系。多数编译器会把 a=a-a 翻译成类似下面的代码(通常,高级语言通过 ebp 和偏移量来访问局部变量;程序中,x 为 a 相对于本地堆的偏移量,在只包含一个 32-bit 整形变量的程序中,这个值通常是 4):

mov eax, dword ptr [ebp-x] sub eax, dword ptr [ebp-x] mov dword ptr [ebp-x], eax

而把 a=0 翻译成 mov dword ptr [ebp-x], 0

上面的翻译只是示意性的,略去了很多必要的步骤,如保护寄存器内容、恢复等等。如果你对与编译程序的实现过程感兴趣,可以参考相应的书籍。多数编译器(特别是C/C++编译器,如 Microsoft Visual C++)都提供了从源代码到宏汇编语言程序的附加编译输出选项。这种情况下,你可以很方便地了解编译程序执行的输出结果;如果编译程序没有提供这

样的功能也没有关系,调试器会让你看到编译器的编译结果。

如果你明确地知道编译器编译出的结果不是最优的,那就可以着手用汇编语言来重写那 段代码了。怎么确认是否应该用汇编语言重写呢?

使用汇编语言重写代码之前需要确认的几件事情

首先,这种优化最好有明显的效果。比如,一段循环中的计算,等等。一条语句的执行 时间是很短的,现在新的 CPU 的指令周期都在 0.000000001s 以下, Intel 甚至已经做出了 4GHz 主频(主频的倒数是时钟周期)的 CPU, 如果你的代码自始至终只执行一次, 并且你只 是减少了几个时钟周期的执行时间,那么改变将是无法让人察觉的:很多情况下,这种"优 化"并不被提倡,尽管它确实减少了执行时间,但为此需要付出大量的时间、人力,多数情 况下得不偿失(极端情况,比如你的设备内存价格非常昂贵的时候,这种优化也许会有意义)。 其次,确认你已经使用了最好的算法,并且,你优化的程序的实现是正确的。汇编语言能够 提供同样算法的最快实现,然而,它并不是万金油,更不是解决一切的灵丹妙药。用高级语 言实现一种好的算法,不一定会比汇编语言实现一种差的算法更慢。不过需要注意的是,时 间、空间复杂度最小的算法不一定就是解决某一特定问题的最佳算法。举例说,快速排序在 完全逆序的情况下等价于冒泡排序,这时其他方法就比它快。同时,用汇编语言优化一个不 正确的算法实现,将给调试带来很大的麻烦。最后,确认你已经将高级语言编译器的性能发 挥到极致。Microsoft 的编译器在 RELEASE 模式和 DEBUG 模式会有差异相当大的输出,而对 于 GNU 系列的编译器而言,不同级别的优化也会生成几乎完全不同的代码。此外,在编程时 对于问题的严格定义,可以极大地帮助编译器的优化过程。如何优化高级语言代码,使其编 译结果最优超出了本教程的范围,但如果你不能确认已经发挥了编译器的最大效能,用汇编 语言往往是一种更为费力的方法。

还有一点非常重要,那就是你明白自己做的是什么。好的高级语言编译器有时会有一些让人难以理解的行为,比如,重新排列指令顺序等等。如果你发现这种情况,那么优化的时候就应该小心——编译器很可能比你拥有更多的关于处理器的知识,例如,对于一个超标量处理器,编译器会对指令序列进行"封包",使他们尽可能的并行执行;此外,宏汇编器有时会自动插入一些 nop 指令,其作用是将指令凑成整数字长(32-bit,对于 16-bit 处理器,是16-bit)。这些都是提高代码性能的必要措施,如果你不了解处理器,那么最好不要改动编译器生成的代码,因为这种情况下,盲目的修改往往不会得到预期的效果。

曾经在一份杂志上看到过有人用纯机器语言编写程序。不清楚到底这是不是编辑的失误,因为一个头脑正常的人恐怕不会这么做程序,即使它不长、也不复杂。首先,汇编器能够完成某些封包操作,即使不行,也可以用 db 伪指令来写指令;用汇编语言写程序可以防止很多错误的发生,同时,它还减轻了人的负担,很显然,"完全用机器语言写程序"是完全没有必要的,因为汇编语言可以做出完全一样的事情,并且你可以依赖它,因为计算机不会出错,而人总有出错的时候。此外,如前面所言,如果用高级语言实现程序的代价不大(例如,这段代码在程序的整个执行过程中只执行一遍,并且,这一遍的执行时间也小于一秒),那么,为什么不用高级语言实现呢?

一些比较狂热的编程爱好者可能不太喜欢我的这种观点。比方说,他们可能希望精益求精地优化每一字节的代码。但多数情况下我们有更重要的事情,例如,你的算法是最优的吗?你已经把程序在高级语言许可的范围内优化到尽头了吗?并不是所有的人都有资格这样说。汇编语言是这样一件东西,它足够的强大,能够控制计算机,完成它能够实现的任何功能;同时,因为它的强大,也会提高开发成本,并且,难于维护。因此,我个人的建议是,如果在软件开发中使用汇编语言,则应在软件接近完成的时候使用,这样可以减少很多不必要的

投入。

第二章中,我介绍了 x86 系列处理器的基本寄存器。这些寄存器对于 x86 兼容处理器仍然是有效的,如果你偏爱 AMD 的 CPU,那么使用这些寄存器的程序同样也可以正常运行。

不过现在说用汇编语言进行优化还为时尚早——不可能写程序,而只操作这些寄存器,因为这样只能完成非常简单的操作,既然是简单的操作,那可能就会让人觉得乏味,甚至找一台足够快的机器穷举它的所有结果(如果可以穷举的话),并直接写程序调用,因为这样通常会更快。但话说回来,看完接下来的两章——内存和堆栈操作,你就可以独立完成几乎所有的任务了,配合第五章中断、第六章子程序的知识,你将知道如何驾驭处理器,并让它为你工作。


第三章 操作内存

在前面的章节中,我们已经了解了寄存器的基本使用方法。而正如结尾提到的那样,仅仅使用寄存器做一点运算是没有什么太大意义的,毕竟它们不能保存太多的数据,因此,对编程人员而言,他肯定迫切地希望访问内存,以保存更多的数据。

我将分别介绍如何在保护模式和实模式操作内存,然而在此之前,我们先熟悉一下这两种模式中内存的结构。

3.1 实模式


事实上,在实模式中,内存比保护模式中的结构更令人困惑。内存被分割成段,并且,操作内存时,需要指定段和偏移量。不过,理解这些概念是非常容易的事情。请看下面的图:



段-寄存器这种格局是早期硬件电路限制留下的一个伤疤。地址总线在当时有 20-bit。 然而 20-bit 的地址不能放到 16-bit 的寄存器里,这意味着有 4-bit 必须放到别的地方。因此,为了访问所有的内存,必须使用两个 16-bit 寄存器。

这一设计上的折衷方案导致了今天的段-偏移量格局。最初的设计中,其中一个寄存器 只有 4-bit 有效,然而为了简化程序,两个寄存器都是 16-bit 有效,并在执行时求出加权 和来标识 20-bit 地址。

偏移量是 16-bit 的,因此,一个段是 64KB。下面的图可以帮助你理解 20-bit 地址是 如何形成的:



段-偏移量标识的地址通常记做 段:偏移量 的形式。

由于这样的结构,一个内存有多个对应的地址。例如,0000:0010 和 0001:0000 指的是同一内存地址。又如,

0000:1234 = 0123:0004 = 0120:0034 = 0100:02340001:1234 = 0124:0004 = 0120:0044 = 0100:0244

作为负面影响之一,在段上加 1 相当于在偏移量上加 16,而不是一个"全新"的段。反之,在偏移量上加 16 也和在段上加 1 等价。某些时候,据此认为段的"粒度"是 16 字节。

练习题

尝试一下将下面的地址转化为 20bit 的地址:

2EA8:D678 26CF:8D5F 453A:CFAD 2933:31A6 5924:DCCF 694E:175A 2B3C:D218 728F:6578 68E1:A7DC 57EC:AEEA

稍高一些的要求是,写一个程序将段为 AX、偏移量为 BX 的地址转换为 20bit 的地址,并保存于 EAX 中。

[上面习题的答案]

我们现在可以写一个真正的程序了。

经典程序: Hello, world

;;; 应该得到一个 29 字节的. com 文件

. MODEL TINY ; . COM 文件的内存模型是 'TINY'

. CODE ; 代码段开始

CR equ 13 ; 回车 LF equ 10 ; 换行

TERMINATOR equ'\$'; DOS 字符串结束符

ORG 100h ; 代码起始地址为 CS:0100h

Main PROC

mov dx, offset sMessage ; 令 DS:DX 指向 Message

mov ax, 4c00h ; int 21h 功能 4ch -

int 21h ; 终止程序并返回 AL 的错误代码

Main ENDP

sMessage:

DB 'Hello, World!'
DB CR, LF, TERMINATOR

;程序结束的同时指定入口点为 Main

END Main

那么,我们需要解释很多东西。

首先,作为汇编语言的抽象,C语言拥有"指针"这个数据类型。在汇编语言中,几乎 所有对内存的操作都是由对给定地址的内存进行访问来完成的。这样,在汇编语言中,绝大 多数操作都要和指针产生或多或少的联系。

这里我想强调的是,由于这一特性,汇编语言中同样会出现 C 程序中常见的缓冲区溢出问题。如果你正在设计一个与安全有关的系统,那么最好是仔细检查你用到的每一个串,例如,它们是否一定能够以你预期的方式结束,以及(如果使用的话)你的缓冲区是否能保证实际可能输入的数据不被写入到它以外的地方。作为一个汇编语言程序员,你有义务检查每一行代码的可用性。

程序中的 equ 伪指令是宏汇编特有的,它的意思接近于 C 或 Pascal 中的 const (常量)。 多数情况下,equ 伪指令并不为符号分配空间。

此外,汇编程序执行一项操作是非常繁琐的,通常,在对与效率要求不高的地方,我们习惯使用系统提供的中断服务来完成任务。例如本例中的中断 21h,它是 DOS 时代的中断服务,在 Windows 中,它也被认为是 Windows API 的一部分(这一点可以在 Microsoft 的文档中查到)。中断可以被理解为高级语言中的子程序,但又不完全一样——中断使用系统栈来保存当前的机器状态,可以由硬件发起,通过修改机器状态字来反馈信息,等等。

那么,最后一段通过 DB 存放的数据到底保存在哪里了呢?答案是紧挨着代码存放。在汇编语言中,DB 和普通的指令的地位是相同的。如果你的汇编程序并不知道新的助记符(例如,新的处理器上的 CPUID 指令),而你很清楚,那么可以用 DB 机器码的方式强行写下指令。这意味着,你可以超越汇编器的能力撰写汇编程序,然而,直接用机器码编程是几乎肯定是一件费力不讨好的事——汇编器厂商会经常更新它所支持的指令集以适应市场需要,而且,你可以期待你的汇编其能够产生正确的代码,因为机器查表是不会出错的。既然机器能够帮我们做将程序转换为代码这件事情,那么为什么不让它来做呢?

细心的读者不难发现,在程序中我们没有对 DS 进行赋值。那么,这是否意味着程序的结果将是不可预测的呢?答案是否定的。DOS(或 Windows 中的 MS-DOS VM)在加载. com 文件的时候,会对寄存器进行很多初始化。. com 文件被限制为小于 64KB,这样,它的代码段、数据段都被装入同样的数值(即,初始状态下 DS=CS)。

也许会有人说,"嘿,这听起来不太好,一个 64KB 的程序能做得了什么呢?还有,你吹得天花乱坠的堆栈段在什么地方?"那么,我们来看看下面这个新的 Hello world 程序,它是一个 EXE 文件,在 DOS 实模式下运行。

;;; 应该得到一个 561 字节的 EXE 文件

. MODEL SMALL ; 采用 "SMALL"内存模型

. STACK 200h ; 堆栈段

CR equ 13 ; 回车 LF equ 10 ; 换行

TERMINATOR equ'\$'; DOS 字符串结束符

.DATA ; 定义数据段

, 定义显示串

Message DB 'Hello, World!'

DB CR, LF, TERMINATOR ; 定义代码段

. CODE

;将数据段 Main PROC

; 加载到 DS 寄存器

mov ax, DGROUP

mov ds, ax ; 设置 DX

;显示

mov dx, offset Message

mov ah, 9

int 21h : 终止程序

mov ax, 4c00h

int 21h Main ENDP

END main

561 字节?实现相同功能的程序大了这么多!为什么呢?我们看到,程序拥有了完整的 堆栈段、数据段、代码段,其中堆栈段足足占掉了512字节,其余的基本上没什么变化。

分成多个段有什么好处呢?首先,它让程序显得更加清晰——你肯定更愿意看一个结构清楚的程序,代码中 hard-coded 的字符串、数据让人觉得费解。比如, mov dx, 0152h 肯定不如 mov dx, offset Message 来的亲切。此外,通过分段你可以使用更多的内存,比如,代码段腾出的空间可以做更多的事情。exe 文件另一个吸引人的地方是它能够实现"重定位"。现在你不需要指定程序入口点的地址了,因为系统会找到你的程序入口点,而不是死板的 100h。

程序中的符号也会在系统加载的时候重新赋予新的地址。exe 程序能够保证你的设计容易地被实现,不需要考虑太多的细节。

当然,我们的主要目的是将汇编语言作为高级语言的一个有用的补充。如我在开始提到的那样,真正完全用汇编语言实现的程序不一定就好,因为它不便于维护,而且,由于结构的原因,你也不太容易确保它是正确的;汇编语言是一种非结构化的语言,调试一个精心设计的汇编语言程序,即使对于一个老手来说也不啻是一场恶梦,因为你很可能掉到别人预设的"陷阱"中——这些技巧确实提高了代码性能,然而你很可能不理解它,于是你把它改掉,

接着就发现程序彻底败掉了。使用汇编语言加强高级语言程序时,你要做的通常只是使用汇编指令,而不必搭建完整的汇编程序。绝大多数(也是目前我遇到的全部)C/C++编译器都支持内嵌汇编,即在程序中使用汇编语言,而不必撰写单独的汇编语言程序——这可以节省你的不少精力,因为前面讲述的那些伪指令,如 equ 等,都可以用你熟悉的高级语言方式来编写,编译器会把它转换为适当的形式。

需要说明的是,在高级语言中一定要注意编译结果。编译器会对你的汇编程序做一些修改,这不一定符合你的要求(附带说一句,有时编译器会很聪明地调整指令顺序来提高性能,这种情况下最好测试一下哪种写法的效果更好),此时需要做一些更深入的修改,或者用 db来强制编码。

3.2 保护模式

实模式的东西说得太多了,尽管我已经删掉了许多东西,并把一些原则性的问题拿到了这一节讨论。这样做不是没有理由的——保护模式才是现在的程序(除了操作系统的底层启动代码)最常用的CPU模式。保护模式提供了很多令人耳目一新的功能,包括内存保护(这是保护模式这个名字的来源)、进程支持、更大的内存支持,等等。

对于一个编程人员来说,能"偷懒"是一件令人愉快的事情。这里"偷懒"是说把"应该"由系统做的事情做的事情全都交给系统。为什么呢?这出自一个基本思想——人总有犯错误的时候,然而规则不会,正确地了解规则之后,你可以期待它像你所了解的那样执行。对于 C 程序来说,你自己用 C 语言写的实现相同功能的函数通常没有系统提供的函数性能好(除非你用了比函数库好很多的算法),因为系统的函数往往使用了更好的优化,甚至可能不是用 C 语言直接编写的。

当然,"偷懒"的意思是说,把那些应该让机器做的事情交给计算机来做,因为它做得更好。我们应该把精力集中到设计算法,而不是编写源代码本身上,因为编译器几乎只能做等价优化,而实现相同功能,但使用更好算法的程序实现,则几乎只能由人自己完成。

举个例子,这样一个函数:

```
int fun() {
  int a=0;
  register int i;
  for(i=0; i<1000; i++) a+=i;
  return a;
}</pre>
```

在某种编译模式[DEBUG]下被编译为

```
push ebp ; 子程序入口
mov ebp, esp
sub esp, 48h
push ebx ; 保护现场
push esi
push edi
```

lea edi, [ebp-48h] ; 初始化变量-调试版本特有。

mov ecx, 12h ; 本质是在堆中挖一块地儿,存 CCCCCCCC。

mov eax, OCCCCCCCh ; 用串操作进行,这将发挥 Intel 处理器优势

rep stos dword ptr [edi] ; 'a=0' mov dword ptr [ebp-4], 0 ; 'i=0'

mov dword ptr [ebp-8], 0

jmp fun+31h ; 走着 mov eax, dword ptr [ebp-8] ; i++

add eax, 1

mov dword ptr [ebp-8], eax

cmp dword ptr [ebp-8], 3E8h ; i<1000?

jge fun+45h

mov ecx, dword ptr [ebp-4]

add ecx, dword ptr [ebp-8] ; a+=i;

mov dword ptr [ebp-4], ecx

jmp fun+28h ; return a;

mov eax, dword ptr [ebp-4]

pop edi ; 恢复现场

pop esi pop ebx

mov esp, ebp

pop ebp ; 返回

ret

而在另一种模式[RELEASE/MINSIZE]下却被编译为

xor eax, eax ; a=0;
xor ecx, ecx ; i=0;
add eax, ecx ; a+=i;
inc ecx ; i++;
cmp ecx, 3E8h ; i<1000?
jl fun+4 ; 是→继续继续

ret ; return a

如果让我来写,多半会写成

mov eax, 079f2ch ret ; return 499500

为什么这样写呢?我们看到,i是一个外界不能影响、也无法获知的内部状态量。作为这段程序来说,对它的计算对于结果并没有直接的影响——它的存在不过是方便算法描述而已。并且我们看到的,这段程序实际上无论执行多少次,其结果都不会发生变化,因此,直接返回计算结果就可以了,计算是多余的(如果说一定要算,那么应该是编译器在编译过程


中完成它)。

更进一步,我们甚至希望编译器能够直接把这个函数变成一个符号常量,这样连操作堆 栈的过程也省掉了。

第三种结果属于"等效"代码,而不是"等价"代码。作为用户,很多时候是希望编译器这样做的,然而由于目前的技术尚不成熟,有时这种做法会造成一些问题(gcc和g++的顶级优化可以造成编译出的FreeBSD内核行为异常,这是我在FreeBSD上遇到的唯一一次软件原因的kernel panic),因此,并不是所有的编译器都这样做(另一方面的原因是,如果编译器在这方面做的太过火,例如自动求解全部"固定"问题,那么如果你的程序是解决固定的问题"很大",如求解迷宫,那么在编译过程中你就会找锤子来砸计算机了)。然而,作为编译器制造商,为了提高自己的产品的竞争力,往往会使用第三种代码来做函数库。正如前面所提到的那样,这种优化往往不是编译器本身的作用,尽管现代编译程序拥有编译执行、循环代码外提、无用代码去除等诸多优化功能,但它都不能保证程序最优。最后一种代码恐怕很少有编译器能够做到,不信你可以用自己常用的编译器加上各种优化选项试试:)

发现什么了吗?三种代码中,对于内存的访问一个比一个少。这样做的理由是,<mark>尽可能地利用寄存器并减少对内存的访问,可以提高代码性能</mark>。在某些情况下,使代码既小又快是可能的。

书归正传,我们来说说保护模式的内存模型。保护模式的内存和实模式有很多共同之处。



毫无疑问,以 protected mode (保护模式), global descriptor table (全局描述符表), local descriptor table (本地描述符表)和 selector (选择器)搜索,你会得到完整介绍它们的大量信息。

保护模式与实模式的内存类似,然而,它们之间最大的区别就是保护模式的内存是"线性"的。

新的计算机上,32-bit 的寄存器已经不是什么新鲜事(如果你哪天听说你的 CPU 的寄存器不是 32-bit 的,那么简直可以肯定地说,它的字长要比 32-bit 还要多。新的个人机上已经开始逐步采用 64-bit 的 CPU 了),换言之,实际上段/偏移量这一格局已经不再需要了。尽管如此,在继续看保护模式内存结构时,仍请记住段/偏移量的概念。不妨把段寄存器看作对于保护模式中的选择器的一个模拟。选择器是全局描述符表(Global Descriptor Table, GDT)或本地描述符表(Local Descriptor Table, LDT)的一个指针。

如图所示,GDT 和 LDT 的每一个项目都描述一块内存。例如,一个项目中包含了某块被描述的内存的物理的基地址、长度,以及其他一些相关信息。

保护模式是一个非常重要的概念,同时也是目前撰写应用程序时,最常用的 CPU 模式 (运行在新的计算机上的操作系统很少有在实模式下运行的)。

为什么叫保护模式呢?它"保护"了什么?答案是进程的内存。保护模式的主要目的在于允许多个进程同时运行,并保护它们的内存不受其他进程的侵犯。这有点类似于 C++中的机制,然而它的强制力要大得多。如果你的进程在保护模式下以不恰当的方式访问了内存(例如,写了"只读"内存,或读了不可读的内存,等等),那么 CPU 就会产生一个异常。这个异常将交给操作系统处理,而这种处理,假如你的程序没有特别说明操作系统该如何处理的话,一般就是杀掉做错了事情的进程。

我像这样的对话框大家一定非常熟悉(临时写了一个程序故意造成的错误):



好的,只是一个程序崩溃了,而操作系统的其他进程照常运行(同样的程序在 DOS 中几乎是板上钉钉的死机,因为 NULL 指针的位置恰好是中断向量表),你甚至还可以调试它。

保护模式还有其他很多好处,在此就不一一赘述了。实模式和保护模式之间的切换问题我打算放在后面的"高级技巧"一章来讲,因为多数程序并不涉及这个。

了解了内存的格局,我们就可以进入下一节——操作内存了。

3.3 操作内存

前两节中,我们介绍了实模式和保护模式中使用的不同的内存格局。现在开始解释如何使用 这些知识。回忆一下前面我们说过的,寄存器可以用作内存指针。现在,是他们发挥作用的 时候了。可以将内存想象为一个顺序的字节流。使用指针,可以任意地操作(读写)内存。 现在我们需要一些其他的指令格式来描述对于内存的操作。操作内存时,首先需要的就是它 的地址。

让我们来看看下面的代码:

mov ax, [0]

方括号表示,里面的表达式指定的不是立即数,而是偏移量。在实模式中,DS:0 中的那个字(16-bit 长)将被装入AX。

然而 0 是一个常数,如果需要在运行的时候加以改变,就需要一些特殊的技巧,比如程序自修改。汇编支持这个特性,然而我个人并不推荐这种方法——自修改大大降低程序的可读性,并且还降低稳定性,性能还不一定好。我们需要另外的技术。

mov bx. 0

mov ax, [bx]

看起来舒服了一些,不是吗? BX 寄存器的内容可以随时更改,而不需要用冗长的代码去修改自身,更不用担心由此带来的不稳定问题。

```
同样的, mov 指令也可以把数据保存到内存中:
mov [0], ax
在存储器与寄存器之间交换数据应该足够清楚了。
```

有些时候我们会需要操作符来描述内存数据的宽度:

操作符 意义

```
byte ptr 一个字节(8-bit, 1 byte)
word ptr 一个字(16-bit)
dword ptr 一个双字(32-bit)
```

例如,在 DS:100h 处保存 1234h,以字存放:

mov word ptr [100h], 01234h

于是我们将 mov 指令扩展为:

mov reg(8, 16, 32), mem(8, 16, 32) mov mem(8, 16, 32), reg(8, 16, 32) mov mem(8, 16, 32), imm(8, 16, 32)

需要说明的是,加减同样也可以在[]中使用,例如:

```
mov ax, [bx+10]
mov ax, [bx+si]
mov ax, es:[di+bp]
```

等等。我们看到,对于内存的操作,即使使用 MOV 指令,也有许多种可能的方式。下一节中,我们将介绍如何操作串。

地址转换

2EA8:D678 -> 物理的 3C0F8 694E:175A -> 物理的 6AC4A 26CF:8D5F -> 物理的 2FA5F 2B3C:D218 -> 物理的 385E8 453A:CFAD -> 物理的 5235D 728F:6578 -> 物理的 78E68 2933:31A6 -> 物理的 2C4D6 68E1:A7DC -> 物理的 735FC

编程

shl eax, 4 add eax, bx

注意 编程问题答案并不唯一,但给出的这份参考答案应该已经是"优化到头"了。

3.4 串操作

我们前面已经提到,内存可以和寄存器交换数据,也可以被赋予立即数。问题是,如果我们需要把内存的某部分内容复制到另一个地址,又怎么做呢?设想将 DS:SI 处的连续 512 字节内容复制到 ES:DI (先不考虑可能的重叠)。也许会有人写出这样的代码:

NextByte: mov cx, 512 ; 循环次数

mov al, ds:[si]
mov es:[di], al

inc si inc di

loop NextByte

我不喜欢上面的代码。它的确能达到作用,但是,效率不好。如果你是在做优化,那么写出 这样的代码意味着赔了夫人又折兵。

Intel 的 CPU 的强项是串操作。所谓串操作就是由 CPU 去完成某一数量的、重复的内存操作。需要说明的是,我们常用的 KMP 算法(用于匹配字符串中的模式)的改进——Boyer 算法,由于没有利用串操作,因此在 Intel 的 CPU 上的效率并非最优。好的编译器往往可以利用 Intel CPU 的这一特性优化代码,然而,并非所有的时候它都能产生最好的代码。

某些指令可以加上 REP 前缀 (repeat, 反复之意),这些指令通常被叫做串操作指令。

举例来说,STOSD 指令将 EAX 的内容保存到 ES:DI,同时在 DI 上加或减四。类似的,STOSB和 STOSW 分别作 1 字节或 1 字的上述操作,在 DI 上加或减的数是 1 或 2。

计算机语言通常是不允许二义性的。为什么我要说"加或减"呢?没错,孤立地看 STOS?指令,并不能知道到底是加还是减,因为这取决于"方向"标志(DF, Direction Flag)。如果 DF 被复位,则加:反之则减。

置位、复位的指令分别是 STD 和 CLD。

当然,REP 只是几种可用前缀之一。常用的还包括 REPNE,这个前缀通常被用来比较两个串,或搜索某个特定字符(字、双字)。REPZ、REPE、REPNZ 也是非常常用的指令前缀,分别代表 ZF(Zero Flag)在不同状态时重复执行。

下面说三个可以复制数据的指令:

助记符	意义
movsb	将 DS:SI 的一字节复制到 ES:DI,之后 SI++、DI++
movsw	将 DS:SI 的一字节复制到 ES:DI,之后 SI+=2、DI+=2
movsd	将 DS:SI 的一字节复制到 ES:DI,之后 SI+=4、DI+=4

于是上面的程序改写为

cld ; 复位 DF

mov cx, 128 ; 512/4 = 128, 共 128 个双字

rep movsd ; 行动!

第一句 cld 很多时候是多余的,因为实际写程序时,很少会出现置 DF 的情况。不过在正式决定删掉它之前,建议你仔细地调试自己的程序,并确认每一个能够走到这里的路径中都不会将 DF 置位。错误(非预期的)的 DF 是危险的。它很可能断送掉你的程序,因为这直接造成**缓冲区溢出**问题。

什么是缓冲区溢出呢?缓冲区溢出分为两类,一类是写入缓冲区以外的内容,一类是读取缓冲区以外的内容。后一种往往更隐蔽,但随便哪一个都有可能断送掉你的程序。

缓冲区溢出对于一个网络服务来说很可能更加危险。怀有恶意的用户能够利用它执行自己希望的指令。服务通常拥有更高的特权,而这很可能会造成特权提升;即使不能提升攻击者拥有的特权,他也可以利用这种问题使服务崩溃,从而形成一次成功的 DoS (拒绝服务)攻击。每年 CERT 的安全公告中,都有 6 成左 右的问题是由于缓冲区溢出造成的。

在使用汇编语言,或 C 语言编写程序时,很容易在无意中引入缓冲区溢出。然而并不是 所有的语言都会引入缓冲区溢出问题, Java 和 C#,由于没有指针,并且缓冲区采取动态分 配的方式,有效地消除了造成缓冲区溢出的土壤。

汇编语言中,由于 REP*前缀都用 CX 作为计数器,因此情况会好一些(当然,有时也会更糟糕,因为由于 CX 的限制,很可能使原本可能改变程序行为的 缓冲区溢出的范围缩小,从而更为隐蔽)。避免缓冲区溢出的一个主要方法就是仔细检查,这包括两方面:设置合理的缓冲区大小,和根据大小编写程序。除此之 外,非常重要的一点就是,在汇编语言这个级别写程序,你肯定希望去掉所有的无用指令,然而再去掉之前,一定要进行严格的测试;更进一步,如果能加上注释,并通过善用宏来做调试模式检查,往往能够达到更好的效果。

3.5 关于保护模式中内存操作的一点说明

正如 3.2 节提到到的那样,保护模式中,你可以使用 32 位的线性地址,这意味着直接访问 4GB 的内存。由于这个原因,选择器不用像实模式中段寄存器 那样频繁地修改。顺便提一句,这份教程中所说的保护模式指的是 386 以上的保护模式,或者,Microsoft 通常称为"增强模式"的那种。

在为选择器装入数值的时候一定要非常小心。错误的数值往往会导致无效页面错误(在 Windows 中经常出现:)。同时,也不要忘记你的地址是 32 位的,这也是保护模式的主要优势之一。

现在假设存在一个描述符描述从物理的 0:0 开始的全部内存,并已经加载进 DS(数据选择器),则我们可以通过下面的程序来操作 VGA 的 VRAM:

mov edi, 0a0000h ; VGA 显存的偏移量

mov byte ptr [edi], 0fh ; 将第一字节改为 0fh

很明显,这比实模式下的程序

mov ax, 0a000h ; AX -> VGA 段地址 mov ds, ax ; 将 AX 值载入 DS

mov di, 0 ; DI 清零

mov [di], 0fh ; 修改第一字节

看上去要舒服一些。

3.6 堆栈

到目前为止,您已经了解了基本的寄存器以及内存的操作知识。事实上,您现在已经可以写出很多的底层数据处理程序了。下面我来说说堆栈。堆栈实在不是一个让人陌生的数据结构,它是一个先进后出(FIL0)的线性表,能够帮助你完成很多很好的工作。

先进后出(FIL0)是这样一个概念:最后放进表中的数据在取出时最先出来。先进后出(FIL0)和先进先出(FIF0 和先进后出的规则相反),以及随机存取是最主要的三种存储器访问方式。

对于堆栈而言,最后放入的数据在取出时最先出现。对于子程序调用,特别是递归调用来说,这是一个非常有用的特性。

一个铁杆的汇编语言程序员有时会发现系统提供的寄存器不够。很显然,你可以使用普通的内存操作来完成这个工作,就像 C/C++中所做的那样。

没错,没错,可是,如果数据段(数据选择器)以及偏移量发生变化怎么办?更进一步,如果希望保存某些在这种操作中可能受到影响的寄存器的时候怎么办?确实,你可以把他们也存到自己的那片内存中,自己实现堆栈。

太麻烦了……

既然系统提供了堆栈,并且性能比自己写一份更好,那么为什么不直接加以利用呢?

系统堆栈不仅仅是一段内存。由于 CPU 对它实施管理,因此你不需要考虑堆栈指针的修正问题。可以把寄存器内容,甚至一个立即数直接放到堆栈里,并在需要的时候将其取出。同时,系统并不要求取出的数据仍然回到原来的位置。


除了显式地操作堆栈(使用 PUSH 和 POP 指令)之外,很多指令也需要使用堆栈,如 INT、CALL、LEAVE、RET、RETF、IRET 等等。配对使用上述指令并不会造成什么问题,然而,如果你打算使用 LEAVE、RET、RETF、IRET 这样的指令实现跳转(比 JMP 更为麻烦,然而有 时,例如在加密软件中,或者需要修改调用者状态时,这是必要的)的话,那么我的建议是,先搞清楚它们做的到底是什么,并且,精确地了解自己要做什么。

正如前面所说的,有两个显式地操作堆栈的指令:

助记符	功能
PUSH	将操作数存入堆栈,同时修正堆栈指针
POP	将栈顶内容取出并存到目的操作数中,同时修正堆栈指针

我们现在来看看堆栈的操作。


执行之前



执行代码

mov ax, 1234h mov bx, 10 push ax push bx


之后, 堆栈的状态为



之后, 再执行

pop dx pop cx

堆栈的状态成为



当然, dx、cx 中的内容将分别是 000ah 和 1234h。

注意,最后这张图中,我没有抹去 1234h 和 000ah,因为 P0P 指令并不从内存中抹去数值。不过尽管如此,我个人仍然非常反对继续使用这两个数(你可以通过修改 SP 来再次 P0P 它们),然而这很容易导致错误。

一定要保证堆栈段有足够的空间来执行中断,以及其他一些隐式的堆栈操作。仅仅统计 PUSH 的数量并据此计算堆栈所需的大小很可能造成问题。

CALL 指令将返回地址放到堆栈中。绝大多数 C/C++编译器提供了"堆栈检查"这个编译选项,其作用在于保证 C 程序段中没有忘记对堆栈中多余的数据进行清理,从而保证返回地址有效。

本章小结

本章中介绍了内存的操作的一些入门知识。限于篇幅,我不打算展开细讲指令,如 cmps*, lods*, stos*,等等。这些指令的用法和前面介绍的 movs*基本一样,只是有不同的作用而已。

第四章 利用子程序与中断

已经掌握了汇编语言?没错,你现在已经可以去破译别人代码中的秘密。然而,我们还有一件重要的东西没有提到,那就是子程序和中断。这两件东西是如此的重要,以至于你的程序几乎不可能离开它们。

4.1 子程序

在高级语言中我们经常要用到子程序。高级语言中,子程序是如此的神奇,我们能够定义和主程序或其他子程序一样的变量名,而访问不同的变量,并且,还不和程序的其他部分相冲突。然而遗憾的是,这种"优势"在汇编语言中是不存在的。

汇编语言并不注重如何减轻程序员的负担;相反,汇编语言依赖程序员的良好设计,以期发挥 CPU 的最佳性能。汇编语言不是结构化的语言,因此,它不提供直接的"局部变量"。如果需要"局部变量",只能通过堆或栈自行实现。

从这个意义上讲, 汇编语言的子程序更像 GWBASIC 中的 GOSUB 调用的那些"子程序"。所有的"变量"(本质上, 属于进程的内存和寄存器) 为整个程序所共享, 高级语言编译器所做的将局部变量放到堆或栈中的操作只能自行实现。

参数的传递是靠寄存器和堆栈来完成的。高级语言中,子程序(函数、过程,或类似概念的东西)依赖于堆和栈来传递。

让我们来简单地分析一下一般高级语言的子程序的执行过程。无论 C、C++、BASIC、Pascal,这一部分基本都是一致的。

- 调用者将子程序执行完成时应返回的地址、参数压入堆栈
- 子程序使用 BP 指针+偏移量对栈中的参数寻址,并取出、完成操作
- 子程序使用 RET 或 RETF 指令返回。此时,CPU 将 IP 置为堆栈中保存的地址,并继续予以执行

毋庸置疑,堆栈在整个过程中发挥着非常重要的作用。不过,本质上对子程序最重要的还是返回地址。如果子程序不知道这个地址,系统将会崩溃。

调用子程序的指令是 CALL,对应的返回指令是 RET。此外,还有一组指令,即 ENTER 和 LEAVE,它们可以帮助进行堆栈的维护。

CALL 指令的参数是被调用子程序的地址。使用宏汇编的时候,这通常是一个标号。CALL 和RET,以及 ENTER 和 LEAVE 配对,可以实现对于堆栈的自动操作,而不需要程序员进行PUSH/POP,以及跳转的操作,从而提高了效率。

作为一个编译器的实现实例,我用 Vi sual C++编译了一段 C++程序代码,这段汇编代码是使用特定的编译选项得到的结果,正常的 RELEASE 代码会比它精简得多。包含源代码的部分反汇编结果如下(取自 Vi sual C++调试器的运行结果,我删除了 10 条 int 3 指令,并加上了一些注释,除此之外,没有做任何修改):

```
1: int myTransform(int nInput){
00401000 push ebp;保护现场原先的EBP指针
00401001 mov ebp,esp
2: return (nInput*2 + 3) \% 7;
00401003 mov eax,dword ptr [nInput]; 取参数
00401006 lea eax,[eax+eax+3]; LEA比ADD加法更快
0040100A cdq; DWORD->QWORD(扩展字长)
0040100B mov ecx,7;除数
00401010 idiv eax.ecx:除
00401012 mov eax,edx; 商->eax(eax中保存返回值)
3: }
00401014 pop ebp;恢复现场的ebp指针
00401015 ret;返回
;此处删除 10 条int 3 指令,它们是方便调试用的,并不影响程序行为。
4:
5: int main(int argc, char* argv[])
6: {
00401020 push ebp; 保护现场原先的EBP指针
00401021 mov ebp,esp
00401023 sub esp,10h;为取argc, argv修正堆栈指针。
7: int a[3];
8: for(register\ int\ i=0;\ i<3;\ i++){
00401026 mov dword ptr [i],0; 0->i
0040102D jmp main+18h (00401038); 判断循环条件
```

0040102F mov eax,dword ptr [i]; i->eax

00401032 add eax,1; eax ++

00401035 mov dword ptr [i],eax; eax->i

00401038 cmp dword ptr [i],3;循环条件: i与 3 比较

0040103C jge main+33h (00401053);如果不符合条件,则应结束循环

9: a[i] = myTransform(i);

0040103E mov ecx,dword ptr [i]; i->ecx

00401041 push ecx; ecx (i) -> 堆栈

00401042 call myTransform (00401000); 调用myTransform

00401047 add esp,4; esp+=4: 在堆中的新单元; 准备存放返回结果

0040104A mov edx,dword ptr [i]; i->edx

0040104D mov dword ptr a[edx*4],eax;将eax(myTransform返回值);放回a[i]

10: }

00401051 jmp main+0Fh (0040102f); 计算i++, 并继续循环

11: return 0;

00401053 xor eax.eax;返回值应该是 0

12: }

00401055 mov esp,ebp;恢复堆栈指针

00401057 pop ebp;恢复BP

00401058 ret;返回调用者(C++运行环境)

上述代码确实做了一些无用功,当然,这是因为编译器没有对这段代码进行优化。让我们来 关注一下这段代码中,是如何调用子程序的。不考虑 myTransform 这个函数实际进行的数值 运算,最让我感兴趣的是这一行代码:

00401003 mov eax,dword ptr [nInput]; 取参数

这里 nInput 是一个简简单单的变量符号吗? Visual C++的调试器显然不能告诉我们答案——它的设计目标是为了方便程序调试,而不是向你揭示编译器生成的代码的实际构造。我用另外一个反汇编器得到的结果是:

00401003 mov eax,dword ptr [ebp+8]; 取参数

这和我们在 main()中看到的压栈顺序是完全吻合的(注意,程序运行到这个地方的时候,EBP=ESP)。main()最终将i的值通过堆栈传递给了myTransform()。

剖析上面的程序只是说明了我前面所提到的子程序的一部分用法。对于汇编语言来说,完全没有必要拘泥于结构化程序设计的框架(在今天,使用汇编的主要目的在于提高执行效率,而不是方便程序的维护和调试,因为汇编不可能在这一点上做得比 C++更好)。考虑下面的程序:

void myTransform1(int nCount, char* sBytes){
for(register int i=1; i<nCount; i++)
sBytes[i] += sBytes[i-1];
for(i=0; i<nCount; i++)</pre>

```
sBytes[i] <<= 1;
}

void myTransform2(int nCount, char* sBytes){
for(register int i=0; i<nCount; i++)
sBytes[i] <<= 1;
}
```

很容易看出,这两个函数包含了公共部分,即

```
for(i=0; i<nCount; i++)
sBytes[i] <<= 1;
```

目前,还没有编译器能够做到将这两部分合并。依然沿用刚才的编译选项,得到的反汇编结果是(同样地删除了 int 3):

```
1: void myTransform1(int nCount, char* sBytes){
00401000 push ebp
00401001 mov ebp,esp
00401003 push ecx
2: for(register\ int\ i=1;\ i< nCount;\ i++)
00401004 mov dword ptr [i],1
0040100B jmp myTransform1+16h (00401016)
0040100D mov eax,dword ptr [i]
00401010 add eax,1
00401013 mov dword ptr [i],eax
00401016 mov ecx, dword ptr [i]
00401019 cmp ecx,dword ptr [nCount]
0040101C jge myTransform1+3Dh (0040103d)
3: sBytes[i] += sBytes[i-1];
0040101E mov edx,dword ptr [sBytes]
00401021 add edx,dword ptr [i]
00401024 movsx eax, byte ptr [edx-1]
00401028 mov ecx, dword ptr [sBytes]
0040102B add ecx,dword ptr [i]
0040102E movsx edx,byte ptr [ecx]
00401031 add edx,eax
00401033 mov eax,dword ptr [sBytes]
00401036 add eax,dword ptr [i]
00401039 mov byte ptr [eax],dl
0040103B jmp myTransform1+0Dh (0040100d)
4: for(i=0; i < nCount; i++)
0040103D mov dword ptr [i],0
00401044 jmp myTransform1+4Fh (0040104f)
00401046 mov ecx,dword ptr [i]
```

```
00401049 add ecx,1
0040104C mov dword ptr [i],ecx
0040104F mov edx,dword ptr [i]
00401052 cmp edx,dword ptr [nCount]
00401055 jge myTransform1+6Bh (0040106b)
5: sBytes[i] <<= 1;
00401057 mov eax, dword ptr [sBytes]
0040105A add eax,dword ptr [i]
0040105D mov cl,byte ptr [eax]
0040105F shl cl,1
00401061 mov edx,dword ptr [sBytes]
00401064 add edx,dword ptr [i]
00401067 mov byte ptr [edx],cl
00401069 jmp myTransform1+46h (00401046)
6: }
0040106B mov esp,ebp
0040106D pop ebp
0040106E ret
7:
8: void myTransform2(int nCount, char* sBytes){
00401070 push ebp
00401071 mov ebp,esp
00401073 push ecx
9: for(register\ int\ i=0;\ i< nCount;\ i++)
00401074 mov dword ptr [i],0
0040107B jmp myTransform2+16h (00401086)
0040107D mov eax,dword ptr [i]
00401080 add eax,1
00401083 mov dword ptr [i],eax
00401086 mov ecx,dword ptr [i]
00401089 cmp ecx,dword ptr [nCount]
0040108C jge myTransform2+32h (004010a2)
10: sBytes[i] <<= 1;
0040108E mov edx,dword ptr [sBytes]
00401091 add edx,dword ptr [i]
00401094 mov al, byte ptr [edx]
00401096 shl al,1
00401098 mov ecx,dword ptr [sBytes]
0040109B add ecx,dword ptr [i]
0040109E mov byte ptr [ecx],al
004010A0 jmp myTransform2+0Dh (0040107d)
11: }
004010A2 mov esp,ebp
004010A4 pop ebp
```

```
004010A5 ret
12:
13: int main(int argc, char* argv[])
14: {
004010B0 push ebp
004010B1 mov ebp,esp
004010B3 sub esp,0CCh
15: char a[200];
16: for(register\ int\ i=0;\ i<200;\ i++)a[i]=i;
004010B9 mov dword ptr [i],0
004010C3 jmp main+24h (004010d4)
004010C5 mov eax,dword ptr [i]
004010CB add eax,1
004010CE mov dword ptr [i],eax
004010D4 cmp dword ptr [i],0C8h
004010DE jge main+45h (004010f5)
004010E0 mov ecx,dword ptr [i]
004010E6 mov dl,byte ptr [i]
004010EC mov byte ptr a[ecx],dl
004010F3 jmp main+15h (004010c5)
17: myTransform1(200, a);
004010F5 lea eax,[a]
004010FB push eax
004010FC push 0C8h
00401101 call myTransform1 (00401000)
00401106 add esp,8
18: myTransform2(200, a);
00401109 lea ecx,[a]
0040110F push ecx
00401110 push 0C8h
00401115 call myTransform2 (00401070)
0040111A add esp,8
19: return 0:
0040111D xor eax,eax
20: }
0040111F mov esp,ebp
00401121 pop ebp
00401122 ret
```

非常明显地,0040103d-0040106e 和 00401074-004010a5 这两段代码存在少量的差别,但很显然只是对寄存器的偏好不同(编译器在优化时,这可能会减少堆栈操作,从而提高性能,但在这里只是使用了不同的寄存器而已)

对代码进行合并的好处是非常明显的。新的操作系统往往使用页式内存管理。当内存不足时,程序往往会频繁引发页面失效(Pagefaults),从而引发操作系统从磁盘中读取一些东西。磁

盘的速度赶不上内存的速度,因此,这一行为将导致性能的下降。通过合并一部分代码,可以减少程序的大小,这意味着减少页面失效的可能性,从而软件的性能会有所提高。

当然,这样做的代价也不算低——你的程序将变得难懂,并且难于维护。因此,再进行这样的优化之前,一定要注意:

- 优化前的程序必须是正确的。如果你不能确保这一点,那么这种优化必将给你的调 试带来极大的麻烦。
- 优化前的程序实现最好是最优的。仔细检查你的设计,看看是否已经使用了最合适 (即,对于此程序而言最优)的算法,并且已经在高级语言许可的范围内进行了最好 的实现。
- 优化最好能够非常有效地减少程序大小(例如,如果只是减少十几个字节,恐怕就没什么必要了),或非常有效地提高程序的运行速度(如果代码只是运行一次,并且只是节省几个时钟周期,那么在多数场合都没有意义)。否则,这种优化将得不偿失。

4.2 中断

中断应该说是一个陈旧的话题。在新的系统中,它的作用正在逐渐被削弱,而变成操作系统 专用的东西。并不是所有的计算机系统都提供中断,然而在 x86 系统中,它的作用是不可替 代的。

中断实际上是一类特殊的子程序。它通常由系统调用,以响应突发事件。

例如,进行磁盘操作时,为了提高性能,可能会使用 DMA 方式进行操作。CPU 向 DMA 控制器 发出指令,要求外设和内存直接交换数据,而不通过 CPU。然后,CPU 转去进行起他的操作;当数据交换结束时,CPU 可能需要进行一些后续操作,但此时它如何才能知道 DMA 已经完成了操作呢?

很显然不是依靠 CPU 去查询状态——这样 DMA 的优势就不明显了。为了尽可能地利用 DMA 的优势,在完成 DMA 操作的时候,DMA 会告诉 CPU "这事儿我办完了",然后 CPU 会根据需要进行处理。

这种处理可能很复杂,需要若干条指令来完成。子程序是一个不错的主意,不过,CALL 指令需要指定地址,让外设强迫 CPU 执行一条 CALL 指令也违背了 CPU 作为核心控制单元的设计初衷。考虑到这些,在 x86 系统中引入了中断向量的概念。

中断向量表是保存在系统数据区(实模式下,是0:0开始的一段区域)的一组指针。这组指针指向每一个中断服务程序的地址。整个中断向量表的结构是一个线性表。

每一个中断服务有自己的唯一的编号,我们通常称之为中断号。每一个中断号对应中断向量表中的一项,也就是一个中断向量。外设向 CPU 发出中断请求,而 CPU 自己将根据当前的程序状态决定是否中断当前程序并调用相应的中断服务。

不难根据造成中断的原因将中断分为两类:硬件中断和软件中断。硬件中断有很多分类方法,如根据是否可以屏蔽分类、根据优先级高低分类,等等。考虑到 这些分类并不一定科学,并且对于我们介绍中断的使用没有太大的帮助,因此我并不打算太详细地介绍它(在本教程的高级篇中,关于加密解密的部分会提到某些硬件中断的利用,但那是后话)。

在设计操作系统时,中断向量的概念曾经带来过很大的便利。操作系统随时可能升级,这样,通过 CALL 来调用操作系统的服务(如果说每个程序都包含对 于文件系统、进程表这些应该由操作系统管理的数据的直接操作的话,不仅会造成程序的臃肿,而且不利于系统的安全)就显得不太合适了——没人能知道,以后的 操作系统的服务程序入口点会不会是那儿。软件中断的存在为解决这个问题提供了方便。

对于一台包含了 BIOS 的计算机来说,启动的时候系统已经提供了一部分服务,例如显示服务。无论你的 BIOS、显示卡有多么的"个性",只要他们和 IBM PC 兼容,那么此时你肯定可以通过调用 16(10h)号中断来使用显示服务。调用中断的指令是

int 中断号

这将引发 CPU 去调用一个中断。CPU 将保存当前的程序状态字,清除 Trap 和 Interrupt 两个标志,将即将执行的指令地址压入堆栈,并调用中断服务(根据中断向量表)。

编写中断服务程序不是一件容易的事情。很多时候,中断服务程序必须写成**可重入代码**(或纯代码,pure code)。所谓可重入代码是指,程序的运行过程中可以被打断,并由开始处再次执行,并且在合理的范围内(多次重入,而不造成堆栈溢出等其他问题),程序可以在被打断处继续执行,并且执行结果不受影响。

由于在多线程环境中等其他一些地方进行程序设计时也需要考虑这个因素,因此这里着重讲一下可重入代码的编写。

可重入代码最主要的要求就是,程序不应使用某个指定的内存地址的内存(对于高级语言来说,这通常是全局变量,或对象的成员)。如果可能的话,应使用寄存器,或其他方式来解决。如果不能做到这一点,则必须在开始、结束的时候分别禁止和启用中断,并且,运行时间不能太长。

下面用 C 语言分别举一个可重入函数,和两个非可重入函数的例子(注. 这些例子应该是在某本多线程或操作系统的书上看到的,遗憾的是我想不起来是哪本书了,在这里先感谢那位作者提供的范例):

可重入函数:

```
void strcpy(char* lpszDest, char* lpszSrc) {
while(*dest++=*src++);
*dest=0;
}
```

非可重入函数

```
char cTemp; // 全局变量
void SwapChar(char* lpcX, char* lpcY) {
cTemp = *lpcX; *lpcX = *lpcY; lpcY = cTemp; // 引用了全局变量,在分享内存的多个
线程中可能造成问题
}
```

非可重入函数

```
void SwapChar2(char* 1pcX, char* 1pcY) {
static char cTemp; // 静态变量
cTemp = *lpcX; *lpcX = *lpcY; 1pcY = cTemp; // 引用了静态变量, 在分享内存的多个
线程中可能造成问题
}
```

中断利用的是系统的栈。栈操作是可重入的(因为栈可以保证"先进后出"),因此,我们并不需要考虑栈操作的重入问题。使用宏汇编器写出可重入的汇编代码需要注意一些问题。简单地说,干脆不要用标号作为变量是一个不错的主意。

使用高级语言编写可重入程序相对来讲轻松一些。把持住不访问那些全局(或当前对象的)变量,不使用静态局部变量,坚持只适用局部变量,写出的程序就将是可重入的。

书归正传,调用软件中断时,通常都是通过寄存器传进、传出参数。这意味着你的 int 指令周围也许会存在一些"帮手",比如下面的代码:

```
mov ax, 4c00h
int 21h
```

就是通过调用 DOS 中断服务返回父进程,并带回错误反馈码 0。其中, ax 中的数据 4c00h 就是传递给 DOS 中断服务的参数。

到这里, x86 汇编语言的基础部分就基本上讲完了,《简明 x86 汇编语言教程》的初级篇——汇编语言基础也就到此告一段落。当然,目前为止,我只是 蜻蜓点水一般提到了一些学习 x86 汇编语言中我认为需要注意的重要概念。许多东西,包括全部汇编语句的时序特性(指令执行周期数,以及指令周期中各个阶段 的节拍数等)、功能、参数等等,限于个人水平和篇幅我都没有作详细介绍。如果您对这些内容感兴趣,请参考 Intel 和 AMD 两大 CPU 供应商网站上提供的 开发人员参考。

在以后的简明 x86 汇编语言教程中级篇和高级篇中, 我将着重介绍汇编语言的调试技术、优化, 以及一些具体的应用技巧, 包括反跟踪、反反跟踪、加密解密、病毒与反病毒等等。

第五章 编译优化概述

优化是一件非常重要的事情。作为一个程序设计者,你肯定希望自己的程序既小又快。DOS 时代的许多书中都提到,"某某编译器能够生成非常紧凑的代码",换言之,编译器会为你把代码尽可能地缩减,如果你能够正确地使用它提供的功能的话。目前,Intel x86 体系上流行的 C/C++编译器,包括 Intel C/C++ Compiler,GNU C/C++ Compiler,以及最新的Microsoft 和 Borland 编译器,都能够提供非常紧凑的代码。正确地使用这些编译器,则可以得到性能足够好的代码。

但是,机器目前还不能像人那样做富于创造性的事情。因而,有些时候我们可能会不得不手工来做一些事情。

使用汇编语言优化代码是一件困难,而且技巧性很强的工作。很多编译器能够生成为处理器进行过特殊优化处理的代码,一旦进行修改,这些特殊优化可能就会被破坏而失效。因此,在你决定使用自己的汇编代码之前,一定要测试一下,到底是编译器生成的那段代码更好,还是你的更好。

本章中将讨论一些编译器在某些时候会做的事情(从某种意义上说,本章内容更像是计算机专业的基础课中《编译程序设计原理》、《计算机组成原理》、《计算机体系结构》课程中的相关内容)。本章的许多内容和汇编语言程序设计本身关系并不是很紧密,它们多数是在为使用汇编语言进行优化做准备。编译器确实做这些优化,但它并不总是这么做;此外,就编译器的设计本质来说,它确实没有义务这么做——编译器做的是等义变换,而不是等效变换。考虑下面的代码:

```
// 程序段 1
int gaussianSum() {
int i, j=0;
for(i=0; i<100; i++) j+=i;
return j;
}
```

好的,首先,绝大多数编译器恐怕不会自作主张地把它"篡改"为

```
// 程序段 1(改进 1)
int gaussianSum() {
int i, j=0;
for(i=1; i<100; i++) j+=i;
return j;
}
```

```
// 程序段1(改进2)
inline int gaussianSum(){
return 5050;
}
```

这两个修改版本都不同于原先程序的语义。首先我们看到,让i从0开始是没有必要的,因为 j+=i 时,i=0 不会做任何有用的事情;然后是,实际上没有必要每一次都计算 1+...+100 的和——它可以被预先计算,并在需要的时候返回。

这个例子也许并不恰当(估计没人会写出最初版本那样的代码),但这种实践在程序设计中确实可能出现。我们把改进2称为编译时表达式预先计算,而把改进1成为循环强度削减。

然而,一些新的编译器的确会进行这两种优化。不过别慌,看看下面的代码:

```
// 程序段 2
int GetFactorial(int k) {
int i, j=1;

if((k<0) || (k>=10)) return -1;

if((k<=1)) return 1

for(i=1; i<k; i++) j*=i;

return j;
}
```

程序采用的是一个时间复杂度为 0(n) 的算法, 不过, 我们可以把他轻易地改为 0(1) 的算法:

```
// 程序段 2 (非规范改进)
int GetFactorial(int k) {
int i, j=1;

static const int
FractorialTable[]={1,1,2,6,24,120,720,5040,40320,362880,3628800};

if((k<0) || (k>=10)) return -1;

return FractorialTable[k];
}
```

这是一个典型的以空间换时间的做法。通用的编译器不会这么做——因为它没有办法在编译时确定你是不是要这么改。可以说,如果编译器真的这样做的话,那将是一件可怕的事情,因为那时候你将很难知道编译器生成的代码和自己想的到底有多大的差距。

当然,这类优化超出了本文的范围——基本上,我把它们归入"算法优化",而不是"程序优化"一类。类似的优化过程需要程序设计人员对于程序逻辑非常深入地了解和全盘的掌握,同时,也需要有丰富的算法知识。

自然,如果你希望自己的程序性能有大幅度的提升,那么首先应该做的是算法优化。例如,把一个 $O(n^2)$ 的算法替换为一个 O(n) 的算法,则程序的性能提升将远远超过对于个别语句的修改。此外,一个已经改写为汇编语言的程序,如果要再在算法上作大幅度的修改,其工作量将和重写相当。因此,在决定使用汇编语言进行优化之前,必须首先考虑算法优化。但假如已经是最优的算法,程序运行速度还是不够快怎么办呢?

好的,现在,假定你已经使用了已知最好的算法,决定把它交给编译器,让我们来看看编译器会为我们做什么,以及我们是否有机会插手此事,做得更好。

5.1 循环优化:强度削减和代码外提

比较新的编译器在编译时会自动把下面的代码:

```
for(i=0; i<10; i++) {
  j = i;
  k = j + i;
}</pre>
```

至少变换为

```
for(i=0; i<10; i++);
j=i; k=j+i;</pre>
```

甚至

```
j=i=10; k=20;
```

当然,真正的编译器实际上是在中间代码层次作这件事情。

原理 如果数据项的某个中间值(程序执行过程中的计算结果)在使用之前被另一中间值覆盖,则相关计算不必进行。

也许有人会问,编译器不是都给咱们做了吗,管它做什么?注意,这里说的只是编译系统中优化部分的基本设计。不仅在从源代码到中间代码的过程中存在优化问题,而且编译器生成

的最终的机器语言(汇编)代码同样存在类似的问题。目前,几乎所有的编译器在最终生成代码的过程中都有或多或少的瑕疵,这些瑕疵目前只能依靠手工修改代码来解决。

5.2 局部优化: 表达式预计算和子表达式提取

表达式预先计算非常简单,就是在编译时尽可能地计算程序中需要计算的东西。例如,你可以毫不犹豫地写出下面的代码:

```
const unsigned long nGiga = 1024L * 1024L * 1024L;
```

而不必担心程序每次执行这个语句时作两遍乘法,因为编译器会自动地把它改为

```
const unsigned long nGiga = 1073741824L;
```

而不是傻乎乎地让计算机在执行到这个初始化赋值语句的时候才计算。当然,如果你愿意在上面的代码中掺上一些变量的话,编译器同样会把常数部分先行计算,并拿到结果。

表达式预计算并不会让程序性能有飞跃性的提升,但确实减少了运行时的计算强度。除此之外,绝大多数编译器会把下面的代码:

```
// [假设此时 b, c, d, e, f, g, h都有一个确定的非零整数值,并且,
// a[]为一个包括 5 个整数元素的数组,其下标为 0 到 4]
a[0] = b*c;
a[1] = b+c;
a[2] = d*e;
a[3] = b*d + c*d;
a[4] = b*d*e + c*d*e;
```

优化为(再次强调,编译器实际上是在中间代码的层次,而不是源代码层次做这件事情!):

```
// [假设此时 b, c, d, e, f, g, h都有一个确定的非零整数值,并且,
// a[]为一个包括 5 个整数元素的数组,其下标为 0 到 4]
a[0] = b*c;
a[1] = b+c;
a[2] = d*e;
a[3] = a[1] * d;
a[4] = a[3] * e;
```

更进一步,在实际代码生成过程中,一些编译器还会对上述语句的次序进行调整,以使其运行效率更高。例如,将语句调整为下面的次序:

```
// [假设此时 b, c, d, e, f, g, h都有一个确定的非零整数值,并且,
// a[]为一个包括 5 个整数元素的数组,其下标为 0 到 4]
a[0] = b*c;
a[1] = b+c;
a[3] = a[1] * d;
a[4] = a[3] * e;
a[2] = d*e;
```

在某些体系结构中,刚刚计算完的 a[1]可以放到寄存器中,以提高实际的计算性能。上述 5个计算任务之间,只有 1,3,4 三个计算任务必须串行地执行,因此,在新的处理器上,这样做甚至能够提高程序的并行度,从而使程序效率变得更高。

5.3 全局寄存器优化

[特修订内容] 本章中,从这一节开始的所有优化都是在微观层面上的优化了。换言之,这些优化是不能使用高级语言中的对应设施进行解释的。这一部分内容将进行较大规模的修订。

通常,此类优化是由编译器自动完成的。我个人并不推荐真的由人来完成这些工作——这些工作多半是枯燥而重复性的,编译器通常会比人做得更好(没说的,肯定也更快)。但话说回来,使用汇编语言的程序设计人员有责任了解这些内容,因为只有这样才能更好地驾驭处理器。

在前面的几章中我已经提到过,寄存器的速度要比内存快。因此,在使用寄存器方面,编译器一般会做一种称为全局寄存器优化的优化。

例如,在我们的程序中使用了4个变量: i, j, k, 1。它们都作为循环变量使用:

这段程序的优化就不那么简单了。显然,按照通常的压栈方法,i, j, k, 1 应该按照某个顺序被压进堆栈,然后调用 do_something(),然后函数做了一些事情之后返回。问题在于,无论如何压栈,这些东西大概都得进内存(不可否认某些机器可以用 CPU 的 Cache 做这件事情,但 Cache 是写通式的和回写式的又会造成一些性能上的差异)。

聪明的读者马上就会指出,我们不是可以在定义 do_something()的时候加上 inline 修饰符,让它在本地展开吗?没错,本地展开以增加代码量为代价换取性能,但这只是问题的一半。编译器尽管完成了本地展开,但它仍然需要做许多额外的工作。因为寄存器只有那么有限的几个,而我们却有这么多的循环变量。

把四个变量按照它们在循环中使用的频率排序,并决定在 do_something()块中的优先顺序(放入寄存器中的优先顺序)是一个解决方案。很明显,我们可以按照 l, k, j, i 的顺序(从高到低,因为 l 将被进行 1000*1000*1000*1000 次运算!)来排列,但在实际的问题中,事情往往没有这么简单,因为你不知道 do_something()中做的到底是什么。而且,凭什么就以 for(1=0; 1<1000; 1++)作为优化的分界点呢?如果 do_something()中还有循环怎么办?

如此复杂的计算问题交给计算机来做通常会有比较满意的结果。一般说来,编译器能够对程序中变量的使用进行更全面地估计,因此,它分配寄存器的结果有时虽然让人费解,但却是最优的(因为计算机能够进行大量的重复计算,并找到最好的方法;而人做这件事相对来讲比较困难)。

编译器在许多时候能够作出相当让人满意的结果。考虑以下的代码:

```
int a=0;

for(int i=1; i<10; i++)
for(int j=1; j<100; j++) {
        a += (i*j);
}</pre>
```

让我们把它变为某种形式的中间代码:

```
00: 0 -> a
01: 1 -> i
02: 1 -> j
03: i*j -> t
04: a+t -> a
05: j+1 -> j
06: evaluate j < 100
07: TRUE? goto 03
08: i+1 -> i
09: evaluate i < 10
10: TRUE? goto 02
11: [继续执行程序的其余部分]
```

程序中执行强度最大的无疑是 03 到 05 这一段,涉及的需要写入的变量包括 a, j; 需要读出的变量是 i。不过,最终的编译结果大大出乎我们的意料。下面是某种优化模式下 Visual C++ 6.0 编译器生成的代码(我做了一些修改):

xor eax, eax ; a=0 (eax: a) mov edx, 1 ; i=1 (edx: i)

push esi ; 保存 esi (最后要恢复, esi 作为代替 j 的那个循环变量)

nexti:

mov ecx, edx ; [t=i]

mov esi, 999 ; esi=999: 此处修改了原程序的语义, 但仍为 1000 次循环。

nextj:

add eax, ecx ; [a+=t] add ecx, edx ; [t+=i] dec esi ; j--

jne SHORT nextj; jne 等价于 jnz. [如果还需要,则再次循环]

inc edx ; i++
cmp edx, 10 ; i与10比较
jl SHORT nexti ; i < 10, 再次循环

pop esi ; 恢复 esi

这段代码可能有些令人费解。主要是因为它不仅使用了大量寄存器,而且还包括了 5.2 节中曾提到的子表达式提取技术。表面上看,多引入的那个变量(t)增加了计算时间,但要注意,这个 t 不仅不会降低程序的执行效率,相反还会让它变得更快!因为同样得到了计算结果(本质上, i*j 即是第 j 次累加 i 的值),但这个结果不仅用到了上次运算的结果,而且还省去了乘法(很显然计算机计算加法要比计算乘法快)。

这里可能会有人问,为什么要从 999 循环到 0,而不是按照程序中写的那样从 0 循环到 999 呢?这个问题和汇编语言中的取址有关。在下两节中我将提到这方面的内容。


5.4 x86 体系结构上的并行最大化和指令封包

考虑这样的问题,我和两个同伴现在在山里,远处有一口井,我们带着一口锅,身边是树林;身上的饮用水已经喝光了,此处允许砍柴和使用明火(当然我们不想引起火灾:),需要烧一锅水,应该怎么样呢?

一种方案是,三个人一起搭灶,一起砍柴,一起打水,一起把水烧开。

另一种方案是,一个人搭灶,此时另一个人去砍柴,第三个人打水,然后把水烧开。

这两种方案画出图来是这样:



仅仅这样很难说明两个方案孰优孰劣,因为我们并不明确三个人一起打水、一起砍柴、一起搭灶的效率更高,还是分别作效率更高(通常的想法,一起做也许效率会更高)。但假如说,三个人一个只会搭灶,一个只会砍柴,一个只会打水(当然是说这三件事情),那么,方案2的效率就会搞一些了。

在现实生活中,某个人拥有专长是比较普遍的情况;在设计计算机硬件的时候则更是如此。你不可能指望加法器不做任何改动就能去做移位甚至整数乘法,然而我们注意到,串行执行的程序不可能在同一时刻同时用到处理器的所有功能,因此,我们(很自然地)会希望有一些指令并行地执行,以充分利用 CPU 的计算资源。

CPU 执行一条指令的过程基本上可以分为下面几个阶段:取指令、取数据、计算、保存数据。假设这 4 个阶段各需要 1 个时钟周期,那么,只要资源够用,并且 4 条指令之间不存在串行关系(换言之这些指令的执行先后次序不影响最终结果,或者,更严格地说,没有任何一条指令依赖其他指令的运算结果)指令也可以像下面这样执行:

指令1	取指令	取数据	计 算	存数据			
指令2		取指令	取数据	计 算	存数据		
指令3			取指令	取数据	计 算	存数据	
指令4				取指令	取数据	计 算	存数据

这样,原本需要 16 个时钟周期才能够完成的任务就可以在 7 个时钟周期内完成,时间缩短了一半还多。如果考虑灰色的那些方格(这些方格可以被 4 条指令以外的其他指令使用,只要没有串行关系或冲突),那么,如此执行对于性能的提升将是相当可观的(此时,CPU 的所有部件都得到了充分利用)。

当然,作为程序来说,真正做到这样是相当理想化的情况。实际的程序中很难做到彻底的并行化。假设 CPU 能够支持 4 条指令同时执行,并且,每条指令都是等周期长度的 4 周期指令,那么,程序需要保证同一时刻先后发射的 4 条指令都能够并行执行,相互之间没有关联,这通常是不太可能的。

最新的 Intel Pentium 4-XEON 处理器,以及 Intel Northwood Pentium 4 都提供了一种被称为超线程(Hyper-Threading ™)的技术。该技术通过在一个处理器中封装两组执行机构来提高指令并行度,并依靠操作系统的调度来进一步提升系统的整体效率。

由于线程机制是与操作系统密切相关的,因此,在本文的这一部分中不可能做更为深入地探讨。在后续的章节中,我将介绍 Win32、FreeBSD 5. x 以及 Linux 中提供的内核级线程机制(这三种操作系统都支持 SMP 及超线程技术,并且以线程作为调度单位)在汇编语言中的使用方法。

关于线程的讨论就此打住,因为它更多地依赖于操作系统,并且,无论如何,操作系统的线程调度需要更大的开销并且,到目前为止,真正使用支持超线程的 CPU,并且使用相应操作系统的人是非常少的。因此,我们需要关心的实际上还是同一执行序列中的并发执行和指令封包。不过,令人遗憾的是,实际上在这方面编译器做的几乎是肯定要比人好,因此,你需要做的只是开启相应的优化;如果你的编译器不支持这样的特性,那么就把它扔掉……据我所知,目前在 Intel 平台上指令封包方面做的最好的是 Intel 的 C++编译器,经过 Intel 编译器编译的代码的性能令人惊异地高,甚至在 AMD 公司推出的兼容处理器上也是如此。

5.5 存储优化

从前一节的图中我们不难看出,方案 2 中,如果谁的动作慢,那么他就会成为性能的瓶颈。实际上,CPU 也不会像我描述的那样四平八稳地运行,指令执行的不同阶段需要的时间(时钟周期数)是不同的,因此,缩短关键步骤(即,造成瓶颈的那个步骤)是缩短执行时间的关键。

至少对于使用 Intel 系列的 CPU 来说,取数据这个步骤需要消耗比较多的时间。此外,假如数据跨越了某种边界(如 4 或 8 字节,与 CPU 的字长有关),则 CPU 需要启动两次甚至更多次数的读内存操作,这无疑对性能构成不利影响。

基于这样的原因,我们可以得到下面的设计策略:

程序设计中的内存数据访问策略

- 尽可能减少对于内存的访问。在不违背这一原则的前提下,如果可能,将数据一次 处理完。
- 尽可能将数据按 4 或 8 字节对齐,以利于 CPU 存取
- 尽可能一段时间内访问范围不大的一段内存,而不同时访问大量远距离的分散数据, 以利于 Cache 缓存*

第一条规则比较简单。例如,需要求一组数据中的最大值、最小值、平均数,那么,最好是在一次循环中做完。"于是,这家伙又攒了一段代码"……

int a[]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0};
int i;

```
int avg, max, min;
avg=max=min=a[0];
for(i=1; i<(sizeof(a)/sizeof(int)); i++) {
avg+=a[i];
if(max < a[i])
        max = a[i];
else if(min > a[i])
        min = a[i];
}
avg /= i;
```

Visual C++编译器把最开始一段赋值语句翻译成了一段简直可以说是匪夷所思的代码:

```
; int a[]=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0\};
                                          ;此时 edi 没有意义
mov edi, 2
mov esi, 3
                                          ; esi 也是! 临时变量而已。
mov DWORD PTR a$[esp+92], edi
mov edx, 5
                                                          ;黑名单加上 edx
mov eax, 7
                                                          ; eax 也别跑:)
mov DWORD PTR a$[esp+132], edi
mov ecx, 9
                                                          ; 就差你了, ecx
; int i;
; int avg, max, min;
; avg=max=min=a[0];
                                        ; edi 摇身一变,现在它是 min 了。
mov edi, 1
mov DWORD PTR a$[esp+96], esi
mov DWORD PTR a$[esp+104], edx
mov DWORD PTR _a$[esp+112], eax
mov DWORD PTR _a$[esp+136], esi
mov DWORD PTR _a$[esp+144], edx
mov DWORD PTR a$[esp+152], eax
                                        ;编译器失误?此处 edi 应更好
mov DWORD PTR _a$[esp+88], 1
mov DWORD PTR a$[esp+100], 4
mov DWORD PTR _a$[esp+108], 6
mov DWORD PTR _a$[esp+116], 8
mov DWORD PTR a$[esp+120], ecx
mov DWORD PTR _a$[esp+124], 0
mov DWORD PTR a$[esp+128], 1
```

```
mov DWORD PTR _a$[esp+140], 4
mov DWORD PTR _a$[esp+148], 6
mov DWORD PTR _a$[esp+156], 8
mov DWORD PTR _a$[esp+160], ecx
mov DWORD PTR _a$[esp+164], 0
mov edx, edi ; edx 是 max。
mov eax, edi ; 期待已久的 avg, 它被指定为 eax
```

这段代码是最优的吗?我个人认为不是。因为编译器完全可以在编译过程中直接把它们作为常量数据放入内存。此外,如果预先对 a[0..9]10 个元素赋值,并利用串操作指令(rep movsdw),速度会更快一些。

当然, 犯不上因为这些问题责怪编译器。要求编译器知道 a[0..9]和[10..19]的内容一样未免过于苛刻。我们看看下面的指令段:

```
; for (i=1; ...
mov esi, edi
                              ; esi: i
for_loop:
; avg+=a[i];
mov ecx, DWORD PTR
                             ; ecx: 暂存变量, =a[i]
a$[esp+esi*4+88]
                              ; eax: avg
add eax, ecx
; if (\max < a[i])
                              ; edx: max
cmp edx, ecx
jge SHORT elseif_min
; max = a[i];
mov edx, ecx
; else if(min > a[i])
                              ; 有趣的代码...并不是所有的时候都有用
jmp SHORT elseif_min
                              ; 但是也别随便删除
elseif_min:
                              ; edi: min
cmp edi, ecx
jle SHORT elseif_end
; min = a[i];
mov edi, ecx
```

上面的程序倒是没有什么惊人之处。唯一一个比较吓人的东西是那个 jmp SHORT 指令,它是否有用取决于具体的问题。C/C++编译器有时会产生这样的代码,我过去曾经错误地把所有的此类指令当作没用的代码而删掉,后来发现程序执行时间没有明显的变化。通过查阅文档才知道,这类指令实际上是"占位指令",他们存在的意义在于占据那个地方,一来使其他语句能够正确地按 CPU 觉得舒服的方式对齐,二来它可以占据 CPU 的某些周期,使得后续的指令能够更好地并发执行,避免冲突。另一个比较常见的、实现类似功能的指令是 NOP。

占位指令的去留主要是靠计时执行来判断。由于目前流行的操作系统基本上都是多任务的,因此会对计时的精确性有一定影响。如果需要进行测试的话,需要保证以下几点:

计时测试需要注意的问题

- 测试必须在没有额外负荷的机器上完成。例如,专门用于编写和调试程序的计算机
- 尽量终止计算机上运行的所有服务,特别是杀毒程序
- 切断计算机的网络,这样网络的影响会消失
- 将进程优先级调高。对于 Windows 系统来说,把进程(线程)设置为 Time-Critical; 对于*nix 系统来说,把进程设置为实时进程
- 将测试函数运行尽可能多次运行,如 100000000 次,这样能够减少由于进城切换而造成的偶然误差
- 最后,如果可能的话,把函数放到单进程的系统(例如 FreeDOS)中运行。

对于绝大多数程序来说,计时测试是一个非常重要的东西。我个人倾向于在进行优化后进行计时测试并比较结果。目前,我基于经验进行的优化基本上都能够提高程序的执行性能,但我还是不敢过于自信。优化确实会提高性能,但人做的和编译器做的思路不同,有时,我们的确会做一些费力不讨好的事情。

第六章 Linux X86 汇编程序设计

6.1 编译和链接

Linux 下两个最主要的汇编器是 Nasm(free, Netwide Assembler)和 GAS(free, Gnu Assembler),后一个和 GCC 结合在一起. 在这篇文章里我将集中在 Nasm 上,把 GAS 放在后面,因为它使用 AT&T 的语法,需要一个长的介绍.Nasm 调用时应该带上 ELF 格式选项("nasm-f elf hello.asm");产生的目标文件用 GCC 来链接("gcc hello.o"),产生最终的 ELF 二进制代码. 下面的这个脚本可用来编译 ASM 的模块;我尽量把它写得简单,所以所有它做的就是接受传给它的第一个文件名,用 Nasm 编译,用 GCC 来链接。

```
#!/bin/sh

# assemble.sh

outfile=${1%%.*}

tempfile=asmtemp.o

nasm -o $tempfile -f elf $1

gcc $tempfile -o $outfile

rm $tempfile -f

#EOF
```

6.2 基本示例

了解系统细节之前从一个例子开始. 这里是一个最基本的"hello-word" 形式的程序:

```
; asmhello.asm
global main
extern printf
section .data
msg db "Helloooooo, nurse!",0Dh,0Ah,0
section .text
main:
push dword msg
call printf
pop eax
ret
; EOF
```

纲要: "global main" 必须声明为全局的(global) -- 并且既然我们用 GCC 来链接,进入点必须以 "main" 来命名 -- 从而装入系统. "extern printf" 只是一个声明,为以后在程序中调用;注意这是必须的;参数的大小不需要声明. 我已经把这个例子用标准的 .data, .text 分节, 但这不是严格必须的 -- 可能只需要一个 .text 段, 就像在 DOS 下一样。

在代码的主体部分, 你必须把参数压栈来传递给调用. 在 Nasm 里, 你必须声明所有

不明确数据的大小; 因此就有 "dword" 这个限定词. 注意和其他汇编器一样,Nasm 假设所有的内存/标号的引用都指的是内存地址或者标号, 而不是它的内容。

因而, 指明字符串 msg 的地址, 你应该使用 push dword msg, 指明字符串 msg 的内容, 应该用 push dword [msg] (这只能包含 msg 的前四个字节). 因为 printf 需要一个指向字符串的指针, 我们应该指明 msg 的地址。

调用 printf 非常的直接. 注意每一次调用后你必须把栈清除(见下); 所以 PUSH 了一个 dword 后, 我从栈里把一个 dword POP 进一个无用的寄存器. Linux 程序只简单的用一个 RET 来返回系统,由于每个进程都是 shell(或者是 PID)的产物,所以程序结束后把 控制权还给它. 注意到在 Linux 下,你是在 "API" 或中断服务的场所里使用系统带来的标准共享库.所有的外部引用由 GCC 管理,它给 asm 程序员节省了大部分的工作. 一旦你习惯了基本的技巧, Linux 下的汇编编程实际上要比 DOS 简单的多。程序说明

hello.asm是调用了Linux系统的puts函数,原理与调用DOS下C语言的函数相同,先用extern声明puts是外部函数,再把参数(即msg的地址)压入堆栈,最后call函数实现输出。再来看一个程序:

section .text global main

main:

mov eax,4;4号调用

mov ebx,1; ebx 送 1 表示输出

mov ecx,msge;字符串的首地址送入 ecx mov edx,14;字符串的长度送入 edx

int 80h; 输出字串 mov eax,1;1号调用

int 80h; 结束

msge:

db "Hello World!",0ah,0dh

这个程序与 DOS 程序十分相似,而且结果同 hello.asm 一样,它用的是 Linux 中的 80h 中断,相当于 DOS 下的 21h 中断,只是因为 Linux 是 32 位操作系统,所以采用了 eax、ebx 等寄存器。

第七章 X86 汇编指令集汇总

一. 数据传输指令

它们在存贮器和寄存器、寄存器和输入输出端口之间传送数据.

- 1. 通用数据传送指令.
- 1) MOV 传送字或字节.

MOV SX 先符号扩展,再传送.

MOV ZX 先零扩展,再传送.

MOV SX reg16,r/m8; o16 0F BE /r [386]

MOV SX reg32,r/m8; o32 0F BE /r [386]

MOV SX reg32,r/m16; o32 0F BF /r [386]

MOV ZX reg16,r/m8; o16 0F B6 /r [386]

MOV ZX reg32,r/m8; o32 0F B6 /r [386]

MOV ZX reg32,r/m16; o32 0F B7 /r [386]

PUSH 把字压入堆栈.

POP 把字弹出堆栈.

PUSHA 把 AX,CX,DX,BX,SP,BP,SI,DI 依次压入堆栈.

POPA 把 DI,SI,BP,SP,BX,DX,CX,AX 依次弹出堆栈.

PUSHAD 把 EAX,ECX,EDX,EBX,ESP,EBP,ESI,EDI 依次压入堆栈.

POPAD 把 EDI,ESI,EBP,ESP,EBX,EDX,ECX,EAX 依次弹出堆栈.

BSWAP 交换 32 位寄存器里字节的顺序

XCHG 交换字或字节.(至少有一个操作数为寄存器,段寄存器不可作为操作数)

CMPXCHG 比较并交换操作数.(第二个操作数必须为累加器 AL/AX/EAX)

XADD 先交换再累加.(结果在第一个操作数里)

XLAT 字节查表转换.

—— BX 指向一张 256 字节的表的起点, AL 为表的索引值 (0-255,即 0-FFH); 返回 AL 为查表结果.([BX+AL]->AL)

2. 输入输出端口传送指令.

IN I/O 端口输入.(语法: IN 累加器, {端口号 | DX})

OUT I/O 端口输出.(语法: OUT {端口号 | DX},累加器)

输入输出端口由立即方式指定时, 其范围是 0-255; 由寄存器 DX 指定时,其范围是 0-65535.

3. 目的地址传送指令.

LEA 装入有效地址.

例: LEA DX, string;把偏移地址存到 DX.

LDS 传送目标指针,把指针内容装入 DS.

例: LDS SI, string;把段地址:偏移地址存到 DS:SI.

LES 传送目标指针,把指针内容装入 ES.

例: LES DI, string;把段地址:偏移地址存到 ES:DI.

LFS 传送目标指针,把指针内容装入FS.

例: LFS DI, string;把段地址:偏移地址存到FS:DI.

LGS 传送目标指针,把指针内容装入 GS.

例: LGS DI, string;把段地址:偏移地址存到GS:DI.

LSS 传送目标指针,把指针内容装入SS.

例: LSS DI, string;把段地址:偏移地址存到 SS:DI.

4. 标志传送指令.

LAHF 标志寄存器传送,把标志装入 AH.

SAHF 标志寄存器传送,把 AH 内容装入标志寄存器.

PUSHF 标志入栈.

POPF 标志出栈.

PUSHD 32 位标志入栈.

POPD 32 位标志出栈.

二、算术运算指令

ADD 加法.

ADC 带进位加法.

INC 加 1.

AAA 加法的 ASCII 码调整.

DAA 加法的十进制调整.

SUB 减法.

SBB 带借位减法.

DEC 减 1.

NEC 求反(以 0 减之).

CMP 比较.(两操作数作减法,仅修改标志位,不回送结果).

AAS 减法的 ASCII 码调整.

DAS 减法的十进制调整.

MUL 无符号乘法.

IMUL 整数乘法.

以上两条,结果回送 AH 和 AL(字节运算),或 DX 和 AX(字运算),

AAM 乘法的 ASCII 码调整.

DIV 无符号除法.

IDIV 整数除法.

以上两条,结果回送:

商回送 AL,余数回送 AH, (字节运算);

或 商回送 AX,余数回送 DX,(字运算).

AAD 除法的 ASCII 码调整.

CBW 字节转换为字. (把 AL 中字节的符号扩展到 AH 中去)

CWD 字转换为双字. (把 AX 中的字的符号扩展到 DX 中去)

CWDE 字转换为双字. (把 AX 中的字符号扩展到 EAX 中去)

CDQ 双字扩展. (把 EAX 中的字的符号扩展到 EDX 中去)

三、逻辑运算指令

AND 与运算.

OR 或运算.

XOR 异或运算.

NOT 取反.

TEST 测试.(两操作数作与运算,仅修改标志位,不回送结果).

SHL 逻辑左移.

SAL 算术左移.(=SHL)

SHR 逻辑右移.

SAR 算术右移.(=SHR)

ROL 循环左移.

ROR 循环右移.

RCL 通过进位的循环左移.

RCR 通过进位的循环右移.

以上八种移位指令,其移位次数可达 255 次.

移位一次时, 可直接用操作码. 如 SHLAX.1.

移位>1次时,则由寄存器 CL 给出移位次数.

如 MOV CL,04

SHL AX,CL

四、串指令

DS:SI 源串段寄存器:源串变址.

ES:DI 目标串段寄存器:目标串变址.

CX 重复次数计数器.

AL/AX 扫描值.

D标志 0表示重复操作中 SI 和 DI 应自动增量; 1表示应自动减量.

Z 标志 用来控制扫描或比较操作的结束.

MOVS 串传送.

(MOVSB 传送字符. MOVSW 传送字. MOVSD 传送双字.)

CMPS 串比较.

(CMPSB 比较字符. CMPSW 比较字.)

SCAS 串扫描.

把 AL 或 AX 的内容与目标串作比较,比较结果反映在标志位.

LODS 装入串.

把源串中的元素(字或字节)逐一装入 AL 或 AX 中.

(LODSB 传送字符.LODSW 传送字.LODSD 传送双字.)

STOS 保存串.

是 LODS 的逆过程.

REP 当 CX/ECX<>0 时重复.

REPE/REPZ 当 ZF=1 或比较结果相等,且 CX/ECX<>0 时重复.

REPNE/REPNZ 当 ZF=0 或比较结果不相等.且 CX/ECX<>0 时重复.

REPC 当 CF=1 且 CX/ECX<>0 时重复.

REPNC 当 CF=0 且 CX/ECX<>0 时重复.

五、程序转移指令

1>无条件转移指令 (长转移)

JMP 无条件转移指令

CALL 过程调用

RET/RETF 过程返回.

2>条件转移指令 (短转移,-128 到+127 的距离内)

(当且仅当(SF XOR OF)=1 时,OP1 JA/JNBE 不小于或不等于时转移.

JAE/JNB 大于或等于转移.

JB/JNAE 小于转移.

JBE/JNA 小于或等于转移.

以上四条,测试无符号整数运算的结果(标志 C 和 Z).

JG/JNLE 大于转移.

JGE/JNL 大于或等于转移.

JL/JNGE 小于转移.

JLE/JNG 小于或等于转移.

以上四条,测试带符号整数运算的结果(标志 S,O 和 Z).

JE/JZ 等于转移.

JNE/JNZ 不等于时转移.

JC 有进位时转移.

JNC 无进位时转移.

JNO 不溢出时转移.

JNP/JPO 奇偶性为奇数时转移.

JNS 符号位为 "0" 时转移.

JO 溢出转移.

JP/JPE 奇偶性为偶数时转移.

JS 符号位为 "1" 时转移.

3>循环控制指令(短转移)

LOOP CX 不为零时循环.

LOOPE/LOOPZ CX 不为零且标志 Z=1 时循环.

LOOPNE/LOOPNZ CX 不为零且标志 Z=0 时循环.

JCXZ CX 为零时转移.

JECXZ ECX 为零时转移.

4>中断指令

INT 中断指令

INTO 溢出中断

IRET 中断返回

5>处理器控制指令

HLT 处理器暂停, 直到出现中断或复位信号才继续.

WAIT 当芯片引线 TEST 为高电平时使 CPU 进入等待状态.

ESC 转换到外处理器.

LOCK 封锁总线.: 封锁数据指令 LOCK(Lock Bus Instruction)

该指令是一个前缀指令形式,在其后面跟一个具体的操作指令。LOCK 指令可以保证是在其后指令执行过程中,禁止协处理器修改数据总线上的数据,起到独占总线的作用。该指令的执行不影响任何标志位。

指令的格式: LOCK INSTRUCTION

Causes the processor's LOCK# signal to be asserted during execution of the accompanying instruction (turns the instruction into an atomic instruction). In a multiprocessor environment, the LOCK# signal insures that the processor has exclusive use of any shared memory while the signal

is asserted.

An undefined opcodeexception will be generated if the LOCK prefix is used with any other instruction except ADD, ADC, AND, BTC, BTR, BTS, CMPXCHG, DEC, INC, NEG, NOT, OR, SBB, SUB, XOR, XADD, and XCHG.

NOP 空操作.

STC 置进位标志位.

CLC 清进位标志位.

CMC 进位标志取反.

STD 置方向标志位.

CLD 清方向标志位.

STI 置中断允许位.

CLI 清中断允许位.

六、伪指令

DW 定义字(2字节).

PROC 定义过程.

ENDP 过程结束.

SEGMENT 定义段.

ASSUME 建立段寄存器寻址.

ENDS 段结束.

END 程序结束.

七、寄存器

2. Register usage in Linux

The rules for register usage in Linux appear to be almost the same as for 32-bit windows. Registers EAX, ECX, and EDX may be changed by a procedure. All other general-purpose registers must be saved. There appears to be no rule for the direction flag. Function return values are transferred in the same way as under Windows. Calling conventions are the same, except for the fact that no underscore is prefixed to public names. I have no information about the use of FS and GS in Linux. It is not difficult to make an assembly function that works under both Windows and Linux, if only you take these minor differences into account.

八、位操作指令, 处理器控制指令

1.位操作指令,8086 新增的一组指令,包括位测试,位扫描。BT,BTC,BTR,BTS,BSF,BSR 1.1 BT(Bit Test),位测试指令,指令格式:

BT OPRD1,OPRD2,规则:操作作 OPRD1 可以是 16 位或 32 位的通用寄存器或者存储单元。操作数 OPRD2 必须是 8 位立即数或者是与 OPRD1 操作数长度相等的通用寄存器。如果用 OPRD2 除以 OPRD1,假设商存放在 Divd 中,余数存放在 Mod 中,那么对 OPRD1 操作数

要进行测试的位号就是 Mod,它的主要功能就是把要测试位的值送往 CF,看几个简单的例子:

1.2 BTC(Bit Test And Complement),测试并取反用法和规则与 BT 是一样,但在功能有些不同,它不但将要测试位的值送往 CF,并且还将该位取反。

1.3 BTR(Bit Test And Reset),测试并复位,用法和规则与BT是一样,但在功能有些不同,它不但将要测试位的值送往CF,并且还将该位复位(即清0)。

1.4 BTS(Bit Test And Set),测试并置位,用法和规则与BT是一样,但在功能有些不同,它不但将要测试位的值送往CF,并且还将该位置位(即置1)。

1.5 BSF(Bit Scan Forward),顺向位扫描,指令格式:BSF OPRD1,OPRD2,功能:将从右向左(从最低位到最高位)对 OPRD2操作数进行扫描,并将第一个为1的位号送给操作数 OPRD1。操作数 OPRD1,OPRD2可以是16位或32位通用寄存器或者存储单元,但OPRD1和OPRD2操作数的长度必须相等。

1.6 BSR(Bit Scan Reverse), 逆向位扫描,指令格式:BSR OPRD1,OPRD2, 功能:将从左向右(从最高位到最低位)对 OPRD2操作数进行扫描,并将第一个为1的位号送给操作数 OPRD1。操作数 OPRD1,OPRD2 可以是 16 位或 32 位通用寄存器或存储单元,但 OPRD1 和 OPRD2操作数的长度必须相等。

1.7 举个简单的例子来说明这 6 条指令:

AA DW 1234H,5678H

BB DW 9999H,7777H

MOV EAX,12345678H

MOV BX,9999H

BT EAX,8;CF=0,EAX 保持不变

BTC EAX,8;CF=0,EAX=12345778H

BTR EAX,8;CF=0,EAX=12345678H

BTS EAX,8;CF=0,EAX=12345778H

BSF AX,BX;AX=0

BSR AX,BX;AX=15

BT WORD PTR [AA],4;CF=1, [AA]的内容不变

BTC WORD PTR [AA],4;CF=1, [AA]=1223H

BTR WORD PTR [AA],4;CF=1, [AA]=1223H

BTS WORD PTR [AA],4;CF=1, [AA]=1234H

BSF WORD PTR [AA],BX;[AA]=0;

BSR WORD PTR [AA],BX;[AA]=15(十进制)

BT DWORD PTR [BB],12;CF=1,[BB]的内容保持不变

BTC DWORD PTR [BB],12;CF=1,[BB]=76779999H

BTR DWORD PTR [BB],12;CF=1,[BB]=76779999H

BTS DWORD PTR [BB],12;CF=1,[BB]=77779999H

BSF DWORD PTR [BB],12;[BB]=0

BSR DWORD PTR [BB],12;[BB]=31(十进制)

2.处理器控制指令

处理器控制指令主要是用来设置/清除标志,空操作以及与外部事件同步等。

2.1 CLC,将 CF 标志位清 0。

2.2 STC,将 CF 标志位置 1。

2.3 CLI, 关中断。

- 2.4 STI, 开中断。
- 2.5 CLD, 清 DF=0。
- 2.6 STD, 置 DF=1。
- 2.7 NOP, 空操作,填补程序中的空白区,空操作本身不执行任何操作,主要是为了保持程序的连续性。
- 2.8 WAIT, 等待 BUSY 引脚为高。
- 2.9 LOCK, 封锁前缀可以锁定其后指令的操作数的存储单元,该指令在指令执行期间一直有效。在多任务环境中,可以用它来保证独占其享内存,只有以下指令才可以用 LOCK 前缀:

XCHG,ADD,ADC,INC,SUB,SBB,DEC,NEG,OR,AND,XOR,NOT,BT,BTS,BTR,BTC

- 3.0 说明处理器类型的伪指令
- .8086, 只支持对 8086 指令的汇编
- .186, 只支持对 80186 指令的汇编
- .286, 支持对非特权的80286指令的汇编
- .286C, 支持对非特权的 80286 指令的汇编
- .286P, 支持对 80286 所有指令的汇编
- .386, 支持对 80386 非特权指令的汇编
- .386C, 支持对 80386 非特权指令的汇编
- .386P, 支持对 80386 所有指令的汇编

只有用伪指令说明了处理器类型,汇编程序才知道如何更好去编译,连接程序,更好地去检错。

九、FPU instructions

CPU 扩展指令集

CPU 依靠指令来计算和控制系统,每款 CPU 在设计时就规定了一系列与其硬件电路相配合的指令系统。指令的强弱也是 CPU 的重要指标,指令集是提高微处理器效率的最有效工具之一。从现阶段的主流体系结构讲,指令集可分为复杂指令集和精简指令集两部分,而从具体运用看,如 Intel 的 MMX (Multi Media Extended)、SSE、SSE2 (Streaming-Single instruction multiple data-Extensions 2)、SEE3 和 AMD 的 3DNow!等都是 CPU 的扩展指令集,分别增强了 CPU 的多媒体、图形图象和 Internet 等的处理能力。我们通常会把 CPU 的扩展指令集称为 CPU 的指令集。SSE3 指令集也是目前规模最小的指令集,此前 MMX 包含有 57 条命令,SSE 包含有 50 条命令,SSE2 包含有 144 条命令,SSE3 包含有 13 条命令。目前 SSE3 也是最先进的指令集,英特尔 Prescott 处理器已经支持 SSE3 指令集,AMD 会在未来双核心处理器当中加入对 SSE3 指令集的支持,全美达的处理器也将支持这一指令集。

第八章 GCC 内联汇编基础

! 我们现在学习HDD内联汇编,那么内联汇编到底是什么?!

¥我们首先先来看看内联有什么好处[^]我们可以让编译器将代码插入到代码中,指出在代码中具体 什么位置被执行这种就是内联,内联似乎很像个宏?的确他们之间有很多相似之处。!

那么内联到底有什么好处呢?内联降低了开销¥不仅仅节省堆栈¹如果某些实参相同,那么返回值一定是相同,这就可能给编译器留下了简化空间,返回值相同了,就不必把内联代码插入到者

代码中¥直接用这个返回值替换就好了^{*}这样可以减少代码量视区别情况而定,声明内联使用关键字!jomjof,现在我们回到内联汇编上来。内联汇编就是些汇编语句写成内联,它方便快速对系统编程,非常有用,我们主要目标是研究HDD内联基础格式和使用思路方法,声明内联汇编我们使用关键字btn,内联汇编重要性首先体现在它操作D语言变量和输出值到D语言变量能力,由于这些特性内联汇编常被用作汇编指令和它D的间接口。

1. GCC 汇编格式

GCC (GNU Compiler for Linux)使用 AT&T UNIX 汇编语法. 这里我们将用 AT&T 汇编格式来写代码,如果你不熟悉 AT&T 汇编语法,没有关系,下面将有介绍 AT&T 和 Intel 汇编语法的不同之处。

1) 源操作数和目操作数方向

AT&T 和 Intel 汇编语法相反, Intel 语法中第1个操作数作为目的操作数,第2个操作数作为源操作数;相反,在 AT&T 语法中,第1个操作数是源操作数,第2个是目的操作数。例如:

Intel 语法: "OP-code dst src" AT&T 语法: "Op-code src dst"

2) 寄存器命名

[在 AT&T 语法中] 寄存器名字加上%前缀,例如,如果要使用 eax, 写作: %eax。

3) 立即数

AT&T 语法中立即数以' \$'符号作为前缀,静态 C 变量前也要加上' \$'前缀,在 Intel 语 法中,16 进制常数加上' h'后缀,但是在 AT&T 中,常量前要加上' 0x',对于个 16 进制常数(在 AT&T 中)首先以\$开头接着是 0x,最后是常数。

4) 操作数大小

在AT&T语法中,操作数占内存大小决定于汇编命令操作符最后个内容。操作符以'b', 'w'和'l'为后缀指明内存访问长度是 (8-bit), word (16-bit)还是long (32-bit)。而Intel语法在操作数前加上'ptr', 'word ptr'和'dword ptr'内存操作数(这个操作数不是汇编命令操作符)来达到相同目的。因此, Intel "mov al, ptr foo"用AT&T语法就是:"movb foo, %al"。

5) 内存操作数

在Intel语法中,基址寄存器用'['和']'扩起来,但是在AT&T中,改用'('和')',此外在Intel语法中个间接内存寻址:

section:[base + index * scale + disp]在AT&T中则为:

section:disp(base, index, scale)

总之,需要记住点就是当个常数被用作disp或者scale时就不用加'\$'前缀。现在,我们已经提到了AT&T和Intel语法的主要区别点,我只是提到了小部分,全部内容可以参考GNU汇编文档

为了。

更好理解这些区别请看下面例子:

Intel Code AT&T Code
mov eax, 1 movl \$1, %eax
mov ebx, 0ffh movl \$0x0ff, %ebx,

80h \$0x80

mov ebx, eaxmovl %eax, %ebxmov eax, [ecx]movl (%ecx), %eaxmov eax, [ecx+3]movl 3(ecx), eax

mov eax, [ebx+20h] mov 1 0x20 (%ebx), %eax

add eax, [ebx+ecx*2h] addl (%ebx, %ecx, %0x2), %eax lea eax, [ebx+ecx] leal (%ebx, %ecx), %eax

sub eax, [ebx+ecx*4h-20h] sub1 -0x20(%ebx, %ecx, 0x4), %eax

2. 内联汇编基本形式

内联汇编格式非常直观:

asm("assembly code");

例如:

asm("mov1 %ecx, %eax"); /* 把 ecx 内容移动到 eax */

asm ("movb %bh , (%eax)"); /* 把bh中个字节内容移动到eax 指向内存 */

你可能注意到了,这里使用了asm和__asm__关键字。二者皆可,如果asm关键字和其它变量有冲突就可以使用__asm__了。如果有超过行指令每行要加上双引号,并且后面加上\n\t。这时GCC将每行指令作为个串传给as(GAS),使用换行和TAB可以给汇编器传送正确格式化好代码行。

例如:

asm ("movl %eax, %ebx\n\t"

"mov1 \$56, %esi\n\t"

"mov1 %ecx, \$label(%edx, %ebx, \$4) \n\t "

"movb %ah, (%ebx)");

如果我们代码涉及到寄存器(例如改变了其内容),并且从汇编代码返回后并没有修复这些改变,意想不到情况可能发生,GCC不知道你已经将寄存器内容改了,这将给我们带来麻烦,尤其在编译器作了优化情况下,我们能做就是不要使用这些带来其它附加影响语句或者当我们退出时候还原这些内容,否则只有等待崩溃了这里提到这种情况,就是我们将要在下节中阐述扩展形式内联汇编。

3. 扩展形式内联汇编

前面介绍基础形式内联汇编思路方法,只涉及到嵌入汇编指令在高级形式中,我们将可以指定操作数,它允许我们指定输入输出寄存器[内联使用这些寄存器作为存储输入输出变量]和涉及到clobbered寄存器列表[clobbered registers:内联汇编可能要改变其内容寄存器],也并不是定要要显式指明使用具体寄存器我们,也可以把它留给GCC去选择,这样GCC还可能更好进行优

化处理,高级内联汇编基本格式如下:

asm (assembler template

: output operands /* optional */

: input operands /* optional */

: list of clobbered registers /* optional */

);

其中assembler template包含汇编指令部分,括号中每个操作数用C表达式常量串描述,区别部分用冒号分开,相同部分中每个小部分用逗号分开,操作数多少被限定为10或者由机器决定最大值。如果没有输出部分但是有输入部分就必须在输出部分的前连续写两个冒号。

例如:

```
asm ("cld \n\t"
"rep\n\t "
"stosl"
: /* no output registers */
: "c" (count), "a" (fill_value), "D" (dest)
: "%ecx", "%edi"
):
```

现在我们来分析上面代码功能,上面代码循环count次把fill_value值到填充到edi寄存器指定内存位置并且告诉GCC寄存器eax[这里应该是ecx]和edi中内容可能已经被改变了,为了有个更清晰理解我们再来看个例子:

a=10, b;

asm ("mov1 %1, %%eax;

mov1 %%eax, %0;"

:"=r"(b) /* output */

:"r"(a) /* input */

:"%eax" /* clobbered register */

):

上面代码所做就是用汇编代码把a值赋给b值得注意几点有:

- 1) "b" 是输出操作数用%0来访问,"a" 是输入操作数用%1来访问;
- 2) "r" 是个constra, 有关constra后面有详细介绍,这里我们只要记住这里constra "r"让 GCC自己选择一个寄存器去存储变量a,输出部分constra前必须要有个"="用来介明这是个输出操作数并且只写;
- 3) 你可能看到有寄存器名字前面写了两个%, 这是用来帮助GCC区分操作数和寄存器, 操作数只需要1个%前缀;
- 4)在第 3个冒号后面clobbered register部分,%eax说明在内联汇编代码中将要改变eax中内容GCC不要用他存储其它值。

当这段代码执行结束后, "b"值将会被改掉,它被指定作为输出操作数,换句话说在"asm"内部对b改动将影响到asm外面。

下面我们将对各个部分分别进行详细讨论:

5.1 汇编模板

汇编模板部分包含嵌入到C中汇编指令格式如下:

每条指令放在个双引号内,或者将所有指令都放着个双引号内,每条指令都要包含1个分隔符,合法分隔符是换行符(\n)或者分号用换行符时候通常后面放个制表符"\t",我们已经知道为什

么使用换行符+制表符了[前面部分有解释],其中访问 C操作数用%0,%1···等等。

5.2 操作数

C语言表达式[大多情况是C变量]将作为"asm"内部使用操作数每个操作数都以双引号开始,对于输出操作数还要写个修改标志(=),constra和修改标志都放在双引号内,接下来部分就是C表达式了[放在括号内]。举例来说:

标准形式如下:

```
"constra" (C expression) [如: "=r" (result)]
```

对于输出操作数还有个修改标志(=) constra主要用来指定操作数寻址类型(内存寻址或寄存器寻址)也用来指明使用哪个寄存器,如果有多个操作数的间用逗号分隔,在汇编模板中每个操作数都用数字引用[这些操作数],引用规则如下,如果总共有n个操作数(包括输入输出操作数),那么第1个输出操作引用数字为0,依次递增,然后最后一个操作数是n-1,有关最多操作数限制参见前面小结。

输出操作数表达式必须是左值,输入操作数没有这个限制,注意这里可以使表达式[不仅仅限于变量],高级汇编形式常用在当编译器不知道这个机器指令存在的时候;-),如果输出表达式不能直接寻址(比如是bit-field),constra就必须指定个寄存器。这种情况下GCC将使用寄存器作为asm输出,然后保存这个寄存器值到输出表达式中。

如上所述般输出操作数必须是只写,GCC将认为在这条指令之前保存在这种操作数中的值已经过期和不再需要了。高级形式asm也支持输入输出或者读写操作数。

现在我们来看些例子把个数字乘以5使用汇编指令lea

```
asm( "leal (%1, %1, 4), %0"

: "=r" (five_times_x)

: "r" (x)
```

这里输入操作数是'x',不指定具体使用那个寄存器,GCC会自己选择输入输出寄存器来操作,如果我们也可以让

GCC把输入和输出寄存器限定同个只需要使用读写操作数使用合适constra看下具体思路方法: asm("lea (%0, %0, 4), %0"

```
: "=r" (five_times_x)
: "0" (x)
);
```

上面使输入和输出操作数存在相同寄存器中,我们不知道GCC具体使用哪个寄存器,但是我们也可以指定个像这样:

```
asm("lea (%0, %0, 4), %0"

: "=c" (five_times_x)

: "c" (x)

);
```

上面 3个例子中,我都没有在clobber list中放入任何寄存器值,这是为什么?在前两个例子中,GCC决定使用哪个寄存器并且自己知道哪儿改变了,第3个例子中我们也没有必要把ecx放在clobber list中,是GCC知道X将存入其中,GCC知道ecx值,所以我们也不用放入clobber list。

5.3 Clobber List

一些指令破坏了某个寄存器值,我们就不得不在asm里面第3个冒号后Clobber List中标示出来通知GCC这个里面值要被改掉,这样GCC将不再假设的前存入这些寄存器中值是合法了我们不需要把输入输出寄存器在这个部分标出,GCC知道asm将使用这些寄存器(它们已经显式被作为输入输出

标出)。此外,如果指令中还用到其它寄存器,无论显示还是隐式使用到(没有在输入输出中标示出),这些指令必须在clobbered list中标明。如果指令中以不可预见形式修改了内存值要加上"memory"到clobbered list中这使得GCC不去缓存Cache在这些内存值。还有,如果内存被改变而没有被列在输入和出部分,要加上volatile关键字,如果需要,可以对clobbered 寄存器多次读写。

来看个乘法例子; _foo要求接受在eax和ecx值作为参数

```
asm( "mov1 %0, %%eax;
```

```
"movl %1, %%ecx;
Call _foo"
:/*no outputs*/
: "g" (from), "g" (to)
: "eax", "ecx"
):
```

5.4 Volatile…?

如果你熟悉内核代码或者一些类似优秀代码,你一定见过很多在asm或者__asm__后声明前加了volatile 或者__volatile__,之前我提到过有关asm和__asm__,但是volatile有什么用途呢?如果汇编代码必须在我们放的位置被执行(例如不能被循环优化而移出循环),那就在asm的后面放个valatile关键字,这样可以禁止这些代码被移动或删除,我们可以这样声明:

```
asm volatile (...:...:...);
```

如果担心有变量冲突,使用__volatile__关键字,如果汇编语句只是做些运算而没有什么附加影响,最好不要使用volatile,不用volatile时会给GCC做代码优化留下空间,在"常用窍门技巧"章节中给出了很多例子,在那里你也可以详细看到clobber-list使用。

4. 深入 constra

此时你可能理解了constra对内联汇编有很大影响,但是我们到目前为止才接触到有关constra小部分,constra可以指出各操作数是在寄存器中,在哪个寄存器中,指出操作数是个内存引用或具体内存地址,无论操作数是直接常量或者可能是什么值。

6.1 常用constras

虽然有很多constras,但是常用只有少数,下面我们就来看下这些限制条件。

1. 寄存器操作数限制条件: r

如果操作数指定了这个限制,操作数将使用通用寄存器来存储看下面例子:

```
asm ( "mov1 %%eax, %0" : "=r" (myval));
```

变量myval被保存在寄存器,eax中值被拷贝到这个寄存器中,并且在内存中myval值也会按这个寄存器值被更新。当constras "r" 被指定时GCC可能在任何个可用通用寄存器中保存这个值。当然,如果你要指定具体使用那个寄存器,就要指定具体使用哪个寄存器constras如下表:

```
r Register(s)
```

- a %eax, %ax, %al
- b %ebx, %bx, %b1
- c %ecx, %cx, %c1
- d %edx, %dx, %adl
- S %esi, %si

- D %edi, %di
- 2. 内存操作数constra: m

当操作数在内存中时,任何对其操作将直接通过内存地址进行,和寄存器constra相反,内存操作是先把值存在某个寄存器中,修改后再将值回写到这个内存地址。寄存器constra通常只用在对速度要求非常严格场合,内存constra可以更有效率,将各C语言变量在asm中更新[不需要寄存器中转],而且可能你也不想用寄存器来暂存这个变量值例如:

asm ("sidt" %0" :: "m" (loc));

3. 匹配constra

在某些情况下,一个变量可能用来保存输入和输出两种用途,这种情况下,我们就用匹配constra asm ("incl %0": "=a"(var): "0"(var));

我们在的前章节中已经看过类似例子,这个例子中eax寄存器被用来保存输入也用来保存输出变量,输入变量被读入eax中,incl执行后,eax被更新,并且又保存到变量var中,这儿constra"0"指定使用和第1个输出相同寄存器,就是说输入变量应该只能放在eax中,这个constra可以在下面情况下被使用:

- a) 输入值从一个变量读入,这个变量将被修改并且修改过值要写回同一个变量;
- b) 没有必要把输入和输出操作数分开

使用匹配constra最重要好处是对变量寄存器地使用更高效。

其它constra

- 1. "m": 使用一个内存操作数, 内存地址可以是机器支持范围内;
- 2. "o":使用一个内存操作数,但是要求内存地址范围在同段内,例如加上个小偏移量来形成一个可用地址
- 3. "V": 内存操作数,但是不在同个段内。换句话说,就是使用"m"所有情况除了"o"
- 4. "i":使用个立即整数操作数(值固定):也包含仅在编译时才能确定其值符号常量
- 5. "n": 个确定值立即数很多系统不支持汇编时常数操作数小于个字这时候使用n就比使用i 好
- 6. "g":除了通用寄存器以外任何寄存器内存和立即整数

下面是x86特有constra:

- "r": Register operand constra, look table given above.
- "q": Registers a, b, c or d.
- "I": Constant in range 0 to 31 (for 32-bit shts).
- "J": Constant in range 0 to 63 (for 64-bit shts).
- "K" : 0xff.
- $^{\prime\prime}L^{\prime\prime}$: 0xffff.
- "M" : 0, 1, 2, or 3 (shts for lea instruction).
- "N" : Constant in range 0 to 255 (for out instruction).
- "f": Floating po register
- "t": First (top of stack) floating po register
- "u": Second floating po register
- "A": Species the a' or d' registers. This is primarily useful for 64-bit eger values ended to be ed
- with the `d' register holding the most signicant bits and the `a' register holding the least signicant

bits.

6.2 constra修改标记

在使用constra时候为了更精确控制约束GCC提供了些修改标记常用 修改标记有:

- 1. "="指这个操作数是只写:之前保存在其中的值将废弃而被输出值所代替
- 2. "&" Means that this operand is an earlyclobber operand, which is modied before the instruction

is finished using the input operands. Therefore, this operand may not lie in a register that is used as

an input operand or as part of any memory address. An input operand can be tied to an earlyclobber

```
operand its _disibledevent=>_asm__ _volatile__ ( " addl %%ebx, %%eax"
: " =a" (foo)
: " a" (foo), "b" (bar)
);
prinft( "foo+bar=%d \n", foo);
0;
}
```

这里我们强制让GCC将foo值存在%eax,bar 存在5ebx中并且让输出放在%eax中,其中"="表明这是个输出寄存器,再看看其它思路方法来加这两个数

```
__asm__ __volatile__ (
    "lock; \n "
    "addl %1,%0; \n "
:" =m" (my_var)
:" ir" (my_), "m" (my_var)
:
);
```

这是个原子加法操作可以去除指令lock移除原子性在输出部分"=m"指出my_var作为输出并且在内存中类似

- "ir"指出my_是个整型数并且要保存到个寄存器中(可以想象上面有关constra表)这里没有clobber list
- 2. 我们在些寄存器活变量上来执行些动作来对比下这些值

```
__asm__ __volatile__ ( "decl %0; e %1"
: "=m" (my_var), "=q" (cond)
: "m" (my_var)
: "memory"
);
```

上面将my_var减并且如果减后结果为零就将cond置位我们可以再汇编语句的前加上"lock; \n\t"变成原子操作,同样我们可以用"incl %0"来代替"decl %0"来增加my_var值这里值得注意几点是:

- 1) my var是个存在内存中变量
- 2) cond是个存在任何通用寄存器中(eax, ebx, ecx, edx)这时由于限制条件"=q"决定
- 3) clobber list中指定了memory介绍说明代码将改变内存值
- 3. 如何设置和清除寄存器中某位? 这就是下个我们要看窍门技巧

```
__asm__ __volatile__( "btsl %1, %0"
: "=m" (ADDR)
: "Ir" (pos)
```

```
: "cc"
):
这里在变量ADDR(个内存变量)在'pos'位置值被设置成了1. 我们可以时候btrl来清除由btsl设
置位.pos变量限定"Ir" 指明pos放在寄存器中并且值为0-31(I是个x86相关constra). 例如我们
可以设置或者清除ADDR变量中,从第0到第31位值这个要改变其中值所以我们加上"cc"在
clobberlist中
4. 现在我们来看些更加复杂但是有用的串拷贝
inline char* strcpy (char* dest, const char* src)
d0, d1, d2;
_asm_ _volatile_("1:\tlodsb\n\t"
"stosb\n\t"
"testb %%al, %%al\n\t"
"jne 1b"
: "=&S" (d0), "=&D" (d1), "=&a" (d2)
: "0" (src), "1" (dest)
: "memory");
dest;
源地址存在ESI寄存器中目地址存在EDI中接着开始复制直到遇到0结束复制约束条件"&S","
&D", "&a"指明我们使用是ESI, EDI和EAX寄存器并且这些寄存器是很明显clobber寄存器("=&S"
(d0), "=&D" (d1), "=&a" (d2) 这里用这 3个寄存器作输出GCC很明显知道他们将被clobber所以
后面clobber list不用再写了),它们内容在执行后会改变这里还有很明显可以看出为什么
memory被放在clobber list中 (d0, d1, d2被更新)
我们再来看个相似用来移动块双字注意这个通过宏来定义
# mov_blk(src, dest, numwords) \
__asm__ __volatile__ (\
"cld\n\t"
"rep\n\t " \
"movs1" \
: \
: "S" (src), "D" (dest), "c" (numwords) \
: "%ecx", "%esi", "%edi" \
这里没有输出块移动过程导致ECX, ESI, EDI内容改变所以我们必须把它们放在clobber list中
在linux中系统是用 GCC内联汇编形式实现就让我们来看看个系统是如何实现所有系统都是用宏
来写
(linux/unistd.h). 例如个带 3个参数系统定义如下:
# _syscal13(type, name, type1, arg1, type2, arg2, type3, arg3) \
type name(type1 arg1, type2 arg2, type3 arg3) \
{ \
long __res; \
\_asm\_ volatile ( " $0x80" \
: "=a" ( res) \
```

```
: "0" (_NR_##name), "b" ((long) (arg1)), "c" ((long) (arg2)), \
"d" ((long) (arg3))); \
__syscall_(type, _res); \
}
旦个带 3个参数系统发生上面这个宏用来执行系统系统号放在eax中每个参数放在ebx, ecx, edx
中最后" 0x80" 执行系统返回值放在eax中, 所有系统都是用上面类似方式实现. Exit是带个参数
系统我们看下这个实现代码如下:
{
asm("movl $1, %%eax; /* SYS_exit is 1 */
xorl %%ebx, %%ebx; /* Argument is in ebx, it is 0 */
$0x80" /* Enter kernel mode */
);
}
Exit号是1参数为0, 所以我们把1放到eax中和把0放到ebx中,通过 $0x80 exit(0)就被执行了
这就是exit如何工作。
```

5. 结束语

这篇文章讲述了GCC内联汇编基础内容,旦你理解了基础原则你自己一步一步看下去就没有什么困难了。我们通过一些例子可以更好帮助我们理解内联汇编中的常用特性。GCC内联是个很大主题,这篇文章还远远不够,但大多数我们提到,语法可以在官方文档GNU Assembler中看到,完整constra可以在GCC官方文档中找到。当然Linux内核大范围内使用了GCC内联,因此我们可以从中找到各种各样例子,这对我们很有帮助。